

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Th 14 81.3 JP



DEPOSITED AT THE HARVADO POREST 1943

RETURNED TO J. P. MARCH, 1967.

e ja vilja se transla Ligar i graviti Het

KI

I

für

per (

Forst = Mathematik

in ben Grenzen wirthschaftlicher Anwendung,

nebst

gülfsta<u>f</u>eln

für die Forftschätzung und den täglichen Forftbienft,

ven

Dr. G. König,

Großberzogl. Cadfischem Oberforstrathe, Forstations Commissarius, Direktor ber Forstelebrankalt zu Cifenach, Mitgliede mehrer forst und landwirthschaftlichen Bereine, Konthur bes Großberzogl. Cachsichen Bausorbens vom veißen Kalken, Aitter bes herzogl. Cachsen Grmeftinischen hausorbens umb des Herzogl. Andaltichen Ordens Albertagen Pliebeth bes Patren, Inhaber der goldenen Medaille der Kaiserlich Mussischen Geschliches Greielschaft zur Leforderung der Forstwirthichaft u. f. w. f. w.

Vierte Ausgabe,

durchgesehen und erweitert

von

Dr. Carl Grebe,

Brofbergogl. Cachfifchem Oberforftrathe ac.

Gotha,

Becter's the Buth hanblung. — 1854. Jan. 1908 17424

Vorworte.

Bur ersten Ausgabe.

Bur Bearbeitung der Forstwiffenschaft fur ben Forstbienst glaubt der Berfasser sich vorzüglich berufen. Cotta's etter Unterricht mit Bttelt's belehrender Unterweisung, Die weitere Ginubung, theils in bem untern Revierdienste, theils bei ber fruhern preußischen Forstagation, die Birthschafts= führung in großen, lehrreichen Balbungen, bie Forftbetrieb6= Einrichtung bes Großherzogthums Sachsen, bas Deutschlands Rorftverhaltniffe mannigfach darbietet, daneben bie unausgesete Unterrichtung in bem Forftbienfte - bies 21: les giebt ihm reichlichen Stoff bazu. Gine folche, mehr als vierzigjahrige, vielseitige Birkfamkeit burfte ihn fogar verpflichten, seine Beobachtungen und Erfahrungen in geordneter Berbindung auch schriftlich mitzutheilen. Doch kann und foll bies nur gefchehen ber Ausübung jum Beirathe, feinesweges aber jur Erweiterung ber Forstwiffenschaft an fiф.

Der ausübende Forstmann braucht ohnehin ein Buch, bas ihn über alle Gegenstände seines Wirkens auf die leiche tefte, angemessenste Beise belehrt und ihm nur das zum Dienste Erforderliche, der Natur und Erfahrung gemäß,

recht anwendbar darbietet, ohne alle rein wissenschaftlichen Weiterungen. Gin foldes Lehrbuch durfte dann auch dem angehenden Forstwirthe zum ersten Unterrichte dienen.

Mochte es dem Verfasser gelingen, diesem Bedürfnisse nach seinen Bunschen abzuhelfen, und mochte es ihm gluschen, auch auf solche Beise zur Erhaltung der ihm lieb geswordenen Balber beizutragen!

Die vorliegende erfte Sauptabtheilung, die Forft-Mathematit, verbient des Forstmannes vorzügliche Be-Die gange Forstkunde besteht mehr oder weniger in einer Anwendung ber Großenlehre auf ber Balber rich= Dhne biefe Bulfemiffenschaft tann taum tigen Gebrauch. ein einziges Forftgeschäft punttlich und zwedmäßig voll-Wie mare man anbers im Stanbe, ber führt werden. Forfte Bermogen zu wurdigen und zu ordnen, der Bolzbeftanbe Stellung und Bachothum, Abtrieb und Anbau rich= tig und sicher zu handhaben, der Balber hochste Rugbar= feit au erhalten und alle Balberzeugniffe recht auszuben= Bubem gewährt bie Erlernung ber Mathematit mit Ubung im Meffen und Planzeichnen bem jungen Forstmanne eine gang vorzügliche Brauchbarkeit und Anftelligkeit. fordert ihn leicht über ben gemeinen Revierdienst hinauf; fie verhilft ihm zu anstandigen Zwischendiensten bei Forst= vermeffungen und Abschagungen; sie verschafft ihm auch wohl ein anderweitiges Unterkommen. Und braucht das Baterland einmal Bertheibiger, so eröffnet ihm biese Geschicklichkeit ein bobes Biel, wogegen er ohne biefelbe nur als gemeiner Jager bienen fann. - Die Mathematik ift ohne allen Zweifel bem Forstmanne am nothwendigsten und forberlichsten, und ber Zeitpunkt naht heran, wo in bem Rorftbienfte Niemand eine Unftellung erhalt, ber fich ohne forstmathematische Renntnisse und Rertigeeiten finden lagt.

Benngleich die reine Mathematik mehr dem allgemei=
nen Unterrichte angehort: so erschien es dem Berfasser
doch zweckmäßiger, hier die wesentlichen Grundlehren der Arithmetik, Planimetrie und Stereometrie mit einzureihen,
um dieser forstwissenschaftlichen Abtheilung eine gewisse Selb=
ständigkeit zu geben, dem weniger Unterrichteten gleich mit
einzuhelsen und selbst dem Kundigern das Biederholen zu
erleichtern. Mathematik kann überhaupt kaum zu viel ge=
lehrt, gelernt und geübt werden.

Nicht nur wegen der großen Rüßlichkeit dieser Wissenschaft, sondern auch wegen ihrer fast noch allgemeinen Bernachlässigung in den Vorschulen und wegen des Mangels an Zeit und Gelegenheit zum spätern Nachholen müßte die Nathematik ein Hauptgegenstand des Unterrichtes jeder Forstlehranstalt sein. Um so mehr könnte dieses Lehrbuch der Forstmathematik, das dem Lehrer überall noch weitere Zusäge und besondere Anwendungen gestattet, einen Gesbrauch dabei sinden. Des Verfassers Unterricht, wobei zusvörderst die allgemeine Mathematik und dann erst die Forstmathematik vorgetragen, daneben aber in jeder Anwendung tüchtig unterwiesen wird, hat sich seit vielen Jahren durch guten Ersolg bewährt.

Sollte dies Buch, seinen weitern Bestimmungen gemaß, auch in der vorübenden Försterlehre, wenn nur zu Aufgaben, gebraucht werden: so mag jeder Lehrherr das für die Borkenntnisse und Fähigkeiten seiner Lehrlinge eben Geeignete auswählen. Es versteht sich von selbst, daß die schwerern Gegenstände dieser Borbereitung weniger angehören.

Der Berfasser darf zuversichtlich hoffen, man werde wenigstens sein Bemuhen nicht verkennen und nicht unberucksichtigt laffen, daß es dem ausübenden Forstmanne bei

bem so bewegten Leben und Wirken gar nicht leicht ist, je=
nen anhaltenden Ruhestand zu gewinnen, den die umfang=
liche Ausarbeitung eines mathematischen Gegenstandes er=
fordert. Die Literatur dieses forstlichen Lehrzweiges kann
übrigens beweisen, daß die vorliegende Leistung manches
Eigene darbietet und aus erprobter Anwendung und Sich=
tung hervorging.

Je erfahrner der Forstmann wird im Lehren und Ausüben, um so nothwendiger erscheint ihm ein Bereinfachen und Erleichtern des Unterrichtes für den Forstdienst. Wenige unter denen, die das Forstsach erwählen, zeichnen sich durch größere Reigung zur Bissenschaft aus. Bielen hält es schwer, nur das Nothwendige auszusassen. Der Fähigere trachtet aber von selbst nach dem Höhern und Weitern, sodald sein Blick das Wesen der Wählber tieser durchdringt. Daher blieb hier auch dasjenige der Mathematik underührt, was der Forstwirth als solcher nicht eigentlich braucht. Ohnehin ist uns ja Tüchtigkeit in der Ausübung viel nothiger, als ausgebreitete Gelehrsamkeit.

Eifenach, im Geptember 1835.

Bur zweiten Ausgabe.

Die erste Ausgabe dieses Lehrbuches von 1835, welche seit langer als einem Jahre vergriffen ist, war eigentlich mehr zum Leitsaben meines Unterrichtes in der forstlichen Mathematik bestimmt. Durch die unverhofft beifällige Aufnahme, die sich sogar die St. Petersburg erstreckt, wo diese Schrift — nach einem Beschlusse des hohen Bereisnes zur Ausmunterung der Forstwirthschaft Rußlands —

in's Ruffische übersetzt wurde, fand ich mich zu vorliegen= ber, dem großern Rreife mehr geeigneter Bearbeitung bantbar veranlaßt. Bor Allem habe ich gesucht, die Lehren ber Forsttaration zu erweitern und mit den besten Bulfe= mitteln zu verseben. Mehr als 100 Paragraphen und 80 Tafeln find neu hinzugekommen. Man findet bie Holzforten = und Baldmaffen=Schapung bereichert, ber Balber Ertragevermogen naher bestimmt, Die verschiedenen Mittel und Bege zur Ginzelertrags = Schatung ausführlicher bar= gelegt, die Maffen = und Berthserwachs = und Ertrags= Berhaltniffe ber Holzbeftanbe an fich und ber Birthschaftswalber im Bangen entwickelt, bazu auch bie Benugungsalter, Rachhauungeruckftanbe und Balbreferven naher erörtert. Beiter ift ausführlicher gelehrt, wie man jum Behufe ber Balbertrage = Abschabung ben Berthegehalt aufnimmt und ben Betriebsplan aufstellt, bann worauf bie verschiedenen Abichatungsmethoden im Wefentlichen beruhen, wo und wie fie anzuwenden und burchzuführen find, und mas jede ber Gegenwart und Bukunft eigentlich leiften mußte. wurde der Baldwerthschagung, mit Bezugnahme auf die gar verschiebenen, noch minder beachteten Rugungszwecke, eine mehr praktische Bedeutung gegeben. Dabei sind viele irrigen Unsichten berichtiget, auch jene gemeinschablichen Lehrfage gehoben, womit fich bie gefeiertften Forstmanner bis daber trugen: baß es namlich fur ben Balbeigenthumer ftets gewinnbringend fei, seine Balbung abzutreiben und alle weitere Solzerziehung einzustellen! Die hier niebergelegten Elemente der Forstmathematik greifen so berichtigend in alle Theile der Baldwirthschaft ein und machen sich ba= burch fo tringend fur bas Gemeinwohl, bag zu beren grundlichen Berbreitung jede Forftlehranstalt verpflichtet fein follte; moge fie auch dies Lehrbuch, das feinen minder gebilligten Titel wohl nun genügend rechtfertigt, dabei gebrauchen, oder nicht.

Es ist für den Forstmann keine leichte Aufgabe, ansstatt genuß = und lehrreiche Wälder forschend zu durchstreisfen, auf den dustern Wegen der Mathematik sich mit starten Zahlen und Formeln abzumühen. Doch auch dies Opfer muß der Wissenschaft gebracht werden. Noch fansden sich Wenige dazu bereit. Nur mit tief in das Wesen der Wälder eindringendem, erfahrungskundigem Blicke und mit unverwandter Hinsicht auf alle forstlichen Zwecke ist man im Stande, die Mathematik für den Forstwirth zu bearbeiten und dabei weder in eine unpraktische Phantasieslehre, noch in ein untheoretisches Regelwerk zu verfallen.

Bermeint auch ber in feiner mathematischen Methobe befangene Theoretiter, bem vorliegenden Berte Mangel nachsagen zu durfen, besonders megen bes rein mathematischen Theiles: so entspringt dies meift aus Unbekanntschaft mit unferm Bedurfniß. Diefe vorausgeschickten Gabe follen ja, wie ichon gefagt, teinesweges ein funftgerechtes Lehr= gebaube bilben, fondern bloß bem Lernenden gur einleiten= ben Bieberholung und bem Gangen einigermaßen gur felb= standigen Begrundung bienen. Dazu mußten fie burchaus ein mehr praktisches Geprage bekommen; zudem will ja ber wahre Forstmann stets turg zur Sache. Übrigens ist es auch noch unentschieden, ob nicht überhaupt ein solcher funftlofer Anfangbunterricht fur jeden Gewerbsmann weit amedmäßiger mare. Den eigentlichen Berth biefer, mehr fur ben Dienst im Balbe bestimmten Schrift follte man ohnehin nur in ihrem angewandten Theile suchen, von welchem in Bahrheit versichert werden tann: baß jedes barin gelehrte Berfahren und jedes gegebene Sulfsmittel fich quvor im prufenden Gebrauche theoretisch und praktisch bewährte. Es möge nicht übersehen werden, daß der Bersfasser die Forstmathematik erst zum Druck bearbeitete, nachsbem er deren Gegenstände während einer langen Reihe von Jahren genügend geübt, geprüft und gelehrt hatte.

Begen den Ausspruch, wir wollten die Mathematik auf Roften ber Naturkunde heben, lagt fich überzeugungs= voll behaupten: es ift ein Rehler, bag bies nicht in allen Forftlebranftalten bis zu gewissem Dage geschieht. Korstmanne dringt ja bas gange Berufsleben ein fortwah= rendes Studium der Ratur auf. Bie Biele unter uns find nicht noch im hohern Alter tuchtige Naturforscher ge= Aber bas in ber Mathematik Berfaumte holt wenigstens der ausübende Forstmann nie wieder nach. wie tonnte der Forstwirth die fo verborgenen Ertragsfrafte ber Ratur grundlich erforschen und leiten ohne Mathema= Daß ich aber weber fur bas Forstwefen, noch fur meine Person die Naturkunde migachte, beweist schon der Inhalt dieses Lehrbuches. Ber fann sich ruhmen, mit Bulfe ber Mathematik fleißiger und tiefer in ber Natur ber Balber geschöpft zu haben?

Ich beende nun diese, das Leben gleichsam vertrockmende, mathematische Schriftstellerei, wahrscheinlich auf immer, in der bescheibenen Meinung, eine sehr fühlbare Lucke
bes forstlichen Unterrichtes damit ausgefüllt zu haben, und
in der froben Hossnung, meine Mußestunden von nun an
ber erhabenen Natur wieder mehr widmen und die Bearbeitung der Forstnaturkunde, eben auch in rein
wirthschaftlicher Beziehung, ungestört vollenden zu
können. Dieses unerschöpfliche Feld bietet unserer Wissenschaft eine nicht minder reiche Berichtigung.

Gifenach, im August 1841.

Bur dritten Ausgabe.

Diese neue Ausgabe der Forstmathematik habe ich, so viel mir möglich, verbessert und erweitert. Man wird darin mehr Deutlichkeit des Vortrags und manche neuen Lehren sinden, besonders über die Schätzung der Entschädigungs-werthe enteigneter Baume und Gehölze. Erpropriation ist ja eine Lebensfrage unserer Zeit, an der auch der Forst-mann mit Theil nehmen muß. — Laum wüste ich nun noch einen Gegenstand aus dem Forstbienste hereinzuziehen.

Die fortgesette Rachfrage nach biefem Buche beweiset, daß die darin gelehrte forstliche Anwendung der Mathema= tit, ungeachtet ihrer schwierigen Ginführung, immer mehr Mochte boch jeder Forstwirthschafts= Beifall gewinnt. Beamte, der fich mit dem Anfangeunterrichte junger Forstleute beschäftigt, diese auch in dem forstlichen Rechnen, Meffen, Schaben und Zeichnen recht fleißig vorüben, wozu es ben eigentlichen Forftlehranstalten burchaus an Beit mangelt, und mochten boch recht Biele, schon zu ihrer eigenen Erhebung über die duftere Region des untern Forstbienftes, sich bem Borbereitungs-Unterrichte in ber forstlichen Praxis widmen und biefen, neuerlich fast gang verlassenen Boben, auf welchem die forstliche Theorie nur allein feste Burgel faffen tann, mit dem alten Rleiße wieder bearbeiten! terbleibt dies noch langer, fo werden im Forstwesen die betriebsfesten Deifter und die forstgerechten Lehrer immer seltener.

Gifenach, im Geptember 1845.

Der Verfaffer.

Bur vierten Ausgabe.

Bei Durchsicht der Forstmathematik, Behufs der nosthig gewordenen neuen Ausgabe, mußte vor Allem die Erwägung maßgebend sein, daß diese Schrift sich in ihrer seitherigen Form und Bearbeitung eines entschiedenen Beisfalls zu erfreuen und anerkannt als eins unserer vortressslichten forstlichen Lehrbucher bewährt hatte.

Der Unterzeichnete, welcher diese Durchsicht auf ben Bunfch bes herrn Berlegers übernahm, fand baher weber Beranlaffung noch Berechtigung ju einer tief eingreifenben Umarbeitung, fondern erkannte feine wesentliche Aufgabe darin: Die vorgetragenen Lehren, fo weit es, ohne Die Gigenthumlichteit bes Buches ju gefahrben, moglich und no= thig erschien, deutlicher und zuganglicher zu machen, - fei es burch übersichtlichere Anordnung bes Stoffes, durch Beiaabe erlauternder Beispiele ober burch ausfuhrlichere Bearbeitung einzelner Gegenftanbe, wie g. B. ber Binerechnung, ber forftlichen Geometrie, ber Holzmaffen = und Buwache= fchatung, ber Ertrage = und Berthofchatung u. f. w. Freilich fand letteres in dem von dem 1849 verstorbenen Berfaffer wohlbemeffenen Umfange Diefes Lehrbuches feine Schranke, und man hatte in ber That furchten muffen, bie bier icon ziemlich weit gezogenen Grenzen einer Rorft= mathematit zu überschreiten, hatte man fich auf eine noch weitere Entwickelung, namentlich ber forsttaratorischen Abtheilung einlaffen wollen, fo munichenswerth fur ein befferes Berftanbniß bies auch Manchem fcheinen mag. Dhnebin ift biefe fur eine tiefere, bentenbe Auffaffung bes forft= lichen Berufes hochst interessante, wie es scheint jeboch

noch nicht gehörig gewürdigte Abtheilung der Forstmathes matik nicht für den Anfänger bestimmt; der mehr Worbercitete wird sich aber auch schon in dem Gegebenen und oft nur Angedeuteten zurecht zu sinden wissen.

Als einen erheblichen Borzug dieser neuen Ausgabe darf man wohl den betrachten, daß die erläuternden Figueren dem Terte beigedruckt worden find; auch hofft man, daß die Erweiterung der Maßtafeln mit den in möglichster Bollständigkeit beigegebenen Umrechnungsfaktoren eine nicht ganz unerwünschte Zugabe sei.

Daß trog ber typographischen Vervollsommnung und ber 6 Druckbogen betragenden Erweiterung des Ganzen bennoch der Herr Berleger den Preis dieser Schrift etwas niedriger als früher gestellt hat, darf gleichfalls wohl noch anerkennend hervorgehoben werden.

Moge auch diese neue Ausgabe sich einer gleich gun= fligen Aufnahme wie die fruheren zu erfreuen haben!

Gifenach, im Juli 1854.

C. Grebe.

Inhalt der Forstmathematik.

Erfte Abtheilung.

		For	pt t i	ct) e	ar	ith	m	e t	it.						
\$		_	•	•		•								3	eite
1	Reconenfunft .														4
2	Zahl														4
3	3ablzeichen .														4
4	Remifde Ziffern	١													4
5	Bemeine Biffern														F
6	Gemeine Biffern MUgemeine Beich	en .											_	-	5
7	Gintheilung ber	Rechnen	funst	•				•						•	(
	I. (Brunbr	echni	unge	n n	it g	an	zen	30	ble	n.				
		1. Ab													
*	Abdiren								_						Ú
9	Subtrahiren							٠.	•	_	•	. •		•	7
10	Brebe jur Abbi	tien und	Sul	traft	ion	٠.		. '		•		٠.	•		8
		2. Mul													
11															
1-)	Multipliziren Dividiren .	• •	•	•		•	•	•		•		•	•		9
13	Brobe zu der D	Dalliulika	Han		ر. سايد			•	•		•	•			11
10	abrene in ner ai	-uempettu	aton	uno	الاال	ucu	•	•		•		•	•		13
	I	l. Gru	nbre	фnи	nge	n m	it	Bri	ĭфi	n.					
			l. 😉												
14	Der gemeine Brude	ruch													14
lä	Gemeine Bruche	gu verb	vande	ln		•						,			15
16	Semeine Bruche	ju bebe	n												16
	Semeine Bruche														17
18	Abbiren gemeine	r Brüche		•				. '							19
	Eubtrahiren gen														20
	Rultipligiren ge														20
	Dividiren gemein														2 2
	B												-		

XIV

s.	6
22 Der Dezimalbruch	
23 Dezimalbruche zu verwandeln	•
24 Dezimalbrüche zu abdiren	
25 Dezimalbrüche zu subtrahiren	•
26 Dezimalbrüche zu multipliziren	
24 Dezimalbrüche zu abbiren	•
III. Grundrechnungen mit benannten und fonst zeichneten Zahlen.	be=
1. Benannte Zahlen.	
8 Zahlenbenennung	
18 Jahlenbenennung	
O Benannte Zahlen zu subtrahiren	
1 Benannte Zahlen zu multipliziren	
Benannte Jahlen zu fubtrahiren	•
2. Buchftabenrechnung.	
3 Buchstaben	
4 Entgegengesete Größen	
5 Einschlufzeichen	
6 Allgemeine Abbition	
5 Cinfchlußzeichen	
8 Allgemeine Multiplikation	
9 Allgemeine Divifion	
8 Allgemeine Multiplifation	
IV. Potenzen und Wurzeln.	
1 Potenz	
B Exponenten	
4 Quabrate und Würfel ber Einergahlen	
Duabrate zweitheiliger Wurzeln	•
3 Ausziehung ber Quabratwurzel	
7 Burgelausziehung von Brüchen	
V. Gleichungen.	
, ,	
3 Die Gleichung	•
A Callebor mit V unh	•
O Glieber mit X und :	•
T Conversing our unocumunity Stoke	•
y manak kar (Mlaidunaa	
2 Anfat ber Gleichung	•

xv

S.		\$	eite.
55 Reine quadratische Gleichungen		•	57
56 Bermischte quabratische Gleichungen			57
VI. Proportionen.			
1. Die arithmetische Broportion.			
57 Arithmetifches Berhaltniß		_	58
56 Ein unbefanntes Glieb ber arithmetifden Broportion gu finder	1.	•	59
59 Die arithmetische Mittelzahl			59
60 Durchschnung	_		60
•		-	-
2. Die geometrische Proportion.			
61 Geometrifdes Berhaltniß			61
62 Beranderungen an Proportionen			62
63 Ein unbefanntes Glieb ber geometrischen Proportion zu finden	ı		63
64 Regelbetri			64
60 Einrichtung des Regeldetri-Unfahre			66
66 Debung ber Glieber			67
67 Belsche Brattit			68
68 Zusammensehung mehrer Proportionen			69
69 Regel mit Finsen		•	70
70 Regel mit Siebenen, Rennen u. f. w			71
71 Retteurechnung			73
72 Antheilrechnung		•	75
73 Cinface Binfen		•	77
74 Radwerth mit einfachen Zinsen	•	•	77
75 Borwerth zu einfachen Binfen		•	78
76 Rapital zu einfachen Binfen	•	•	79
77 Zinsfuß zu einfachen Zinsen		•	79
78 3inegeit gu einfachen Binfen	•	•	80
79 Durchschnittlicher und periodischer Golgzumache		•	81
80 Zuwachsprozente	•	•	81
81 Durchschnittsverhaltniffe		•	83
82 Rebuftion ber Langenmaße	•	•	83
83 Rebuttion ber Flächenmaße		•	85
84 Rebuttion ber Körpermaße	•	•	86
25 Rebuttion ber holzertrage		•	87
VII. Progreffionen.			
1. Die arithmetische Brogreffion.			
36 Arithmetische Reibe		_	89
87 Summirung ber arithmetischen Reihe	-	. •	90
		-	91
88 Abtriebsformeln	•	•	95
- ardientand her geredineraleden gerich		•	50

XVI

	z. Die geemetrijme	7	rc	gr	ell	1 0	n.				~ .!!
§. 90	Geometrische Reihe										Seite . 98
91	Geometrifche Reihe			•		•		•		٠.	96
,							-		-		•
00	3. Die Logar	ıtı	m	e n.							100
92	Logaritymentypem	•		•		٠		•	•		. 100
98	Logarithmenspftem	•	•				•		•	٠	101
94	Logarithme einer gegebenen Zahl .	•		•		•		•			. 102
95	Bahl zu einem gegebenen Logarithmen		•		•		•		•	•	103
96	Logarithme eines Dezimalbruches .	•		٠		•		•		,	. 103
97	Logarithme eines gemeinen Bruches	•	•		•		•		•	•	104
•/-	pricing coperating and watgetening adjung	•		-		•		•		•	. 10.
99	Proportionsrednung mit Logarithmen	•	•		•		•		•	•	107
	4. Die Binfeszin	đτ	e di	nı	ınc	ı.					
100	Grundverhaltniffe ber Binfesginfen .										. 100
101	Nadwerth mit Zinseszinsen	•		•		•		•			
102	Rinfeszinfen	•	•		•		•		•	•	. 106
103	Mormerth au Linfedainsen	•		•		•		•	•		108
104	Rinfessins-Mahatt	•	•		•		•		•	•	. 109
105	Binfeszinfen	•		•		•		•	•		110
106	Bindfuß an Binfedzinfen	•	•		•		•		•	•	. 111
107	Binefuß zu Binfeezinfen	•		•		•		•	•		111
108	Rentenredynung	•	•		•		•		٠.		. 112
2.70		•		•		•		•	•		. 112
	VIII. Waldwerthl	ber	ed)	nu	ng						
109	Grundlagen ber Waldwerthberechnung									٠.	113
110	Borbereitung gur Rechnung			_			-		٠.	·	. 114
111	Nachwerth einmaliger Ginnahmen		_								
112	Nachwerth einmaliger Einnahmen Berwerth einmaliger Einnahmen Kapitalwerth voller Mentenftücke.		-				Ť		٠.	•	. 117
113	Ravitalmerth voller Renten								. '		
114	Rapitalmerth binterer Rentenftude .			_	-		•		٠.	•	. 120
115	Rapitalwerth vorberer Rentenftucke .		_	•		•	_		. '		122
									•		. 124
	Rapitalwerth ber Bergangenheiterenten	•		•	_	•		•	. •		120
	Rapitalwerth periodischer Renten im &							hen	20it	•	
	Rapitalwerth periobifder Renten im &										. 129
	Rapitalwerth zusammengesetter Periode									_	130
191	Rapitalwerth alljährlich steigender und	fal	lon	her	· (§:	nn	ahr	nen	•	•	. 132
199	Erfte angewendete Wertheberechnung	1 201			-51		-7"				133
193	3meite angewendete Wertheberechnung								٠.		. 134
194	Dritte angemenhete Merthaberedinung	. •		•		•		•	•	_	
125	Dritte angewendete Werthsberechnung Wierte angewendete Werthsberechnung	•	•		•		•		•	•	. 136
196	Bunfte angewendete Werthoberechnung	•									136
-40	Contraction Continuently and the Contraction of the	,					•		•	•	100

XVII

<u> </u>	Seite.
127 Sährlich gleiche Terminzahlungen	137
128 Periodisch gleiche Termingahlungen	138
129 Beweis für ben Gebrauch ber Zinseszinsen bei jeder Baldwertibe-	100
rechnung	139
191 Memitaling wift in electron und Cinfedinfen	144
131 Bermittelung zwifden einfachen und Zinfeszinfen	146
132 Bedingungen fur die Anwendbarteit der Zinseszinsen	151
	
3weite Abtheilung.	
Forstliche Planimetrie.	
133 Fläckenmeßfunft	153
134 Punft	153
135 Linie	153
136 Flace	154
137 Deffen	154
135 Linie	154
l. Figurenbetrachtung.	
1. Freie Linien und Binfel.	
139 Gingelne Linien	155
139 Einzelne Linien	156
141 Mag ber Rebenwinkel	156
142 Gleichheit ber Scheitelwinkel	157
141 Raß der Rebenwinkel 142 Gleichheit der Scheitelwinkel 143 Parallellinien	158
2. Drei gerabe Linien, Dreiede.	
144 Das Dreied	159
145 Befammtmaß ber Bintel im Dreiede	160
146 Rongrueng ber Dreiede	160
146 Kongruenz der Dreiecke	162
148 3m Dreiecke spannen größere Seiten größere Winkel	163
148 3m Dreiede spannen größere Seiten größere Binfel 149 Berhaltnifmäßigfeit der parallel geschnittenen Dreiedfeiten	164
150 Abulichfeit zwischen bem Dreiede und feinem Abschnitte	166
151 Abulichfeit zwischen Dreieden überhaupt	167
3. Bier gerade Linien, Bierede.	
152 Das Biered	168
158 Gefammimag ber Bintel im Bierecte	169
154 Diagonale in bem Barallelogramm	169
156 Bleichbeit awischen Biereden	170
156 Gleichheit zwischen Biereden	171
4. Biel gerabe Linien, Bielede.	
	171
158 Besammtmaß ber Winkel im Bielede	172

xvm

3.	Sente.
159 Regelmäßiges Bolygon	173
	174
5. Krumme Linien, Kreife.	
161 Der Kreis	175
162 Winfel im Kreise	177
163 Gleichheit und Abnlichkeit der Kreise	177
164 Andere frumme Linien	179
6. Größengleichheit verschiedener Figuren.	
165 Parallelogramme auf gleichem Grunde und in gleicher Sobe .	180
166 Dreiede auf gleichem Grunde und in gleicher Bobe	181
167 Quabrate auf ben Seiten bes rechtwinkeligen Dreiedes	181
7. Flächeninhalt ber Figuren.	
	182
168 Flächeninhalt ber Bier: und Dreiecke	184
	101
8. Fladenverhaltniß der Figuren.	
170 Placenverhaltnis zwischen Dreieden	185
171 Flachenverhaltnis zwischen ahnlichen Figuren	186
II. Figurenzeichnung.	
1. Linienzeichnung inebefonbere.	
172 Linienmaße	188
	189
174 Rreislinien au giehen	190
175 Senfrechte Linien au gieben	190
176 Barallellinien au gieben	192
177 Retreichnung	194
178 Theilung gerader Linien	195
179 Einen Fußmaßstab zu fertigen	196
174 Kreislinien zu ziehen	198
181 Roniuseinrichtung	200
181 Nouiuseinrichtung	201
2. Bintelzeichnung inebefonbere.	
183 Binfelmaße	202
184 Gebrauch des Transporteurs	202
185 Gebrauch bes Birtele jum Beichnen, Theilen und Meffen ber Bintel	
186 Bintel mit Parallelichieben abzuzeichnen	203
187 Bintel von der Bintelfcheibe aufzutragen	204
188 Winkel von ber Grabscheibe aufzutragen	203
3. Beichnung ganger Figuren.	
	904
189 Das Figurenzeichnen	206
190 Dreiecke aufzutragen	200

XIX

	Seite.
191 Bierecke aufzutragen	. 208
192 Gemeine Bielecke aufzutragen	. 208
198 Regelmäßige Bolngone zu zeichnen	210
194 Kreissiguren zu zeichnen	. 210
194 Kreissiguren zu zeichnen	211
196 Andere vielectige und frummlinige Figuren aufzutragen	. 212
197 Figuren abzuzeichnen	212
197 Figuren abzuzeichnen	. 213
199 Bufammengefette Figuren umzuzeichnen	214
200 Sicherung ber Zeichnung vor mancherlei Unrichtigfeiten	. 216
III. Figurenberechnung.	
1. Ausrechnung ber Flache.	017
909 Brown Lawrence Lon Ottoman	217
203 Die Flache bes Rechteckes anszurechnen	. 218
204 Die Flache bes schiefen Parallelogrammes auszurechnen	218
	· 220
206 Die Fläche bes Trapezes auszurechnen	. 220
207 Die Flache bes gemeinen Biereckes auszurechnen	221
909 Ot Office was fulfilled to the second of	. 221
200 Reveinkadung ber Figuren	223
209 Bereinfachung ber Figuren	. 225
Man Man Market Comment of the Commen	
211 Die Flace des Prolifes auszurehnen	. 227
212 Die Flache bes Areises auszurechnen	231
214 Die Dreiertsfläche aus ben brei Seiten zu berechnen	. 232
215 Lange und Breite zu gegebenem Flacheninhalte	233
216 Umfange gleich großer Figuren	. 234
2. Theilung ber Figuren.	
217 Theilung ber Grundfiguren	. 235
, ,	236
219 Abtheilung eines Trapezes	. 237
220 Theilung vielseitiger Figuren	238
221 Gine Flace von verschiedenem Werthe zu theilen	241
IV. Ginienmeffung.	
1. Abfteden ber Linien.	
222 Linien auf ber Erboberfläche	. 243
223 Liulenbestimmung	244
224 Eine gerade Linie im Freien abzusteden	. 245
225 Eine gerade Linie aus der Mitte abzusteden	246
226 Gine fenfrechte Linie abzusteden	. 247
227 Parallellinien abzusteden	248
228 Geordnete frumme Linien abzusteden	. 249

XX

S.	z. zangenmejjung.	eite
-		25(
		251
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	252
		252
	·	254
	Office and the Otalian Color Otalian O	25.
200		256
	3. Binkelmeffung.	
236	Winkel auf ber Erboberfläche	257
237	Der Megtisch	258
238	Binkelaufnahme mit bem Deftische	259
239	Die Meffcheibe	261
240	Binfelaufnahme mit ber Deficheibe	263
	· · ·	264
	· ·	263
-	- "	266
		267
	· · ·	268
		269
	, , ,	270
		272
	•	278
-10	,	
	4. Bufammengefeste Linien aufzunehmen.	
25 0		73
	5. Einige andere hierher gehörige Aufgaben.	
251	Eine gerade Linie burch Beholz abzusteden, wenn mehre Richtpunkte	
		277
252	Eine gerabe Linie burch Gebolg abzusteden vermittelft einer Probelinie 2	277
253	Eine lange gerade Linke burch ben Balb zu fteden vermittelft eines Befruges	378
254		79
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	80
		81
		82
		83
	Die Lange bes bei einer fruberen Meffung gebrauchten, nicht mehr	.00
4 00		84
960		185 185
20 0	6. Bobenahmägung.	O
261		86
		87
		~

XXI

S .	Seite.	
263 Die Bodenneigung ober Bergbofdung zu meffen	291	
264 Bestimmte schiefe Linien auf ben Boben bin abzustecken .	. 292	
265 Mittelbare Sohenmeffung an Berghängen	292	,
V. Flachenmeffung.		
1. Ausmessung einzelner Forftfüce.		
266 Grundftucffache	. 293	ļ
267 Ein Grundftud mittels ichlefwinkeliger Dreiede auszumeffen	. 294	:
268 Gin Grundftud mittels rechtwinkeliger Grundfiguren auszumeff	en 295)
269 Ein Grundstud nach bem Umfange auszumeffen	. 296	;
2. Abmeffung bestimmter Flachen.		
270 Studweise Abmeffung verlangter Blachen	299)
271 Studweife Bertheilung einer gegebenen Flache in Barallelftreife	n. 300)
272 Abmeffung ber Siebs : und anderer Forftflächentheile .	301	
273 Theilung ber hiebs : und anberer Forftbetriebsfiguren	. 302)
274 Die Reihenform ber Balbpflanzung	303	ļ
275 Eine Reihenpflanzung abzusteden	. 304	Ŀ
276 Die Geviertform ber Walbpftangung (Quabratpftangung)	305)
277 Eine Onabratpflanzung abzustecken	. 306	í
278 Die Gebrittform ber Balbpffangung (Berbandpflangung)	307	
279 Gine Berbandpflanzung abzusteden	. 310	
280 Die Strahlenform zur Waldpflanzung	. 311	
281 Gine Strahlenpffanzung abzusteden	. 312)
VI. Forfivermeffung.		
1. Gigentliche Forftvermeffung.		
292 Gegenftanbe ber Forftvermeffung	313	ì
283 Berfzeuge und Gulfemittel	. 315	
284 Bermeffungeplan	. 815	,
285 Festlegung ber Defiguge (bas Stationiren)	. 316	ì
296 Linienmeffung	. 317	,
287 Binfelmeffung	. 318	j
288 Aufenmeffung	. 320)
289 Rachmeffung ber Grenglinien	. 321	
290 Entwurf bes Grundriffes	321	
291 Fladenberechnung	323	i
2. Forftflachentheilung.		
	. 324	
292 Bon ber Forststächentheilung überhaupt	. 825	,
294 Gebrochene Orisabtheilung für Berge	. 325	
25 Schlageintheilung	. 326	

, XXII

_	3. Forptartenzeichnung.	Seite.
§. 000	Man han Gandfantan ükankantı	જાલ.
907	Aufrahma den farstlichen Glacanstända	320
909	Bon den Forftfarten überhaupt	939
900	Gummissidenma	995
200	Orienatingerminung	995
900	Beichnung der Westundestatte	990
901	Beichnung der Bertriedstarte	339
	Ubung im Rartenzeichnen	
303	Berfahren beim Kartenzeichnen	. 342
	And applied the later and the	
	Dritte Abtheilung.	
	Forstliche Stereometrie.	
304	Körpermeßtunft	346
305	Rörperraum	. 346
306	Korpermeffung	346
307	Körpermeffung	347
	I. Körperbetrachtung.	
	1. Größengleichheit verfchiebener Rorperformen.	
308	Forftliche Bulfeforper	. 347
309	Gleichheit ber Bollfaulen	348
310	Gleichheit ber Spigfaulen	. 349
311	Gleichheit der Spitsfäulen	350
910	2. Körperinhalt der Säulenformen.	05.4
912	Körperinhalt ganger Bollfaulen und Spissaulen	
910	Körperinhalt besonderer Säulenstücke	352
	3. Körperverhältniß der Säulenformen.	
314	Körperverhältniß ber Säulenformen überhaupt	. 353
315	Rörperverhältniß ähnlicher Caulen	354
	II. Körperberechnung.	
	1. Ausrechnung bes Körperinhaltes.	
316	Körpermaß	. 355
317	Körpermaß	356
318	Berechnung bes Brisma	. 356
319	Balzenberechnung	357
320	Berechnung ber Pyramibe	. 363
321	Regelberechnung	364
322	Balzenberechnung	. 367
323	Berechnung mittele abulicher Rorper	368

$\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{m}$

2. Cheilung der Saulenformen.	
Note that are an area as	seite. 369
	371
III. Körpermeffung.	
1. Ausmeffung ber Erbarbeiten.	
	372
	373
	374
• •	314
2. Ausmeffung ber Golgftude.	
	375
	376
	377
	378
	380
	381
	382
•	383
337 Ausmeffung unformlicher holgftude	384
3. Ausmeffung ber Golzmaße.	
	385
	386
	387
C	391
orr Cratemope in Angerrageer & Control of the Contr	
Vierte Abtheilung.	
Forstliche Taxation.	
• • •	392
342 Jubegriff	JJZ
I. Baumschätzung.	
1. Allgemeine Grunblagen ber Baumfchagung.	
	392
ON OCCUPANT OF BOTH OF THE PROPERTY OF THE PRO	397
The state of the s	398
345 Fertschung	סקנ
• 2. Shahung ftehenber Baume.	
346 Startenmeffung	4 00
	401
	403
	405
350 Schanna bes Maffengehaltes nach Stamm : und Maffentafeln .	407

XXIV

S.		Seite.
351	Ermittelung des Schaftholzgehaltes	. 409
352	Ermittelung bes Rnuppel = und Reisholg-Behaltes	. 411
	Ermittelung bes Stockholzgehaltes	412
354	Ermittelung des Spaltholzgehaltes	. 418
355	Ermittelung bes Rinbengehaltes	413
356	Ungefähre Baumschätzung	. 414
~	3. Zuwacheschätzung.	
357	Allgemeine Borbegriffe	415
358	Ermittelung bes periodischen Zuwachses	. 418
	Ermittelung bes laufenden Zuwachses	419
	Wachsthumsgang nach ben Jahrringen	. 425
361	Buwacheverhaltniffe an ben Golzwüchsen überhaupt	427
	II. Holzbestandes = Schätzung.	
	1. Bemeffung bes Balbichluffes.	
362	Stammgrundflächenfumme	. 429
363	Stanbraum ber Stamme	430
364	Abstand ber Stamme	. 431
365	Abstand der Stämme	432
366	Allgemeiner Gebrauch bes Abstandes Abstand auf die Holzanlagen angewendet Abstand auf die Durchforstungen angewendet	. 434
367	Abstand auf die Kolzanlagen angemendet	436
368	Abstant out hie Durchforstungen angemenhet	. 438
369	Abstand auf die Schlagstellungen angewendet	439
	, 3	100
	2. Sohähung ber Bestanbesgüte.	
370	Schätzungemethoben	. 441
371	Gehaltsfaktoren ber Bolgbestanbe	442
	A. Die Beftanbesauszählung. '	
	a. Bon ber genauen Beftanbesausgahlung.	
279		. 445
	Uberhaupt	
274	Durchschnittliche Goben . Form : und Buwachebestimmung	445
275		. 447
976	Ausrechnung ber Bestandesgüte .	448
910	Anwenbung ber Stamm: ober Maffentafeln flatt ber Gehaltshöhen tafeln	
977	and an arrangement of the second of the seco	. 450
011	Schähung nach Mittelstämmen	451
	b. Bon ber ungefähren Bestanbesauszählung.	
378	Ausgahlung nach bem unmittelbar gefchatten Rlaftergehalte .	. 452
	Ausgahlung nach Größenklaffen und Größenverhaltniffen	458
	B. Die Probenfagung.	
380	15 haufanna	. 454
500	morthumps	. 204

XXV

C. Die Maffenschähung.

_	a. Abschähung nach Walbmassentaseln.	
<u>ډ</u>	Meta 111 and 1 MM st. Mar 1 M.	Geite.
	Ginrichtung ber Baldmaffentafeln	457
362	Anwendung der Waldmaffentafeln	462
	b. Maffenschätzung nach Erfahrungetafeln.	
383	Überhaupt	466
	·	200
•••	c. Okulare Maffenschätzung.	
354	Überhaupt	467
	the specific or the state of th	
385	Bellaufige Buwachsichatzungen an Golzbestanben	468
386	Abtheilung bestimmter Maffen von einem Golzbestande	471
	Abweichungen ber Bolgbestanbesichagungen	471
	, , , , , ,	
	III. Walbertragsschätzung.	
	1. Allgemeine Grunbbegriffe.	
900		450
	Bom Ertragevermögen ber Balbung überhaupt	478
	Dribertragefähigfeit	474
	Balbertragfamfeit	476
	Maffenborrath	477
	Raffen ober Golgzuwachs	478
333	Grtragogute. Ertragoflaffen	479
	2. Mittel und Bege ber Ertragefchagung.	
394	Überhaupt	480
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
	a. Ertragebestimmung nach Erfahrungstafeln.	
395	Balbertragstafeln im Allgemeinen	481
396	Forftmäßige Stammgrunbfläche	482
397	Forftmäßige Bestandeshöhe	483
39 8	Forftmäßige Stammform	484
399	Ertrage : Rurven	484
400	Ertragsentwidelung ber gleichwüchfigen Bestanbe	486
4 01	Ertragsentwickelung ber ungleichwüchfigen Beftanbe	488
402	Rormalertragstafeln für hochwalb	489
406	Rermalertragstafeln für Mittelwalb	494
404	Rormalertragstafeln für Rieberwalb	497
406	Rormalertragetafeln für Blanterwalb	498
406	Lofalertragstafeln	500
407	Balbmehrungstafeln	501
408	Durchschnitts-Ertragstafeln	504
	Gebrauch ber Balbmaffentafeln jur Ertragebestimmung	508
	•	

XXVI

	b. Ertragsbestimmung nach gegebener Borbestandes: und Zuwachsmasse.	
§.	Überhaupt	Ceite.
	Anwendung ber verschiebenen Ertrageschatunge-Methoden	510
411	anwendung der verichiedenen Ettrugoicha gungo: Dethoden	512
	3. Allgemeine mathematif che Gefete und Ber- hältniffe des Golzertrages.	
	a. Ertrageverhaltniffe einzelner Solzbeftanbe.	
412	Borlaufige Darftellung bes Golgmaffen : und Berthsermachfes	514
	Maffengumache-Berhaltniffe im Golgbeftanbe	516
	Werthegunahme=Berhaltniffe im Golzbeftanbe	517
	Beitpuntte ber größten Ergiebigfeit und Gintraglichfeit im Golgbe-	
	stande	519
416	Ermittelung bes einträglichsten Benutungsalters eines jeden Golzbe- ftanbes an fich	519
417	Ermittelung bes roben Werthegunahme : Prozentes vom Golgbe- ftanbe	520
418	Ermittelung bes bobenrentefreien Werthegunahme : Progentes vom	-
	Polzbeftanbe	522
419	Ermittelung bes gang reinen Berthegunahme: Prozentes vom Golge	-
	bestande	524
420	Ermittelung ber roben und reinen Berthegunahme : Progente, fo wie	
	ber Bobenrente von Balbgrunbftuden	525
421	3wei Gintraglichfeitefragen in Betreff einzelner Balbftude	526
	Berfchiedenheit bes Bachsthumsganges normaler Holzbestanbe .	528
	Gegenfate bes Maffenerwachfes normaler Golzbestände	530
	Gegenfage bes Berthserwachfes normaler Golgbestanbe	531
	Erlauterungen ju ber Maffenerwachs Darftellung	532
	Allgemeines Berhalten bes Maffenerwachses normaler Bolgbestanbe	535
	Allgem. Berhalten ber Maffenerwachs-Brogente normaler Golgbeftande	538
	Erlauterungen ju ber Bertheerwache-Darftellung	539
	Allgemeines Berhalten bes Bertheerwachfes normaler Golzbeftanbe .	541
	Allgem. Berhalten ber Bertheerwache Brogente normaler Golgbeftanbe	542
	b. Ertragsverhaltniffe ber normalen Birthfcafts-	
	mälber.	
491	Regelrechter Baldguftanb	548
		540
	Gegenfate bes Maffenertrages normaler Birthfchaftswälber	547
	Erlauterungen ju ber Maffenertrages Darftellung	548
	Allgemeines Berhalten bes Maffenertrages im normalen Birthschafts-	946
400	malbe	55
190	Bergleichung bes Altersburchschnitts-Erwachses mit bem laufenden Jah-	U.).
200	resermadse im Birthschaftsmalbe	55.
		UL A

XXVII

\$.		Ceite.
437	Bergleichung ber Borerträge mit bem Hauptertrage im normalen Birthschaftswalbe	555
438	Allgemeines Berhalten ber holznutunge: Brozente im normalen Birth: fcaftemalbe	556
490	Erlanterungen ju ber Bertheertrage=Darftellung	557
		301
	Allgemeines Berhalten des Werthsertrages im normalen Wirthschafts: walde	559
441	Allgemeines Berhalten ber Berthonugungsprozente im normalen Birth-	560
442	Ertrageverhaltniffe ungleichwüchfiger Balbungen	561
	Rormale Ertrageverhaltniffe, angewendet auf unregelmäßige Bal-	
	bungen	563
	Rermaler Rachieberucfftand im Befamungswalbe	564
445	Regeln zur Einhaltung ber normalen Angriffslinie im Besamungs- walbe	568
446	Anwendung bes Balbwerth : Rupungsprozentes, bem Beftanbeswerth:	•
	Bunahmeprozenie gegenüber	570
447	Rormale Umtriebszeit	572
	Balbreferven	575
	•	• • •
	4. Ertrageabschähung.	
	3wede ber Ertragsabschähung	577
450	Gegenstände der Ertrageabschahung	578
	a. Borarbeiten.	
l ál	Borerbrierungen	579
452	Allgemeine Borfchatungen	580
	Befondere Ginfcagungen	581
454	Rufterung ber eingefcatten Orte : und Beftanbesguten	582
	Berechnung bes vorgefunbenen Stammvermogens	583
	b. Betriebeordnung.	
46	Allgemeine Betriebsanordnungen	585
	Aufftellung des Betriebsplanes	587
	c. Ertragsabichagung inebefonbere.	•••
458	Abichägungsmeihoben	589
-~	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	000
	Summarifde Abichatung.	
139	Darftellung eines normalen Birthschaftswalbes zu weiteren Erlautes	
	rangen	591
	Summarische Abschähung nach bem Rugungezuwachse	593
461	Emmarifde Abichagung nach bem Rugungsprozente	596
462	Summarifche Abichatung nach allgemeinen Durchschnittenugungen	601
	Fachwerteabschatung.	
IC?		603
	Kachwertsabichatung nach besonderen Durchschnittsertragen	605
201	Fachwertsabichagung nach Sonberertragen	000

XXVIII

	Geite.
Borguge ber Fachwertsabichatung	611
Mangel ber Fachwerteabschätzung	612
Flächen-Rontrole	615
	:
malzustand	618
Summarische Regelung bes Maffenvorrathes	619
Erzielung bes Waldnormal-Zustandes	624
	625
	626
	627
	627
	629
	400
	629
	600
• •	630
	631
·	681
• • •	632 632
	632
	634
•	635
	000
b. Werthsobjecte.	635
	636
•	638
	638
• •	689
	640
	641
	031
c. Waldnutungsplan.	0.40
• •	643
	644
	644
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	645
	646
	646
	647
	647
Rertheneranschlagung	649
	Flächenskontrole Flächenintheilung nach der Ortsertragsfähigkeit für den einstigen Normalgustand Summarische Regelung des Massenverrathes Erzielung des Baldnormal-Zustandes Anwenddarkeit der verschiedenen Abschähungs:Methoden Gelegentlicher Waldnutungsbetried Unerläßliche Leistungen einer jeden Waldtaration Houptregeln für jede Waldtaration an sich IV. Waldwerthschätzung. Iwald werth schätzung im engern Sinne. Grundlagen der Waldwerthsschätzung a. Werthschätztern. Grundbesit Standert Waldbestand Hdsquerhältnisse Wuhungsverhältnisse Waldpreise Werthsverhältnisse ganger Waldgrundstüde Werthsverhältnisse ganger Wirthschaftswaldungen Werthsverhältnisse hinsichtlich des Werthsnutzungs:Prezentes c. Waldpungsplan. Überhaupt Waldpreisingungs:Werth Waldpreisingungs:Werth Waldpreisingungs:Werth Waldpreisingungswerth d. Werthsetrechnung. Veststellung des Naturalertrages Veststellung des Vertwerthungs:Jinssusses Werthsberechnung

XXIX

e. Summarifde Walbwerthichatungen.	
\$	Seite.
501 Überhaupt	649
502 Summarifde Baldwerthicagung auf bem Grunde einer zusammen:	
gefaßten Abnuhung	650
503 Summarische Balbwerthschatzung auf bem Grunde einer mehr geson-	
berten Abnuhung	658
2. Berthichagungen behufe ber Erpropriation.	
504 überhaupt	654
· ·	
506 Schätzung bes Entschädigungswerthes von enteigneten Obstbaumen	656
506 Schanung bes Entschädigungewerthes von enteigneten Ropf: unb	
Schneibelbaumen	659
507 Schahung bes Entschädigungswerthes von enteigneten Bilbbaumen	660
508 Schahung bes Entschädigungewerthes von enteigneten Junghölzern	661
509 Schapung des Entschädigungswerthes von enteigneten Altholgern .	662
510 Schätzung bes Entschädigungswerthes von enteigneten Mittelhölzern	664
511 Schahung bes Entschädigungewerthes von enteigneten Ausschlage:	
helzungen	665
3. Schatung bee Schabenserfages bei Golzents	
wendungen und Beschäbigungen.	
512 Schatung bes Schabensersates bei Stammholzentwendungen .	666
513 Schahung bes Schabenserfapes bei holzbeschäbigungen	668
514 Schatzung bes Schabenserfates wegen Golzverwüftungen	671
4. Berthichatung von Jagben.	
515 Überhaupt	672
DES MORTHAUPT	012
5. Soganng bes Wilbschabens.	
516 Schatungen bes an Golgungen verübten Bilbichabens überhaupt .	674
517 Bilbichabenserfat in Betreff junger Bolgwüchse	677
518 Bilbicabeneerfat in Betreff ftarferer Golgaufwüchse	678
519 Bilbichadenserfat in Betreff ausgeschafteter Junghölger	678
520 Schäung wiederholter Wilbichaben	679
aso Swigning wiederheiter aditophaven	019
· management of	
121 Cáluj	680

xxx

Hülfstafeln.

					Seite.
1.	Balzeninhalts:Tafeln				1 - 64
11.	Erfahrungstafeln über ben	Maffengehalt	ber Balbbaume		65 - 72
Ш.	Erfahrungstafeln über ben 6	Sortengehalt	ber Balbbaume		73 - 86
IV.	Holzzuwache-Tafeln .				87-102
V.	Abstandetafeln				103 - 106
VI.	Baldmaffen=Tafeln				107-116
VII.	Forftliche Berhältniß: Tafeln				117—124
III.	Bergleichenbe Aberficht ber m	oichtigsten ber	itschen Walb = 1	ınb	
	Samenmaße				125-132
IX.	Balbwerth = Berechnunge-Taf	feln .			133-142

Forst-Mathematik.

I.

Die Dathematit beschäftigt fich mit ben Größen, ober mit benjenigen Berhaltniffen und Formen ber Dinge, welche eis ner Bermehrung ober Berminberung fahig find; fie lehrt insbefondere, aus bekannten Größen andere unbekannte, die mit jenen in einer gewiffen Berbindung fteben, zu bestimmen. - Der Forft= mann braucht biefe Biffenschaft jum Berechnen feiner mannig= fachen Birthichaftsgegenftanbe, jum Musmeffen ber Grengen, Bege und anderer ginien, ber Abtriebs =, Anbau = und anderer Flachen, ber Bolgmaße, Solgftude und anberer Rorper; ferner aum Schaten ber Baume, Solzbeftanbe und ganger Balber nach ihrem Solgehalte und Buwachfe, Ertrage und Gelbmerthe; and findet er in ihr bie Grunde ju bem gwedmäßigften Berfahren bei den vielerlei forstlichen Anlagen und Bauwer= Diefe vortreffliche Biffenschaft befähigt ibn alfo, bie Balber aufzunehmen, zu ordnen, einzutheilen, nachhaltig und bochft einträglich ju benuten, furz alle forfilichen Unternehmungen plan= maßig zu betreiben. Done fie tann furmahr ber Forftwirth fic über bas Gemeine nicht erheben.

П.

Der Forstbetrieb bedarf aller Zweige ber allgemeinen Mathematik, ber Arithmetik, Planimetrie und Stereometrie. Die Arithmetik ober die Lehre von den Zahlengrößen dient zur Berechnung forstwirthschaftlicher Gegenstände; die Planimetrie oder die Lehre von den Längen = und Flächengrößen dient zu den forstlichen Messungen von Grund und Boden und anderen Austehnungen; die Stereometrie oder die Lehre von den Körper=

größen bient zur Messung ber verschiedenen Forstkörper, behufs ihrer Bearbeitung, Verwendung und Verwerthung. Eine weitere Anwendung dieser Lehren, die Forst Zaration, bildet die masthematische Grundlage zur Gehalts =, Ertrags = und Werthschätzung der Bäume, Holzbestände und Waldwüchse.

Nach diesen vier verschiedenen Zweigen zerfällt die Forstmasthematik in die forstliche Arithmetik, Planimetrie, Steste metrie und Taxation. Sie entlehnt ihre Grundlehren von der reinen Mathematik und wendet dieselben auf die forstwirtsschaftlichen Größen und Verrichtungen besonders an. Dasher ist ihr Unterricht ein aus reiner und angewandter Mathemastik gemischter, wobei wir weniger auf wissenschaftliche Strenge, als auf wirkliche Brauchbarkeit sehen. Dennoch dürste kein Satzangenommen werden ohne Erklärung und Beweis, aber auch kein Bersahren ohne genügenden Grund und zureichende Genauigkeit.

Ш.

In der Mathematik hat man allgemein eingeführt:

- 1) Dinge heißen gleich, sofern sie einerlei Größe haben. Man fett bas Zeichen zwischen bas Gleiche; z. B. I 1 heißt: l ist gleich I.
- 2) Die Ungleichheit bezeichnet man mit dem Zeichen >, beffen Deffnung dem Größern zugekehrt wird. II > I heißt: II ift größer als I; II < III heißt: II ift kleiner als III.
- 3) Dinge heißen ähnlich, sofern sie in allen entsprechenben Theilen basselbe Berhältniß zu einander behalten, also in ihrer Gestalt übereinstimmen. Das Zeichen ber Ühnlichkeit ist v; z. B. Pop heißt: Pist ähnlich p. Nur ausgebehnte Größen (Flächen, Körper) können einander ähnlich sein.
- 4) Solche Größen, die gleich und ahnlich sind, heißen gleich= ähnlich ober congruent. Das Zeichen der Congruenz ist . So heißt P . P ift congruent P. Der Ausdruck gleichähnlich wird felten angewandt, gewöhnlich gebraucht man congruent, setzt bafür auch wohl nur das kurzere: gleich und spricht dann, um alle Unbestimmtheit zu vermeiden, bei bloßer Größengleichheit: gleich groß.

IV.

Auf folgende allgemeinen Grundfage ftutt fich beinahe bie ganze Mathematik:

- 1) Das Ganze ift allen seinen Theilen zusammengenommen gleich und also größer als ein einzelner biefer Theile.
- 2) Eine jede Große ift fich felbft gleich.
- 3) Bon gleichen Größen tann eine anftatt ber anbern gefett werben.
- 4) Ift von zwei Größen jebe einer britten gleich, ober ähnlich: so find auch beibe gleich, ober ahnlich.
- 5) Berben gleiche Größen gleich viel vermehrt, ober vermindert: fo ift bas, mas herauskommt, ebenfalls gleich.
- 6) Berben gleiche Größen ungleich behandelt, ober ungleiche gleich: so ift bas, was herauskommt, ungleich.
- 7) Eine Große, welche großer ober kleiner ift, als eine von zwei gleichen Großen, ift auch größer ober kleiner, als bie andere.

Erfte Abtheilung.

Forfiliche Arithmetif.

§. 1. Rechnenkunft.

Die Rechnenkunft beschäftigt fich mit den Bahlen (§. 2.); fie erklart beren Eigenschaften und leitet hiervon Regeln ab, nach welchen aus einigen gegebenen Bahlen andere gesuchte bestimmt werben können.

6. 2. Babl.

Tebe Menge ober Bielheit gleich ju achtender Dinge wird Bahl genannt, und jedes einzelne dieser gleichartigen Dinge heißt Einheit. Ein voller Inbegriff von gleichen Einheiten heißt eine ganze Bahl; ein bestimmter Inbegriff von gleichen Theilen bes Ganzen, eine gebrochene Bahl oder ein Bruch. Ist die Art der Einheit bestimmt, so heißt die Bahl benannt, außerdem, unbenannt.

§. 3. Bahlzeichen.

Man gebraucht anstatt ber bekannten Bahlwörter folgende gemeinen (arabischen) und romischen Bahlzeichen ober Bif= . fern:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...50...100...100... I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X...L...C...M...

§. 4. Romifche Biffern.

Die römischen Biffern scheinen von I bis X ber hand nach= gebilbet worden zu sein. Ihr Gebrauch zum Rechnen ist zu schwerfällig; bagegen gewähren sie bei niedern Zahlen viel Un= schaulickeit ihrer Bedeutung und sind baher als Ordnungszahlen bei Eintheilungen u. s. w. beliebt. Man hat im Gefen und Schreiben berfelben zu beobachten, baft I vor V ober X, und X vor L ober C stehend, vermindernd wirken. XL bebeutet X weniger als L ober XXXX.

Sebe einzelne Biffer, die hinter fich keine größere hat, gilt vermehrend, &. B. die Sahrzahl:

MDCCCLIV.

§. 5. Gemeine Biffern.

Mit ben wenigen gemeinen Ziffern: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 0, von benen bie ersteren (1 bis 9) gelten be (bebeutsliche) im Segensat zu ber bloß stellvertreten den 0 genannt werden, kann man jede Bahl darstellen. Hierbei haben bie Biffern doppelten Werth, nämlich ben an sich, ben Zifferwerth, und ben, welchen bie Stelle ihren Einheiten mittheilt, ben Stellen werth.

Bon ber rechten Sand an enthält die erste Stelle einfache Einheiten oder Einer, die zweite Stelle zehnfache Einheiten oder Behner, die dritte hundertsache Einheiten oder Sunderter, die vierte Zausender, die fünfte Behntausender, die sechste Sunderttausender, die siebente Millioner, und so folgen Behnmillioner, Hundertmillioner Billioner Billioner

Jebe Biffer bekommt somit in jeder Stelle ober Ordnung weiter links einen zehnmal höhern, weiter rechts aber einen zehnsmal niedrern Berth. Die Rull zeigt bloß an, daß von berselben Ordnung keine Jahl vorhanden ift.

Die Bahl 8'375'024 wird ausgesprochen: acht million, breis hundert funf und fiebzig taufend, vier und zwanzig. hierzu theilt man wohl Ordnungen mit je brei Biffern ab, um die Stelskenwerthe leichter zu erkennen.

§. 6. Allgemeine Beichen.

Um Bahlen ober andere Größen ohne Rudficht auf die Menge ihrer Ginheiten auszudruden, bedient man fich gewöhnlich der Reinen lateinischen Buchstaben: a, b, c, d x, y, z, und erhält dadurch allgemeine Ausdrücke für eine einfache, übersichtliche Darftellung der Rechnungsregeln.

5. 7. Eintheilung ber Rechnentunft.

Mit den Bahlen muffen mancherlei Beranderungen und Bers gleichungen vorgenommen werden, um aus bekannten unbekannte ju finden.

Man fann eine Bahl vermehren, indem man ihr zugablt, ober fie mehrmal nimmt, und vermindern, wenn man von ihr abzieht, ober fie mehrfach theilt. Diese vier Beranderungen begründen die Abbition, Subtraftion, Multiplifation und Division. Dabei hat man es mit gangen Bahlen, mit Bruchen, ober mit benannten und fonft (allgemein) bezeichneten Bahlen zu thun. Auch läßt sich eine Bahl burch sich felbft vermehren und baburch auf einen gemiffen Werth (Rang) erheben und umgekehrt aus letterem wieder bie Grundzahl aufsuchen, mas ju ben Potengen und Burgeln führt. Beiter geben gwei verschiebene Bahlenausbrude von gleichem Werthe eine Gleich ung, von benen uns bie gemeinen Gleichungen und bie Berhältniggleichungen ober Proportionen beschäftigen. Endlich kann man mehre Bahlen nach einem bestimmten Gefete jusammenreihen. Dies führt zu ben Progreffionen, worauf bie Baldwerthberechnungen fich grunden. Siervon geben nun bie acht Abtheilungen ber forftlichen Arithmetif aus.

I. Grundrechnungen mit ganzen Zahlen.

1. Abbition und Subtraktion.

§. 8. Abbiren.

- 1) Abbiren heißt: eine Bahl suchen, die so viel Einheiten enthält, als zwei ober mehre gegebene (Summanben, Possten) zusammengenommen. Den Gesammtwerth nennt man die Summe. Das Beichen bes Abbirens ift + (plus, mehr, unb). 4+3 bebeutet: man soll zu 4 hinzuzählen 3; die Summe ift 7.
- 2) Beim Abbiren fleiner Bahlen werden bie Einheiten un= mittelbar jufammengezählt.

3 + 5 + 9 = 17.

3) Größere Zahlen sett man nach ihren gleichartigen Ordnungen unter einander, zieht unter dieselben einen Absonderungsffrich, addirt alsdann von der rechten Seite die Einheiten jeder Ordnung und schreibt die einzelnen Summen der Einer, Zehner u. f. w. in die zugehörige Stelle darunter.

4) Findet sich die besondere Summe einer Ordnung größer als 9, so setzt man davon nur die niedrigste Stelle unter und zählt die höhere zu der nächsten Ordnung, der sie angehört. Dieser Übertrag kann mit kleinen, abgetrennten Zissern, oder mit Punkten geschehen.

37968	89586
990	8973
5879	49658
6 8 4 3 2 2 3 2 1	9 5 3 2 1
113269	2 4 3 5 3 8.

§. 9. Subtrahiren,

- 1) Subtrahiren heißt: eine Bahl suchen, die, zu einer gegebenen (Subtrahend) abdirt, eine andere gegebene (Mirnuend) zur Summe giebt. Diese Bahl nennt man Rest (Differend, Unterschied). Das Beichen des Subtrahirens ist (minus, weniger). 7—3 bedeutet: man soll von 7 abziehen 3; der Rest ist 4.
- 2) Beim Gubtrahiren einer fleinen Bahl werben bie Einheisten unmittelbar von bem Minuenben abgezogen.

$$17 - 9 = 8$$
.

3) Bei größeren Bahlen schreibt man ben Subtrahenben unster ben Minuenben, nach ben gleichartigen Ordnungen, zieht eizmen Absonderungsstrich, subtrahirt alsbann von ber rechten Hand bie Einheiten einer jeden Ordnung besonders und schreibt ben gestundenen Reft gerade barunter.

7 3 5 6 9 Minuend.
4 1 3 6 8 Subtrahend.
3 2 2 0 1 Reft.

4) Findet sich in bem Minuenden eine Ziffer nicht groß genug, so nimmt man zu ihr eine Einheit aus der folgenden Ordnung und vermehrt dadurch ihren Werth um zehn. Über die verminderte Ziffer kommt ein Punkt, um nicht zu übersehen, daß bieselbe eine ihrer Einheiten abgegeben hat.

 $\begin{array}{c} 5 & 3 & 7 & 1 & 4 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & 7 & 2 & 8 \\ 2 & 8 & 8 & 4 & 1 & 8 \end{array}$

5) Trifft man beim Leihen auf Nullen, so geht man barüber hin zu ber ersten geltenden Ziffer und vermindert diese um 1. Die daburch anstatt der nächsten Null erhaltene 10 vermindert man wieder um 1, so daß daselbst 9 bleibt, und fährt so fort, bis zu der Ziffer, an der das Subtrahiren steht, welcher man, wie oben, 10 zulegt. Die dabei vorgegangene Verwandlung jeder 0 in 9 wird ebenfalls mit einem Punkte bezeichnet.

300075006301 107894534100 192180472201

- §. 10. Probe gur Abbition und Gubtraftion.
- 1) Um die verrichtete Abdition zu prufen, summirt man jebe Ordnung ein Mal aufwärts und bas andere Mal abwärts. Die arithmetische Probe, alle Posten nach und nach wieder aus der Summe zu ziehen, ist zu umftändlich.
- 2) Die verrichtete Subtraktion wird geprüft, indem man ben gefundenen Rest zu bem Subtrahenden abbirt, wodurch der Minuend wieder herauskommen muß (§. 9. 1.). 7-3=4; 4+3=7.
- 3) Abdition und Subtraktion find einander entgegengesett. Die Abdition legt Summanden hinzu; die Subtraktion nimmt sie als Subtrahenden eben so wieder hinweg, und so umgeskehrt.

2. Multiplifation und Divifion.

§. 11. Multipliziren.

- 1) Multipliziren heißt: eine gegebene Zahl (Multipliziand) so viel Mal nehmen, als eine andere gegebene Zahl (Multiplifator) anzeigt. Das Ergebniß nennt man Prosbutt ober Faktum. Das Zeichen zu diesem Bervielfachen ift ein liegendes Kreuz (x), oder ein Punkt (.) und wird gelesen: multiplizirt mit, mal. 4×2 bedeutet: 4 soll man 2mal nehmen; das Produkt ist &. Multiplikand und Multiplikator können verwechselt werden, das Produkt bleibt dasselbe, z. $2 \times 4 \times 2 = 2 \times 4$; daher nennt man auch beibe, ohne Unterschied, Faktoren.
- 2) Bei bem Multipliziren kleiner Zahlen nimmt man ben Multiplikanden ohne Weiteres so viel Mal, als ber Multiplikator anzeigt.

$$5 \times 4 = 20$$
.

3) Soll eine größere Bahl mit einer Einerzahl multiplizirt werben, so schreibt man ben Multiplikator unter die Einerstelle des Multiplikanden und zieht darunter einen Strich. Nun versvielfacht man mit dem einfachen Multiplikator zuerst die Einer, dann die Zehner, dann die Hunderter u. s. w. und setzt das Produkt der Einer unter die Einer, das der Zehner unter die Behner, das der Hunderter unter die Hunderter u. s. w.

4) Übersteigt hierbei ein Bielfaches ber Einer, Behner, Sunsberter u. f. w. die Bahl 9, fo wird bavon nur die hintere Liffer untergefett, und die vordere, zehnmal höhere, ber folgenden Stelle im Produkte zugerechnet.

]

daß an das Produkt noch eben so viele Nullen kommen, als die Multiplikatorziffer hinter sich führt. Denn es ist klar, daß ein Produkt von Zehnern zehnmal, von Hundertern hundertmal, von Tausendern tausendmal größer wird, als von Einern.

724	724
40	300
28960	217200

6) Enthält ber Multiplikator mehre geltende Ziffern, so könnte man mit ber höchsten zuerst und bann mit jeder barauf folgensben, niedrigern multipliziren. Jedes besondere Produkt nahme seinen Anfang unter ber Stelle seiner Multiplikatorziffer, so daß die gleichnamigen Ordnungen unter einander zu stehen kamen. Endlich wurden alle Produkttheile abbirt.

7) Gewöhnlich multiplizirt man zuerft mit ben Einern, bann mit ben Behnern, Sunbertern u. f. w.

724 Multiplikand.
346 Multiplikator.
4344
2896. Produkttheile.
2172...

8) Sind Nullen in den Faktoren, so hat man sich vorzu= sehen, daß die Produkttheile richtig untergesetzt werden, und daß in dem Produkte keine Stelle verloren gehe.

72400 46	fürzer:	72400 46
434400		4344
289600		2896
3330400		3330400

7 240 0 4060	fürzer :	7 2400 4060
00000 434400		4344 2896.
00000 2896 00	.	293944000
903044000		

9) Bortheile bei bem Multipliziren: Man lernt vorder das Einmaleins recht geläufig und zwar vor= und rud= warts. Bon den beiden Faktoren nimmt man denjenigen zum Multiplikator, welcher die wenigsten Jahlstellen hat, oder mit dessen Jissern am leichtesten zu multipliziren ist. So läßt sich z. B. 9832 offenbar leichter mit 112, als umgekehrt 112 mit 9832 multipliziren. Kommt in dem Multiplikator eine Jahl mehrmal vor, so schreibt man den schon einmal berechneten Produktheil unmittelbar ab. Ist eine Multiplikatorzisser halb oder doppelt so groß, als eine andere, deren Produkt schon daskeht: so kannman von diesem oft bequemer die Hälfte, oder das Doppelte nehmen. Für das Produkt des Multiplikators 5 kann man die Hälfte des Multiplikanden nehmen und eine Stelle weiter vorzücken; denn das Fünfsache ist das halbe Zehnsache. 8424 × 5 = 8424 × $\frac{10}{2}$ = $\frac{8424}{2}$ × 10 = 4212 × 10 = 42120.

§. 12. Dividiren.

- 1) Dividiren heißt: eine Bahl suchen, die, mit einer gezehenen (Divisor) multiplizirt, eine andere gegebene (Divisbend) zum Produkte giebt. Diese Jahl heißt Quotient, und das Zeichen zu diesem Theilen ist der Doppelpunkt (:) oder ein Querstrich zwischen Dividend und Divisor und wird gelesen: dividirt durch. 8:2 oder ½ bedeutet, man soll 8 theilen durch 2; der Quotient ist 4.
- 2) Beim Dividiren kleiner Zahlen burchläuft man bas 1-, 2-, 3- und Mehrfache bes Divisors bis zu dem Produkte, bas bem Dividenden gleicht. Der dabei gefundene andere Faktor ift ber gesuchte Quotient.

3) Beim Dividiren größerer Zahlen setzt man den Divisor am füglichsten hinter den Dividenden. Ift nun der Divisor eine Einerzahl, so nimmt man zuerst die höchste Ordnung, oder wenn die Zahl derselben kleiner sein sollte, als der Divisor, die beiden höchsten Ordnungen zusammen vor, schreibt den dazu gesuchten Quotienten hinter, oder unter den Divisor, multiplizirt beide und zieht das Produkt von dem eben vorgenommenen Theile des Disvidenden ab. Hiernächst seite man die Zahl der solgenden Ordnung herunter hinter den etwa gebliebenen Rest und verfährt wieder auf dieselbe Beise. Findet sich die eben zu theilende Zahl kleiner, als der Divisor, so setzt man in die zugehörige Stelle des Quotienten eine Null und zieht die solgende Ordnung herunter. Kein Rest darf größer sein, als der Divisor. In dem Quotienten werden die gefundenen Zahlen ordnungsweise hinter einander geschrieben, wie sie aus dem Dividenden hervorgehen.

26298 : 3 24	3 -	8000; 700	fürzer	26298 24	: 3 = 8766
22 21	++	60 6	-	22 21	
19. 18.		8766		19. 18.	-
18 18				18 18	
0	-			0	

4) Hat der Divisor mehre Zahlstellen, so nimmt man zuerst links von dem Dividenden auch eben so viele Ordnungen,
oder wenn diese nicht zureichen, noch eine mehr, und sucht zu
diesen den Quotienten; gewöhnlich läßt sich dieser schon nach
ben vordern Zahlen des Divisors beurtheilen. Nun multiplizirt
man Quotienten und Divisor, subtrahirt das Produkt von dem
vorgenommenen Theile des Dividenden, nimmt die folgende Ordnung zum Reste herunter und theilt so weiter eine Ordnung
nach der andern dis zu Ende. Bleibt zuleht ein Rest, so wird
die weitere Division in dem Quotienten nur angezeigt.

5) Kommen Rullen vor im Divisor ober Dividend, so hat man sich vorzusehen, daß der Quotient die richtigen Ordnungen erhalte.

6) Benn man Dividend und Divisor gleich vielmal versteinert ober vergrößert: so bleibt der Quotient unverandert.

$$96 \times 1000 : 6 \times 1000 = 16.$$

 $96 : 6 = 16.$

- 7) Bortheile bei bem Dividiren: Bon größern ober öfters zu gebrauchenden Divisoren könnte man sich das 3weis bis Reunsache vorher anseigen; ein schon vorgekommenes Mehr= saches läßt sich unmittelbar abschreiben, auch wohl, indem man es durch 2, 3 theilt, oder vermehrt, die Rechnung etwas verzeinsachen.
- §. 13. Probe ju der Multiplifation und Divifiom
- 1) Die verrichtete Multiplikation wird geprüft, indem man des erhaltene Produkt durch einen der Faktoren dividirt. Das durch geht der andere Faktor als Quotient wieder hervor (§. 12. 1.). $4 \times 2 = 8$; 8:2 = 4.

- 2) Die verrichtete Division wird geprüft, indem man den gefundenen Quotienten mit dem Divisor multiplizirt und den etwaigen Rest hinzuzählt. Dadurch muß der Dividend wieder hervorgehen (§. 12. 1.). 28: 7 = 4; 7 × 4 = 28.
- 3) Multiplikation und Division find einander entgegengesett. Bas die Multiplikation zusammenfugt, theilt die Division, und was biefe theilt, fugt jene eben so wieder zusammen.

II. Grundrechnungen mit Brüchen.

1. Gemeine Bruche.

§. 14. Der gemeine Bruch.

1) Denkt man sich von einem Ganzen, das in mehre gleiche Theile zerlegt ist, eine bestimmte Anzahl folder Theile: so entssteht ein Bruch, d. B. &. Dieser Bruch, drei Viertel, entshält drei von vier gleichen Theilen eines Ganzen. & bedeutet acht solcher Viertel oder zwei Ganze; dies ist eben so viel, als 8:4. Daraus ersieht man, daß der Bruchausdruck nichts Anzberes ist, als eine bloß angezeigte Division. Die obere Zahl heißt der Zähler und hat gleiche Bedeutung mit dem Divisbenden; die untere, der Nenner, hat gleiche Bedeutung mit dem Divisom Divisor.

$$\frac{12}{3} = 12:3 = 4.$$

- 2) In bem eigentlichen ober echten Bruche ift ber Bahler kleiner, als ber Nenner, wie z. B. &, &, &; baher tft ber Werth bekfelben kleiner, als bas Ganze.
- 3) In bem uneigentlichen ober unechten Bruche ift ber Bahler entweder so groß, ober größer, als ber Nenner, wie 3, 4, 4, und sein Werth ift daher auch so groß, ober größer, als bas Ganze. Theilt ber Nenner ben Bahler ohne Rest, so ist ber Werth eine ganze Bahl; z. B. § = 2. Bleibt aber ein Rest, so ist ber Werth bes uneigentlichen Bruches eine ganze Bahl mit einem angehängten Bruche, ober eine gemischte Bahl. Z = 2.

- §. 15. Gemeine Bruche zu verwanbeln.
- 1) Eine ganze Bahl läßt sich leicht in einen uneigentlichen Bruch verwandeln. Man multiplizirt sie mit dem gegebenen Renner und setzt denselben unter das Produkt. Die Jahl 2, in Drittel verwandelt, giebt $\frac{2\times 3}{3}=\frac{6}{3}$. Der Werth bleibt dersselbe; denn die erfolgte Multiplikation wird durch die angedeuztete Division wieder gehoben.
- 2) Eine gemischte Zahl wird in einen uneigentlichen Bruch verwandelt, wenn man die ganze Zahl mit dem Nenner ihres Bruches multiplizirt, dazu dessen Zähler addirt und dann den Renner unterset; z. B. $2\frac{1}{3} = \frac{2 \times 3}{3} + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.
- 3) Bon $\frac{1}{4}$ ist das Doppelte $\frac{1\times 2}{4}$, das Dreifache $\frac{1\times 3}{4}$, das Bierfache $\frac{1\times 4}{4}$ u. s. w. Seder Bruch wird mithin in dem Maße größer, als sein Zähler zunimmt. Bon $\frac{1}{2}$ ist die Hälfte $\frac{1}{2\times 2}$, das Drittel $\frac{1}{2\times 3}$, das Biertel $\frac{1}{2\times 4}$ u. s. w. Daher wird jeder Bruch in dem Maße kleiner, als sein Nenner zunimmt. Umzgekehrt, muß der Werth eines Bruches fallen mit abnehmendem Jähler und steigen mit abnehmendem Nenner; z. B. $\frac{4}{4}$, $\frac{4}{4}$, $\frac{4}{4}$.
- 4) Multiplizirt man eines Bruches Zähler und Renner mit einerlei Zahl, so ändert dies den Werth desselben nicht. Die Brüche $\frac{1}{2}$, $\frac{1\times 2}{2\times 2}$, $\frac{1\times 3}{2\times 3}$, $\frac{1\times n}{2\times n}$ haben alle gleichen Werth. Denn wie durch ihre wachsenden Zähler die Anzahl der Theile um das Zwei=, Drei= und Mehrsache zunimmt, so nimmt durch ihre ebenmäßig wachsenden Nenner die Größe der Theile wieder um das Sleiche ab.
- 5) Dividirt man eines Bruches Zähler und Nenner dunch einerlei Zahl, so bleibt ebenfalls der Werth desselben unverandert.

 \[\frac{8}{16} = \frac{8:2}{16:2} = \frac{8:4}{16:4} = \frac{8:n}{16:n}. \] Denn wie dadurch die neuen Unsdrücke an der Anzahl ihrer Theile verlieren, so gewinnen sie wieder an der Größe derfelben.

6) Der Werth eines Bruches bleibt ungeandert, wenn man zu Zähler und Nenner zwei Zahlen abbirt ober bavon subtrahirt, die sich wie Zähler und Nenner verhalten. In dem Bruch \S vershält sich der Zähler (6) zum Nenner (8) wie z. B. die Zahl 3 zu 4; $\frac{6+3}{8+4} = \frac{9}{12} = \frac{6}{8}$; $\frac{6-3}{8-4} = \frac{3}{4} = \frac{6}{8}$.

Berben Zähler und Nenner um eine gleiche Zahl vergrößert ober verkleinert: so andert sich der Berth des Bruches, je nachebem er ein eigentlicher ober uneigentlicher ift. Vergrößert man z. B. die Bruche & und & im Zähler und Nenner um 3, so erzgiebt sich:

$$\frac{6+3}{8+3} = \frac{9}{11} \operatorname{unb} \frac{9}{11} > \frac{6}{8}; \quad \frac{8+3}{6+3} = \frac{11}{9} \operatorname{unb} \frac{11}{9} < \frac{8}{6}.$$

§. 16. Gemeine Bruche gu beben.

- 1) Ein Bruch wird gehoben, b. i. unbeschabet seines Werthes burch kleinere Zahlen ausgebrückt, wenn man Zähler und Nenner burch ein und bieselbe Zahl ohne Rest bivibirt. $\frac{8}{16} = \frac{8:8}{16:8} = \frac{1}{2} \text{ (§. 15. 5.)}.$
- 2) Es giebt gewiffe, hierbei brauchbare Kennzeichen ber Theile barteit mehrzifferiger Zahlen, nämlich:

Durch 2 ist eine Zahl ohne Rest theilbar, wenn die Endzahl gerade ist; benn die Ordnungen von 10 und barüber sind an sich schon durch 2 theilbar.

Durch 3, wenn die Quersumme aller Ziffern durch 3 theils bar ift. Die Bahl 543 besteht aus

also theils aus mehren Bielfachen von 9, die an fich burch 9 und 3 aufgehen, theils aus ber Quersumme.

Durch 4, wenn die von den zwei hintersten Stellen gebils bete Zahl durch 4 aufgeht; denn die höheren Ordnungen von 100 und darüber sind schon als solche durch 4 theilbar, z. 85. 5732.

Durch 5, wenn bie Endzahl 5 ober 0 ift; alle hoheren Ordnungen find funffach, 3. B. 745 ober 740.

Durch 6, wenn die Endzahl gerade und zugleich bie Querfumme durch 3 theilbar ist; wenn also in der gegebenen Bahl 2 und 3 aufgehen, z. B. 762.

Durch 8, wenn bie von ben brei hintersten Stellen gebilbete 3ahl burch 8 aufgeht; benn bie höheren Ordnungen von 1000 und barüber find von selbst burch 8 theilbar, 3. B. 143128.

Durch 9, wenn die Quersumme burch 9 theilbar ift; aus bemfelben Grunde, wie bei 3, 3. B. 738.

Durch 10, wenn die Endzahl 0 ift, was sich von selbst verfteht.

Man kann Zähler und Nenner durch folche gemeinschaftlischen Theiler so lange zu heben suchen, als es angeht; z. B. $\frac{84}{204}$: $\frac{4}{204}$: $\frac{21:3}{51:3}$ = $\frac{7}{17}$.

3) Um den größten gemeinschaftlichen Theiler von Zähler und Renner fogleich zu finden, dividirt man von beiden Zahlen die größere durch die kleinere, dann den eben gebrauchten Divisfor wieder durch den Rest und so fort, die Division aufgeht, ober 1 zum Reste bleibt.

Geht die Division auf, so ift ber lette Divisor der größte gemeinschaftliche Theiler. Im obigen Bruche 204 ift es 12.

Denn da hier 36 durch 12 aufgeht, so ist auch 84—2×36+12 und eben so 204—2×84+36 durch 12 theilbar. Der gemeinschaftliche Theiler kann offenbar nicht größer sein, als der letzte Rest 12. Bleibt 1 zum Reste, so läßt sich der Bruch nicht weister beben.

- §. 17. Gemeine Bruche gleichnamig gu machen.
- 1) Benn man Bruche fo umgestaltet, baß sie einerlei Renner bekommen: fo werben sie gleichnamig. Die gemeinsten Bruche ber gewöhnlichen Rechnungen mit den Rennern 2, 4,

8 und 16 können ohne Beiteres auf gleiche Benennung gebracht werben burch geeignete Multiplikation ihres Bahlers und Nenners mit 8, 4 oder 2, 3. B.

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 8}{2 \times 8} = \frac{8}{16} \text{ (§. 15. 4.)}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 4}{4 \times 4} = \frac{12}{16}$$

$$\frac{5}{8} = \frac{5 \times 2}{8 \times 2} = \frac{10}{16}$$

$$\frac{7}{16} = \frac{7}{16} = \frac{7}{16}$$

Hier gehen in dem größten Nenner selbst alle anderen Nenner auf, und es findet sich daher zu jedem ein Faktor, der mit ihm den gemeinschaftlichen Nenner giebt, nämlich: 8 zu 2, 4 zu 4 und 2 zu 8.

2) Um weniger fügfame Brüche gleichnamig zu machen, fucht man ebenfalls eine Bahl, in ber alle Renner aufgeben, als gemeinschaftlichen ober Generalnenner. Gine folche Bahl ift unbedingt bas Produkt aller Nenner, z. B.

$$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 6 \times 3}{4 \times 6 \times 3} = \frac{90}{72} \text{ (§. 15. 4.)}$$

$$\frac{1}{6} = \frac{1 \times 4 \times 3}{6 \times 4 \times 3} = \frac{12}{72}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4 \times 6}{3 \times 4 \times 6} = \frac{48}{72}$$

Auf diese Beise findet man aber nicht ben kleinsten Ge= neralnenner, im Fall einige der gegebenen Nenner gemeinschaft= liche Theiler haben.

3) Um ben kleinsten Generalnenner zu suchen, hebt man die gegebenen Nenner unter sich mit ihren gemeinschaftlichen Theistern auf, so viel es geht, setz jedes Mal den gebrauchten Divisor dahinter, die Quotienten und was sich von den Nennern eben nicht ohne Rest dividiren läßt, darunter und multiplizirt endlich alle übrig gebliebenen Zahlen und die Divisoren mit einander, z. B.

Der Grund biefes Berfahrens leuchtet ein, wenn man betrachtet:

Die Menner
$$\begin{cases} 4 = 2 \times 2 \\ 6 = 2 \times 3 \\ 3 = 3 \end{cases}$$

Das Probutt $4 \times 6 \times 3 = (2 \times 2) \times (2 \times 3) \times 3$.

Run braucht man zu einer Zahl, die durch 4, 6 und 3 theilbar sein soll, nicht jenes ganze Produkt, sondern nur ein solz ches, das die Faktoren von 4, 6 und 3 eben in sich faßt, nämzlich 2 × 2 × 3, und was davon weiter vorkommt, wie die übrizgen 2 und 3, wird auf solche Weise gleich ausgeschieden.

Den gefundenen kleinsten Generalnenner dividirt man burch jeben einzelnen Nenner und multiplizirt mit dem Quotienten den bazu gehörigen Babler, wie folgt:

$$\frac{5}{4} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{15}{12} \text{ fürzer}: \frac{5}{4} \quad 3 \quad 15$$

$$\frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{2}{12} \quad , \quad \frac{1}{6} \quad 2$$

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12} \quad , \quad \frac{2}{3} \quad 4 \quad 8$$
Meue Zähler.

§. 18. Abbiren gemeiner Bruche,

Um Bruche gu abbiren, macht man fie gleichnamig, wenn fie es nicht schon find, und abbirt ihre Bahler. Die Summe giebt ben Bahler zu bem gemeinschaftlichen Renner, ber hierbei bloß als Ramen ber Bruchtheile anzusehen ift.

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{8} + \frac{7}{9} + \frac{5}{6} + \frac{2}{3} + \frac{4}{15} + \frac{8}{25}$$

$$\frac{8}{4} \cdot \frac{9}{3} \cdot \frac{6}{2} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{15}{2} \cdot \frac{25}{3}$$

$$\frac{8}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{3}$$

$$\frac{8}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3}$$

$$\frac{8}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{3}{3}$$

$$\frac{1800}{4} \cdot \frac{18}{3} \cdot \frac{1800}{4}$$

1800			
$\phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$	225	225	
7	200	1400	
5	300	1500	
8	600	1200	
4 15	120	480	
25	72	576	
ල	umme	: 538 b == 21	781 .

Gehoren bie Bruche ju gangen Bahlen, so wird in biefen, wie schon bekannt, weiter summirt.

6. 19. Subtrabiren gemeiner Bruche.

1) Sollen Bruche fubtrabirt werben, fo bringt man fie auf gleiche Benennung, wenn fie biefelbe nicht ichon haben, und gieht bann Babler von Babler ab.

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{3} = \frac{12}{15} - \frac{14}{15} = \frac{2}{15}.$$

$$\frac{5}{8} | \frac{8}{7} | \frac{40}{21}$$

$$\frac{1}{8} | \frac{7}{8} | \frac{21}{15}$$

2) Ift ein Bruch von einer ganzen Bahl abzuziehen, so leiht man von berfelben einen Einer, verwandelt diesen in einen gleiche namigen Bruch und subtrahirt. Der Rest wird zu bem übrigen Theile ber ganzen Bahl geschrieben.

$$7-\frac{1}{5}=6\frac{1}{5}-\frac{1}{5}=6\frac{1}{5}.$$

3) Bei gemischten Zahlen macht man die angehängten Brüche gleichnamig und leiht sogleich, wo es nothig ift, von der ganzen Babl.

$$\begin{array}{ccc} 23\frac{1}{4} &=& 22\frac{1}{3} \\ 9\frac{7}{3} &=& 9\frac{7}{3} \\ \Re eft \colon 13\frac{7}{3} &=& 13\frac{3}{3}. \end{array}$$

- §. 20. Rultipligiren gemeiner Bruche.
- 1) Einen Bruch mit einer gangen Bahl gu muls tipligiren: Man multipligire ben Bahler mit ber gangen Bahl und laffe ben Renner ungeanbert.

$$\frac{3}{4} \times 2 = \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4} = \frac{6}{4} = 1\frac{1}{2}.$$

$$\frac{5}{9} \times 3 = \frac{5 \times 3}{9} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}.$$

hierbei wird bie Anzahl ber Theile vervielfältigt; man kann aber auch die Theile felbst um so viel vergrößern, nämlich ben Renner burch ben Multiplikator bivibiren, wenn die Division eben aufgeht.

$$\frac{5}{9} \times 3 = \frac{5}{9:3} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$$
 (§. 15. 3.).

2) 3 wei ober mehre Bruche zu multipliziren: Ran multiplizire sowohl bie Bahler, als auch bie Nenner mit einander. Das erfte Produkt giebt ben neuen Jahler, bas andere ben neuen Nenner, z. B.

$$\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4 \times 2}{5 \times 3} = \frac{8}{15}$$

Hier bedingt nämlich der Multiplikator $\frac{2}{3}$, daß $\frac{1}{3}$ des Multiplikanden 2 mal genommen werden soll; den dritten Theil von $\frac{4}{5}$, also $\frac{4}{5\times 3}$, noch mit 2 multiplikirt, giebt $\frac{4}{5\times 3}\times 2=\frac{4\times 2}{5\times 3}=\frac{8}{15}$ (§. 15. 3.).

Die Faktoren in Babler und Nenner konnen oft gegen einsander aufgehoben werben (§. 16.).

$$\frac{3}{8} \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{\cancel{3} \times \cancel{4} \times \cancel{2}}{\cancel{8} \times \cancel{5} \times \cancel{3}} = \frac{1}{5}$$

3) Semifchte Bahlen verwandelt man gewöhnlich vorster in Bruche.

$$2\frac{1}{4} \times 3 = \frac{11}{4} \times 3 = \frac{33}{4} = 8\frac{1}{4}.$$

Man konnte auch mit ben Ganzen und ben Bruchen befons bers multipliziren.

$$2\frac{1}{4} \times 3 = 2 \times 3 + \frac{1}{4} \times 3 = 6 + 2\frac{1}{4} = 8\frac{1}{4}$$
.
 $2\frac{1}{4} \times 3\frac{1}{4} = 2\frac{1}{4} \times 3 + 2\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = 8\frac{1}{4} + 1\frac{1}{4} = 9\frac{1}{4}$.

Wenn ber Multiplikator ein eigenklicher Bruch ift, so muß bas Produkt begreislicher Weise kleiner sein, als ber Multipli=kanb (§. 11. 1.).

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

§. 21. Divibiren gemeiner Bruche.

1) Einen Bruch burch eine gange Bahl gu bivis biren: Man multiplizire ben Nenner mit ber ganzen Bahl und laffe ben Bahler ungeanbert.

$$\frac{1}{2}: 2 = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4} \text{ (§. 15. 8.)}.$$

$$\frac{6}{4}: 2 = \frac{6}{4 \times 2} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

Hierbei wird die Große ber Theile verkleinert; man kann bafur auch die Anzahl ber Theile verkleinern, indem man ben Bahler burch ben Divisor bividirt, wenn die Division eben aufsgeht.

$$\frac{6}{4}:2=\frac{6:2}{4}=\frac{3}{4}.$$

2) Eine gange Bahl burch einen Bruch zu bivibiren: Man multiplizire ben Divibenden mit bem umgekehr= ten Divifor, z. B.

$$6: \frac{4}{2} = 6 \times \frac{2}{4} = \frac{6 \times 2}{4} = 3.$$

Der gesuchte Quotient soll hier $\frac{4}{3}$ mal in 6 enthalten sein (§. 12. 1.); er ist also 2 mal so groß, als ber, welchen man burch bie Division mit 4 erhält. Nun giebt $6:4=\frac{4}{3}$, noch mit 2 multiplizirt, $\frac{6\times 2}{4}=6\times \frac{2}{4}=3$.

3) Einen Bruch burch einen Bruch zu bivibiren: Man multiplizire ben Divibenben aus gleichem Grunde mit bem umgekehrten Divisor, z. B.

$$\frac{8}{10}: \frac{4}{2} = \frac{8}{10} \times \frac{2}{4} = \frac{16}{40} = \frac{9}{4}.$$

Hier wird $\frac{8}{10}$ burch 4 bivibirt $=\frac{8}{10\times 4}$, und bies 2 mat genommen, giebt $\frac{8\times 2}{10\times 4}$. Man könnte auch Sähler burch Säh=

ler und Renner durch Renner bivibiren; doch gehen biese Divifionen selten auf.

$$\frac{8}{10}:\frac{4}{2}=\frac{8:4}{10:2}=\frac{2}{5}.$$

4) Gemischte Zahlen werden zur Division vorher in Bruche verwandelt, z. B.

$$3\frac{1}{2}:1\frac{1}{4}=\frac{7}{2}:\frac{5}{4}=\frac{7\times 4}{2\times 5}=\frac{28}{10}=2\frac{4}{5}.$$

5) Ift ber Divisor ein eigentlicher Bruch, so muß ber Quotient größer sein, als ber Dividend.

$$\frac{3}{4}: \frac{1}{2} = \frac{3 \times 2}{4 \times 1} = \frac{6}{4} = 1\frac{1}{2}.$$

6) Bird bie Division von Bruchen in Bruchform angeset, so entstehen sogenannte unreine oder Doppelbruche. Diese konnen in reine Bruche verwandelt werden, wenn man Zähler und Renner des Doppelbruchs mit ben eingeschobenen Nennern ausbebend multiplizirt (§. 15. 4.), 3. B.

$$\frac{\frac{6}{4}}{2} = \frac{\frac{6}{4} \times \frac{4}{4}}{2 \times 4} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

$$\frac{6}{\frac{4}{2}} = \frac{\frac{6}{4} \times 2}{\frac{4}{2} \times 2} = \frac{12}{4} = 3.$$

$$\frac{\frac{3}{10}}{\frac{4}{2}} = \frac{\frac{9}{10} \times 10 \times 2}{\frac{4}{2} \times 2 \times 10} = \frac{16}{40} = \frac{2}{5}.$$

$$\frac{3^{1}/2}{1^{1}/4} = \frac{\frac{7}{2} \times 2 \times 4}{\frac{5}{4} \times 4 \times 2} = \frac{28}{10} = 2\frac{4}{5}.$$

2. Dezimalbruche.

§. 22. Der Dezimalbruch.

Diejenigen Bruche, beren Nenner 10, 100, 1000 u. f. w. ift, nennt man Dezimalbruch e und schreibt fie, mit Beglafs fung ber Renner, folgenber Gestalt:

Die Rull vor dem Bahler tritt an die Stelle ber gangen Bahl, wenn eben teine vorhanden ift. Das Komma trennt die Sinerstelle ber gangen Bahl von dem Bahler des Bruches, ber wohl durch kleinere Biffern kenntlicher gemacht wird, und beffen

Renner eine 1 ift, bie man fich unter bem Komma bentt, mit fo viel Rullen, als Bahlftellen ober Dezimalen in bem Bahler finb.

Hinter bem Komma enthält bie erste Stelle Zehntheile, bie zweite Hunderttheile, die dritte Tausendtheile u. s. w., also jede folgende Stelle einen zehnmal kleineren Theil der Einheit, nach benfelben Gesehen, wie bei ganzen Zahlen. Die obigen Beispiele bedeuten bemnach

 $0.3 = \frac{3}{10}$; $3.42 = 3\frac{42}{100}$; $17.4507 = 17\frac{4507}{10000}$ und die Bersetung des Komma bewirkt folglich mit jeder Stelle eine zehnsache Beränderung der Stellenwerthe, so daß, wenn der Werth 10, 100, 1000 . . . mal größer wird, auch das Komma um 1, 2, 3 . . . Stellen hinterrückt, und so umgekehrt. 3. **B**.

 $5,372 \times 10 = 53,72$; $63,51 \times 1000 = 63510$. 537,2 : 10 = 53,72; 2,456 : 1000 = 0,002456.

§. 23. Dezimalbruche zu vermanbeln.

1) Einen Dezimalbruch in einen gemeinen Bruch mit bestimmtem Nenner zu verwandeln: Man multiplizire den Dezimalbruch mit dem bestimmten Nenner und nehme das Produkt als neuen Zähler zu biesem Nenner.

Soll z. B. 0,75 verwandelt werden in Viertel, so multiplizirt man 0,75 mit 4, was $\frac{300}{100}$ oder 3 giebt, und sett diese 4 wieder als Nenner unter; dadurch erhält man den gegebenen Werth in Vierteln, nämlich: $\frac{0.75\times4}{4}=\frac{3}{4}$. Um 0,56 in 3wölfztel zu verwandeln, sett man $\frac{0.56\times12}{12}=\frac{6,72}{12}$, und erhält einen unreinen Bruch.

2) Einen gemeinen Bruch in einen Dezimal= bruch zu verwandeln: Man hange dem Jahler rechts belie= big Rullen an, dividire ihn durch den Renner und schneibe nach= her im Quotienten wieder eben so viel Dezimalstellen ab, als ber Dividendus Rullen erhalten hat.

Wird ber Bruch $\frac{1}{4}$ multiplizirt mit 100, und wird bie burch feinen Nenner ausgedrückte Division verrichtet: so giebt bies zu= vörberst $\frac{3 \times 100}{4} = \frac{300}{4} = 75$; wird nun bieses Ergebniß

wieber bividirt durch den vorigen Multiplikator 100, so entsteht 12 = 0,75 der Berth von & in einem Dezimalbruche.

$$\frac{5}{16} = \frac{5 \times 10000}{16} : 10000 = 0.3125,$$

3) Öfters geht die Division durch den Renner nicht auf, und der gemeine Bruch läßt sich in diesem Falle nicht genau in einen Dezimalbruch verwandeln. hier kann man, wie bei jeder Division, wo ein Rest übrig bleibt, das Dividiren so lange fortssehen, die der bleibende Rest ganz unerheblich wird. An folche abgebrochenen Dezimalbruche fügt man noch einige Punkte, als Beichen weggelassener Dezimalen.

$$\frac{4}{7} = 0.5714..; \frac{9}{11} = 0.818181..$$

4) Bisweilen erscheinen bei fortgesetzter Division gleich die erften Bablen in berselben Ordnung wieder. Zeigt sich eine folche periodische Wiederkehr, so kann man, ohne noch weiter zu dividizen, ben Dezimalbruch nach Gefallen erweitern, z. B.

$$\frac{26}{33} = 0.787878...$$

5) Hat ber Bruch mehr Dezimalen, als die Genauigkeit der Rechnung erfordert, so läßt man die überflüssigen weg. Dabei wird gewöhnlich die hintere der beibehaltenen Dezimalen um 1 ershöhet, wenn die nächste der weggelassenen 5 oder mehr beträgt, damit der Bruch seinem wahren Werthe näher bleibe. Goute 3. B. der vorige Bruch 0,787878.. nur drei Dezimalen behalsten, so verwandelte man ihn in 0,788.

§. 24. Dezimalbruche zu abdiren,

Man schreibe bie gegebenen Bahlen so unter einander, daß Romma unter Komma steht. Daburch kommen bie Ganzen, bie Behntheile, die hunderttheile u. f. w. ordnungsweise unter einander. Run abbire man, wie es bei ganzen Bahlen geschieht (§. 8.).

§. 25. Dezimalbruche zu fubtrahiren.

Die gegebenen Brüche werden unter einander geschrieben, Komma unter Komma, Zehntheile unter Zehntheile, u. f. w. und dann subtrahirt, wie ganze Zahlen (§. 9.). Finden sich in dem Minuenden oder Subtrahenden weniger Dezimalen, so verfährt man, als ständen Nullen in den offenen Stellen, z. B.

§. 26. Dezimalbruche zu multipliziren.

Man schreibe die Bruche unter einander und multiplizire sie, wie ganze Zahlen, schneibe alsdann im Produkte von der Rechten so viel Dezimalen ab, als beide Faktoren zusammen enthalten. Hat das Produkt nicht so viel Stellen, als ihm abgeschnikten werden mussen, so werden die sehlenden durch vorangesette Nullen ergänzt, und außerdem wird noch eine Null statt der Ganzen gesett.

Soll z. B. 1,3 multiplizirt werben mit 0,7, und man behandelte diese Faktoren als gemeine Brüche: so mußte man 3abler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziren (§. 20. 2.). Das Nennerprodukt ware aber eine 1 mit allen Nullen der beiben Nenner, wofür beim Dezimalbruche im Zählerprodukte ohne Weiteres so viel Stellen abgeschnitten werden. Es ist nämlich

$$1,3 \times 0,7 = \frac{13}{10} \times \frac{7}{10} = \frac{13 \times 7}{10 \times 10} = \frac{91}{100} = 0.91$$

$$\begin{array}{r} 43.72 \\ \hline 15 \\ \hline 21860 \\ \hline 4372 \\ \hline 655.80 \\ \end{array} \begin{array}{r} 0,0345 \\ \hline 1035 \\ \hline 0,007935 \\ \end{array}$$

Gewähren die vorderen Dezimalen des Produktes schon hinlängliche Genauigkeit, so bedient man sich der abgekürzten Multiplikation. Man multiplizirt nämlich zuerst mit den Zehntheilen, hierauf mit den hunderttheilen, Tausendtheilen, u. s. w. und läßt jedes Mal von dem Multiplikanden rechts eine Stelle mehr weg, so daß alle Produkttheile in einer und berselben Reihe anfangen, 3. B.

3.7 2 4 2 0.8 7 2 1	unabgefürzt: 3,7 2 4 2 0,8 7 2 1
2,97936 Anfang 8 × 2	297936
26068 Anfang 7 × 4	260694
744 Anfang 2 × 2	74484
37 Anfang 1 × 7	37242
3.24785	3.24787482

Bo das Komma stehen muß, bestimmt man fogleich bei dem ersten Produktiheile burch Abzählung der eben gebrauchten Dezismalen. Begen der im Multiplikandus weggelassenen Stellen fällt öfters das Produkt etwas zu niedrig aus.

§. 27. Dezimalbruche gu bivibiren.

Man dividire wie mit ganzen Zahlen, füge aber zuvörderst dem Dividenden nöthigenfalls so viel Nullen an, daß er minz bestens eben so viel Dezimalstellen enthält als der Divisor, und schneide endlich im Quotienten so viel Dezimalen (es versteht sich, von der Rechten zur Linken) ab, als der gebrauchte Dividend beren mehr wie der Divisor hat.

Soll z. B. 2.24 bivibirt werben burch 0.4, und man verführe wie bei gemeinen Brüchen: so würde Zähler burch Zähler und Nenner durch Nenner bivibirt (§. 21. 3.), nämlich $\frac{224:4}{100:10} = \frac{56}{10} = 5.6$. Der Quotient beider Nenner ist aber eine 1 mit den im Dividenden befindlichen überzähligen Nullen, wofür man beim Dezimalbruche gleich in dem Zählerquotienten so viel Stellen abschneidet.

56

Man wendet bei den Dezimalbruchen auch eine abgekurzte Division an. Dividend und Divisor werden mit gleich vielen Dezimalstellen angesetzt, und bei dem fortgesetzten Dividiren wird jedes Mal von dem Divisor die letztere Dezimale weggelassen. In dem hier folgenden Beispiele steht jeder besonbere Divisor, was beim Rechnen überstüssig ist.

 $\begin{array}{r}
26,73050 : 1,42857 = 18,71143 \\
142857 \\
1244480 : 1,42857 \\
\hline
101624 : 1.4285 \\
\underline{99995} \\
1629 : 1,428 \\
\underline{201} : 1,42 \\
\underline{142} \\
\underline{59} : 1,4 \\
\underline{56} \\
3 : 1
\end{array}$

Die Stelle des Komma im Quotienten ergiebt sich schon aus ben ersten Divisions = Anfagen. Da bei ber abgekurzten Disvision ber Division allmählich verkleinert wird, so muß ber Quostient etwas zu groß ausfallen.

III. Grundrechnungen mit benannten und sonst bezeichneten Zahlen.

1. Benannte Bahlen.

§. 28. Bahlenbenennung.

Bei benannten Bahlen ift bie Art ber Ginheit bestimmt. Der gahlbaren Dinge giebt es fehr vielerlei; am meisften beschäftigen uns bavon bie Mungen, die Dage und Gewichte, bie Beit u. f. w. Gie haben in sich besondere Drbs

nungen mit eigner Eintheilung und Große, bie man theils aus Rachweisungen, theils aus angestellten Untersuchungen kennen lernt.

Sine benannte Bahl ift einfach, wenn fie nur Ginheiten einerlei Art enthält, ober gufammengefet, wenn fie aus verschiedenen, einander untergeordneten Arten von Ginheiten ober Sorten besteht, 3. B. 3 Thir. 4 Gr. 6 Pf.

Benannte Bahlen muffen öftere rebugirt werben, inbem man fie burch Multiplikation und Division mit ihrer Eintheislungsgahl auf einen kleinern ober größern Ramen bringt, 3. B.

3 Thir. =
$$3 \times 24$$
 gGr. = $3 \times 24 \times 12$ Of. = 864 Of.
365 Ar. = $\frac{365}{60}$ Fi. = $6\frac{1}{12}$ Fi. = 6 Fi. 5 Ar.

§. 29. Benannte Bahlen zu abbiren.

Man schreibe die Jahlen von einerlei Benennung reihenweise unter einander, zähle sie dann zusammen, die niedrigsten Einheisten zuerst, darauf die nächst höheren u. s. w. Jede besondere Summe wird auf der Stelle reduzirt. Die darin gefundenen Sinheiten der höheren Sorte kommen vor zu dieser, und die übrig bleibenden Einheiten der eben zusammengezählten Sorte werden untergesett.

§. 30. Benannte Zahlen zu subtrahiren.

Man setze ebenfalls die Zahlen von jeder Sorte, ihrer Folge pach, unter einander und ziehe sie ab. Oft hat man eine Ginsteit der höheren Sorte zu leihen und dadurch die niedere so viel zu vermehren, als von ihr Einheiten auf die höhere Sorte gehen.

Denn um 12 Thir. 18 gGr. 9 Pf. subtrabiren zu können, muß man ben Minuend sich folgendermaßen umgestaltet benten:

- §. 31. Benannte Bahlen zu multipligiren.
- 1) Man setze ben Multiplikator gehörig unter und vervielsache bamit ben Multiplikanden von der niedrigsten Sorte an. Jedes besondere Produkt, das eine höhere Einheit voll enthält, wird sozgleich reduzirt. Die darin befindlichen Einheiten einer höheren Sorte kommen hinüber zum gleichnamigen Produkte, und der Rest wird untergesetzt.

2) Oft kann man ben Multiplikator zerlegen in Faktoren ober Summanden und bann leichter theilweise multipliziren, z. B. $24 = 6 \times 4$; $17 = 4 \times 4 + 1$.

Oft erleichtert es aber auch bie Rechnung, ben Multiplikans ben vorber auf feine niebrigften Einheiten zu reduziren.

3) Der Multiplikator kann eigentlich keine benannte Bahl fein, weil er nur angiebt, wie oft ber Multiplikand zu sich selbst abbirt werben muß, damit aus ihm das Produkt entstehe. Bringt es ber Sang einer Rechnung mit sich, daß eine benannte Bahl als Multiplikator erscheint: so kommt bloß die Bahl an sich, keineswegs aber die Benennung mit in Rechnung. Enthält ein solcher benannter Multiplikator mehrerlei Sorten, so reduzirt man denselben vorher auf einerlei Einheit, eigentlich auf die Verhält=nißzahl.

Benn 3. B. ber Ader Holzland zu 9 Thir. 8 gGr. verkauft wurde, wie theuer kame ein Stud von 3 Ader 40 Ruthen? Salt ber Ader 140 Ruthen, so find 3 Ar. 40 Rthn. = $3\frac{4}{14}$ 3 Ar.

hier konnen nun wohl bie 9 Thir. 8 gGr. 37 mal genom= men werben, so viel es Ader find, aber nicht 37 Ader mal.

- §. 32. Benannte Bahlen zu bivibiren.
- 1) Ift der Divisor unbenannt, so theilt man damit ohne Beiteres im Dividenden die Zahlen jeder Sorte für sich, bei der bochsten ansangend. Bleibt irgendwo ein Rest, so wird derselbe sogleich zu der nächst niederen Sorte genommen und dann in dieser mit getheilt.

Öfters ift es erleichternb, wenn man zuvor ben ganzen Dis vibenben auf einerlei Sorte reduzirt.

2) Ist der Divisor eine benannte Zahl, so reduzirt man densselben auf einerlei Einheit, auf die Berhältnißzahl, ohne die Sorte weiter zu berücksichtigen, als zu etwaiger Verwendung bes Quotienten.

Sollten z. B. 124 Pfb. Kiefernsamen gesäet werben auf 15 Morgen 90 Ruthen, ben Morgen zu 180 Ruthen gerechnet: so theilte man ben gegebenen Samen in $15_{180}^{20} = 15.5$ Theile, nämlich 124 Pfb.: 15.5, und es kämen 8 Pfb. auf jeden Morzen. Der Divisor wird hierbei als unbenannte Jahl gebraucht; benn es ist klar, daß Pfunde und Morgen an sich nicht durch einander dividirt werden können, so wenig als multiplizirt. Bon gleichartigen Größen werden Dividend und Divisor auf einerlei Sorte gebracht; sie geben zum Quotienten eine unbenannte Jahl.

2. Buch ftabentechnung.

§. 33. Buchftaben.

Man kann mit Buchstaben jebes Rechnungsversahren auf eine allgemeine Weise entwickeln und so die Regel oder die Formel, wonach eine gesuchte Größe zu sinden ist, kurz und bestimmt ausdrücken. Unter der allgemeinen Bezeichnung $\frac{n}{n}$ kann man sich z. B. jeden beliebigen Bruch, unter a oder d. c. zc. jede beliebige ganze Jahl vorstellen, und die § 20. 1. und §. 21. 1 angegebesnen Regeln zur Multiplikation oder Division eines Bruchs mit einer ganzen Jahl würden sich bemnach (gewissermaßen als

allgemeine Formel für berartige Rechnungen) übersichtlich so barftellen laffen:

$$\frac{x}{n} \times a = \frac{x \times a}{n},$$

$$\frac{x}{n} : a = \frac{x}{n \times a}.$$

Die Buchstaben bienen hierbei als allgemeine Zeichen ber fraglichen Größen, und zwar pflegt man sich gewöhnlich ber Unsfangsbuchstaben bes kleinen lateinischen Alphabets a. b. c. d.... zur Bezeichnung bekannter, gegebener, ber Endbuchstaben x, y, z aber statt ber unbekannten, zu suchenben Zahlen zu bedienen. Oft wählt man auch, um bem Gebächtniß zu Hüsse zu fommen, die Anfangsbuchstaben ber vorzustellenden Größen, z. B. u für Umfang, d für Durchmesser, s für Summe u. s. f. Gin Buchstabe kann also jede Zahl bedeuten; doch bleibt in einer und bersselben Rechnung seine Werthbedeutung dieselbe.

Man bebient sich in ber Buchstabenrechnung aller schon bestannten Rechnungszeichen; nur wird zwischen Faktoren bas Zeischen ber Multiplikation gewöhnlich weggelassen. hiernach brudt a + b die Summe, a — b die Differenz, ab das Produkt und a: b oder a ben Quotienten irgend zweier Zahlen aus.

Kommen bestimmte Zahlen zu den Buchstaben als Faktoren, so werden fie den Buchstaben vorgesett; z. B. = a, 7ab. Man nennt fie Koefficienten (Mitwirker). Der Koefficient 1 wird ge= wohnlich weggelaffen.

§. 34. Entgegengesete Größen.

Benn zwei Größen gegenfeitig in einer folchen Beziehung fieben, baß fie, zu einander gethan, fich entweder ganz, oder theilweise ausheben: so heißen sie entgegengeset. 3. B. 30 Schritte vorwarts und 10 Schritte auf bemselben Bege rud= warts; 100 Thaler Einnahme und 100 Thaler Ausgabe.

Bei ber Rechnung mit bestimmten Jahlen läßt sich bie Birtung zweier entgegengesetten Größen auseinander ohne Beiteres in einen Ausbrud zusammenfassen, z. B. 100 Thir. Vermögen mit 50 Thir. Schulden zusammengethan, geben 50 Thir. Bermögen. In der Buchstabenrechnung kann man dies jedoch in der Regel nur andeuten und muß daher die entgegengesetzen Größen genau unterscheiden; zu dem Ende nennt man die eine Art positiv, bejahend, die andere negativ, verneinend, und bezeichnet jene mit +, diese mit —. Wo eben der Gebrauch nichts bestimmt hat, ist es willkürlich, welche von den beiden entzgegengesetzen Zahlen man als positiv, oder negativ bezeichnet. Werden solche Größen noch mit Rechnungszeichen verbunden, so kommen die Zeichen bes Positiven und Negativen mit der zu ihnen gehörigen Zahl selbst in Klammern. Voranstehenden positiven Größen pstegt man kein Vorzeichen zu geben. Kommen z. B. zu + 30s*) — 10s, so drückt man dies aus: 30s + (— 10s) — 20s, b. h. + 20s.

§. 35. Ginfclugzeichen.

١

Bezieht sich irgend ein Rechnungszeichen zugleich auf mehre Glieber eines arithmetischen Ansabes, so muß man dieselben in eine Parenthese zusammenklammern. Dieser Einschluß kann auf zweierlei Weise gelöst werden. Entweder rechnet man die einz geschlossenen Glieder alle zusammen und behandelt sie als eine einzige Größe, was aber bloß bei bestimmten Zahlen anwendbar ift, oder man verwendet dieselben einzeln nach Maßgabe ihrer Rechnungszeichen. Eigentlich braucht man die Parenthese nur bei allgemeinen Zahlzeichen oder Buchstaben, und die Beispiele mit bestimmten Zahlen dienen uns mehr, die Beziehung der Klammer anschaulich zu machen.

1) Das Abditionszeichen bedarf an und für fich keines Ginschlusses. 3. B.

$$6+(2+3)=6+2+3=11$$
; $5+(4-3)=5+4-3=6$.

Andere Rechnungszeichen können, ohne Klammer, ihre Bebeutung keineswegs über bas + bin erstreden. 3. B.

$$6\times3+4:2=18+2=20$$
; $6\times(3+4:2)=6\times(3+\frac{1}{4})=30$.

2) Das Subtraftionszeichen braucht ben Ginfoluß

[&]quot;) Unter + s mag man etwa Schritte vorwarts, und unter - a, Schritte in berfelben Richtung rudwarts fich vorftellen.

rigentlich nur hinter sich für mehrglieberige Subtrabenden. Sols in da die Einschlußzeichen entfernt, ober sollen einige Glieber erft zusammengeschlossen werden: so bekommen die mit + und — entgegengesetzt Borzeichen wegen der veränderten Berichung.

$$18 - (5 + 2) = 18 - 7 = 11,$$
ober = $18 - 5 - 2 = 11.$
 $15 - (11 - 9 + 5) = 15 - 7 = 8,$
ober = $15 - 11 + 9 - 5 = 8.$

20-9+6 = 20-(9-6) = 20-3 = 17. Andere Rechnungszeichen find ebenfalls ohne Klammer über

3) Das Multiplikationszeichen braucht balb vor, balb hinter fich Einschließungen für Multiplikand und Multiplikator. Beim Bofen ber Parenthese können beiberseits die Glieber bereinzelt multiplizirt werben.

$$(5+3) \times 4 = 8 \times 4 = 32,$$

$$0 \text{ ober } = 5 \times 4 + 3 \times 4 = 20 + 12 = 32.$$

$$(5-3) \times (2+4) = 2 \times 6 = 12,$$

$$0 \text{ ober } = 5 \times (2+4) - 3 \times (2+4) = 12,$$

$$= (10+20) - (6+12) = 12.$$

 $3 \times (7-5) = 3 \times 7 - 3 \times 5 = 6.$

4) Das Divifionszeichen braucht Einschließungen vor und hinter sich für Dividend und Divisor. Die Glieder bes Divisors durfen aber in keinem Falle vereinzelt werden,

$$(10-4): 2 = 6: 2 = 3,$$

$$ober = 10: 2 - 4: 2 = 5 - 2 = 3.$$

$$(11+7-3): (5-2) = 15: 3 = 5,$$

$$ober = \frac{11}{5-2} + \frac{7}{5-2} - \frac{3}{5-2} = \frac{15}{3} = 5.$$

$$\frac{12}{4+2} - \frac{9}{4+2} + \frac{3}{4+2} = (12-9+3): (4+2) = 6: 6 = 1.$$

Bollte man im letteren Beispiele ben Divisor vereinzeln, fo ngabe bas etwas gang Anberes, namlich:

$$\frac{12-9+3}{4}+\frac{12-9+3}{2}=6:4+6:2=44.$$

Ift jedoch ein Divisor aus Factoren zusammengeseht, so barf man biefe gewissermaßen als einzelne Divisoren gebrauchen. 3. B.

$$48: (2 \times 3) = 48: 6 = 8,$$

ober = $(48: 2): 3 = 24: 3 = 8.$

Die Bruchform bebarf ber Parenthese weniger, weil ber Strich an sich schon bie gusammengehörigen Glieber verbindet.

Buweilen ift Ginfchluß in Ginfchluß erforderlich; auch bebient man fich wohl eines über die zusammengehörigen Glieber bin gezogenen Striches anftatt ber Ginfchlußzeichen.

§. 36. Allgemeine Abbition.

1) Sollen einerlei Größen abbirt werben von entgegengefetter Beziehung: so nimmt man sowohl bie positiven, als auch die negativen besonders, zieht dann die Keinere Summe von der größeren ab, um das Entgegengesette aufzuheben, und giebt bem Bleibenden das Borzeichen des Größeren.

Bu 30 Schritten vorwarts

10 Schritte rudwarts
giebt 20 Schritte vorwarts.

2) Sind verschiedenerlei Größen zu'abbiren, so ordnet man die gleichartigen Glieder zusammen in besondere Reihen und sum= mirt alsdann von jeder Reihe die Koefsicienten.

In einem frischgefallenen Spurschnee freiseten zwei Jäger ein Jagbrevier ab und bemerkten sich bie Eingänge mit + und die Auszgänge mit —. Um das erste Jagen spurte man auf bem Gestelle

§. 37. Allgemeine Subtraftion.

1) Sollen einerlei Größen mit positiver und negativer Beziehung subtrabirt werben, so verwandelt man das Zeichen bes Subtrahenden in das entgegengesetzte und abbirt beibe Größen.

Die Richtigkeit biefes Berfahrens ergiebt fich einfach aus folgender Betrachtung:

$$+8a = +5a + 3a$$
 $+8a = +13a - 5a$
 $ab + 5a = +5a$ $ab - 5a = -5a$
 $bleibt$ $+3a$; $bleibt$ $+13a$.

Auch fieht man eben so leicht ein, daß berjenige, dem man Bermögen (+) entzieht, um so viel armer, und der, welchem man Schulden (-) abnimmt, um so viel reicher werden muß (§. 35. 2.).

2) Sind verschiedenerlei Größen gegeben, so ordnet man vom Minuend und Subtrahend zuerst die gleichartigen zusammen und subtrahirt ihre Koefficienten. Die übrigen einzelnen Glieder wers den behandelt, als hatten sie unter, oder über sich O.

$$+ 9a - 13b + 7c - 3x , ,$$

 $+ 2a - 15b - 9c , , + 5d$
 $+ 7a + 2b + 16c - 3x - 5d,$

Bei ber Nachweisung bes Waldmassenangriffs wendet man Subtraktion und Abdition mit entgegengesetzen Größen an. 3. B. 1853 sollte gehauen werden: 685b + 52e + 153n

Es ift aber gehauen worden:

Mithin bleibt der Angriffstand:

Dazu den jährlichen Angriffstat:

Siebt den Sollangriff für 1854:

663b + 81e + 162n

+ 22b - 29e - 9n

+ 700b + 80e + 150n

+ 722b + 51e + 141n.

Starte Abweichungen konnen im Sollangriff eben auch nes

§. 38. Allgemeine Multiplifation.

1) Durch Buchstaben kann bloß angezeigt werben, baß bie Multiplikation geschehen soll, z. B. a mit n giebt an, noch mit p, giebt anp. Die Koefficienten werden für sich multiplizirt, z. B. 3a × 2b = 6ab.

Bas die Beichen betrifft, fo geben gleiche Beichen ein pos fitives und ungleiche ein negatives Produkt.

Denn das Produkt muß eben so (in bemselben Sinne) aus dem Multiplikand hervorgehen, wie der Multiplikator aus der (stets positiv oder + gedachten) Einheit entskanden ist. Ist der Multiplikator nun +, also in demselben Sinne wie die Einheit gegeben, so muß auch das Produkt in demselben Sinne wie der Multiplikand erscheinen; und so umgekehrt, wenn der Multiplikator —, also in dem von der Einheit entgegengesehten Sinne gegeben ist, kann auch das Produkt nicht anders als in der vom Multiplikand entgegengesehten Beziehung genommen werden. Übrigens sieht man auch ein, daß eine positive Größe bejahend genommen, so wie eine negative verneinend, ein positives Produkt geben, daß dagegen eine positive Größe verneint, oder eine negative Größe bejahet, zu einem negativen Ergebnisse führen muß.

2) Bei zusammengesetzen Faktoren multiplizirt man mit jedem Gliede des einen Faktors alle Glieder des andern und ads birt barauf die Produktiheile so viel als thulich.

 $[\]frac{5cfx + 7cf + bbcf - \frac{1}{2}cfs - 25xy - 35y - 5bby + 2\frac{1}{2}ys}{2}$

^{*)} Ans diesem Beispiele ergiebt sich, daß von zwei Zahlen das Produkt ihrer Summe mit ihner Differenz eben so groß ift, als die Differenz ihrer Selbstprodukte.

§. 39. Allgemeine Divifion.

1) Die Division burch Buchstaben kann nur angebeutet werben. a durch b giebt a:b oder $\frac{a}{b}$. Sedoch lassen sich gleiche Buchstaben im Divisor und Dividend gegenseitig heben: $\frac{an}{bn} = \frac{a}{b}$ (§. 16.). Eben so auch Roefficienten: $\frac{10a}{5b} = \frac{2a}{b}$. Übrigens geben gleiche Zeichen dem Quotienten + und ungleiche —, weil das Produkt des Quotienten und Divisors nicht anders dem Dividenden gleich werden könnte (§. 12. 1.).

$$\frac{-3ab}{-6aa} = + \frac{b}{2a}; \frac{+24abc}{-6c} = -4ab.$$

2) Die Division mit zusammengesetten Größen macht ebens salls teine Schwierigkeit.

$$\begin{array}{r}
(aa - bb) : (a + b) = + a - b. \\
\underline{aa + ab} \\
- ab - bb \\
\underline{0} \\
(4cg + 8mc - 3c) : 4c \\
\underline{4cg} \\
+ 8mc \\
\underline{+ 8mc} \\
- 3c \\
\underline{- \frac{1a}{4}c} \\
\underline{0} \\
\end{array}$$

§. 40. Gebrochene Buchftabengrößen.

Die Rechnung mit gebrochenen Buchstabengrößen findet gang nach ben fur die gewöhnlichen Bahlenbruche gegebenen Regeln fatt.

1) Benn a, b, e brei ganze Bahlen vorstellen und c > b, so bebeutet $\frac{b}{c}$ einen echten, $\frac{c}{b}$ einen unechten und a $+\frac{b}{c}$ einen gemischten Bruch.

ľ

- 2) Den gemischten Bruch richtet man ein, nach §. 15. 2.; $\mathbf{a} + \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{c}}$ ist daher $= \frac{\mathbf{ac} + \mathbf{b}}{\mathbf{c}}$, und eben so läßt sich jede ganze Buchstabengröße nach §. 15. 1. in einen Bruch von beliebigem Nenner verwandeln; \mathbf{d} . B. ef $= \frac{\mathbf{efy}}{\mathbf{y}} = \frac{\mathbf{ef}(\mathbf{g} + \mathbf{h})}{\mathbf{g} + \mathbf{h}}$.
- 3) Brüche von verschiedener Benennung macht man nach §. 17. gleich namig, indem man jedes Bruches Zähler und Nenner mit den Nennern der übrigen multiplizirt; $\frac{1}{6}$. B. $\frac{b}{2c} + \frac{4}{g} + \frac{d}{2b} = \frac{2bgh}{4cgh} + \frac{16ch}{4cgh} + \frac{2cgd}{4cgh}$. Finden sich unter den Nennern gleiche Faktoren, so kann man diese ausscheiden und badurch den kleinsten Generalnenner bestimmen; $\frac{1}{6}$. B. von den Brüchen $\frac{7a}{4x} \frac{5}{12z} + \frac{b}{9} \frac{c}{8z} + \frac{1}{xz} \frac{2f}{3x}$ ist der kleinste Generalnenner $\frac{72xz}{12x}$, benn

$$\frac{4x \cdot 12z \cdot 9 \cdot 8z \cdot xz \cdot 3x}{4x \cdot 4z \cdot 3 \cdot 8z \cdot xz \cdot x} (3)$$

$$\frac{x \cdot z \cdot 3 \cdot 2z \cdot xz \cdot x}{x \cdot z \cdot 3} (4)$$

$$\frac{z \cdot 3 \cdot 2z \cdot z}{3 \cdot 2} (5)$$

$$3 \times 2 \times z \times x \times 4 \times 3 = 72xz.$$

- 4) Aus solchen Brüchen, welche im Zähler und Nenner gleiche Faktoren haben, kann man diese, unbeschabet ihres Wersthes, herauswersen und den Brüchen dadurch eine einsachere Gesstalt geben; ${}_{0}$. B. $\frac{6aac}{3ag} = \frac{2ac \times 3a}{g \times 3a} = \frac{2ac}{g}$; $\frac{ab+ac}{bf+cf} = \frac{(b+c) \times a}{(b+c) \times f} = \frac{a}{f}$. So stellt auch die letzte Divisionsaufgabe ${}_{0}$. 39. 2. die Hebung der Brüche sehr anschaulich dar: (4cg + 8mc 3c): $4c = \frac{4cg}{4c} + \frac{8mc}{4c} \frac{3c}{4c} = g + 2m \frac{3}{4}$.
- 5) Das Abbiren kann nur bei gleichnamigen Brüchen geschehen; man setzt ber Summe ihrer Zähler ben gemeinschaft= lichen Renner unter; ungleichnamige Brüche muffen zuvor nach 3. auf gleiche Benennung gebracht werden.

$$\frac{3a}{2e} + \frac{4b}{2e} - \frac{5c}{2e} = \frac{3a+4b-5c}{2e}; \quad \frac{b}{4} - a + \frac{2c}{3x}$$

$$-\frac{ff}{12h} + \frac{x}{4h} = \frac{3bhx}{12hx} - \frac{12ahx}{12hx} + \frac{8ch}{12hx} - \frac{ffx}{12hx} + \frac{3xx}{12hx}$$

$$-\frac{3bhx - 12ahx + 8ch - ffx + 3xx}{12hx} = \frac{x(3bh - 12ah - ff + 3x) + 8ch}{12hx}$$

6) Eben so kann auch die Subtraktion nur bei gleichs namigen Brüchen bewerkstelligt werden, indem man die Zähler subtrahirt und dem Reste den gemeinschaftlichen Nenner untersetzt.

7ab 3ab 4x = $\frac{4ab}{4x} = \frac{ab}{x}$; $\frac{4h}{c} - \left(5c - \frac{f}{2h}\right) = \frac{4h}{c} - \frac{5c}{1}$ $+ \frac{f}{2h} = \frac{8hh}{2ch} - \frac{10cch}{2ch} + \frac{cf}{2ch} = \frac{8hh-10cch+cf}{2ch} = \frac{2h(4h-5cc)+cf}{2ch}$.

7) Die Multiplikation geschieht, indem man Bahler mit Bahler und Renner mit Renner multiplizirt.

$$\frac{3a}{b} \times \frac{4b}{5k} = \frac{12ab}{5hk}; \quad \left(a + \frac{3c}{g}\right) \times \left(6h - \frac{7a}{d}\right) = 6ah + \frac{18ch}{g}$$

$$-\frac{7aa}{d} - \frac{21ac}{gd} = a\left(6h - \frac{7a}{d} - \frac{21c}{gd}\right) + \frac{18ch}{g}; \quad \frac{a}{b} \times \frac{2c}{a}$$

$$\times \frac{3b}{c} = \frac{6ahc}{abc} = 6.$$

8) Bei ber Division kehrt man ben Divisor um und multiplizirt sobann Zahler mit Zahler und Renner mit Renner.

$$\frac{8e}{d}: \frac{2e}{e} = \frac{8c}{d} \times \frac{e}{2c} = \frac{8ce}{2cd} = \frac{4e}{d}; \frac{27x}{5e}: -6h = \frac{27x}{5e} \times -\frac{1}{6h} = -\frac{9x}{10eh}; x: \frac{1}{3} = x \times \frac{3}{1} = 3x; \left(6cd - \frac{2f}{g}\right)$$

$$:3cf = \left(\frac{6cdg}{g} - \frac{2f}{g}\right): \frac{3cf}{1} = \left(\frac{6cdg}{g} - \frac{2f}{g}\right) \times \frac{1}{3cf} = \frac{6cdg - 2f}{3cfg}.$$

IV. Potenzen und Wurzeln.

§. 41. Potenz.

Die Potenzen nennt man nach ber Anzahl ihrer Faktoren: Quabrat ober zweite Potenz, Kubus ober britte Potenz, vierte, fünfte u. f. w. Potenz.

Daß eine Bahl auf eine gewiffe Potenz erhoben werben foll, zeigt man an burch eine rechts barüber gesetzte fleine Biffer, ben Erponenten ober Anzeiger bes Potenzgrabes.

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$
, $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$.

2) Man erhebt eine Zahl zu einer gewissen Potenz, wenn man sie so viel mal nimmt und mit sich selbst multiplizirt, als es ber Erponent anzeigt.

$$7^3 = 7 \times 7 \times 7 = 343.$$

e' = eeee.

3) Die Potenz eines Bruches hat zu ihrem Jähler bieselbe Potenz bes Jahlers und zu ihrem Nenner bieselbe Potenz bes Renners.

4) Die Potenz eines Produktes findet man auch in bem Produkte aller von den einzelnen Faktoren erhobenen Potenzen.

$$10^2 = (2 \times 5) \times (2 \times 5) = 2^3 \times 5^2 = 100.$$

$$(ab)^2 = aabb = a^2 \times b^2.$$

5) Sat man Potenzen von einerlei Bahl mit einan= ber zu multipliziren, fo abbirt man nur ihre Erponenten. Die Grundzahl bleibt unverandert.

$$10^2 \times 10^3 = (10 \times 10) \times (10 \times 10 \times 10) = 10^{a+3} = 10^5.$$

 $a^3 \times a^4 = aaa \times aaaa = a^7.$

Mgemein ift:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

6) Um Potenzen von einerlei Zahl durch einander zu bivisbirn, braucht man bloß ben Exponenten des Divisors von dem be Dividenden abzugiehen:

$$\frac{10^{5}}{10^{3}} = \frac{10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10}{10 \times 10 \times 10} = 10^{5-3} = 10^{3}.$$

$$\frac{a^{4}}{a^{2}} = \frac{aaaa}{a^{2}} = a^{4-3} = a^{2}.$$

Mgemein ift:

$$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n}$$
; also and $\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0 = 1$.

7) Soll die Potenz einer Bahl nochmals auf eine gewiffe Potenz erhoben werden, so multiplizirt man nur den Erponensten mit dem gegebenen Grade der neuen Potenz.

$$(3^{2})^{3} = 3^{3} \times 3^{3} \times 3^{3} = 3^{2 \times 3} = 3^{6}.$$

 $(a^{2})^{3} = a^{3} \times a^{3} \times a^{2} = a^{2 \times 3}.$

Allgemein ift:

$$(a^{-})^{*} = a^{mn}.$$

8) Benn Potenzen von einerlei Erponenten mulwijirt ober dividirt werden, so läßt man ben Erponenten unzeindert und rechnet bloß mit den Grundzahlen.

$$3^{2} \times 4^{2} = (3 \times 4)^{2} = 12^{3} = 144.$$
 $a^{2} \times b^{3} = aa \times bb = ab \times ab = (ab)^{2},$
 $12^{3} : 4^{3} = (12 : 4)^{3} = 3^{3},$
 $(ab)^{3} : a^{3} = \frac{aa \times bb}{aa} = bb = b^{2}.$

Mgemein ift:

$$\mathbf{a}^{\mathbf{a}} \times \mathbf{b}^{\mathbf{a}} = (\mathbf{a}\mathbf{b})^{\mathbf{n}} \text{ und } \frac{(\mathbf{a}\mathbf{b})^{\mathbf{n}}}{\mathbf{a}^{\mathbf{n}}} = \mathbf{b}^{\mathbf{a}}$$

§. 42. Burgel,

1) Der Faktor, aus welchem eine Potenz entstanben ift, heißt Burgel, und nachbem bie Potenz aus zwei, brei, vier ober wehr folder Faktoren besteht: Wurzel vom zweiten Grabe ober Luabratwurzel, Wurzel vom britten Grabe ober Aubik-wurzel, Wurzel vom vierten, fünften u. s. w. Grabe.

Benn aus einer Bahl eine gewiffe Burzel gezogen werden foll, so fest man vor diefelbe bas Zeichen V mit dem Burzel=

erponenten ober Wurzelgrade. 3. B. $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt[3]{16}$, bei ber Quadratwurzel auch blog $\sqrt{16}$.

2) Man zieht aus einer gegebenen Jahl eine gewisse Burzel, indem man den Faktor sucht, von dem die Jahl als Potenz gleiches Grades entstanden ist.

$$\sqrt[3]{343} = 7$$
; benn $7 \times 7 \times 7 = 343$.
 $\sqrt[4]{343} = 3$.

3) Die Burzel eines Bruches hat zu ihrem Jähler bieselbe Burzel bes Jählers, und zu ihrem Nenner bieselbe Burzel bes Nenners.

4) Die Wurzel eines Produktes erscheint auch in bem Probukte aller aus ben einzelnen Faktoren gezogenen Wurzeln.

$$\checkmark (4 \times 25) = \checkmark 4 \times \checkmark 25 = 2 \times 5 = 10,$$

$$\checkmark (ab)^2 = \checkmark aabb = \checkmark a^2 \times \checkmark b^2 = a \times b.$$

5) Soll aus einer Potenz eine gewiffe Burzel gezogen werben, so bivibirt man ben Potenzerponenten nur burch ben gegebenen Wurzelerponenten.

$$\overset{5}{\sqrt{3}}3^{6} = \overset{3}{\sqrt{1}}(3^{2} \times 3^{2} \times 3^{2}) = 3^{\frac{6}{3}} = 3^{2}.$$

$$\overset{5}{\sqrt{1}}a^{6} = \overset{5}{\sqrt{1}}(a^{2} \times a^{2} \times a^{2}) = a^{\frac{6}{3}} = a^{2}.$$

Allgemein ift:

$$\overset{n}{\sqrt{a}} = \overset{\underline{m}}{a^{n}}; \text{ also } \sqrt{a} \text{ ober } \overset{2}{\sqrt{a^{1}}} = a^{\underline{a}}.$$
6. 43. Erponenten.

Wird eine Potenz burch ihre Wurzel bividirt, so mindert sich beren Erponent jedes Mal um 1, und so umgekehrt. Es ist z. B. $\frac{a^3}{a} = a^2$, $\frac{a^2}{a} = a^1$, $\frac{a^1}{a} = a^0 = 1$, $\frac{1}{a} = a^{-1}$, $\frac{1}{aa} = a^{-2}$, $\frac{1}{aaa} = a^{-3}$ u. s. w.

*) Denn
$$\frac{1}{a} = \frac{a}{aa} = \frac{a^1}{a^2} = a^{1-2} = a^{-1}$$
.

Mithin ift ... 10°0, 10°0, 10°0, 10°1, 10°1, 10°1, 10°1, 10°1, 10°1, 10°1, 10°1, 10°1, 10°2, 10°1, 10°1, 10°2, 10°2, 10°3, 10°4, 10°

- 1) Man hat auch negative Erponenten; zwischen biefen und ben positiven steht 0 mitten inne.
- 2) Der Exponent O ertheilt jeber Bahl ben Werth von 1 (vergl. auch §. 41. 6.).
- 3) Der negative Erponent zeigt an, burch welche Potenz ber Burzel bie Eins bivibirt, und ber positive, mit wels her Potenz ber Burzel bie Eins multiplizirt wers ben soll.

$$10^{+3} = 10^{5} \times 1 = 1000; 10^{-3} = \frac{1}{10^{3}} = \frac{1}{1000}.$$

4) Ist die Burgel größer als 1, so sind alle Potenzen mit wiftiven Exponenten größer, und mit negativen kleiner als 1.

$$2^{+3}, 2^{+2}, 2^{+1}, 2^{0}, 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}$$

$$= 8, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}.$$

5) Ift die Burzel ein eigentlicher Bruch, so find die Potensum mit positiven Exponenten kleiner, und die mit negativen grösier als 1.

$$(\frac{1}{3})^{+3}$$
, $(\frac{1}{3})^{+2}$, $(\frac{1}{3})^{+1}$, $(\frac{1}{3})^{0}$, $(\frac{1}{3})^{-1}$, $(\frac{1}{3})^{-2}$, $(\frac{1}{3})^{-3}$
= $\frac{1}{27}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$

§. 44. Quadrate und Burfel ber Ginergahlen.

Berben die Einerzahlen zweimal, z. B. 2×2, und breimal, z. B. 2×2×2, genommen und mit sich selbst multiplizirt: so erstätt man bavon die Quadrate und die Würfel, nämlich:

- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
- 1. 4. 9. 16. 25. 36. 49. 64. 81.
- 1. 8. 27. 64. 125. 216. 343. 512. 729.

Sieraus leuchtet ein, bag von ben meisten Bahlen teine Bursich vorhanden find, bie-fich burch gange Bahlen allein ausbruden ließen. Solche Bahlen, beren Burzeln man nur burch Räherung bestimmen kann, nennt man unvollkommene Quabrat = ober

[&]quot;) Denn $(\frac{1}{2})^{-\frac{1}{2}} = 1 : (\frac{1}{2})^{+1} = 1 \times \frac{3}{4} = 3$.

Rubikzahlen und ihre Burzeln heißen Frrationalzahlen, z. B. √10-3,1622776.. Dagegen ift die Bahl 512 ein vollkommener Bürfel und ihre Burzel 8 insofern eine Rationalzahl.

Bon jeber einzifferigen Wurzel kann bas Quadrat höchstens zwei und ber Rubus höchstens brei Bahlstellen haben; benn bie niedrigste breizifferige Bahl (100) ist bas Quadrat, und bie niedrigste vierzifferige Bahl (1000) ist ber Rubus ber niedrigsten zweizifferigen Burzel (10). Daher kommen auf jebe einzelne Bahlstelle ber Burzel in bem Quadrate höchstens zwei und in bem Rubus höchstens brei Biffern. 3. B.

$$9^2 = 81$$
; $99^2 = 9801$; $999^2 = 998001$.
 $9^3 = 729$; $99^3 = 970299$; $999^3 = 997002999$.

§. 45. Quabrate zweitheiliger Burzeln.

1) Enthält die Wurzel zwei Ziffern ober überhaupt zwei Theile, wofür man den allgemeinen Ausbruck a = b angenommen hat: so ist auch ihr Quadrat mehrsach zusammengesetzt. Erheben wir a + b, oder a — b zum Quadrate, nämlich:

so ersehen wir baraus, baß bas Quabrat einer zweitheiligen Burzel besteht: aus bem Quabrate bes ersten Theiles (a"), bem boppelten Produkte bes ersten Theiles mit bem zweiten (2nb) und bem Quabrate bes zweiten Theiles (b").

Wir quabriren banach bie Bahl 34 zur Probe als zwei= theilig:

Dieser Ansat giebt zu ersehen, daß das Quabrat ber Behnn in ber Stelle ber Hunderter, das doppelte Produkt der Behner mit den Einern in der Stelle der Zehner, und das Quabrat der Einer in der Stelle der Einer eigentlich zu suchen ift.

2) Da $(a + b) (a - b) = a^2 - b^3$ (Anmerk, §. 38.) so if auch $(a + b) (a - b) + b^3 = a^3$.

Daraus ergiebt sich folgende einfache Regel für has Quabeinen einer zweizisserigen Zahl (a): Man vermehrt einerseits und bemeindert anderseits die gegebene Zahl (a) um so viel Einheiten (b), daß bei der einen oder anderen der beiden dadurch entstehens den Zahlen (bei a + b, oder a — b) am Ende eine Rull erscheint; diese beiden neuen Zahlen (a + b und a — b) werden multiplizirt und zum Produkt das Quadrat der einzisserigen Zahl b abbirt. 3. 23.

Die Multiplikation ift, weil eine ber Zahlen eine Rull am Ende hat, fehr einfach und kann leicht im Kopfe ausgeführt werden.

§. 46. Ausziehung ber Quabratwurzel.

1) Beiß man nun, wie aus ber zweitheiligen Wurzel bas Quabrat entsteht: so ist man auch leicht im Stande, aus einem solchen Quadrate die Wurzel zu ziehen.

V 1156 = 34 Juerst sucht man für die Hunderter und etwa vorhandenen Tausender die nächste Duadratzahl (a²) und zieht diese ab. Die (6) = 2a Wurzel davon (a) kommt, als erster Theil der Quadratwurzel, in die sonstige Stelle des Divisors.

Nun zieht man zu bem Reste die Zehner herunter und bekommt daburch diesemige Zahl, in welcher das doppelte Produkt der Zehner mit den Einern enthalten ist. Aus dieser sucht man den zweiten Theil (b) der Burzel, durch Division mit dem doppelten ersten Theile (2a), schreibt benfelben hinter ben erften Burzeltheil, multiplizirt bamit ben gebrauchten Divisor und zieht bas Produkt (2ab) ab.

Bu dem Reste nimmt man noch die Einer bes gegebenen Quadrates herunter. Beibe zusammen mussen endlich das Quas drat der Einer (b2) enthalten. Bleibt kein Rest, so ist die ges fundene Zahl genau die gesuchte Quadratwurzel.

2) Ift aus einer größern Zahl die Quadratwurzel zu ziehen: fo theilt man zuvor dieselbe rechts herein in Klassen von je zwei Biffern; benn zu einer Ziffer in ber Wurzel gehören zwei Stellen im Quadrate.

 $\sqrt{23|56|15} = 4854$ Nun nimmt man bie Bahl flaffen= $16 = a^s$ weife vor und zieht zuerft von ben beiben vorbern Rlaffen für fich bie 756 (8)8 = 2a + bBurzel aus, wie vorhin. Man sucht namlich gur vorbern Rlaffe, welche bei $704 = 2ab + b^2$ gangen Bahlen auch nur aus einer 5215 Biffer bestehen fann, bie nachfte Qua-(96)5bratzahl (a2), zieht biefe ab und fest 4825 ju bem Refte bie folgenbe Rlaffe. 39000 Darunter fommt juvorberft (2a) ber (970)4boppelte, vorläufige erfte Burgeltheil, 38816

184.. so daß rechts eine Stelle frei bleibt, für den nun vermittelst dieses Divisors gesuchten, vorläufigen zweiten Burzeltheil (b). Beide Zahlen (2a + b) multiplizirt man mit diesem zweiten Burzeltheile (b) und zieht dann das Produkt (2ab + b2) zusammen ab.

Hierauf fett man zu bem Reste bie nachste Klasse herunter, nimmt die so weit erhaltene Burzel nunmehr als ersten Theil ber weiter zu suchenden Burzel an, und fahrt so sort bis zu Ende.

Bleibt zulett ein Reft, so hat die gegebene Jahl keine genaue Quadratwurzel, und man kann sich berselben nur annähern burch sortgesetzte Rechnung. Es werben nämlich dem Reste noch Rulslenpaare angefügt; dadurch bekommt die Burzel noch Zehntheile, Hunderttheile u. s. w. — Die gefundene Burzel mit sich selbst multiplizitt und um den etwaigen Rest vermehrt, muß natürlich

wieder die Bahl geben; es dient dies als Probe für die Richtigfit der Rechnung.

Ms weiteres Beifpiel biene folgenbe Aufgabe:

In einer Beibe follen 666 Morgen quabratformig abgestedt werben zu einer Balbanlage. Wie viel Ruthen beträgt jebe Seite, ben Morgen zu 180 Quabratruthen gerechnet?

§. 47. Burgelausziehung von Brüchen.

Semeine Bruche verwandelt man zum Wurzelausziehen gewöhnlich in Dezimalbruche, um die verlangte Wurzel nur aus dem Zähler berechnen zu muffen. Denn die Quadratwurzel aus dem Renner eines Dezimalbruches ergiebt sich von selbst; se ist nämlich eine 1 mit halb so viel Rullen, als derselbe Dezimalen bat. 3. B.

$$0.81 = \frac{81}{100}; \sqrt{\frac{81}{100}} = \frac{9}{10}; \sqrt{0.81} = 0.9.$$

$$0.1296 = \frac{1296}{10000}; \sqrt{\frac{1296}{10000}} = \frac{36}{100}; \sqrt{0.1296} = 0.86.$$

Die Anzahl ber Dezimalen muß baher beim Ausziehen ber Anabratwurzel eine gerabe fein, ober nothigenfalls burch hinzusfigung einer O zu einer geraden gemacht werden, und wird in allen Kallen von bem Komma nach ber rechten hand zu getheilt. Die Quadratwurzel von $\frac{3}{4}$ = 0,75 ift 0,866025 . .

Diefe Burgel aus &, bie man fuglich ju 0,866 annehmen bat, wird unter anderm bei ber Gebrittpflanzung gebraucht,

hier bekommt namlich jeber Pflanzling zu seinem Stanbraume ein boppeltes gleichseitiges Dreied. Ift bessen Seite ober bie Pflanzweite a, so sinbet man bessen Flacheninhalt burch die Formel: $\sqrt{(a^2 - (\frac{1}{2}a)^2)} \times a$, was die Geometrie naher nachweiset.

hieraus läßt fich folgende Formel entwideln:

$$\begin{array}{l}
\checkmark (a^{2} - (\frac{1}{2}a)^{2}) \times a &= \checkmark (a^{2} - (\frac{1}{2})^{2} \times a^{2}) \times a \\
&= \checkmark (a^{2} - (\frac{1}{4}a^{2}) \times a \\
&= \checkmark (\frac{1}{4}a^{2}) \times a \\
&= \checkmark (\frac{1}{4}) \times \checkmark a^{2} \times a \\
&= 0,866 \times a \times a \\
&= 0,866 \times a^{2}.
\end{array}$$

Um nun ben Flachenraum zu finden, der in der Gebrittspflanzung jedem Pflanzlinge zukommt, multiplizirt man die gezgebene Pflanzweite a mit sich selbst und noch mit 0,866.. Dies nur zum Beispiel, wie uns die Buchstabenrechnung Wege zeigt, sehr weitläusige Zahlenrechnungen unglaublich abzukurzen und zu erleichtern.

Übrigens konnte man auch bie Rubikwurzel und noch ansbere Wurzeln unmittelbar ausziehen; boch ift bies viel zu muhfam gegen bas weit leichtere Berfahren mit Hulfe ber Logarithmen.

V. Gleichungen.

§. 48. Die Gleichung.

Zwei gleichbebeutenbe Jahlenausdrude für eine und bieselbe Größe, durch bas Gleichzeichen mit einander verbunden, nennt man eine Gleich ung. Die Gleichung besteht also aus zwei Theilen von gleichem Werthe; jeder Theil kann aus mehren Gliesbern zusammengesetzt sein und sowohl bekannte als unbekannte. Größen enthalten. 3. B.

$$2x = 1 + 5$$
.

Man bebient fich ber Gleichungen, um ben Berth unbefann: ter Größen aus ihren Berbinbungen mit bekannten Größen auf unfinden, und nennt biefes Aufsuchen: die Gleichung auflösen. Die Austösung ber Gleichungen geht von dem Grundsate aus: Sleiches gleichviel vermehrt, ober vermindert, giebt wieder Gleiches. Dem gemäß andert man die beiben Theile der Gleichung so lange, bis die unbekannte Größe allein und ber Werth bavon in bekannten Größen auch allein zu stehen kommt. Wird z. B. obige Gleichung auf beiben Seiten dividirt burch 2, so erhält man

$$\frac{2x}{2} = \frac{1+5}{2}$$

$$x = 3$$

§. 49. Glieber mit + unb -.

Sind in einer aufzulösenden Gleichung bekannte und undefannte Größen durch + und — mit einander verbunden: so fann man beiderseits das Abdirte subtrahiren und das Subtrahirte addiren.

3. 23.
$$x + 3 = 12$$
 $x - 3 = 6$
fubtrahirt $3 = 3$ abbirt $3 = 3$
 $x = 12 - 3$, $x = 6 + 3$,

Hieraus ergiebt sich die Regel: Jedes mit + oder — frei verbundene Glied kann ohne Weiteres mit dem entgegengesetzten Zeichen auf die andere Seite gesetzt werden. Führt die undeskamte Größe das negative Borzeichen, so ist sie vor allem hinsiber zu bringen als positiv.

§, 50. Glieber mit × unb:.

Ift das Unbekannte burch Multiplikation mit dem Bekannten verbunden, so dividirt man beiberseits durch den bekannten Faktor; if aber das Unbekannte durch Bekanntes dividirt, so multiplizirt man mit dem Divisor. Zuvor werden die mit + und - angeskaten bekannten Größen auf die andere Seite gebracht. 3. B.

$$7x+14 = 85$$

 $7x = 35 - 14$
 $x = 9$
 $x = \frac{b}{a-1}$

$$\frac{x}{2a-b} + 2b = 6a.$$

$$\frac{x}{2a-b} = 6a - 2b.$$

$$x = (6a-2b) \times (2a-b).$$

$$x = 12a^3 - 10ab + 2b^3.$$

Faktoren ber einen Seite konnen sonach als Divisoren ber anbern übergetragen werben, und so umgekehrt.

§. 51. Sonderung ber unbekannten Größe.

Die unbekannte Größe ift so weit zu fondern, daß fie weber als Divisor, noch in Parenthese, noch unter einem Burzelzeichen, noch in mehren Gliebern zugleich verbleibt.

1) Findet sich bieselbe als Divisor, so schafft man ben ganzen Divisor weg, indem man alle Glieder ber Gleichung bamit multiplizirt. 3. B.

$$\frac{3a}{nx} = b.$$

$$3a = bnx.$$

$$\frac{3a}{bn} = x.$$

- 2) Ift bie unbekannte Große mit anderen eingeschlossen, so löf't man die Parenthese auf (§. 35.), macht z. B. aus b × (nx d) ben Ausbruck bnx bd.
- 3) Führt die unbekannte Größe ein Wurzelzeichen, so erhebt man beide Theile auf diejenige Potenz, welche das Wurzelzeichen aufhebt. Dasselbe muß jedoch zuvor auf eine Seite ber Gleichung allein gebracht werden. 3. B.

$$a + \sqrt{x} = b$$

$$\sqrt{x} = b - a$$

$$x = (b - a)^{2} = b^{2} - 2ba + a^{2}.$$

4) Befindet sich die unbekannte Größe in mehren Gliebern ber Gleichung, so bringt man dieselben alle zusammen auf eine Geite und verschmilzt fie bann gleichsam in Eins, achtet aber barauf, daß die unbekannte Größe einen positiven Werth behalt. 3. B.

$$8x - 12 = 7x - 4$$

$$8x - 7x = 12 - 4$$

$$x = 8$$

$$x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x = 44$$

$$\frac{6x}{6} + \frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = 44$$

$$\frac{11}{6}x = 44 \times 6$$

$$x = \frac{44 \times 6}{41} = 24$$

Erscheint bie unbekannte Größe negativ, so multiplizirt man bie ganze Gleichung mit — 1, ober verwandelt burchgängig — in + und + in — (§. 38.). 3. B.

§. 52. Unfat ber Gleichung.

Eine Aufgabe als Gleichung zu bilben, suche man die als gleich gegebenen, bekannten und unbekannten Größen bersens und setze fie in der bestimmten Berbindung einander gegensiber. Die Beschaffenheit der so erhaltenen Gleichung muß dann ausweisen, in welcher Ordnung und auf welche Beise Berandesungen anzubringen sind, die zur Auslösung führen.

Enthält die Aufgabe mehre unbekannte Größen, so muß sie and eben so viele verschiedenen Gleichungen geben, jede mit densieben unbekannten Größen, sonst bleiben die gesuchten Werthe weltimmt. Wäre z. B. x + y = 10 gegeben, so wäre weder der Werth von x = 10 — y, noch der von y = 10 — x dessimmt. Rur durch eine andere Gleichung, z. B. x — y = 4, wirde es erst möglich, die Werthe von x und y aufzusinden. Und dieser entwickelte man nämlich für x noch einen anderen

Ausbrud, x = 4 + y, und bilbete bann aus beiben Berthen von x eine britte Gleichung blog mit y; 3. 28.

$$\begin{array}{c}
 x = 10 - y \\
 x = 4 + y \\
\hline
 10 - y = 4 + y.
 \end{array}$$

 $\frac{x = 4 + y}{10 - y = 4 + y}$ Daraus folgt 10 - 4 = 2y und $y = \frac{10 - 4}{2} = 3$. Sett man biefen Berth in eine ber beiben Gleichungen fur x, fo finbet sich x = 10 - 3 ober 4 + 3.

Die unbefannte Große fann übrigens vortommen in ber erften, zweiten ober einer hoheren Potenz, und danach unterscheidet man ein fache, quabratische und bobere Bleidungen. Wir brauchen nur bie leichteren einfachen und quabras tischen, wovon hier noch einige Unwendungen folgen.

- §. 53. Einfache Gleichungen mit einer unbekannten Größe.
- 1) Es kauft Jemand 100 Klaftern, theils buchenes, theils eichenes Scheitholz fur 450 Thir.; Die Rlafter Buchenholz koftet 5 Thir., die Klafter Eichenholz 3 Thir.; wie viel ift von jeder Sorte gekauft?

Mennt man die Anzahl ber Buchenklaftern x, so ist die Anzahl ber Eichenklaftern 100 - x und der Gelbbetrag für das Buchenholz x × 5 Thir., der für das Eichenholz (100 - x) × 8 Thir. Daraus entwickelt fich bie Gleichung:

$$\mathbf{x} \times \mathbf{5} + (100 - \mathbf{x}) \times \mathbf{3} \stackrel{\mathbf{\longrightarrow}}{=} 450.$$

Sierin wird zuerft bie Parenthese gelof't,

$$x \times 5 + 300 - 3x = 450;$$

bann I von bem Befannten gefonbert,

$$5x - 3x = 450 - 300$$

 $2x = 150$
 $x = \frac{150}{2} = 75$.

Man finbet also:

75 Kiftr. Buchenholz zu 5 Thir, für 375 Thir. 25 Klfte, Eichenholz zu 3 Thir. für 75 Thir.

450 Ebir.

2) Ein Balbertrag x ware unter A, B und C zu theilen, und es erhielte:

A die Hälfte weniger 95 Thir., also ix - 95 Thir.,

B ein Drittel weniger 75 Thle., alfo 3x - 75 Thle.,

C ein Biertel weniger 30 Thlr., alfo 1x — 30 Thlr.

Hieraus ergiebt sich: $x = \frac{13}{12}x - 200$.

Mit 12 multiplizirt: 12x = 13x - 2400.

2400 abbirt: 12x+2400 = 13x.

12x subtrahirt: 2400 = x.

Der Walbertrag war alfo: 2400 Thir.

Davon erhielte A: 1105 Thir.

B: 725 Thir.

C: 570 Thir.

§. 54. Einfache Gleichungen mit mehr als einer unbekannten Große.

Man kauft 6 Klaftr. Buchenholz und 10 Klaftr. Sichenholz für 76 Thir., und wieder 7 Klaftr. Buchenholz und 15 Klaftr. Sichenholz für 102 Thir. Wie theuer kommt die Klafter jeder Art? Diese Aufgabe läßt sich in breifach verschiedener Weise lösen:

1) Rennt man ben Preis ber Buchenklafter und ben ber Eichenklafter y, fo ift:

6x + 10y = 76, und 7x + 15y = 102.

hier fucht man zuvorberft zwei Werthe von x:

$$6x = 76 - 10y$$
, also $x = \frac{76 - 10y}{6}$,

$$7x = 102 - 15y$$
, also $x = \frac{102 - 15y}{7}$.

Beibe Berthe von x geben eine neue Gleichung:

$$\frac{76-10y}{6} = \frac{102-15y}{7}$$

aus welchen fich y leicht entwickeln läßt:

$$(76 - 10y) \times 7 = (102 - 15y) \times 6,$$

$$532 - 70y = 612 - 90y$$

$$90y - 70y = 612 - 532$$

20y = 80

 $y = \frac{1}{20} = 4$.

Weiß man erft, baß y = 4 ift, so kann man auch leicht finben, baß x == 6 ift.

2) Dan fonnte auch von jenen gegebenen Gleichungen

$$6x + 10y = 76$$

 $7x + 15y = 102$

bie erste mit 3 und bie zweite mit 2 multipliziren und alsbann eine von ber andern abziehen, nämlich:

von

$$18x + 30y = 228$$

 ab
 $14x + 30y = 204$

 bleibt:
 $4x = 24$
 $x = 6$

3) Endlich könnte man auch aus einer ber gegebenen Gleichuns gen ben Werth von x (ober y) suchen, biesen in bie zweite Gleichung substituiren, baburch bie eine unbekannte Größe wegschaffen und bann ben Werth ber zweiten unbekannten Größe in gewöhnlicher Weise entwickeln. 3. B.

$$6x + 10y = 76$$

$$6x = 76 - 10y$$

$$x = \frac{76 - 10y}{6}$$

Diesen Werth in bie zweite Gleichung 7x + 15y == 102 für x substituirt, ergiebt:

$$7\left(\frac{76-10y}{6}\right) + 15y = 102$$

$$7\left(76-10y\right) + 90y = 612$$

$$532-70y + 90y = 612$$

$$20y = 612 - 532$$

$$20y = 80$$

$$y = 4$$

Sat man aber y = 4 gefunden, fo ergiebt fich leicht, bag x = 6 ift.

Die Auflösung biefer Aufgabe erfolgte also im erften Fall burch Entwidelung gleicher Werthe, im zweiten burch Subtraktion ber zuvor so umgeformten Gleichungen, bas baburch eine ber unbekannten Größen weggeschafft murbe *), im

^{*)} Oft laffen fich auch bie Gleichungen so umgeftalten, bag burch Abbition berfelben eine ber unbekannten Größen entfernt wirb.

britten Fall burch Substitution. Nach Beschaffenheit ber Aufs gabe wendet man balb biefe, balb jene Methode an.

§. 55. Reine quabratische Gleichungen.

In ber reinen quabratischen Gleichung finbet fich bie unbefamte Größe nur allein als Quabrat. Dies erforbert noch bie : Angliehung ber Quabratwurzel.

1) Auf einen Morgen von 180 Q.Ruthen, ju 12 × 12 D.Fuß, sollen 1200 Pflanzlinge in Geviertform gepflanzt werben; man fragt nach bem Abstande x.

Der Stanbraum fur jeben Stamm ift x2, alfo

$$\mathbf{x}^{2} \times 1200 = 180 \times 12 \times 12$$

$$\mathbf{x}^{2} = \frac{180 \times 12 \times 12}{1200}$$

$$\mathbf{x} = \sqrt{\frac{180 \times 12}{100}} = 4,65 \text{ Hg.}$$

2) In einer Reihenpflanzung foll ber Reihenabstand y-viers mal fo groß, als die Pflanzweite x fein, und ber Standraum y x x foll 36 Quadratfuß enthalten:

$$\begin{array}{r}
 y \times x = 36 \text{ unb } y = 4x \\
 y = 36 : x = 4x \\
 36 = 4x^2 \\
 \hline
 36 : 4 = x^2 = 9 \\
 \hline
 x = \sqrt{9} = 3 \text{ Suf}, \\
 y = 4 \times 3 = 12 \text{ Suf}, \\
 xy = 3 \times 12 = 36 \text{ D. Fuf}.
 \end{array}$$

§. 56. Bermifchte quabratifche Gleichungen.

In ber vermischten quabratischen Gleichung findet fich bie weetannte Große nicht nur als Quabrat, sondern auch als erfte Potens.

Diese beiben Glieber muß man erganzen zum vollständigen Duadrate einer zweitheiligen Burzel nach ber Form x³ ± 2bx + b² = (x ± b)² (§. 45.), 3. B.

Der Platz zu einer Pflanzschule von 600 Quabratruthen ware 10 Ruthen langer, als die Breite x beträgt. Wie breit ift berselbe?

Gegeben: x × (x + 10) == 600.

Die Parenthefe aufgelof't :

$$x^2 + 10x = 600$$
;

ben vorbern Theil zu einem vollständigen Quabrate erganzt, nach obiger Form,

$$\frac{\text{mit} \qquad 5^3 = 25}{x^2 + 2 \times 5x + 5^2 = 625}.$$
Aus beiden Theilen die Wurzel gezogen:
$$x + 5 = \sqrt{625} = 25$$

Die Länge ist: 20 + 10 = 30 Ruthen. Der Inbalt ist: 20 × 30 = 600 D. Ruthen.

VI. Proportionen.

1. Die arithmetische Proportion.

§. 57. Arithmetisches Berhältniß.

Das Berhaltniß zweier Zahlen hinsichtlich ihrer Differenz beißt arithmetisch und wird mit dem Subtraktionszeichen angedeutet, z. B. 8—6. Arithmetische Berhaltnisse mit gleicher Differenz find gleich, und zwei gleiche arithmetische Berhaltnisse, verbunden durch das Gleichzeichen, bilben eine sogenannte arith= metische Proportion, eigentlich eine Differenzgleichung. 3. B.

$$8-6=5-3$$
.

Die vier Größen einer Proportion heißen Glieber, und man unterscheidet, in Beziehung auf die einzelnen Verhältnisse, Vorder= und Hinterglieder, in Beziehung auf die ganze Proportion, außere und mittlere Glieber. Sind die mittzlern Glieber gleich, so heißt die Proportion stetig, z. 23. 10-7=7-4. Diese wird auch wohl geschrieben 10-7-4.

Bezeichnen wir die Differenz mit d, so ist ber allgemeine Ausbruck für jebe grithmetische Proportion:

$$(a \pm d) - a = (b \pm d) - b.$$

Daraus ergiebt fich, bag in jebem Falle bie Summen ber außern und mittlern Glieber gleich find; benn fte befleben aus gleichen Summanben,

namlich
$$a + d + b = a + b + d$$
, ober $a - d + b = a + b - d$.

Daher nennt man bie beiben außern, so wie bie beiben mitt= km Glieber gufammengehörige.

§. 58. Ein unbefanntes Glied ber arithmetischen Proportion zu finden.

Sebes unbefannte vierte Glieb einer arithmetischen Proporstion wird gefunden, wenn man von der Summe ber beiden bestannten, zusammengehörigen Glieber bas britte bekannte Glieb ebzieht.

Denn wenn
$$x - 6 = 5 - 3$$

fo ift auch $x + 3 = 6 + 5$ (§. 57.)
und baher $x = (6 + 5) - 3 = 8$ (§. 49.).
Ober wenn $8 - 6 = y - 3$
fo ift auch $8 + 3 = 6 + y$
und beshalb $8 + 3 - 6 = y = 5$.
In der stetigen Proportion
$$4 - 7 = 7 - x$$

$$ift 4 + x = 7 + 7 = 2 \times 7$$

$$und z = (2 \times 7) - 4 = 10$$

§. 59. Die arithmetifche Mittelgahl.

In ber stetigen arithmetischen Proportion heißt bas mittlere Slied bas arithmetische Mittel ber beiben äußern Glieder. Diese Zahl wird gefunden, wenn man die Summe ber beiben ünsern Glieder halbirt.

Seset, es koste die Klafter Buchenholz 3 Thir. und die Klafter Eichenholz 2 Thir. 6 Sgr. und man fragte nach dem Preise einer Klafter, die aus gleichen Theilen beider Holzarten zusammengesetzt ist: so macht man den Ansatz 3 Thir. — x=x-2 Thir. 6 Sgr. und sindet zum Mittelpreise x = \frac{3 Thir. + 2 Thir. 6 Sgr.}{2} = 2 Thir. 18 Sgr.

§. 60. Durchfcnitterechnung.

Die Mittel= ober Durchschnitts ahl fann auch aus brei, vier und mehr Größen berechnet werden, indem man beren Summe nach Umftanben entweber burch bie Unzahl ber gegebenen Posten, ober burch bie Summe ber gebrauchten Sulfsfaktoren bivibirt. Im erstern Falle ift es ein bloßer Postenburchsschnitt, im andern ein Faktorenburchschnitt,

1) Poftenburch ich nitt. Die Summe gegebener Poften wird burch die Poftenanzahl bivibirt. 3. B. Man probt
eine Flinte mit einer gewissen Schrotsorte und schießt in berselben Entfernung auf einen Bogen Papier:

von bem 1. Schusse 16 Körner
2. 24 .
3. 19 .
3 14. 13 .

Bon allen vier Schuffen 72 Körner, also von einem Schuffe im Durchschnitt

72 : 4 = 18 Körner.

Dies ift bas eigentliche arithmetische Mittel.

2) Faktorenburchichnitt. hier werden summarische Probutte burch einen Faktorenbetrag bivibirt. Fanben sich 3. B. an einem Gichenschafte

56 K. Juß Bauholz, zu 2 Gr. Nugwerth, beträgt 112 Gr.,

16 " Brennhold, du & Gr. Brennwerth, betr. 8 "

72 K. Fuß Massengehalt für 120 Gr., so mare im Durchschnitt ber K. Fuß

120:72 = 12 Gr. werth.

Diefe Durchfcnittszahl nennt man neuerlich bie geometrif de.

3) Satten vier, einer Beftanbesabtheilung entnommene Sah: neichläge folgenden Ertrag gegeben:

ber 1, auf 5 Mg. 18500 St. guß,

» 2. • 7 » 19600 ·

- 3. - 6 - 19740

4. 6 7 17760

zusammen auf 24 Mg. 75600 R. Fuß,

fo ware bas arithmetische Mittel ober ber Durchschnittsertrag von jebem Jahre

75600:4 == 18900 K.Fuß.

Dagegen betruge der fogenannte geometrische Durchschnitt ober bar Durchschnittsertrag pr. Morgen

75600:24 == 3150 R.=Fuß.

Solche Durchschnittsrechnungen hat ber Forstwirth vielfaltig anzwenden.

- 2. Die geometrische Proportion.
 - §. 61. Geometrifches Berhaltniß.

Das Verhältniß zweier Zahlen hinsichtlich ihres Quotienten wist geometrisch und wird mit dem Divisionszeichen angesbeutet, z. B. 8:6. Das geometrische ist das eigentliche Verhältzis und nichts anderes, als eine Divisionsaufgabe ober ein Bruch; denn 8:6 = \{ \frac{1}{2} = 1\} \}. Werden daher beide Glieder des Verhältnisses, wie in dem Bruche Zähler und Nenner (§. 15.), wit einer und berselben Zahl multiplizirt, oder dividirt: so bleibt der Quotient oder Werth desselben unverändert, z. B. 8:6 = (8×3): (6×3) = (8:2): (6:2) = 1\}. Der Quotient heißt bei dem geometrischen Verhältnisse auch noch Exponent.

Geometrische Berhaltniffe mit gleichen Quotienten find gleich, und zwei gleiche geometrische Berhaltniffe, verbunden burch bas Sleichzeichen, bilben eine sogenannte geometrische Proporstion, eine eigentliche Berbaltniffgleichung. 3. B.

8:6=4:3.

Die Glieber berfelben heißen, wie in Der arithmetischen Prospetion: vorbere und hintere, außere und mittlere, and jufammengehörige.

In ber ftetigen Proportion find die mittlern Glieder gleich, 3. 2. 4:8 = 8:16; bies schreibt man auch wohl 4:8:16.

Bezeichnen wir den Quotienten mit q, so ift ber allgemeine Ausbruck fur jebe geometrische Proportion:

$$aq: a = bq: b$$
,

worin q ebensowohl eine ganze, als eine gebrochene Bahl bebeusten kann.

Daraus ergiebt fich, baß in jebem Falle bie Probutte ber außern und ber mittlern, ober ber gufammengehörigen Glieber, gleich find. Denn fie bestehen aus gleichen Kaktoren, namlich:

In der stetigen geometrischen Proportion ift sonach das Proponit ber außern Glieder gleich dem Quadrate eines der mittlern Glieder.

§. 62. Beränderungen an Proportionen.

Mit ben Gliebern geometrischer Proportionen konnen manscherlei Beränderungen vorgenommen werden, zur Gestaltung neuer Proportionen. Bleibt bas Produkt der äußern Glieber dem ber mittlern gleich: so ist auch jede neue Proportion wieder eine geosmetrische.

1) Man fann bie zusammengehörigen Glieber verfeben :

1) 2000 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	bedaring and a section of the females of the female
Aus aq: a == bq: b ober	2: 4 = 6:12 folgt:
aq:bq == a:b	2: 6 = 4:12
b:bq == a:aq	12: 6 = 4: 2
b: a = bq: aq	12: 4 = 6: 2
$\mathbf{a}:\mathbf{aq}=\mathbf{b}:\mathbf{bq}$	4: 2 = 12: 6
a: b == aq: bq	4:12 = 2:6
bq: b = aq: a	6:12 = 2:4
bq:aq=b:a	6: 2 = 12: 4

2) Man kann bie beiden Glieber eines Berhaltnisses mit eis nerlei Bahl multipliziren ober bivibiren.

Wenn	aq	:	8.	Ŧ	bq	:	b	ober	2	:	4	=	6	:	12	
so ist:	aq×n	:	a×n		þq	:	þ		2×3	:	4×3	-	6	:	12;	_
auch	aq	:	a	=	bq n	:	b	-	2	:	4	=	$\frac{6}{3}$:	$\frac{12}{3}$.	

3) Ran fann in einer Proportion bie entsprechenden Glies ber beiber Berhaltniffe abbiren, ober subtrabiren.

Benn aq : a = bq : b ober 2 : 4 = 6 : 12 soift: aq + a : a = bq + b : b 2+4: 4=6+12: 12; auch aq - a : a = bq - b : b 2-4: 4=6-12: 12. Gen so verhalten sich die Summen der ersten und zweiten Glies der von zwei und mehr gleichen Proportionen, wie die Glieder eines der hinterverhältnisse:

Been aq : a = q:1 ober 2 : 4 = $\frac{1}{2}$: 1 mb bq : b = q:1 6 : 12 = $\frac{1}{2}$: 1 10 if: aq + bq : a + b = q: 1 2+6: 4+12= $\frac{1}{2}$: 1.

4) Man kann die vier Glieber einer geometrischen Proportion mit den vier gleichnamigen einer andern, britten u. f. w. multipligiren, oder bivibiren.

5) Man kann ebensowohl bie vier Glieber auf eine gewiffe Potmy erheben, ober aus benselben eine gewiffe Burgel ziehen.

Benn aq: a = bq: b ober 4: 9 = 16: 36 6 iff: $(aq)^2$: a^3 = $(bq)^2$: b^3 4^2 : 9^3 = 16^2 : 36^2 ; and $\sqrt{(aq)}$: \sqrt{a} = $\sqrt{(bq)}$: \sqrt{b} $\sqrt{4}$: $\sqrt{9}$ = $\sqrt{16}$: $\sqrt{36}$.

- \$.63. Ein unbekanntes Glieb ber geometrifchen Proportion ju finden.
- 1) Jebes unbefannte vierte Glied einer geometrischen Prowition wird gefunden, wenn man bas Produkt ber beiben bekannten, gusammengehörigen Glieder burch bas britte bekannte Glied bividirt. In der Proportion

$$8:4 = 6:x$$

iff $8 \times x = 4 \times 6$ (§. 61.),

und werden beide gleichen Produkte durch 8 bivibirt: so entsteht $x = \frac{4 \times 6}{8} = 3$.

In der Proportion

$$24:6 = x:2$$

iff $x \times 6 = 24 \times 2$
und $x = \frac{24 \times 2}{6} = 8$.

2) Das mittlere Glieb einer stetigen geometrischen Proportion ober bie mittlere geometrische Proportionalzahl wird gesunden, wenn man aus dem Produkte der beiden außern Glieber die Quadratwurzel zieht. 3. B.

$$4 : x = x : 16$$

 $4 \times 16 = x \times x$
 $\sqrt{(4 \times 16)} = x = 8$.

Diese eigentliche geometrische Mittelzahl ift nicht mit ber sogenannten geometrischen Durchschnittszahl (§. 60. 2.) zu vermechseln.

§. 64. Regelbetri.

Die Regelbetri ift nichts anderes, als eine angewandte Proportionsrechnung, und lehrt, zu- brei benannten Proportionalzahlen die vierte durch Rechnung finden. Diese vier Zahlen bilben zwei gleiche Berhältnisse verschiedenartiger Dinge, z. B. von Waaren und Preisen, von Arbeit und Lohn, von Kapitalien und Zinsen. Das eine Berhältnis, bessen beiden Glieder bekannt sind, heißt das hülfsverhältnis, das andere, nach dessen undekanntem Gliede gefragt wird, das Frageverhältnis; gewöhnslich seht man jenes zuerst, dieses zuletzt und nimmt die undekannte Größe zum vierten Gliede. Dabei ist es von besonderer Wickstigkeit, darauf zu achten, ob die beiden Verhältnisse in gera der oder verkehrter Beziehung zu einander stehen.

1) Gerabe Berhaltniffe find folche, bie in gleichem Dage fleigen ober fallen, g. B.

1 Riftr. Solg verhalt fich ju 10 Riftrn., wie 5 Thir. ju 50 Thirn.

In allen Fällen, wo das Aleinere jum Aleineren, ober das Größere jum Größeren führt, ober wo man sagen kann: je weniger bes einen, besto weniger bes anderen, ober je mehr bes einen, besto mehr bes anderen, hat man es mit geraden Berhältnissen

pu thun; 3. B. je mehr Baare, besto mehr Gelb; je weniger Baare, besto weniger Gelb; je mehr Kapital, besto mehr Zinsen; je weniger Kapital, besto weniger Zinsen u. s. w.

2) Bei verkehrten Berhaltniffen steigt bas eine, wie bas andere fallt. 3. B. wenn 24 Arbeiter eine gewisse Arbeit in 4 Bochen vollenden, so werden 12 Arbeiter bazu 8 Wochen gebrauchen; Jahl ber Arbeiter und Arbeitszeit stehen bemnach im umgekehrten Berhaltniß, oder

24 Arbeiter : 12 Arbeitern = 4 Wochen : 8 Bochen.

In allen Källen also, wo das Kleinere zum Größeren oder das Größere zum Kleinern führt, oder wo man sagen kann: je mehr des einen, desto weniger des andern, und je weniger des einen, desto mehr des andern, hat man es mit verkehrten Berskältnissen zu thun, welche daher auch den umgekehrten Regeldetrisusat sordern. 3. B. je höher der Preis einer Waare ist, eine um so geringere Menge derselben wird man für gleiches Geld echalten; je größer ein Fußmaß ist, um so weniger dieser kuße werden in einer bestimmten Länge enthalten sein; je mehr Urbeiter, desto weniger Zeit gebrauchen dieselben zu einer gewissen Urbeit u. s. w.

Aus der Natur der Sache ist leicht zu erkennen, ob die Aufsgabe gerade oder verkehrte Verhältnisse enthält, und darnach setzt man das Borderverhältnis in jedem Falle an. Die Rechnung selbst wird werrichtet, wie mit unbenannten Zahlen.

Benn 3 Klftr. zu 7 Thir. verkauft werden, wie viel koften 50 Klftr.? Dan hat es hier offenbar mit einem geraden Verhalt= wif zu thun, und fetzt bemnach an:

und findet, ohne bei der Berechnung weiter zu berucksichtigen, was 3,- 50 und 7 bebeuten,

$$x = \frac{50 \times 7}{3} = 116^{2};$$

bie gefundene Bahl kann begreiflich nur Thaler bebeuten.

Man konnte auch bie mittlern Glieber verwechfeln und wie bie Alten fegen:

3 Klftr. koften 7 Thir., 50 Klftr. koften x Thir., wenn babei nur die zusammengehörigen Glieber, hier 50 und 7 nicht getrennt werben (§. 62. 1.).

Als ein Beispiel für die verkehrte Regelbetri biene folgende Aufgabe:

Benn 12 Mann eine Holzpflanzung in 21 Tagen vollenben, wie viel Tage werben 18 Arbeiter an berselben Arbeit zubringen? Se mehr Arbeiter, besto weniger Zeit werben sie gebrauchen; hier führt also bie Aufgabe von einer größern Zeit zu einer kleinern, und es muß in bem Hulfsverhaltnisse bas größere Glied zuerst stehen, nämlich:

Mann Mann Tage Tage

$$18 : 12 = 21 : x$$

 $x = \frac{12 \times 21}{18} = 14$.

§. 65. Einrichtung bes Regelbetri=Unfages.

Finden sich in den Gliedern des Hulfsverhaltnisses verschiebene Sorten, so werden sie vorher auf einerlei Einheiten gebracht, damit man das reine Berhaltniß bekommt; das dritte Blied wird in solchen Einheiten angesetzt, in welchen die unbekannte Größe am leichtesten zu berechnen ist.

Kostete & B., wie im Jahre 1840, eine Sendung von 3 Etnr. 74 lb garchsamen 130 Fl. 54 Ar., und man fragte, wie theuer 1 Etnr. 28 lb bieses Samens sei: so ware zu verwans beln:

und bann zu feten :

374 lb: 128 lb = 130,9 Fl.: x Fl.

$$x = \frac{128 \times 130,9}{374} = 44,8$$
 Fl. = 44 Fl. 48 Fr.

Zuweilen ift die Auftösung leichter, wenn man bei bem Sleichnamigmachen ganze Zahlen in Brüche höherer Sorten verswandelt. 3. 28.

§. 66. Bebung ber Glieber.

Ran kann in dem Regelbetri-Anfage bas vordere und ein mittleres Glied gegen einander heben, oder boch zur Rechnung geschickter machen.

In biefen verschiebenen Formen liegt ber Grund mancher anzuwendenden Rechnungsvortheile.

1) Man kann fogleich mit bem Borbergliebe in eines ber mittlern Glieber bivibiren und bann ben Quotienten mit bem andern Mittelgliebe multipliziren.

3. 28. in 3 :
$$9 = 8$$
 : x

iff $x = \frac{2}{3} \times 8 = 24$.

2) Kommt ein gewisses Hulfsverhaltniß öfter vor, so bruckt man feinen Exponenten durch einen ständigen Dezimalsbruch aus, merkt sich benselben und multiplizirt damit ohne Beiteres die dazu gegebene Fragezahl. 3. B. Der weimarische Fuß halt 125 parifer Linien, der preußische 139,13. Beide Größen ergaben für die Verwandlung einer Anzahl weimarischer Fuße w in preußische Fuße x:

139,18: 125 = w : x
ober
$$\frac{125}{139,18}$$
 × w = x
ober 0,8984.. × w = x,
wofür auch 0,9 × w = x

bei minberer Genauigkeit biente. Darnach ware 3. B. eine Stammlange von 80 weimarischen Fußen (80 × 0,9) = 72 preußischen Fußen. Man nennt biesen ständigen Dezimalbruch: ben Rebuktionsfaktor,

3) Man kann bas Vorberglieb, als Nenner, und eines ber mittlern Glieber, als Zähler betrachtet, mit bem größten gemeinsschaftlichen Theiler heben und baburch bie Rechnung abkurgen.

3. 28. 21:8 = 35: x
bivibirt burdy 7 = 7
$$3:8 = 5: x$$

4) Bur Erleichterung bes weitern Rechnens burfte auch bas bekannte Borberglied und eines ber mittlern Glieber mit einer geeigneten Bahl multiplizirt werben. Ift bas Borberglied ein Bruch, so multiplizirt man mit bem Nenner; ist es ein Theiler von 10, 100, 1000 ..., mit einem Faktor, ber zum Probukte 10, 100, 1000 ... giebt. 3. B.

multiplizirt mit
$$\frac{14: 36 = 3\frac{1}{2}: x}{4 = 4}$$
 $\frac{5: 36 = 14: x}{25: 113 = 5\frac{1}{2}: x}$

multiplizirt mit $\frac{4}{100: 113 = 22: x}$

5) Enthalten das Vorberglieb und ein Mittelglied Bruche, so bringt man sie unter einerlei Benennung und braucht dann bloß die Zähler. 3. B.

§. 67. Beliche Prattit.

Die sogenannte welsche Praktik besteht in vortheilhafter Berfällung der benannten Bahlen eines der mittlern Glieber zur stüdweisen Multiplikation (§. 31. 2.). Beispiele können dies am beutlichsten machen. Es sei die Frage: 1 Hb koste 25 Sgr., was 36 Hb? hier seht man

Dabei wurden die 25 Sgr. zerfällt in 20 + 5 ober in 3 Thir. und in 4 von den 3 Thirn. = 2 Thir., und so kosten die 36 kb

zuerst 36 × 3 == 24 Thir, und noch 24 × 1 == 6 Thir, ober 36 × 1 Thir. Als weiteres Beispiel sei gegeben:

1 Mftr. : 68 Alftr. = 5 Ahlr. 22 gGr. 3 Pf. : x zerfällt in:

Beil biefe Rechnungsvortheile fo leicht find, werben fie im burgerlichen Beben gar vielfältig gebraucht.

§. 68. Bufammenfetung mehrer Proportionen.

Berben von mehren Proportionen die ersten, zweiten, dritten und vierten Glieder mit einander multiplizirt, so entsteht eine neue, zu sam menge setzte Proportion (§. 62. 4.). Sind diese Proportionen von der Beschaffenheit, daß jedes Mal das solgende dritte Glied dem vorhergehenden vierten gleich ist: so verhält sich das Produkt aller ersten Glieder zu dem Produkte aller zweiten Glieder, wie das dritte Glied der ersten Proportion pu dem vierten Gliede der letzten Proportion. Denn in dem hinztem Berhältnisse der zusammengesetzten Proportion lassen sich die gleichen Faktoren gegen einander heben. 3. B.

Diese Zusammensehung mehrer Proportionen giebt ben Grund jur Regel mit Kunfen, Siebenen u. f. w.

§. 69. Regel mit gunfen.

Die Regel mit Funfen lehrt, ju funf gegebenen benannten Bahlen bie fechste finden, unter ber Bebingung, baß bas Berhaltniß ber funften jur sechsten bas zusammengesette ber vier erstern ift. 3. B.

1) Man handelte im Jahre 1841 das ih Kiefernsamen für 18 Sgr.; wie viel Fl. rheinisch kostete der Etr. du 108 ih, wenn 30 Sgr. = 13 Gulben sind?

2) Saete man an bem hannoverischen harze in ben Fichtenpflanzschulen pr. Kalenberger Mg. 200 ib Samen, und es sollte im badischen Schwarzwalbe eine gleiche Aussaat versucht werben: so ware nach Taf. 126 und 132 anzusehen:

1,369 falb. Mg.: 1,410 bab. Mg. = 200 hanv. Hb: x

500 bab. Hb:
$$467.7$$
 hanv. Hb = x : y bab. Hb

684.5 : 659.46 = 200 : y

 $y = \frac{659.46 \times 200}{684.5} = 192.7$ bab. Hb.

3) Wollte man in Baben bie Kiefernzapfensaat auf veröbetem Kalkboben versuchen nach der in Preußen üblichen Aussaat, pr. Mg. 12 Scheffel, so rechnete man nach Tafel 126 ober 128 und 131:

1 pr. Mg. : 1,41 bab. Mg. = 12 pr. Schl. : x

7561 bab. Mltr. : 2770 pr. Schl. = x : y bab. Mltr.

7561 : 1,41 × 2770 = 12 : y

$$y = \frac{1,41 \times 2770 \times 12}{7564} = 6,2$$
 bab. Mltr.

4) Wenn 10 Ader Balbgrund für 3 Stud Bieh auf 4 Tage Beibe geben können; wie viel Tage weiben 6 Stud auf 25 Ader von gleicher Beschaffenheit? Erstens: Haben 3 Stud 4 Tage zu weiben, so werben 6 Stud x Tage Beibe finben. Beicht begreislich sinbet hier ein umgekehrtes Berhaltniß statt,

weil die größere Anzahl Bieh um so kurzere Zeit Rahrung sindet; das Borderverhältniß muß also fallend werden, nämlich 6:3 — 4: x. Zweitens: 10 Ader geben für das fragliche Bieh x Tage Beide, 25 Ader geben y Tage. Das Berhältniß ift hier offenbar ein gerades.

Busammengesett:

§. 70. Regeln mit Siebenen, Reunen u. f. w.

Diese Regeln lehren ju 7, 9 und mehr Zahlen, in zusam= mengeseter Proportion, die 8., 10. u. s. w. finden; sie verbin= den drei, vier und mehr Regelbetri=Ansahe. 3. B.

1) Benn 20 holzhauer im herbste 4 Bochen lang täglich 8 Stunden arbeiten und 300 Alftr. Stockholz fertigen, wie viel Bochen werden 16 holzhauer, die mahrend des Frühlings tag: ich 12 Stunden arbeiten, an 400 Klaftern zubringen?

Diefe Aufgabe zerfallt in brei einfache Proportionen, namlich:

Die erste, mit bem Berhaltnisse ber Holzhauer zu bem ber Arbeitszeit; diese beiden Berhaltnisse stehen in umgekehrter Bejehung, benn je weniger Holzhauer, besto mehr Zeit ist erforberlich, also:

16 Solzhauer : 20 Holzhauer = 4 Bochen : x Bochen.

Die zweite, mit bem Berhaltniffe ber Arbeitsbauer (Stunben) ju bem ber Arbeitszeit (Bochen); gleichfalls verkehrt, benn bei längerer Tagearbeit find um fo weniger Bochen erforberlich, also:

12 Stunden : 8 Stunden = x Bochen : y Bochen.

Die britte, mit dem geraden Berhältnisse ber Klaftern zu bem ber Arbeitszeit, da die Bermehrung der Klaftern auch die Bermehrung der Bochen nach sich zieht, also:

300 Rlaftern : 400 Claftern - y Bochen : z Bochen.

2) Wem es bei folden Aufgaben schwer fällt, ohne lange Überlegung ben Ansatz zu machen, ber schreibe sich vorläufig nach ber fogenannten Reefischen Regel bie gegebenen Benennungen bin, die gefuchte zulet, barunter die Bablen fur ben bekannten und bann die für ben unbekannten Kall, giehe barunter einen ho= rixontalen und von biefem abwarts einen vertifalen Strich, neben ben man ohne Beiteres x auf die linke, und die barüber ftebenbe gleichnamige Bahl auf bie rechte Seite fest. Nun beurtheilt man alle im unbefannten Kalle ftebenden Bablen (Fragezahlen), ob fie in Bezug auf bie zu suchenbe, unbekannte Größe x in geradem ober vertehrtem Berhaltniffe ftehen; im erften Falle kommt bie unten ftebenbe (Frage =) Babl rechts und bie barüber stehende gleichnamige Bahl links zu ftehen; im zweiten Kalle aber umgekehrt, Die Fragezahl links und Die barüber ftebenbe gleichnamige rechts bes Strichs. Der Quotient aus bem Probuft aller Bahlen rechts bes Strichs, bivibirt burch bas Probutt aller Bahlen links bes Striches, ift ber Werth von x. hiernach gestaltet sich bie Rechnung für bas vorige Beispiel wie folat:

	Holzhauer.	Stunden.	Klaftern.	Wochen.	
Bekannter Fall	20	8	300	4	
Unbekannter Fall	16	12	400	x	
		x 4			
		16 20 (t	erkehrtes L	Berhältniß)	
		12 8 (8	esgl.)		
		300 400 (g	gerades Ber	hältniß)	
	Y ===	4 × 20 × 8	× 400	& Bochen.	
		16 × 12 ×	300	rg Lougen.	

Diese zusammengesetzten Aufgaben könnte man auch stud: weise burch einfache Regelbetri : Ansatz auslösen; nur wird bie Rechnung weitlausiger.

§. 71. Rettenrechnung.

Die Rettenrechnung ift eine zusammengesette Regelbesti mit etwas abgefürztem Anfate, Rettenfat,

1) Burbe z. B. gefragt: wie viel Dukaten waren zu zahlen anstatt 314 Thir. 8 Sgr. — 9428 Sgr., wenn 2 Sgr. — 7 Kr. rhn., 24 Ar. rhn. — 20 Ar. östr., 60 Ar. östr. — 1 Sib. C.R., und 55 Sib. C.-M. eben — 12 Dukaten sind?

Rach ber Regel mit Reunen fette man ausführlich:

2 Ggr. : 7 Ar. rhn. = 9428 Ggr. : x Ar. rhn.
24 Ar. rhn. : 20 Ar. dftr. = x Ar. rhn. : y Ar. dftr.
30 Ar. dftr. : 1 Glb. C.M. = y Ar. dftr. : z Glb. C.M.
35 Glb. C.M. : 12 Dulaten = z Glb. C.M. : w Dulaten

2×24×60×55 : 7 × 20 × 12 = 9428 : w Dulaten

mb erhielte für w = 7 × 20 × 12 × 9428 / 2 × 24 × 60 × 55 = 99 Dul. 4 Glb. 33 Ar.

Rach bem Rettensage ordnet man aber ohne Beiteres bas britte Glieb zu ben zweiten Gliebern, womit basselbe nachher boch multiplizirt werben muß, nämlich:

w Dufaten = 9428 Sgr.

2 Sgr. = 7 Xr. rhn.

24 Xr. rhn. = 20 Xr. öftr.

60 Xr. öftr. = 1 S(b. C.≥M.

55 S(b. C.≥M. = 12 Dufaten

w×2×24×60×55 = 12×20×7×9428

und verfährt übrigens wie oben, ober behandelt die Aufgabe als Gleichung.

2) Daraus ergiebt sich die Regel zur Kettenrechnung: Man iche das gesuchte unbekannte Glied (Frageglied) zuerst an und richts daneben den dafür gleichgeltenden Werth. Hiernächst suche wan aus der Aufgabe ein Glied, das die zuleht gebrauchte Benemung hat, sehe es links unter das Frageglied und daneben

wieber ben gleichgeltenben Werth u. f. w., bis man rechts bas lette Glieb mit ber Benennung bes Fragegliebes bekommt. Dann ift ber Kettenfatz fertig, worin alle Glieber kettenförmig zusam= menhangen. Jebes Glieb barf nur eine Benennung haben, und gemischte Zahlen sinb als uneigentliche Brüche anzusetzen.

In biesem Ansate werden nun zuvörderst die Nenner aller Brüche auf die andere Seite geset, was so viel ist, als würden beide Seiten mit dem Nenner multiplizirt. Dann werden beide Sliederreihen gegen einander gehoben. Endlich multiplizirt man die übrigen Faktoren jeder Seite für sich und dividirt das Produkt der Seite rechts durch das der Seite links. Der Quotient bekommt die Benennung des Fragegliedes.

Als weitere Beispiele fur die Kettenrechnung mogen folgende bienen:

Wenn man zu einer Eichen-Bollsaat für bas Baierische Tagewerk 2½ Bair. Scheffel Eicheln gebraucht, wie viel Weimarische Scheffel sind bann auf 1 Weim. Acker erforberlich?

```
x Beim. Scheffel - 1 Beim. Ader
  1 Beim. Ader
                 == 140 Weim. 9º
  1 Beim. qo
                  = 16^{\circ} q'
  1 2Beim. q'
                  = 125° q" par.
 129,382 q" par. = 1 Bair. q'
  10º Bair. g'
                  = 1 Bair. q0
                  = 1 Bair. Tagewert
  400 Bair. qu
 1 Bair. Tagewert = 21 Bair. Scheffel
  1 Bair. Scheffel = 11209,6 par. c"
               = 1 Weim. Scheffel
 3880 par. c"
140 × 162 × 1252 × 2,8 × 11209,6 = 6 Beim. Scheffel.
  129,38^2 \times 10^2 \times 400 \times 3880
```

Wie viel wiegt eine Klafter Buchenholz, wenn sich bem Gewichte nach bas Buchenholz zum Eichenholz wie 9:10, bas Eichenholz zum Ahornholz wie 29:27, bas Ahornholz zum Erzlenholz wie 6:5 und bas Erlenholz zum Fichtenholz wie 28:22 verhält, und wenn bas Gewicht einer Klafter Fichtenholz 3200 Pfund beträgt?

x Hb = 1 Klafter Buchenholz
10 Buchen = 9 Sichen
27 Sichen = 29 Ahorn
5 Ahorn = 6 Erlen
22 Erlen = 23 Fichten
1 Klafter Fichten = 3200 Hb

x =
$$\frac{9 \times 29 \times 6 \times 23 \times 3200}{10 \times 27 \times 5 \times 22}$$
 = 3880,7 Hb.

§. 72. Antheilrechnung (Repartitionsrechnung).

Oft find verschiedene Antheile nach gegebenen Berhaltniffen pu berechnen.

1) Drei Personen kausen eine Holzung für 4000 Ahlr.; A giebt bazu 2000, B, 1400 und C, 600. Der erste Holzsschlag wirst 1500 Ahlr. ab; wie viel trägt es jedem Theilhaber bas von?

Die Kaufsumme verhält sich hier zu dem ganzen Gewinne, wie eines Jeden Einlage zu dessen Gewinnantheil, oder wie 4000: 1500. Also

A, 4000: 1500 == 2000: 750 \(\text{25} \) ir.

B, 4000: 1500 == 1400: 525

C, 4000: 1500 == 600: 225

Da sich 4000: 1500 auch verhalt wie 8: 3, so beträgt ber Gewinn & von ber Ginlage, und man kann bemnach kurzer uchnen:

A, \(\frac{1}{8} \times 2000 == 750 \) Thir.

B, \(\frac{1}{8} \times 1400 == 525 \)

C, \(\frac{1}{8} \times 600 == 225 \)

Summe: 1500 Thir.

2) Drei Ortschaften haben zu ihrem nachsten Brennholzbes batf verlangt:

A, 500 Klaftern B, 700 " C, 300 "

Bufammen: 1500 Rlaftern.

Nun ertrage aber ber für biese Ortschaften angelegte Schlag nur 1200 Klaftern; es kann bemnach jeber Ort nur 1288 = 13 = 0,8 seines angeblichen Bebarfs erhalten, nämlich:

A, 0,8 × 500 = 400 Klaftern

B. 0,8 × 700 = 560

C, 0,8 × 300 = 240

3usammen: 1200 Klaftern.

3) Bu 1 16 gutem Schiespulver nimmt man 12 16 Salpeter, 18 16 Kohle und 18 16 Schwefel. Sollen nun 400 16 Schiespulver gemacht werden, so brauchte man bazu von den genannten Bestandtheilen:

Salpeter $400 \times \frac{13}{16} = 300 \text{ lb}$ Kohle $400 \times \frac{3}{16} = 75 \text{ lb}$ Schwefel $400 \times \frac{3}{16} = 25 \text{ lb}$ Jusammen: 400 lb.

4) Bu einem gemeinschaftlichen Holzbandel gab A 2000 Thlr. auf 1% Jahre, B 1500 Thlr. auf 2% Jahre ber; ber Gewinn ber trägt 600 Thlr.; wie viel erhalt hiervon ein Jeder?

Die Gewinnantheile verhalten sich, wie bie Probutte aus ber Große und Dauer ber Ginlage:

2000 × 1½ = 3500 1500 × 2½ = 3375 A, 6875 : 3500 = 600 : 305,5 Xhir, B, 6875 : 3375 = 600 : 294,5 "

3ufammen: 600 Xhir.

5) Eine strittige Balbstäche von 28 Ader foll an bie 3 Anslieger im umgekehrten Berhältnisse ihres anstoßenben Grundbessies vertheilt werben. Run grenzt A mit 110 Ader, B mit 40 Ader und C mit 18 Ader an; wie viel erträgt es Jebem?

A: B = 40: 110 = 4: 11 = 36: 99A: C = 18: 110 = 9: 55 = 36: 220.

Demnach verhalten sich bie Flachenantheile von A : B : C = 36 : 99 : 220.

36 99 220 A, 355: 36 = 28: 2,84 Ader B, 355: 99 = 28: 7,81 " C, 355: 220 = 28: 17,35 " Summe: 28 Ader.

Die Summe bient hier allemal zur Probe.

6. 73. Ginfache Binfen.

Bon bem ausgeliehenen Kapitale bekommt ber Darleiher gewiffe Binfen, auf Hundert jährlich 3, 4, 5 . . . , was man Binsfuß, Prozente nennt und mit pCt. oder ? bezeichnet. Einfache Binfen sind an sich nicht wieder zinstragend; sie werden dem Kapitale nur allein zugerechnet.

Da Kapitale und Zinfen bei gleichem Zinsfuße und gleicher Zinszeit in gleichem Berhältnisse stehen, so gebraucht bie einfache Indredhnung in allen Fällen folgende Grundverhältnisse:

Danach berechnet man ben Nachwerth sammt ben Binsien, ben Borwerth nebst bem Rabatt, bas Kapital, ben Binsfuß und endlich die Binszeit.

§. 74. Rachwerth mit einfachen Binfen.

Den Rachwerth eines Kapitales K ober ben spatern Benth einschließlich ber einfachen Zinsen K + z ergiebt die Prospotion

$$100:100+(p\times n)=K:K+s$$
.

Bird z. B. gefragt: wie hoch wächst ein Kapital von 3600 kl. mit 4 pCt. Zinsen in 12 Jahren an? so setzt man:

$$100:100+(4\times12)=3600:K+s$$
 und findet $K+z=\frac{100+(4\times12)}{100}\times3600=5328$ FI.

Die Zinsen hiervon find der Unterschied bes anfänglichen Kapitals von dem Nachwerthe, 5328 — 3600 — 1728 Fl.; sie könnten auch für sich berechnet werben burch den Ansatz:

$$100: 4 \times 12 = 3600: z.$$
 $z = \frac{4 \times 12}{100} \times 3600 = 1728 \text{ SI}.$

Die Zinsen von 4680 Fl. zu 5 pCt. auf 1 Monat ober 3 Jahr betragen:

$$\begin{array}{l} 100:5\times_{1^{\frac{1}{2}}}=4680:\text{s.}\\ \text{s}=\frac{5\times4680}{100\times12}=19\text{ FI. }30\text{ Ar.} \end{array}$$

§. 75. Borwerth zu einfachen Binfen.

Den Borwerth einer Summe K + z ober ben frühern Berth ausschließlich bes einfachen Rabattes = findet man burch bie Proportion

$$100 + (p \times n) : 100 = K + z : K$$
.

Birb 3. B. gefragt: wie groß war bie Summe von 392 Al. mit 4 pCt. vor 10 Jahren bei einsachen Zinsen? so setzt man:

$$100 + (4 \times 10) : 100 = 992 : K$$
und findet $K = \frac{100}{100 + (4 \times 10)} \times 392 = 280$ Fl.

Der Rabatt hiervon ift ber Unterschied bes Borwerthes von ber fpatern Summe, nämlich 392 — 280 — 112 Fl. Dersfelbe konnte auch fur fich berechnet werben nach ber Proportion

$$100 + (p \times n) : p \times n = K + z : z,$$

Sollten z. B. 4000 Fl., zahlbar in 1½ Jahren, jest abgetragen werden mit 4 pCt. einfachem Rabatt, so findet man den Abzug nach der Proportion

$$100 + (4 \times 1\frac{1}{2}) : 4 \times 1\frac{1}{2} = 4000 : z,$$

$$z = \frac{4 \times 1\frac{1}{2}}{100 + (4 \times 1\frac{1}{2})} \times 4000 = 226,42 \text{ gf.}$$

3ur Probe bringt man bie Zahlung 4000 — 226,42 = 3773,68 Fl. wieber auf ihren Nachwerth mit 4 pCt. nach 1½ Jahren. Derfelbe ist (§. 74.)

$$\frac{100 + (4 \times 1\frac{1}{2})}{100} \times 3773,58 = 4000 \text{ fl.},$$

alfo genau, was bem Darleiher in jener Beit zustanbe.

§. 76. Rapital ju einfachen Binfen.

1) Der Rapitalwerth K zu einjährigen Binfen z folgt aus

$$p:100=z:K,$$
 unb
$$\frac{100}{P}\times z=K.$$

Gefett, es fei ber Binsfuß 4 pCt. und bie einfache Binspoft = 30 Kl.: fo ift

$$K = \frac{100}{4} \times 30 = 750 \%$$

3um Behuf ber Kapitalifirung wird ber Ausbruck 100 ober bas Cinheitskapital oft gleich anstatt bes Binsfußes gegesben, 3. B. in Ablösungs-Gesegen u. f. w.

2) Das Rapital K zu mehrjährigen Binfen ne ergiebt

$$p \times n : 100 = nz : K,$$

$$unb \frac{100}{p \times n} \times nz = K.$$

hiernach ift ein Kapital, bas mit 3½ pCt. in 5 Jahren 35 Fl. Binfen abwirft,

$$= \frac{100}{31 \times 5} \times 385 = 2200 \, \, \Re 1.$$

Das Kapital sammt Zinsen beträgt 2200 + 385 = 2585 K.; dies ergabe auch die Proportion

$$3\frac{1}{4} \times 5 : 100 + (3\frac{1}{2} \times 5) = 385 : K + nz.$$

§. 77. Binefuß zu einfachen Binfen.

Die Prozente p findet man aus dem Kapitale K und bem einjährigen Zinsenbetrage z burch die Proportion

$$K:z=100:p.$$

Saben &. B. 2400 Fl. in einem Jahre 108 Fl. abgeworfen, fo ift

$$2400: 108 = 100: p,$$
und $p = \frac{108 \times 100}{2400} = \frac{108}{24} = 4\frac{1}{2}.$

Hätte jenes Kapital in 5 Jahren zusammen 540 Fl. an Binsen eingebracht, so seigte man, nach $k:\frac{5\pi}{5}=100:p$,

$$2400: \frac{540}{5} = 100: p.$$

§. 78. Binegeit zu einfachen Binfen.

Bei bem Grundkapitale 100 betragen bie 1prozentigen Binfen für 1 Jahr = 1 Thir.

, 2 , = 2 , , 3 , = 3 ,

n » == n »

und es stimmen also die 1 prozentigen Zinfen genau mit ber Zahl ber Zinsjahre überein. Erstere aber ergeben sich aus bem Ausbruck ; benn statt 80 Thir. Zinsen, bei einem Zinssuß von 4% erlangt, wurde man bei bem Zinssuß von 1% nur 30 = 20 Thir. erhalten haben.

Die Zinszeit n findet man also mittels des Grundkapitals 100 nach Berhältniß des ausgeliehenen Kapitales K zu den vorsher berechneten Iprozentigen Zinsen $\frac{\pi}{p}$, und die allgemeine Proportion hierzu ist

$$K: \frac{\pi}{p} = 100: n.$$

Satten z. B. 5475 Fl. bei 4 pCt. in n Jahren 1752 Fl. einfache Zinsen eingebracht, so waren bavon bie Iprozentigen Binsen 17,259 Fl., und es verhielte sich:

 $5475: \frac{17269}{4 \times 5475} = 100: n$ Jahren. Daher ware $n = \frac{1752 \times 100}{4 \times 5475} = 8.$

§. 79. Durchichnittlicher und periodischer Solz-

Die an dem wachsenden holgstamme und holgbestande ersfolgende Massengunahme nennt man holgzuwachs, und wird bieser für einzelne Jahre bestimmt, so heißt er Jahreszuwachs. Dividirt man den ganzen Massengehalt eines Stammes ober Bestandes durch die Jahl der Altersjahre, so ergiebt sich der durchschnittliche Jahreszuwachs oder Durchschnittszuwachs; theilt man aber die gesammte Massenzunahme einer gewissen Altersperiode durch deren Jahresanzahl, so geht der entsprechende periodische Jahreszuwachs hervor.

Sat z. B. ein 140jähriger Baum 80 Körperfuß Massengesbalt, so ist sein burchschnittlicher Jahreszuwachs 1840 — 4 K.: Fuß; hatte dieser Baum in seinem 130. Jahre 75 K. Fuß entsbalten, sich also in den letztern 10 Jahren um 80 — 75 — 5 K. Fuß vergrößert, To ware der Jahreszuwachs dieser Zwischenzeit 16 — 1 K. Kuß.

Bon ganzen Holzbeständen wird der Massengehalt und Zuwachs für die Flächenmaßeinheit, den Morgen oder Acker, bestimmt. Fänden sich z. B. von einem Morgen Kiefernbestand in Sojährigem Alter an vorauserhaltener Durchforstung 2400 K.Fuß und an noch vorhandenem Hauptbestande 4000 K.Fuß: so betrüge der durchschnittliche Jahreszuwachs $\frac{2400+4000}{80}$ = 30 + 50 K.Fuß.

Satte biefer Riefernbestand im 100jährigen Alter ohne meistere Zwischennutzung zum Hauptbestande 5000 K.Fuß: so ware ber periodische Jahreszuwachs zwischen bem 80. und 100. Jahre

$$\frac{5000-4000}{20}=50 \text{ s.Fug.}$$

§. 80. Buwachsprozente.

Bisweilen gewinnt die Holzertragsberechnung, ober man verschafft sich brauchbare Bergleichungsgrößen zur Holzertragssichung, wenn man das gefundene Berhältniß eines anfänglischen Holzgehaltes zu seinem jährlichen Zuwachse in Prozenten ausbrückt. Das lettere Beispiel von einem Riefernbestande ents

halt in bem 80. Sahre 4000 K.Fuß Holzgehalt mit 50 K.Fuß Sahreszuwachs; dies giebt 14 pCt. Zuwachs, benn

$$4000:50 = 100:1\frac{1}{4}$$
 (§. 77.).

Davon ergiebt sich als Nachwerth nach 20 Jahren (§. 74.)

$$\frac{100 + (11 \times 20)}{100} \times 4000 = 5000$$
 K.Fuß,

jener Maffengehalt im 100jährigen Alter.

Überhaupt konnen die oben über einsache Zinsen angestellten Betrachtungen sämmtlich bei der forstlichen Zuwachsberechnung ihre Anwendung finden. Nur bieten die Zuwachsprozente wenizger Stätigkeit, als der Zinsfuß. Die Wachsthumsverhältnisse mussen, wie lange ein jährlich gleicher Zuwachs statthaft ift. Je älter und voller ein Holzbestand wird, um so mehr minzdern sich bessen Zuwachsprozente; alle forstmäßigen Zwischenhauzungen dienen zur Wiedererhöhung berselben.

Schätt man von etwa 356800 K. Fuß Holzvorrath ben funftigen Jahredzuwachs z zu 2 pCt., so beträgt berselbe nach bem Ansache:

$$= \frac{2 \times 10}{100} \times 356800 = 71360 \text{ s.f.us.}$$

Der Holzvorrath fammt Zumachs am Ende bes 10. Sahres beträgt:

$$\frac{100 + (2 \times 10)}{100} \times 356800 = 428160 \text{ A.Fub.}$$

Die Natur bes Holzzuwachses sowohl, als die Art und Beise, wie der Jahreszuwachs ausgemittelt wird, so wie die bei forstlichen Zuwachsberechnungen unerläßliche Vorsicht bedingen durchaus die ein fache Zuwachsberechnungen ung. Denn alle die je nigen Holzebestände, für welche besondere Zuwachsberechnungen angelegt werden, nämlich die mehr erwachsenen, haben erfahrungsmäßig entweder einen ziemlich gleichen Zuwachs, oder eher einen ab :,

als junehmenben; auch ift ber ermittelte wirkliche Buwachs, wos von bie Schluffe auf ben kunftigen gemacht werben, meift ein burchschnittlicher, also ein einfacher.

§. 81. Durchichnitteverhältniffe.

Das Berhaltnis verschiedener Theile ober Sorten, die zussammen ein gewisses Ganze ausmachen, wird oft nach bem gesweinschaftlichen Werthe ober Maße ausgedrückt zu weiterem Gesbrucke.

Fanben sich z. B. als Ertrag eines Holzschlages:

8 Klftr. Wertholz ju 90 c.' = 720 K. Auß.

52 Klftr. Scheitbrennholz zu 70 c.' = 3640

24 Schod Bellenholz zu 50 o.' = 1200

840 K. Jug an einzelnen Studen = 840

Busammen: 6400 K. Fuß,

und man wollte biefe Sortenverhältnisse weiter anwenden: so würden alle einzelnen Posten auf Prozente der Summe gerechenet, wie folgt:

6400: 720 = 100: 11,2 pCt. Bertholz;

6400: 3640 = 100: 56,9 pCt. Scheitbrennholz;

6400: 1200 == 100: 18,8 pCt. Bellenholz; 6400: 840 == 100: 13,1 pCt. einzelne Stude.

Bon 100 Gesammtertrag.

Es versteht sich von selbst, daß hierbei die Dezimalen abgefürzt und ausgeglichen werden muffen, damit gerade 100 als Summe herauskommt, was auch zur Probe bient.

Solche Durchschnittsverhältnisse pflegt man auch in Theilen ber Ginheit auszudrücken. Go ift angenommen worden, 1 Buchens bolg bestehe aus:

0,5145 Rohlenstoff, 0,0582 Wasserstoff, 0,4273 Sauerstoff.

§. 82. Reduttion ber gangenmaße.

Die Bermanblung ber Mage erforbert vor allem eine gename Kenntnig ber Magverhaltniffe, Man bestimmt bie lange aller bekannten Fußmaße nach bem alten parifer Fuße zu 144 Linien und bekommt baburch Berhältnißzahlen der verschiedenen Längenmaße.

Der württemberger Längenfuß enthält z. B. 127 und ber heffendarmstädter neue Dezimal-Längenfuß 110,824 parifer Linien. Sollten nun 100 württemberger Fuße in hessendarmstädter Fuße, verwandelt werden, so mußte man das Hulfsverhältniß verkehrt ansehen; benn je weniger par. Linien der darmstädter Fuß enthält (je kleiner er an sich ist), um so mehr werden dieser Fuße in einer gegebenen Länge enthalten sein, also:

und
$$x = \frac{127 \times 100}{110,824} = 114,6$$
; baher

100 württemberger Fuß == 114,6 barmftabter Fuß.

Am wenigsten irrt man bei berartigen Reduktionsrechnungen, wenn man sie nach bem Kettensate aussuhrt, 3. B.

Sollte ber Reduktionsfaktor (§. 66. 2.) berechnet werben, mit welchem man wurttemberger Fuße zu multipliziren hatte, um barmftabter guße zu finden, so feste man in gleicher Weise an:

Es hält ferner die weimarische Ruthe 16 Werksuße zu 125 pariser Linien, die preußische Ruthe 12 rheinländische Fuße zu 139,18 pariser Linien. Zene verhält sich also zu dieser, wie 16 × 125 : 12 × 139,18. Gingen nun auf die deutsche Meile 1975z preußische Ruthen, so könnte man durch die Proportion

16 × 125 : 12 × 139,18 == 1975,88 . . . : x eder nach dem Kettensabe:

x weimar. Ruth. = 1 beutsche Meile

1 beutsche Meile = 1975,83 pr. Ruthen

1 preuß. Ruthe = 12 pr. Fuß

1 preuß. Auß == 139.13 par. Linien

125 par. Linien = 1 weimar. Fuß

16 weim. Fuß = 1 weimar. Ruthe

finden, daß x = $\frac{1975.38 \times 12 \times 139,18}{125 \times 16}$ = 1649 weimar. Ruthen einer beutschen Meile gleich sind.

§. 83. Reduftion ber glachenmaße.

Die Flächenmaße verhalten sich zu einander, wie die Quabrate ihrer Längenmaße. So verhält sich der preußische Quabratsuß zu dem weimarischen Quadratsuße, wie 139,13°: 125°; die preußische Quadratruthe zu der weimarischen, wie (12×139,13)°: (16×125)°. Da nun der preußische Morgen 180 Quadratruthen anhält und der weimarische Acker 140: so verhält sich jener zu diesem, wie

$$180 \times (12 \times 139,13)^2 : 140 \times (16 \times 125)^2$$
.

Bollte man berechnen, wie viel eine Fläche von 100 preußischen Morgen an weimarischen Ackern enthielte, so mußte man and hier obiges Verhältniß umkehren, weil, je größer ber weismarische Acker an sich ist, um so weniger bavon in einer gegebesmen Fläche enthalten sein können; man setze also an:

$$140 \times (16 \times 125)^2 : 180 \times (12 \times 139,13)^2 = 100 : x.$$

hiernach mare:

$$\mathbf{x} = \frac{180 \times 12 \times 12 \times 139,18 \times 139,18 \times 100}{140 \times 16 \times 16 \times 125 \times 125},$$

durch 10. 2. 4. 4. 4. 25. 100. gehoben,

$$=\frac{15679,997}{175} = 89,5959 \dots;$$

46 100 preußische Morgen = 89,5959 ... weimar. Ader. Übersichtlicher und darum weniger ber Irrung unterworfen, sechieht die Berechnung nach bem Kettensage, nämlich:

In berfelben Beise berechnet man auch die Flächen-Reduktionsfaktoren. 3. B. man foll den Reduktionsfaktor suchen, mit welchem gegebene preuß. Morgen in königl, sächs. Ader verwandelt werden.

b. h. 1 preuß. Morgen =0,461 königl. fachf. Ackern; 235 preuß. Morgen sind demnach $235\times0,461=108,34..$ königl. sachf. Acker.

§. 84, Rebuttion ber Rorpermaße.

Die Körpermaße verhalten fich, wie die Burfel ihrer genmaße. So verhalt fich ber weimarische Körpersuß zu bem preußischen, wie 1253: 139,183.

Die Reduktion geschieht auch hier, aus schon bekanntem Grunde, mit umgekehrtem Gulfsverhaltniß; 3. B. wie viel basbifche Korpersufe find 110 weimarische?

$$132,99^{3}:125^{3}=110:x$$
 $x=-\frac{125^{3}\times 110}{132\cdot 99^{3}}=91,341$ bad. A.Fuße.

Den Reduktionsfaktor zur Umwandlung von weim. A.Fußen in badische sindet man in gleicher Weise durch $\frac{125^2\times 1}{132.90^3}=0,88087$.

Bei der Reduktion der Holzmaße ist die Größe der Fuße an sich und die verschiedene Fußzahl jeder Maßausdehnung in Rechenung zu stellen. 3. B.

Die kasseler Klafter hat in Fußen zu 127,536 parifer Linien: 6 Fuß Scheitlange, 5 Fuß Beite und 5 Fuß Höhe (ober 150 K.Fuß). — Der darmstädter Stecken hat in Fußen zu 110,824 parifer Linien: 5 Fuß Scheitlange, 4 Fuß Weite und 5 Fuß Höbe (ober 100 K.Fuß).

Die kaffeler Rlafter verhalt sich also zu bem barmftabter Stecken, wie

$$\begin{array}{ll} \text{(6 \times 127,586 \times 5 \times 127,536 \times 5 \times 127,536)} &: & \text{(5 \times 110,834 \times 4 \times 110,834 \times 5 \times 110,834)} \\ \text{und 100 } \text{ } \text{fass.} & \text{Riftr.} & = & \frac{6 \times 5 \times 5 \times 127,586^3 \times 100}{5 \times 4 \times 5 \times 110,824^3} \\ & = & 228,6 \text{ } \text{barmft.} \text{ } \text{Stecten.} \end{array}$$

Rach bem Rettensage stellte fich bie Auflösung überfichtlicher, wie folgt:

§. 85. Rebuttion ber Solzertrage.

Roch ift hier bie Rebuktion ber in frembem Körpermaße und für frembes Flachenmaß gegebenen Holzerträge in andere Maße zu betrachten, eine Rechnungsaufgabe, die bei Benuhung und Answendung frember Holzertragstafeln auf bas eigene Maß vorliegt. Es kommen babei zwei Berhältnisse in Ansah.

1) Das Berhältniß ber Flächenmaße, ein gerades: benn je größer (ober kleiner) bas Flächenmaß ift, für welches bie Reduktion vorgenommen wird, um so größer (ober kleiner) muß auch ber Ertrag bafür ausfallen.

2) Das Berhältniß ber Körpermaße, ein verkehrtes: benn je größer (ober kleiner) bas Körpermaß ist, worauf reduzirt wird, um so weniger (ober mehr) bieser Körpereinheiten sind im Ertrage enthalten.

Aufgabe: Die Buchenwalbungen bei Gisenach, in Umwandlung begriffene Mittelwälder, ertragen auf bem weimarischen Acer im Durchschnitt etwa 42 weim. K. Fuß jährlich; wie viel wurde bas betragen auf bem preußischen Morgen in preuß. R. Fußen? Sier sette man:

| Decimar. Ader | Preuß. Morgen | W. Grtz. | 140×16×16×125×125 | 180×12×12×139.18×139.18 | = 42 | : y | | preuß. K. Buß | | preuß. K. Buß | preuß. Morgen | pr

 $x = \frac{9 \times 3 \times 3 \times 125}{7 \times 4 \times 4 \times 139,13} \times 42 = 27,29$ preuß. **A.Hus**.

Auch fur biefe Reduktionen ift ber Kettensatz viel empfehs lenswerther:

x preuß. A.Fuß = 1 preuß. Morgen 1 preuß. Morgen = 180 preuß. q° 1 preuß. q° = 12° preuß. q'

1 preuß. q' == 139,132 par. q'"

125° par. q''' = 1 weimar, q'

16° weimar. q' = 1 weimar. q°

140 weimar. q° = 1 weimar. Ader

1 weimar. Ader = 42 weimar. K.Fuß

1 weimar. A.Fuß. == 1253 par. c''' 139,133 par. c''' == 1 preuß. A.Fuß

 $\mathbf{x} = \frac{180 \times 12^{2} \times 139,_{18}^{2} \times 42 \times 125^{3}}{125^{2} \times 16^{2} \times 140 \times 139,_{18}^{3}} = \frac{9 \times 3 \times 3 \times 125 \times 42}{7 \times 4 \times 4 \times 139,_{18}} = 27.29.$

Den Reduktionsfaktor findet man mittels berselben Rech= nung, nur wird statt der bestimmten Anzahl A.Fuße (oben also statt 42 weimarisch. A.Fuß) 1 A.Fuß angesetht; die Rechnung wäre dann

 $\frac{9 \times 3 \times 3 \times 125}{7 \times 4 \times 4 \times 139.18} = 0.64976..., beinahe 0.65,$

und biefer Faktor biente, um weimarischen Forftertrag in preuß. Maß zu verwandeln. —

Bur Erleichterung konnte man fich auch wohl eine eigene Umrechnungstafel, wenigstens für die Jahlen 1 bis 9, auffeten, 3. B.

1 weim. Ertrag = 0,65 preuß. Ertrag 2 " = 1,3 " "

3 • = 1,95 •

4 " = 2,60 "

u. f. w.

Danach maren obige

40 weim. Ertrag = 26,0 preuß. Ertrag

2 " = 1,3

42 weim. Ertrag = 27,3 R. Fuß preuß. Ertrag.

Auf Zafel 126 und 127 findet man hierzu die gewöhnlichen Rafverhaltniffe und in den Zaf. 128 und 129 die am meisten vortommenden Umrechnungsfaktoren.

Baren die Forftertrags-Angaben nicht in Körperfußen, sonbem in gebräuchlichen Holzmaßen (Rlaftern 2c.) ausgebrudt: so verwandelte man sich dieselben vorher in Körperfuße, wobei zugleich weiter anzuwendende Sortenverhaltnisse gewonnen wurden.

VII. Progressionen.

1. Die arithmetische Progression.

§. 86. Arithmetische Reihe.

Eine Zahlenreihe, worin bie auf einander folgenden Glieber gleiche Differenz haben, heißt eine arithmetische Progression ober Reihe. 3. B.

3, 5, 7, 9, 11 ober 13, 10, 7, 4, 1.

Die arithmetische Reihe ist eine fortgesetzte stetige arithmetische Proportion (§, 57.).

3-5=5-7=7-9...

Der allgemeine Ausbrud fur bie arithmetische Progression ift:

Daraus ergiebt sich zuvörberft: Sebe Reihe ift nach ber einen Seite steigend und nach ber andern fallend; jedes Glied besteht in ber steigenden Reihe aus bem vorhergehenden Gliede sammt ber Differenz, in der fallenden aus dem vorhergehenden weniger ber Differenz.

§. 87. Summirung ber arithmetischen Reihe.

Aus obigem allgemeinen Ausbrucke ber arithmetischen Progression folgt weiter:

1) Die Summen bes ersten und letten Gliebes, bes zweiten und vorletten Gliebes, überhaupt je zweier Glieber, von welchen bas eine fo weit vom Anfange als bas andere vom Ende absteht, gleichen einander. Sie sind hier burchgängig 2a ±5d, ober in einem Zahlenbeispiel:

- 2) Die Summe ber ganzen arithmetischen Reihe gleicht also ber Summe bes ersten und letten Gliebes, multiplizirt mit ber halben Anzahl ber Glieber; in obigem allgemeinen Ausbrucke (2a ± 5d) × \frac{5}{2}, und in bem letten Zahlenbeispiel (2 + 16) × \frac{5}{2} = 72.
- 3) Bezeichnet man von ber arithmetischen Progression bie Summe mit S, bas erste Glieb mit a, bas lette mit t und bie Anzahl ber Glieber mit n: so ist

$$S = (a + t) \times \frac{n}{2} = \frac{a+t}{2} \times n = \frac{(a+t)n}{2}.$$

4) Die Summe einer jeden arithmetischen Reihe wird baher gefunden, indem man die Summe bestersten und letzten Gliedes mit der halben Anzahl aller Glieder multiplizirt. So ist die Summe der Jahlen von 1 bis 100:

$$(1+100) \times \frac{100}{2} = 101 \times 50 = 5050$$
, was auch auß $\frac{101}{2} \times 100$ ober $\frac{101 \times 100}{2}$ hervorgeht.

5) Wenn eine arithmetische Reihe von dem Nullpunkte ausgeht und n bie Anzahl ber wirklichen Glieber bedeutet, 3. B.

0, d, 2d, 3d, nd,
so iff
$$S = (0 + nd) \times \frac{n+1}{2}$$
,
= nd $\times \frac{n+1}{2}$.

6) Der obige allgemeine Werth von S führt zu folgenden Sleichungen, nach welchen man bas erste und lette Glied so- wohl, als die Anzahl ber Glieder finden kann:

$$S: \frac{n}{2} = a + t; S: \frac{n}{2} - t = a; S: \frac{n}{2} - a = t; \frac{2S}{a + t} = n.$$

§. 88. Abtriebeformeln.

1) Bestandes Abtrieb. Die Regel, wonach man den gleichmäßigen Abtrieb eines Waldbestandes ober Balbtheiles berechnet, gründet sich auf Summistung der arithmetischen Progression. Sollte z. B. ein Holzbestand, der im Jahre vor dem Angriss 50000 K. Fuß Holzvorrath mit 2 pCt. Zuwachs hat, während der nächsten 10 Jahre gleichsmäßig abgetrieben werden, und man rechnete vorläusig für jedes Jahr den 10. Theil des vorhandenen Holzvorrathes besonders ab, nämlich anglow: so wäre noch an Zuwachs zu erwarten von dem allmählich abnehmenden Holzbestande:

Im Schätzungsjahre, v. 50000 c.' Holzvorrath, 1000 c.' Zuw. . 1. Abtriebsjahre, » 45000 c. 900 c. 2 * 40000 c.* 800 c. » 35000 c.' 3. 700 c. » 80000 c.′ 600 c.' " 25000 c.' 500 c./ - 20000 c.' 400 c.' " 15000 c.' 300 c.' " 10000 c.' 200 c.′ 5000 c.' 9. 100 c.' · 10. 0 c.' 0 c.'

Die Summe biefer Buwachsreihe ift

$$1000 \times \frac{10+1}{2} = 5500 \text{ R. Suß (§. 87. 5.)}.$$

Theilte man nun dieselbe in die 10 Abtriebsjahre mit ein, so kame bavon auf jedes noch $^{\frac{1}{2}}$ $^{\frac{1}{2$

$$\frac{\frac{50000}{10} \text{ A.Fuß von dem anfänglichen Holzvorrathe,}}{\frac{1000 \times \frac{10+1}{2}}{10} \text{ A.Fuß v. dem Holzzuw. während der Abtriebszeit.}}$$

$$\frac{\frac{50000+1000 \times \frac{10+1}{2}}{10}}{10} = 5550 \text{ A.Fuß zusammen.}}$$

Indessen murbe bei dem so berechneten Angriffe der Holzbestand nicht ausreichen, weil man den Zuwachstheil nicht abgessondert von dem Holzvorrathe ganz für sich nehmen könnte, wie die Zinsen von dem Kapitale, sondern deßhalb in dem Holzvorrathe vorgreisen und dadurch den Zuwachs verkurzen müßte. Der ersten Hauung trüge es nämlich von dem Holzvorrathe doch eigentlich nur 5000 KJuß mit dem daran befindlichen eigenen Zuwachse von 2 pCt. oder 100 KJuß, und es sehlten dem Zuwachstheile noch 450 KJuß, welche dem Holzvorrathe vorgriffsweise entnommen werden müßten. Bei der zweiten Hauung hätzten die 5000 KJuß des Holzvorrathes an sich erst 200 KJuß Zuwachs, und es sehlten abermals 350 KJuß. Späterhin gliche sich das zwar in Etwas wieder aus; aber am Ende reichte der Bestand doch nicht ganz zu.

Da nun ohnebies keine einzige Zuwachsschätzung wegen ihres mindern Genauigkeitsgrades einer so scharfen Rechnung entspricht: so nimmt man von obiger Zuwachsreihe ein Glied wenisger, nämlich:

$$1000 \times \frac{10}{2} = 5000$$
 K.Fuß,

und der jährliche Angriffssat mare

¥,

$$\frac{50000+1000\times 5}{10} = 5500$$
 K.Fuß.

Die allgemeine Regel, nach welcher ber Gesammtertrag eines Solzbestandes berechnet wird zu gleichmäßigem Abtriebe mahrend einer gewiffen Beit, ift also:

Man multipligire ben vollen einjährigen Buwachs mit ber halben Bahl ber Abtriebsjahre, und abbire bas Probukt zu bem im Sahre vor ber ersten hauung vorhandenen Golzvorrathe; ober:

Man rechne zu bem anfänglichen holzvorrathe ben vollen Buwachs bis zur Mitte ber Abtriebspetiobe, gerade fo, als wurde ber holzbestand zu bieser Beit auf ein Ral abgetrieben,

a) Soll dann ber jahrliche Ertrag noch ausgeworfen werden, so theilt man den Gesammtertrag durch die Zahl der Abtiebsjahre. Hätte z. B. ein Holzbestand gegenwärtig 4350 Alftr. mit 125 Alftr. jährlichem Zuwachse, und sollte derselbe nach Berslauf von 10 Jahren in 10 auf einander folgenden Jahren gleichs mäßig abgetrieben werden: so rechnete man

4350 Klftr. anfänglichen Holzvorrath,
1250 - Zuwachs ber ersten 10 Jahre,
625 - Zuwachs auf bie halbe Abtriebszeit;
6225 Klftr. zusammen.

Davon mare ber jahrliche Angriffsfat :

$$\frac{6225}{10} = 622\frac{1}{2}$$
 Kiftr.

Sierbei hatte man ben Zuwachs auch gleich auf alle 15 Jahre zusammenfassen konnen, nämlich:

$$\frac{4350 + 125 \times 15}{10} = 622,5 \text{ flftr.}$$

b) Erfolgte nun ber Abtrieb zu einer andern Zeit, etwa in bem 8., 9., 10. und 11. Jahre mit ziemlich gleichen Hauungen, und ergabe berselbe 5700 Klftr.: fo könnte wohl gefragt werden, wiefern dieser wirkliche Ertrag von der Schätzung eigentlich absyrwichen sei. hier hatte man nur zu berechnen, wie viel der Bestand zur Mitte dieser veranderten Abtriedszeit den geschätzten Erundlagen gemäß abwerfen sollte, nämlich:

4350 Klftr. anfänglichen Holzvorrath, 1125 " Buwachs auf 9 Jahre; 5475 Klftr. zusammen. Es ware also an Ertrag gegen die Schätzung gewonnen worden 5700 — 5475 — 225 Alftr. Diese können eben so-wohl bei der Ertragsschätzung in dem anfänglichen Holzvorrathe, oder in dem Zuwachse, oder in beiden zugleich übersehen, als bei der Ertragsentnehmung durch mindere Füllung der holzmaße ersübrigt worden sein, was sich nicht bestimmt nachweisen ließe.

2) Balbabtrieb. Hatten bie Bestände eines Baldversbandes durch alle Altersstufen hindurch einen sich durchaus gleichsbleibenden Jahreszuwachs d, und wären in ersterem alle Alterstlaffen vom ljährigen Schlage bis zum Abtriedsalter n gleichsmäßig vertreten: so bildeten diese Bestände eine arithmetische Progression,

beren	1.	Glieb	, ober	der	1jä	hrige	Shlag	=	1d,
n	2.	"	n	n	2	n	"	=	2đ,
"	3.	n	,	π	3	"	7		3d,
n	•		• •						•
,,	n			27	n	,	,	=	nd

Die Summe bes gangen Holzvorrathes ware bemnach

$$S = nd \times \frac{n+1}{2}$$
 (§. 87. 5.)

und ber altefte Schlagbestand mare:

$$nd = S: \frac{n+1}{2}.$$

Diefer alteste Schlagbestand ift aber gleich bem jährlichen Abtriebsertrage, welcher sich mithin ergiebt, wenn man ben gefundenen Holzvorrath burch die Balfte ber mit 1 vermehrten Gliebergahl ober Umtriebszeit bivibirt.

Bare S=6000 Massenklastern und n=24 Jahre, so trüge es unter obiger Boraussehung zum jährlichen Abtriebe $6000:\frac{24+1}{2}=480$ Mklftr. Diese Berechnungsart könnte freislich nur unter der angenommenen Boraussehung zu einem trefsenden Ergebnisse führen, daß nämlich die Bestandsmassen durch alle Altersstufen ganz progressiv stiegen. Sie wird indeß bei der

Forfiabschätzung nicht selten mit gebraucht und bilbet insbesonbere die mathematische Grundlage ber sogenannten Öftreichischen Kameraltaration.

§. 89. Ergänzung ber arithmetischen Reibe. Bon bem obigen allgemeinen Ausbrucke ber arithmetischen Reibe

a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d ... läst sich leicht ableiten, wie man mit Hulfe ber Differenz sehme Zwischenglieber zu suchen und abweichende zu berichtigen hat. Wäre das erste Glied a und das sechste a + 5d, so ware die einsache Differenz
$$\frac{(a+5d)-a}{5} = d$$
. Diese legte man nur jum ersten Gliede 1, 2, 3, 4 mal und bekäme dadurch das 2., 3, 4. und 5. Glied.

1) Hatte man z. B. gefunden, daß ein Waldverband mahrend des I. Jahrzwanzigts 4750 Klftr. abwerfen könne, und ware
ein stetiges Steigen des Ertrags vorauszusetzen dis zum VI.
Jahrzwanzigt, wo der Vollertrag mit 5800 Klftr. einträte: so
beträge die Differenz, von Periode zu Periode gerechnet,

$$\frac{5800-4750}{5}=210,$$

und die Ertragsreihe selbst:

I. Jahrzwanzigt 4750 Klftr.

		210	
11.	,,	4960	,,
		210	
m.	*	5170	,
		210	
IV.	, ,,,	5380	,,
		210	
V.	,,	5590	77
		210	
VI.	,,	5800	n

2) Bei ber örtlich und zeitlich fondernden Solzertrage=Ub=

benertrage zuvor summarisch ausgeglichen werben, ebe man bie Bersehung ber verschieblichen Ortbertrage vornimmt. Ergabe z. B. eine Ertrags-Busammenstellung für

bas I. Jahrzwanzigt 2000 Klftr.,

, II. , 1900 s

, IV. , 2700 »;

so bestimmte man zuvörderst eine, ben Umständen ziemlich entsprechende Ertragsreihe und versuchte nun, wie sich dieselbe aus den gesundenen Periodensummen, nach Maßgabe eines durchsschnittlich angenommenen Massenzuwachs Prozentes, herstellen ließe; denn jede Versehung in eine andere Abtriebszeit andert auch die Ertragsmasse. Geseht, man bevorzugte folgende Ertragsreihe:

$$2000 - 2100 - 2300 - 2500$$
.

Bei beren Einrichtung bliebe bas I. Glieb unverändert. Das II. müßte von dem III. 2100 — 1900 = 200 Klftr. bekommen. Betrüge nun der jährliche Zuwachs von der Mitte des III. dis zur Mitte des III. Jahrzwanzigts 3 pCt.: so setze man 100: 100 + (3×20) = 200: x (§. 88. §. 74.) und fände, daß dem III. 320 Klftr. zu entnehmen wären, um den Ertrags: ausfall des II. von 200 Klastern zu decken. Dem III. blieben 2500 — 320 = 2180 und es brauchte noch zur Ergänzung 120 Klftr. Diese würden dem IV. mit $\frac{(100+3\times20)\times120}{100}$ = 192

abgenommen, welches nun 2700 — 192 — 2508 Klftr. bes hielte, was vorläufig genügte. Ebenso schiebt man Ertragsmassen mit ihrem um ben Zuwachs vermehrten nachwerth hinter (6. 74.).

3) Ahnliche Erganzungen sind bei manchen Normalertrage= Aufstellungen nothig, wie sie z. B. in nachstehender Labelle über= sichtlich bargestellt sind.

Wer.	Borgefuns bene Bestandess masse.	Periodis fcher Zahress zuwachs.	Inter- polation L	Differenz im periodischen Zahreszuwachse.		Naturgemäß aufgereihes ter Zahress zuwachs.	Interspolation II.
1. 40 41 42 43 44 45 46 47 48	2. 800	8. 65 65 65 65 75 75 75	4. 800 865 930 995 1060 1125 1200 1275 1350	* 65 * 75	8.	7. 61 63 65 67 69 71 73 75	8. 800 861 924 989 1056 1125 1196 1269 1344
50 51 52 53 54 55	1500 1925	75 85 85 85 85 85	1425 1500 1585 1670 1755 1840 1925	* 85	2	79 81 83 85 87 89	1421 1500 1581 1664 1749 1836 1925

Ran habe nämlich burch wirkliche Ermittlungen gefunden,

baß ein Solzbestand in seinem 40 45 55jährigen Alter 50

1925 Rff. Maffengehalt 800 1125 1500 babe, und wolle banach, Behufs Aufstellung einer Ertragstafel, ben Maffengehalt für bie zwischenliegenden Sahre interpoliren.

Der periobische Jahredjumache (Spalte 3.) ift:

von 40 zu 45 =
$$\frac{1125-800}{5}$$
 = 65;
von 45 zu 50 = $\frac{1500-1125}{5}$ = 75;
von 50 zu 55 = $\frac{1925-1500}{5}$ = 85.

Danach konnte man nun die jahrliche Steigung bes Bolg-

gehaltes unmittelbar ausrechnen, wie es Spalte 4. geschen ift. Es ergabe sich nämlich:

Die hierbei untergestellte Zuwachsreihe (Spalte 3.) zeigt jeboch im 45. und 50. Jahre ganz naturwidrige Sprünge von 65 auf 75, und von 75 auf 85, während der wirkliche Jahreszuwachs sich von allen solchen periodischen Absähen frei hält. Um denselz ben geeigneter aufzureihen, stellt man den periodischen Jahreszuwachs bloß auf die Mitte seiner Periode (Spalte 5.) und verztheilt die Differenz von einem dieser Hauptglieder zum andern auf alle Zwischenglieder. Eine solche rück und vorwärts anschließende Reihung ließe sich hier z. B. mittels $\frac{75-65}{5} = 2$ und eben so mittels $\frac{85-75}{5} = 2$ bewirken; diese führte zu dem in Spalte

7. mehr naturgemäß aufgereiheten Jahreszuwachse, woraus sich bann ber jährlich fortschreitende Massengehalt (Spalte 8.) ergiebt,

Gine noch gefuchtere Aufreihung mare minbeftens fur bie Genauigkeit folder Grundlagen überfluffig; benn ichon hier ericeinen bie Unterschiebe beiber Interpolations-Methoden gant unerheblich.

2. Die geometrische Progression.

§. 90. Geometrifche Reihe.

Eine Zahlenreihe, in welcher die auf einander folgenden Glies ber gleiche Quotienten haben, heißt eine geometrische Pros greffion ober Reihe. 3. B.

Die geometrische Reihe ist eine fortgesetzte stetige geometris foe Proportion (§. 61.).

$$81:27=27:9=9:3\ldots$$

Der allgemeine Ausbrud fur bie geometrische Progreffion ift: a, aq, aq^a, aq³, aq⁴, aq⁵ . . .

hierin kann ber Quotient q, wie bei ber Proportion, groser, ober kleiner sein als 1; im ersten Falle ist die Reihe steigend, im zweiten sallend. Daraus ergiebt sich, daß in jedem Falle das solgende Glied ber geometrischen Reihe aus dem Produkte des vorhergehenden Gliedes mit dem Quotienten besteht, und daß dagegen jedes vorhergehende Glied gefunden wird, wenn man das solgende durch den Quotienten dividirt.

§. 91. Summirung ber geometrifchen Reihe.

Rimmt man irgend eine steigende geometrische Reihe an und nennt ibre Summe S. d. B.

a + aq + aq³ + aq³ + aq⁴ + aq⁵ == S, multiplizirt bann alle Theile biefer Gleichung mit bem Quotien= tm q, wie folgt:

aq + aq² + aq² + aq⁴ + aq⁵ + aq⁶ = Sq, und zieht die erste Gleichung von der andern ab, so bleibt:

$$aq^6-a=8q-8,$$

sber $(aq^5 \times q) - a = S \times (q - 1)$, und wird auf beiben Seiten burch q - 1 bivibirt, so ergiebt sich bie Formel

$$\frac{(aq^5 \times q) - a}{q - 1} = 8.$$

Die Summe ber fteigenben geometrischen Reihe wird alfo gefunden, wenn man bas höchfte Glied mit bem Quotienten multiplizirt, bavon bas nies brigfte Glied abzieht, und ben Reft burch ben um 1 berminderten Quotienten bivibirt.

Ift die Reihe fallend und mithin der Quotient ein eigentlis on Bruch, so kehrt man denselben um und nimmt die Reihe tidwarts. 3. B. in

162, 54, 18, 6, 2

ift ber Quotient &, und fur bie rudwarts genommene Reihe 1 = 3; baber bie Summe

$$=\frac{(162\times 3)-2}{3-1}=242.$$

3. Die Logarithmen.

§. 92. Logarithmenfnftem.

In einer geometrischen Progression, beren erstes Glieb 1 ift, 3. B. 1. 10. 100. 1000. 10000. 100000. 1000000... ober 10° 10¹ 10² 10³ 10⁴ 10⁵ 10° ..., wie wir sie schon in §. 43. kennen gelernt haben, sind alle Glies ber Potenzen, beren Exponenten 0, 1, 2, 3, 4, 5.. in arithemetischer Progression mit fortlaufen, als Faktorenzeiger jebes zugehörigen Gliebes in ber Potenzenreihe.

In einer folden Potenzenreihe findet man die Stelle bes Probuktes und die des Quotienten zweier Glieder mittels der Summe ober der Differenz ihrer beiden Erponenten (§. 41, 5, 6.), nämlich:

$$100 \times 1000 = 100000; 100000 : 1000 = 100.$$

2 + 3 = 5 ; 5 - 3 = 2.

Eben so ergiebt sich bie Stelle einer neuen Potent, ober einer neuen Burgel von irgend einem Gliebe durch bas Prostutt, ober ben Quotienten seines Exponenten mit bem geseebenen Grabe (§. 41. 7. §. 42. 5.). 3. B.

$$1000^2 = 1000000; \sqrt[3]{1000000} = 100.$$

 $3 \times 2 = 6 ; 6 : 3 = 2.$

3mei ausführliche Bahlenreihen folcher Art gemahren bei weitläufigen Rechnungen bie großen Bortheile, daß man

bie Multiplikation burch Abbition,

die Division burch Subtraktion,

die Potenzerhebung durch Multiplikation,

bie Burgelausziehung burch Divifion

ber ftellvertretenben Erponenten leicht verrichten tann.

Dan nennt eine folche Bufammenftellung zweier Bablenreihen

Logarithmensystem, ben Quotienten in ber geometrischen oder Potenzenreihe Grundzahl und die Jahlen der arithmetisischen oder Erponentenreihe Logarithmen. Das Logarithmensischem mit der Grundzahl 10 (bas sogen. Briggische Logarithmen-System) ist zu unserer Jählweise am paßlichsten; es beruht auf folgender Grundlage:

Bahlen.	Logarithmen.			
1	,	0		
10	,	1		
100	,	2		
1000		3		
10000		4		
100000		5		
1000000	>	6		
10000000	,	7		
100000000		8		
1000000000	,,	9		
10000000000		10		
u. s. w.				

Bur Ergänzung bieses Ansatzes berechnete man immerfort zwischen ben Gliebern ber Zahlenreihe neue mittlere Proportio=nalzahlen (§. 63. 2.), wenn auch nur näherungsweise, und zwi=schen ben Gliebern ber Logarithmen bie entsprechenden arithmeti=schen Mittelzahlen (§. 59.), und erhielt somit zu allen ganzen Zahlen die Logarithmen.

§. 93. 3ahl. — Logarithme.

Der Logarithme von 1 ift 0; bie Logarithmen aller Zahlen über 1 find positiv, aller Zahlen unter 1 negativ (§. 43.). Nur die Logarithmen ber ursprünglichen Potenzen 10, 100, 1000, 10000 u. s. w., wie auch von $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{1000}$ u. s. w., sind ohne Brüche. Die Logarithmen aller Zwischenzahlen haben Brüche, die man der Bequemlichkeit wegen in Dezimalbrüchen ausges brückt hat.

Die Logarithmen ber Bahlen

von 1 bis 9 haben 0 Einer, von 10 bis 99 haben 1 Einer, von 100 bis 999 haben 2 Einer, von 1000 bis 9999 haben 3 Einer,

jur gangen Bahl.

An ber Anzahl von Einern im Logarithmen erkennt man baber, aus welcher Orbnung bie bazu gehörige Bahl ift. Sat z. B. ber Logarithme 3 Einer, so reicht bessen Bahl in die Tausender oder in die vierte Stelle. Deshalb nennt man die ganze Bahl des Logarithmen auch Kennziffer oder Charakteristit; die Dezimalen besselben heißen Zusat oder Mantisse.

Nach ber Ordnung ber Bahl bestimmt man wiederum bie Charakteristik, die in vielen Logarithmentaseln ganz weggelaffen ift. Es hat namlich die ganze Bahl immer eine Stelle mehr, als die Charakteristik ihres Logarithmen positive Einer enthält.

§. 94. Logarithme einer gegebenen Bahl.

In ben gewöhnlichen, z. B. ben bekannten Bega'schen Cogarithmentafeln findet man die Logarithmen aller ganzen Jahlen
von 1 bis 100999. Zu den voran stehenden Zahlen gehören die
obern Jiffern noch als Einer. Dahinter und darunter folgen die
Logarithmen abtheilungsweise mit gemeinschaftlichen Borderzissern,
die dis dahin gelten, wo die Hinterzissern wieder mit 0 anfangen
und zugleich ein Sternchen das Gediet der nächsten Borderzissern
anzeigt. Soll der Logarithme zu einer größern Zahl
gesucht werden, etwa zu 5638254: so nimmt man zuvörderst
ben Logarithmen von so vielen Borderzissern der gegedenen Zahl,
als die Aaseln unmittelbar enthalten, hier nämlich den log. von
56382 — 4,7511405, vermehrt nun die Charakteristik desselben
mit so viel Einern, als Zahlstellen zurückgestellt wurden, und erz
gänzt die Mantisse noch mit dem Proportionaltheile, welcher dies
sem Zahlenresse zusommt. Die hier in Frage stehende, zu der

3ahlen = Differenz 1 gehörige Logarithmen = Differenz ift (. 482 — . 405 —) 77 und findet sich mit ihren Zehnteln in den Tafeln (unter P. P. b. i. partes proportionales) hinten angefügt. Davon fommt auf 54, den zurudgestellten Zahlenrest, als 0,54 der Zahslen-Differenz 1:

für 0,5, binter 5, ber Proportionaltheil 39, für 0,04, hinter 4, ber Proportionaltheil 3.1.

Bufammen 42.1.

Es tame also zu jenem Logarithmen 4,7511405
noch bie Erganzung 2 und 42,1
Daber log. von 5638254 = 6,7511447...

§. 95. Bahl ju einem gegebenen Logarithmen.

Ift ein gegebener Logarithme, wozu eben bie Bahl gesucht werben foll, nicht genau in ben Tafeln enthalten: so nimmt man ben nächst kleinern Logarithmen, zieht ihn von dem gegebenen ab, sucht wie vorhin zu dem Logarithmenreste den Proportionaltheil der Bahl und addirt denselben zu der Bahl vom nächst kleinern Logarithmen.

2,4978325 sei ber gegebene Logarithme.

2.4978277 ist ber Logarithme von . . 314,65...
3u bem Reste 48 gehört ber Proportionaltheil35
Die gesuchte Zahl ist also: 314,6535.

Die Charakteriftik 2 verlangt nur 3 Stellen in ganzen Bahlen. Bare fie vielleicht 8 gewesen, so hatte man noch 2 Nullen anhängen muffen, um 9 Stellen in ganzen Bahlen zu bekommen, nämlich: 314653500.

Birb bie Bahl mit 10, 100, 1000 u. f. w. multiplizirt, ober bivibirt, fo anbert bies an ihrem Logarithmen nur allein bie Chazuteristif.

f. 96. Logarithme eines Dezimalbruches.

Den Bogarithmen eines Dezimalbruches nimmt man eben fo, wie für eine ganze Bahl, und beftimmt zulet nur bie Charafteriftit nach bem Stanbe bes Romma. 3. 28.

Der log. von 314,6585 ift 2,4978825

3,146585 "0,4978325

0,8146585 "0,4978325 — 1

0,0008146585 "0,4978325 — 3

0,00008146585 "0,4978325 — 6.

Es verursachte in der Rechnung manche Unbequemlichkeit, wenn die Logarithmen der Jahlen unter 1, oder die der eigentslichen Brüche an sich negativ ausgedrückt würden. Daher beshält man bei denselben, wie so eben geschehen, die positive Mantisse bei und setzt dahinter mit einem Minuszeichen die Einer, um welche der Logarithme zu groß ist. Rückt nämlich in der Jahl das Komma um 1, 2, 3 . . . Stellen vor, so nimmt auch ihr Logarithme um 1, 2, 3 Giner ab. Kann nun diese Abnahme nicht wirklich Statt sinden, so hängt man ohne Weiteres eine negative Charakteristik zur Rechten der Mantisse an, bis im Lause der Rechnung dieser Anhang wieder zu heben ist.

Wir haben baher folgende Bedeutung biefer angehangten negativen Charakteriftik fur Dezimalbruche zu merken:

bei	_	1	enthält	die	höchste	Stelle	Behntel,
	_	2	n	n	"	27	Hunberttel,
	_	3	70	n	,	20	Taufendtel,
	_	4	n	"	,,	,	Behntaufenbtel,
			u, f	. w	•		

Es bezeichnet alfo bie negative Charakteriftik allemal biejenige Stelle bes Dezimalbruches, worin bessen erfte zählenbe Ziffer von bem Komma aus fteben muß.

§. 97. Logarithme eines gemeinen Bruches.

Den Logarithmen eines gemeinen Bruches sucht man, wie ben eines Quotienten. Man zieht nämlich von bem Logarithmen bes Zählers' ben Logarithmen bes Nenners ab (§. 92.).

Der Eogarithme von $\frac{1.17}{1221}$ = log. 117 — log. 1221. log. von 117 = 2,0681859 = 4,0681859 — 2 log. von 1221 = 3,0867157

 $\log_{1221} = 0.9814702 - 2.$

hier mußte die Charafteristif bes Logarithmen von 117 um 2 vermehrt werden, damit man einen positiven Rest bekam; dies ser erhielt beshalb, weil er baburch wirklich um 2 zu groß wurde, — 2 zum Anhange.

Bu obigem Logarithmen 0,9814702 — 2 findet man ben Dezimalbruch 0,095823..; es könnten also auch mit Hulfe ber Logarithmen gemeine Bruche in Dezimalbruche verwandelt werden.

§. 98. Potenzerhebung und Wurzelausziehung.

Man erhebt eine Zahl zur Potenz burch Multiplikation ih= res Logarithmen mit bem Erponenten ber gegebenen Potenz, und zieht umgekehrt aus einer Zahl bie Wurzel, indem man ihren Logarithmen burch ben Wurzelerponenten bivibirt (§. 92.).

3. **23.** 1)
$$37^{+} = 37 \times 37 \times 37 \times 37$$
, also $\log. 37^{+} = 4 \log. 37$.

$$1 \log. 37 = 1,5682017$$

$$\frac{4}{\log. 37^{+} = 6,2728068}$$
Die Jahl bazu ist: 1874161 .
2) $\log. \sqrt[3]{45325} = \frac{\log. 45325}{3} = \frac{4,6563378}{3} = 1,5521126$.

Die Zahl bazu ist: 35,65486 . .

Da bie Dezimalen ber Logarithmen abgebrochen find, so weichen, besonders bei Potenzen, die hintersten Stellen manchmal ab; diese Abweichung ist jedoch, zumal für den Genauigkeitsgrad forftlicher Berechnungen, ganz unerheblich.

§. 99. Proportionsrechnung mit Logarithmen.

Um Proportions aufgaben mit Logarithmen auszurech=
nen, abbirt man die Logarithmen der beiben mittlern Glieder und zieht von dieser Summe den Logarithmen des Bordergliedes ab.
Die Rechnung in §. 85. führte zu x = \frac{9 \times 3 \times 3 \times 125 \times 42}{7 \times 4 \times 4 \times 139,12}. Darin

tonnten die kleinern Faktoren erst vereinigt werden in $\frac{81\times125\times42}{112\times139,18}$.

Mun ware log. von 81 = 1,9084850 log. von 125 = 2,0969100

log. von 42 == 1,6232493

 $\log. (81 \times 125 \times 42) = 5,6286443.$

Davon ab: log. von 112 = 2,0492180

und log. von 139,13 = 2,1434208

log. (112×139,18) = 4,1926888 Bliebe log. von x = 1,4360055.

Die Bahl bagu ift 27,29, wie oben.

Burbe ber Logarithme bes Reduktionsfaktors befonders gefucht, namlich

von bem log. (81×125) == 4,0058950 ab berlog. (112×139,13) == 4,1926388 fo erhielte man in 0,8127562 - 1

ben beständigen Logarithmen, mit welchem hernach jeber in weimarischem Maße gegebene Forstertrag in preußisches Maß verwandelt werden könnte. Solche beständigen Logarithmen merkt man sich an zu weiterm Gebrauche (h. 66. 2.).

4. Die Binfeszinsrechnung.

§. 100. Grundverhaltniffe ber Binfeszinfen.

Berben bie Binfen jahrlich zu bem Rapitale geschlagen und als zinstragend mit berechnet: so nennt man bies Binfeszinsober zufammengesette Bindrechnung.

Das Rapital 1 machft ju 4 Prozent mit Binfeszinfen:

in 1 Jahre auf (184)1;

benn 100: 104 = 1: xunb $x = \frac{104}{100} \times 1 = (\frac{104}{100})^{1};$

in 2 Jahren auf (184)2;

benn $100: 104 = (\frac{100}{100})^1: y$ unb $y = \frac{100}{100} \times \frac{100}{100} = (\frac{100}{100})^2;$

in 3 Jahren auf (184)3;

benn $100:104 = (\frac{104}{100})^2: \mathbf{z}$ und $\mathbf{z} = \frac{184}{100} \times (\frac{104}{100})^2 = (\frac{104}{100})^2;$

in 4 Jahren auf (184)4;

in n Jahren auf (188)", u. f. w.

1 wird also mit p pCt. in n Jahren $\left(\frac{100 + p}{100}\right)^n *)$, und $\left(\frac{100 + p}{100}\right)^n$ war mit p pCt. vor n\Gamma\Sahren 1.

Rach biefen allgemeinen Zinseszinsverhältnissen berechnet man ben Rachwerth und bie Zinseszinsen, ben Borwerth und ben Rabatt, bas Kapital, ben Zinsfuß und bie Zinszeit, auch Rentenwerthe.

§. 101. Nachwerth mit Binfeszinfen.

Der Rachwerth eines Rapitales K mit Binfes: ginfen =" entfpringt aus ber Proportion:

$$1: \left(\frac{100+p}{100}\right)^n = K: K + s^*.$$

$$\mathfrak{D}aher$$

$$K + s^* = \left(\frac{100+p}{100}\right)^n \times K.$$

Ein Kapital von 3600 Fl. steigt hiernach mit 4 pCt. Bin= fetzinsen in 12 Jahren auf

K + s" =
$$(\frac{104}{105})^{12} \times 3600 = 5763,7 \text{ Fl.}$$

Berechnung:

von log. $104 = 2,0170388$

ab log. $100 = 2,0000000$

bleibt log. $\frac{134}{100} = 0,0170338$

Diesen multiplizitt mit 12

340666

170388

giebt log. $(\frac{104}{100})^{12} = 0,2043996$

Dazu log. $3600 = 3,5568025$

Uso log. $[(\frac{104}{100})^{12} \times 3600] = 3,7607021$.

Dessen 3ahl = 5763,7 wie oben.

Die Binfeszinfen betragen

5763,7 - 3600 = 2163,7 %[.

[&]quot;) Da $\frac{100+p}{100}=1+\frac{p}{100}$, so fann man bafür, ber leichtern Schreibart wer gen, and 1.0p sehen; ber obige Ausbruck ware bemnach auch = $(1 \text{ op})^n$, ober bei $3\frac{n}{2}=(1,00)^n$, bei $3\frac{n}{2}=(1,00)^n$.

§. 102, Binfeszinfen.

Die Binfeszinfen z" tonnen auch fur fich berechnet werben burch die Proportion:

$$1: \left(\frac{100+p}{100}\right)^n - 1*) = K: z^*,$$
 nach welcher

$$\mathbf{z}^* = \left[\left(\frac{100 + \mathbf{p}}{100} \right)^{\mathbf{n}} - 1 \right] \times \mathbf{K}.$$

Dbige Zinseszinsen von 3600 Fl. bei 4 pCt. in 12 Jahren betragen mithin:

z* =
$$[\frac{(\frac{1}{1}\frac{0}{1}\frac{1}{0})^{12}}{0} - 1] \times 3600 = 2163,7 \text{ H.}$$

Denn $\log. (\frac{1}{1}\frac{0}{0}\frac{1}{0})^{12} = 0,2043996$
Die Jahl bazu iff = 1,60103
Also $(\frac{1}{1}\frac{0}{1}\frac{1}{0})^{12} - 1 = 0,60108$
und $0,60103 \times 3600 = 2163,7$.

Wenn man beim Gebrauche ber Logarithmen auf Glieber mit + ober - ftogt, fo muß jum Logarithmen jedes einzelnen Gliebes die zugehörige Bahl gesucht werden, weil man die Bah-Ien mittels der Logarithmen weber abbiren, noch subtrabiren Deghalb ift biefe abgesonberte Binfenberechnung auch fann. schwerfälliger.

§. 103. Borwerth zu Zinseszinfen.

Den Borwerth K einer Summe ober ben Berth berfelben nach Abzug bes Binfeszins=Rabattes " finbet man burch bie Proportion:

$$\left(\frac{100+p}{100}\right)^n: 1 = K + z^*: K,$$

aus welcher folgt:
$$K = \frac{K + z^n}{\left(\frac{100 + p}{100}\right)^n} = (K + z^*) \times \left(\frac{100}{100 + p}\right)^n (\S. 21. 2.).$$

Birb g. B. gefragt: wie groß ift bie Gumme von 4000 Fl. mit 4 pCt. Binfeszinfen vor 10 Jahren gewefen? fo antwortet man

^{*)} Da $\left(\frac{100+p}{100}\right)^n$ bas Rapital 1 sammt Zinfeszinsen ausbruckt, so tft (100+p) - 1 ber Ausbruck für bie Binfeszinfen allein.

$$K = 4000 : (\frac{104}{100})^{10} = 2702,26 \cdot \text{FI.}$$

$$\text{Denn log. } 4000 = 3,6020600$$
ab log. $(\frac{104}{100})^{10} = 0,1703330$
bleibt log. $[4000 : (\frac{104}{100})^{10}] = 3,4317270$.

$$\text{Deffen Bahl ift } 2702,26.$$
Unftatt $4000 : (\frac{104}{100})^{10}$ könnte man auch, um sich der Division zu überheben, sehen
$$4000 \times (\frac{100}{104})^{10}$$
, nämlich:
$$\log. 100 = 2,0000000 = 3,0000000 - 1$$

 $\begin{array}{ccc} \log & 104 = & 2.0170333 \\ \log & \frac{100}{1004} = & 0.9829667 - 1 \end{array}$

9.8296670 - 10 = 0.8296670 - 1

log. $(\frac{100}{100})^{10}$ also = 0,8296670 - 1

 $\log. 4000 = 3,6020600$

 $\log. 4000 \times (\frac{100}{100})^{10} = 3{,}4317270$

und beffen Bahl = 2702,26.

Der Rabatt betruge:

$$4000 - 2702,26 = 1297,74 \%(, *).$$

§. 104. Binfeszins = Rabatt.

Der Binseszins=Rabatt z" konnte auch für sich berechnet werben nach ber Proportion:

$$\mathbf{z'} = \frac{\left(\frac{100+p}{100}\right)^n \cdot \left(\frac{100+p}{100}\right)^n - 1}{\left(\frac{100+p}{100}\right)^n - 1} \times (K + z'') \cdot \frac{\left(\frac{100+p}{100}\right)^n - 1}{\left(\frac{100+p}{100}\right)^n} \cdot$$

Sollten z. B. 4000 Fl., zahlbar in 10 Jahren, jett abgetragen werben, und ber Schuldner durfte Zinfeszins-Rabatt mit 4 pCt. in Abzug bringen, so berechnete sich:

[&]quot;) Diefes Borwerthberechnen heißt im Sandel "Discontiren".

$$\mathbf{z}^{\bullet} = \frac{[(\frac{198}{10})^{10} - 1] \times 4000}{(\frac{198}{10})^{10}} = 1297,74 \text{ ft.}$$

$$\mathbf{Denn log.} \quad (\frac{108}{106})^{10} = 0,1703330$$

$$\mathbf{Die 3ahl bazu ift} = 1,480243$$

$$\mathbf{alfo} \quad (\frac{108}{106})^{10} - 1 = 0,480243$$

$$\mathbf{log.} \quad [(\frac{108}{106})^{10} - 1] = 0,6814610 - 1$$

$$\mathbf{log.} \quad 4000 = 3,6020600$$

$$\mathbf{log.} \quad ([(\frac{108}{10})^{10} - 1] \times 4000) = 3,2835210$$

$$\mathbf{log.} \quad (\frac{108}{100})^{10} - 1] \times 4000$$

§. 105. Rapital zu Binfeszinfen.

Das Rapital K ergiebt fich aus ben Binseszinsen = burch folgende Proportion:

$$\left(\frac{100+p}{100}\right)^n - 1:1 = z^*:K,$$
 in dem Werthe: $K = \frac{z^*}{\left(\frac{100+p}{100}\right)^n - 1}.$

Hiernach ift ein Rapital, bas mit 4½ pCt. in 3 Jahren 1500 Fl. Zinfeszinsen abwirft:

K =
$$1500 : \left[\left(\frac{104,5}{100} \right)^3 - 1 \right] = 10625,48 \text{ H.}$$

Denn log. $\left(\frac{104,5}{100} \right)^3 = 0,0573489$

Die Jahl bazu = $1,14117$

also $\left(\frac{104,5}{100} \right)^3 - 1 = 0,14117$

log. 1500 = $3,1760913$

log. $\left[\left(\frac{104,5}{100} \right)^3 - 1 \right] = 0,1497424 - 1$

log. $1500 : \left[\left(\frac{104,5}{100} \right)^3 - 1 \right] = 4,0263489$

Die Jahl bazu ist $10625,48$.

§. 106. Binsfuß ju Binfeszinfen.

Die Progente p berechnet man nach bem Rapitale, beffen Rachwerth K+=" und ber Binszeit n mittels ber Proportion:

$$K: K + z^n = 1: \left(\frac{100+p}{100}\right)^n$$

Aus diefer geht hervor:

$$\frac{\left(\frac{100+p}{100}\right)^{n} = \frac{K+x''}{K}}{\frac{100+p}{100} = \sqrt[n]{\frac{K+x''}{K}}}$$

$$100+p = \sqrt[n]{\frac{K+x''}{K}} \times 100$$

$$p = \sqrt[n]{\frac{K+x''}{K}} \times 100 - 100.$$

Bare ein Kapital von 800 Fl. im Berlauf von 6 Jahren mit Binsedzinsen zu 1080 Fl. angewachsen, so betrüge:

$$p = \sqrt[6]{\left(\frac{1080}{800}\right)} \times 100 - 100 = 5{,}18 \text{ pGt.}$$

§. 107. Binszeit zu Binfeszinfen.

Die Bindgeit n läßt fich ebenfalls aus bem Rapitale, beffen Rachwerth K+=" und ben Prozenten p mittels ber Proportion:

$$K: K + z^{\bullet} = 1: \left(\frac{100+p}{100}\right)^n$$

entziffern, namlich:

$$\frac{\left(\frac{100+p}{100}\right)^{n} = \frac{K+s''}{K}}{\log \cdot \left(\frac{100+p}{100}\right)^{n} = \log \cdot \frac{K+s''}{K}}$$

$$\frac{\log \cdot \frac{100+p}{100}}{\log \cdot \frac{100+p}{100}} = \log \cdot \frac{K+s''}{K}$$

$$n = \frac{\log \cdot \frac{K+s''}{K}}{\log \cdot \frac{100+p}{400}}.$$

Burbe nach ber Zeit gefragt, in welcher 3000 Fl. mit 5 pCt. zu 5500 Fl. anwachsen, so antwortete man:

n =
$$\frac{\log_2 \frac{5}{3} \frac{5}{8} \frac{5}{8}}{\log_2 \frac{1}{2} \frac{1}{8} \frac{5}{8}} = \frac{0,9639414}{0,0311888} = 12,422 \text{ Sahre} = 123.5 \text{ Mon. 2 Tage.}$$

§. 108. Rentenrechnung.

Renten sind jährlich erfolgende, gleiche Einnahmen. Die vollkommene Rente geht immerwährend von Jahr zu Jahr ein, und gleicht somit den Zinsen eines feststehenden Kapitales. 600 Fl. jährliche Einkunste baben bei 4 pCt. nach ber Proportion:

$$4:100=600:K,$$

zum Kapitalwerth 190 × 600 = 15000 Fl.

Rennen wir von einer folden immerwährenden Rente bie jährliche Rentenpost r, so ist bas Rentenkapital, nach ber allgemeinen Proportion

$$p : 100 = r : K,$$
 $K = \frac{100}{p} \times r,$

bas Produkt des Einheitskapitales 100 mit der Rentenpost x (6, 76, 1.).

Führen wir nun einmal, gleichsam zur Probe, alle einzelnen Rentenposten, wie sie ber Beit nach eingehen, für sich auf ihren Jehtwerth, fo erhalten wir (n. §. 103.) für bie im

1. 2. 3... n Jahre nach co langer Beit fal-

bie Settimerthe:

1. =
$$\left(\frac{100}{100+p}\right) \times r$$

2. = $\left(\frac{100}{100+p}\right)^2 \times r$

3. = $\left(\frac{100}{100+p}\right)^3 \times r$

$$\vdots$$

n. = $\left(\frac{100}{100+p}\right)^n \times r$

$$\vdots$$
 $\infty = \left(\frac{100}{100+p}\right)^\infty \times r$

Die Summe bieser sammtlichen Jettwerthe aller Rentenpo= ften ift bemnach:

$$\left[\left(\frac{100}{100+p} \right)^{1} + \left(\frac{100}{100+p} \right)^{2} + \left(\frac{100}{100+p} \right)^{3} + \dots \left(\frac{100}{100+p} \right)^{\infty} \right] \times r.$$
 Die Klammergrößen bilben eine fallenbe geometrische Reihe, deren böckles Glieb $\frac{100}{100+p}$, deren Quotient $\frac{100+p}{100}^{*}$ und deren niedrigs stes Glieb, als unendlich hohe Potenz eines eigentlichen Bruches, $\left(\frac{100}{100+p} \right)^{\infty} = 0$ ift. Nach der Formel für die Summirung geometrischer Reihen §. 91. ergiebt sich also:

$$\frac{\left(\frac{100}{100+p} \times \frac{100+p}{100}\right) - \left(\frac{100}{100+p}\right)^{\infty}}{\frac{100+p}{100} - 1} \times r = \frac{1-0}{\frac{100}{100} + \frac{p}{100} - 1} \times r = \frac{1-0}{\frac{p}{100}} \times r = \left[1 : \frac{p}{100}\right] \times r = 1 \times \frac{100}{p} \times r = \frac{100}{p} \times r, \text{ folglidy}$$

wieber ber obige Kapitalwerth von ber ganzen Rente. Dies bes gründet ein weiteres Berfahren, wie man auch einzelne Rentensplen und Rentenftude für sich kapitalisern kann; es versteht sich aber, nur vermittelst der Zinseszinsrechnung.

VIII. Walbwerthberechnung.

§. 109. Grundlagen ber Balbwerthberechnung.

Der Geldwerth einer Balbung, ober eines Balbftudes, so wie der mahrscheinliche Gewinn von einer holzanlage, wird bestehnt nach ben davon zu erwartenden Einnahmen und Aussaben und nach bem geeigneten Binsfuße.

Die Einnahmen werben gewonnen von allen verfauflis

^{*)} Der eigentliche Quotient ist $\frac{100}{100+p}$, also ein ächter Bruch; biefer aber wird (nach §. 91.) bei Summirung fallenber geometrischer Reihen umgekehrt, ift also $=\frac{100+p}{100}$.

in Berwaltungskoften, etwaigen Abgaben, Unterhaltungskoften, Bereitungskoften u. bgl. m. Den Zinsfuß zur Verwandlung ber kunftigen Einnahmen und Ausgaben in ihren gegenwärtigen Kapitalwerth bestimmt man nach ben eben herrschenden Zinsver=hältnissen und nach besondern Absichten und Zwecken der Bestheiligten.

Hier kann weber vom Eigenwerthe bes Bobens und bes Holzvorrathes, noch von einer Umsetzung bes letztern in einträgzlicheres Geldkapital, noch von Thulichkeit ber aussetzenden oder nachhaltigen Benutzung, oder von gänzlicher Waldzerschlagung gehandelt werden, auch nicht von Ersparung in der Verwaltung und Unterhaltung, oder von andern Mitteln und Wegen zur Bezstimmung und Erhöhung des Reinertrags. Das Alles ift Gegenzstand der Forstabschätzung, aber nicht der Werthberechnung.

Wir sehen hier alle Einnahme = und Ausgabeposten, so wie ben Zinssuß als unbedingt gegeben an, mittels gründlicher Erwägung aller bezüglichen Berhältnisse, und berechnen danach ben Baldwerth mit strenger Beobachtung bes Grundsases: Der gesuchte Geldwerth muß bem gegenüber gegebenen Reinertrage aller Zeiten gleichen, oder ber Berkäusfer mit seinem Kapitaleinkommen muß dem Käufer mit seinem Forsteinkommen durchaus gleich stehen.

§. 110. Borbereitung gur Rechnung.

Bei einem ganzen Walbverbande mit Nachhaltsbetrieb erfolgen die Einnahmen und Ausgaben ununterbrochen
von Sahr zu Sahr. Man ordnet die Erträge gewöhnlich zwischen
gleiche Zeitabschnitte, in Sahrfünfte, Jahrzehnde oder Jahrzwanzigte, dis dahin, wo die ständige Nugung eintritt. In der Regel sindet während eines jeden solchen Zeitraumes ein gleichmäßiger
Betrieb, also auch ein jährlich gleicher Ertrag Statt. Die daburch erhaltenen Rechnungsposten haben daher die Beschaffenheit
ordentlicher Renten, die wenigstens von einem Zeitabschnitte zum
andern jährlich gleich stehen.

Die einzelnen Balbftude ober holzanlagen find einem aussehenben Betriebe unterworfen; benn es kann barin nicht alliahrlich gewirthschaftet werden. Die Ginnahme = und Ausgabeposten berfelben ergeben sich baher mehr vereinzelt, find indef oft auch periodisch wiederkehrenb.

Bum Anfahe ber Werthberechnung werden alle geschähten Raturalertrage in Gelb ausgeworfen. Dabei gleicht man schon manche Ausgaben gegen Einnahmen aus, zieht nämlich ständige holzabgaben von bem Holzertrage, Bereitungskoften von bem Berkaufspreise ab, u. s. w. hiernächst werben die gleichzeitigen Gelbertrage und Gelbausgaben, so viel als thulich, gegen einanzber ausgehoben und so zusammengereiht, wie es zur leichtern Rechnung eben dienlich ist.

Bir nehmen in ber Regel die Verfallzeit jeder Einnahmes mb Ausgabepost zu Ende bes babei genannten Jahres an, und zählen daher Alles, was ganz zu Anfang des ersten Jahres besonders eingeht, oder ausgegeben werden muß, für sich mit auf. In jedem Rechnungsfalle bestimmen wir zuvörderst das allgemeine Werthverhältniß, oder den fraglichen Werth von 1, und multipliziren diesen mit der gegebenen Post. Die gewöhnsich vorkommenden Werthe von der in Frage stehenden Einheit sinden sich in den anliegenden Werthtafeln A, B, C, D und B, S. 134 bis 142.; wo diese nicht zureichen, gebraucht man kogarithmen.

In unfern Formeln find folgende allgemeinen Bezeichnungen und Ausbrucke beibehalten:

p fur die Prozente,

100 für bas Einheitstapital,

100+p für ben spätern Werth von 1 nach einem Sahre,

100 fur ben frubern Berth von 1 vor einem Sabre,

n für bie volle Sahreszahl ber Zinfeszinszeit.

Dabei find bie gegebenen Falle burch bilbliche Darftellung imm Zeitfolge mehr verfinnlicht.

§. 111. Nachwerth einmaliger Einnahmen. Saf. A.

Der fpatere Berth von Ginnahmen ober Ausgaben kommt vorzuglich bei Golzanlagen in Betracht und ift nichts anderes, als der Nachwerth. Bur Berechnung desfelben bient ber allgemeine Sat:

1 giebt
$$\left(\frac{100+p}{100}\right)^n$$
,

namlich: 1 wird in n Sahren mit p Prozent Binfeszinfen (100+p). (§. 101.).

Burbe 3. B. ein Morgen Land jest für 5 Ahlr. mit Erlen bepflanzt, und man fragte, wie hoch diese Ausgabe zu 4 pct. Binseszinsen in 20 Jahren anwächst: so wurde 1 zu (188)20 und 5 zu 5 × (188)20 hinaufsteigen.

Dieser Erwartungswerth von 1, nämlich $(\frac{104}{104})^{20}$, könnte, wie oben geschehen, durch Logarithmen ausgemittelt werden; kurzer nimmt man ihn jedoch unmittelbar aus der hier angesügsten Nachwerthtasel A, 134 und 135., welche $(\frac{100+p}{100})^a$ für alle uns vorkommenden Fälle in bestimmten Jahlen enthält. Hierin steht unter 4 Prozent und hinter der Jahreszahl 20, als Nachwerth von 1, die Jahl 2,19112 — $(\frac{1}{2}\frac{1}{3})^{20}$. Danach ist der gesuchte Werth

5 × 2,19112 = 10,9556 Thir. = 10 Thir. 28 Sgr. 8 Pf.

Bur Berechnung bes Nachwerthes einer einzelnen Einnahmesober Ausgabepost haben wir also die Regel: Man multiplizzire die gegebene Post mit der Werthzahl von 1 aus der Nachwerthtafel A bei gleichen Prozenten und gleicher Zeit.

Der Nachwerth von 25 Thir, in 18 Jahren mit 34 Prozent Binfeszinsen wurde berechnet:

1,8 5 7 4 9 Werthzahl von 1.

× 2 5 Gegebene Zahl.

9 2 8 7 4 5

3 7 1 4 9 8

4 6.4 8 7 2 5 Thir. Rachwerth von 25.

Der nachwerth mehrmaliger Einnahmen ober Ausgaben aus der Bergangenheit kann eben auch mittels Taf. A posten= weise berechnet werden,

Der Jettwerth einer von 20, 15 und 10 Jahren erfolgten Einnahme von je 120 Thir, ift bei 4 Prozent:

§. 112. Borwerth einmaliger Einnahmen.

$$\underbrace{\overbrace{\left(\frac{100}{100+p}\right)^{a}}^{0}}_{100+p}$$

Der frühere Werth einer Einnahme ober ber Borwerth ift zu finden mittels bes allgemeinen Sages:

1 giebt
$$\left(\frac{100}{100+p}\right)^n$$
,

namlich: 1 ift n Jahre früher bei p pCt. Zinfeszinsen $\left(\frac{100}{100+p}\right)^n$ (6. 103.).

Birft z. B. ein Holzbestand am Ende des 20. Jahres 10 Thr. 28 Sgr. 8 Pf. oder 10,9556 Thr. ab, und man fragte: wie viel ist diese Einnahme jest werth zu 4 pCt. Zinseszinsen? is würde 1 zu (\frac{184}{184})^{20}, und 10,9556 zu 10,9556 × (\frac{184}{184})^{20} herzwiergeben.

Diesen Borwerth von 1, namlich (188)20, nimmt man uns mittelbar aus ber Borwerthtafel B., 136 und 137., welche (100) für alle vorkommenden Falle in bestimmten Zahlen

enthält. Hierin steht unter 4 Prozent und hinter ber Jahreszahl 20, als Vorwerth von 1, die Jahl 0,45639 = (102)20.
Danach ware ber gesuchte Settwerth

Bur Berechnung bes Borwerthes einer einzelnen Ginnahmes ober Ausgabepost nehmen wir nun bie Regel an: Man multiplizire bie gegebene Post mit ber Berthzahl von 1 aus ber Borwerthtafel Bunter gleichen Prozenten und hinter gleicher Beit.

Der Vorwerth einer nach 15 Jahren fälligen Einnahmepost von 30 Thir. mit 4½ pCt. Zinseszinsen wurde berechnet:

0,5 1 6 7 2 Werthzahl von 1. × 30 Einnahmepost.

15,50160 Thir. Vorwerth von 30.

Übrigens läßt sich auch ber Vorwerth mittels ber Nachwerth= tafel und ber Nachwerth mittels ber Vorwerthtafel berechnen, wenn man die unbequeme Division nicht vermeiben will;

benn
$$1 \times \left(\frac{100+p}{100}\right)^n = 1 : \left(\frac{100}{100+p}\right)^n$$

und $1 \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^n = 1 : \left(\frac{100+p}{100}\right)^n$ (§. 21.).

1 giebt $\frac{100}{P}$.

Die hier bargestellte, von jett an immerwähzend wiederkehrende, jährlich gleiche Einnahme ist eine vollkommene Rente; ihr Werth gleicht, wie bekannt, einem Kapitale, das ganz dieselben Zinsen abwirst. Ist die jährliche Rentenpost r=1, so beträgt der Rentenwerth im eigentlichen Unsangs = oder 0=Punkte der Rente, ein Jahr vor Eingang der ersten Rentenpost, $\frac{100}{p}$ (§. 108.). Zur Berechnung des vollen Rentenwerthes dient also das Einheitskapital, in dem Unsahe:

Eine alljährliche Einnahme von 600 Ahlr., die fogleich mit Sende des ersten Jahres erfolgt, hat demnach zu ihrem Jehtwerthe bei 5 Prozent: $600 \times \frac{160}{2} = 600 \times 20 = 12000$ Ahlr.,

bei 3 Prozent: 600 × 190 == 600 × 33} == 20000 Thir.

Die fortlaufenden Ausgaben behandelt man als nesgative Sinnahmen. Fände sich z. B. neben jener Sinnahme eine jährliche Ausgabe von 50 Thlr., so betrüge ihr Werth bei 5 Prospent: $50 \times 20 = 1000$ Thlr. und der reine Sinnahmewerth ware 12000 - 1000 = 11000 Thlr.

Kurzer ist es jedoch, fogleich die reine Einnahme auszuwers fen. Diefe ift hier 600 — 50 = 550 Ahlr. und mit 5 pCt. tapitalisirt, 550 × 20 = 11000 Thlr.

Fände sich am Anfange bes ersten Jahres zufällig noch eine Einnahme oder Ausgabe, die eigentlich ber Rente nicht mehr ansehört, in letterm Falle z. B. 50 Ahlr. Einnahme für noch vorsbandene Hölzer: so würde dieselbe dem gefundenen Werthkapitale befonders zugerechnet, nämlich 11000 + 50 = 11050 Ahlr.

Übrigens ift aus obigen Anfagen ersichtlich, welchen wichtigen Ginfluß ber Binsfuß auf die Ergebniffe ber Baldwerthberechnung hat, und baß man, schon wegen ber in ihm beruhenden großen Werthunterschiede, die hintern Dezimalen mancher Fattoren fehr wohl vernachlässigen barf.

Die Regel zur Berechnung bes Kapitalwerthes einer volltommenen Rente ift also: Man multiplizire bie jährliche Einnahme mit bem Einheitskapitale 100.

Diese vollen Kapitalwerthe von 1 find:

3u 3 Projent
$$\frac{100}{3}$$
 = 33,38888...

3u 3\frac{1}{2}\$ Projent $\frac{100}{3,5}$ = 28,57148

3u 4 Projent $\frac{100}{4}$ = 25.

3u 4\frac{1}{2}\$ Projent $\frac{100}{4,5}$ = 22,22222...

3u 5 Projent $\frac{100}{5}$ = 20.

Man findet fie auf der Rentenwerthatfel C, 138., hinter dem Rull-Punkte der Rente.

Hiernach wurde ber Kapitalwerth einer alljährlichen Ginnahme von 80 Thir, mit 31 pCt, berechnet:

> 28,5 7 1 4 3 Boller Rentenwerth zu 1. × 8 0 Sährliche Sinnahme. 2285,7 1 4 4 Kapitalwerth zu 80.

§. 114. Rapitalwerth hinterer Rentenftude. Tafel C.

Beginnt eine fortwährenbe, jährliche Einnahme erst nach Berlauf einer gewissen Zeit, wie in ber Darsstellung B, so muß von ihrem vollen Rentenwerthe jener Zeit, als einmalige Einnahme angesehen, ber jehige Borwerth berecht net werben. Die jährliche Einnahme 1 hat (nach §. 113.) zum vollen Rentenwerthe $\frac{100}{p}$; wird diese Rente aber erst nach n Jahren gangbar ober nach n+1 Jahren zum ersten Male fällig: so ist (n. §. 112.) der gegenwärtige Werth davon $\frac{100}{p} \times (\frac{100}{100+p})^n$. Daraus entspringt zur Werthberechnung eines jeden hintern Rentenstüdes die allgemeine Formel:

1 giebt
$$\frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^n$$
.

Burbe nun 3. B. eine folche Rente von 600 Thir. erft nach bem 10. Jahre gangbar, ober am Enbe bes 11. Jahres jum erften Male fällig: so ware ihr voller Kapitalwerth am Enbe bes 10. Jahres bei 4 pCt.

und davon der gegenwärtige Borwerth, 15000 × (182)10, nach der Borwerthtafel,

15000 × 0,67556 == 10133,4 Thir.

Diese 10133,4 Thir. wachsen in 10 Jahren mit Zinseszinsen mi jenem bleibenden Rapitale von 15000 Thir. an, das alsdann, mit Ende des 11. Jahres aufangend, fortwährend die 600 Thir. jährlich abwirft.

Der gegenwärtige Werth eines hintern Rentenstückes von der jährlichen Einnahme 1 ist unmittelbar in der Renten werth= Tafel C, 138 und 139., zu finden, welche $\frac{100}{P} \times \left(\frac{100}{100+P}\right)^n$ für die vorkommenden Fälle in bestimmten Jahlen enthält. Hierzaus nimmt man für unsere Aufgabe unter 4 Prozent und hinzter Sahreszahl 10, als Rentenwerth von 1, die Jahl 16,88912 = $\frac{120}{100} \times \left(\frac{100}{100}\right)^{10}$ ohne Weiteres, und multiplizirt sie mit 600, was obige 10133,4 Thr. giebt.

Bir haben somit die furze Regel zur Berechnung des ges gemartigen Werthes von einer fpater eintretenden Rente:

Ran multiplizire bie gegebene jährliche Ginsnahme mit ber Berthzahl von 1 aus ber Rentenswerth= Zafel Cunter gleichen Prozenten und hinster gleicher Zeit.

Hiernach wurde bie jahrliche Ginnahme von 50 Ahlr., welche nach 10 Jahren eintritt, mit 3½ pCt. Binfeszinsen für die gegen= wärtige Zeit kapitalifirt:

20,2 5 4 8 5 Rentenwerth zu 1.

× 50 Jährliche Ginnahme.

1012,7 4 2 5 Thir. Gesuchter Rentenwerth von 50.

Bu bemerken ist noch, daß bei allen Berechnungen der Raspitalwerthe von Renten diejenige Sahreszahl gebraucht wird, welche dem Eintritte der ersten Rentenpost vorangeht, weil das Rapital erst ein Jahr liegen muß, ehe et die Zinsen abwirft. Für eine Rente, deren erste Post am Ende des II. Jahres eingeht, wird also der lojährige Borwerth gessucht. Die Ausdrücke: nach dem 10. Jahre . . . von dem 11. Jahre an . . . sind hier gleichbedeutend; doch ist der erstere überseinstimmig mit der, die Rechnung bestimmenden Jahreszahl.

§. 115. Rapitalwerth vorberer Rentenftude. Zaf. C.

$$\underbrace{\frac{100}{p} - \frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100 + p}\right)^{n}}_{}$$

Eine fogleich beginnenbe, jährliche Einnahme, die, wie hinter C bargestellt, nach einiger Zeit ganz aufhört, ist anzusehen als das vordere Stück einer vollen, im übrigen ganz gleichen Rente A, und wird gefunden, wenn man von dieser das hintere Rentenstück B abzieht, das mit dem Aufphören des gegebenen beginnt. Der Werth einer vollen Rente A von 1 ist, wie bekannt, $\frac{100}{P}$, und der Jehtwerth eines hintern Rentenstückes B von 1, das erst nach n Jahren beginnt, ist $\frac{100}{P} \times \left(\frac{100}{100+P}\right)^n$; folglich beträgt der Jehtwerth des vordern Rentenstückes C oder der jährlichen Einnahme 1, die sogleich beginnt und dis in das n. Sahr dauert, $\frac{100}{P} - \frac{100}{P} \times \left(\frac{100}{100+P}\right)^n$. Das vordere Rentenstück berechnen wir also nach der allgemeinen Formel:

1 giebt
$$\frac{100}{p} - \frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^a$$
.

Singen 3. B. 600 Thir. Die nachsten 10 Jahre hinter einsander jahrlich ein, und man fragte nach bem gegenwartigen Werthe bavon bei 4 pCt.: fo wurde folgendermaßen gerechnet:

A) Eine immerwährenbe Rente von 600 Thir. ift, mit 4 pCt. tapitalifirt, gegenwärtig werth:

$$600 \times \frac{100}{4} = 600 \times 25 = 15000 \text{ Ther.}$$

Übertrag: 15000 Thir.

B) Ein nach bem 10. Jahre beginnenbes, forts bauernbes Rentenftuck von 600 Thir, mit 4 pCt. ift gegenwärtig werth (n. §. 114.):

 $600 \times \frac{140}{4} \times (\frac{104}{104})^{10} = 600 \times 16,8891 = 10133,4$ Thir.

C) Das vorbere Rentenftud von 600 Thir. jahrlicher Einnahme mahrend ber ersten 10 Jahre

bat also sum Septwerthe: 15000—10133.4—4866.6 Thir.

Betrachten wir die Theile biefer Rechnung naher, so findet fich: $600 \times 25 - 600 \times 16,8891 = (600 \times 25 - 16,8891)$.

Daraus ergiebt sich folgende abgekurzte Regel sur die Werthsberchnung der vordern Rentenstüde: Man ziehe die aus der Rentenwerth=Lafel C genommene Werthzahl der hinterrente von dem zu I gehörigen vollen Renstenwerthe ab und multiplizire den Rest mit der jährlichen Rentenpost.

Der Werth einer fogleich beginnenden, 15 Jahre bauernden, jährlichen Einnahme von 70 Thir. mit 4½ pCt. Zinseszinsen wurde also berechnet:

2 2,2 2 2 2 2 Boller Rentenwerth zu 1.

- 1 1,4 8 2 6 7 Sinterrentenwerth zu 1.

10,7 8 9 5 5 Borderrentenwerth zu 1.

× 70 Jährliche Rentenpoft.

751,7685 Gefuchter Rentenwerth von 70.

Der obige allgemeine Ausbruck $\frac{100}{p} - \frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^n$ läßt sich verwandeln in $\frac{100}{p} \times \left[1 - \left(\frac{100}{100+p}\right)^n\right]$, und dies giebt ine Formel zur Berechnung des gleichen Werthes vermittelst der Borwerthtafel, nämlich:

$$\frac{100}{45} \times \left[1 - \left(\frac{100}{104,5}\right)^{16}\right] \times 70 = 22,2222 \times (1 - 0,51672) \times 70.$$

Man konnte auch nach §. 112, von ben gegebenen Ginnahmes wiften bie Settwerthe einzeln berechnen mittels ber Formel

$$70 \times \left[\left(\frac{100}{104,5} \right)^{1} + \left(\frac{100}{104,5} \right)^{3} + \left(\frac{100}{104,5} \right)^{3} \cdot \dots \left(\frac{100}{104,5} \right)^{1.5} \right].$$

Hierzu würden bie 15 Berthzahlen in der Borwerthtafel unmitztelbar abbirt, und man erhielte 10,78954 × 70,

§. 116. Rapitalwerth mittlerer Rentenftude. Zaf. C.

$$\underbrace{\frac{\mathbf{B}' \cdot \mathbf{0} \cdot \dots \cdot \dots \cdot \mathbf{m}}{100} \times \left(\frac{100}{100 + \mathbf{p}}\right)^{\mathbf{m}}}_{\mathbf{p}}$$

$$\underbrace{\frac{D.\ 0.....111111111}{p} \times (\underbrace{\frac{100}{100+p})^n - \frac{100}{p}}^{n-\frac{100}{100+p}} \times (\underbrace{\frac{100}{100+p}}^{m})^m}_{p}$$

Eine jährliche Rente, bie wie in der Reihe D nach gewiffer Zeit erft beginnt und bann nach einiger Zeit wieder aufhört, ift als Unterschied zweier hintern, übrigens gleichen Rentenstücke B — B' anzusehen, von benen bas eine mit dem gegebenen Anfange n und bas andere mit dem gegebenen Ende m eintritt.

B, das früher nach n Jahren eintretende Rentenstück, ist (n. §. 114.) für die Ein= nahme 1 = $\frac{100}{n} \times \left(\frac{100}{100+n}\right)^n$

B', das später nach m Jahren eintrestende, ist
$$= \frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^{m}$$

D, ber Berth bes gesuchten mittlern Rentenftudes, ber Un= terschieb von beiben, wird also berechnet nach ber allgemeinen Formel:

1 giebt
$$\frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^n - \frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^m$$
.

Sollte z. B. ber gegenwärtige Werth einer von bem 11. bis in bas 20. Jahr bauernben jährlichen Rente von 500 Thir. mit 3 pCt, Binseszinsen berechnet werben: so suchte man erftlich (n. §. 114.) ben Werth eines folchen, eben auch nach 10 Jahren eintretenben, aber fortwährenben Rentenftuces

$$500 \times \frac{190}{9} \times (\frac{190}{100})^{10} = 500 \times 24,80814 = 12401,5$$
 Thir.

Diefer Werth ift jeboch um bas, nach bem 20. Sahre abs fallende, hintere Rentenstüd ju groß, nämlich um:

$$500 \times \frac{190}{1} \times (\frac{190}{100})^{20} = 500 \times 18,45588 = 9227,9$$
 Thir.

Das gesuchte Wiahrige Rentenftud, vom 11. bis zum 20. Sahre bauernd, ift mithin gegenwärtig werth:

Erwagen wir, bag

500×24,80314—500×18,45588—500×(24,80314—18,45588); so bietet sich uns eine oben schon gebrauchte Abkürzung wieber bar mit folgender Regel zur Berechnung des gegenwärtigen Berthes von einem Rentenstüde aus mittler Zeit: Man substrahire zuvor die beiden Faktoren aus der Renstenwerthtafel Cund multiplizire nachher den Rest mit der Rentenpost. 3. B.

24,80314 Früherer Rentenwerth zu 1.

— 18,45588 Späterer Rentenwerth zu 1.

6,34726 Mittler Rentenwerth zu 1.

× 500 Jährliche Rentenpost.

3173,630 Thir. Gefuchter Kapitalwerth zu 500.

Obiger allgemeine Ausbruck $\frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^n - \frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^m$ ift gleich $\frac{100}{p} \times \left[\left(\frac{100}{100+p}\right)^n - \left(\frac{100}{100+p}\right)^m\right]$. Diese Formel bient uns, benselben Werth vermittelst ber bloßen Worzwerthtasel zu berechnen, nämlich durch $\frac{188}{p} \times \left[\left(\frac{188}{9}\right)^{10} - \left(\frac{188}{9}\right)^{20}\right] \times 500 = 33,83838 \times (0,74409-0,55868) \times 500$. Auch besteht der fragliche Werth aus

 $500 \times [(\frac{188}{188})^{11} + (\frac{188}{188})^{12} + (\frac{188}{188})^{13} + \dots + (\frac{188}{188})^{20}].$

Danach abbirt man sogleich in ber Borwerthtafel alle Werthz jahlen, hier von 11 bis 20, und multiplizirt bie Summe mit 500, nämlich: 6,34728 × 500.

§. 117. Rapitalwerth ber Bergangenheiterenten, Taf. E.

$$\frac{1}{\left[\left(\frac{100+p}{100}\right)^{n+1}-\frac{100+p}{100}\right]:\left(\frac{100+p}{100}-1\right)}$$

Die jährliche Rente 1, welche in ber Vergangenheit, vor n Jahren begonnen hat, erlangt im nächsten Jahre nach ber letze ten Zahlung ben Werth von

$$\left(\frac{100+p}{100}\right)^{1} + \left(\frac{100+p}{100}\right)^{2} + \left(\frac{100+p}{100}\right)^{3} + \cdots + \left(\frac{100+p}{100}\right)^{n}.$$

Diese einzelnen Werthsposten bilben eine steigenbe geometrissiche Progression, mit bem ersten Gliebe $\frac{100+p}{100}$, bem höchsten Gliebe $\left(\frac{100+p}{100}\right)^a$ und bem Quotienten $\frac{100+p}{100}$; beren Summe, ober ber Bergangenheitsrentenwerth ist folglich (nach §. 91.)

$$= \left[\left(\frac{100+p}{100} \right)^{n+1} - \frac{100+p}{100} \right] : \left(\frac{100+p}{100} - 1 \right).$$

Baren nun 3. B. an irgend ein Balbstück mahrend ber letze tern fünf vollen Sahre jahrlich 30 Thir. Anbaukosten gewendet worden, und hatte man für bas Jahr banach ben Berth bieses Kostenauswandes mit 4 pCt. zu kapitalisiren, so rechnete man:

1 giebt
$$[(\frac{1}{1}0\frac{4}{3})^6 - \frac{1}{1}\frac{6}{3}\frac{1}{3}] : (\frac{1}{1}\frac{6}{3}\frac{1}{3} - 1),$$

= $(1.26532 - 1.04) : 0.04 = 5.633;$

30 Thir. geben 5.638 × 30 = 168,99 Thir.

Diese Nachwerthe ber seit n Jahren jährlich entfallenen Ein= heiten findet man zum Behuf der Waldwerthberechnung unmit= telbar auf Taf. E, S. 142. so z. B. unter 4 pCt. und hinter 5 obigen Werthfaktor 5.683. Wäre eine solche rentenartige Jahlung schon früher eingestellt worden, so müßte man zu diesem Gesammtwerthe, als einmaligen Betrag angesehen, mittels Taf. A noch den jehigen Nachwerth berechnen. §. 118. Kapitalwerth periodischer Renten im Be= ginn ihrer 3 wischenzeit, Taf. D.

Seht eine gewisse Ginnahme Rimmermährend erft nach Berlauf einer ausgesetten gleichen Reibe bon Jahren wieder ein, wie in obiger Darftellung E: fo besteht ihr gesammter Berth ju Unfang jeber 3wischen= geit in einem Rapitale, beffen Binfeszinfen mahrend beg ber Einnahme gleichkommen. Das auf immer angelegte Kapital 1 wurde (n. §. 111.) mit Binfeszinfen in n Sahren zu $\left(\frac{100+p}{100}\right)^n$ anwachsen und dann jedes Mal $\left(\frac{100+p}{100}\right)^n-1$ als periodische Rente abwerfen *). Es verhält sich baher

$$\left(\frac{100+p}{100}\right)^n - 1: 1 = R: K,$$

und der zu R gesuchte Kapitalwerth K ist $\frac{R}{\left(\frac{100+P}{100}\right)^n-1}$.

Sezen wir nun die Periodeneinnahme R = 1, so erhalten wir jur Berechnung ihres Berthes im Beginn ber 3wischenzeit bie allgemeine Formel:

Offenbar hat alfo ein Rapital von 100 Thir, benfelben Werth, ale eine von jest an alle 12 Jahre erfolgende Ginnahme von 60 Thirn.

^{*)} Bur befferen Berbeutlichung moge folgendes Bahlenbeifpiel bienen: 100 Thir, wachsen bei 42 Zinseszins innerhalb 12 Jahren auf 160 Thir, an; nimmt man davon den Zinsenabwurf mit 60 Thlr. ab, so bleiben 100 Thlr. ibrig; biefe aber wachsen in ben nachsten 12 Jahren wieder auf 160 Thir. an, weven jum zweiten Male 60 Thir. abzunehmen find, und bennoch bleibt bas mfringliche Rapital von 100 Thir. übrig, bas in ben weiter folgenden 12 Jahs m einen gleichen Binfenabwurf liefert, u. f. f. nach folgenbem Schema :

1 giebt
$$\frac{1}{\left(\frac{100+p}{100}\right)^n-1}$$
.

Birft z. B. ein eben abgetriebener Niederwalbschlag von jest nach jedem 20. Jahre 600 Thir. ab: so ist bei 5 pCt. ber Kapitalwerth bieser periodischen Rente

$$600 \times \frac{1}{(188)^{20}-1} = 600 \times 0,60485 = 362,9$$
 Thir.

Der Jehtwerth solcher Periodeneinnahmen von 1 wird uns mittelbar gefunden in der Perioden renten = Zafel D, 140 und 141., welche $\frac{1}{\left(\frac{100+p}{100}\right)^n-1}$ für alle vorkommenden Fälle

in bestimmten Jahlen enthält. Hieraus nimmt man für obige Aufgabe unter 5 Prozent und hinter ber Jahreszahl 20, als Kapitalwerth von 1, bie Jahl 0,60485 = 1 (188)20-1. Wir bestechnen somit ben Kapitalwerth jeber periodischen Rente im Beginn ihrer Zwischenzeit nach folgender leichten Regel: Man multiplizire bie gegebene Periodenpost mit ber Werthzahl von 1 aus ber Periodenrenten Zassell Dunter gleichen Prozenten und hinter gleicher Zwischenzeit. 3. B.

Eine periodische Rente von 250 Thlr., bie in bem je 30. Jahre erfolgt, bei 31 Prozent:

0,5 5 8 4 7 Perioden=Rentenwerth zu 1.

×250 Einnahmepoft.

2767350

110694

138,86750 Gesuchter Perioden-Rentenwerth zu 250. Der obige allgemeine Ausbruck $\frac{1}{\left(\frac{100+p}{100}\right)^n-1}$ ist gleich

1: $\left[\left(\frac{100+\mu}{100}\right)^n-1\right]$. Nach biefer Formel könnte ber gleische Werth auch vermittelst ber bloßen Nachwerthtafel berechnet werden, nämlich burch $250: \left[\left(\frac{103,s}{100}\right)^{s0}-1\right]=250: (2,80678-1).$

§. 119. Rapitalwerth periodifcher Renten im Caufe ihrer 3wifchenzeit. Zaf. D.

Arate obige 20jährige Periodenrente von 600 Ahlr. bas erste Mal früher als nach Berlauf ihrer vollen 3wischenzeit ein, wie die Reihe F barftellt, von jeht an etwa schon am Ende des 6. Jahres: so mare zuvörderst beren Werth auszumitteln für den Beginn ber nächsten vollen 3wischenzeit, nämlich wie oben:

600 ×
$$\frac{1}{(\frac{185}{6})^{20} - 1}$$
 = 600 × 0,60485 = 362,9 Thir. und bazu noch die am Ende des 6. Jahres eben fällige Einnahme = 600 Thir.

Dieser Gesammtbetrag = 962,9 Thir, ju Ende des 6. Jahres ware endlich (n. §. 112.) als einmalige Einzahme auf seinen gegenwärtigen Vorwerth zu führen. Derselbe ist 962,9 × (188)6 = 962,9 × 0,74621 = 718,5 Thir.

Unsere Regel zur Werthberechnung der Periodenrenten für ein jedes im Laufe ihrer Zwischenzeit gegebene Jahr ist mithin: Man multiplizire die Periodenrenten=Post mit der Werthzahl aus der Periodenrenten=Zafel D, addire dazu noch die vordere Einnahmepost, multiplizire dann die Summe mit der zur Einnahmezzeitgehörigen Werthzahl aus der Vorwerthtafel B.

3.28. die nach 6 Jahren zuerst eingehende, 20jährige Periokmeinnahme von 600 Thir. mit 5 pCt.:

0,6 0 4 8 5 Perioben=Rentenwerth zu 1. × 6 0 0 Rentenpost.

362,91000 +600	Einmalige Einnahme.		
9 6 2,9 1 × 0,7 4 6 2 1	Perioden=Rentenwerth Borwerth von 1.	nach	6 Jahren.
674,087 38.516 5,772 192			

718,526 Thir. Gesuchter Kapitalwerth.

Man könnte auch eine folche Periobenrente verwandeln in eine andere, beren Zwischenzeit von jetzt an beginnt. Dbige 600 Thir., fällig in jedem 6. Jahre ber sogleich beginnenden 261chrigen Periode, wären unter den übrigen Bedingungen am Ende bes je 20. Jahres, also 20 — 6 — 14 Jahre später (n. §. 111.) werth:

 $600 \times (\frac{105}{100})^{14} = 600 \times 1,97993 = 1188$ Thir.

Diese 20jahrige Periodeneinnahme von 1188 Thir., beren 3wischenzeit sogleich beginnt, hat ebenfalls zum Werthe (n. §. 118.): 1188 × 0.60485 — 718,5 Thir.

Sollte die Periodenrente später erst beginnen, so berechnet man von ihrem vollen Eintrittwerthe den jetigen Borwerth. Sollte sie aushören, so wird, wie bei Jahresrenten, der Berth des hintern abfallenden Studes von dem Ganzen abgezogen, oder man berechnet von allen einzelnen Posten den Borwerth besonders.

- §, 120. Rapitalwerth zufammengefetter Periodens renten. Taf. D und E,
- 1) Eine solche Periodeneinnahme kann auch rentenartig mehre Jahre hinter einander Statt sinden und dann wieder gewisse Zeit aussehen. Gewährten z. B., wie in der Darstellung G, fünf Niederwalbschläge von jeht an alle 20 Jahre, in dem je 8., 9., 10., 11., 12. Jahre, jährlich 50 Thir. reinen Ertrag, und sollte davon der gegenwärtige Kapitalwerth zu 4 pCt. gesucht werden: so brauchte man diese zusammengesetze Periodenrente nur in eine einsache zu verwandeln und dann wie oben zu kapitalisten.
- a) Fünf solche jährlichen Einnahmen für sich sind als eine Bergangenheitsrente zu Ende ihres 6. Jahres werth, nach Taf. E: 50 × 5,633 281,65 Thir. (§. 111.).

Diefer, in bas Ende jebes 13. Periodenjahres fallende Ge-fammtwerth beträgt 7 Jahre fpater am Periodenfchluffe, nach Laf. A:

281,65 × 1,316 == 870,65 Thir. (§. 111.).

Die auf solche Beise gebildete vollständige Periodenrente but zu Anfang ihrer Zwischenzeit an Kapitalwerth, nach Tas. D: 370,65 × 0,83955 = 311,2 Thlr. (& 118.).

b) Man konnte auch jebe fünf zusammenfallenden Ginnahmen als ein mittleres Rentenstud ansehen und bavon (n. §. 116.) ben Rentenwerth zu Anfang jeder Zwischenzeit suchen, nämlich:

50 × (18,99796 — 15,61494) = 169,15 Thir.;

nun zu ber fo gestellten 20jährigen Periodenstellten (n. 6. 118.) ben Kavitalwerth berecht

rente (n. §. 118.) ben Kapitalwerth berech:

169,15 × 0,83955 = 142,01 Ehlr.,

endlich bazu noch bie erfte Einnahme zählen;

dies gabe benfelben Rapitalwerth:

142.01 + 169.15 = 311.2 Thir.

2) Es können auch verschiedene Periodeneinnahmen mit gleischen 3wischenzeiten neben einander bestehen. Wurde z. B. alle 20 Jahre eingenommen:

im 3., 4. und 5. Jahre, jährlich 50 Thlr.,

im 12. Jahre . . 80 Thir.,

im 19. und 20. Jahre, . 30 Thir.,

so berechnete man zuvörderst ben Nachwerth aller einzelnen Einzuhmen zu Ende bes je 20. Sahres. Derfelbe ware mit 5 Prozent:

50 vom 3. Sahre werben
$$50 \times (\frac{105}{100})^{17}$$
 = $50 \times (\frac{105}{100})^{16}$ = $50 \times (\frac{2}{1020})^{16}$ = $80 \times (\frac{1}{1020})^{16}$ = $80 \times (\frac{1}{1020})^{16}$ = $30 \times (\frac{1}{1020})^{16$

Bufammen: 507,38.

Eine folche einfache, Wiahrige Periodeneinnahme, beren 3wis ihenzeit fo eben beginnt, hat (n. §. 118.) zum Werthe

 $507,38 \times \frac{1}{(192)^{20}-1} = 507,38 \times 0,60485 = 306,9$ Thir.

Auf gleiche Weise konnte auch ber vorige Fall behandelt werden. Überhaupt gestatten alle biese Aufgaben mehre Aufslösungen; ber geübte Rechner wählt sich bavon die leichteste und geläusigste aus.

- §. 121. Rapitalwerth alljährlich steigender und fallender Einnahmen. Zaf. C.
- 1) Immerwährenb steigenb. Nähme ein Forstertrag, etwa in Folge ber Forstverbesserung und der steigenden Preise, alljährlich um ein Gleiches zu; wäre derselbe z. B. in dem 1. Jahre 1000 Thir., in dem 2. Jahre 1000 + 20, in dem 3. Jahre 1000 + 2 × 20 u. s. w., also in dem

Jabre : 2. 3. 4. 5. u. f. w. 1. 1000 1000 **A**: 1000 1000 1000 R: k == 20 20 20 20 k == 20 20 20 k == 20 20 k =20

so bestände der etwa mit 5 Prozent zu berechnende Einnahmes werth aus zwei verschiedenen Theilen.

Der erste A ist ber Kapitalwerth einer vollkommenen Rente von 1000 Thir. $= 1000 \times \frac{100}{100} = 20000$ Thir.

Der andere Theil B ist ber Kapitalwerth von der Rentenzunahme. Diese bilbet nach obigem Schema von Jahr zu Jahr eine neu hinzutretende Rentenreihe, wovon jede in dem Jahre vor ihrem Eintritte den besondern Stammwerth

$$k = 20 \times \frac{190}{5} = 400$$
 Thir.

hat, und wofür also bem Settwerthe noch alljährlich 400 Ahlr. zugerechnet werben muffen, ober sogleich an Kapital $400 \times \frac{160}{100} = 8000$ Ahlr.

Der gange Forstertrag ware also gegenwartig werth:

- A. Wegen ber Sauptrente von 1000 Thir. 20000 Thir.
- B. Wegen der Nebenrente von 400 Thlr. 8000 Thlr. 3ufammen: 28000 Thlr.
- 2) Rur eine Beit lang fteigenb. Dauerte jene jahr: liche Bunahme von 20 Ehlr., mithin auch bie burch ihre

Stammwerthe gebilbete Nebenrente B von 400 Thir. nicht immer fort, sondern nur etwa 30 Jahre: so berechnete man bezren Berth als ein vorberes Jojähriges Rentenstück von 400 Thir. jährlichem Betrage (n. §. 115.) zu

$$400 \times \left[\frac{100}{5} - \frac{100}{5} \times \left(\frac{100}{105}\right)^{50}\right] = 6149 \text{ This.}$$

Der gesuchte gange Ginnahmewerth mare bann:

A = 20000 Thir. B = 6149 Thir. Busammen: 26149 Thir.

3) Fallende Einnahmen. Hier behandelt man die Ubnahme als negative Nebenrente. Ware die so eben der Hauptzente von 1000 Thir. zugerechnete, 30 Jahre dauernde, jährliche Innahme von 20 Thir. eine Abnahme: so mußte auch deren Betrag vom Werthe der Hauptrente abgezogen werden, und es bliebe an Einnahmewerth:

Dauerte diese jährliche Abnahme von 20 Thir. bis zur ganzlichen Erschöpfung jener Hauptrente von 1000 Thir., also $\frac{1000}{20} = 50$ Jahre: so rechnete man dem Werthe der Hauptstente, $= 1000 \times \frac{100}{5} = 20000$ Thir., eine 50jährige Nebenrente

von jährlich $20 imes \frac{100}{5} = 400$ Thir, ab. Diese beträgt

$$400 \times \left[\frac{100}{5} - \frac{100}{5} \times \left(\frac{100}{105}\right)^{50}\right] = 7302 \text{ Thir.}$$

und ber jegige Kapitalwerth stellte sich somit auf 20000 — 7302 — 12698 Thir.

§. 122. Erfte angewenbete Berthberechnung.

Ein Rieberwalb mit 30jähriger Umtriebszeit ertrage jährs lich: In ber ersten Umtriebszeit 300, in ber zweiten 350 und nachmals ständig 400 Thir.; er erforbere babei während bes ersten Umtriebs 50 Thir. Berbesserungskoften und zu allen Zeiten 40 Thir. für die Aussicht und 10 Thir. an Steuern.

Der jahrliche Reinertrag hiervon ift alfo:

```
In ben zweiten 30 Jahren: 350 -
                                     (40+10) = 300
In ber Folge:
                         400 ---
                                      (40+10) = 350
    Davon beträgt ber gegenwärtige Werth bei 4 pCt .:
1) Begen bes vorbern Rentenftudes
                     200 \times (25 - 7,70799) = 3458,4
     (n. 6. 115.)
2) Begen bes mittlern Rentenftudes
     (n. \S. 116.) 300 \times (7,70799 - 2,37652) = 1599.4
3) Begen bes bintern Rentenftudes
     (n. 6. 114.)
                             350 \times 2,37652 = 831,8
                                   In Summe: 5889,6 Ahlr.
    Diefe brei Rentenftude find auch gleich:
a) Giner immermabrenben Ginnahme von
                   200 Thir, = 200 \times \frac{100}{4} = 5000
b) Einer nach 30 Jahren eintretenben von
                100 Thir. = 100 × 7,70799 = 770,8
c) Einer nach 60 Jahren eintretenben von
                  50 Thir. = 50 × 2,37652 =
                                                 118,8
                            Summe wie oben: 5889,6 Thir.
   6. 123. 3 weite angewendete Berthberechnung.
    Bon einem Nabelwalbe sei folgender Reinertrag geschatt
und mit 4 pCt. ju fapitalifiren:
           Im 1. Jahrzehnd jährlich
                                    800 Thir.
               2.
                                    700
               3.
                                    900
               4. 5. "
                                   1000
          Nachher alljährlich
                                   1200
                     Berthberechnung:
                                -16.88912) = 6488.7 Thir.
1. Jahrzehnd:
                800 \times (25)
2. Jahrzehnd:
                700 \times (16,88912 - 11,40969) = 3835,6
3. Jahrzehnd:
                900 \times (11,40969 - 7,70799) = 3331,5
4.5. Sahrzehnd: 1000 × (7,70799 - 3,51788) = 4190,2
Nachher:
               1200 X
                         3,51783
                                             =4221,4
                                   Bufammen: 22067,4 Thir.
```

Der obige Reinertrag tann auch in folgenden Renten be-
rechnet werben:
1. Sahrzehnd, jährlich 100 + 700
2 700
3 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. 5 $700 + 200 + 100$
Rachher alljährlich . 700 + 200 + 100 + 200.
Werthbetrag:
a) einer jährlichen Einnahme von 100 Thir.
während ber ersten 10 Jahre = 811,1 Thir.
b) einer immerwährenden von 700 Thir. = 17500 -
c) einer nach 20 Jahren eintretenden von
200 Thir. = 2281,9 **
4) einer nach 30 Sahren eintretenben von
100 Ahle. = 770,8 •
e) einer nach 50 Sahren eintretenden von
200 Thir. = 703,6 "
Summe wie oben: 22067,4 Thir.
6. 124. Dritte angemenbete Berthberechnung.
§. 124. Dritte angewendete Werthberechnung.
Ein Holzsted, bas
Ein Holzsted, bas 1) am Enbe bes 10. Sahres fur ben barauf befindlichen Solz=
Ein Holzsted, bas 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holzsbestand 300 Ahlr., und
Ein Holzsted, bas 1) am Ende bes 10. Sahres für ben barauf befindlichen Holz- bestand 300 Ahlr., und 2) von ba ab jedesmal im 20. Jahre 500 Thir. abwirft, bagegen
Ein Holzsted, bas 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holz- bestand 300 Thlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Thlr. adwirft, dagegen 3) jährlich 4 Thlr. wegen Aufsicht, Steuern u. dergl. kostet, hat
Ein Holzsted, bas 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holz- bestand 300 Thir., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Thir. abwirst, dagegen 3) jährlich 4 Thir. wegen Aufsicht, Steuern u. dergl. kostet, hat bei 5 pCt. zum gegenwärtigen Geldwerthe:
Ein Holzsted, bas 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holz- bestand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. abwirst, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aufsicht, Steuern u. dergl. kostet, hat bei 5 pCt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahme im 10. Jahre
Ein Holzsted, das 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holzbeftand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. abwirft, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aufsicht, Steuern u. dergl. kostet, hat bei 5 pEt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahmeim 10. Jahre sind jest (n. §. 112.) = 300 × 0,61891 = 184,17 Ahlr.
Ein Holzsted, bas 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holz- bestand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. abwirst, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aussicht, Steuern u. dergl. kostet, hat bei 5 pCt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahme im 10. Jahre sind jest (n. §. 112.) = 300 × 0,61891 = 184,17 Ahlr. 3u 2: Die 500 Ahlr. Periodenrente im 30., 50.,
Ein Holzsted, bas 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holzbeftand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. abwirft, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aufsicht, Steuern u. dergl. kostet, hat bei 5 pCt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahmeim 10. Jahre sind jest (n. §. 112.) = 300 × 0,61891 = 184,17 Ahlr. 3u 2: Die 500 Ahlr. Periodenrente im 30., 50., 70 Jahre sind am Ende des 10. Jahres
Ein Holzsted, bas 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holzbestand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. adwirst, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aufsicht, Steuern u. dergl. kostet, hat bei 5 pCt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahmeim 10. Jahre sind jest (n. §. 112.) = 300 × 0,61891 = 184,17 Ahlr. 3u 2: Die 500 Ahlr. Periodenrente im 30., 50., 70 Jahre sind am Ende des 10. Jahres (n. §. 119.) = 500 × 0,60485 = 302,425
Ein Holzsted, das 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holzbestand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. adwirst, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aufsicht, Steuern u. dergl. kostet, hat bei 5 pCt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahme im 10. Jahre sind jest (n. §. 112.) = 300 × 0,61891 = 184,17 Ahlr. 3u 2: Die 500 Ahlr. Periodenrente im 30., 50., 70 Jahre sind am Ende des 10. Jahres (n. §. 119.) = 500 × 0,60485 = 302,425 und gegenwärtig 302,4 × 0,61891 = 185,65 *
Ein Holzsted, das 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf besindlichen Holzbestand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. abwirst, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aussicht, Steuern u. dergl. kostet, hat dei 5 pEt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahme im 10. Jahre sind jest (n. §. 112.) = 300 × 0,61891 = 184,17 Ahlr. 3u 2: Die 500 Ahlr. Periodenrente im 30., 50., 70 Jahre sind am Ende des 10. Jahres (n. §. 119.) = 500 × 0,60485 = 302,425 und gegenwärtig 302,4 × 0,61891 = 185,65 * Einnahmewerth = 369,8 Ahlr.
Ein Holzsted, das 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf befindlichen Holzbestand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. abwirst, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aussicht, Steuern u. dergl. kostet, hat dei 5 pEt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahmeim 10. Jahre sind jest (n. §. 112.) = 300 × 0,61891 = 184,17 Ahlr. 3u 2: Die 500 Ahlr. Periodenrente im 30., 50., 70 Jahre sind am Ende des 10. Jahres (n. §. 119.) = 500 × 0,60485 = 302,425 und gegenwärtig 302,4 × 0,61891 = 185,65 * Einnahmewerth = 369,8 Ahlr. 3u 3: Davon, wegen der jährlichen Ausgabe von
Ein Holzsted, das 1) am Ende des 10. Jahres für den darauf besindlichen Holzbestand 300 Ahlr., und 2) von da ab jedesmal im 20. Jahre 500 Ahlr. abwirst, dagegen 3) jährlich 4 Ahlr. wegen Aussicht, Steuern u. dergl. kostet, hat dei 5 pEt. zum gegenwärtigen Geldwerthe: 3u 1: Die 300 Ahlr. einmalige Einnahme im 10. Jahre sind jest (n. §. 112.) = 300 × 0,61891 = 184,17 Ahlr. 3u 2: Die 500 Ahlr. Periodenrente im 30., 50., 70 Jahre sind am Ende des 10. Jahres (n. §. 119.) = 500 × 0,60485 = 302,425 und gegenwärtig 302,4 × 0,61891 = 185,65 * Einnahmewerth = 369,8 Ahlr.

§. 125. Bierte angewendete Berthberechnung.

Ein Niederwalbstud, das aus einem Schlagverbande versäußert werden soll, hätte im Durchschnitte alle 24 Jahre in dem je 4., 5., 6., 7., 8. und 9 Jahre jährlich 300 Thir. ertragen, und auf seinen Antheil alle Jahre 15 Thir. Aufwand erfordert. Jest sollte bessen gegenwärtiger Kapitalwerth für den Forst berechnet werden mit 4 Prozent.

Diefer biahrige Ertragswerth ift zu Ende jeber Umtriebszeit von bem

- 4. Sahre $300 \times (\frac{104}{100})^{20} = 300 \times 2,19112$
- $\cdot 5.$ " $300 \times (\frac{101}{100})^{19} = 300 \times 2,10685$
 - 6. $300 \times (\frac{104}{100})^{18} = 300 \times 2.02581$
 - 7. " $300 \times (\frac{194}{100})^{17} = 300 \times 1,94790$
 - 8. " $300 \times (\frac{101}{100})^{16} = 300 \times 1.87298$
 - 9. " $300 \times (\frac{104}{100})^{15} = 300 \times 1,80094$

Busammen: 300 ×11,9 4 5 6 0 = 3583,68 Thir.

Diese gesammte 24jährige Periodenrente ift gegenwärtig werth (n. §. 118.)

 $3583,68 \times 0,63967 = 2292,4$ Thir.

Davon ab bas Ausgabekapital 15 × 100 = 375 38leibt an reinem Kapitalwerthe: 1917,4 Thir.

§. 126. Funfte angewendete Berthberechnung.

Bei einer Walbanlage koste ber Morgen wüstes Land 5 Thir. Raufgelb, 3 Thir. zu Kiefernansaat und jährlich 9 Sgr., ober bei 3½ pCt. sogleich 8,57 Thir. für Steuern u. bergl.; zusammen also

16,57 Thir. Ausgabe.

Davon stehe fortwährend alle 100 Jahre an Einnahme zu erwarten: 20 Thir. im 40.; 40 Thir. im 60.; 60 Thir. im 80. und 200 Thir. im 100. Jahre.

Der Berth biefes Ertrages ift bei 3} pCt.

1) Am Enbe eines jeben Jahrhunderts:

vom 40. Jahre 20 Thir., um 60 J. fpater 20 × 7,87808 == 157,5606

- 60. - 40 - 40 - 40 × 3.95924 == 158,3696

80. " 60 " " 20 " " 60×1,98978 == 119,3868

- 100. - 200 Thir. zu bemf. Zeitp. 200 × 1 = 200

Bufammen: 635,3170

2) Gegenwärtig, als 100jährige Periodenrente 635,317×0,08812 = 21,04 Thir.

Hiernach verspräche dies Unternehmen von dem Morgen 21,04 Thlr. — 16,57 Thlr. — 4,47 Thlr., also 27 pCt. Gewinn (benn 16,57: 4,47 — 100: 27).

§. 127. Jährlich gleiche Terminzahlungen.

Jemand kauft eine Holzung für 4000 Thir. und verspricht wegen Bahlung bes Kaufgelbes: während ber ersten 10 Jahre bie Binsen jedes Mal in der Berfallzeit bar zu entrichten; in den zweiten 10 Jahren die Kaufsumme mit jährlich gleichen Bahlungen sammt Binseszinsen abzutragen. Man ist über 4 pCt. überzeingekommen und fragt nun nach dem Betrage der Zahlungen.

- 1) Die jährlich zu zahlenden Zinsen innerhalb ber erften 10 Sahre betragen: 140 × 4000 == 160 Thir.
- 2) Die jährliche Terminzahlung x mahrend ber zweiten 10 Jahre wird folgenbermaßen gefunden. Alle 10 Bahlungen find zu Anfang bes Jahres, mit dem fie zahlbar werben, als bas Borberftud einer Rente anzusehen, und betragen zu bieser Beit (n. §. 115.)

$$x \times \left[\frac{100}{p} - \frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^{a}\right] = 4000.$$

Seten wir in biefen Ausbruck bie oben bestimmten Prozents und Zeitzahlen, bann bas Einheitskapital und bie Werthzahl ber Rentenwerthtafel; so ift

$$x \times (\frac{190}{4} - \frac{190}{4} \times (\frac{190}{10})^{10}) = 4000;$$

 $x \times (25 - 16,8891) = 4000;$
 $x = \frac{4000}{8,100} = 493,2 \text{ Thir.}$

Bur Probe konnte fich ber Gläubiger ben gegenwärtigen Werth von allen ihm gebotenen Zahlungen berechnen, etwa als ein lojähriges vorberes Rentenstück,

jährlich zu 160 Thir. = 160 × (25 – 16,88912) = 1298 Thir. und noch als ein nach 10 Jahren eintretendes mittleres Rentenstück,

§. 128. Periobifch gleiche Terminzahlungen.

Ein Kaufer erbietet sich, bas Kaufgelb von 3000 Ahlr. in brei gleichen Terminzahlungen abzutragen, und zwar am Schlusse bes 4., 8. und 12. Jahres; wie viel wird er bann terminlich zu zahlen haben bei 4 pCt. Zinfeszinfen?

Für ben Berkäufer sind bie brei Terminzahlungen Periodenseinnahmen mit 4jähriger Zwischenzeit. Wären sie fortbauernd, so betrüge ihr gegenwärtiger Werth (n. §. 118.)

$$x \times \frac{1}{(\frac{104}{108})^4 - 1} = x \times 5,88780,$$

Aber sie hören mit bem 12. Sahre auf, und baher geht ein nach 12 Jahren gleich großer Werth für ben hintern Theil ber Periodeneinnahme ab, ber (n. §. 112.) gegenwärtig zum Borwerthe hat

$$x \times 5,88780 \times 0,62460$$
.

$$x \times 5,88730 - (x \times 5,88730 \times 0,62460) = 3000$$

 $x \times 5,8873 \times (1 - 0,6246) = 3000$

$$x = \frac{3000}{5,8873 \times 0,8754} = \frac{3000}{2,21009} = 1357,425 lr.$$

Man konnte auch ohne Beiteres bie Borwerthe ber einzelnen Zahlungen in bie Gleichung feten, nämlich:

Sben so sollte man jebe Waldwerthberechnung mit einer anders angelegten Probe bewähren. Übrigens stellt die Theorie noch viele sehr verwickelte Waldwerthberechnungen auf. Mit solchen hat jedoch die wirkliche Waldwerthschäung nichts zu thun; diese erleichtert und vereinfacht im Gegentheile die Rechenung durch Annahme gleicher, mindestens aus Jahrfünften zusammengesehter Zeitabschnitte mit gleichem jährlichen Ertrage. Deshalb dürften auch unsere kleinen Werthtaseln vollkommen zureichen.

§. 129. Beweis für ben Gebrauch ber Binfeszinfen bei jeber Balbwerthberechnung.

Es ift hin und wieber in Zweifel gezogen worden, ob und wiefern bei ber Baldwerthberechnung einfache ober zusammenges fette Zinsen gebraucht werben burften. Folgende Betrachtungen binnen diese Zweifel heben:

Bum erften fieht unbedingt fest: In ber Rechnung muß ber Berkaufer mit feinem Rapitaleinkommen bem Kaufer mit feinem Forfteinkommen gleichgeskellt werben. Dies gestattet aber bie einfache Binsrechnung kineswegs.

Gefett, ein Forftertrag von 7000 Thir. tonne erft nach 10 Jahren zusammen erfolgen, und ber Bertaufer betame in Gemagbeit ber einfach en Bindrechnung mit 4 pCt. bafur sogleich

 $\frac{100}{100+(4\times10)}\times7000=5000 \text{ Thir. (§. 75.):}$

fo könnte berfelbe bie bavon einlaufenden Zinfen, jährlich 200 Hir., burch alle 10 Jahre werbend nugen.

Der Käufer aber, als nunmehriger Walbbesitzer, hätte gesen bieses frühere Zinseinkommen burchaus keine Vergütung; benn er bekäme seine 10×200 Thir. erst nach 10 Jahren in dem Forstertrage aufgesammelt. Wollte sich inzwischen der Forstsinhaber dem Kapitalinhaber gleichstellen, so müßte er jene 200 Thr. während der 10 Jahre jährlich leihen. Diese würde ihm ieden Riemand vorschießen, ohne Zinsen und wieder Zinsen zu verlangen. Also leiht der Käufer nicht nur jährlich 200 Thir.,

sonbern auch die Zinsen, und bazu wieder Zinsen; badurch zieht er sich am Ende des 10. Jahres (n. g. 111.) eine Schuld zu von:

```
200 \times 1,04^{9} = 200 \times 1,42831
200 \times 1,04^{8} = 200 \times 1,86857
200 \times 1,04^{7} = 200 \times 1,81598
200 \times 1,04^{6} = 200 \times 1,26582
200 \times 1,04^{6} = 200 \times 1,21665
200 \times 1,04^{4} = 200 \times 1,16986
200 \times 1,04^{3} = 200 \times 1,12486
200 \times 1,04^{2} = 200 \times 1,08160
200 \times 1,04^{1} = 200 \times 1,04 \dots
200 \times 1 = 200 \times 1,\dots
200 \times 1 = 200 \times 1,\dots
```

Der Kaufer mußte somit am Enbe bes 10. Jahres zuseten, bie Bruchtheile nicht gerechnet:

$$2401 - 2000 = 401$$
 Thir.

Man barf baher bem Berkaufer nur einen folden Kaufpreis anrechnen, bessen 10jahrige Binsen und 3wisch enzinsen bem Kaufer burch ben nachmaligen Gesammtertrag eben auch zu Theil werben, und dies ist ber Borwerth jeher 7000 Thir., mit Binsestinsen berechnet, (n. §. 112.) nämlich:

 $7000 \times (\frac{100}{104})^{10} = 7000 \times 0.67556 = 4729$ This.

Diefer Kaufpreis tragt bem Berkaufer jahrlich 160 × 4729 = 189,16 Thir. Binfen.

Bollte ber Käufer eine gleiche Einnahme von Jahr zu Jahr leihen: so wurde bas ganze Anlehen am Ende bes 10. Jahres

189,16 × 12,0061 = 2271 Thir.

ausmachen, was er bann von ben ihm eingehenden 7000 Ahlr. abtragen könnte, und es blieben ihm genau bie 4729 Ahlr. übrig, welche er als Kaufgelb angelegt hat.

Die Binfeszinsrechnung ift alfo zur Gleichftels lung früherer und fpaterer Ginnahmen zwischen Bertaufer und Raufer burchaus nothwendig. Reis nesfalls wurde fie wegen folder gegenseitigen Ausgleichungen vers boten, sondern um bem wucherlichen Diffbrauch verzinslicher Darleben zu fteuern.

Bum zweiten: Das Ganze muß allen feinen Theis len zufammen gleich fein. Diefes Grundgeset ber Mathematik bedingt in der Baldwerthberechnung burchaus bie Unnahme von Zinfeszinfen.

Die Balberträge sind wiederkehrend, also rentenartig. Gine immerwährende, jährliche Einnahme r hat zu ihrem Kapitalwerthe 100 × r. Das bezweifelt Niemand. Nun ift aber (n. §. 108.) biefer Berth

$$\frac{100}{P} \times \mathbf{r} = \left(\frac{100}{100+P}\right) \times \mathbf{r} + \left(\frac{100}{100+P}\right)^2 \times \mathbf{r} + \left(\frac{100}{100+P}\right)^3 \times \mathbf{r} + \left(\frac{100}{100+P}\right)^{\infty} \times \mathbf{r}.$$

Diese Gleichung, nach welcher bas Rentenkapital aus ben mit Binseszinsen vorgeführten Settwerthen aller Rentenpopiten besteht, ift unbedingt die Grundlage zur ganzen Waldwerthe berechnung; wer ihren Gesammtwerth als richtig annimmt, muß auch ihre Theile als richtig anerkennen, und es kann daher auf keine Weise eine Einnahmepost anders auf ihren frühern, ober spätern Werth gebracht werden, als vermittelst der Zinseszinserechnung.

Die einfache Zindrechnung nimmt nun zwar von obiger Sleichung die linke Seite als richtig an zur Rentenberechnung im Ganzen; fie giebt aber die Richtigkeit der andern Seite zur Berthberechnung der Theile nicht zu, sondern substituirt dafür irrigerweise ihre viel größeren Theile. Es soll nämlich:

$$\frac{100}{P} \times r \text{ bestehen auß} \frac{100}{100+p} \times r + \frac{100}{100+p \times 2} \times r + \frac{100}{100+p \times 3} \times r + \frac$$

Sie gerath badurch in ein ungewisses Berfahren und gebraucht Theile, die zusammen größer sind, als bas angenommene Ganze.

Bergleichen wir namlich bie Glieberwerthe biefer Reihen mit einander, fo finden fich nur bie beiben vorberften gleich; alle

übrigen bat bie einfache Binerechnung größer. 3. 28. im 10. Gliebe waren:

$$(\frac{100}{100})^{10} = 0.6139 \dots$$
 und $\frac{100}{100+5\times10} = 0.6666 \dots$; im 100. Gliebe: $(\frac{100}{100})^{100} = 0.0076 \dots$ und $\frac{100}{100+5\times100} = 0.1666 \dots$

Dieser Unterschied tritt um so bedeutender hervor, je weiter man in den Reihen fort geht; er steigt dermaßen, daß schon die vermeintlichen Zehtwerthe von den 40 ersten einfachen Gliedern zusammen weit größer sind, als das Rentenkapital selbst. Darin liegt auch der Grund, warum die einfachen Zinbrechner mit den spätern Einnahmen nie recht in's Klare kommen konnten und sich mit einem steigenden Zinbsuße zu behelfen suchten.

Wir sehen also, die einfache Zindrechnung führt bei der Werthberechnung einzelner Einnahmen und Rententheile gewissermaßen
zu dem irrigen Grundsage: daß die gesammten Theile größer
sein muffen, als das Ganze. Gerade so, als wenn man annahme:
der Werth einer ganzen Größe von 3 × 4 bestehe nicht auß
4 + 4 + 4, sondern auß 4 + 5 + 6. Man suchte sogar eine
solche mathematische Fehlerhaftigkeit bei gerichtlichen Walbschähungen gesehlich zu machen; wie durfte aber z. B. in den Rechten gesten, daß 3 × 4 = 15 wäre!

Enblich brittens: Jebe Waldwerthberechnung kann eben fowohl im Ganzen, als theilweise vollführt werden; in beiben Fällen muffen gleiche Ergebniffe hervorgeben. Das finden wir aber nur beim Gebrauche ber Binseszinsen ganz unbebingt.

Die einfache Zinsrechnung bringt bei verschiebener Stellung besselben Falles öfters ganz verschiebene Ergebnisse hervor. So z. B. mare nach ihr ber gegenwärtige Werth einer, bas britte Jahrzehnd hindurch bauernben, jährlichen Sinnahme von 700 Thlr. mit 5 pCt.

1) Busammen als mittleres Rentenstud, b. h. als Different zweier hinteren Renten (§. 116.), berechnet:

$$700 \times \left(\frac{100}{5} \times \frac{100}{100 + 5 \times 20} - \frac{100}{5} \times \frac{100}{100 + 5 \times 30}\right) = 700 \times (10 - 8) = \begin{cases} 1400 \\ 25 \text{ ls.} \end{cases}$$

2) Rach ben einzelnen auf ihren Borwerth zuruchgeführten Doften berechnet aber:

21.
$$3ahr$$
: $700 \times \frac{100}{100+5\times21} = 700 \times 0.48780$

22. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times22} = 700 \times 0.47619$

23. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times23} = 700 \times 0.46512$

24. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times24} = 700 \times 0.45455$

25. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times25} = 700 \times 0.44444$

26. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times26} = 700 \times 0.43478$

27. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times27} = 700 \times 0.42553$

28. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times28} = 700 \times 0.41667$

29. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times29} = 700 \times 0.40816$

30. $3ahr$: $700 \times \frac{100}{100+5\times30} = 700 \times 0.40000$

Busammen: 700 × 4,41324 = 3089 Thir.

Ber konnte bei biefen bochft ungleichen Ergebniffen von 1400 und 3089 für einen und benselben Werth nur noch amei= feln an ber Unbrauchbarkeit einfacher Binfen in ber Baldwerthbes rechnung? Der Grund biefer Ungleichheit liegt barin, baß bie einfache Zinsrechnung allen abgefonberten, spätern Rechnungspoken, wie schon bekannt, einen zu hohen Zetztwerth beilegt. Da= ber wird in der gesammten Berechnung aufhörender Renten für das hintere Rentenstud eine zu groß angenommene Werthzahl dgezogen; es bleibt also ein ju tleiner Reft, wie hier 1400. Berechnet man bagegen alle Ginnahmeposten für sich und multipligirt fie burchgangig mit ben ju großen gattoren: fo fallt wieder bie Summe, wie 3089, ju groß aus. Auf folche Beise entstehen diese Abweichungen sowohl unter sich, als von bem richtigen Werthe, welcher (n. g. 116.) mit Binseszinsen

700 × 2,91024 == 2037 Thir.

beträgt, man mag ihn zusammen ober postenweise ausreche nen.

Es ift also hierdurch genugsam bewiesen, bag bie Balbs werthberechnung burchaus volle Binfeszinsen gebrauchen muß, und bag babei bie einfachen Binsen ganz unstatthaft sind, weil biese ben Kaufer und Bertausfer nicht gleichstellen können, eine mathematische Grundlage nicht haben, baher für einen und benselben Fall öfters ganz verschiesbene und allemal balb zu kleine, balb zu große Werthe ergeben.

§. 130. Bebenten gegen bie Unwendung ber Binfes-Binfen.

So wenig auch ber eben geführte Beweis bafur, baß nur bie BindzindenRechnung auf richtiger mathematischer Basis rube, vom Standpunkt ber Theorie angefochten werben kann, so haben sich in ber Praxis bagegen boch manche Bebenken erhoben.

1) Es fei im gewöhnlichen Berkehr nicht wohl möglich, volle Zinfeszinsen, wie sie die Rechnung voraussehe, zu realisiren; benn dies bedinge, daß das Kauf-Kapital rechtzeiztig eingezahlt und sofort ausgeliehen werde, daß punktlichst am Schlusse bes Jahres die Zinsen eingingen, diese aber augenblicklich wieder werbend angelegt und so fort, ohne den mindessten Zeitz, Zinsen zund Kapital=Berlust, Zinsen auf Zinssen gehäuft wurden.

Obschon biese Behauptung nicht unbedingt zuzugeben ist, in: sofern es jetzt fast überall Sparkassen giebt, welche volle Zinseszinsen vergüten, überdies auch diejenigen Kausgelber, welche zu Guts-Meliorationen, Fabrikanlagen, im Handel u. s. f. nütlich angelegt ober zur Tilgung anderer verzinslicher Schulden verwenzbet werden, als Zinszins tragend zu betrachten sind: so läßt sich anderseits doch nicht verkennen, daß im gewöhnlichen Leben gar oft, zumal wo es sich um sehr große Kapitalien, oder auch umzgekehrt um geringe Summen eingehender Zinsen handelt, diese nicht sofort ohne allen Zeitz und Zinsen-Berluft ausgeliehen oder sonst werden, daß Sparkassen die Zinsen immer nur nach einem niedrigern

als dem laufenden Zinsfuß zu vergüten, auch keine Kapitalien sider einen Maximalbetrag anzunehmen pflegen; daß fäumige Zinszahler gerichtlich nicht zur Zahlung von Zinszinsen anzuhalsten sind und daß endlich das Natural-Einkommen aus Walbunsgen im Allgemeinen eine größere Sicherheit bietet, als werbend angelegte Geldkapitalien.

2) Bubem pflege fich ber wirkliche Raufpreis von Balbgrunbftuden in ber That hoher zu ftellen, als er fich mittels ber Binszinsrechnung entziffere. —

Auch diese Thatsache kann in vielen Fällen nicht geläugnet werden und findet in dem erfahrungsmäßig begründeten Umstande ihre Erklärung, daß Räufer, welche es überhaupt ihren Berhältzniffen, Bunschen und Interessen angemessen sinden, spät eingeshende Rugungen zu acquiriren, in der Regel niemals die Bergütung voller Zinseszinsen in Anspruch nehmen.

3) Endlich führe bie Binszinsberechnung in nicht ganz feltenen Källen zu einem negativen Waldwerthe, b. h. zu bem Refultate, daß die erft in späterer Beit eingehenden Forstnutzungen teineswegs im Stanbe seien, ben sofort ober in nächster Beit nöthigen Aufwand für Kulturen, Steuern u. f. f. sammt ber in geometrischer Progression steigenden Binszinsansammlung davon bis zum Beitpunkt ber Nugung zu erseien *).

[&]quot;) Um bles naher zu belegen, hat man folgendes Beispiel gegeben:

Ein Ader leerer Balbboben steuert jahrlich 8 g.Gr., wird jest fur 9 Thlr. mit Riefern angefaet und verspricht, ohne weitere Anbautosten, allemal nach 80 Jahren 300 Thlr. zu ertragen; wie viel ift sein Jestwerth mit 5 pCt. Binsfeszinfen?

Der gegenwärtige Werth biefer Beriobenrente ift:

^{300 × 0,02059 = 6,177} Thir.

Der gegenwärtige Ausgabewerth beträgt:

An Steuern jährlich $\frac{1}{3}$ Thir., als Kapital $\frac{180}{9} \times \frac{7}{9} = 6,666$ Thir. An einmaligem Kulturaufwande 9,000 "

Zusammen: 15,666 Thir.

Sier werben wir auf einen negativen Werth geführt. — Übrigens ift bies Beifpiel nicht fonderlich glücklich gewählt. Denn es ift nicht nur ein unver-

Allerbings läßt sich in einem solchen Falle sagen, daß die Rechnung eben nichts anderes beweise, als daß die Holzzucht hier nicht lohnend erscheine und der Waldgrund daher räthlicher zu anderen Zwecken — etwa als Weibegrund — liegen bleibe, oder daß, wenn in der That keine anderen Nutzungsverhältnisse möglich seien, solcher Waldboden mit der Forderung, ihn undebingt zur Holzzucht benutzen zu müssen, selbst geschenkt zu theuer sei. — Indeß kann doch auch die Thatsache nicht bestritten werden, daß auch solchem geringeren Waldboden im Verkehr immer noch ein gewisser Werth beigelegt wird, daß sich dazu in der Regel noch Käuser sinden und daß fortwährend Kulturen gemacht werden, von denen es allerdings zweiselhaft bleibt, ob ihr künstiger Ertrag den jetzigen Auswand mit dem Zinszinse Erwachs zu beden im Stande ist.

§. 131. Bermittlung zwischen einfachen und Binfes-

Wenn nun die eben angestellten Betrachtungen ergeben, daß die Zinszinsrechnung, dem Interesse bes Verkäufers zuwider, auf ein Minimum des Kauspreises führt, so bedarf es anderseits doch auch teines Beweises, daß durch Anwendung bloß einsacher Zinssen ber Käuser noch viel empsindlicher verletzt werden wurde, da sich Niemand dazu entschließen wird, sein Kapital nur zu einssachen Zinsen anzulegen, also lange Zeit auf Benutzung der Zinsen zu verzichten und sich damit zu begnügen, erst nach vielen Jahren durch die Forstnutzung das Kapital mit zugeschlages nen ein fachen Zinsen erstituirt zu erhalten.

Die Wissenschaft hat es baber nicht an Bersuchen fehlen lassen, passenbe Mittelwege aufzusinden. Diese lassen sich, bem Pringip nach, wesentlich zurückschen auf Mobifikation bes

haltnismäßig hoher Rulturauswand, der sich mohl durch zweikmäßigen Andan hatte mindern lassen, und ein, für derartigen geringen Waldboden, austallend hoher Steuersah angenommen, auch der Zinssuß weit über den gewerblichen hinausgestellt, sondern es ist anderseits auch der Ertrag ohne alle Zwischen, nuhungen und für einen Umtrieb berechnet, der für solchen Waldboden offenbar zu hoch steht.

Binsfußes, auf Anwenbung von Mittelzinfen und auf periodifchen Binfenzuschlag.

- 1) Mobifitationen bes Binsfußes.
- a) G. E. Hartig *) will bie einfachen Zinsen beibehalten haben, ben Nachtheil bes Käufers aber, baß er für so lange Zeit auf die Benutzung ber Zinsen verzichten muß, baburch ausgleichen, baß er nicht nur überhaupt einen hohen (für bamalige Zeiten um 1% erhöheten) Zinssuß annimmt, sonbern biesen auch von 20 zu 20 Jahren um ½ pCt. steigen läßt, so baß z. B. für bie in ben nächsten 20 Jahren eingehenden Nutzungen 6 pCt., für bie in ben folgenden 6½ pCt. u. s. f. gerechnet werden sollen.

hiernach murbe 3. B. eine Ginnahme von 100 Thir. jest werth fein :

nach 20 40 60 80 100 Jahren eingehend, 45 27,8 19,2 16,6 11,1 Ehle.,

während folche bei 5 pCt.

einfachen Zinsen 50 33,3 25 20 16,6 Thir., Zinseszinsen 37,7 14,2 5,4 2,0 0,7 "
ergeben haben wurde.

b) Andere (Pernissch, Reber ic.) haben ben entgegengesetten Beg vorgeschlagen, daß man nämlich die Zinszinsrechnung zwar beibehalten, den dem Verkäuser baraus erwachsenden Nachtheil aber durch Herabsetung des Zinssusses (je nach Umftanden, um 1, 1½ bis 2 pCt.) ausgleichen solle.

hiernach wurde fich fur die Einnahme von 100 Thir, bei drozentiger Berginfung ergeben:

nach 5 20 50 100 Jahren eingehend, 86,3 55,4 22,8 5,2 Thir.,

wahrend bie 4prozentige Berginfung :

bei einfachen Zinsen 83,3 55,5 33,3 20 Thir.,

bei Binfeszinfen 82,2 45,6 14,1 2

als Jestwerthe herausstellte.

Fur balb eingehende Nutungen tann bies Berfahren alfo gu

^{*)} Anleitung gur Berechnung bes Gelbwerthes ichon taxirter Forfte. Ber la 1812. S. 3.

einem noch ganktigeren Resultate führen, wie die einfache Bindsrechnung; für lange Diskontirungszeitraume nahert es sich wieder den Resultaten der Zindzindrechnung, ohne alle innere Folgeriche tigkeit!

- 2) Unwendung von Mittelginfen.
- a) Arithmetisch mittlere Jinsen. H. Cotta *) meint, daß, da das Resultat der einfachen Zinsrechnung dem Käuser, jenes der Zinszinsrechnung den Verkäuser verletze, so musse die Wahrheit nothwendig zwischen jenen beiden Ertremen liegen. Wo? sei allerdings nicht mit Bestimmtheit anzugeben; da jedoch kein Grund vorliege, anzunehmen, daß der wahre Kauspreis dem einen Ertrem näher liege als dem anderen, so würde das praktisch brauchbarste Resultat dadurch erlangt werden, daß man zwischen beiden das Mittel nehme. Er verlangt daher die Anwendung arithmetisch mittlerer Zinsen.
- b) Geometrisch mittlere Binfen. v. Gehren **) ftellt bie Ansicht auf, bag ber mabre Raufpreis nur ber fein konne, bei welchem die Binfen so berechnet wurden, bag fie in ber That auch erhoben und wieber fapitalifirt werben konnten. Es fomme alfo nur barauf an, baß man allgemein etwas Bestimmtes fur ben burch bas Erheben und Ausleihen entstehenden Binsenverluft feststelle. Dies aber muffe fo gefcheben, bag es mit ben größeren ober fleineren Beitverioben im Berhaltniß ftebe, b. b. bie wirklich jur Erhebung ju bringenden Binfen mußten fich um fo mehr ben vollen Binfeszinfen nabern, je größer ber Beitraum fei, weil in gleichem Berhaltniß bie Möglichkeit supponirt werben burfe, Die eingegangenen Binfen wieber werbend anzulegen. Diefer Anforberung entsprächen aber, mas allerdings nicht in Abrede zu ftel= len ift, bie geometrifch mittleren Binfen und es fei biefen barum ber Borgug vor ben Cotta'ichen arithmetisch mittleren Bin= fen einzuräumen.
 - 3) Periobifder Binfengufchlag. Bon anberer Seite

^{*)} Entwurf einer Anweifung jur Balbwerthberechnung. Dresben 1819 S. 56-59.

^{**)} Lehrbuch ber Arithmetif und Waldwerthberechnung. Raffel 1835. S. 139.

her ist der alte Borschlag in neuester Zeit wiederholt worden, die Zinsen jedesmal erst nach einer Reihe von Jahren, je nachdem mehr oder minder sicher auf deren Eingehen und Wiederanlegen gerechnet werden könne, etwa nach 5, nach 10 oder 15 Jahren wieder zum Kapital zu schlagen.

Um bie Sinwirkung dieser verschiebenen Rechnungsweisen versgleichend beurtheilen zu können, ist in nachstehender Tabelle ber Schwerth eines Kapitales von 100 Thir. bei 4prozentiger Bersimfung neben einander gestellt:

Cingehenb nach Jahren.	Einfache Binsen.	Arithmetische mittlere Binfen.	Geometrische mittlere Zinsen.	10jähriger Zinfen: Zuschlag.	Zinfes: Zins.
10	71,4	69,5	69,5	71,4	67,6
20	55,6	50,6	50,3	51,0	45,6
30	45,5	38,1	37,5	36,4	30,8
40	38,5	29,6	28,2	26,0	20,8
50	33,8	23,7	21,7	18,6	14,1
60	29.4	19,5	16,7	13,3	9,5
70	26.3	16,4	13,0	9,5	6,4
80	23,8	14,1	10,2	6,8	4,3
90	21,7	12,3	8,0	4,8	2,9
100	20,0	11,0	6,3	3,5	2,0

Diese Zusammenstellung zeigt zunächt, daß die arithmetisch mittleren Zinsen, ohne alle Rücksicht auf Zeitdauer, das einsache Mittel zwischen einsachen und Zinseszinsen halten, daß dagegen die geometrisch mittleren Zinsen den oben hervorgehobenen Borzing in der That haben, sich nämlich im Berhältniß der Zeitdauer den Zinseszinsen nähern; daß endlich der periodische Zinsenzuschlag für kurze Zeiten den einsachen Zinsen gleich oder sehr nahe sieht, während er für längere wieder den Zinseszinsen sich so außerzotentlich nähert *), daß es auch dieser Methode an Folgerichtigzteit gebricht.

[&]quot;) In viel auffallenberm Dage ware bies ber Fall, wenn man ben Bins fenguichlag von 5 ju 5 Jahren fupponirt hatte.

Me biefe vorgeschlagenen Mittelwege entbehren ber ftreng mathematifchen Bafis, theilen wenigstens bie §. 129. nachgewiefenen Mangel und Intonfequengen ber einfachen Binerechnung in boberem ober geringerem Grabe. Es find Berfuche, ber Babrheit naber gu tommen; Berfuche, welche burchweg von mehr ober weniger wills führlichen Boraussetzungen ausgeben, beren wirkliches Gintreffen in feinem Kalle nachgewiesen zu werben vermag. Wer wollte g. B. ju behaupten magen, bag gerade eine alle 20 Jahre flattfindenbe Erhöhung bes Binsfuges um & pCt. bie Nachtheile ber einfachen Binerechnung ausgleiche; ober bag ber Binefuß genau um 1 ober 14 ober 2 pCt. ermäßigt werben muffe, um bas Ergebniß ber Bineginerechnung praftifch brauchbar gu machen; ober gar, baß eben alle 5 ober 10 Jahre bie Binfen wieber jum Rapital gefolagen werben mußten; warum nicht alle 8 ober 12 Jahre? u. f. w. Man fagt amar, bag biefe Mobifikationen bes Binsfuges ober ber periodische Binfenzuschlag nach ben obwaltenben Berhaltniffen beurtheilt und wo möglich nach wirklich erlangten Raufpreifen bemeffen werben muffe; wer es jeboch viel mit folden Berech= nungen für bas praktische Bedürfniß zu thun gehabt bat, überzeugt fich balb, baß folde Bergleiche hochft miglich finb, und baß faft bei jedem Bertauf von Balbgrundftuden ber Preis mefentlich mit von anderen, außerhalb aller Rechnung liegenden Do= menten bestimmt wird, bie gerabe nur fur biefen befonderen Fall paffen, auf einen anderen baber nicht mohl angewendet werben tonnen. Gben fo ergiebt fich leicht, bag jene Mobififationen bes Binefußes ober ber periodische Binfenzuschlag gang verschieben ge= ftellt werben mußten, je nachbem es fich um bie Distontirung früher ober fpater eingehender Rugungen handelt, und baß ba= burch bas gange Berechnungspringip mit fich in inneren Biber= fpruch gerath.

Bas aber die Anwendung der Mittelzinsen betrifft, so ift die Cotta'sche Boraussetzung: es liege die Wahrheit in der Mitte, eben auch nur eine Annahme, die durch nichts als zutreffend bewiesen werden kann. Die geometrischen Mittelzinsen gehen zwar von einer Boraussetzung aus, welche den Borzug hat, daß sie sich noch am besten der Natur der Sache anschließt und mehr

imere Folgerichtigkeit besitet, baß auch ihre Ergebnisse erfahrungs= maßig ben wirklich erlangten Raufpreisen sich verhältnismäßig am meisten annähern *); indeß bleibt doch auch diese Boraus= setung eine willkührliche, und nicht mit Unrecht hat man endlich noch hervorgehoben, daß Mittelzinsen überhaupt bloß in der Idee, kineswegs aber im wirklichen Geschäftsleben eristiren, daher auch in gerichtlichen Werthschungen nicht wohl Anerkennung sinden können.

§. 132. Bebingungen für bie Unwendbarteit ber Binfeszinfen.

Diefe Betrachtungen führen uns immer wieber auf bie Binszindrechnung zurud; fie zeigen aber auch, baß, wenn beren Erz gebniffe wirklich praktisch benugbar werben sollen, Folgenbes nicht übersehen werben barf:

1) Die Binszinsrechnung zieht bie werbende Gigenschaft bes Gelbes in volleftem Dage in Betracht und berechnet ben Geminn. welcher bavon unter ben gunftigften Boraubsetzungen zu erzielen ift. Dies bedingt, daß auf ber anderen Geite aber auch alle irgend mahrscheinlichen Rugungen bes Balbgrunbftude in Rechming geftellt werben. Daß in Birklichkeit bie burch Binszins= uchnung ermittelten Berthe fo oft hinter ben wirklichen Berkaufs: preifen jurudgeblieben fint, bat feinen Grund wefentlich mit barin, baß bie Schäher seither bei Beranschlagung ber Raturals Rutungen — in ber bergebrachten Wirthschaftsweise befangen nur zu fehr gewohnt waren, eine minder einträgliche Rubung zu Grunde zu legen, für Rifiko einen bedeutenden Abzug zu machen, bie Ausgaben bober als nothig ju ftellen, furz, bag man bas Ratural-Einkommen zu vorsichtig berechnete, manche mittelbare Rutung gang außer Acht ließ, auch wohl überhaupt von einem an fich unzwedmäßigen und ungeeigneten Rugungsplane aus=

L

^{*)} Es unterliegt feinem Zweisel, daß, wenn überhaupt ein Mittelweg bei Baldwerthberechnungen eingeschlagen werden sollte, die geometrisch mittleren unbedingt den Borzug vor der arithmetisch mittleren verdienen, und es beruhet auf einer Berlennung des Sachverhaltes, wenn man den Unterschied zwischen beiden als ganz unwesentlich hingestellt hat.

- ging mahrend ber Raufer durch fpekulative Ausnugung einen boberen Gewinn zu ichaffen mußte. Die fehlerhafte Ertrags- ichagung fuchte man bann burch bie Art ber Werthsberechnung einigermaßen wieder zu heben.
- 2) Die Rechnung kann keine andere Aufgabe haben, als ben Sehtwerth aller von dem Waldgrundstüd erwartbaren Einnahmen zu berechnen; nichtsbestoweniger giebt es aber noch eine Reihe von Momenten (die Konkurrenz von Käufern; die Noth, verkausfen zu müssen; der Wunsch, Kapitalien in Waldgrund anzulegen; die Belegenheit des Waldgrundes zu anderen Bestigungen; besondere Vorliede des Käufers; gesehliche Beschränkungen des Waldeigenthums; politische Konjunkturen u. s. f.), welche nicht numerisch zu siriren sind und dennoch in hohem Grade auf den Kauspreis einwirken. Es ist daher an sich schon eine unzulässige Forderung, daß bei wirklichen Waldverkäusen der berechnete Kauspreis mit dem erlangten übereinstimmen solle, es kann jener vielmehr nur dazu dienen, einen passenden Anhalt für das ganze Handelsgeschäft abzugeben.
- 3) Soll biefer Anhalt aber ausreichen, so barf fich bie Werthsberechnung nicht mit ber Aufftellung eines einseitigen Balbwerthes begnugen. Diefer ift, wie betannt, burch ben funf= tigen Betrieb bedingt, und je nachdem ber frenge Rachhaltsbetrieb ober ber hochfte Ausnugungs = (Spekulations =) Betrieb fup= ponirt wird und werden barf, ergeben fich auch hochft abmeichende Baldwerthe, zwischen benen noch manche 3wischenftufen bentbar Der nach Binfeszinsen berechnete ftrenge Rachaltswerth barf unbedenklich als Dinimum bes Raufpreifes, b. b. als er= ftes Angebot - ber Spekulationswerth bagegen in ber Regel als Marimum bes Raufpreifes betrachtet werden; bie Aufftellung beiber außerften Grengen gemahrt bem gangen Sanbel eine fichere Grundlage und ben nothigen Spielraum fur bie Geltendmachung ber übrigen, außer aller Rechnung liegenden Berkaufs-Momente. Die weitere Ausführung biefer vorläufigen Andeutungen im IV. Abschnitte ber vierten Abtheilung.

Zweite Abtheilung.

Forftliche Planimetrie.

§. 133. Flachenmeßtunft.

Die Flachenmeßtunft hat zu ihrem hauptsächlichen Gegenstande die Ausbehnungen ber Erdoberflache; fie erflatt die Eigenschaften aller Ausbehnungen in der Ebene und
lehrt, wie die Linien und Flachen gemessen und sonft bestimmt werden.

§. 134. Puntt.

Der Anfang aller Ausbehnung ift ber Punkt. Diefer hat an fich keine Größe. Die sogenannten Punkte, bie man mit ber Spige eines Werkzeugs macht, sind nur Bilber, in deren Ritte man sich ben eigentlichen Punkt, die eben zu bezeichnende Stelle benkt.

§. 135. Binie.

Stellt man sich die Fortbewegung eines Punktes vor, so bekommt man den Begriff von einer Linie. Diese kann keine andere Ausbehnung haben, als die Länge; ihre Grenzen sind zwei Punkte. Die sogenannten Linien, die man mit der Spitze eines Werkzeugs zieht, sind nur Bilber; je feiner sie gezogen werden, um so mehr nahern sie sich der eigentlichen Linie.

Saben in einer Einte alle willführlich angenommenen Puntte eine und diefelbe Richtung, so heißt sie eine gerade Linie ober eine Gerade. Diejenige Linie, worin jene gleiche Richtung aller Puntte nicht Statt findet, heißt frumm. Man tann jeboch sehr kleine Theile krummer Linien gewissermaßen als gestade annehmen.

§. 136. Flace.

Stellt man sich eine Seitenbewegung ber Linie vor, so be kommt man ben Begriff von einer Flache. Diese hat zwei Ausbehnungen, nämlich biejenige, welche bie Linie vor ber Berwegung hatte, bie Lange, und biejenige, welche burch Bewergung ber Linie erzeugt wurde, die Breite. Die Grenzen ber Fläche sind Linien.

Können innerhalb einer Flache nach allen Richtungen hin gerade Linien liegen, so heißt bieselbe eine ebene Flache, Gbene. Diejenige Flache, worin jene allseitige Gerabheit nicht Statt findet, beißt uneben, frumm. Auch von der frummen Flache barf man ganz kleine Theile als eben ansehen. Die von Linien bestimmt umgrenzte Ebene heißt Figur.

§. 137. Deffen.

Meffen heißt: bie Größe ber gegebenen Ausbehnung nach einem gleichartigen , dur Einheit angenommenen Dage ermitteln, theilen und barftellen, ober fonft bestimmen.

Benige Ausbehnungen konnen unmittelbar gemessen werben; nur zugängliche Linien gestatten bies, wie etwa bie Länge eines Weges. Meist muß man bie gesuchten Ausbehnunzgen, wie bie Grunbsläche eines Holzbestandes, erst aus gewissen, damit verbundenen Linien burch Zeichnung und Rechnung mitztelbar bestimmen.

Beber in ber Messung, noch in ber Zeichnung ist eine eiz gentlich mathematische Schärfe erreichbar. Die Unvollsommenz beit aller Begrenzungen und die Mangelhaftigkeit unserer Sinne und unserer Hulfsmittel verursachen manche unvermeiblichen Abweichungen. Der Meskundige muß biese Abweichungen nach Maßgabe ihres Betrags und bes erforderlichen Genauigskeitsgrades so viel als möglich beseitigen und gegen sie, so wie auch gegen die vermeiblichen Fehler, welche aus Unachtssamkeit und bergl. entstehen, sich allerwärts zu sichern suchen.

S. 138. Eintheilung ber Flachenmestunft. Die forftwirthichaftliche Meffunft tann ohne hinlangliche Grundfenntnig nicht richtig und ficher ausgeübt werben. Daber betrachten wir zuvörderst die allgemeinen Eigenschaften und Berphältnisse der planimetrischen Husselssuren überhaupt. Hiernächst beschäftigen wir und mit der Zeichnung und Berechnung näher bestimmter Figuren auf dem Papiere. Alsdann wenden wir als les das auf die Ausmessung, Theilung, Darstellung und sonstige Bestimmung von Linien, Winkeln und Flächen des Forstlandes an. Die forstliche Planimetrie zerfällt demnach in sechs Abtheis lungen, nämlich: in die Betrachtung, Zeichnung und Bertechnung der Figuren, in die Liniens und Flächens messelsung und endlich in die Forstvermessung.

I. Figurenbetrachtung.

- 1. Freie Linien und Bintel.
- §. 139. Gingelne Binien. Fig. 1.

Fig. 1. Bon einem Punkte A zu einem andern B
fonnen vielerlei Linien Statt finden, wie ACB,
ADB, AFB u. s. w. Stellt man sich vor, die
Fläche, worin diese Linien liegen, drehe sich um
die sesten Punkte A und B: so bewegen sich die außer der Richstung von A zu B gelegenen Punkte C, D der ungeraden Linien
mit herum, während die zu A und B gerichteten Punkte E, F,
6 der geraden Linie unverrückt bleiben.

Die gerabe Einie kann also zwischen zwei Punkten nur eine einzige Lage haben und ift baber burch zwei Punkte bestimms bar; auch kann von einem Punkte zum andern nur eine einzige Berabe Statt finden, welche zugleich ben kurzesten Weg vorzeichnet.

Die frumme Einie, wie ADB, kann zwischen zwei festen Puntten unzählige Lagen haben; sie ift ber Umweg. Gben so bie zufammengefette Linie, wie ACB.


Sowohl gerade als frumme Linien tonnen zusammengefett werben und gwar zu gerablinigen, frummlinigen ober

gemischtlinigen Figuren. Bei allen folgenden Betrachtungen benkt man fich die Liniengestalten in einer und derfelben Ebene gelegen.

§. 140. 3wei gerabe Linien, Bintel. Fig. 2.

3wei gerade Einien konnen keine Flache einschließen; in der Ebene find fie ihrer Richtung nach entweder gleichlau= fend, oder zu einander geneigt. Die geneigten durchschneiden sich irgendwo in einem gemeinschaftlichen Punkte.

Der unbegrenzte Raum zwischen zwei Einien, die sich in einem Punkte durchschneiden, heißt Binkel. Die beiben Einien selbst, welche ihn bilben, sind seine Schenkel; die Größe des Binstels hängt nicht ab von der Länge der beiden Schenkel, sons bern von der Größe ihrer beiberseitigen Zuneigung. Man bezeichnet die Winkel entweder mit einem einzigen Buchstaben an der Spige, oder mit drei Buchstaben, wovon der an der Spige inmitten genannt wird, und gebraucht dafür das Zeichen ...



Eigentlich ift bie Reigung zweier geraden Linien AB und DC eine zweifache. Die beiberseitigen Bintel ABD und ABC beißen Rebenswinkel gleich, wie EBD und EBC, so nennt

man fie rechte Bintel und ihren gemeinschaftlichen Schenkel EB eine Sentrechte auf ber Geraden DC. Alle rechten Bintel find unter fich gleich; fie bienen und hiernächt zur Bergleichung ber übrigen Binkel. Handwerker nennen ben Rechtwinkel schlechthin Binkel; wir sprechen oft nur Rechter und gebrauchen bafur R. Ift ein Binkel kleiner als ber rechte, so heißt er spigig; ift er größer, stumpf. Beibe heißen auch wohl schiefe Winkel.

§. 141. Maß ber Nebenwinkel. Fig. 2.

Die Summe zweier Nebenwinkel beträgt immer zwei Rechtwinkel. Stellen DBA und ABC zwei Rebenwinskel und EB eine Senkrechte vor, so ist

hieraus folgt:

- 1) Da jeder Nebenwinkel wieder aus mehren Winkeln bestehen kann, so muffen auch brei, vier und mehr über einer Geraben zusammenliegenbe Winkel, wie DBF, FBE, EBA und ABC, bas Mag von 2R haben.
- 2) Da auch bie Bintel unter ber Einie, wie DBG nnb GBC, fo groß als 2R finb: fo haben alle Bintel um einen Puntt herum bas Daf von 4R.
- 3) Durch einen von zwei Rebenwinkeln ift auch ber andere gegeben.

$$\simeq$$
 ABC = 2R - \simeq ABD.

§. 142. Gleichheit ber Scheitelwinkel. Fig. 3.

Fig. 3. 3wei sich burchschneibenbe gerabe Linien bilben gegenseitiggleiche Wintel, Scheitelwinkel ober
Bertikalwinkel genannt. Durchschneiben sich AC und BD, so entstehen die Scheitelwinkel m
und n, p und q.

Davon find m + q = 2R (als Nebenwinkel).

auch n + q = 2R (als Nebenwinkel).

Folglich m + q = n + q;

abgezogen q = q,

bleibt m = n.

Eben so find p + n = q + n = 2R;


abgezogen n = n,

bleibt p = q.

Ift von vier zusammengehörigen Scheitelwinkeln einer gegesben, etwa m, so findet man mit Hulfe seines Nebenwinkels bie übrigen.

Denn m = n; 2R - m = p = q.

§. 143. Parallellinien. Fig. 4.



Gleichlaufenbe Einien ober Parallelen bilben mit einer gesBraben Durchschneibungslinie mans cherlei Wintel; bavon sind sos wohl bie Gegenwinkel, wier und n, als auch bie Wechselwinkel, wie

m und n, unter fich gleich, und je zwei Innenwinkel, wie p und n, gufammen fo groß als zwei Rechte.

Stellt man sich vor, bie Parallelen AB und CD rudten in stets gleichlaufender Richtung zusammen: so fielen sie mit allen ihren Theilen zu gleich in einander, und es bedte der Binkel r ben Binkel n, der Binkel p ben Binkel q. Daher ist jeder in=nere Binkel seinem außern Gegenwinkel gleich, wie n == r.

Ist aber n = r, beßgleichen m = r (h. 142.), so muß auch n = m sein.

Daber find bie Bechfelwinkel, wie n und m, gleich.

Wird nun zu n — m abbirt p — p,

fo ist endlich n + p = m + p = 2R (§. 141.). Daher sind die beiden Innenwinkel, wie n + p, so groß als 2R.

- 1) Folglich muffen auch Einien parallel fein, wenn bie von einer Durchschneidungelinie gebils beten Gegenwinkel, ober Wechfelwinkel unter sich, ober je zwei Innenwinkel zusammen zwei Rechten gleich find. Finden diese Bedingungen nicht Statt, so neigen sich die Linien zu einander und schneiden sich irgendwo.
- 2) Benn Parallelen von einer Geraben fent= recht burchschnitten werben, fo find alle inneren und außeren Binkel rechte und baher gleich.
- 3) Auch muffen alle auf einer Geraben errichs teten Sentrechten parallel fein.
- 4) Wenn zwei, brei und mehr gerade Linien mit einer einzigen parallel laufen, fo find fie uns

ter fich auch parallel; benn fie haben alle gleiche Reigung ju einer gemeinschaftlichen Durchschneibungelinie.

2. Drei gerabe Linien, Dreiede.

6. 144. Das Dreied.

Durchschneiben fich brei gerabe Einien in brei Punkten, fo bilben fie bas gerablinige Dreied mit 3 Seiten, 3 Binkeln und ber Flache, welche lettere wir vorläufig noch außer Acht laffen.

Den Seiten nach giebt es brei Arten von Dreieden: gleichseitige, worin alle Seiten gleich find; gleichschen= telige, mit zwei gleichen Seiten, die man Schenkel nennt, und ungleichseitige.

Den Binteln nach find die Dreiede: rechtwinkelig, mit einem rechten Winkel, flumpfwinkelig, mit einem flumpfen Binkel, und fpigwinkelig, mit lauter spigigen Winkeln. Im rechtwinkeligen Dreiede nennt man die dem Rechtwinkel gezgmüber liegende Seite Sppotenuse und die beiden andern, Katheten.

Jebe Seite, die wegen ihrer Entfernung von bem gegeniber liegenden Edpunkte jur Frage kommt, gilt insofern als Grundlinie. Der ihr gegenüber liegende Edpunkt heißt Spige, und eine Senkrechte aus der Spige auf die Grundlmie oder deren Berlangerung heißt Sohe des Dreiedes oder Ibftand der Spige von der Grundlinie.

Rachte man im stumpfwinkeligen Dreiede einen Schenkel bes stumpfen Binkels zur Grundlinie, so siele die Sohenlinie außerhalb des Dreiedes auf die deshalb zu verlängernde Grundlinie. Um dies zu vermeiden, nimmt man wo möglich die längste Seite des Dreiedes zur Grundlinie. Eine bloße Ansicht ergiebt son, daß in dem Dreiede zwei Seiten zusammen größer sein mussen, als die dritte, sonst konnten die beiden kurzern sich nicht in dem dritten Punkte erreichen.

Die Dreiede werben mit ihren brei Edbuchstaben benannt, vor welche man noch bas Zeichen & sett, wenn eine Berwechselung mit Binkeln entstehen konnte. §. 145. Gefammtmaß ber Bintel im Dreiede. Fig. 5.

In jebem Dreiede find alle brei Bintel gufam= men fo groß als zwei Rechtwintel.

Fig. 5.

Denkt man sich in einem Dreiede ABC eine beliebige Seite, z. B. AC nach D, verslängert, alsbann aus bem Punkte C mit AB bie Parallelle CE so ist:

Winkel p = q, Gegenwinkel (§. 143.), auch m = n, Wechselwinkel (§. 143.), endlich r = r, sich selbst.

3ufammen p + m + r = q + n + r.

Da nun q + n + r = 2R (§. 141. 1.), fo iff auch p + m + r = 2R,

Sieraus folgt:

- 1) In bem Dreiede tann nur Gin Bintel ein rechter, ober ftumpfer fein, und es befinden fich barin menigstens zwei fpigige Bintel, fonft waren alle brei Bintel zusammen größer, als 2R, was unmöglich ift.
- 2) Auf eine Gerabe tann von einem außerhalb berfelben liegenben Puntte nur eine einzige Sent=rechte gefällt werben; benn zwei bilbeten ein Dreied mit zwei Rechtwinkeln, was nicht fein kann.
- 3) Der außere Winkel an einer verlangerten Seite bes Dreiedes ift fo groß, als bie beiben innern ent= gegenliegenben Winkel zusammengenommen.

$$\simeq p + m = \simeq q + n = \simeq BCD$$
.

4) Mit ber Größe zweier Bintel eines Dreiedes ift auch die bes britten gegeben; und find zwei Binstel eines Dreiedes zwei Binteln eines andern gleich, so muffen auch die beiden britten einander gleich fein.

§. 146. Kongrueng ber Dreiede.

3wei Dreiede find kongruent:

1) Fig. 6. Benn zwei Seiten und ber 3mifchen=

winkel bes einen Dreieds benfelben Studen bes anderen gleich find.

Fig. 6.


In ben Dreieden ABC und DEF fei AC = DF, BC = EF und C=F. Stellt man fich nun beibe in einander por, C genau in F: fo mußte, megen ber Gleichbeit biefer Binkel und ihrer wechselseitigen Schenkel, CA

in FD und CB in FE, A in D und B in E, also auch AB in DE fallen (6, 139.). hieraus folgt, bag nicht nur bas britte Seitenpaar AB und DE und bie zwei Paar übrigen Binkel A und D, B und E, sonbern auch bie ganzen Dreiecke einanber gleich find.

Ein Dreied ift baber auch burch zwei Geiten und ben 3wifchenwinkel genau bestimmt.

2) Fig. 7. Benn zwei Bintel und bie 3mifchen= feite bes einen Dreiedes eben fo groß find, ale biefelben Stude bes anbern.

Fig. 7.



In ben Dreieden GHI und KLM fei G = K, I = M und GI = KM. ftelle fich beibe fo in einander vor, bag GI genau in KM liege. Da nun bie Winkel I und M gleich find, fo mußte IH in ML fallen; eben fo GH in KL wegen ber

Gleichheit von G und K; mithin ber Punkt H in L. aus folgt bie Gleichheit ber übrigen Seiten IH und ML, GH und KL, ber Binkel H und L und endlich ber gangen Dreiente.

Ein Dreied ift baber auch burch zwei Bintel unb beren 3mifchenfeite genau bestimmt. Es burften übrigens m einer Seite zwei beliebige Winkel gegeben fein, weil zwei Bintel ben britten bedingen (§. 145. 4.).

3) Fig. 8. Wenn bie brei Seiten bes einen Dreiedes ben brei Seiten bes anbern einzeln genommen gleich finb.

Fig. 8.

In ben Oreiecken NOP und QRS sei NP — QS, NO — QR und OP — RS. Wan stelle sich die Oreiecke NOP wund QRS so in einander vor, daß N in Q und P in S liege. Nun ist O so

weit von N und von P, als R von Q und von S; baher muß O in R fallen, und bie Dreiede muffen sich nach bem Sprachs gebrauche beden. hieraus folgt bie Gleichheit ber Dreiede felbst und ber gleichliegenben Winkel.

Ein Dreied ift alfo burch bie brei Seiten genau bestimmt.

§. 147. Im Dreiede fpannen gleiche Seiten gleiche Bintel. Fig. 9.

Fig. 9.

In jebem Dreiede liegen gleichen Seiten gleiche Bintel gegenüber, und fo umgetehrt, gleichen Binteln gleiche Seiten.

In dem Dreiede ABC fei &. B. AB =

A und C bewiesen werden. Man benke sich aus ber Sinkel A und C bewiesen werden. Man benke sich aus ber Spike B eine Gerade BD auf die Mitte ber als Grundlinie anzusehenden Zwischenseite AC. Dadurch zerfällt das Dreieck in zwei andere Dreiecke ABD und CBD, die wechselweise gleiche Seiten haben und also (§, 146. 3.) gleich sind. Folglich A = C.

Soll umgekehrt aus ber Gleichheit ber Winkel A und C bie Gleichheit ber Seiten AB und BC bargethan werben: so nimmt man BD als eine Senkrechte zu hulfe und beweist mittels §. 146. 2, die Gleichheit ber Seiten AB und BC,

Aus biefem folgt weiter:

1) Die Linie BD, welche zwischen zwei gleichen Geiten, ober Binteln eines Dreiedes aus ber Spige sentrecht herabfallt auf bie Grundlinie AC, theilt biefe und bas gange Dreied in zwei gleiche Theile

(§. 146. 2.). Erifft fie bie Mitte ber Grundlinie, fo fieht fie auch fentrecht barauf (§. 146. 3.).

- 2) Gleichschenkelige Dreiede haben zwei gleiche Binkel an ber Grundlinie, und Dreiede mit zwei gleichen Winkeln find gleichschenkelig. Ift also in bem gleichschenkeligen Dreiede ein Winkel bekannt, so find es auch die übrigen, und zur Bestimmung bes gleichschenkeligen Dreiedes braucht man nur einen Schenkel und die Grundlinie, ober eine Seite und einen Winkel.
- 3) Gleichseitige Dreiede haben brei gleiche Winkel, und Dreiede mit brei gleichen Winkeln sind gleichseistig. Denn sie sind in jeder Lage gleichschenkelig, und was oben nur von A und C bargethan ift, gilt auch hier von B mit A, ober mit C. In bem gleichseitigen Dreiede ist jeder Winkel gR, und zur Bestimmung des gleichseitigen Dreiedes braucht man nur eine Seite.

§. 148. 3m Dreiede fpannen größere Seiten größere Bintel. Fig. 10. 11.

In jedem Dreiede liegt ber größeren Seite auch ber größere Binkel gegenüber und fo umgekehrt, bem größeren Winkel die größere Seite.

Fig. 10.

Fig. 10. In bem Dreied ABC sei AC größer als BC. Um nun zu bes weisen, daß auch SB > A, benke man sich CD — CB, die Hülfslinie BD und das gleichschenkelige Dreied BCD, worin

Mun ift m, als äußerer Binkel, gleich ben beiben innern entgegenliegenden A + r (h. 145. 3.) und baher größer, als ber eine A; folglich ift auch der ihm gleiche Binkel n größer als A, und um so mehr ift n + r oder B größer als A. Da also der größeren Seite der größere Binkel gegenüber liegen muß: so kunn nicht dem größeren Winkel zugleich auch eine kleinere Seite gegenüber liegen.

hieraus folgt:


1) Daß in allen rechtwinkeligen und ftumpfwinteligen Dreieden biejenige Seite bie größte ift, welche bem rechten ober ftumpfen Binkel gegenüber liegt (§. 145. 1.).

Fig. 11. 2) Fig. 11. Die von einem gegebenen Punkte A auf die Gerade BE gefällte Senkrechte AB ift die kurzeste aller möglichen Linien von A nach BE. Denn die Bob andern aus A gehenden Linien AC, AD, AE bilben mit AB und der Grundlinie rechtwinkelige Dreiecke, worin sie als Hypotenusen alle größer sind, als die Kathete AB, Diese kurzeste Linie AB heißt der Abstand des Punktes A von der Linie BE.

Liegt A in einer Parallele zu BE, so ist AB eine kurzeste Zwischenlinie ober die Abstandslinie beider Parallelen. Denn ist AB zu BE senkrecht, so ist sie es auch zu AF (§. 143.), und bann ist sie bie kurzeste Entsernung eines Punktes A der Linie AF von BE und eines Punktes B der Linie BE von AF.

§. 149. Berhaltnißmäßigkeit ber parallel gefcnittenen Dreiedfeiten, Fig. 12.

Durchschneibet man bas Dreied parallel zu einer ber brei Seiten: so werben bie beiben anbern Seiten verhaltnigmäßig getheilt.



In bem Dreiede ABC benke man sich BF = FD = DA = 1AB; ferner aus F und D bie Linien FG und DE parallel mit AC, zugleich FH und DI parallel mit BC, dann noch zwei besondere Hülfslinien GH und El.

Daraus ergiebt fich zuvörderft, daß bie Linien BG, FH und DI gleich find; benn

BF = FD = DA, nach ber Boraussehung,

m= n = xo als Gegenwinkel je zweier Pa-

 $\propto p = \propto q = \propto r$ rallelen (6. 143.).

 $\Delta BFG = \Delta FDH = \Delta DAI$ (§. 146. 2.).

BG = FH = DI.

Beiter find die Linien FH und GE gleich, benn

HG - HG, gemeinschaftlich,

ZFHG = ZHGE Bechfelminkel (§. 143.).

 Δ FHG = Δ EGH (§. 146. 2.)

 $\mathbf{FH} = \mathbf{GE}$.

Aus benfelben Grunden find die Dreiede DIE und CEI, mithin auch ihre gleichliegenben Seiten DI und EC gleich.

If nun BG = FH = DI und FH = GE, DI = EC, so if and $BG = GE = EC = \frac{1}{2}BC$.

Bas hier von brei Theilen erwiesen wurde, gilt von jeber anbern Anzahl.

hieraus folgt nun:

1) Es verhält sich nicht nur:

BF: BG = BD: BE = BA: BC; benn

4BA : 4BC = 2BA : 2BC = BA : BC (§, 61.);

fonbern auch:

BF : FA = BG : GC; benn

 $\frac{1}{2}BA : \frac{2}{2}BA = \frac{1}{2}BC : \frac{2}{2}BC (\S. 61.);$

und burch Berwechselung ber mittlern Glieber:

BF : BG = FA : GC (§, 62, 1.).

2) Birb DI als ein folder Parallelschnitt angesehen, so verhalt fich ebenfalls:

AD : AI = DB : IC,

und burch Berfetzung ber Berhaltniffe:

 $DB : IC \longrightarrow AD : AI.$

Da aber IC = DE wegen Gleichheit ber Dreiede ICE und DEN, so it auch:


DB : DE = AD : AI.

Wird nun ju biefem lettern Berhaltniffe jenes erftere DB: 1C abbirt, fo ift:

DB : DE = AD + DB : AI + IC = AB : AC (§. 62. 3.). Auch ift aus bemselben Grunde

 $BE : ED \longrightarrow BC : CA$.

- 3) Benn also zwei Seiten eines Dreiedes zur britten parallel burchschnitten werden, so sind die abgeschnittenen Stüde und ihre Ganzen nicht allein unster sich, sondern auch mit den beiden Parallellinien proportionirt. Schneidet aber eine Linie zwei Dreiedsseiten in proportionirte Stüde, so muß sie zur dritten Seite parallel sein.
 - §. 150. Uhnlichkeit zwischen bem Dreiede und feis nem Abschnitte. Fig. 12.



Jebe gerabe Linie, welche burch bas Dreied mit einer Seite parallel geht, schneibet ein, bem Ganzen ahnliches Stud ab.

Ift DE parallel mit AC, fo find in ben Dreieden BDE und BAC alle Seiten ber Reibe nach proportio-

nirt; benn

weil BD : BE = BA : BC (§. 149. 1.),

fo ift BD : BA = BE : BC (\S . 62. 1.);

und weil BE : ED = BC : CA (§. 149. 2.),


so ist auch BE : BC = ED : CA (§. 62. 1.).

Folglich BD : BA - BE : BC - ED : CA.

Bubem find wegen bes Parallelismus von DE und AC (§. 143.) alle Binkel ber Reihe nach gleich, nämlich: n = 0, x = y und p = p.

Die Dreiede BDE und BAC muffen also einander abnlich fein; benn bie Abnlichkeit ber Figuren beruht auf Berhaltnismäßigkeit ber Seiten und Gleichheit ber Winkel.

§. 151. Ahnlichkeit zwischen Dreieden überhaupt. Fig. 18.



Dreiede find in folgenben 3 Rallen abnlich:

1) Benn je zwei ihrer Bintel fich wechfelsweise gleichen.

In den beiben Dreieden ABC und DEF follen die gleichliegenden Winkel D und A, E und B gleich fein, alfo

Man stelle sich bas Dreieck DEF mit bem Winkel E in ben Winkel B gelegt vor, und es falle D in n und F in o; dann ist:

baher:
$$\angle D = \angle D = \angle A$$
,

auch $\angle O = \angle F = \angle C$

und no parallel du AC (§. 143. 1.).

Es muß also zufolge bes vorigen Lehrsates bas Dreiede Bao, mithin auch bas ihm gleiche EDF, bem Dreiede BAC abnlich fein.

2) Benn je zwei verhaltnismäßige Seiten gleiche Bwifchenwinkel haben.

In ben beiben Dreieden ABC und DEF feien ED : EF == BA : BC und & E == & B.

Man stelle sich die Oreiede wieder in einander vor, E in B, ED in BA und EF in BC, und das Oreied Bno = EDF. Da nun der Boraussetzung nach ED: EF = BA: BC: so ist auch Bn: Bo = BA: BC; mithin no patale les AC (§. 149. 8.); folglich das Oreied Bno, so wis das ihm gleiche EDF, ahnlich dem Oreiede BAC.

3) Benn alle brei Seiten verhaltnismäßig (pro-

In ben beiben Dreieden ABC und DEF fet ED : BA = KF : BC == DF : AC,

Dan nehme hier Bn — ED und ziehe no parallel zu AC, so ist bas Dreieck Bno ahnlich bem Dreiecke BAC, und nach §. 150:

Bn: BA = Bo: BC = no: AC, aber auch ED: BA = EF: BC = DF: AC, Boraussehung.

Beil nun hier die Borderglieder Bn und ED der beiben erften Berhältnisse gleich sind: so mussen es auch die der übrigen Berhältnisse sein, wegen Gleichheit der hinterglieder; es ist also Bo = EF, no = DF und Bn = ED, mithin auch \(\Delta\) Bno = \(\Delta\) Edsteres muß daher, wie ersteres, dem Dreiede ABC ahnlich sein.

3. Bier gerabe Linien, Bierede.

§. 152. Das Biered.

Berben vier gerade Linien in vier besondern Durchs schneidungspunkten mit einander verbunden, so erhalt man ein Biered, eine Figur von vier Seiten und eben so vielen Bing teln.

Die Bierede werben nach ber Lage ihrer Seiten eingetheilt: in Parallelogramme, worin alle Seiten parallel sind, in Trapeze, worin nur zwei Seiten parallel sind, auch Paralleltrapeze genannt, und in gemeine Bierede ober Tras pezoide.

Die Parallelogramme theilt man wieder ein nach den Seiten: in gleichfeitige, welche lauter gleiche Seiten haben, und in längliche, worin das eine Seitenpaar länger ist; nach den Binkeln: in Rechtede, worin alle Binkel rechte sind, und in schiefe Parallelogramme, mit lauter schiefen Binkeln. Das gleichseitige Rechted heißt Quadrat, das längliche, Oblongum; das verschobene Quadrat wird Raute (Rhombus) und das verschobene Oblongum Rhomboid genannt.

Beim Parallelogramm heißt bie Seite, von welcher aus die Entfernung ber Gegenseite bestimmt wirb, die Grundlinie und ber Abstand ber Grundlinie von ber Gegenseite, die Bobe. Des Trapez ift schiefwinkelig, ober rechtwinkelig. In letterm fiehen bie Parallelseiten fenkrecht auf einer ber Rebenseiten, die dann gewöhnlich als Grundlinie angenommen wird. Eine Gerade aus einer Binkelspige zu der schräg gegenüberlies genden andern heißt Diagonale oder Schräglinie. Öfters benennt man Bierecke nur mit zwei Buchstaben gegenüberliegens der Eden.

§. 153. Gefammtmaß ber Bintel im Bierede. Fig. 14,

Alle Bintel eines gerablinigen Bieredes gleichen jusammen 4 Rechten.

Fig. 14.

Jebes Biered, 3. B. AC, zerfallt mittels einer Diagonale BD in zwei Dreisede ABD und BDC, beren Binkel zusamsmen die Binkel des Bieredes ausmachen.

Dun hat jedes Dreied zur Summe seiner

Binkel 2R (§. 145.); es haben also beibe Dreiede zusammen 4R, und dies ist bie beständige Summe aller Winkel im Vierede.

Sind BC und AD parallel, wie im Parallelogramm und Trapez, so enthält jedes Paar der an einer Nebenseite liegenden Binkel A + B, ober C + D, das Maß von 2R (§. 143.). Ift also einer davon ein Rechter, so muß es auch der andere sein. Da die innern Winkel eines Viereckes 4R enthalten, so mussen die dazu gehörigen äußern 12R betragen; benn die innern und äußern zusammen haben das Maß von 4 × 4R (§. 141. 2.).

Bei ben vier = und mehrseitigen Figuren tonnen auch eins wartsgehende Bintel Statt finden, folche, die nach innen gros fin find, als 2R, was beim Dreiede nicht möglich ift.

§. 154. Diagonale in bem Parallelogramm. Fig. 14.

Bebes Parallelogramm wird burch eine Diagonale in zwei gleiche Dreiede getheilt.

Fig. 14.

Man bente fich irgend ein Parallelos gramm AC mit ber Diagonale BD. Dars in ift

BD = BD, gemeinschaftlich,

 $\Delta ABD = \Delta CDB (\S, 146. 2.).$

hieraus folgt weiter:

1) In jedem Parallelogramm ift jedes burch eine Diagonale abgetheilte Dreied bie Balfte bes Parallelogramms.

2) In jebem Parallelogramm find bie gegenüberliegenben Seiten und bie fchrag gegenüberliegenben

Bintel gleich.

- 3) Parallelen zwischen Parallelen find gleich. Also auch alle Abstandölinien zweier Parallelen, weil sie senkrecht auf biesen und somit unter sich parallel sind (§. 148. 2.)
- 4) 3 wei Gerabe AD und BC, welche zwei gleiche Parallelen AB und DC verbinden, find gleich. Ift namlich AB = DC, BD = BD, m = n, und baher bas ΔABD =
 ΔCDB: so ift auch AD = BC,
- 5) Eine Bergleichung ber beiben Diagonalen im Parallelogramm ergiebt, daß dieselben im Rechtede gleich, im schiefen Bierede aber ungleich find.

§. 155. Gleichheit zwischen Biereden.

Unter ben Biereden finbet fich völlige Gleichheit:

- 1) In allen Quabraten auf gleichen Seiten wegen ber Seiten = und Winkelgleichheit in jebem.
- 2) Alle länglichen Rechtede find gleich, worin zwei an einander liegende Seiten wechselweise sich gleichen. Da in jedem die gegenüberliegenden Seiten eben so groß und die Winkel rechte find, so muffen fich die Figuren unster dieser Bebingung beden.

- 3) Alle fchiefen Parallelogramme find gleich, wenn in ihnen je zwei an einander liegende Seiten und bie 3wischenwinkel sich gleichen; benn in diesem Falle find auch bie übrigen Theile einander gleich.
- 4) Trapeze und gemeine Bierede find gleich, wenn fie aus gleichen gleichliegenben Dreieden gufammens gefeht finb.
- 5) Man bestimmt bas Quabrat burch eine einzige Seite; bas längliche Rechted burch zwei an einanber liegenbe Seiten; bie anbern Parallelogramme burch zwei an einanber liegenbe Seiten und ben Zwischenswinkel; bie Trapeze und überhaupt alle Bierede auch nach Dreieden.

§. 156. Uhnlichfeit zwifden Biereden.

- 1) Alle Quabrate find einander ahnlich; benn ihre Seiten haben ein und basselbe Berhaltniß zu einander und ihre Binkel find gleich.
- 2) Bur Ahnlichkeit langlicher Rechtede ift nur ersforderlich, baß zwei an einander liegende Seiten prosportionirt find; weil sie eben auch lauter rechte Bintel has ben und bas andere Seitenpaar in bemselben Berhaltniffe fteht.
- 3) Schiefe Parallelogramme find abnlich, wenn barin je zwei an einander liegende Seiten proportionirt und die Zwischenwinkel gleich find; benn unter biefen Bedingungen muffen auch die übrigen Einien proportionirt und die gleichliegenden Bintel gleich fein.
- 4) Trapeze und alle andern Bierede find ahnlich, wenn fie fich burch Diagonalen in ahnliche gleichlies genbe Dreiede zertheilen laffen.

4. Biel gerabe Linien, Bielede.

§. 157. Das Bieled.

Fanf, feche, fieben und mehr gerade Einien, in eben fo viel besonbern Durchschneidungspuntten mit einander verbun-


ben, bilben bas Fünfed, Sechsed, Siebened u. f. w., welsche alle unter bem Namen Bielede ober Polygone begriffen werben.

Die Bielede theilt man in regelmäßige und gemeine. An den erstern sind alle Seiten (Polygonseiten) und alle Binkel (Polygonwinkel) gleich. Auch in den Bieleden heißt die von einer Winkelspise zur andern schräg hindurch gezogene Gerade eine Diagonale.

§. 158. Gefammtmaß ber Bintel im Bielede, Fig. 15.

Alle Bintel eines gerablinigen Bieledes betrasgen zusammen zweimal fo viel Rechte, als basfelbe Seiten hat, weniger 4R.

Fig. 15.



Man stelle sich in einem beliebigen Biels ede, etwa ABCDEFG, von einem innern Punkte H nach allen Umfangspunkten gerade Linien vor, so zerfällt baburch bas Bieled in eben so viele Dreiede, als es Seiten hat, hier in sieben. Die Binkel

biefer Dreiede enthalten zusammen alle Umfangswinkel bes Bielsedes und noch die 4R (§. 141.) um ihren gemeinschaftlichen Berührungspunkt. Daher mussen alle Umfangswinkel des Bieledes zusammen um 4R kleiner sein, als die Winkel aller Oreiede zussammen, oder, was dasselbe ist: sie betragen zwei mal so viel Rechte, als das Vieled Seiten hat, weniger 4R.

Das Siebened hat $7 \times 2R - 4R = 10R$.

Das Reuned hat $9 \times 2R - 4R = 14R$.

Das nied hat $n \times 2R - 4R = (n-2) \times 2R$.

Betragen aber im n=Ed die innern Winkel n × 2R-4R, so muffen die Außenwinkel enthalten n × 4R weniger n × 2R - 4R, namlich n × 4R — (n×2R — 4R)


 $= n \times 4R - n \times 2R + 4R$

 $= n \times (4R - 2R) + 4R$

 $= n \times 2R + 4R,$

§. 159. Regelmäßiges Polygon. Fig. 16.

Das regelmäßige Polygon ift aus fo vielen gleischen gleichen gleichen Breieden zusammengefett, als es Seiten hat, und biefe Dreiede ftogen mit ihren Spiten in einem gemeinschaftlichen Punkte zusammen.



Man benke sich in einem beliebigen regelmäßigen Polygon ABDEFG aus allen Echpunkten A, B, D u. s. w. burch die Mitte aller Polygons winkel gerade Linien nach dem Insern. Diese mussen irgendwo einander schneiden und Oreiecke bilben, weil die beiben an jeder Polygonseite AB,

BD u. f. w. liegenden halben Polygonwinkel zusammen kleiner find als 2R (f. 143. 1.).

Die baraus entstandenen Dreiecke ABC, BDC u. s. w. has ben die gleichen Polygonseiten zu ihren Grundlinien und an diessen die Halften der gleichen Polygonwinkel zu anliegenden Winzteln; sie sind daher gleich und gleichschenkelig (h. 146. 2. 147. 2.). Auch mussen ihre Spigen wegen der gemeinschaftlichen gleichen Schenkel je zweier Dreiecke, nämlich AC — BC, BC — DC u. s. w., in einem einzigen Punkte, dem Mittelpunkte, pusammenfallen.

Bieraus folgt:

1) Alle Linien AC, BC . . . von ben Edpunkten nach bem Mittelpunkte bes Polygons (in gewisser Bezies bung halbmesser genannt) und eben so auch alle Abstände ber Polygonseiten von bem Mittelpunkte, wie CH . . . , sind gleich. Denn bie Abstandslinie ist eine Senkrechte von C auf die Polygonseite, wie CH auf AG; sie theilt jedes Polygonsbreied wieder in zwei gleiche Dreiede, wie AHC und GHC u. s. w. (J. 147. 1.), die alle einander gleichen, und in diesen sind die Uklandslinien gleichliegende Seiten.

- 2) Alle Dreiedswinkel am Mittelpunkte, wie GCA, ACB, BCD u. f. w., ihre Hilten, wie ACH, HCG u. f w., ihre Zweifachen GCB, BCE u. f. w. find unter fich gleich. Nicht minder ihre entgegenliegenzben Seiten GA AB BD, auch Halbfeiten GH HA u. f. w., auch Doppelfeiten GA + AB BD + DE u. f. w.; weil sie zu gleichen Dreieden, ober zu gleichen Polyzgonausschnitten gehören.
- 3) Unter allen Polygonen ift bas Sechsed am regelmäßigsten gestaltet. Jebes seiner sechs Polygondreiede bat dum Spikenwinkel $C=\frac{4R}{6}=\frac{2}{3}$ R; also enthalten die beiben Winkel an der Grundlinie $2R-\frac{2}{3}$ R und jester einzelne enthält $\frac{2}{3}$ R. Die Polygondreiede des Sechsedes sind demnach gleichwinkelig und gleichseitig (9. 147. 3.). Im regelmäßigen Sechsede müssen also Halbmesser und Polygonseite gleich sein.
- 4) Je mehr ein Polygon Seiten hat, bei einem und bemfelben Salbmeffer, um fo kleiner wird jede Seite, um fo naher kommt ber Seitenabstand bem Halbmeffer, um fo stumpfer werden bie Eden und um fo mehr rundet fich bas Polygon ab zu einem Rreise.
- §. 160. Gleichheit und Ahnlichfeit zwischen Bieleden. Fig. 17.

Begen Gleichheit und Ahnlichkeit ber Bielede haben wir Folgenbes zu bemerten.


- 1) Bielede find gleich, wenn fie fich burch Diagonalen in gleich viele Dreiede zertheilen laffen, wovon jedes ber einen Figur dem gleichliegenden ber
 andern völlig gleich ift. Denn wenn die Theile in einer
 und berfelben Dronung gleich find, fo muffen es auch die Ganzen fein.
- 2) Regelmäßige Polygone find fcon gleich, wenn fie bei gleicher Seitenzahl ein gleiches Seiten: ober Linienpaar haben, und alfo aus lauter gegenfeitig gleichen

Dreieden bestehen. Auf ebendemfelben Grunde beruht bie Gleichabeit gleichmäßiger Ausschnitte von gleichen Polygonen.

Durch bie Anzahl ber Seiten und burch die Größe einer Seite, ober eines halbmeffers, ift bas regelmasige Polygon genau bestimmt.

3) Fig. 17. Bielede find ahnlich, wenn fie fich in gleichviele Dreiede zerlegen laffen, Die einander ber Reihe nach ahnlich find.

Fig. 17.



So find 3. B. bie Sechsede abcdef und ABCDEF einander ähn= lich, wenn die Dreiede abc ~ ABC, ace ~ ACE, cde ~ CDE und aef ~ AEF und überdies alle übereinstimmig an ein=

amber liegen. Denn hieraus folgt die Gleichbeit aller gleichlies genden Winkel a = A, b = B, c = C u. s. w., und die Proportionalität der gleichliegenden Diagonalen und Seiten, als ac : AC = ce : CE = ae : AE; ferner ab : AB = bc : BC = cd : CD = de : DE = ef : EF = fa : FA = (ab + bc + cd + de + ef + fa) : (AB + BC + CD + DE + EF + FA) (§. 62. 8.). Hieraus ergiebt sich noch: In allen ähnlichen Figuren sind die ganzen Umfänge den gleichliegenden Seiten und Diagonalen proportionist.


- 4) Regelmäßige Polygone find einander schon abnlich, wenn fie gleichviele Seiten haben; benn bann find die Seiten verhältnigmäßig und die Winkel gleich.
- 5) Gleichmäßige Ansfcnitte ahnlicher Polygone find eben auch abnlich.
 - 5. Krumme Linien, Rreife.
 - §. 161. Der Kreis. Fig. 16. 19.

Unter allen frummen ginien finden wir die Rreisli=

nie am regelmäßigsten. Sie ist eine in sich selbst zurudteherenbe krumme Linie, welche von einem gewissen Punkte, bem se genannten Mittelpunkte, überall gleich weit absteht; man nennt sie Umfang, Umkreis, Peripherie.

Jebe Gerade, die won dem Mittelpunkte zu dem Umfang geht, heißt halbmeffer, Radius, und zwei halbmeffer in gerader Einie bilden einen Durchmeffer, Diameter, des Kreifes. Die halbmeffer eines Kreifes find unter sich gleich, weil der Umfang von dem Mittelpunkte gleichweit absteht; also mussen auch die Durchmesser unter sich gleich sein. Diese gehen durch den Mittelpunkt.

Serabe Einien von einem Punkte bes Umkreises zu bem ansbern, die nicht burch ben Mittelpunkt gehen, nennt man Sehnen, und ben Theil bes Umkreises, ben sie abschneiben, Bogen. Derjenige Theil ber Kreisstäche, welcher burch die Sehne abgeschnitten wird, heißt Abschnitt, und ber von zwei Halbmessern ausgeschnittene Theil, Ausschnitt bes Kreises. Zwei Kreise mit gemeinschaftlichem Mittelpunkte heißen concentrisch.




Da in bem regelmäßigen Polygone alle Edpunkte eben so, wie die Kreiklinie, gleichweit von ihrem Mittelpunkte abstehen (h. 159. 1.): so berühren sich in einem Polygone und einem Kreise, von gemeinschaftlichem Mittelpunkte C und gleichem Halbmesser CA, CB u. s. w., die Polygoneden und der Umkreis. In

biesem Falle sagt man, das Polygon sei in den Kreis, ober Kreis sei um das Polygon beschrieben. Der Kreis ist dagegen in das Polygon beschrieben, wenn berselbe die Polygonseiten von innen berührt und den Seitenabstand des Polygons CH zum Halbmesser hat.

Da im regelmäßigen Sechsede bie Seite so groß als ber Salbmesser ift (§. 159. 8): so kann in jedem Umkreise ber Halb, messer sechs mal als Sehne berum getragen werben.

6. 162. Bintel im Rreife, Fig. 18.



In jedem Kreise ift ber Bintel am Umfange halb so groß, als ber Bintel am Mittelpuntte, wenn beibe mit ihren Schenkeln auf bemfelben Bogen ftehen.

Ist ber Binkel ABD ein Binkel am Umfange und ber Binkel ACD ber am Mittelpunkte auf gleichem Bogen AD:

10 hud XVRD + CVR	= 2 ACD (9, 145, 3,),
aber ABD = CAB	(§. 147. 2.).
Folglich: ABD ==	½ ≪ACD,
Eben so: ZDBE =	½ ∠ DCE.
Zusammen: XABE =	½ ∡ACE.
Auch ist ZDBF =	½ ∡DCF.
Davon ZDBE =	½ ≥ DCE.
Bleibt: ZEBF =	₹ ∠ECF .

Es ist also:

 $\angle ABD = \frac{1}{2} \angle ACD$

 $\overline{\times}$ EBF = $\frac{1}{4}$ $\overline{\times}$ ECF


Dies führt uns zu ber nüglichen Folgerung: daß alle Bintel im Salbtreife, wie ABF, die mit ihrer Spige ben Umtreis und mit ihren Schenteln beibe Enden bes Durchmeffers berühren, Rechtwinkel fein muffen. Jeber enthält nämlich die Sälfte von allen Winkeln unterhalb ber Geraden ACF, welche zusammen 2R betragen (6, 141, 1.).

§. 163. Gleichheit und Ahnlichkeit ber Rreife. Fig. 19.

Der Rreis ift als ein regelmäßiges Bieled angus feben. Man tann fich nämlich vorftellen, ber Umfang bestehe

aus unzählig vielen kleinen, gleichen Seiten, und ber ganze Kreis sei aus eben so viel schmalen, gleichen Polygonbreiedchen zusammengeseht, sei also ein Polygon von unzählig vielen Eden. Es muß baher auch alles von bem regelmäßigen Polygon Erwiesene auf ben Kreis angewendet werden konnen, nämlich:

- 1) Alle Salbmeffer und Durchmeffer eines Kreis fes find unter sich gleich, wie in den Polygonen (6. 159. 1.).
- 2) In jedem Kreife haben gleiche Bintel am Mittelpuntte gleiche Bogen, und gleiche Bogen gleiche Mittelpunttwinkel. Denn fie gehören zu einer gleichen Anzahl gleicher Polygondreiedchen (§. 159. 2.).
- 3) Alle Ausschnitte besselben Kreises mit gleischen Mittelpunktwinkeln ober mit gleichen Bogen sind gleich, weil sie aus einer gleichen Anzahl gleicher Polysgondreiedchen bestehen (§. 159, 2.).
- 4) Daher sind auch die vier rechtwinkeligen Ausschnitte am Mittelpunkte, die man Quadranten zu nennen pflegt, einander gleich und Biertel bes Rreises.
- 5) Da auf jeder Seite des Durchmessers zwei solcher Bierz telfreise liegen: so muß auch ber Durchmesser ben Kreis in zwei Halbkreise theilen.
- 6) Kreife von gleichen Salbmeffern, gleichen Durchmeffern, ober gleichen Umfangen find gleich. Seber Kreis wirb burch eine biefer Linien genaubeftimmt.
- 7) In gleichen Kreifen haben gleiche Bogen auch gleiche Bintel am Mittelpuntte, und fo ums getehrt.
- 8) Ausschnitte gleicher Kreife find gleich, wenn fie gleiche Mittelpunktwinkel ober gleiche Bogen haben.




9) Alle Kreise sind, als Polygone von gleich vielen Seiten angesehen, einander ähnlich. Daher müssen nicht allein ihre Halbmesser, Durchmesser und Umfänge, sondern auch ihre Bosgen, welche zu gleichen Mittelpunktwinkeln gehören, proportionirt sein. Nennt man in zwei Kreisen K und k die Halbmesser R und r, die Durchmesser D und d, die Umfänge U und u, die Bogen gleicher Mittelspunktwinkel B und b, so ist:

R: r = D: d = U: u = B: b.

§. 164. Andere frummen Linien. Fig. 20. 21.


Die übrigen frummen Einien find von unendlicher Berichiebenheit; nur wenige frummen fich nach folchen Gefeten, baf fie einen Gegenstand allgemeiner Betrachtungen abgeben konnen, und biese werben in ber Forstwirthschaft eigentlich nicht gebraucht.



Bu einer Anwendung als bloße Fiz gur eignete sich etwa die Ellipse Fig. 20. Diese ist ein Langkreis AKBG, worin die beiden als Halbmesser dienenden Linien CL und LD, oder CH und HD, welche aus irgend einem Umfangspunkte, wie L, H, nach den beiden

bestimmten Durchmefferpunkten C und D gehen, gusammengenom= men bem langen Durchmeffer AB gleich find.

Wir bemerten übrigens noch: die frummen ginien werben überhaupt baburch bestimmt, bag man ihre Abstande von einer Geraben angiebt. Lettere nennt ber Mathematiker Absciffenlinie und die Abstande Ordinaten. Wir gebrauchen bafür die Namen: Stanblinie und Abstande, benten und bie vorkommende krumme Linie,



3, B. Fig. 21. MPR, aus fleinen Geraben MN, NO, OP u. f. w. jusammengeset


und bestimmen die dadurch zugleich mit angenommenen Schunkte N, O, P, Q u. f. w. von den Richtpunkten B, C, D, E ber Standlinie AR aus, nach ben besondern gangen AB, AC, AD burch die senkrechten Abstände ober Breiten BN, CO, DP u. s. w.

6. Großengleichheit verschiedener Ziguren.

§, 165. Parallelogramme auf gleichem Grunde und in gleicher Sohe. Fig. 22, 23, 24.

Parallelogramme von gleichen Grundlinien und Sohen haben gleichen Flacheninhalt.

Man nehme zwei solcher Parallelogramme ABCD und AFED auf einer gemeinschaftlichen Grundlinie AD an: so befinden sich bie Oberseiten wegen ber gleichen Sohe in einer und berselben Parallele BE zur Grundlinie. F liegt nun entweder in C, ober in BC, ober außerhalb BC.



Mithin: \triangle ABC = \triangle DFE (§. 146. 8.). Dazu \triangle ACD = \triangle AFD.

Folglich Parallelogr. AC — Parallelogr. AE. Fig. 23.




2) Liegt F in BC, so ist wie oben BC = EF.

Davon FC = FC,
bleibt: BF = EC.

Es ist aber auch AB = DC (§. 154. 2.).

Mithin: \triangle ABF = \triangle DCE (§. 146. 3.). Hierzu Trapez AFCD = Trapez AFCD.

Folglich: Prigr. AC - Prigr. AE.



3) Liegt F außer BC, so ift wie oben BC = EF,

Dazu CF - CF,

giebt : BF = CE,

Mun ift auch AB = DC und AF = DE (§. 154. 2.).

 $\overline{\mathfrak{M}ithin: \ \Delta \ ABF} = \Delta \ \overline{\mathsf{DCE}(\S, 146, 3.)}.$

Davon $\triangle GCF = \triangle GCF$,


bleibt: Trap. ABCG = Trap. DGFE,

 $\mathfrak{Dazu} \ \triangle \ \mathbf{AGD} = \triangle \ \mathbf{AGD}.$

Folglich: Prigr. AC - Prigr. AE.

§. 166. Dreiede auf gleichem Grunbe und in gleicher Sobe. Fig. 25.

Dreiede von gleichen Grundlinien und gleichen boben gleichen glächen flacheninhalt.



Man bente sich zwei solcher Dreiede 'ABD und AFD auf bemfelben Grunde AD; bann burch ihre Spigen eine Sezrabe BF, die wegen ber gleichen Dreisedshöhen zur Grundlinie gleichlaufend

sein muß; endlich noch DC parallel zu AB und DE parallel zu AF: fo ist

Parallelogr. ABCD - Parallelogr. AFED;

folglich auch & Prigr. ABCD = & Prigr. AFED,


ober $\triangle ABD = \triangle AFD$ (§. 154. 1.).

Demnach ift ein Dreied auch halb fo groß, als jedes andere Parallelogramm von ebenderselben Grundlinie und Hohe.

△ ABD = ½ Prigr. AC = ½ Prigr. AE.

9. 167. Quabrate auf ben Seiten bes rechtwinkelis gen Dreiedes. (Pothagorifcher Lehrfat.) Fig. 26.

In jedem rechtwinkeligen Dreiede ift bas Quabrat ber Sppothenuse so groß, als bie beiben Quabrate ber Ratheten.



Man benke sich CE als bas Quadrat ber Hypothenuse, CH und BG als die Quadrate beider Ka=theten; ferner die Gerade AL pa=rallel mit CD und BE, und einst=weilen nur die beiden Hülfslinien AD und BJ: so ist

erstlich \simeq DCB = \simeq JCA = R.

Da auch CD = CB als Quabratseiten:

fo folgt: \triangle DCA = \triangle JCB (§. 146. 1.).

Wher \triangle DCA = \triangle DCK = $\frac{1}{2}$ Prigr. CL and \triangle JCB = \triangle JCA = $\frac{1}{2}$ Dubrt, CH (§. 166.).

Folglich: Prigr. CL = Dubrt. CH.

Sben so läßt sich beweisen, daß Prlgr. BL = Qubrt. BG ift.

Beibe Gleichungen abbirt, giebt

CL + BL = CH + BG,

ober BC2 = CA2 + AB2;

auch BC' - CA' = AB', ober BC' - AB' = CA'.

Ein Dreieck, dessen Seiten sich verhalten wie 8, 4 und 5, ist also rechtwinkelig, weil $3^2 + 4^2 = 5^2$.

7. Blacheninhalt ber Figuren.

§. 168. Flaceninhalt ber Bier= u. Dreiede. Fig. 27.

Jedes Rechted enthält fo viele Quabrateinheisten, als bas Probukt aus ber gangenzahl feines Grundes mit ber gangenzahl feiner Seite ober Hohe beträgt.

Fig. 27.

Es sei AC ein Rechted, bessen Flächense inhalt bestimmt werben soll, und ac ein zur Flächeneinheit bienendes Quadratschen. Dieses Flächenmaß ginge innerschalb des Rechtedes so viel mal auf die Derundlinie AD, als diese ad in sich

enthalt, und eine folche Anzahl AF fanbe in bem ganzen Rechtede fo viel mal Platz, als ab - ad - AE in ber Gohe AB enthals
ten ift.

Maße &. B. die Grundlinie AD 4 und die Seite AB 3 Längeneinheiten, so gingen in bem Rechtede AC vier Quabrateinheiten brei mal über einander. Man sieht also ein, daß bessen Flächeninhalt $4 \times 3 = 12$ ist.

Daber muß bie gesuchte Anzahl ber im Rechtede befindlichen Quabrateinheiten herauskommen, wenn man die Längenzahl ber Grundlinie AD mit ber Längenzahl ber Seite AB, oder schlechthin, die Grundlinie mit ber Höhe multiplizirt. Daburch wird zugleich beutlich, was gemeint ift, wenn Linien mit Linien multiplizirt werben sollen.


Aus biefem folgt weiter:

- 1) Der Inhalt bes Quabrates ift bas Probukt seiner Seite mit sich selbft, weil die Höhe der Grundlimie gleich ift. Hätte eine Quadratseite 10 oder 12 zum Maße, so enthielte das Quadrat $10 \times 10 = 10^{\circ} = 100$, oder $12 \times 12 = 12^{\circ} = 144$ Klächeneinheiten. Der Inhalt des Quadrates ift also die Quadratzahl der Seite, und die Seite des Quadrates ift die Quadratwurzel aus dem gegebenen Inhalte. Deß halb nennt man auch in der Rechenkunst die zweite Potenz Quadrat.
- 2) Das schiefe Parallelogramm besteht aus so vielen Flächeneinheiten, als bas Probukt seiner Grundlinie mit ber Höhe beträgt; benn es ist (§. 165.) so groß als ein Rechted von berselben Grundlinie und Höhe. hielte in Fig. 24. die Grundlinie AD 8 und die Höhe DC 11, so ware der Inhalt von dem schiefen Parallelogramme AE so wohl, als von dem Rechtede AC = 8 × 11 = 88 Flächeneinheiten.

- 3) Überhaupt wird ber Flächeninhalt eines jeben Parallelogramms gefunden, wenn bie Längensahlen ber Grundlinie und Höhe mit einander multiplizirt werden. Bezeichnet man jene mit G und biese mit H und ben Flächeninhalt mit F, so ist in jedem Parallelogramm F = G × H.
- 4) Der Flächeninhalt bes Dreiedes besteht aus halb so viel Flächeneinheiten, als bas Probukt ber Grundlinie mit ber Höhe beträgt; benn bas Oreied ift bie Hälfte bes Parallelogramms von berfelben Grundlinie und Höhe (§. 166.). In jedem Oreiede ist daher nach ber vorigen Bezeichnung F = \frac{1}{2} (G \times H).
- 5) Jebe andere Figur enthält so viele Flachenseinheiten, als alle ihre burch Diagonalen abgetheilten Dreiede ober anbern Berechnungstheile zusammengenommen.
 - §. 169. Flächeninhalt ber Polygone. Fig. 16.

Jebes regelmäßige Polygon ift fo groß als ein Dreied, bas beffen Umfang zur Grundlinie und beffen Mittelpunktabstand zur Bohe hat.

Bon bem regularen Sechsede ift ber Inhalt nach ben einz zelnen Dreieden, bie alle gleiche Grundlinien und gleiche Soben haben (§. 159.):



Rennen wir im Allgemeinen die Polygonfeite s, die Anzahl ber Seiten n und ben Mittelpunktabstand r: so ift von jedem Polygon der Flacheninhalt

$$\mathbf{F} = \frac{1}{2} (\mathbf{s} \times \mathbf{n} \times \mathbf{r}).$$

hierans folgt:

1) Der Flaceninhalt eines Kreises ift eben auch bem eines Dreiedes gleich, bas bessen Umfangszur Grundlinie und bessen Salbmesser zur Bobe hat (g. 163.). Bezeichnet man ben Umfang mit u anstatt s × 11, ben Salbmesser ober Mittelpunktabstand mit r: so ift von jebem Polygon und Kreise ber Flacheninhalt

$$\mathbf{F} = \{ (\mathbf{u} \times \mathbf{r}),$$

2) Seder Polygon= und Kreisausschnitt ift | sogroß als ein Dreieck, bas zur Grundlinie ben ent= sprechenden Theil des Umfangs und zur Göhe ben Rittelpunktabstand ober Halbmeffer hat. Bezeich= net b in einem solchen Ausschnitte den Umfangtheil, so ist F = \frac{1}{2} (b \times r).

8. glachenverhaltnif ber giguren.

§. 170. Fladenverhaltniß zwifden Dreieden.

Alle Dreiede verhalten fich ihrer Flache nach, wie die Produkte ihrer Grundlinien und Sohen. Bezeichnet man von zwei Dreieden die Grundlinien mit G und g, die Höhen mit H und h, die Alacheninhalte mit F und f, denn ift:

$$F = \frac{1}{2} G \times H f = \frac{1}{2} g \times h$$
 (§. 168. 4.).

Daher $F: f = \frac{1}{2} G \times H: \frac{1}{2} g \times h$

und $F: f = G \times H: g \times h (§. 61.)$.

Hieraus folgt:

1) 3wei Dreiede von gleichem Grunbe verhals ten fich wie ihre Bohen.

If nămlich $F: f = G \times H: g \times h$ und

nach der Voraussetzung G = g


so ift auch F : f = H : h (§, 61.).

2) Bei gleichen Boben verhalten fich bie Dreis ede wie ihre Grundlinien. Ift nämlich H = h, fo versbalt fich auch

 $G \times H : g \times h = G : g$.

- 3) Da bie Dreiede Salften find von Parallelogrammen, und die Ganzen fich verhalten, wie ihre Salften: fo finden alle diefe Berhaltniffe auch bei Parallelogrammen Statt.
- §. 171. Flächenverhältniß zwischen ähnlichen Figurent Fig. 28, 29, 17.

Fig. 28.



1) Ähnliche Dreiede verhalten sich zu einander, wie die Quadrateihrer gleichliegenden Seiten. Man lege zwei ähnliche Dreiede ABC und ADE zusammen und ziehe die Hüsstlinie DC, so ift


 \triangle ADE : \triangle ADC = AE : AC (§. 170, 2.).

 \triangle ADC : \triangle ABC = AE : AC (= AD : AB, §. 149.).

Folglich \triangle ADE: \triangle ABC = AE': AC' (§. 62, 4, 2.)

 $= AD^{3} : AB^{3}$ $= DE^{3} : BC^{3}.$

Fig. 29.




2) Ahnliche Bierede verhalten fic, wie die Quabrate ihrer gleichliegenden Seiten ober Dias gonalen. In den beiben ahnlichen Biereden ABCD und abcd verhalt fich

 \triangle ABC: \triangle abc == AC²: ac² == AB²: ab² u, f, w.

 \triangle ACD: \triangle acd \Longrightarrow AC2: ac2 \Longrightarrow AD2: ad2 u. f. w.,

mithin ABCD: $abcd = AC^a$: $ac^a = AB^a$: $ab^a u$. f. w. (§. 62. 3.).



3) Chen fo verhalten fich ahnliche Bielede, wie die Quabrate ihrer gleichlies genden Einien. Inden beiben ähnlichen Bieleden ABCDEF und abcdef ift nämlich:

 $\triangle ABC : \triangle abc = AB^2 : ab^2$

△ CDE: △ cde = AB2: ab2 megen Proportionalitat

△ CEA: △ cea = AB2: ab2 aller Seiten (§. 160. 8.).

 $\triangle EFA : \triangle efa = AB^2 : ab^2$

Mithin ABCDEF: abcdef = AB2: ab2 = BC2: bc2 u. f. w.

4) Kreise verhalten sich ihrer Fläche nach, wie bie Quabrate ihrer Salbmesser, Durchmesser und Umsfänge. Denn alle Kreise sind als ähnliche Bielede von einer gleichen Anzahl Seiten anzusehen, und ihre Halbmesser, Durchsmesser und Umfänge als gleichliegende Linien. Bezeichnen K und k zwei Kreise, R und r ihre Halbmesser, D und d ihre Durchsmesser, U und u ihre Umfänge: so ist

$$K: k = R^s: r^s = D^s: d^s = U^s: u^s.$$

5) Fig. 17. Gleichliegenbe Linien ahnlicher Figuren verhalten fich wie bie Quabratwurzeln aus ben Zahlen, welche bie Flächenverhältniffe ber Figuren ausbruden.

Sft ABCDEF: abcdef == AB2: ab3, fo

ift auch \checkmark ABCDEF : \checkmark abcdef = AB : ab.

Auf K: $k = D^2 : d^2 = U^2 : u^2$ folgt $\sqrt{K} : \sqrt{k} = D : d = U : u$.

II. Figurenzeichnung.

1. Linienzeichnung insbefondere.

§. 172. ginienmaße.

Die Linien = ober Rifgeichnung ftellt gemeffene Gegens ftanbe, Grunbftude, Bege, Bauwerte u. bergl. in verjungtem Maße bar. Bu biefen Darftellungen muffen wir zuvörberft bas Linien = ober gangen maß kennen.

Mls Grundmaß jum Längenmessen bient ber gemeine ober Berkfuß, bessen Größe gewöhnlich in Linien bes alten pariser Fußmaßes bestimmt und ber an sich wieber in 12 Bolle ju 12 Linien eingetheilt wird; baber auch bie Bezeichnung zwölfztheiliges ober Duobezimalmaß. —

Mehre Berkfuße zusammengenommen, gewöhnlich 10, 12 bis 16, bilben eine Ruthe; theilt man biese nach bem Dezimalinstem, so erhält man bas geometrische, auch zehntheilige ober Dezimal maß, bessen Theile geometrische ober Dezimaligue, Bolle heißen.

Der weimarische Werkfuß z. B. hat 125 par. Linien, die weimarische Ruthe aber 16 weimar. Werkfuße; also

Im Sanbel und Gewerbe geht man nicht gern von bem ger meinen ober Bertfuße ab, ba die feiner Eintheilung zu Grunde liegende Bahl 12 leichter theilbar ift. Für geometrische 3wede bedient man sich jedoch ausschließlich nur des geometrischen Raßes.

Man bezeichnet die Authen mit °, die Fuße mit ', die Bolle mit ", die Linien mit " rechts oben an der zu benennenden Bahl; z. B. 3° 7' 6". Wenn übrigens, ohne Bemerkung des Maßes, in einer angegebenen Länge Authen mit genannt sind: so verssteht man darunter geometrisches Maß, besonders wo von Grundsstückmessungen die Rede ist. Kommen dagegen nur Fuße und

Bolle vor, und betrifft bie Magangabe Sohen, Tiefen, Korper= ausbehnungen und bergleichen: fo ift auf Werkmaß zu schließen.

Se ausgebehnter bie in ber Rifzeichnung barzustellenden Gegenstände in ihrer Birklichkeit sind, um so mehr mussen bie natürlichen Dase verkleinert aufgetragen werden, und testo grösser sind bann die unvermeiblichen Zeichnungsfehler (§. 137.). Um sich überhaupt der größten Genauigkeit in Anwendung der Linienmaße zu besteißigen, ist jeder Punkt und jede Linie so fein wie möglich darzustellen, stets die sicherste Berzeichnungsart zu wählen, aus dem Großen in das Kleine zu arbeiten und nur von entschieden richtigen Punkten weiter zu gehen, damit die an sich zwar unmerklichen, zusammen aber sehr beträchtlichen Absweichungen in den engsten Schranken bleiben. Überdies muß die Richtigkeit jeder vollführten Zeichnung so viel als möglich geprüft werden.

§. 173. Gerabe Einien gu gieben.

Gera be Einien zieht man am vollfantigen Sineale von Stahl ober von altem, hartem, ganz gerabspaltigem Holze. Die bölzernen Sineale find öfter zu prufen, von Zeit zu Zeit neu abzuziehen und wohl in Acht zu nehmen.

Ein richtiges Lineal muß folgende Prüfung bestehen: Man zieht auf einer völligen Ebene an ber zu prüfenden ganzen Seite bin eine scharfe Linie, schlägt nun das Lineal über diese Linie und paßt dieselbe Seite wieder von drüben an. Findet sich hier nicht die geringste Abweichung, so ist die gebrauchte Seite richtig. Eben so wird die andere Seite geprüft. Ist ein richtiges Lineal bei der Hand, vielleicht ein gut zugerichtetes stählernes, denn hölzerne verziehen sich leicht: so kann man das zu prüfende nur zegen das Licht daran halten und zusehen, ob es an das richtige zenau anschließt. Der Grund dieser Prüfung liegt in den Eigenschaften gerader und krummer Linien (§. 139.).

Bum Einienziehen felbst bedient man fich außer ber Birtels fpite, womit die fogenannten blinden Binien geriffen wersom, bes Bleiftiftes, ober ber Reiffeber. Die Bleiftifte werben jum Bieben einerseits bis an bas Blei abgespalten, breit

geschnitten und weiter auf raubem Papiere geschärft. Die Reißfeber muß gleich starte und gleich lange, gut zusammen passenbe Schnäbel haben, die bes bessern Reinigens wegen mit einem Gewinde zum Öffnen versehen und vor Tinte in Acht zu nehmen
sind. Ganz spitzig geschnittene Schreibsedern dienen wohl auch
zum Linienziehen, aber ohne Sicherheit.

Das Ziehen richtiger, gerader Linien erfordert eine geübte, stete Hand. Das Lineal muß an die gegebenen Punkte fest ansliegen, und zwar so, daß die Linie ganz genau die Mitte ihrer Richtpunkte schneidet; man zieht lettere aber nur die vor die Endpunkte, um diese frei und sichtbar zu erhalten. Drei, vier, ober mehr Anhaltepunkte dienen zum sicherern Ziehen.

§. 174. Rreislinien gu gieben.

Kreislinien werben in bekannter Weise mit bem Birtel gezogen, ber übrigens hauptfachlich zum Abgreifen ber gangen bient. Man führt gewöhnlich hand zirkel und nur zu größern, genauern Arbeiten Stangenzirkel.

Um Sandzirkel verlangt man ganz gleiche Schenkel mit geraben, runden Spigen, weber zu ftumpf, noch zu fpigig, ganz flete gehend und bicht an einander schließend; bazu noch eine Reißseber und eine Bleiftifthulse zum Einsegen; baher ber Name Stückzirkel.

Der Stangenzirkel ift am brauchbarften, wenn die Spigen und bas etwa nothige Einsehzeug auch an einen langen, steten Stab befestigt werben konnen. Er wird hauptsächlich beim genauen Abgreifen größerer Längen gebraucht, wozu ber handzgirkel nicht ausreicht und ohnehin wegen ber unvermeiblich schiefen Stellung ber Schenkel sich weniger eignet.


Andere Birtel find überfluffig, bis auf ben Febergirkel ju genauern Gintheilungen.

- §. 175. Sentrechte Linien zu ziehen. Fig. 30. 31.
- Gentrechte Linien errichtet und fallt man vermittelft bes fogenannten Bintels, ober bes Birtels.
 - 1) Der Bintel, ein rechtminkeliges Dreied von Solg, wirb

gewöhnlich mit einem paffenden Lineale zusammen gebraucht. Seine Seiten muffen wie beim Lineale völlig gerade und ber rechte Winstel muß richtig sein. Um letteren zu prufen, legt man denfels ben an eine gerade Linie und zieht an dem aufrechten Schenkel hin die angenommene Senkrechte; alsdann schlägt man das Werkzieug um und paßt es auf der andern Seite in den Nebenwinkel. Füllt es diesen genau aus, so sind beide damit gemachten Nebenzwinkel gleich und recht (§. 141.). Auch legt man den Winkel mit einem andern schon geprüften zusammen, seht beide auf ein richtiges Lineal und sieht zu, ob er den eben gemachten Forderunzgen entspricht.

Hieraus ergiebt fich nun von felbst, wie mit Hulfe bes Bintels eine Sentrechte gezogen wirb. Man legt an bie gegebene Linie ein Lineal, stellt den Winkel mit einer Kathete barauf und schiebt biesen bis an den in oder außer der Linie gezebenen Richtpunkt, durch welchen man nun die Senkrechte an der andern Kathete hinzieht. Dies ginge auch ohne Mitgebrauch bes Lineales, aber beschwerlicher und weniger sicher.

Fig. 30.



2) Genauer ift bie Auflösung vermittelst bes Stangenzirkels. Mit beliebiger und gleicher Birkelöffnung reißt man von beiden Endpunkten der gegebenen Linie AB oberhalb und unterhalb derfelben Bogen und zieht durch beide Bogendurchschnitte C und D eine gerade Linie. Diese ist senkrecht auf AB und geht zugleich durch deren Mitte.

Bare dazu der Punkt E in der Linie bestimmt gewesen, so hatte man A und B gleichweit von E annehmen und übrigens eben so versahren mussen. Wäre aber von einem außerhalb der Linie gegebenen Punkte C eine Senkrechte auf die Linie zu fals lm: so hatte man den Zirkel zuerst in C einzusehen und CA — CB, alsdann von A und B aus AD — BD abzureißen, ends lich die Senkrechte CD zu ziehen.

Die Richtigkeit biefer Auflösungen beruht auf ber Gleichheit ber Dreiede und Winkel AEC und BEC. Es ift nämlich

Δ ACD = Δ BCD, weil AC = BC, AD = BD und DC = DC; baher auch ∠ACD = ∠BCD (§. 146. 8.). Nun ist in ben Dreieden AEC und BEC nicht allein ∠ACE = ∠BCE, sondern auch AC = BC und CE gemeinschaftlich. Daraus folgt: Δ AEC = Δ BEC (§. 146. 1.) und ∠AEC = ∠BEC = R, also CE sentrecht (§. 140.).

Fig. 31.

3) Soll etwa bie Sentrechte am Ranbe bes Papieres gezogen wers ben, z. B. aus A, so nimmt man über AD unweit A einen Punkt C willkührlich an, besschreibt mit CA aus C einen Halbfreis DAE, zieht vom Durchschnittspunkte D über C ben Durchmesser DE und alsbann aus E bie Sents

rechte EA. Denn EAD ift ein Binkel im Salbkreise auf bem Durchmeffer ED, also ein Rechter (§. 162.).

Ift die Sentrechte aus einem seitwarts gegebenen Puntte E auf AD zu fallen: so zieht man eine willkührlich schräge Linie ED, halbirt sie in C, beschreibt aus C mit CD ben Halbtreis DAE und fallt enblich EA herab als Sentrechte.

Daß jenes Senfrechtziehen mit bem Winkel nur so weit genau ift, als bessen Seite reicht und bessen Ede angepaßt werben kann, leuchtet von felbst ein. Beim Gebrauche bes Birkelskönnte man mit größern Birkelöffnungen für die verlangte Senkerechte noch weitere Versicherungspunkte bestimmen.

- §. 176. Parallellinien ju ziehen. Fig. 32.
- Parallellinien zieht man mit Lineal und Bin: tel, ober vermittelft aufgetragener Abstänbe.
- 1) Parallelzieh en mit Eineal und Bintel: Man legt den Winkel mit einer Seite an die gegebene Linie, das Lisneal an die andere Seite bes Winkels, schiebt nun den Winkel an dem fest aufgedrückten Lineale leicht fort, dis zur bestimmten Stelle und zieht da die Gleichlaufende. Beide Linien haben dies selbe Neigung zur Linealseite, sie sind daher parallel (§. 143. 1.). Dabei mußte der Winkel eben kein rechter sein, und es konnte

auch die schiefe Seite besselben gebraucht werden. Beim Anlegen der Wertzeuge richtet man sich nach der Stelle, wohin die Parallele kommen soll. Reicht das Lineal nicht zu, so wird unsterwegs auch dieses wieder am festgehaltenen Winkel fortgezrückt.

Sierbei kann leicht ein Berruden bes Lineales ober bes Wins tels vorgehen, wenn man nicht geubt ift. Doch hat bieses soges nannte Parallelschieben bei geometrischen Zeichnungen große Borzuge vor bem Gebrauche bes eigentlichen Parallels und bes Anschlaglineales.

Fig. 32.

2) Parallelziehen nach Zirzelabmeffungen: Auf die vorzelabmeffungen: Auf die vorzen.

A bandene Linie AB wird der gegebene Abstand wenigstens zwei mal getrazen, indem man den einen Zirtelschenkel in die Linie setzt und mit dem andern an der Stelle, wohin die Parallele kommen soll, einen Bogen reißt, wie n, o, p. Durch die höchsten Punkte diezser Bogen zieht man nun die Linie CD, welche zu AB gleichlauzsend sein muß.


Berben zu jeber Lineallange brei ober mehr Abmessungen geriffen, so wird die Parallele um so genauer; benn das Lineal muß alle Bogen gleichmäßig berühren. Um hierbei unvermeibsliche Mängel bes Lineales unschädlicher zu machen, gebraucht man stets eine und dieselbe, vorher bezeichnete Linealseite und dies nach gleicher Richtung.

Errichtete man auf AB fentrechte Linien zu den Abständen, so wurde die Austösung eben so genau; benn daß eine ganz kleine Abweichung von dem senkrechten Stande dieser Husselinien keisnen merklichen Fehler verursacht, ist aus der Zeichnung selbst erssichtlich, worin die gezogene Parallele ein beträchtliches Stud des Bogens deckt und ganz dieselbe Lage erhalten hätte, der Abstandspunkt mochte etwas weiter links oder rechts in dem bedeckten Bogenstücke liegen. Lange Parallelen zieht man jeden Falls am genauesten vermittelst des aufgetragenen Abstandes.

§. 177. Retzeichnung. Fig. 33.

Retlinien ober Parallelen, die fich in gleichen Abstanben fentrecht burchschneiben, zeichnet man mittels Rahmen, ober Abmeffungen. Beibe Berfahren erforbern eine genaue Prufung.

1) Man legt einen von Metall verfertigten bunnen Rahmen, worin die Endpunkte aller Nehlinien mit fein gebohrten Böchern gegeben sind, auf das Zeichenblatt und sticht durch alle Böcher die Punkte vor. Oder man theilt sich den Rahmen eines Reißbrettes eben so ein und zieht über das dazwischen eingesspannte Papier alle Nehlinien von Punkt zu Punkt. Auch könnte man ein schon fertig gezogenes Neh auf das untergelegte Zeichensblatt abstechen.



2) Ein folches Ret mittels befonderer Abmeffungen zu zeichnen, errichtet man in ber Mitte bes
Beichenblattes auf einer geraben Linie AB
eine fehr genaue Senkrechte CD, wo moglich mit Gulfe eines weit geöffneten Stangenzirkels (§. 175. 2.), befgleichen nabe

am Papierrande auf A und B zwei blinde Senkrechte (§. 175. 1. oder 3.), die bloß zum Auftragen der Abstände dienen. Hiersnächst faßt man einen mehrsachen Abstand in den Zirkel, trägt diesen von A, I und B aus aufwärts nach E, C und G, dann abwärts nach F, D und H, und zieht die dadurch bestimmten seitwärts gehenden Hauptparallelen mit immer gleicher Lage des Lineales. Dieselbe Zirkelössnung trägt man nun wieder, von C, I und D aus, sowohl nach G, B und H, als nach E, A und F, und zieht die auswärts gehenden Hauptlinien eben so. Nachmals trägt man die einfachen Abstände für die inneren Neglinien hinzein und sührt auch diese aus. Wollte man sogleich die einfachen Abstände nach einander auftragen und auch nicht von innen nach außen arbeiten: so pflanzten sich die einzelnen unvermeiblichen Abweichungen zu beträchtlichen Fehlern fort.

3) Diefes Quabratnet bient bei großern geo:

metrischen Arbeiten sowohl zum Auftragen und Berechnen ber Figuren, als zum Bemessen bes uns vermeiblichen Papierverziehens. Daher muß dasselbe so genau wie möglich sein und auf folgende Beise geprüft werz den: Man untersucht erst beliebige Quadratseiten an sich, ob sie das rechte Maß haben und gleich sind; eben so auch Diagonaslen beider Richtungen; hiernach die Längen zusammengenommesner Seiten und Diagonalen. Endlich zieht man über das Quastratnetz zwei kreuzende Hauptdiagonalen. Diese müssen alle auf ihrem Wege liegenden Echpunkte genau durchschneiden und im Sanzen sowohl, als in den Theilen einander gleich sein.

§. 178. Theilung geraber ginien. Fig. 34.

Das Theilen geraber Einien geschieht entweber auf geometrischem Bege, ober burch wieberholte Berfuche.

Fig. 34.

1) Soll eine gerade Linie AB auf ge os metrisch em Wege in gleiche Theile gestheilt werden, z. B. in zehn: so legt man an A eine Hussellich aC in einem beliebisgen, jedoch spikigen Winkel, trägt auf diese von A aus einen willkuhrlich angenommenen Theil zehn mal auf, zieht alsdann vom letzten Theilpunkte C eine Gerade nach B und mit dieser von allen Theilpunkten a, b, c, d... Parallelen herüber auf AB. Die Durchsschneidungspunkte 1, 2, 3 find nach

§. 149. die verlangten Theilpunkte ber Linie AB.

Bu größerer Bersicherung gereicht es, wenn man noch eine Gerade BD aus B zu AC parallel legt und eben so wie AC theilt, bann alle Theilungen aus AC nicht nur zu CB und AD parallel, sondern auch in die auf BD vorgezeichneten Theilpunkte mit richtet.

Die Theile auf AC sind etwas größer anzunehmen, als die auf AB ausfallen, damit die Theilungslinie ziemlich im rechten Bing tel burchschnitten wird. Dieses Berfahren erfordert besondere Borg

ficht und ift bennoch ju genauen Eintheilungen nicht vorzuglich, wegen ber babei unvermeiblichen Beichnungsfehler.

2) Gewöhnlich theilt man die Linien burch wiederholte Bersuche. Man faßt die wahrscheinliche Größe bes gesuchten Theiles in den Zirkel und trägt dieselbe auf der Linie hin. Am Ende zeigt sich ein Unterschied. Diesen theilt man nach dem bloßen Augenmaße und verandert den vorigen Bersuchtheil danach. Zeht trägt man den neuen Theil abermals auf der Linie hin, berichtigt ihn eben so nach Maßgabe des wieder gesundenen Unterschiedes und fährt so fort, die Theilung genau aufgeht.


Leichter und richtiger macht sich diese Theilung, wenn man die Linie anfänglich in größere Theile abtheilt, je nachdem die Anzahl der verlangten Theile eben theilbar ist. So könnte eine Länge zu 10 Theilen halbirt und dann auf beiden Hälften in 5 getheilt werden. Nimmt man an, daß beim Auftragen eines jeden einzelnen Theiles derselbe unvermeidliche Fehler wieder gesmacht wird: so häusen sich diese Fehler um so mehr, je mehr Theile hinter einander aufgetragen werden. Eine vorläusige Abtheilung im Großen hält diese Abweichungen in gemessenen Schranken. Der Zirkel muß hierbei sehr gleichmäßig geführt und darf keinsmal stärker eingedrückt werden, sonst fallen die Theile ungleich aus. Die obige geometrische Eintheilung kann oft als Vorarbeit zu dieser unmittelbaren Eintheilung dienen; oder man sucht mit Hülfe eines Maßstabes die beiläusige Größe des verlangten Theisles zum ersten Auftragen.

Die verrichtete Eintheilung irgend einer Einie wird gepruft, indem man gewisse Theile in den Birkel faßt, diese Größe von Theilstrich zu Theilstrich fortträgt und dadurch die Übereinstimsmung des Einzelnen und Mehrfachen zugleich untersucht.

§. 179. Ginen gußmaßftab ju fertigen. Fig. 35.

Bu ganz genauen Ausmessungen und Zeichnungen nach bem wahren Maße verfertigt man sich einen Maßtab vom landsüblichen Werkfuße auf Metall, holz ober Papier. Die gerade Grundlinie AB, von der Länge eines Fußes, wird bei Bwolftelmaß in 12 Zolle, der vorbere Zoll AC wird wieder in





12 Einien getheilt. Um nun noch Zehntellinien zu bekommen, errichtet man auf jedem Theilpunkte ber Zolle eine Senkrechte, trägt auf die beiben äußersten, von A und B aus, zehn gleiche Theile in willführlicher Größe und verbindet biese Theilpunkte mit

Geraben, die zu AB gleichlaufend sind. Hierauf theilt man DE wie AC in die 12 Linien und zieht die schrägen Linien Ca, 1b, 2e u. s. w., schreibt zwischen C und A und B die Zahlen der Linien und zwischen A und D die der Zehntellinien, so ist der Maßstad fertig. Zwischen C und B sindet man ganze Zolle, deren Linienzahl von C aus unter jedem Theilstriche steht; zwisschen C und A, ganze Linien; zwischen C und D, die Zehntelzlinien.

Begreislich enthalten die Stüde der innern Längenlinien über CB ganze Zolle und zwischen C11 und aD ganze Linien; denn es sind Parallelen zwischen je zwei von denselben Maßen ausgehenden Parallelen, und in dem Dreiede CEa bestinden sich die vorn hinauf gezählten Linientheile. Da nämlich CE zehn gleiche Theile und Ea die Größe einer Linie enthält, so ist nach §. 149.: de = 10, fg = 10, hi = 18 Linien u. f. w.; auch zl = zk + kl = 7,4 Linien.

Bum Meffen auf biesem Maßstabe greift man die gegebene Länge mit dem Birtel ab, sett einen Schenkel besselben in berjes nigen Bollabtheilung an, von welcher aus der andere die Linienstheilung erreicht, und geht nun mit beiden Schenkeln von Länsgenlinie zu Längenlinie binauf, dis der vordere einen Durchschneisdungspunkt getroffen hat. War dies vielleicht bei m und ser Fall, so hielt die Länge in

L

ml = 1 Boll ober 12 Binien,

zk = 7 ginien,

kl = 4 Linien;

jusammen 1" 7,4" ober 19,4".

Das Abgreifen verlangter gangen auf bem Maßstabe gesichieht auf gleiche Weise. Im Besitze eines solchen Raßstabes von bem alten parifer Fuße tann man nach ben bekannten Fußeverhältnissen bie Größe eines jeben Fußes abnehmen.

§. 180. Einen verjungten ober geometrischen Daß= ftab zu zeichnen. Fig. 36.

Alle Grundmeffungen werden verkleinert auf's Papier getragen mittels eines eben so verkleinerten oder verjungten Maßestabes. Das Berhältniß besselben zu bem wahren Maße ist meistens vorgeschrieben, bei ben Forstvermessungen gewöhnlich vogeschrieben, bei den Forstvermessungen gewöhnlich vogeschrieben bei natürlichen Länge, ober die wahre Ruthe enthält 5000 bis 4000 verjungte Ruthen.

Beim Verfertigen eines verjungten Maßstabes berechnet man zuvörderst, wie viel der zum Grundmaße dienende Werksuß solcher verjungten Ruthen enthält, und sucht danach die Größe von 10 verjungten Ruthen. Auf dem preußischen Forstkartenmaßstabe soll der Dezimalzoll (ober 0,01°) genau 50 verjungte Ruthen enthalten; demnach:


0,01 wirkl. Ruthe = 50 verjungte Ruthen,

ober 1 " " = 5000 " "

112° ober 1 preuß. Fuß = 1000 = 416,66.. verj. Ruthen. Da nun 3 preuß. Fuß. = 416,66×3 = 1250 verj. Ruthen,

und $\frac{1250}{5 \times 5 \times 5} = 10$: so braucht man bie Lange von 3 preuß.

ober rheinl. Fußen nur in 5 Theile, jeden diefer Theile wieder in 5 Theile und lettere je nochmals in 5 Theile zu theilen, um schließlich die Größe von 10 Ruthen für den verjüngten Raßstad zu erhalten. — Der weimarische Forstkartenmaßstad enthält 2000 ber natürlichen Länge; auf einen weimarischen Werkfuß gehen also 4780 — 250 verjüngte Ruthen. Dessen Theilung in 5 × 5 ergiebt die Größe von 10 Ruthen, die auch 5 pariser Linien gleich ist.



Die Eintheilung bes verifingten Rafftabes muß bem geometrischen Rafe entsprechen. Auf ber anges nommenen Grundlinie theilt man zuerst die Stucke zu je 10 Ruthen ab, bann bas vordere in die 10 einzelnen Ruthen und macht bars auf noch die bekannte Parallelzeichs

nung zum Abnehmen ber Zehntelruthen ober Fuße. Der so weit fertige Maßstab wird zum leichten und sichern Gebrauche noch mit den Maßzahlen versehen; unten an den Ruthenzehnern mit 10, 20, 30 u. s. w.; unter den einzelnen Ruthen mit 1, 3, 5, 7, 9; vorn hinaufwärts mit den Fußzahlen 1, 2, 3 9. Auch kann zur Sicherung des Gebrauches die mittlere Längenlinie mit Punkten kenntlicher gemacht werden.

Das Deffen und Abnehmen ber gangen auf einem folchen verjungten Magstabe ift nun leicht. Die Ruthenzehner fteben unter ben Querlinien, bie einzelnen Ruthen unter ben Schraglinien, bie Rufe por ben gangenlinien. Salbe Rufe, ober andere Theile ber Auße werben nach bem Augenmaße noch zwischen ben entsprechenden gangenlinien abgenommen. Bon y nach x find z. B. 20 Ruthen und 7 Ruthen und 31 Fuß, jusammen 27' 31 Rug. Findet fich eine ginie, die größer ift, als ber Magstab, ober bie auf ein mal nicht mit bem Birkel abgegriffen werben kann: fo nimmt man eine gewiffe gange, vielleicht 50 ober 100 Ruthen ab, tragt biefe fo viel mal auf bie Linie, als es geht, mißt bas übrige, fleinere Stud noch besonders aus und gahlt alles zusammen. ' Je größer bas verjungte Dag ift, besto mehr Raum erforbert bie Beichnung, um fo genauer ift aber auch beffen Gebrauch. Bu fleineren Grundftuden nimmt man baber ein größeres Dag, bei Relbfluren etwa 3000 und bei Gehöften etwa 1000 ber mahren Bange.

Selten gerath ein Maßstab ganz genau. Um so nothwendis ger macht sich baher folgende Prufung. Buvorberft burchsieht man die Eintheilung. Beigt sich da sichtbare Gleichheit in dem Abstande aller Parallelen mit Berhaltnismäßigkeit in den Einientheilen der beiden Rebendreiecken: so nimmt man einen ganz feinen Zirkel und untersucht nun die Haupttheile und die einzelnen Ruthen, alsdann zweis, dreis und mehrkache Abstände der Quers, Schrägs und Längenlinien und der Diagonalpunkte, alles mit Hülfe eines Vergrößerungsglases. Ergiebt sich hier überall die genaueste Übereinstimmung in den Theilen, ist auch das Masverhältniß selbst und die Zahlenbezeichnung richtig: so kann man den Nasstad als brauchbar annehmen.

§. 181. Moniuseinrichtung. Fig. 37.

Bu genauern Abmessungen mittels einer ganz einfach getheilzten Linie (Scala) bient eine Borrichtung, die von ihrem Erfinder Nonius heißt. Dieselbe besteht aus einem auf der Scala besweglich angebrachten Nebenmaße mit einer Eintheilung, die geswöhnlich $\frac{n+1}{n}$ der Maßeinheiten enthält.

Fig. 37.



Soll ein solcher Nonius zur Bestimmung von Behnteln dienen, so mussen barauf 11 Einheiten ber Scala zu 10 Theilen bes Nonius gemacht werden, so daß jeder Theil 1_{10}^{1} Einheiten enthält. Reicht nun etwa die zu messende Länge auf der Scala von a bis x, so schiebt man den Nonius mit seinem Anfangspunkte an x, zählt zuerst die vollen Einheiten unmittelbar auf der Scala ab, sieht dann, wo ein Noniusstrich mit einem Scalastrich zusammen trifft, und nimmt die dort auf dem Nonius stehende Zehntelzahl hinzu. Die Länge ax hielte 14,7 Maßeinheiten.

Diese Einrichtung läßt sich leicht erklären. Wir wollen die Maßeinheiten vorläufig Grade nennen. hier sind 11 Grade zu 10 getheilt; jeder Noniustheil enthält sonach 1_{10}^{1} Grad; mithin enthalten zwei 2_{10}^{2} ; drei, 3_{10}^{1} Grade u. s. w. Trifft nun der siedente Theilstrich mit einem der Scala zusammen, so beträgt das 7_{10}^{2} Grade. Die Ganzen gab schon die Scala selbst, und man brauchte vom Nonius nur die 7 Gradtheile oder die Größe, welche auf der Scala über dem letztern Theilstrich hinaus noch

ju bestimmen war. — Bollte man 3wolftel haben, so mußten 13 Theile in 12 getheilt werden; zu Dreißigsteln, 31 in 30; zu Sechzigsteln, 61 in 60; zu Achteln, 9 in 8 u. s. w.

Man giebt auch bem Noniustheile wohl $\frac{n-1}{n}$ von der Maß= einheit, macht z. B. aus 9 Maßeinheiten 10 Theile und bringt den Ronius auf die andere Seite von x, fo daß die Zahlen auch am Nonius vorwärts gelesen werden können, was nun leicht eins zusehen ist.

Oft treffen beim Gebrauche bes Nonius teine zwei Theilstriche zusammen, zumal wenn berselbe wenig Theile hat. Man nimmt bann ben zunächst fallenden Theilstrich vom Nonius an und schätzt die Abweichung, oder läßt dieselbe ganz außer Acht nach Maßgabe des eben zu beobachtenden Genauigkeitsgrades. Die Noniusvorrichtung findet indeß auf Längenmaße weniger Unwendung, als auf Winkelwerkzeuge.

Bur Prüfung einer solchen Borrichtung schiebt man den Ronius auf der Maßeintheilung fort und fieht zu, ob beide Enbstriche immer zugleich auf zwei Theilstriche der haupteintheilung treffen, und ob die innern Roniusstriche in jeder Lage eine gewiffe vershältnißmäßige Stellung gegen die Maßtheile haben.

§. 182. Theilung der Rreislinie.

Auf bem Papiere theilt man ben Kreis burch wiederholte Bersuche. Wie auf ber Geraben, so trägt man die angenommene Birkelöffnung auf bem Bogen fort. Selten ift eine andere Einztheilung bes Umkreises im Gebrauche, als die in 360 Grabe. Diese wird folgenbermaßen bewirkt:

Buerst trägt man ben halbmeffer sechs mal im Kreise herum; halbirt bann biese Sechstel und erhalt & R ober 30 Grabe; hals birt biese wieber zu 15. Graben; theilt biese in 3 Theile, zu 5 Graben, welche enblich einzeln abgetheilt werben. Nach biesen Theilen bes Kreises bestimmt man bas Maß ber Winkel.

2. Bintelzeichnung insbefondere.

§. 183. Binfelmaße.

Der gerablinige Winkel, mit bem wir und beschäftigen, wird entweder unmittelbar durch Linienzeichnung bestimmt, oder nach dem Grabinhalte gemessen. Begreislich muß ein und berselbe Winkel auf allen von seinem Scheitel aus besschriebenen Kreisbogen gleichviel Grade haben; nur fallen diese Bogengrade größer und genauer aus, je größer der Halbmesser des eingetheilten Kreisbogens ist. Man theilt jeden Grad noch in 60 Minuten, jede Minute in 60 Sekunden, und bezeichnet die Grade mit , die Minuten mit und die Sekunden mit , d. B. 73° 38′ 15″. Die unmittelbar, oder nach ihrem Gradinhalte gezgebenen Winkel werden mittels des Transporteurs oder Zirzkels, auch durch Parallelschieben von der Winkelsche oder von der Gradscheibe ausgetragen.


§. 184. Gebrauch bes Transporteurs.

Soll mit bem allgemein bekannten Transporteur ein Winkel gemessen werben, so legt man bessen innere Seite an ben einen rudwärts verlängerten Schenkel von außen so an, daß ber Scheitelpunkt des Winkels genau unter den Mittelpunkt des Transporteurs kommt, und zählt die Grade bis an den andern Schenztel ab. — Auf ähnliche Weise zeichnet man einen gegebenen Winkel mit dem Transporteur. Es wird eine zum Schenkel angenommene Linie mit dem Scheitelpunkte versehen, der Transporteur daran gelegt, der gegebene Gradinhalt abgezählt und abgestochen, und danach aus dem Scheitelpunkte der andere Schenkel gezogen. — Hieraus ist auch zu entnehmen, wie ein Winkel mit dem Transporteur getheilt wird. Man theilt die gegebene Gradzahl durch Rechnung und zeichnet alsdann einen Winkel in der Größe bes verlangten Theiles.

Bur genaueren Binkelzeichnung muß ber Transporteur einen größeren Salbkreis haben und mit Nonius verseben sein; ber kleine Transporteur, wie man ihn öfters in Reißzeugen findet, kann, weil er keine sichere Anlegung gestattet und seine Gintheis

lung nicht scharf genug ift, nur zu ungefähren Bintelzeichnungen und flüchtigen Überschlägen benutt werden.

- §. 185. Gebrauch bes Birtels jum Beichnen, Theilen und Deffen ber Bintel. Fig. 38.
 - 1) Der Bintel ABC foll abgezeichnet werben.




Man zieht an die Stelle, wohin die neue Binkelzeichnung kommen foll, eine Linie do und giebt ihr den Scheitelpunkt b, beschreibt nun mit angemessener Zirkelöffnung, zuerst in dem gegebenen Winkel ABC, aus dem Scheitelpunkte B den Bogen CA und dann für den neuen Winkel aus d den gleichen Bogen ca; mißt hierauf die Sehne CA, trägt deren Länge auf den Bogen ca und zieht da: so ist der Winkel abc — ABC;

benn beibe haben bei gleichen Halbmeffern gleiche Sehnen, also auch gleiche Bogen zwischen fich (f. 163. 6. 7.).

- 2) Soll ber Bintel ABC getheilt werben, so macht man wieder BA = BC, beschreibt mit gleicher Zirkelösszung von A und C über AC Bogen und zieht eine Linie vom Durchschneibungspunkte D zum Scheitelpunkte B. Diese theilt ben Binkel ABC in zwei gleiche Theile; benn die beiden Dreiecke ABD und CBD sind gleich wegen der Seitengleichheit *).
- §. 186. Binkel mit Parallelfchieben abzuzeichnen. Fig. 39.

Wo das unmittelbare Abstechen ober Kopiren der Winkels zeichnung auf ein untergelegtes Blatt nicht statthaft ist, wie etwa beim Zusammensetzen gemessener Umfangswinkel, bedient man sich mit vielem Vortheile des Parallelschiebens. Wäre nämlich

^{*)} Es giebt noch eine britte Methobe zum Meffen, Auftragen und Theilen ber Winfel, mittels der halben Sehne eines boppelt so großen Winfels, oder bes sogenannten Sinus. Diese Ausgabe gehört indeß der Trigonometrie an und muß daher hier übergangen werden.



auf bem Zeichenblatte ber Binkel schon gegeben, wenn auch nur burch bie Richtung beiber Schenkel, & B. BA und BC, und berfelbe Binkel sollte in b getragen werben: so zoge man ba parallel zu BA und bo parallel zu BC; bann wurde ber Winkel abo gleich bem Winkel ABC. Denn


bachte man fich ba verlangert burch BC:

fo ware
$$\simeq$$
 b = \simeq o und auch
 \simeq ABC = \simeq o, als Gegenwinkel (§. 143.).
Folglich \simeq b = \simeq ABC.

Das Parallelicieben ift befonders beim Auftragen größerer Forftvermeffungen baburch nuglich und fichernb, bag jeber neue Schenkel nicht nach bem lettern anliegenden allein, sondern nach bem ganzen Winkelverbande gerichtet wirb.

§. 187. Bintel von ter Bintelfcheibe aufzutragen. Fig. 40.

Mit bem Paralleschieben werden auch solche Winkel sicher und leicht aufgetragen, die man eben nicht völlig ausgezeichnet vor sich hat, wenn nur die Richtung ihrer Schenkel dies und jenseit des Scheitelpunktes durch kurze Striche angegeben ift. Ein rundes Blatt, das mehre solche zusammengehörigen Winkel mit gemeinschaftlichem Scheitelpunkte und mit bestimmter Bezzeichnung der Schenkelstriche enthält, wie Fig. 40., nennen wir Binkelscheibe.



Auf bieser zum Beispiel bienenden Winstelscheibe sind brei Winkel durch vier Schenztel bestimmt, nämlich: der Winkel a durch bie Linien 1 zu 2 und 2 zu 3; der Winkel b durch die Linien 2 zu 3 und 3 zu 4 u. s. w. Sollen diese Winkel aufgetragen werden: so befestigt man die Winkelscheibe auf das Zeischenblatt, schiebt nach und nach alle Schenzkel parallel ab, und setzt sie in der gegebenen

Bange und gehörigen Ordnung an einander, woraus die Binkels zeichnung 1 . . . 4 entsteht.

Aus der Zifferfolge muß die gegenseitige Lage der Schenkel bestimmt zu entnehmen sein, sonst wurde man beim Auftragen in den Nebenwinkeln ungewiß und könnte leicht x statt a, oder y statt b annehmen und ruchwärts auftragen. Bei richtiger Bezeichnung durfen sehr viele solcher Winkel auf einer Winkelscheibe zusammen angegeben sein; man sindet sie alle sicher heraus.

§. 188. Wintel von ber Grabicheibe aufzutragen. Fig. 41.

Man kann auch Binkel, welche durch die Reigungsgrade ihrer Schenkel gegeben find, mit Parallelichieben auftragen. Dazu gehört eine auf folgende Beife verfertigte Gradicheibe.

Fig. 41.

Auf ein gutes, wo möglich boppelt und gegenseitig zusammengepapptes, recht eben aufgespanntes Papier reißt man zuvörderst mit dem Stangenzirkel die außerste, blinde Rreislinie, etwa von einem Fuße im Durch=meffer, theilt diese mit dem eben gebrauch=ten Halbmeffer in ihre sechs Haupttheile

und zieht durch zwei dieser Theilpunkte und ben Mittelpunkt eine Gerade, welche nachmals als Hauptdurchmesser dient. Demnächst reißt man die andere Kreislinie für die Gradstriche, ungefähr zoll weiter nach innen, und theilt diese eben auch von dem gemeinschaftlichen Durchmesser aus in ihre Sechstel. Zede vier übereinstimmigen Theilpunkte beider Kreise mussen mit dem Mittelpunkte in gerader Linie liegen. Diese beiden Kreislinien werz den nunmehr nach §. 182. weiter in einzelne Grade getheilt, doch jede für sich, der Bersicherung wegen. Außerdem werden noch eine dritte und vierte Kreislinie tiefer nach innen gezogen, um darauf die je sunsten und zehnten Theilstriche abzusetzen. Hierzauf stedt man genau in den Mittelpunkt eine ganz seine Nadel, legt daran das Lineal, so daß es jeden der vier Theilpunkte zusgleich berührt, und zieht auf beiden Seiten die Gradstriche mit

aller möglichen Schärfe aus. Enblich wird an die je zehnten Theilstriche 10, 20, 30 . . . 360 und an die je fünften 5 geschrieben; auch werden wohl noch die halben Grade mit Punkten bezeichnet. hiermit ware die Gradscheibe zum gewöhnlichen Gesbrauche fertig.

Um noch mehr Genauigkeit zu bekommen, theilt man ben Abstand ber beiben äußern Kreise in vier gleiche Theile, zieht noch brei rothe concentrische Kreislinien b, c, d burch die brei Theils punkte und legt burch alle Gradbreiten rothe Schräglinien, welche auf ben innern Kreisen die $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ und $\frac{1}{4}$ Grade abtheilen. Die Achtels ober Zwölstelgrade werden dazwischen nach dem Augensmaße genommen. Diese Eintheilung seht freilich voraus, daß die Winkel am Mittelpunkte sich verhalten wie die Theile der Schrägslinien, was jedoch nicht ganz der Fall ist. Verhielte sich nämlich die Länge der Gradstriche zum innern Theile des Halbmessers wie 1:11: so müßte ab — 0,244, ac — 0,488, ad — 0,733 von ae sein; bei dem Verhältnisse 1:6 aber: 0,24, 0,48, 0,72. Indessen gewährt obige Sleichtheilung hinlängliche Genauigkeit.

Diese Grabscheibe besestigt man beim Gebrauche auf bas Beichenblatt, bezeichnet überdies burch einige Nabelstiche die Lage berselben, im Falle sie sich unversehens ablösen sollte, und schiebt alsbann die nach ihren Graben angegebenen Schenkel mit Lineal und Winkel nach einander ab, wie von der Winkelscheibe. Das bei wird bas Werkzeug jedes Mal durch ben Mittelpunkt nach ben beiberseitigen Grabstrichen angelegt, und jede Linie muß ba hinaus gezogen werden, wohin die angegebene Gradziffer weiset.

3. Beichnung ganger Figuren.

§. 189. Das Figurenzeichnen.

Bon ber Behandlung einzelner Linien und Bintel gehen wir nun zum Beichnen ganger Figuren ober Umriffe über. Diese werben balb aus gegebenen Studen neu entworfen ober aufgetragen, balb von einem schon vorhandenen Borbilbe in berselben Größe abgezeichnet ober topirt, kleiner gezeichnet ober verjungt, größer gezeichnet ober vergrößert. Bei bem Auftragen, Abzeichnen und Umzeichnen tommt hauptfachlich bie Reigung und gange ber Linien in Betracht. Erstere muß in ber gezeichneten Figur jebes Dal wiesber dieselbe sein, benn andere Bintel geben auch andere Gestalten; lettere muß burchgangig bas gegebene Berhaltniß haben.

Meist beschäftigen uns hier gerablinig Figuren, indem bei allen geometrischen Aufnahmen die vorkommenden Krummungen in turze gerade Linienstücke verwandelt werden. Jum Auftragen solcher Figuren hat man drei Hulfsmittel: bloße Linien zu Dreieden verbunden; rechte Binkel zu Standlinien und Absständen; schiefe Winkel zum Umfang. Begen der größern Schwierigkeit, schiefe Winkel richtig zu zeichnen, ist das letztere Versahren am wenigsten genau.

§. 190. Dreiede aufzutragen. Fig. 42.

Fig. 42.

1) Sind bazu die gangen ber brei Seiten gegeben, so wird die eine, z. B. AC, als Grundlinie aufgetragen; bann wird mit ben beiben andern von A und C aus ber britte Echunkt B mittels' Bogenschnittes bestimmt; endlich werden AB und CB gezogen. Je schiefer der Bogenschnitt ift, um so weniger genau ersscheint der Durchschneibungspunkt. Übris

gens muß die gage ber Seiten unter fich bestimmt fein; benn fur ben britten Puntt B giebt es vier verschiedene Stellen. .

- 2) Sind von einem Dreiecke die Grundlinie AC, bie Sobe BD und der Richtpunkt D zur Sobenlinie gegeben: so zieht man die Grundlinie AC und mißt darauf AD oder CD ab, errichtet in D eine Senkrechte von der gegebenen Sohe DB und zieht endlich aus B die beiben andern Seiten AB und BC. Fällt der Richtpunkt D außerhalb des Dreieckes, so muß die Grundlinie verlängert werden. Dies führt leicht zu Ibweichungen und wird vermieden, wenn man die längste Seite zur Grundlinie ansnimmt.
 - 3) Sind zu einem Dreiede zwei Seiten und ber 3wi=

schenwinkel gegeben, z. B. AC, AB und A: so trägt man zuerst die längere Seite AC als Grundlinie auf, sett daran die andere Seite AB in der gegebenen Reigung A (§. 185.) und schließt das Dreied mit BC. Wären zur Seite AC die beiden anliegenden Winkel A und C gegeben, so kämen an die aufgetragene Seite beide Winkel, und die Schenkel durchschnitten sich in B.


Die Fehler, welche bei biesen Dreieckzeichnungen vorgeben können, entspringen aus bem Abnehmen und Auftragen ber gan gen und aus der Winkelzeichnung. Je mehr sich das Dreieck bem gleichseitigen nähert, um so sicherer ist das erstere-Verfahren; bei den stumpfwinkeligen, niedrigen Dreiecken hat das zweite Vorzüge; das Auftragen mittels der Winkel such man in allen Fällen so viel als möglich zu vermeiden.

§. 191. Bierede aufzutragen.

- 1) Bu Rechteden errichtet man auf ben Endpunkten ber gegebenen Grundlinie die Seitenlinien senkrecht und schließt biese mit der obern Seite; oder man sett an die Grundlinie erst eine Seite und zieht zu beiden die gegenüberliegenden Seiten parallel oder gleichlang. Die Rechtedsform ergiebt sich aus der Gleichs heit beider Diagonalen.
- 2) Bum ichiefen Parallelogramm zeichnet man bas erfte Dreied nach ben bazu gegebenen Studen und fett bas ans bere mittels paralleler ober gleicher Linien noch baran.
- . 3) hat ein Trapez zu ben zwei Parallelen eine senkrechte Rebenseite: so nimmt man biese als Grundlinie, errichtet barauf bie beiben Parallelen senkrecht und zieht zulet bie schiefe Seite. Sind aber beibe Nebenseiten schief zu ben Parallelen, so wird basselbe, wie bas gemeine Biered, aus seinen zwei Dreieden zus sammengesett.

§. 192. Gemeine Bielede aufzutragen. Fig. 43. 15.

1) Mit Diagonalen: Man fest bie Figur aus ihren Dreieden gufammen, g. B. Fig. 43. das Siebened ABCDEFG



aus AEC, ACB, CED, AEF und AKG. Um sich babei mehr vor Zeichenfehlern zu sichern, fängt man mit der längsten Diagonale und den Mittelbreieden an und arbeitet nach außen. Dennoch ist die Zusammensehung vieler, zumal schiefer Dreiede manchen unvermeiblichen Abweichungen unterworfen.

Hat bas Bieled mehr Runbung, wie Fig. 15. (§. 158.), fo legt man wohl auch bie Hulfsbreiede mit ben Spigen im Innern zusammen und trägt eins nach bem andern bem Umfange entlang auf. Schließt hierbei das lette Dreied ge-

nau an ben Anfang, so ist bie Figur richtig aufgetragen. Diefer Schluß bient zur Probe.

- 2) Mit Senkrechten Fig. 43.: Man zieht eine Standslinie AE, errichtet von den darin bestimmten Richtpunkten H, J, K, L und M die Abstandslinien HG, JB, KC, LD und MF zu den Echpunkten G, B, C, D und F und verbindet diese mit den Umfangslinien. Dabei muß man die Standlinie so legen, daß die Abstände nie zu lang werden, weil jeder durch Abweischung von dem senkrechten Stande verursachte Fehler mit der Länge des Abstandes zunimmt. Deshalb prüft man zuletzt noch die Längen der Umfangslinien an sich. Dfters kann diese Traspezzeichnung mit Dreiecken vortheilhaft ergänzt werden.
- 3) Aus bem Umfange Fig. 43.: Man trägt mit ber gegebenen Reigung Seite an Seite, bis ber Umfang geschlossen ift. So wird 3. B. an AB die Seite BC mit dem Winkel ABC geset, an C die Seite CD mit dem Winkel BCD, an D die Seite DE und so fort, bis wieder zu A.

Ware dieses Berfahren ganz fehlerfrei, so burfte, von bem lettern Punkte G aus, die Seite GA ohne Beiteres gezogen wersben. Allein es entstehen öfters Abweichungen, die sich mit fortstragen und erst am Schlusse wahrnehmen lassen. Daher mus

man nicht nur ben lettern Bintel FGA, sonbern auch bie lette Seite GA noch furffich auftragen. Selten schließt bei einer Umsfangezeichnung bie Figur gang volltommen.

Diese Schlußmängel entspringen aus Unrichtigkeit ber Längen und Winkel. Die Längenfehler sind weniger erheblich, als bie Winkelsehler, im Fall biese die Fortsehung ber Figur ganz verdrehen können. Wäre z. B. in dem Winkel E um FEf gessehlt worden, und es wurde auch in der Fortsehung Efg = EFG, fga = FGA: so verdrehte dies doch den Seitenzug von E nach a durchgängig.

Dieses Berbrehen ber Figur vermeibet man, wenn die Umsfangslinien von einer befestigten Winkels ober Gradscheibe pasrallel abgeschoben werben, weil bann die Fortsehung nicht nach ber sehlerhaften Neigung Ef, sondern nach dem ganzen Winkels verbande sich richtet und somit in n und o trifft, wobei der Fehler Ao — Gn — Ff wenigstens nicht fortwächst. Es können übrigens die entstandenen Fehler einander auch ausheben, und badurch kann selbst ein Schluß zufällig erfolgen, ohne daß eben die Figur richtig ist.

§. 193. Regelmäßige Polygone zu zeichnen.


Man beschreibt mit bem gegebenen Salbmeffer einen Kreis und theilt biesen in die bestimmte Anzahl ber Polygonseiten, die alsbann von Theilpunkt zu Theilpunkt gezogen werden.

Beim Sechsede ift, wie bekannt, ber halbmeffer felbst bie Polygonseite. Bei anbern Bieleden konnte man sich bas Ginztheilen bes Kreises burch vorläufige Zeichnung bes Mittelpunkts winkels erleichtern. Derfelbe ist nämlich

in bem Funfect
$$\frac{4R}{5} = 72^{\circ}$$
, in bem Siebenect $\frac{4R}{7} = 51^{\circ} 25,7'$

§. 194. Rreisfiguren ju zeichnen. Fig. 44.


hier ift nur ber einzige Fall noch zu erörtern, wenn brei Puntte A, B, D eines Umfreifes ohne ben Mittelpunkt gegeben



find. Man benkt fich die beiden Sehnen AB und BD und versteichnet durch deren Mitte, nach §. 175. 2., die Senkrechten EF und GH. Diefe schneiden sich in dem Mittelpunkte C, aus welschem der Kreis mit CA — CB — CD beschrieben werden kann. Daß CA — CB — CD, folgt

aus der Gleichheit der rechtwinkeligen Dreiecke CJA und CJB, so auch CKB und CKD. In jenen ist CA — CB und in diesen CB — CD (§. 175. 2.).

§. 195. Langereife ju zeichnen. Fig. 20.




1) Man zieht eine Gerade AB als längeren Durchmesser, macht AC-BD und beschreibt damit aus C und D bie beiben äußern Kreise, welche sich in E und F schneiben. Auf ber Geraben EF, die senkrecht durch die Mitte von AB geht, sett man nun den 3ir=

tel in ober unfern F ein, öffnet benselben bis an die Sobe G bes einen Kreises und erfüllt ben Umtreis oben burch ben Bogen GH. Dabselbe geschieht aus gleicher Stelle von oben herab burch ben Bogen JK. — Je weiter man die Puntte C und D auseinanderslegt, um so länglicher wird die Ellipse und umgekehrt.

2) Ein anderes Verfahren ist ganz mechanisch und von der Elipse abgeleitet. Man stedt in die auf dem längern Durchmesser angenommenen zwei Punkte C und D, die vorhin als Mittelspunkte gebraucht wurden, ganz feine Nadeln, schlägt darüber einen, in der Länge von 2 AD oder 2 CB zusammengebundenen Faden, hält in denselben einen Bleistift L und zieht mit diesem rund um C und D bei immer gleicher Anspannung die verlangte Ellipse LBHGAJK (§. 164.). Je näher C und D an A und B gelegt werden, um so schwaler wird auch hier die Ellipse.

§. 196. Anbere vieledige und frummlinige Figuren aufzutragen. Fig. 45.



Die vieledigen und krummlinigen Umfange, wie sie zumal bei Balb= meffungen öfters vorkommen, werben vermittelst gerablinier hulfs= figuren, z. B. ABCDE, aufgetragen, beren Seiten so nahe wie thuslich an bem Umfange liegen. Die Hulfsfigur wird erst zum richtigen

Schlusse gebracht; dann werden von den Standlinien die Hauptpunkte der Krümmen durch Abmessungen bestimmt. Bu diesen Abmessungen gebraucht man die senkrechten Abstände (§. 164.)
entweder von der Standlinie selbst, wie an AB, oder von einer Berlängerung derselben, wie Bm, oder von angesetzen Dreiecken, wie nop, oder von errichteten Senkrechten, wie gr, oder auch von angesetzen Rechtecken, Trapezen, schiesen Hülfslinien u. dgl. Solche Hülfslinien und Abstände auszutragen, lehrt das Borhergehende. Den Umsang zieht man gewöhnlich mit kleinen geraden Linien aus und rundet dabei, wo wirkliche Krümmen dargestellt werden musfen, die hervortretenden Ecken etwas ab.

§. 197. Figuren abzuzeichnen.

Die hier abgehandelten Berzeichnungen sind meistens nur beim Entwerfen noch nicht gezeichneter Figuren brauchbar. Sie könnten nun wohl zum Abzeichnen einfacher Figuren angewendet werden, zumal beim Mitgebrauche eines Quadratnehes, das als Anhalt auf das Zeichenblatt, wie auf die Borzeichnung gezogen wurde. Beim eigentlichen Abzeichnen geometrischer Figuren bedient man sich indeß eines völlig handwerkmäßigen Mittels, das in der Ausübung weit sicherer und leichter ist.

Man legt bas Papier mit ber abzuzeichnenden Figur fest auf bas Zeichenblatt, sticht mit einer ganz feinen, an einem Stiele befestigten Nabel (Kopirnabel) alle Punkte ber Reihe nach burch und führt hierauf von Punkt zu Punkt die neue Zeichnung

aus. Diefes Berfahren (Ropiren) gemahrt beim Abzeichnen viel mehr Genauigkeit, als bas theilweise Busammenfeten ber Rigur mit bem Birtel, wobei in ber Richtung und gange ber Einien mehr ober weniger gefehlt wirb. Rur muß die Borgeich= nung platt, fest und unverrudt aufliegen, weßhalb man fie zwed: magig mit handlichen Bleiplatten beschwert, bie jeboch, um bas Abichmuten ju verhuten, mit Papier ju überziehen find; ferner muß bie Rabel fein, gerabe und mit einem langen Stiele verfeben fein, bie Beichentafel aber eine gleichmäßig weiche Solzmaffe baben und jeder Punkt gang genau und fentrecht abgeftochen werden.

§. 198. Bom Umzeichnen ber Figuren überhaupt. Fig. 46.

Das Beichnen einer abnlichen Figur bebingt gleiche Binkel und gleiches Seitenverhältnig. Dabei werben alfo nur bie gangen veranbert. Bum Auffinden ber verhaltniß: maßigen neuen gangen giebt es mehre Mittel.

1) Man hat Doppelgirfel mit rudwarts verlangerten Schenkeln, die fich oben und unten gu ihren Schenkellangen proportionirt öffnen, auch eigentliche Proportionalzirkel, fur alle Berhaltniffe brauchbar; aber beibe find nicht ju em= pfehlen.

Fig. 46.

2) Beffer tann bierzu ein auf feines Sola, ober fartes Papier gezeichnetes rechtminkeliges Rebuktion sbreied ABC gebraucht merben, beffen Sppothenufe AB und fürzere Rathete BC bas Umzeichnungs= verbaltniß barftellen. In biefem find alle, von AB auf AC ge= fällten Genfrechten, wie bc, bem anliegenden Stude, wie Ab, proportional, nămlich AB : BC = Ab : bc (§. 149.). Nimmt man baber von ber vorgegebenen Beichnung eine gange, trägt fie von A nach b, lagt ben einen Schenkel bes Birtels in b fteben und faßt mit bem andern ben Abstand bes Punttes b von AC: fo ift be bie gesuchte Proportionallinie. Golche leicht zu ge=

3) Auch fonnte man bie gangen mit Gulfe eines verjung-


brauchenden Dreiecke erneuert man fich, wenn fie abgenutt find.

ten Maßstabes durch Rechnung verändern, oder auf einem ans bern, verhältnißmäßig kleinern, oder größern Maßstabe wieder abgreisen. Beides ware freilich etwas beschwerlich, aber bei etswaiger Vergrößerung der Figur noch am ersten zu wählen. Die zur Umzeichnung gegebene Figur wurde zerlegt durch Diagonaslen oder Senkrechte. Dann wurde ein Stück nach dem andern mittels eines dieser Versahren in die neue Größe verwandelt und zu der Umzeichnung verwendet. Diese Verzeichnung ist jedoch muhsam und nur bei einfachen Figuren anwendbar.

§. 199. Bufammengefette Figuren umzuzeichnen. Fig. 47.

Beim Umzeichnen mehr zusammengesetter Figuren gebraucht man entweber bas Quabratnet, ober ben Storchfcnabel.

1) Mittels bes Quabratnetes: Zuerst wird über bas Borbild ein Quabratnet gelegt, bessen Linienabstände so gewählt sind, daß alle Zeichnungen innerhalb eines jeden Quadrates leicht und richtig danach abgenommen werden können. Hierauf kommt über das Zeichenblatt ein ähnliches Quadratnete in dem gegebenen Umzeichnungsverhältnisse. Nun trägt man die Zeichnung aus jedem Quadrate im Borbilde herüber in das gleichliegende der Umzeichnung theils mit den bekannten Hüssmitteln, theils nach dem bloßen Augenmaße. Dieses Bersahren erfordert eine genaue Netzeichnung und ist nur da brauchdar, wo es auf grössere Genauigkeit der Echpunkte eben nicht ankommt; benn scharfe Ecken können dabei nicht gut bestimmt werden.



2) Mit dem Storchschnabel geht diese Größenveränderung geradliniger Figuren, wie die der Grundrisse, viel schneller, leichter und genauer von Statten. Der Storchschnabel besteht aus vier gleichen Solz- oder Messingskäben zu brei dis vier Fuß Länge, nach Figur 47. parallel zusammengesett, so daß NO: NP — Na: NA das

eben bestimmte Umzeichnungsverhältniß abgiebt. Daran ist NO = Oa = PQ und OP = aQ = QA, ferner NaA eine gerade Linie und $\triangle NOa \sim \triangle NPA$ (§. 150.).

In N vient ein Loch zur Befestigung am Rande bes Zeischentisches. In a ist eine Kopirnadel; darunter kommt bas Zeischenblatt. In A befindet sich ein Stift zum Kühren bes Storchschnabels auf der darunter befestigten Vorzeichnung. Diesen seht man mit der einen Hand auf jeden Punkt des Vorbildes, z. B. A, B, C, und sticht zu gleicher Zeit mit der andern die entspreschenden Punkte a, d, c für die Kleinzeichnung, welche stückweise mit dem Bleistifte weiter entworsen und nachher abgenommen und ausgeführt wird.

Der geometrische Grund dieses Versahrens ist leicht einzusesten. Das Umzeichnungs Werhältniß Na: NA findet in allen Lagen des Storchschnabels Statt. Denn kommt der Stift Aweiter nach B, C oder D, so trifft die Nabel a gleichzeitig in b, c oder d, und es ist Na: NA — Nb: NB — Nc: NC u. s. w., woraus Na: NA — ab: AB — bc: BC — ca: CA, also die Thnlichkeit beider Figuren folgt (§. 149. 151.).

Diese Verjüngung kann noch durch ein Quadratnet versichert werden, welches man vorher auf das Borbild zieht und hernach mit dem Storchschnabel durch alle Netzpunkte auf die Kleinzeiche nung mit überträgt. Wenn dieses verjüngte Netz nachmals die Prüfung mit Lineal und Zirkel in allen Punkten aushält: so sind gewiß auch die eben so aufgetragenen Punkte der Figur selbst richtig. Soll die Zeichnung vergrößert werden, so kommt die Rasdel in A und das Borbild unter a.

Das Zeichnen ähnlicher Figuren ift viel mehr Fehlern unterworfen, als das der gleichen, weil man dabei alle Längen verändern muß. Große Genauigkeit können folche in einen andern Maßstad umgezeichneten Figuren nie erlangen; sie verlieren jedes Mal gegen die Borzeichnung. Besonders tritt dieser Fall bei Vergrößerungen ein. hier werden nicht allein die Fehler des Borbildes, die im kleinen Maßstade beinahe verschwunden waren, durch den größern Maßstad vergrößert ausgetragen, sondern es häusen sich auch die mit der Größe des Maßstades wachsenden Umzeichnungssehler. §. 200. Sicherung ber Zeichnung vor mancherlei Un= richtigkeiten.

Über bas Zeichnen ber Figuren wird noch nachträglich besmerkt: Man hat bei allen Aufgaben basjenige Verfahren zu wählen, bas am wenigsten fehlt, babei aber am einfachsten und leichtesten ist. Längen lassen sich allezeit richtiger auftragen, als Binkel; wenige lange Linien richtiger, als viele kurze; rechte Winkel richtiger, als schiefe. Sehr viel kommt auf die Genauigsteit der Werkzeuge und die Übung im handhaben berselben an.

Nächst bem muß aber auch das Zeichnungsblatt völlig eben und möglichst stete sein. Ift das Papier uneben, sledweise kurzer und weiter, wie flüchtig zusammengehängte Bogen mit unbesschnittenem Rande: so kann darauf unmöglich eine richtige Zeichsnung gemacht werden. Kein Papier hat eine stete gleichbleibende Ausbehnung; jedes verzieht sich bei Veränderung des Trockensgrades, und zwar auf einem Flecke mehr als auf dem andern, so daß schon dadurch die Zeichnung beträchtlich unrichtig werden kann; am veränderlichsten ist aber das mit Leinwand unterzosgene Papier.

Steter halt sich das Papier, wenn man es auf der Rudsfeite mit ganz dunnem Leimwasser oder mit geschlagenem Eiweiße trankt und ganz gleichmäßig auf ein Reißbrett spannt, dann nach allmählichem Abtrocknen wieder abnimmt und langere Zeit in geswöhnlicher Zimmerwarme eben liegend aufbewahrt. Beim Zeichenen selbst ist darauf zu sehen, daß das Blatt nicht einseitig von der Sonne oder von der Ofenwarme berührt wird, noch weniger vom Fenster oder von der Wand her Feuchtigkeit anzieht.

Um später das ganz unvermeibliche Berziehen wenigstens bemessen zu können, versieht man die Blätter zu genauen Grundrissen vorher mit einer Netzeichnung, und schreibt an diese zur
Zeit des Auftragens die Abweichung jeder Quadratseite von
der ihr eigentlich zukommenden Größe mit + oder —. Dadurch läßt sich zu allen Zeiten die ursprüngliche Größe jedes Theiles
vom Grundrisse leicht wieder bestimmen. Es giebt kein besseres
Sicherungsmittel gegen diesen Übelstand aller Papiere.

III. Figurenberechnung.

1. Ausrechnung ber Flache.

§. 201. Flachenmaße.

Me Grundmaß zur Bestimmung bes Flächeninhaltes ers wählte man bas Quabrat, die einfachste und fügbarste aller Figuren. Bur Seite einer solchen Flächeneinheit dient die Länsgeneinheit. Man hat für die Fläche ebenfalls zweierlei Maße, geometrisches und Werkmaß.

In dem geometrischen Maße ist die Quadratruthe ein Quadrat, dessen Seite 10 geometrische Fuße mißt; sie besteht also aus 10 × 10 == 100 geometrischen Quadratfußen zu 100 Quadratzollen. Eine gewisse Anzahl Quadratruthen dient als Morgen, Acker u. s. w. zur eigentlichen Flächenmaßerinheit der Landmessungen.

Die geometrische Quadratruthe enthält auch, je nachdem bie gangenruthe aus 12, 16, ober überhaupt aus n Werkfußen zussammengesetzt ift, 12 × 12 = 144, ober 16 × 16 = 256, ober n × n Quadrat-Werkfuße.

Der Quabrat: Werkfuß hat zur Seite 12 Berkzolle, bestieht also aus 12 × 12 = 144 Quadrat Berkzollen zu 144 Quadratlinien. Der Grund bieser Maßeintheilung ergiebt sich aus §. 168. 1.

Das geometrische Flächenmaß gewährt durch seine Eintheislung in hundertel erhebliche Rechnungsvortheile. Man ist nicht nur bei allen Berwandlungen in niedere oder höhere Einheiten des Multiplizirens und Dividirens überhoben, indem man Zahlsstellen paarweise hinzusügen oder abschneiden kann, sondern braucht auch nur einerlei Maßeinheit zu nennen, weil daraus jede andere sich unmittelbar ergiebt. So könnten z. B. 3567 Quadratfuß, durch Division mit 100, unmittelbar in 35 Quadratruthen, 67 Quadratfuß oder als 35,67 Quadratruthen ausgedrückt werden.

Die Flächenmaße nennt man, vorzüglich in ber Anwendung, auch Flächenruthen, Flächenfuße u. s. w. und bezeichnet sie übrigens eben so, wie die Längenmaße, setzt aber zur Untersscheidung noch ein q oder ihinzu. So bedeutet 35 q° 67 q' oder 35,67 q° ben obigen Flächeninhalt. 5158 Quadrat=Berkzzolle sind \$1148 q' Berkmaß.

Die von Grundstüdmessungen herrührenden Flächenangaben, wobei gewöhnlich Morgen oder Ader, wenigstens Ruthen vorkommen, beziehen sich auf geometrisches Maß, und man drückt diese Flächenzahlen, zur Bermeidung etwaiger Irrung, in keiner kleisnern Benennung, als in Ruthen aus. Die Flächenangaben von anderen Gegenständen, besonders von Bodenabwägungen und Bauwerken, beziehen sich meist auf Fuße und Zolle des Werksmaßes.

§. 202. Grunbformen ber Figuren.

Die Flächenausbehnung läßt fich nicht unmittelbar meffen; benn bas Auf- und Fortlegen eines Flächenmaßes ware
nicht nur schwierig und ungewiß, sondern in den meisten Fällen
auch unthulich. Daher sucht man zum Behufe ber Flächenmesfung bloß Länge und Breite und berechnet banach die Größe
ber Fläche.

Doch kann biese Flächenmessung nach Länge und Breite nur bei ben einfachen Grund formen ber Figuren geschehen, namslich beim Parallelogramm, Trapeze und Dreiede, welche wir in bieser Beziehung Grund figuren nennen. Die mehr zussammengesetzen, unregelmäßigen Figuren mussen vorher in solche Grundsiguren zerlegt und somit studweise berechnet werden. Die Längen und Breiten bieser Berechnungssiguren braucht man eben nicht allemal wirklich zu messen; öfters lassen sie sich aus andern bekannten Berhältnissen ermitteln. In der Zeichnung nimmt man sie gewöhnlich mit dem Zirkel und sucht ihr Maß auf dem verzigungten Maßtabe.

§. 203. Die Flache bes Rechtedes auszurechnen.

Man meffe bie Grundlinie, ale gange, und bie Sobe, ale Breite, brude beibe Ausbehnungen nach einerlei gangen:


maßeinheit aus und multiplizire biese Bahlen. Das Produkt giebt den Flacheninhalt in der gleichnamigen Flachenmaßeinheit (§. 168.).

- 1) Hätte bie Grundlinie 35° und die Höhe 22°, so ware ber Flächeninhalt 35 × 22 = 770 q°. In preußischem Maße wurde die Anzahl der Quadratruthen noch durch 180 dividirt, und man erhielte IF Mg. = 4 Mg. 50 q°; in weimarischem Maße bividirte man durch 140 und erhielte 5 Ar. 70 q°.
- 2) Hatte in einem Rechtecke die eine Seite 2° 7', die andere 3°, so wurden beide Faktoren mit gleicher Benennung angesetzt, nämlich: 27' × 30' = 810 q' oder 8 q° 10 q'; im geometrissschen Maße sind nämlich 100 q' = 1 q°. Bei diesem Maße könnten die Faktoren eben sowohl in Ruthen ausgedrückt wers ben: 2,7° × 3° = 8,1 q°.
- 3) Enthielt die eine Rechteckseite 360 und die andere 150 Berkfuße, so wäre der Flächeninhalt 360 × 150 = 54000 q' Berkmaß. Wären dies rheinländische Fuße, so könnte man sie durch 144 in preußische Quadratruthen verwandeln, weil eine solche 12 × 12 = 144 Quadratruthen verwandeln, weil eine solche 12 × 12 = 144 Quadratruthen verwandelt. 54000 rheinl. q' sind fight = 375 q' = 2 Morgen 15 q' preußisch. Wästen es dagegen weimarische Werkfuße, so verwandelte man sie durch 16 × 16 = 256 in fight = 210,9 q = 1 Ar. 70,9 q' weimarisch.
- 4) Hielt in Berkmaß die eine Seite 2' 8" und die andere 2': so ware der Inhalt (beide Faktoren auf gleiche Benennung gebracht) 32" × 24" 768 q" oder 31% q' 5 q' 48 q", weil der Quadrat-Berkfuß 144 q" hat. Man könnte hier auch die 2' 8" in Fußen ausdrücken durch 2% und so die Rechnung abkurzen in 2% × 2' 5½ q'.
- 5) Bei dem Quadrate findet, wie bekannt, dasselbe Berfahzern Statt, nur daß die Seiten gleich find. Ein Quadrat, das 3' 5" oder 41" Werkmaß zur Seite hat, enthält 41 × 41 = 1681 q". Diese würden beim Werkmaße durch 144 verwandelt in 1684 = 11,67 q'.

§. 204. Die Flace bes ichiefen Parallelogramms auszurechnen.

Die Flace bes schiefen Parallelogramms ergiebt sich, wenn man bie Maße ber Grundlinie und ber Hohe multiplizirt (§. 168. 2.). Das Produkt ist ber Inhalt in gleichnamigen Quabrateinheiten.

- 1) Hielte bie Grundlinie 12° 7½' ober 12,75° und bie Höhe 7° 9' ober 7,9°: so wäre der Flächeninhalt 12,75° × 7,9° == 100,725 q' ober 100 q' 72 q' 50 q''.
- 2) Hierbei ist zu beobachten, daß man wo möglich eine ber längern Seiten zur Grundlinie annimmt und die Höhe mehr mitten in der Figur mißt. Die Höhenlinie selbst zieht man nicht, sondern setzt den Zirkel in der Oberlinie ein und öffnet densselben so weit, dis der andere Schenkel die Grundlinie mit dem Bogen bestreicht (§. 148. 2.).
 - §. 205. Die Flache bes Trapezes auszurechnen. Fig. 48.



Man multiplizirt von beiden Parallelen das arithmetische Mittel $\frac{AD+BC}{2}$ mit ihrem Abstande BE.

Denn
$$\triangle ABD = \frac{AD}{2} \times BE$$
 (§, 168. 4.),
$$\triangle BCD = \frac{BC}{2} \times BE;$$
also Trap. $\triangle ABCD = \frac{AD + BC}{2} \times BE$.

Baren AD und BC fenkrecht zu DC, so biente die Seite DC selbst als Höhe ober Breite, und der Inhalt ware $\frac{AD+BC}{2} \times DC$.

Mäße eine Parallele 35°, die andere 25° und ihr Abstand 16°, so enthielte das Trapez $\frac{35+25}{2} \times 16 = (35+25) \times \frac{16}{2}$ $= \frac{(35+25)\times 16}{2} = 480$ q°. Hieraus ist zugleich ersichtlich, daß eben sowohl der andere Faktor oder das Produkt halbirt werden dürsen.


§. 206. Die Flache bes Dreiede auszurechnen.

Man sucht das halbe Produkt der Grundlinie mit ber Hohe (§. 168. 4.). Wäre die Grundlinie 50° und die Höhe 28°, so enthielte das Dreieck $\frac{50\times28}{2}$ = 700 q°.

Das Halbiren kann schon bei einem von den Faktoren gesschehen. Denn $\frac{50\times28}{2}=\frac{50}{2}\times28=50\times\frac{28}{2}=700$. Die Theilbarkeit der Zahlen und die Leichtigkeit im Multipliciren entsscheiden bei der Auswahl. Im anhaltenden Rechnen behält man jedoch lieber ein gleichförmiges Halbiren bei, um weniger zu irren.

Man nimmt in dem Dreiede wo möglich die langfte Seite zur Grundlinie an, fett jum Sohenmessen den Zirkel in die gez genüberliegende Spite ein und öffnet benfelben so weit, daß ber andere Schenkel die Grundlinie bestreicht.

§. 207. Die Flace bes gemeinen Bieredes auszus rechnen. Fig. 49,



Man theilt das Viered in zwei Oreisede durch eine Diagonale AC, multiplizzirt diese als gemeinschaftliche Grundlinie mit der Summe beis der Oreiechohen BF + DE und halbirt das Produkt. Denn

$$\Delta ABC = \frac{1}{2} AC \times BF,$$

$$\Delta ADC = \frac{1}{2} AC \times DE,$$
Signed ABCD = $\frac{1}{2} AC \times (BF + DE),$

Ware AC = 39°, BF = 15° und DE = 17°, so ent= hielte das Vierect $\frac{39 \times (15+17)}{2} = \frac{39}{2} \times (15 + 17) = 39 \times \frac{15+17}{2} = 624$ q°.

Bieht man zu ber Diagonale AC aus D ober B eine Parallele und verlangert die andere Höhenlinie bis an diese: so ift Bd = BF + DE, und man tann die beiben Dreiechoben an einem Stude nehmen.

Noch bequemer ist es, erst die eine Höhe BF auf die gemeinschaftliche Grundlinie zu übertragen, daran die zweite Höhe
DE zu setzen, und nun beide Höhen BF + DE gleich zusammen abzugreisen. — Man wählt daher für diese Berechnung
auch gern die längste der beiden Diagonalen als gemeinsame
Grundlinie,

Se naher die Richtpunkte E und F zusammen liegen, um so mehr gleichen sich biejenigen Sohenfehler aus, die von Unrichtigkeit der Diagonale herruhren. Konnen beide Hohen nicht inenerhalb der Figur genommen werden, so thut man besser, jedes Dreied mit besonderer Grundlinie einzeln auszurechnen.

§. 208. Die Flache unregelmäßiger Bielede auszurechnen.

Um ben Flacheninhalt bes unregelmäßigen Bielecks auszurechnen, theilt man basselbe in geeignete Grundfiguren, sucht von jeder ben Inhalt besonders und abbirt dann alle Berechnungöstude zusammen. Diese werden nummerirt, in der Rechnung wie in ber Zeichnung.

- 1) Wird bas Bieled in Dreiede zerlegt, fo muffen bie Diasgonalen vortheilhaft angeordnet werden, daß keines bavon zu schief und fpigig ausfällt, und daß fo viel als thulich je zwei mit gemeinschaftlicher Grundlinie geeignet zusammen kommen.
- 2) Wird die Figur mittels fenkrechter Linien in rechtwinkelige Dreiede und Trapeze zerlegt: fo braucht man vorzugsweise die Stude der Längenlinie mit zur Berechnung. hierbei führt man wohl den Rafftab gleich an den Borberfeiten von Lineal

und Bintel und nimmt damit beim Fortschieben bie gangen ber Berechnungelinien unmittelbar ab.


- 3) Ganz große Figuren, wie die Forstgrundrisse, rechnet man mit Huste bes mehrerwähnten Quadratneges aus. Die vollen Quadrate werden nur abgezählt, ihr Inhalt ist bekannt; die Quadratstude werden noch in weitere Grundsiguren zerlegt und theilweise ausgerechnet.
- 4) Hat man beim Auftragen bes Grundrisses ben damaligen Stand ber Papierausbehnung an jeder Quadratseite bemerkt, so wird auch der Inhalt hiernach berichtigt. Geseht, es sollte jede Quadratseite 50°, das ganze Quadrat also 2500 q° messen, und es stände an einer Seite 1½' und an der gegenüberliegenden 2½', die beiden andern Seiten fänden sich aber unverändert: so ware dieses Quadrat um ein Trapez von 50° lang, einerseits 1½ Fuß und andrerseits 2½ Fuß breit, zu klein, weßwegen 500' × $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} = 10$ q° von dem vollen Quadratinhalte abgezogen werz den müßten; für jeden beiderseits mangelnden Fuß 5 q°.

Bo die Seitenpaare zu groß waren, wird auf gleiche Beise hinzugelegt. Beicht auch das andere Seitenpaar ab, so nimmt man die Berichtigung eben so vor, gebraucht aber dabei die Rebenseiten unverkürzt, benn der Unterschied ist ganz unerheblich für die Rechnung. Stand z. B. an dem andern Seitenpaare $-1\frac{1}{2}$ ' und $-\frac{1}{2}$ ', so entgingen dem Quadrate dafür wieder $\frac{1\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{2}\times 500'=5$ q°, und man erhielt für das Sanze: 2500-10-5=2485 p°.

§. 209. Bereinfachung ber Figuren. Fig. 50.

Oft besteht ber Umfang einer auszurechnenben Figur aus vielen kurzen Einien, was eine große Anzahl von Berechnungs-figuren nöthig macht. Um biese zu verminbern, sucht man bie kleinen Eden burch langere Linien auszugleichen, so baß bie Fisgur vereinfacht wird, ihr Flacheninhalt aber unverandert bleibt. Diese Berwandlung geschieht nach bem bloßen Augenmaße ober burch Parallelschieben.

1) Die Verwandlung bes Umfanges nach bem bloßen Augenmaße, indem man kleine Eden und Krummen durch gerade Linien ungefähr ausgleicht, ift mehr innerhalb der Figur brauchbar, wo der Inhalt einzelner Abtheilungen noch besonders ausgemittelt werden muß. Denn das Augenmaß bleibt immer iehr ungewiß.



2) Die Berwanblung bes Umfanges burch Parallelschieben beruht auf Berlegung äußerer Dreiecke.
Wir wollen zur Erläuterung bes Verfahrens bas Sechseck ABCDEF zu einem Dreiecke vereinfachen. Hierzu wird bie Grundlinie AF auf beiben

Seiten verlängert, bann wird CA und bazu parallel Bb entworsfen, und nun die Linie Cb als erste Ausgleichungslinie gezogen, wegen CBA. Das Dreied CBA ift nämlich gleich bem Dreiede CbA, weil beibe auf bemselben Grunde zwischen Parallelen steshen, also auch gleiche Höhe haben (§. 166.).

If aber
$$\triangle CBA = \triangle CbA$$
,
 $unb \triangle CxA = \triangle CxA$,
fo iff auch $\triangle CBx = \triangle Abx$;

es kann nun jenes abgenommen und dafür dieses angesetzt wers den. Das gegebene Sechseck ist dadurch in ein gleichgroßes Künseck den berwandelt.

Man bringt nun auf ber anbern Seite bie einwarts gehende Ede E weg, schiebt nämlich DF parallel hinüber burch E zu e und zieht bie Ausgleichungslinie De. Das Dreieck DEF ist gleich bem Dreiecke DeF und DEy — Fey. Dies für jenes vertauscht, macht bas vorige Fünsed nun zu einem gleichgroßen Vierecke bCDe.

Bollte man die Berwandlung noch weiter fortsetzen, so würde mit Ce die Parallele Dd und von C nach d die neue und letzte Ausgleichungslinie gezogen. Durch diese ware das

Dreied CDs abgeschnitten, gegen bas gleich große eds, und bas vorige Biered enblich in ein gleich großes Dreied bCd verwans belt worben.

Bei biefer Ausgleichung muffen eben nicht alle Hulfslinien ausgezogen werben. Mit etwas übung kann man ihre Ausfühzung unterlassen und nur die Durchschnittspunkte bemerken. Doch ift dabei in verwickelten Grenzsiguren Behutsamkeit erforderlich, damit nicht schon gebrauchte Schnitte unrichtig wieder angenommen werden.

Die Berwandlung kann freilich beträchtlichen Abweichungen unterliegen und erforbert eine fehr fertige hand. Doch finden sich bei ber weitläufigen Ausrechnung aller fehr kleinen Stude eben auch manche Abmessungs und Rechnungsfehler ein, wenn nicht große Borsicht angewendet wird.

§. 210. Roch einige Regeln gur glachenberechnung,

Fur bie Zusmittelung bes Flacheninhaltes gezeichneter Figusren ift hier Giniges nachträglich ju bemerten.

- 1) Dieses Geschäft erforbert erftlich sehr gute Bertzeuge. Ein unrichtiger Maßstab ober ein schlechter Birtel wurden bie abgemestenen Längen unrichtig geben; eine krummes Lineal versursachte krumme Grundlinien und baburch unrichtige Sohen. Auch muffen die Hulfslinien mitten auf ihre Bestimmungspunkte und recht scharf gezogen werden, entweder mit einem sehr scharfen Bleistifte ober mit ber Zirkelspige.
- 2) Bas die Bahl der Grundsiguren betrifft: so geben genaue Quadratnete, innerhalb deren rechtwinkelige Trapeze und Dreiecke als Berechnungssiguren gebraucht werden, die schäfften Resultate und gestatten die sicherste Prüfung für die Richtigkeit der Rechenung. Da diese Art der Flächenberechnung indeß meistens sehr viele Berechnungsfiguren nöthig macht und daher etwas umsständlich ist, so behilft man sich auch wohl ohne Quadratnet und ist dann in der Bahl der Berechnungssiguren weniger gebunden.

Je kleiner übrigens die Berechnungsfiguren find, um so ofter muß man Birkel und Dafftab gebrauchen und rechnen, um so mehr Fehler schleichen sich baber mit ein. Die zu großen Be-

rechnungsftude haben bagegen bas Nachtheilige, baß zu ihrer Ausmessung Birkel und Maßstab nicht zureichen, und baß übershaupt bie Mängel ber Wertzeuge und ber Behandlung zwar nicht so viel, aber besto größere Fehler verursachen, welche sich weniger leicht heben.

- 3) Kann man wirklich gemessene gangen, 3. B. Standlinien und Abstände, zur Flächenberechnung benutzen, so find sie den auf dem Papiere erst abgegriffenen vorzuziehen; und setzt man rechtwinkelige Berechnungssiguren auf eine Linie von bekannter Größe: so sind die davon zu Grundlinien gebrauchten Theile zus sammen mit der ganzen Länge erst zu vergleichen.
- 4) Die Berechnung felbst muß mit größter Genauigkeit und baher in ber Regel zweimal ausgeführt werben; zur Bermeibung von Irrungen benutt man immer bieselbe Maßeinheit (gewöhn= lich Ruthen mit Dezimalen), hält stets benselben Gang ber Rech= nung ein und führt in einem besondern Berechnungsbuche alle Rechnungen mit genauer Bezeichnung ihrer Stude in übersicht= licher Ordnung durch.
- 5) Nach beenbigter Ausrechnung ber abgetheilten Flachenstüde muß ber gefundene Inhalt noch geprüft werden; bediente man sich bes Quadratnehees, so muffen die einzelnen Berechnungsstüde eines Quadrates mit beffen Gesammtinhalt übereinstimmen; außerdem prüft man wenigstens vergleichend, wegen etwaiger größerer Fehler, den gefundenen Inhalt mit dem Augenmaße ober durch eine slüchtige Überschlagrechnung.
- 6) Bu folden flüchtigen Ausmittelungen bes Flächeninhaltes gebraucht man zuweilen bas verjungte Dagnet, ein Quabratnet von Faben in Rahmen, ober auf Glas, bessen Quabrate einen bekannten Inhalt haben. Dieses bient, auf bie Figur gelegt, zum Auszählen ber Fläche, wo eben eine größere Schärfe nicht verlangt wird; es versteht sich, baß ein solches Netz nur für einen gewissen Dasstab unmittelbar passen kann, und baß bie innerhalb ber Quabrate vorkommenden Flächenstücke geschätzt werden muffen *).

^{*)} Bur Erleichterung ber Placenberechnung hat man mancherlei Borrichs tungen, fogenannte Planimeter, erfunden. Unter biefen verbient befondere

§. 211. Die Fläche bes Polygons auszurechnen. Fig. 51.

Um regelmäßige Bielede auszurechnen, hebarf man keiner Beichnung, eben weil sie regelmäßig find. Man multiplizirt ben Umfang mit bem Mittelpunktabstande und halbirt bas Probukt (§. 169.).

Fig. 51.

If in diesem regelmäßigen Sechsecke bie Seite AB = 1 Fuß und ber Mittelpunktabstand CI = 0,866: so mißt ber ganze Umfang $6 \times 1 = 6'$ und ber Flächeninhalt ist $\frac{6 \times 0,868}{2} = 2,598$ g'.

§. 212. Die Fläche bes Kreises auszurechnen. Fig. 51,

Die Kreibfläche auszurechnen, multiplizire man ben Umfang mit bem halbmeffer ober halben Durche meffer und halbire bas Probukt; benn F = ½ u x r (§. 169. 1.). hierzu gebrauchen wir jedoch ben halbmeffer wes niger, als ben nehmbaren Durchmeffer ober Umfang.

1) Um zuvörderst nach bem Durchmeffer ben Umfang, ober nach biesem jenen zu bestimmen, muß das zwischen beiben Statt findende, allgemeine Berhaltniß bekannt sein, was unter andern auf folgende Beise berechnet wurde:

Man ging in einem Kreise zuerst von bem barin beschries benen Sech bede aus und nahm ben halbmesser CA Fig. 51. sowohl, als die ihm gleiche Sechseckseite AB zu 1 an, bachte sich aus bem Mittelpunkte durch die Mitte von AB eine Senkrechte CH (§. 147. 1.) und berechnete aus CA=1, AI= \frac{1}{2} die Latthete CI des rechtwinkeligen Dreiedes CAI nach der Gleichung CA2 — AI2 = CI2 (§. 167.). Aus den dadurch bekannt gewordenen Größen AI = \frac{1}{2} AB, IH = CH — CI suchte man

ber finnreiche, von Sanfen verbefferte Betli'iche Planimeter hervorgehoben gu werben. — Betgl. Die Planimeter won Dr. Bauernfeinb. München 1853.

nun weiter von bem rechtwinkeligen Dreiede AIH bie Spypotenuse AH, nach Al2 + IH2 = AH2, und erhielt somit bie Seite bes regelmäßigen 3wölfedes in bemselben Kreise.

Sben so suchte man weiter die Seiten und Umfange des regelmäßigen Vierundzwanzigedes, 48-Edes, 96-Edes, 192-Edes . . . und näherte sich auf diesem Wege dem Kreise so, daß man den Umfang eines letztern innern Polygons schon dem Kreise gleichsetzen durfte.

Damit begnügte man sich jedoch nicht, sondern berechnete für benfelben Rreis, eben so fortschreitend, auch die Umfange der aus gern Polygone von gleicher Seitenzahl, bis endlich die beiden Umfange eines lettern innern und eines lettern außern Polygons bis auf hundert und mehr Dezimalen übereinstimmten.

Dadurch kam man auf ein Berhältniß bes Halbmessers zum Umfang r: u = 1:6,28818580 . . . ober bes Durchmessers zum Umfang, d: u = 1:3,14159265 *) . . . von ber allerschärften Genauigkeit. Gewöhnlich brauchen wir davon nur bas abgekürzte Berhältniß:

d: u = 1:3,14

und zur Begrundung allgemeiner Fattoren für Formeln:

d: u == 1:3,1416.

hiernach enthält ber Umfang etwas mehr, als brei Durchmeffer. Für ungefähre Bestimmungen burfte berselbe gerabe brei mal so groß angenommen werben. Nach diesen Bershältniffen kann man nun nicht allein aus bem gegebenen Durchsmesser ben Umfang, sondern auch aus bem gegebenen Umfange ben Durchmesser für jeden Kreis sinden, so genau es nur irgend erforderlich ist.

2) Bare bie Flache eines Kreifes auszurechnen nach bem gegebenen Durchmeffer d, etwa von 18": fo suchte man zuvörberft ben Umfang u burch folgenden Ansat:

1:3.14=18:u

unb u = $18 \times 3,14 = 56,52$ ".

^{*)} Diese Berhaltniftzahl 3,1416 . . . ift unter bem Ramen ber Enbolf'ichen Bahl befannt und wird in Formeln gewöhnlich allgemein mit * (pi) bezeichnet.

Daraus folgt, daß die Kreisstäche eben auch hervorgeht, wenn man den Umfang mit $\frac{1}{4}$ Durchmesser, oder $\frac{1}{4}$ Umfang mit dem ganzen Durchmesser multiplizirt, oder von dem Produkte des Umfangs mit dem Durchmesser das Biertel nimmt. Hiernach gabe $56,52 \times \frac{1}{4} = \frac{56,52}{4} \times 18 = \frac{56,52 \times 18}{4}$ die verlangte Kreisstäche, nämlich 254,34 q" = 1 q' 10,34 q", oder beinahe 1,76 q' in Werkmaß.

Bare aber die Kreissläche nach bem Umfangeu, etwa zu 60", auszurechnen: so suchte man dazu den Durchmeffer mitztels der Proportion 3,14:1 = 60: d und fande d = $\frac{60}{3,14}$ = 19,1". Aus diesem und dem Biertel des Umfanges erhielte man zur Kreissläche 19,1 × \P = 286,5 q" = 1,98 q'=1 q' 142,5 q" Berkmaß.

3) Um nicht erst aus dem Durchmesser ben Umfang, oder aus dem Umfange den Durchmesser besonders suchen zu mussen, druckt man gleich den Umfang als ein Produkt des Durchemessers, oder den Durchmesser als ein Produkt des Umsfanges aus. In Anwendung des genauern Kreisverhältnisses

und eben fo ift nach 3,1416 : 1 = u ; d

ber Durchmesser $d = \frac{1}{3,1416} \times u$.

Sett man nun biefe Werthe von u und d in ben obigen Ausbruck für bie Areisstäche

$$k = \frac{1}{4} u \times d = \frac{1}{4} \times 3,1416 \times d \times d = 0,7854 d^{2};$$
 $k = \frac{1}{4} \cdot d \times u = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3,1416} \times u \times u = 0,07958 u^{2},$

so ergiebt sich folgende Regel zum Ausrechnen ber Kreisstäche: Man multiplizire die Bahl des Durchmessers mit fich felbst und dieses Quabrat wieder mit 0,7854, oder man multiplizire das Quadrat des Umfanges mit 0,07958.

Bei obigem Durchmesser von 18" rechnet man nun 18 × 18 × 0,7854 und erhält zur Kreissläche 254,46 q". Bei obigem Umfange von 60" erhält man durch 60 × 60 × 0,07958 zur Kreissläche 286,48 q". Der unerhebliche Unterschied in dem Erzgednisse beider Ausrechnungen rührt von der verschiedenen Geznauigkeit im gebrauchten Kreisverhältnisse her. Zeigen auch die beiden letztern Formeln in den angeführten Fällen eben noch keine große Erleichterung: so werden wir ihren besondern Ruten bei der Körperberechnung schon näher kennen lernen.

4) Gewöhnlich ift ber Durchmesser ober Umfang in Bollen gegeben; will man also die Kreissläche in Quabratfußen finben, so muß man noch mit 144 bivibiren und erhält bann für obige Formeln

$$k = d^2 \times \frac{0,7854}{144} = d^2 \times 0,005451$$
, annähernd $d^2 \times 0,0055$, $k = u^2 \times \frac{0,07958}{144} = u^2 \times 0,0005526$, annähernd $u^2 \times 0,00055$.

Daraus läßt sich eine einfache, im Kopfe leicht auszuführenbe Regel ableiten, aus bem in Bollen gegebenen Durchmesser ober Umfang, die Kreissläche in Quadratfußen zu finden.

١

Da nămlich d² · 0,0055 =
$$\frac{d}{d}$$
 · $\frac{1}{10000}$ = $\frac{d}{d}$ · $\frac{1}{10}$ · $\frac{1}{10}$ · $\frac{1}{100}$ · $\frac{1}{100}$

und eben fo u^2 , 0,00055 = $\frac{u \times \frac{1}{4}u}{10} \times \frac{1}{1000}$:


so findet man die Kreisstäche, wenn man die Durchmesser ober Umfangzolle mit ihrer Sälfte multiplizirt, eine Dezimale abschneis bet und wegwirft, das Verbleibende mit 11 multiplizirt und vom

Probutte beim Gebrauch bes Durchmeffers zwei, beim Gebrauch bes Umfangs aber brei Dezimalen abschneibet; z. B.

bei 18" Durchmesser ist die Kreissläche = 18 × 9 = 162 : 10=16,(2) × 11 = 176: 100=1,76 q', wie oben; bei 60" Umfang = 60 × 30 = 1800: 10 = 180 × 11 = 1980: 1000 = 1,98 q', wie oben.

§. 218. Die Flace von Rreisftuden auszurechnen. Fig. 52.

Fig. 52.



1) Ein Kreisring wird begrenzt von zwei in einander liegenden Kreifen; sein Inshalt ift also ber Unterschied beiber Kreissläschen K — k.

Run ift K = U²×0,07958 = D²×0,7854. Davon k = u²×0,07958 = d²×0,7854.

Bleibt $K - k = (U^2 - u^2) \times 0,07958 = (D^2 - d^2) \times 0,7854$.

Rach biefer Gleichung kann ber Kreisting ausgerechnet wers ben, im Fall man nicht jeden Kreisinhalt befonders suchen und ben kleinern von bem größern abziehen will.

Man könnte sich auch ben Ring, welchen zwei Kreise in Mittelpunktgemeinschaft bilben, aus schmalen Trapezen zusammensgesetzt vorstellen und beren Gesammtinhalt finden, wenn man die halbe Summe beider Parallelkreise mit ihrem Abstande multiplizzirte, nach der Formel $\frac{U+u}{2} \times (R-r)$, welche voraussetzt, daß beide Umfänge und die Ringbreite bekannt sind.

2) Bon einem Kreisausschnitte muffen zur Ausrechnung bekannt fein ber Halbmeffer r und ber Bogen B. Der Inhalt ift & (B x r) nach &. 169. 2.

Könnte ber Bogen nicht unmittelbar gemessen werben, so berechnete man benfelben nach dem Winkel am Mittelpunkte. Es ift nämlich 360°: ACB — U:-Bg. ADB; benn bie Bintel am Mittelpuntte verhalten fich wie ihre Bogen (f. 163.).

Übrigens ergaben auch bie Proportionen:

 $360^{\circ}: \angle ACB = K : x,$ ober U : ADB = K : x

ben Flacheninhalt bes Kreisausschnittes unmittelbar, wenn bie Rreisflache K bekannt mare.

3) Der Ringausschnitt AEFBD ift, als Trapezzusam= mensegung betrachtet,

 $= \frac{EGF + ADB}{2} \times AE.$

4) Der Kreisabschnitt ABD wird zwar gefunden, wenn man von dem ganzen Kreisausschnitte ADBC das Dreieck ABC abzieht; meist können aber nur die Sehne AB, die Höhe GD und etwa der Bogen ADB unmittelbar gemessen werden, und hiernach ist die Ausrechnung von AC, ADBC und ABC viel zu umständslich für die gemeinen Messungen. Da ohnedies solche Abschnitte bei ihrem wirklichen Vorkommen selten ganz kreisförmig sind: so theilt man lieber ihre Fläche von der Sehne senkrecht in Grundsiguren und berechnet diese einzeln.

Bei weniger Genauigkeit reichte auch fur die Flache bes Abschnittes das Produkt der Sehne AB mit der Hohe GD und mit 0,7 aus, zumal wenn die Hohe des Abschnittes nicht unter L und nicht über & der Sehne ift.

§. 214, Die Dreiedeflache aus ben brei Seiten gu berechnen,

Ein Dreied unmittelbar aus seinen brei Seitent zu berechnen, bient folgende Formel, worin a, b und c bie brei Seiten und S ihre Summe bezeichnen:

 $\sqrt{\left[\frac{1}{2} \ S \times \left(\frac{1}{2} \ S - a\right) \times \left(\frac{1}{2} \ S - b\right) \times \left(\frac{1}{2} \ S - c\right)\right]}.$

In Worten: Man multiplizire bie halbe Summe ber brei Seiten mit ihrem Unterschiebe von ber einen Seite, bies wieder mit ihrem Unterschiede von ber andern Seite, bies endlich mit ihrem Unterschiede von ber britten Seite und ziehe aus bem letten Probutte bie Quabratwurzel; biefes giebt ben Flacheninhalt bes Dreiedes.

Hatte 3. B. in einem Dreiede a = 5°, b = 5° und c = 6°, und ware somit S die Summe ber Seiten = 16°, ½8 = 8°, ½8 - a = 3°, ½8 - b = 3° und ½8 - c = 2°: so betrüge ber Inhalt

$$\sqrt{(8 \times 3 \times 3 \times 2)} = \sqrt{144} = 12 \text{ q}^{\circ}.$$

Bu diesem Beispiele biente ein gleichschenkeliges Dreied. Deffen Inhalt ließe sich aus ber Grundlinie — 6 und aus ber Höhe — V (52 — 32) berechnen (nach §. 147. 1. und 167.), nämlich:

$$\sqrt{(5^2-3^2)} \times \frac{6}{2} = 12 \text{ q}^{\circ}.$$

Dies durfte wenigstens als Probe für obige Formel bienen, indem ein Beweis hier zu weit führen wurde.

§. 215. Eange und Breite ju gegebenem glachen: inhalte,

Aus bem bekannten Flacheninhalte F jeber Grunds figur lagt fich ihre gange, fo wie ihre Breite wieder heraus rechnen.

- 1) In bem Quabrate ist jede Seite a bie Quabratwurzel aus ber Flächenzahl F; benn F = a × a und VF = a.
- 2) In jedem länglichen Rechtede findet man die eine Seite a ober b, wenn man F durch die andere Seite dividirt; benn $F = a \times b$ und $\frac{F}{b} = a$, so wie $\frac{F}{a} = b$.
- 3) Für bas schiefe Parallelogramm wird die Grundzlinie g, so wie die Breite h gefunden, wenn man den Flächeninz halt durch eine ober die andere dividirt. $F = g \times h$, daher $\frac{F}{g} = h$ und $\frac{F}{h} = g$.
- 4) Aus dem Blacheninhalte eines Erapezes und den beis ben Parallelen a und c lagt fich beren Abstand b berechnen.

$$F = \frac{a+c}{2} \times b$$
, also $F : \frac{a+c}{2} = \frac{2 F}{a+c} = b$.

Auch findet man nach $\frac{\mathbf{F}}{b} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{c}}{2}$ das arithmetische Mittel m beiber Parallelen. Bezeichnet d beren Differenz, so ist die größere $\mathbf{a} = \mathbf{m} + \frac{1}{2}\mathbf{d}$, die kleinere $\mathbf{c} = \mathbf{m} - \frac{1}{2}\mathbf{d}$ und daher eine aus der andern bestimmbar.

5) Für bas Dreied findet man die Grundlinie g ober die Höhe h, wenn man den Flächeninhalt durch die Salfte einer dieser Größen dividirt; denn $\mathbf{F} = \frac{\mathbf{g} \times \mathbf{h}}{2} = \frac{1}{2}\mathbf{g} \times \mathbf{h} = \mathbf{g} \times \frac{1}{2}\mathbf{h}$, also

 $F: \frac{1}{2}g = \frac{2F}{g} = h$, ober $F: \frac{1}{2}h = \frac{2F}{h} = g$.

6) Aus ber gegebenen Kreisflache konnen Durchmeffer und Umfang berechnet werben. Rach §. 212. 3. ift

$$K = 0.7854 d^2 = 0.07958 u^2$$
, also ift $d = \sqrt{\frac{K}{0.7884}}$ und $u = \sqrt{\frac{K}{0.07988}}$.

Divibirt man baher bie Kreisstäche burch 0,7854 ober burch 0.07958 und zieht baraus bie Quabratwurzel: so erhalt man im erstern Falle ben Durchmesser und im andern ben Umfang.

§. 216. Umfange gleich großer Figuren.

Unter allen Figuren von gleicher Fläche hat der Kreis den kleinsten Umfang, bas Quabrat aber einen kleinern, als alle andern Bierede und alle Dreiede.

Um biefes zu beweisen, entwickeln wir zuerst für ben Kreis u2 × 0,07958 und ein gleich großes Quabrat 22 bas beiberseitige Umfangsverhältnig:

$$0.07958 \times u^2 = a^2$$
, Boraussetung;
 $\sqrt{0.07958} \times \sqrt{u^2} = \sqrt{a^2}$;
 $0.282 \times u = a$;
 $4 \times 0.282 \times u = 4a$;
 $1.128 \quad u = 4a$;
 $1 \quad u + 0.128 \quad u = 4a$.

Hieraus ergiebt sich, daß ber Quabratumfang 4a um 0,128 u größer ift, als ber Kreisumfang u.

Run halt ein Rechted mit ber Grundlinie a + n und ber Sobe a-n, bessen Umfang also auch 4a ift, (a+n) × (a-n) == a^2-n^2, folglich n² weniger als obiges Quadrat von eben so großem Umsfange. Das gleich große längliche Rechted hat baher wies ber einen größeren Umfang, als bas Quabrat.


Übrigens ergiebt bie fortgesette Untersuchung, bag bei gleischer Flache: ber Umfang bes Rechteds mit größerem Seitenunterschiebe auch um so größer, ber bes schiefen Parallelos gramms und Dreiedes mit ebenberfelben Grundlinie aber noch größer ift.

2. Theilung ber Figuren.

§. 217. Theilung ber Grunbfiguren. Fig. 53, 54, 55, 56.

Alle Dreiede und bie Bierede mit Parallelfeiten, aberhaupt die Grunbfiguren, konnen unmittelbar in ben Seiten getheilt werben.


Fig. 53.



1) Theilt man in einem Dreiede ABC bie Grundlinie und zieht von ber Spite B gerade Linien in die Theilpunkte D, E u. f. w.: so wird baburch das Dreied in demso selben Berhältnisse getheilt, wie die Grundslinie. Denn alle diese Theile find Dreiede

von einerlei Sobe; sie verhalten sich also wie ihre Grundlinien AD, DE u, s. w. (§. 170, 2.).


Fig. 54.



2) Theilt man zwei gegenüberliegende Seiten AB und DC eines Parallelogramms AC gleichmäßig und verbindet die entspreschenden Theilpunkte E und F, G und H mit Geraden: so wird badurch das Paralles logramm in demselben Berhältnisse getheilt.

Denn da AE = DF, EG = FH und GB = HC, auch AB und DC parallel find, so mussen nicht minder AD, EF, GH und BC gleich und parallel sein (§. 154. 4.), und die dadurch gebils

beten Parallelogramme sich verhalten wie ihre Göhen (§. 170. 8.) ae : eg : gB und biese wieder wie die besondern Seitentheile AE : EG : GB (§. 149.).



3) Theilt man die beiden Parallelen eines Trapezes ABCD nach gleichem Berhältnisse, und verbindet die entsprechenden Theilpunkte F und E, G und H mit Geraden: so wird

baburch bas Trapez in bemfelben Berhaltniffe getheilt.

Ware 3. B. BF = \frac{1}{2}BC und AE = \frac{1}{2}AD und die gemeinsschaftliche Höhe h, so ist ABFE = \frac{1}{2}BC + \frac{1}{2}AD \times h. Nun ist

ABCD =
$$\frac{BC + AD}{2} \times h$$
; es verhält sich also

ABFE: ABCD =
$$\frac{\frac{1}{2}BC + \frac{1}{4}AD}{2} \times h$$
: $\frac{BC + AD}{2} \times h$
= $\frac{1}{2}BC + \frac{1}{2}AD$: $BC + AD$
= $\frac{1}{3}(BC + AD)$: $BC + AD$
= $\frac{1}{3}$: 1.

Diefe Auflösung findet auch Statt, wenn die Parallelen BC und AD gleichmäßig gekrummt sind, wie die Bogen concentrisscher Kreise.

Fig. 56.



4) Sind die Parallelen gerade und die schies fen Seiten krumm, wie in IKLM die Seiten IK und LM, so theilt man nicht nur die beiden Pasrallelen KL und IM, sondern auch mehre mit diesen parallel gelegte Querlinien vw. xy, und zieht alsdann die Theilungen abod und efgh.

§. 218. Abtheilung eines Dreiedes, ober eines Parallelogramms. Fig. 57.

Bill man eine gewiffe Flachengröße von irgenb einer Figur als Dreied abschneiben und ift bazu eine Fig. 57.

Grundlinie AD und an bieser auch eine Seite AB gegeben, so sucht man bie Hohe bes Dreiedes, nach §. 215. 5., burch $\frac{F}{\frac{1}{2}AD}$ — h, faßt biese in ben Birkel, sett benselben mit einer Spite in ber Seite AB fort, bis zu bem Punkte B, von wel-


chem aus die andere Zirkelfpige mit ihrem Bogen ben Grund AD bestreicht, und zieht endlich von diesem Punkte aus die Abschnitts: linie BD.

Man könnte auch ben Abstand bes Punktes D von AB, als Höhe h, meffen und AB burch $\frac{F}{\frac{1}{4}h}$ als Grundlinie suchen und abtheilen.

Soll eine verlangte Flache als Parallelogramm abgeschnitten werben: so sucht man nach §. 215. 3. zu ber gegebenen Grundlinie AD bes Parallelogramms Höhe, stedt biese von A und D fentrecht ab und zieht BC.

§. 219. Abtheilung eines Trapezes. Fig. 58.

Ift eine gewisse Fläche von irgend einer Figur als Trapez abzutheilen, und bazu die Grundlinie und bie Reigung der beiden anliegenden Seiten gegeben, so schneibet man ein vorläufiges Trapez ab, nur ungefähr so groß, als der verlangte Theil, und berichtigt dasselbe noch vermittelft eines befondern Ausgleichungstrapezes.



Gesett, bas über AD—20° abzuthei= lende Trapez sollte 250 q° groß wer= ben: Man benke sich zuvörberst nach Maßgabe bes verlangten Flächenthei= les und ber gegebenen Grundlinie in ber Sohe bes gleich großen Parallelo= grammes, 250° — 12,5°, mit AD eine

erfte Parallele xz, welche ein Trapez abschneibet, bas um Dyz zu groß, ober zu klein ausfällt, je nachbem xz größer, ober kleiner als AD ift. Diesen eingebilbeten Anfangsschnitt berichtige man

nun ber Abweichung Dyz gemäß zuvörberft bloß nach bem Ausgenmaße, etwa burch bie Parallele no: so ergiebt sich ein vorsläufiger Abschnitt Anod.


Bur Berichtigung bieses vorläusig abgeschnittenen Trapezes AnoD wird bessen Höhe, etwa 9.8°, und die obere Länge no, etwa 29°, gemessen, der Inhalt, $\frac{20+29}{2} \times 9.8 = 240.1$ q°, bezechnet und seine Differenz von dem verlangten Abschnitte 250—240.1 = 9.9 q° gesucht. Der gefundene, meist ganz kleine Manzgel oder Überschuß ist dann noch von no aus, hier oberhalb in der Höhe $\frac{9.0}{29} = 0.34^{\circ}$, als Parallelogramm, mittels BC weiter abzuschneiden. Die gesuchte ganze Höhe betrüge also $9.8 + 0.34 = 10.14^{\circ}$. Die abgetheilte Fläche könnte zur Probe, nachdem die Abschnittslinie BC gezogen, wieder im Sanzen berechnet und, wenn es nöthig erschiene, auch nochmals berichtigt werden.

Bei biesem Verfahren weicht bas letztere, als Parallelogramm angenommene Ausgleichungstrapez nBCo um ein kleines Nebensbreiecken ab. Dieses fällt besto größer aus, je größer bie Aussgleichungshöhe und ber Unterschieb beiber Parallelen ist. Je mehr überhaupt die beiben Parallelen AD und BC sich gleichen, um so leichter trifft man die genauere Theilung. Die anderen Bersfahrungsarten, mittels bloßer Rechnung oder Zeichnung, sind für den Gebrauch offenbar zu umständlich.

Sollte die Theilung mit einer gebrochenen ober frummen Linie gleichlaufen, wie in Fig. 56. (§. 217.) abod mit Kvxl, so ware leicht begreistich Kvxl als die gegebene Grundlinie anzusehen und übrigens auf dieselbe Beise zu verfahren.

§. 220. Theilung vielfeitiger Figuren. Fig. 59. 60. 61.

Bum Theilen gemeiner Bielede bestimmt man vermittelst der entsprechend gelegten Berechnungsfiguren vorläusige Theile und berichtigt diese noch durch Ausgleichungsstude, die gewöhnlich als Dreiede, ober als Trapeze abgenommen, ober angesetzt werden. Die Theilung kann entweder zufällig, ober gleichlaufend, ober nach bestimmter Reigung gerichs tet fein.



1) Das Siebened ABEG foll mit zufällig geneigten Linien in vier gleiche Stude getheilt werben, et: wa von einem innerhalb ber Figur befindlichen Punkte H aus. Man legt bie Berechnungslinien von biesem gemeinschaftlichen Theilpunkte H zu ben Umfangspunkten und sucht zuerst ben In-

halt. 3. 23.:

CHED halte 356 q°,

EHF " 250 "

FHG . 242,5 »

GHA . 263,3 .

AHCB » 311,4 »

bas Ganze halte 1423,2 q°, ber vierte Theil . 355,8 q°.

Ift nun CH ber Anfang zur Theilung, so nimmt man CHED und vergleicht beffen Flache mit ber Größe eines Bierztels. hier findet sich zufällig der verlangte Inhalt mit dem unbedeutenden Übermaße von 0,2 q°. HE wird baher die zweite Abtheilung.

Das Dreied EHF ift zu klein, und zwar um 355,8 — 250 — 105,8 q°. Diese muffen burch Hi noch hinzugetheilt werben, indem man nach §. 218. aus dem Inhalte und der Grundlinie ober Höhe bes noch sehlenden Dreiedes den Theilpunkt i bestümmt.

Das von FHG übrige Stud halt 242,5 — 105,8 = 136,7 q°; bazu GHA mit 263,3 q°, giebt zusammen 400 q°, was um 44,2 q° zu groß ift und von AH aus durch das Dreied AHk berichtigt werden muß.

Für ben vierten Theil hat man nun noch das Dreieck AHk von 44,2 q° und bas Biereck AHCB von 311,4 q°, zusammen 355,6 q°. Bleibt dem letzten Theile der richtige Inhalt, so kann bie Theilung auch als richtig angenommen werben. Dies bient

jur Probe. hier fehlten 0,2 qo, bie ber erfte Theil zu viel betoms men hatte, und die noch an HC herüber getheilt werden tonnten.

Fig. 60.

2) Soll bie Figur AEFH mit ben Parallelfeiten EF und AH gleichlausfend in vier gleiche Stude getheilt werden: so legt man alle Linien zur Besrechnung in diese Parallelrichtung und erhalt baburch folgende Trapeze:

DEFn zu 346,8 q°,

mDnG , 86,2 ,

CmGk - 347,8 -

BCki . 416,5 .

ABiH " 291,2 "

Das Ganze enthalt 1488 qo. Das Biertel bekommt 372 qo.

Bu bem ersten Theile nimmt man nun vorläusig DEFn von 346,8 q° und theilt die daran sehlenden 25,2 q° an Dn von mDnG nach §. 219. als Trapez noch hinzu. Für den zweiten Theil dat man von mDnG den Rest und CmGk, zusammen 408,3 q°, also 36,3 q° zu viel, die an Ck von CmGk als Trapez herunter zu theilen sind. Dieses übrige Stück und BCki geben den dritten Theil, nachdem man das Zuviel von 80,8 q° an Bi davon genommen hat. Als vierter Theil bleiben die letztern 80,8 q° und ABiH von 291,2 q°, zusammen 372 q°, was zutrifft.

Fig. 61.

3) Baren zwei gegenüberlies genbe Seiten, wie AH und DE, einander zugeneigt, und follten alle Theilungen die 3wischenneis gung bekommen, so wurde folgendes Berfahren am zwedmäßigsten sein:

Man verlangert AH und DE, bis fie fich in O burchschneiben, sieht nun von

O aus nach Gutbunken bie vorläufigen Theilungen, & B. OC und OB, und berechnet bie fo gemachten Theile, Kinbet fich nun

einer bavon viel zu groß, ober zu klein, so wird eine andere na= here Theilung aus O herübergezogen. Endlich wird der lette kleine Unterschied durch ein Trapez gehoben.


Hielt 3. 28. ABDH, die in brei gleiche Stücke zu theilenbe Figur, 1671 q°, so mußte jedes Drittel 557 q° erhalten, und hatte man fur den ersten vorläusig angenommenen Theil CDEF nur 424 q° gefunden: so fehlten daran noch 133 q°. Man zieht beshalb aus O eine neue Linie Oi und berechnet iCFk zu 115 q°; es fehlten daher nur noch 18 q°, die nun an ik als Trapez hinzugetheilt werden können. Für den zweiten Theil versahre man bei BG eben so. Zur Prüfung wurde der letztere Theil noch ausgerechnet. Hierdurch werden alle Theile ziemlich ähnlich.

Sollte eine etwas anders gelegte Theilungslinie, 3. B. mn, eben auch auf O gerichtet werben, so wurde nur durch die Mitte p berselben aus O eine Gerade rq gezogen und diese dafür anges nommen. Denn das Dreieck map ist dem Dreiecke nrp gleich zu seinen, wenn die beiden Seiten mq und nr kurz sind und ziemlich gleichlausend. Eben so könnte man die letztern Seiten aller Ausgleichungstrapeze noch nach O einrichten. Meist ist jes boch biese Berbesserung überslüssig.

Das Theilen nach gegebenen Verhältnissen ift nicht schwerer. Dat man erst ben ganzen Inhalt berechnet und wie viel ber erste, zweite, britte und jeber weitere Theil bekommen muß, so wird jebes ber verlangten Stude nach seinem verhältnismäßigen Racheninhalt eben so abgetheilt.

§. 221. Eine Flace von verschiebenem Berthe zu theilen. Fig. 62.

Man bruckt ben Grundwerth vom Boben durch Zahlen aus. Go könnte, z. B. Fig. 62. ABCD, die Bobengute in BHEC — Iw, in HGE — Illw und in GAF — Ilw sein, oder die gleiche Flächeneinheit enthielt oben I, inmitten III und unten II Bertheinheiten, die man sich in der Figur als ein 2, zwei 2 und breisache Papierlagen benken könnte. hier nimmt man eben auch vorläusige Theile an, rechnet aber den barin besindlichen Werthzgehalt aus, und berichtigt dann diesen in Gemäßheit der Aufgabe.



Gefett, die Figur ABCD solle in zwei gleiche Werththeile getheilt werden, und zwar mittelst einer zu AB und CD ziem= lich gleichlausenden Theilung. Hierzu be= rechnete man erstlich die Fläche der besondern Werthabtheilungen und danach den gesamm= ten Werthgehalt.

HEC	enthalte	2000	\mathbf{q}^{0}	дu	Ιw,	giebt	2000	w;
HGE	n	1600	,	,,	III »		4800	,
GAF		400	n	*	II »		800	»,
Das Ganze = 4000 qo mit							7600	₩.
Davon beträgt bie Hälfte							3800	w.

Nun wurde eine vorläufige Theilung mn ungefahr angenom= men und ber Werth von bem einen Theile mnCD ausgerechnet. Diefer enthalte

Es fehlten baran also 700 w,

bie nach BA noch hin genommen werben mußten.

Setzt suchte man ben Werth, welchen bie vorläusige Theilung mn durchschneibet, ober vielmehr benjenigen, ben ein ruthenbreiter Streifen an mn hin hat. Es messe no 20° und om 30°; so nach haben jene 20° bei ihrem einfachen Werthe 20 × 1 = 20 w, und diese 30° bei ihrem dreisachen Werthe 30 × III = 90 w, zusammen also 20 + 90 = 110 w. hiermit dividirte man die noch mangelnden 700 w; der Quotient III = 6,36° ist die Breite eines vorläusig noch hinzuzutheilenden Ausgleichungstrapez zes mngp, dessen Seite pg nun gezogen wurde.

In pq finde fich aber die Länge qr zu 26° , rp zu 24° , und also der ganze Werth von $26 \times 1 + 24 \times 111 = 98$ w. Danach enthielt das Ausgleichungstrapez mnqp nur $\frac{98+110}{2} \times 6,36 = 661,44$ an Werth, und es mangelten daran noch 700—

661,44 = 38,56 w. Zu biefer Ergänzung ist an pq eine Breite erforderlich von $\frac{38,56}{98}$ = 0,89°, welche endlich von p und q aus, ober mit obigen 9,36° zusammen von m und n aus, als Abstand für die Theilung IK abgesteckt würde. Zur Prüfung berechnet man den Werthgehalt des übrigen Theiles.

Es kann nun nicht schwer fallen, auch andere und verswideltere Aufgaben über die Theilung ber Figuren von verschiesbenem Berthe aufzulösen. Dieser Gegenstand der Mefkunst sins bet jedoch selten eine Anwendung, weil jedes einzelne Grundstud gewöhnlich nach seiner mittlern Bobengute überhaupt gesschätzt wird.

IV. Linienmessung.

1. Absteden ber ginien.

§. 222. Linien auf ber Erboberflache.

Bir beschäftigten uns bisher bloß mit Linien und Figuren auf ber ebenen Zeichenfläche. Im Freien kommt nun noch beren Lage ober Reigung zur Erbe in Betracht. In biefer hinficht unterscheibet man:

- 1) Both rechte ober vertifale Einien, b. i. folche, bie wie die Salbmeffer ber Erdfugel nach beren Mittelpunkt gerichtet find. Der mit einem Bothe beschwerte, freihangende Faben ift bie Richtschnur ber Bothlinie.
- 2) Bagrechte ober horizontale Linien; fie geben von ber lothrechten Linie fenkrecht aus, find baber gewissermaßen als außere Polygonfeite eines Erdkreises zu betrachten. Gin auf ftebendem Baffer ausgespannter Faben wurde bie horizontallinie vorstellen.
- 3) Shiefe ginien, bie weber lothrecht, noch magerecht liegen. Der am Bergabhange binauf gespannte gaben fiellt eine schiefe ginie bar.

- 4) Chen so giebt es lothrechte Ebenen ober Bertikal=Ebenen, wie die ebene Außenfläche eines Hauses; was
 gerechte Ebenen oder Horizontal=Ebenen, wie die
 ebene Oberfläche stillstehender Gemässer; schiefe Flächen, wie
 die Bergabhänge. In einer Bertikal=Ebene können lothrechte,
 wagerechte und schiefe Linien Statt finden; in einer Horizontal=
 Ebene, nur wagerechte Linien; in einer schiefen Fläche, wagerechte
 und schiefe Linien.
- 5) Diese Einien werben auf ber ebenen Zeichenfläche als Grunbriß, ober als Aufriß bargestellt. Der Grunbriß ift bie aufgetragene Figur von wagerecht gemessenen Grunbstud= linien. Der Aufriß ist eine Figur aus lothrechten Ebenen.
- 6) Bur Ausmeffung von Linien und Figuren ber Erbsfläche giebt es sehr verschiedene Mittel und Wege. In jedem Falle haben wir den Zwed der Messung wohl zu beachten, nach hinlänglicher Genauigkeit zu streben und dabei das leichteste und einfachste Versahren zu wählen. Vornehmlich mussen wir überall die unvermeidlichen Abweichungen zu beschränken und die Richstigkeit der Ergebnisse zu prüfen suchen, nach denselben Grundsfähen, wie bei der Zeichnung.

§. 223. Linienbestimmung.

- 1) Die lothrechte Einie ift vorzugsweise nur bei Hohenbestimmungen Gegenstand der Messung, dient aber außerdem zur Begrenzung wagerechter Kängen. Sie wird nach dem sogenannten Bothe bestimmt, einem freihängenden Faden mit Senkel, das, zur Ruhe gekommen, die Lothlinie angiebt. Der Gebrauch des Lothes ist leicht und sindet nur bei windigem Wetter einige hindernisse. Bei den Bermessungen mussen oft Stäbe lothrecht ausgesteckt werden; dies geschieht zwar in der Regel nach dem bloßen Augenmaße, sicherer jedoch mittels eines oben an ben Stab gehaltenen Lothes.
- 2) Nach wagrechten Einien werben bie bei Grundftucksmeffungen vorkommenden gangen bestimmt, und ihre gage für biefen 3wed gleichfalls fast immer nach bem Augenmaße beurtheilt.

Rommt es auf größere Genauigkeit an, wie etwa beim Ris velliren, ober bei magerechter Aufftellung ber Bintelwerkzeuge, fo bebient man fich ber Setwagen und Libellen. - Die Setwage ist ein an seinem Grunde abgeglichenes Dreieck mit einem an bet Spige befestigten gothe, beffen Raben in magerech= ter Stellung die Lothlinie beden muß. Man pruft und berich= tigt biefelbe burch entgegengesetes Aufstellen auf einer richtigen Linealfeite. Ift biefe eben magerecht, fo muß bas Both in beiben Stellungen bie Lothlinie beden, außerbem auf beiben Seiten gang gleiche Abweichung zeigen. Sie wird vorzüglich nur von Sandwertern gebraucht und ift für geometrische 3wede weniger geeignet, als bie fog. Libelle, ein bofen = ober rohrenformiges, glafernes Be= halter, das mit Fluffigkeit bis auf einen kleinen Luftraum angefüllt ift, beffen Stelle ben magerechten Stand nach Richtlinien angiebt. Der gewöhnlich meffingene Ruß folder Libellen läßt eine berichtigenbe Stellung zu und wird ebenfalls burch entgegengefettes Aufftellen gepruft.

3) Bum Absteden gerader Linien im Freien dienen Abste et e ober Richtstäbe; sie mussen mit eisernen Spigen versehen, gleichtark, gleichlang (meist 5 de. Fuß l.) und ganz gerade sein. Damit man sie in größerer Entsernung deutlich erkenne, werden sie suswechselnd mit leuchtenden Farben (z. B. roth und weiß) angestrichen, auch wohl mit Fahnchen versehen. Solche Stäbe kommen gewöhnlich auf die entserntern Punkte. — Bur vorläusig dauerhafteren Bezeichnung der gemessene Linien dienen kurze, sest eingeschlagene Pfähle.

5. 224. Eine gerabe Linie im Freien abzusteden. Fig. 63.

Fig. 63. Man versieht sich mit mehren Richts haben, stedt ben ersten A in ben Uns ABCDE N fangspunkt und ben zweiten B ein Stück bavon in bie gegebene Richtung AN. Dann geht man weiter und stedt nun, rudwärts sehend, die Stäbe C, D, E bis N so, daß jeber bem Auge die vorhergehenden Stäbe gerade bedt. Mangelt es an Stäben, so nimmt man die erstern nach und

nach weg, bezeichnet ihre Punkte mit Pfahlen und gebraucht fie weiter.

Man bleibt auch wohl in bem Anfangspunkte A stehen und läßt von einem Gehülfen bie Zwischenstäbe B, C, D, E u. s. w. nach rechts ober links gegebenen Winken in ber ganzen Richtung AN einsteden; benn jenes, nur allein nach BA fortgesehte Richten kann von bem hinter sich genommenen Punkte N leicht abweichen.

hierbei muffen alle Stabe lothrecht fteben, wenigstens burfen fie aus ber abzustedenben lothrechten Ebene nicht weichen,
also nicht seitwarts hangen. Eigentlich waren nur zwei ausgestedte Stabe ersorberlich, um sich banach einzurichten; boch sichert
eine größere Anzahl mehr vor Abweichungen. Entferntere Richt:
puntte geben bie Richtung genauer; zu bichte Stellung ber Richt.
flabe macht die Fortsetzung unsicher. Das Auge barf beim Einrichten bem Stabe nicht zu nahe kommen und muß von beiben
Seiten bes Stabes aus richten, weßhalb die Stabe alle gleiche
Stärke haben sollten. Den eben eingerichteten Stab prüft man
im Weitergehen, selbst noch beim Richten bes nächsten Punktes.

Man richtet gewöhnlich ben Stab frei in ber hand hans gend ein und stedt benselben auf ber somit gefundenen Stelle sest, wohu Übung gehört. Geben solche Linien am Berge hin, so senken sie sich leicht abwärts, je nachdem die Stäbe beim Einsstoßen weichen. Fällt das Sonnenlicht seitwarts ein, so neigt sich die Linie leicht nach der beleuchteten Seite. Das beste Licht ist das gerade in dem Rücken einfallende. Bei großen Entsernungen bedient man sich mit Bortheil eines Fernrohres.

§. 225. Eine gerade Linie aus ber Mitte abzusteden. Fig. 64, 65.

Fig. 64.

1) Ift eben kein brauchbarer Gehülfe

A B C W zu haben, so stedt man selbst ben Stab

B zwischen A und N ungefähr ein,

z. B. in 1, und bann auch ben Stab

C in die Richtung AB. Sett begiebt man sich wieder an B und
sieht zu, wiesern C auch in der Linie BN steht, rückt nun B näher

an die Linie, etwa in 2, und stedt C abermals in die Richtung AB, visirt wieder von B über C nach N und fährt so fort, dis BC sowohl auf A, als auf N gerichtet ist.

Man könnte hierbei mit einem geraden Stabe vorarbeiten, ben man wie die Berfuchslinie BC legt und nach und nach so an= und einruckt, daß bessen beiderseitige Berlängerung in A und N trifft. Anstatt des Stades ware auch ein Lineal mit Abssehen, oder ein bloßes Holzstuck mit geradem Einschnitte zu gesbrauchen.

Fig. 65.

2) Hat man bei biesem Einrichten Beine Gehülfen, so geht es schneller.

B stellt sich aus, etwa in 1, und richtet C in die Linie BN; C richtet nun wieder B in die Linie CA; B im

2. Stande richtet von neuem C nach N; fo wird wechselsweise fortgefahren, bis CBA und BCN eins sind.

- §. 226. Gine fentrechte Linie abzusteden. Fig. 66.
- 2) Mit einem rechtwinkeligen Dreiede: Man fett ein Dreied abc zusammen, beffen Seiten sich verhalten, wie 3: 4:5, bringt die eine Kathete ab in die Standlinie und giebt nach der andern bo die verlangte senkrechte Richtung an (§. 167.).
- 3) Mit einem Kreugmaße: Eine Salbkugel ober ein Brettstud mit senkrechten Rreugschnitten wird in dem gegebenen Punkte aufgestedt und mit dem einen Schnitte in die Standlinie gerichtet. Durch den andern Schnitt visit man dann die verlangte Senkrechte ab. Unstatt des Kreugmaßes bedient man

fich auch bes Degbrettes (§. 245.) ober bes leichtern, viel genauern Bintelfpiegels (§. 247.).

Fig. 31.

4) Auch kann man sich, zumal wo am Ende einer Linie eine Senkrechte errichtet werden soll, bes §. 175. 8. angegebenen Bersahrens bebiesenen. Man nimmt beliebig über ber Linie DA, etwa 2° von A entfernt, ben Punkt C an, schneibet mit bem Halbmesser AC (vermittelst ber Kette) von C aus die Linie AD bei D, Stab auf, wendet sich nun nach E bin und visitt

stedt hier einen Stab auf, wendet sich nun nach E hin und visirt rudwärts mit demselben Halbmesser den Punkt E nach der Richt tung CD ein. E steht dann senkrecht zu DA. — Weniger praktisch und nur bei hinlänglicher Freiheit anwendbar ist das §. 175. unter 2. angegebene Verfahren zum Absteden rechter Winkel im Freien.

5) Liegt ber gegebene Punkt D Fig. 66. außers halb ber Linie, so errichtet man auf bieser erst eine Senkrechte zur Probe und rudt bamit fort bis jum Biele. hierbei ift ber Binkelspiegel besonders brauchbar (§. 247.).

§. 227. Parallellinien abzufteden. Fig. 67.


Fig. 67. Hierzu muß eine Linie AN wind ber Abstand gegeben sein. A wind N, sondern auch aus mehren Zwischenpunkten B, C, D, E; denn bei jeder dieser Abstandsmessungen wird etwas gesehlt, und je mehr Punkte der Parallele abgestedt sind, um so mehr heben sich darin die kleinen Abweichungen.

- 1) Um einen Stellweg gleichbreit zu machen, wird erft die Mittellinie AN abgestedt; von dieser werden beiderseits die halben Breiten An, Bb, Cc u. s. w. fentrecht abgemeffen; endlich wird bas Gestell nach den Seitenlinien ab, bc, cd u. s. w. aufgehauen ober bepflanzt.
- 2) Trifft man beim Absteden einer geraben Einie auf einen Baum, ober auf einen anbern undurchsichtigen Gegen=

stand, der nicht weggeräumt werden darf: so stedt man von etzlichen Richtpunkten, z. B. von A, B, C aus, eine Parallele abc ab, führt diese neben dem Hindernisse vorbei durch d, e, n und stedt nun von da, mit demselben Abstande, die Parallele DEN wieder hinüber, als gerade Fortsetzung von ABC. Hierbei muß man nur die Hulfslinie lang und die Abstände genau genug nehmen. Zwei Hulfslinien auf beiden Seiten gewähren mehr Sicherheit.

§. 228. Geordnete frumme Linien abzusteden. Fig. 68.

Kreise und Ellipsen werden im Freien ganz so verzeichnet, wie auf dem Papiere, nur daß man anstatt des Zirkels eine Hakenstange, Weßkette oder Meßschnur an den zum Mittelpunkte eingeschlagenen Pfahl anlegt und, im Fall der Plat noch bes wachsen ist, mittels der gegebenen Halbmesser vorher die zur Aufräumung nöthigen Umfangspunkte bestimmt.



Andere Krummen ordnet man vermittelft gleicher Sehnen und angemeffener Bogenhöhen, was sich nur an Ort und Stelle bemeffen läßt. Man ftedt 3. B. zu der Linie ABC . . . G zuerst

veit aus, geht nun von einem zum andern, visirt von jedem auf den dritten vor sich und bemist den Abstand des mittlern, nämlich Bb von AC, Cc von BD, Dd von CE . . . So wird fortgerichtet, bis nicht nur alle Abstände Bb, Cc, Dd . . . vershältnismäßig sind, sondern auch die Linie, bei einer gefälligen Krümmung, der Bodenform und den andern Ersordernissen entspricht. Gewöhnlich mist man die Entsernung der Richtstäde mit Schritten ab, beurtheilt die Abstände nach dem Augenmaße und sührt endlich die Krümmen AB, BC, CD mit besonderen Absteckstäden noch näher aus.


Diefe Aufgabe bient öfters ju einer geeignetern Berlegung ber Balbwege, fo wie bei Umgrenjung ber Holzanlagen, jumal

im Gebirge; fie gereicht gang vorzüglich jur Ordnung und Bersichönerung ber Balber.

2. gangenmeffung.

§. 229. Entfernungen, Fig. 69.

1) Die Eangenmessung hat es mit Bestimmung ber gerablinigen Entfernung zweier Punkte zu thun. Diese kann nun sein: Die wahre, die wagrechte, ober die lothrechte.



Denkt man sich burch bie beiben Punkte

A und B eine lothrechte Ebene GD ge=
legt und barin BC und AG lothrecht,

AC und BG wagrecht: so ist AB bie
wahre, BG == AC bie wagrechte und

- AG = BC die lothrechte Entfernung. Liegen die beiben Punkte wagrecht, so haben sie nur wagrechte Entfernung; liegen sie lothrecht, nur lothrechte *).
- 2) Der Erbboben ist selten so gleich, daß man ganz eigents lich gerade Linien darauf hinziehen und messen kann. Auf unsebenem Terrain muß man daher uneigentlich gerade Linien zu Hulfe nehmen, die zwar auf = und abwärts gehen, aber wester rechts, noch links abweichen und also in der Vertikal = Sebene ihrer beiden Endpunkte bleiben. Die uneigentlich gerade Linie von A nach D geht in der Bertikal=Sebene GD über O und B, der auf = und absteigenden Entsernung nach.
- 3) Eben so sucht man bei allen Grundstüdmessungen nur bie wagrechte Entfernung in jener uneigentlich geraden Linie; benn eine andere Länge könnte im Grundrisse nicht zum Schlusse gebracht werden. Die wahre Länge der über die Höhe eines hügels geführten Linie ABD wurde z. B. niemals in den um den Fuß herum gemessenen, wagrechten Umfang AEDF einpas

^{*)} Man könnte auf unebenem Boben auch noch eine fteigen be und eine weg ame Entfernung unterscheiben, die indeß für geometrische Zwede nicht weiter in Betracht kommen. Die steigende Entfernung ware die in der Bertikalsebene auf der Bodenoberstäche hinziehende Linie, also zwischen A und D die Linie AOBD; die wegsame ist der bequemfte Beg von einem Orte zum andern, der aber aus der Bertikalsebene GD weicht und seine eigene, wagrechte Länge hat.

fen, sonbern immer zu lang ausfallen. Ohnehin ift ber Ertrags= werth von Berghangen nach ber wagrechten Grunbflache richti= ger zu bemeffen.

4) Bur unmittelbaren Bemeffung ber gerablinigen Entfernungen, ober jum fogenannten gangenmeffen bienen ber gußftab, bie Deftange, bie Deftette ober bie Defichnur.

§. 230. Gebrauch des Fufftabes. Fig. 70. 71.

Der Fußftab, jum Meffen kurzer Abstänbe, ift von leichtem holze bunn ausgespalten, von handlicher, meist halber Ruthenstänge, in Dezimalfuße abgetheilt und an beiden Enden beschlazgen. Auf wagrechtem Boben legt man diesen Fußstab an ben Anfangspunkt ber zu messenden Linie, richtet benfelben ein und bezeichnet das Ende ber ersten Länge, legt nun da wieder an, und fährt so fort, bis zum Ende der Linie, wo noch der Rest besonders ausgemessen und zur gefundenen Anzahl der Maßlängen gezählt wird. Der Feldmesser Seigen versehenen Latte, die in der Mitte einen 3 Fuß hohen Griff hat.

Fig. 70.

Auf abhangigem Bogen, wie Fig. 70. AN, halt man ben Fußstab wags recht. Bei biefer sogenannten Staffels meffung wird an ber freiliegenden Seite bes Defftabes ein zweiter, bunner Bors

setstab lothrecht angestellt, so daß bessen Spige ben Endpunkt bes Fußstades auf dem Boden bezeichnet. Besindet sich die Spige bieses Borsetstades nicht vorn, sondern unter der Mitte: so sehlt man bei jeder Maßlänge um die halbe Stadstärke, was jedoch leicht berichtigt werden kann. Daß übrigens AB + CD = ab + bN = der wagrechten Entsernung von A zu N ift, folgt aus §. 154. 2.

Fig. 71. Beim Abmessen mit bem Fußstabe werden vielerlei Fehler begangen. Manche Messer fassen benselben nach Fig. 71. in der Mitte an b, setzen bas eine Ende auf a, senken ben Stab etwas, ohne sich genug zu buden, schla:

gen bas obere Ende c auf d nieber und nehmen ad für die Länge bes Meßstabes an; es ist aber ad < ab + bd, also auch kleiner als ab + bc. Andere fassen ben Stab an einem Ende e, halten benselben beiläusig über den Anfangspunkt a und schlagen das andere Ende schief nieder auf d, was beinahe eben so sehlershaft ist.

Der Gebrauch bes Fußstabes gewährt überhaupt keine sonberliche Genauigkeit. Man verfehlt leicht die Richtung, bezeichnet die Maßgrenze nicht scharf genug und kann am Abhange nicht gut wagrecht messen. Zubem ist bas öftere Bucken unbequem. Daher wendet man bieses Werkzeug nur bei ganz kurzen Abmesssungen an.

§. 231. Gebrauch ber Mefftange.

Die Meßstange bient öfter im Forste zur Aus = und Absmessung kleiner Stude. Sie ist von ausgespaltenem Holze, gerade, steif, leicht, eine Ruthe lang und in Zehntelfuße getheilt. Man gebraucht bieses Längenwerkzeug wie den Fußstab. Auf der Ebene wird eine Maßlänge nach der andern angelegt; am Abhange wird die Meßstange wagrecht an einen Borsetstab geshalten.

Bu genauern Messungen ist die Meßstange an beiden Enden beschlagen und der Borsetstab an der Stellseite dis zum untern Ende gehörig abgeglichen. Dabei führt man noch eine hängeswage zum Stellen, auch wohl zwei holzscheiben mit doppelten Spiten, die in den Boden eingedrückt werden, um darauf das Ende der Meßstange genauer abzeichnen und wieder anlegen zu können. Eine solche Borrichtung gestattet die größte Genauigsteit. Daher gebraucht der Forstvermesser an starken Bergabhangen vorzugsweise die Meßstange zur Stasselmessung, anstatt der Restette.

§. 232. Gebrauch ber Deffette.

Das gewöhnlichste Wertzeug zum Langenmessen ift die De g: tette, von ftartem Drahte, bei größerem Ruthenmaße und im Gebirge nur vier Ruthen lang, sonft wohl funf ober seche. Sebes Glieb ift einen geometrischen Fuß lang und durch einen kleinen Ring abgesondert. Die halben Ruthen unterscheidet ein Ring von mittlerer Größe; die ganzen Ruthen werden von einem größern und länglichen Ringe mit Querriegel getrennt. Jeder Maßtheil reicht bis zur Mitte des Ringes. An den beiden Enden und in der Mitte sind größere Ringe zu den Kettenstäben.

Die beiden Kettenftabe haben unten ranbförmige Salter, worauf sich der außere Kettenring festlegt, dessen Mitte, als der Anfang des Kettenmaßes, dann gerade über der Spige des Stasbes befindlich ift. Dabei braucht man 5 bis 10 Jähler, starke Drahtstifte mit Ohren zum Anfassen und Tragen am Finger, bes leichtern Auffindens wegen mit rothen Tuchstücken versehen.

Eine Sangewage, womit die Rette wagrecht und ber unstere Rettenstab lothrecht gerichtet wird, tann aus zwei rechtwinsteligen Schenkeln bestehen, wovon der eine Saken hat zum Unshängen an die Rette und der andere die Bothlinie mit dem Bothe.

Beim Deffen wird bie Rette an zwei Rettenftaben von zwei Rettengiehern geführt. Der vorbere nimmt bie fammtlichen 3abler und zieht bie Rette aus; ber hintere fest feinen Stab in ben Unfangspunkt ber ginie und richtet ben vorbern entweber burch Borte, ober burch Beichen mit ber Sand, rechts ober links nach bem ausgesteckten Richtstabe. Der porbere Rettenzieher halt mabrend bes Richtens ben Stab mit nicht gang angezogener Rette in ber rechten Sand lothrecht, fleht auf ber linken Seite ber Linie und fieht über bie Schulter weg nach bem hintern. Sobald eingerichtet ift, faßt er mit ber linten Sand ben Stab oben feft und greift mit ber rechten an bemfelben hinunter, fest bie rechte Ruffpipe auf die porläufig eingerichtete Stelle bes Rettenftabes, foneut bie Rette aufwarts und zieht fie babei jum richtigen Biebereinseten bes Stabes icharf an. In biefen Endpunkt ber Rettenlange fommt ein Babler und bann wird weiter gezogen. Der hintere Rettenzieher fett in benfelben Puntt genau wieber ein, hebt ben Bahler auf und richtet von neuem. Um Ende gahlt man bie Rettenzuge nach ben aufgehobenen Bablern gufammen und rechnet bagu noch bas lettere Rettenftud.

Auf abhängigem Boben muß ber untere Rettenzieher bie Rette so weit am Stabe aufheben, daß sie wagrecht liegt, babei aber seinen Kettenstab genau lothrecht stellen, beibes mittels ber Hängewage. An sehr starkem Abhange mißt man mit abgekurzeter Kettenlänge, wozu im Innern ber offene Ring bestimmt ist. Das beschwerliche Anziehen ber Kette und die leicht vorkommende einseitige Niederneigung von der wagrechten Lage verursachen beträchtliche Längenabweichungen. Beim Anziehen hat der hintere Kettenzieher sich vorzusehen, daß sein Stab nicht von der Stelle gezogen wird, und erforderlichen Falls den Fuß vorzusehen. Der vordere Kettenzieher kann öfters einen weiteren Richtpunkt in's Auge sassen und sich schon von selbst näher einrichten.

Der Gebrauch ber Meßkette verbindet ben Vortheil, daß bas Meffen schnell von Statten geht, nicht von bem Vermesser selbst verrichtet zu werden braucht, und die Kette sich weniger verzieht. Daher ist auch die Meßkette am vorzüglichsten, der Boben mußte benn zu abhängig sein.

Jebe Kette leibet beim Gebrauche und muß daher von Zeit zu Zeit geprüft werden. Man spannt sie auf ganz ebenem Bosben aus und legt eine gut eingetheilte, genaue Meßstange baran, ober man zeichnet auf einen Gang, auf eine Mauer, ober auf ein langes Zimmerholz die Länge der ganzen Kette mit allen ihsten Theilen genau vor und zieht dann die Kette zu Zeiten darzüber. Haben sich die Ringe verbogen, so ist leichter nachzuhelsen, als wenn sie sleckweise ausgelausen sind. Krumme Fußtheile, entstehend von unvorsichtigen kurzen Bendungen mit der Kette, biegt man sogleich wieder gerade. Auch ist beständig darauf Ucht zu geben, daß sich kein Gelenk verschlinge.

§. 233. Gebrauch ber Deffcnur.

Die Meffcnur hat eine, ber Kette gleiche Länge und Eintheilung, ift von hanf gut gebreht und gegen die Raffe mit DI und Bachs getränkt. In den Enden find Ringe, und im Innern find die Theile mittels Knoten ober eingebundener Bans ber abgetheilt.

Obgleich die Meßschnur wegen ihrer Leichtigkeit einige Mangel ber Kette nicht theilt, so verursacht sie boch durch ihre Bersanderlichkeit die größten Abweichungen beim Messen. Schon ein ungleichmäßiges Anziehen giebt verschiedene Längen; im Trocknen behnt sie sich immer mehr; naß geworden, geht sie auf der Stelle ein. Daher muß man sie beim Gebrauche oft untersuchen und gegen Feuchtigkeit bewahren, zu hause aber ausgespannt halten in der richtigen Länge, in die sie durch geeignetes Ausbehnen oder Anseuchten wieder zu bringen ist.

Das Meffen mit der Meßichnur geschieht wie mit der Kette und ift am leichteften, aber nur bei kleinen, weniger genauen Ausmeffungen von Holzschlägen, Anbauflächen und bergleichen rathsam.

§. 234. Allgemeine Fehler beim gangenmeffen. Fig. 72. 73.

Reine gangenmeffung ift gang frei von gehlern. Diese muffen wir naher kennen, um bie wirklich nachtheiligen zu vermeiben und ber unerheblichen wegen nicht Beit und Mube zu verlieren. Bon ben besondern Mangeln ber verschiedenen genemerkzeuge wurde schon gehandelt. Setzt waren noch die allges meinen gehler zu betrachten.

- 1) Ein gewöhnlicher Fehler bei ber gangenmeffung entsteht aus Unrichtigfeit bes Mages; biefer wird um fo größer, je mehr mal man bas unrichtige Mag gebraucht.
- 2) Ein zweiter Fehler wird baburch veranlagt, bag man bie Endpunkte ber Maßlangen auf bem rauhen Boben me= niger icharf abzeichnen kann. hiergegen sichern bie bunnsten Bahler nicht gang; boch heben sich biese Abweichungen mehr ober weniger.
- 3) Ein britter und größerer Fehler entsteht, wenn am Abshange ber untere Stellstab nicht lothrecht gestellt und baburch bie Raflange zu kurz, oder zu lang abgezeichnet wird, was sich eben auch gegenseitig ausgleichen kann.

Fig. 72.

4) Birb bas Längenmaß nicht ganz wagrecht gehoben, so entsteht Fig. 72. über bemselben am untern Stellsstabe ein rechtwinkeliges Dreieck, worin AC bie Maßlänge, AE bie wagrechte Lage und EC bie Abweichung

bie Maßlange, AE bie wagrechte Lage und EC bie Abweichung am Stellstabe ift, und von bem sich für eine Kettenlange zu 4 Ruthen berechnen läßt, daß, wenn

EC = 1' ift, so mist AE nur 39,988' = 2' " " " " 39,95' = 3' " " " 39,89'.

Bir sehen hieraus, daß, wenn die Kette sogar 2 bis 3 Dezimalfuß am Kettenstabe von der wagrechten Lage abweicht: so kann der begangene Längenfehler kaum 10 Fuß erreichen. Diese Fehler heben sich übrigens nicht und verursachen eine größere Längenzahl, als die wirkliche. Daher können im Grundrisse die um einen Berg herum gemessenne Linien genau schließen, und die innerhalb über den Berg hin gemessenen leicht zu lang aussallen.

Fig. 78.

5) Beicht ber Meffgug
von der geraden Einie et=
was ab, z. B. Fig. 73. von
A über D nach N, anstatt von

A gerade nach N: so ift ber gangenfehler weniger beträchtlich, als es scheint. Ware AN 100 Fuß und die Abweichung

BD = 1 Fuß, so betrüge AD + DN 100,02', = 3 Fuß, " " " 100,18', = 5 Fuß, " " " 100,50'.

AD + DN gleichen übrigens bem Bogen ADN ziemlich. Bo freilich von einer solchen Einie aus noch Seitenabstände zu meffen sind, ba haben biefe Abweichungen einen anderen und fehr nachtheiligen Einfluß.

§. 235. Ungefähre gangenbeftimmung.

Buweilen ift bie Beftimmung einer gange nach Schritten ichon hinreichenb. hierzu übt man sich im gleich= maßigen Schreiten, wo möglich so, baß jeber Schritt in wagrechter Linie zwei Dezimalfugen, ober fünf einer gangenruthe gleich= kommen, was nur burch öfteres Abschreiten zuvor gemeffener gangen erlangt werben kann. Aus ben abgeschrittenen gangen läßt sich bann leicht beren Ruthen = und Fußzahl berechnen.

Dabei ift indeß zu beachten, daß die Schritte bergauf und bergab, je nach der Bofchung, kleiner ausfallen, als in der Ebene. Ungefahr mag man annehmen, daß die Anzahl Schritte

bei einer Bofchung bergauf bergab

von 5° mit 0,95 0,97

" 10° " 0,88 0,92

" 15° " 0,80 0,87

" 20° " 0,72 0,75

multiplizirt werden musse, um sie auf ben Horizont zu reduziren, baß also z. B. bei einer Bergneigung von 10° 500 Schritte bergauf nur 500 × 0,88 = 440 und bergab nur 500 × 0,92 = 460 Schritte in ber Horizontal. Ebene sein wurden.

3. Bintelmeffung.

§. 236. Bintel auf ber Erboberflache.

Die von bem gerablinigen Bintel gebilbete Bintelebene tann im Freien (§. 222.) eine lothrechte ober magrechte sein; bie lothrechten Bintel bienen ju Sohenmeffungen, bie wagrechten aber zu Grundmeffungen *). Die zu meffenden Grundftickswinkel bestimmt man bloß durch brei Punkte, den Scheitelpunkt und die beiden Schenkelpunkte. Lettere werden zum Behuf der Aufnahme noch mit Richtstäben bezeichnet.

Auf freiem Felbe konnte man Winkel mit blogen Langenwerkzeugen nach den Sehnen messen, theilen und absteden, wie
auf dem Papiere mit dem Zirkel (§. 185.). Dieses Berfahren
ift jedoch unbehülflich und in der Holzung, wenigstens zu größes
ren Bermessungen, unthulich. Daher führen wir eigene Winkels
werkzeuge, wovon der Meßtisch, die Meßscheibe, die Boufs
fole und das Meßbrettchen im Forste am anwendbarften

[&]quot;) Die Binfelebene tonnte auch fchiefgelegen fein, boch tommt folche fir unfern Swed nicht in Betracht.

find. Die andern Gradwertzeuge eignen fich alle nicht zum leichten, einfachen und fichern Berzeichnen ber aufgenommenen Forftiguren.

§. 237. Der Degtifd.

Der Me fit isch bient zur unmittelbaren Aufnahme bes Grund= riffes an Ort und Stelle und befieht aus bem Gestelle, Lischblatte, Absehlineal und bem übrigen Bubehör.

1) Das Gestell muß leicht wagrecht gestellt werben tonnen und bann, besonders für den Destisch, fest genug stehen. Es besteht gewöhnlich aus einer starten Platte, an welcher brei derbe bewegliche Beine angebracht sind und außerdem drei oder vier aufrechtstehende Schrauben dum Wagrechtstellen des obern Theiles, worauf man das Tischblatt breben und befestigen kann.

Der Mestisch erforbert bas ftarkfte Gestell, weil barauf aussführlich gezeichnet wird. Bur Prufung besselben schraubt ober stellt man bie Beine fest an und untersucht, ob biese nicht nachzgeben; bann bewirkt man bie wagrechte Stellung, welche sanft geben muß und nicht wanken barf.

- 2) Das Tischblatt ift von weichem, gleichbichtem, nach bes Stammes halbmesser ausgespaltenem holze, gegen das Wersen mehrsach zusammen geleimt, ohne Rahmen. An der untern Fläche besindet sich wohl noch eine besondere Vorrichtung zum genauern herbeischieben des Tischblattes über den Standpunkt, wenn dies in dem Gestelle selbst nicht bewirkdar ist. Die Oberssäche muß vollkommen eben sein, was sich ergiebt, wenn eine richtige Linealseite allerwärts darauf paßt. Weiter muß sich das ausgestellte Tischen in gleicher Ebene drehen, und daher muß eine, bei wagrechter Stellung aufgesetzte Wasserwage, während des Umdrehens, sich unverändert verhalten. In der Feststellung darf übrigens kein Mangel sein.
- 3) Das sogenannte Diopterlineal hat gewöhnlich zwei ganz senkrecht stehenbe Absehen, eine mit bem burchgehenben Schlige, die andere mit dem Haare, beibe etwas hoher, als die halbe Lange des Lineals, wenn dasselbe in Bergen gebraucht werden soll. Die rechte Seite vom Lineale nuß vollkommen gerade und wo möglich parallel mit der Absehlinie sein. Bur Prüs


fung wird diese Seite nach §. 173. untersucht, dann das Eineal auf das wagrecht gestellte Tischon aufgelegt und damit nach einem langen, frei hangenden Bothfaden visitt, den das Haar durch alle Punkte des Schliges decken muß. Man führt wohl auch eine Kippregel mit Fernrohr, was umftändlicher und beschwerslicher, zu größern Entfernungen aber vorzuglicher ist.

4) Außerbem erfordert ber Meßtisch noch: Gine Baffersober Setwage jum Bagrechtstellen; ein sog. Both, um ben Binkelpunkt auf bem Tische über ben Standpunkt lothrecht zu stellen; bie Orientirbouffole, ein schmales, gerabseitiges Kästchen mit einer Magnetnadel, die einige Grade Freiheit hat, zum versichernden Ginrichten; eine Bachstuch bede und einen Schirm gegen Regen und Sonne.

Bum Gebrauche wird bas Tifchen mit ganz gleichem, feis nem und festem Papiere überzogen, bas man gegen bie Feuchtig= Teit und bas Berziehen auf ber untern Seite vorher mit geschlas genem Eiweiße neht.

§. 238. Bintelaufnahme mit bem Deftifche. Fig. 74. 75, 76.

Um mit bem Deftische Bintel aufgunehmen, stellt man benselben so auf, bag ber entsprechenbe Scheitelpunkt ber Beichnung lothrecht über ben Standpunkt kommt, und zugleich ber vorher gezeichnete Schenkel genau in ber Richtung seiner ginte liegt, bei übrigens magrechter und fester Stellung, Fig. 74. Man



bringt nämlich mittels bes Bothes ben Scheitelpunkt b über B, legt bann bas Abfehlineal an ben schon gezeichneten Schenkel ba und richtet ba in BA. Ift Alles fest geschraubt, so legt man bas Lineal links an b, breht es in bie Rich-

tung BC und zieht rechts baran bin bie Linie bo, alsbann ift abe ber Wintel ABC. Die Länge ber Linie wird auf bem ver-

^{*)} Die Buchftaben B und C in Fig. 74. fteben nicht gang richtig; fie muffen lothrecht unter b und a gebacht werben.

jungten Maßstabe abgegriffen und aufgetragen. Run bringt man bas Bertzeug weiter mit c über C und cb in CB, visirt und längt die Linie cd ab u. s. f. Auf solche Art werden mehre Bintel mit ihren abgemessenen Schenkeln an einander geset. Dabei visirt man durch die ganze Länge der Augenabsehe, um hier keinen Fehler zu begehen, zieht auch die Linie auf dem Tischen möglich lang, oder erweitert ihre Richtung auf dem Rande zum sicheren Wiederanlegen.

Bon bem Absehlineale gebraucht man nur eine Seite, gewöhnlich bie rechte. Daburch beben sich alle Fehler, bie entsteben, wenn bie Linealseite nicht in ber Absehlinie liegt. Batte

Fig. 75.

man 3. B. in Fig. 75. dur Aufnahme bes Winfels ABC ein Lineal mit schiefer Absehlinie und
richtete sich bamit, anstatt in BA, nach Ba ein,
zeichnete mithin, anstatt ber Richtung BC, bie Richtung Bo: so wurde aBc = ABC,

benn bie Abweichungen aBA und cBC find gleich. Ware bie Linealfeite mit ber Absehlinie parallel und man gebrauchte biese Fig. 76. Seite zum Einrichten und Weiter = Bisiren: so Aria wurde, wie in Fig. 76. ber Winkel abo bem Min=

wurde, wie in Fig. 76., der Wintel abe dem Wintel ABC gleich, weil die Schenkel parallel find.

Eine große Unannehmlichteit des Meßtisches ist das beschwerliche Beischieben des Zeichenpunktes über den Standpunkt. Daher begnügt
man sich öfters wohl mit einer weniger genauen Aufstellung,
woraus ein Fehler erwächst, dessen Größe von dieser Abweichung
und von der Länge des Schenkels abhängt. Es giebt jedoch
Hülfsmittel, jenes beschwerliche Beischieben ganz zu vermeiben.
Man stellt nämlich das Werkzeug ohne Weiteres mit seiner Mitte
über den Standpunkt und richtet die entworfene Linie vorläusig
ein, mißt nun oben darauf, wie viel Zolle diese Linie seitwärts
liegt, und läßt, nach rechts, oder links gegebenen, wie beim Ringelschießen gebräuchlichen Zählzeichen, den Richtsab um so viele
Zolle rechts, oder links steden. Wäre, in Fig. 76., B der Standpunkt und b der Zeichenpunkt, so mußte der Stab von A um bx

herüber in a fommen; ba mußte parallel mit BA und eben fo be parallel mit BC werben. Man tonnte auch wohl Richttafelchen von gewisser Breite führen und ungefahr so viel neben ben Stab auf die halbe Tafel visiren, als die Abweichung beträgt.

Außerdem hat der Mestisch für den Forstvermesser auch manche nicht unerheblichen Mängel. Das unmittelbare Aufstragen im Balbe erfordert nämlich zu viel Zeit, muß in zu gezwungener Stellung geschehen und strengt die Augen sehr an. Bei den andern Winkelwerkzeugen verrichtet man diese Arbeit im trocknen, hellen Zimmer auf dem geräumigen Tische, mehr sitzend, also bequemer, gelegener und gehauer. Die Arbeit auf Papier ist im Freien zu sehr der Luftseuchtigkeit unterworfen; öfters muß man unverrichteter Sache wieder nach Hause gehen, und endlich leidet die Zeichnung dennoch durch das Verziehen beim Abschneisden. Ein Mittel zum Messen des etwa verlangten Gradinhaltes, z. B. von Grenzwinkeln, gewährt der Meßtisch ebenfalls nicht.

Überdies gestattet die beschränkte Größe des Tischblattes nicht bas ganze Auftragen eines größern Umfangs. Nimmt man auch ein Quadratnetz zu Hülfe und sett die Meßzüge darauf ab: so veranlaßt dies wieder neue Mängel, und man ist keinesweges im Stande, auf einen recht sichern Schluß hinzuarbeiten. Daher durfte der Meßtisch weniger zu den großen Umfangsmessungen im Walbe passen, als auf das freie Feld, wo mit einmaligem Ausstellen rundherum viele Gegenstände leicht und sicher geschnitten werden können. Übrigens gewährt ein leichter Meßtisch im Forste zu kleinen Aus zund Abmessungen, welche sogleich an Ort und Stelle gesertigt werden mussen, ganz vorzügliche Dienste.

§. 239. Die Deffcheibe.

Die Megicheibe unterscheibet sich von bem Mestische bas burch, bag man stets aus bem Mittelpunkte nur bie Richtung ber Einien anzeichnet und zugleich nach Graben bestimmt.

Das Geftell bazu barf leichter fein, als am Reftische. Die Scheibe felbst ift von Solz gut zusammengesett, ober von Ressing, rund, am obern Ranbe mit einem in Grabe eingetheilsten Ressingeringe versehen, ber zugleich bas Papier halt; in ber

Mitte befindet sich ein Regel mit Schraubenmutter zu bem Absfehl in eale. Dieses ist auf der rechten Seite so ausgeschnitten, daß die Lineallinie in der Absehlinie liegt und die Mitte des Kezgels und der Scheibe schneidet; an beiden Enden gehen Ronien von der Absehlinie aus. Die Absehlen Enden gehen Ronien von der Absehlinie aus. Die Absehlen sind zu Messungen in Bergen etwas länger, als das halbe Lineal, und zum Borz und Rückwärts Bistren eingerichtet; jede hat nämlich Durchsichten und Haare zugleich. Die Kippregel ist auch hierbei beschwerlicher und nur zum Fernrohre erforderlich. Beiter braucht man noch eine Basserwage, eine Drientirboussole und eine Decke gegen die Rässe. Die Scheibe selbst wird mit dunnem, sessen, vorher mit geschlagenem Ciweise genehtem Papiere überzogen.

Man prüft bie Meßscheibe, nachdem man sich zwor von ber Brauchbarkeit des Gestelles überzeugt hat, beinahe wie den Meßtisch. Zuerst wird vermittelst eines Lineales die Ebenheit und durch eine ausgestellte Wasserwage die Horizontalbewegung der Oberstäche untersucht. Alsdann wird, bei wagrechter Stellung, das Lineal auf einen etwas entfernt davon angebrachten Lothsaden gerichtet und an der entgegengesetzten Seite ein anderer Lothsaden in dieselbe Absehlinie gehängt, was mit drei oben zussammengebundenen Stangen leicht thulich ist. Beide Lothsaden müssen durch alle Punkte der Absehen gänzlich geschnitten werden und mit den Absehen selbst in gerader Linie sein; eben so auch, wenn man die Absehen umdreht. Zieht man am Lineale, bevor dasselbe abgerückt wurde, eine Linie, so muß es in der umgedrehsten Stellung genau wieder an diese schließen. Beim Festschraus ben darf sich das Lineal nicht verziehen.

Die Richtigkeit ber Grabeintheilung zu prufen, führt man bie Ronien barüber weg und untersucht, ob beibe in allen Stel-lungen die Grabe gleichmäßig bemessen und ben Grabring ganz genau theilen. Auch könnte man bas Maß-eines ausgesteckten Probewinkels mehrsach in dem Kreise fortfassen, dann aus der Summe die Durchschnittsgröße suchen und diese mit den einzeln gefundenen Inhaltsgrößen vergleichen, wie hiernächst gezeigt werzen wird.

6. 240. Bintelaufnahme mit ber Reffcheibe. Fig. 77.

Um mit ber Deffcheibe Bintel aufzus nehmen, ftellt man bas Bertzeug gerade über ben Scheitels ober Standpunkt B wagrecht auf, wendet die Scheibe mit bem auf ben Anfangschenkel ab feftgestellten Lineale nach bem entsprechenden Richtpunkte A hin und befestigt sie in dieser Stellung, breht nun bas Lineal für sich nach bem anderen

Richtpunkte C und schraubt es bier wieber fest. In dieser Richstung zieht man den zweiten Schenkel von b nach a und nimmt die Grade desselben ab. Gewöhnlich werden die Richtungen der Schenkel durch zwei kleine Striche nahe am Papierrande anges zeichnet und mit der Bezeichnung der Standpunkte versehen. Eben so wird der Winkel in dem folgenden Punkte C aufgenomsmen. Man stellt nämlich das Werkzeug auf C, richtet es mit dem noch an d und a liegenden Lineale nach dem Standpunkte B fest ein, dreht dann das Lineal nach D und zieht die Striche a zu d u. s. w.

Beim versichernben Gebrauche ber Drientirboussole, bie im Baufe größerer Umfangsmessungen jede beträchtliche Berdrehung bes Winkelverbandes zu erkennen giebt, richtet man gleich ansfänglich ben Nullpunkt vom Grabringe in die magnetische Nordelinie. Dann muß auf jedem Standpunkte die nach der lettern Standlinie ruchwärts eingerichtete Scheibenstellung ber zur Probe wieder angelegten Drientirboussole entsprechen.

Berlangt man die Größe eines Winkels ABC nach Graben, so wird die Scheibe auf den Scheitelpunkt B gestellt, mit dem Rullpunkte auf den einen Schenkel BA gerichtet und befestigt; hierauf dreht man das Lineal in den andern Schenkel BC und nimmt vorn am Gradringe die Binkelgrade ab. Wird nun abermals die Scheibe mit dem hier befestigten Lineale auf BA gerichtet und dann das Lineal wieder nach BC gedreht: so bes kommt man den doppelten Winkel. Mittels dieser sogenannten Rultiplikations-Methode läßt sich die Gradsumme des dreis, viers

und mehrfachen Bintels jufammenfaffen, von ber bie Durch: schnittsgroße viel genauer ift.

Bei ben gewöhnlichen Scheibenmeffungen nimmt man nicht bie befonbern Bintelgrabe, fonbern nur bie Neigungsgrabe jeber Seite zu ber in ben Nullpunkt gerichteten Nordlinie, Daraus läßt fich aber ber Winkelinhalt leicht berechnen. Satte 3. B. bie Linie BA 175° 15' und BC 808° 35': fo mare ber Winkel ABC = 308° 35' - 175° 15' = 133° 20'. Freilich muß babei beachtet werben, von welcher Seite bie Grabe abgenommen find, fonst bekommt man leicht ben Nebenwinkel. Überhaupt hat man beim Gebrauche ber Dekicheibe eine gewiffe Gleichformiateit im Aufzeichnen zu beobachten, um nachmals bie Lage ber Schenkel ficher wieber bestimmen zu tonnen. Das Lineal muß beim Beiter-Bifiren allemal fo genommen werben, bag bie Abseblinie rechter Sand offen ift', und bie Bezeichnungen muffen an beiben Richtstrichen in berfelben Rolge fieben, wie an ben Standpunkten. Die Grabe werben an ber, bem Richtpunfte zugekehrten Seite Eben fo richtet man auch bas Wertzeug beim abgenommen. Bieberaufftellen.

§. 241. Bintelauftragen von ber Deficheibe.

Bum Auftragen der Scheiben meffung schneibet man die fertige Winkelscheibe los, befestigt dieselbe auf das Zeichensblatt und schiebt nach §. 187. die Linien der Folge nach ab und zusammen. Zeichnet man vorher auf das Innere der Winkelsscheibe die Gradzehner vom Gradringe, so dient dies zum leichstern Auffinden der Linien, wenn die Grade jeder Linie im Versmessungsbuche bemerkt sind; wird zugleich jedes Strichelchen der Winkelsche vorher mit einem feinen Nadelstiche versehen, so läßt sich auch die Richtung sicherer abnehmen.

hat man die Grade jeder Einie aufgeschrieben, so tonute wohl erft zu Sause die Winkelscheibe banach gemacht, ober, wie in §. 188. zu ersehen, gleich nach einer Gradscheibe aufgetragen werden.

Die Deffcheibe gestattet bei ben Umfangemeffungen viel schnellere und leichtere Arbeit, als ber Deftisch; bie Richtung ber

Einien kann genauer und auf boppelte Art, burch Zeichnung und Grabeintheilung, bestimmt werden; die Meffung ift weniger von der Witterung abhängig und gewährt durch den bei Grenzen offeters verlangten Gradinhalt ein Mittel mehr, die Schlusmängel zu berichtigen. Daher eignet sich dieses Werkzeug ganz besonders zu Forstvermessungen und ersetzt bei solcher Einrichtung die Stelle bes gewöhnlichen Aftrolabiums oder Theodolits vollkommen.

§. 242. Die Bouffole.

Dieses Wintelwertzeug bemißt die Abweichung jeder Standslinie vom magnetischen Meridian, d. h. von der Richtung der frei schwebenden Magnetnadel; lettere ist auf einem Stiste inmitten eines runden, mit Glas bedeckten Behältnisses aufgehängt und bewegt sich an einem Gradringe hin, worauf die Grade gewöhnslich links herum dis zu 360 fortlaufend gezählt sind. Ein Schiesber dient dazu, die Nadel von außen hebend zu sperren. Außerhalb des Sehäuses, in der Richtung von 180 zu 360°, steben auf einer linealsörmigen Berlängerung der untern Platte zwei hohe Absehen, zum Rücks und Borwärts Bistren eingerichtet. Das Gestell dazu darf leicht sein, und an das ganze Wertzeug darf außer der Nadel kein Eisen kommen, während des Gebrauches nicht einmal in die Rähe.

Die Bouffole wird auf folgende Art geprüft: Man unterssecht zuerst die Stetigkeit des Gestelles, und ob die Bouffole selbst die wagrecht gegebene Stellung beim Umdrehen behält; dann auch die Senauigkeit der Absehen vermittelst zweier Lothfaden, wie bei der Meßscheibe. Was die Nadel betrifft, so muß diese in sester, horizontaler Stellung der Bouffole ganz wagrecht hängen; in allen Richtungen den Gradring genau theilen; mit Eisen aus ihzer Richtung gebracht, allmählich in gleichmäßig abnehmenden Schwingungen auf demselben Punkte wieder einspielen, auch nach zweiz, dreis und mehrmaligem Bersuche; bei sanstem Umdrehen des Sehäuses nicht mit fortgehen und, wenn somit die Absehen verwendet in die erste Richtung kommen, mit ihrer Südseite genau den Gradpunkt wieder einnehmen, den vorher die Nordseite schmitt; endlich muß sie von der Sperrung ohne Schwanken sich

nieberthun, und in bas Sehäuse barf weber Wind noch Feuchtigteit einbringen. Selten findet man eine Bouffole, die solche Prüfung ganzlich besteht; öfters verliert auch die Nadel ihre magnes tische Kraft mit der Beit mehr ober weniger.

§. 243. Bintelaufnahme mit ber Bouffole.

Beim Meffen mit ber Bouffole breht sich ber ganze Gradring mit der Absehlinie, und von der in Rube gekommenen Radel wird die Richtung am Gradringe angegeben. Man stellt das Werkzeug über den Standpunkt wagrecht auf, visirt nach dem einen Richtpunkte, läßt die Nadel zur Rube kommen und bemerkt sich das Gradmaß an der Nordseite. Hierauf dreht man die Boussole nach dem andern Richtpunkte, visirt und nimmt hier wieder die von der Nordseite geschnittene Gradzahl ab. So wie die Stellung hierbei nicht wagrecht ist, hängt die Radel seitwarts und zeigt unrichtig.

Um beim Auftragen auch ohne handzeichnung gewiß zu fein, welche Richtung jede Linie von ihrem Anfangspunkte aus hat, nimmt man beständig eine gewisse Seite der Boussole voraus, gewöhnlich die mit dem Nullpunkte, und schreibt dann immer nur die Grade der Nordseite auf. Dazu muß aber die Bezeichenung der Linien im Vermessungsbuche genau passen. 3. B. 4 zu 3 bezeichnet, daß der Nullpunkt nach 3 zu gerichtet war. Die Boussole konnte ebensowohl auf 4, als auf 3 stehen. Es ist einleuchtend, daß man im Laufe der Umfangsmessung mit der Boussole den je zweiten Standpunkt überspringen kann. Dieses nennt man mit Springskänden winkeln.

Bas das Abnehmen der Grade betrifft, so mussen die kleis nern Gradtheile unter & freilich nach dem Augenmaße bestimmt werden. Es ist dabei am sichersten, nur \(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\) und \(\frac{1}{2}\) anzusehen und die weiter geschätzten Theile noch mit angehängtem + oder —, völlig oder kaum zureichend anzudeuten. 3. B.

30½° = 30° 15′ 30½° + = 30° 20′ 30½° - = 80° 25′ 30½° = 80° 30′ u. f. w. Die Bortheile biefer einfachern Bestimmung werben fich beim Gebrauche bewähren.

§. 244. Bintelauftragen von ber Bouffole.

Das Auftragen ber Bouffolenmeffung geschieht am leichtesten und sichersten vermittelst ber §. 188. beschriebenen Grabsschebe, worauf aber die Grabe nach ber entgegengesetten Richtung gezählt sein mussen, also rechts herum, wenn die Zahlen auf der Boussole links herum gehen, weil an der Boussole der Gradring um die Nadel, auf der Gradscheibe aber das Lineal um den Gradstreis gedreht wird. hat man dei der Messung den Rullspunkt immer vorn gehabt und die Grade stets an der Nordseite genommen: so ist beim Auftragen diejenige Seite vorn, wohin die zugehörige Zahl auf der Gradscheibe weis't.

Auch kann das Auftragen mit der Boussole selbst geschen, welche zu diesem Zwecke auf ein Brettchen befestigt wird, dessen Bangsseiten mit der Bistriinie, d. h. mit der Richtung von 180 zu 360°, parallel laufen. Bei großen Boussolen ist dies Berfahzen unbehülflich, für kleinere aber, deren Nadeln bald zur Ruhe kommen, sehr rasch fördernd. — Endlich könnte man auch eine Binkelscheibe nach der Boussolen Messung auf der Messcheibe fertigen und danach auftragen.

Obgleich die Boussole zur Aufnahme einzelner Winkel und kleiner Figuren in großem Maßstabe, so wie zu Feldmessungen keinesweges genügen kann: so gewährt sie doch bei ausgedehnten Umfangsmessungen, die in kleinerm Maßstabe ausgetragen werzden, unter sonst gunftigen Umständen, die besten Schlüsse, weit die Richtung jeder Linie ganz für sich nach der allgemeinen Magznetlinie bestimmt wird, also ein sehlerhaftes Verdrehen ganzer Meßzüge (§. 192. 8.) nicht entstehen kann. Daher gebraucht man auch die Orientirboussole zur Versicherung bei dem Meßtische und der Scheibe; ja man richtet diese Werkzeuge ganz allein danach, wo eine Abirrung der Magnetnadel eben nicht zu besorgen ift, und winkelt dann gleichfalls mit Springständen.

Die leichte und schnelle, von feuchter Bitterung weit wenis ger abhangige Arbeit mit ber Bouffole wurbe biefes Bertzeug ohne Ausnahme zu bem vorzüglichsten für Forstvermessungen erhesben, wenn ber Magnetnadel nicht manche, selbst noch unbekannten Mängel und Schwächen beiwohnten, so daß dieselbe ihre guten Dienste öfters versagt. Sie wird nämlich im richtigen Einspielen durch nahe gebrachtes Eisen, durch Reiben des Glases, ja selbst vom Sonnenscheine gestört; sie wird unstet und träge bei anhalstendem Gebrauche, zumal in Gewitterluft; sie irrt auf gewissen eisenhaltigen Gebirgsarten, wie namentlich auf Basalt, Grünstein, eisenreichem Granit u. s. w., zumal an großen Bergmassen, besträchtlich ab. Auch ist zu berücksichtigen, daß im Laufe der Zeit die Abweichung der Magnetnadel vom geographischen Meridian (die Deklination) sich ändert, und daß jede Magnetnadel ihre eigene Abweichung hat.

Daher ift die Bouffole nur in ben Forften ber Ebene und bes niedrigen Sugellandes bei gehöriger Borsicht sicher zu gesbrauchen, im Gebirge aber weniger zuverlässig. hier verbindet man sie als Drientirboussole mit ber Messcheibe und sindet dabei eine sehr gute Gelegenheit, ihren Mangeln mehr auf die Spur zu kommen.

§. 245. Das Megbrettchen.

Diefes, einem jeben unterrichteten Forftmanne unentbehrliche Safchenwerkzeug bient balb jum Absteden magrechter und geges bener ichiefer Linien und Bintel, balb jum Deffen ber Schlage, ber Blogen und anderer fleinen Forftflude, balb jum Beftim: men ber Bobenneigung, ber Baumboben u. bgl. m. Gin gutes, trodenes Brettftud, ungefahr 5 bis 6 Boll im Geviert unb 1 Boll ftart, ift mit einer Deffingtafel belegt; barauf befindet fich ein genaues Quabratnet, beffen Außenseiten 20 gleiche Theile haben, bie mit beiberfeits übereinftimmigen Biffern 10, 20, 30 u. f. w. bis 100 bezeichnet finb. Bon berjenigen Quabratede, wo bie Bahlen beiber Seiten ihren Anfang nehmen, ift ein Biertelfreis burch bie amei nachsten Eden geriffen und in gange und halbe Grabe getheilt, welche mit ben nothigen Biffern verfeben find. Durch jene Sauptede geht ein Loch, worin vermittelft eis nes eingepaßten Bapfens entweber ein Bothfaben, ober ein fleis nes Absehlineal mit Nonius befestigt wird, wie es eben ber Bes brauch erforbert. An einer Nebenseite bes Brettes bient ein Loch jum Unterbringen bes Lothes. Auf ber Rudfeite befinden fich, etwa einen Boll vom Ranbe ab, vier gerabe, fentrecht auf bie Brettflache und parallel mit bem Quabratnete gerichtete Sage: fcnitte, bis über bie Salfte bes Brettes eingefenkt; in ber Mitte ift ein vierediges Bapfenloch jum Befestigen bes Degbrettdens an ober auf einen Stellftab, was mit einem bolgernen, einerfeits vieredigen, andrerfeits runben Bapfen geschieht. Der Stellftab hat zwei Bapfenlocher, eines oben für bie horizontale und bas andere feitwarts bicht barunter fur bie vertitale Aufstellung; burch bie Achsen biefer Bapfenlocher geht ein gemeinschaftlicher Spalt, welcher mit einer Rlemmichraube gespannt werben fann. Diefer Stab bient zugleich als Bollftab und als Klaftermaß. Statt feiner tann man fich auch eines gang leichten Stativs bebienen.


Bur Prufung diefes Degbrettchens wird zuvorberft bas Quabratnet (6, 177, 3.) untersucht und die Grabeintheilung burchgesehen, befonbers, ob bie Grabe von beiben Seiten ber gleichen Abstand haben ju bem Quabratnege. hierauf nimmt man bas Berkzeug in's Freie, ftedt es magrecht auf und läßt nach allen vier Richtungen ber Ginschnitte Richtftabe ausfteden. Bier muffen je zwei Parallelichnitte auf einen und benfelben Stab binmeifen, fo weit es ihr Abstand erlaubt; eben fo muß auch bas oben aufgesette Absehlineal, genau an die Außenseiten bes Qua= brates angelegt, bie Stabe vor : und rudwarts fcneiben. Daraus ergiebt fich, bag bie Ginschnitte und bie Reglinien gleichlaufend find. Dreht man nun bas Bertzeug weiter auf jeden anbern Richtstab, fo muffen bie Ginfchnitte und bas Absehlineal alle vier Richtstäbe wieber rechtminkelig treffen. Eben fo werden alle an: bern, jum Absteden von Rechtminkeln bienenben Berkzeuge mit: tels ber gleichen Rebenwinkel gepruft.

§. 246, Bintelaufnahme mit bem Defibrettchen.

Der uns hier eben vorliegende Gebrauch bes Degbrettchens besteht im Meffen wagrechter Bintel mit bem Biertelkreise, womit sich auch jeber größere Bintel burch seinen Rebenwintel bestimmen läßt. Man stedt bas Absehlineal auf, welches zum Rud's und Borwarts-Visiren eingerichtet sein muß, setzt bas Brettchen auf ben lothrecht und fest in ben Scheitelpunkt eingesstedten Stellstab, richtet basselbe mit bem auf bem Rullpunkte liegenben Lineale nach bem einen Richtstabe und klemmt ben 3apfen fest ein; nun breht man bas Lineal nach bem anbern Richtstabe, versichert sich durch ben untern Einschnitt, ob das Brettschen noch in der ersten Richtung steht, und nimmt alsbann die Grade des Winkels ab. Ist ein stumpfer Winkel zu messen, so kommt das Resbrettchen in den Rebenwinkel. Die Summe der gefundenen Umfangswinkel prüft man nach §. 158.

Das Auftragen ber nun nach ihrem Grabinhalte bekannten Winkel geschieht vermittelst eines großen Transporteurs (§. 184.), ober vermittelst der Sehnen (§. 185.), die sich auf dem Meß-brettchen auch unmittelbar abnehmen ließen. Bei etwas größern Kiguren könnte man eine Gradscheibe gebrauchen, oder ein Winkelblatt auf der Reßscheibe dazu entwerfen. Es wurde jedoch zu viel verlangt sein, wenn dieses einsache, zum täglichen Gebrauche des Forstwirthes geeignete Werkzeug auch zu größeren Vermessfungen dienen sollte.

6. 247. Der Bintelfpiegel *). Fig. 78.



Der Reichenbach'sche Winkelsspiegel besteht im Wefentlichen aus zwei kleinen Planspiegeln, welche — einander zugekehrt — so verbunden sind, daß ihre Vertikal-Sbenen ab und ac eisnen Winkel von 45° bilden. Sie sind an zwei etwas größesren Ressingplatten befestigt, welche unter den Spiegeln länglische

^{*)} Obschon nicht zu ben eigentlichen Winkelmerkzeugen gehörig, verdient bennoch ber wegen seiner bequemen Führung beliebte und allgemein besannte Binkelspiegel hier eine nabere Erwähnung.

che Einschnitte haben, übrigens oben und unten, des bessern Saletes wegen, mit gleichen horizontalen Messingplatten geschlossen sind, mahrend die Vertikal-Seite be offen bleibt. An der untern Horizontalylatte ist eine Handhabe angebracht und mittels einiger kleinen Schrauben lassen sich die beiden Spiegel entweber mehr nahern ober entfernen und dadurch das Instrument nöthigen Falls justiren.

Der Binkelspiegel wird vorzuglich gebraucht, um in einer geraben Linie AB (g. B. in einer Standlinie) ben Punkt C gu finden, von welchem aus eine Gentrechte (3. B. die Abstands: linie) ben außerhalb AB gelegenen Puntt D trifft. Bu bem Enbe werben zwei Stabe in A und D ausgesteckt, ber Binkelspiegel aber wird beilaufig in ber Gegend von C an ber Sanbhabe moglichft fentrecht über die Linie AB gehalten, und zwar fo, bag bas Muge E bes Beobachtere burch bie Offnung unter bem Spiegel ab bindurch ben Stab D unmittelbar feben, zugleich aber auch auf bem barüber befindlichen Spiegel bas Spiegelbilb bes Stabes A erbliden fann, welches lettere, querft auf bem Spiegel ac einfallend, von ba nach bem Spiegel ab und von biefem in bas Auge bes Beobachters reflektirt wirb. Der Beob= achter rudt nun fo lange in ber Linie AB auf ober ab, bis bas wirkliche Bild bes Stabes D und bas reflektirte bes Stabes A in einer fentrechten Binie übereinander erscheinen, und er hat bann ben Puntt C erreicht, über welchem D fentrecht auf AB Bebt. Denn

$$2 + 2y = 180^{\circ} - 45^{\circ} = 135^{\circ},$$

folglich auch

$$2 \times 1 + 2 \times y = 135^{\circ} \times 2 = 270^{\circ}$$
.

Da nun

und da überdies auch

 $2 \times v + 2 \times x + 2 \times w = 180^{\circ},$ aber $2 \times v + 2 \times x = 90^{\circ},$

fo muß **X**w = 90°

und folglich CD fentrecht zu AB fein.

§. 248. Allgemeine Fehler beim Bintelmeffen.

Wegen ber allgemeinen Fehler, welche bei ber Bintel= meffung vortommen, ware bier Folgendes zu bemerken:

- 1) Zuvörderst entspringen Wintelsehler aus der schiefen Stellung des Werkzeuges. Neigt sich die Wintelebene bes Werkzeuge mit beiden Schenkeln gleichmäßig unter oder über die Horizontal-Ebene: so wird der Wintel kleiner. Ift diese Neigung ungleichmäßig, mit einem Schenkel höher und mit dem andern tieser: so kann der Winkel größer ausfallen, je mehr die Abweichung beträgt. Trigonometrische Berechnungen ergeben, daß eine schiefe Stellung von 1° kaum 10", von 2° kaum 36", von 3° kaum 1' 20" und von 4° etwa 2½ Minuten gegen den wagrechten Winkel sehlt. Hiernach ist die nöthige Genauigkeit im Wagrechtstellen unserer Winkelmesser leicht erreichbar, indem schon eine mittelmäßige Wasserwage kaum um 10' adweicht.
- 2) Bei ben Winkelwerkzeugen, welche rudwarts eingerichtet und bann festgestellt werden, entsteht leicht ein Verdrehen, wenn die Stellung mit dem Umbrehen des Absehlineales nachzgiebt. Dieses ist der gewöhnlichste und größte Fehler in Folge eines mangelhaften Gestelles, oder vernachlässigter Befestigung. Bei dem Restische kommt derselbe am leichtesten vor, weil darauf mehr außerhalb der Mitte gearbeitet werden muß. Bei der Resscheibe sucht man ihn durch wechselweises Umdrehen des Lineales zu heben. Bei dem Restbrettchen wird dieser Fehler durch die untern, versichernden Absehn vermieden. Bei der Bouffole kann ein solcher gar nicht Statt sinden; die Radel behält ihre eigene unabhängige Richtung und macht somit auch das Verdrehen anderer Berkzeuge bemerklich. Überhaupt muß dieser Fehler

immer in mäßigen Grenzen bleiben, wenn bas Geftell tlichtig und der Bermeffer vorsichtig ift.

3) Die Excentricität ober das Abweichen des Kreisrins ges aus dem Mittelpunkte giebt sich in Bollkreisen leicht zu erzennen, wenn der Gradring von dem Absehlineale, oder von der Radel nicht allerwärts gleich getheilt wird. Dieser Fehler ist bei den neueren Winkelmessern sehr selten. Übrigens entsteht auch bei dem Meßtische und der Scheibe ein ähnlicher Fehler, wenn die Linealseite von der Bistrlinie abweicht; hier wird derselbe, wie schon bekannt, durch den Gebrauch einer einzigen Linealseite vermieden.

§. 249. Abfteden gegebener Bintel.

Das Absteden bestimmter Binkel ist nun eine leicht zu lösende Aufgabe. Dazu hat man im Freien den Scheitels punkt und eine zur Richtung dienende Linie als Schenkel, wo eben nicht nach der Magnetnadel gerichtet wird, auf dem Berkzeuge aber den Binkel entweder in Graden, oder vermittelst Zeichnung. Man stellt den Winkelmesser auf den Scheitels punkt, richtet denselben nach der Bestimmung ein und visirt das mit den verlangten andern Schenkel ab. Mit der Boussole geht das am kurzesten; diese wird sogleich nach den bestimmten Grafben gerichtet.

- 4. Bufammengefeste Linien aufzunehmen.
 - §. 250. Umfangs: und Grenzmeffungen. Fig. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Die bei allen Bermeffungen am häufigsten vorkommenbe Aufnahme vielediger und frummer Linienzuge (Umfange, Grenzen) geschieht burch Abmeffung ber Abstanbe von angenommenen Stanblinien, welche lettere zu einfachen Sulfesiguren verbunden werben (§. 196.).

Die Binkelpunkte ber angenommenen Gulfsfigur ober mit anberen Borten bie Standlinien bezeichnet man junachft im Freien mit Standpfahlen, welche mit Biffern versehen find. Die gegenseitige Reigung der Standlinien wird nun durch geeigenete Winkelmessung festgelegt; es werden hierauf von denselben die nothigen Abmessungen rechts und links bewirkt und dabei schließlich auch die ganze Länge der Standlinien bestimmt. Die Ergebnisse dieser Wessungen werden entweder in einer sauber und sorgfältig geführten Handzeichnung (Brouillon) aufgezeichnet oder, was vorzuziehen ist, in einem besondern Bermessungsbuche, etwa nach folgendem Schema, genau notirt:

Punft. Nr.	Winfel.		Langen.			
	Gr.	1 1			Fuß.	. Abmeffungen.
1-2.	174	8	ni ni	10	130	bei 34' bch. — b. 72' I. ein, bis 98' in b. Gr. — bei 98' r. ab.
2-3.	171	37	111	36	156	b. 38' l. 5' Szgr. — b. 52' l. 11' an d. Ece, bann in d. Gr. fort, 27' i. d. Ece. — b. 87' l. 14' dc. u. 24' an d. Ece u. f. w.
3-4.	149	35	IV	81	168 <u>‡</u>	b. 85' l. eine Senkrechte ab ab; bavon bei 30' r. 13'. — b. 38' l. 12' r. 15' — bei 84' l. 25' u. s. w.

Bon jeber Stanblinie wird im Bermeffungsbuche bie Bezeichnung, ber Binkel, die Länge und die davon gesmachte Abmeffung niedergeschrieben. Die Standlinie bezeichsnet man gleich vorn mit ben Jiffern ihrer beiben Standpfähle, und zwar in berjenigen Folge, in welcher gemeffen wird, damit weber über rechts und links, noch sonft ein Zweisel entstehe; ihs ren Winkel trägt man als Reigung zur Nordlinie, ober zu ber vorliegenden Seite ein, und ihre Länge schreibt man sicherer auf

^{*)} Die Kettenlange ift bier ju 4 Ruthen angenommen ; ein Babler entspelcht alfo 40 de' und III Babler == 120 de'.

in der gefundenen Anzahl ganzer Kettenzüge (nach Bablern) mit bem übrigen Kettenstüde. Dahinter kommen die von jeder Standlinie gemachten Abmeffungen, wobei man alle gebrauchten Hufspunkte mit kleinen Buchstaben andeutet, die einfachern Abmessungen bloß mit bestimmten und leichten Abkürzungen niesberschreibt und nur von den verwickelteren eine Figur flüchtig beiszeichnet. Um Irrungen in der Zahlenbedeutung zu vermeiden, drückt man alle Längengrößen in Fußen aus und schreibt die Ziffern der Standpunkte größer, als die der genommenen Maße. Die mancherlei Krümmen und Ecken der zu messenden Linien werden auf folgende Weise bestimmt:


Fig. 79.

1) Mittels ber Standlinie selbst, wo biese die Grenzlinie burchschneibet, in sie einfällt, ober von ihr aussfällt. hier heißt es z. B. in dem Vermessuche hinter ber Bezeichnung 1 zu 2: bei 34' bch. (burch die Grenze) — b. 72' I. (links) ein, bis 93' in der Gr. — b. 93' r. (rechts) ab.

Fig. 80.


Grengpunkte von ber Stanblinie aus burch furge Abstandsmeffungen; bie 3 langen weichen, wie bekannt, leicht ab Bierbei ift bie gange und verruden ben Grenzpunkt feitwarts. ber Standlinie bis zu bem Richtpunkte nebft bem Abftande aufjuzeichnen. 3. 28. von 2 ju 3: b. 38' l. 5' Sagr. (Grenggra-So einfach bleiben aber bie Abstandsmessungen nicht im-Es tann bie Abstandelinie an eine Ede treffen und in ber Grenglinie fortlaufen, bis in eine andere Ede: b. 52' l. 11' an b. Ede, alsbann in ber Gr. fort, 27' in ber Ede. Dber es fann Die Abstandelinie die Grenze burchichneiben und jenfeits eine Ede treffen: b. 87' l. 14' bob. u. 24' an b. Ede. Beiterbin bestimmt man bann bie innere Ede. Auch fann bie Abstandslinie eine Ede treffen, bann in ber Grenze bis zur anbern Ede fortlaufen und jenseits die Grenze nochmals durchschneiben: b. 184' l. 6' an b. Ede, bann in b. Gr. fort, 16' von b. Ede ab und 28' an b. Gr. - u. s. w.

2) Gewöhnlich bestimmt man bie




3) Bisweilen mißt man von eisner Sentrechten aus wieder besons bere Abstände. 3. B. von 3 zu 4: b. 85' eine Sentrechte ab I. ab; das von: b. 30' r. 13' — b. 38' I. 12' r. 15' — b. 84' I. 25' — b. 101' r. 22' — b. 132' I. 3' r. 3' Ende u. Wagmt, (Wegmitte). Diese Hülfstet sein; es kann dazu auch ein schies

linie muß aber genau gerichtet fein; es fann bazu auch ein schies fer Bintel bienen.



4) Öfters können bie Stanblinien über einen Standpunkt hinaus verlangert werben, z. B. von 4 zu 5: . . . D. vl. E. hinter 5: b. 35' L 16' —

b. 40' r. 11' - b. 46' l. 18' - b. 61' Grft. (Grengftein) N. 73.




5) Eben fo konnen zwei Stanblinien verlangert und in diefen Berlangeruns gen wieder mit einer Nebenlinie vers bunden werben. 3. B.

Bon 5 zu 6: . . . D. vl. E. hinter 6: b. 13' r. 7' — b. 56' r. 13' — b.

67' Gr. Ede und b.

Bon 6 zu 7: . . . D. vl. & hinter 6: b. 29' l. 6' — b. 59' l. 12' — 73' Gr. und a.

Bon a ju b: 70' — b. 39' l. 15'.



6) Auch können an die Standlinie felbst Gulfsbreiede gesetzt werben. hier zeichnet man z. B. die Längen von 7 zu c, von ab und von be auf. Die Abmessungen von solchen

Rebenlinien sonbert man in bem Bermeffungsbuche ab, um fie nicht mit benen ber Stanblinie zu verwechseln. Auf gleiche Weise konnte auch ein rechtwinkeliges Trapez angesett werben.

Richt felten frummen fich bie auszumeffenben Linien fo, baß

zu ihrer ganz genauen Bestimmung unzählige Abmeffungen nöthig waren. In solchen Fällen gleicht man bie Krummen etwas aus, so weit es ber erforberliche Genauigkeitsgrad und vornehmlich bie Größe bes Maßstabes gestatten.

- 5. Einige andere hierher gehorige Aufgaben.
- §. 251. Eine gerabe Linie burch Gehölz abzusteden, wenn mehre Richtpunkte bazu erforberlich find.

 Fig. 85.

Fig. 85. Soll z. B. eine Schlaglinie durchgesteckt werden, so tritt man auf ben einen Endpunkt A und läßt auf dem andern N Zeichenruse thun, um zuerst eine ungessähre Richtung zu bekommen. Nun stellt man die Sehülsen, etwa Holzhauer, dem erhaltenen Ruse nach dis an N, und zwar so, daß einem jeden die darauf folgenden zwei sichtbar sind. A muß nämlich B und C, B muß C und D, C muß D und E sehen u. s. w. Zeht richtet A den Mann B in die Richtung AC, hierauf B den Mann C in BD, C den Mann D in CE, endlich E den Mann F in die Richtung EN. Während deß fängt daßesselbe Richten von A aus wieder an, und dies wird so lange fortsgeset, die Alles in die Gerade AN eingerückt ist.

Birb mehr Genauigkeit erforbert, ober fehlt es an Leuten: so schafft man sich die nothigen Stabe bei, stedt diese eben so aus, geht selbst von Stab zu Stab und richtet den je nächsten Stab durch einen einzigen mit fortrückenden Gehülfen, bis Alles gerade ift.

§. 252. Eine gerade Linie burch Gehölz abzusteden vermittelst einer Probelinie. Fig. 86.

Fig. 86. Bon bem gegebenen Anfange A

b c d n stedt man nach bem aus N erhalz


tenen Zeichenrufe in ungefährer

W Richtung ohne Weiteres gerade
fort bis neben ben Endpunkt N, mist diese Probelinie An und

den fenkrechten Abstand nN, schlägt auch von A aus in gewissen Entfernungen, etwa alle 10 Ruthen, in b, c, d . . . Pfähle. In dem badurch aufgenommenen rechtwinkeligen Dreiede AnN, in welchem die Katheten An und nN bekannt sind, können nun alle Senkrechten, die sich aus den bezeichneten Punkten b, c, d hin= über zu AN ziehen lassen, berechnet werden, als Parallelen mit nN (§. 149.). Es ist nämlich

An: nN = Ab: bB = AC: cC = Ad: dD, ...; baher $bB = Ab \times \frac{nN}{An}$, $cC = Ac \times \frac{nN}{An}$, $dD = Ad \times \frac{nN}{An}$ u. f. w. Bare $nN = 1^{\circ}$ 5' und $An = 60^{\circ}$ und $Ab = bc = cd = 10^{\circ}$: fo ware $bB = 100' \times \frac{15'}{600'} = 2\frac{1}{2}'$, cC = 5', $dD = 7\frac{1}{2}$ u. f. w. Diese Zwischenabstände mißt man nun von An aus b, c, d. ... sendrecht hinüber und bestimmt damit die innern Punkte B, C, D. ... der Graden AN, die danach weiter ausgeführt wird.

§. 253. Eine lange gerade Linie burch ben Balb zu fteden vermittelft eines Degzugs.



Man stedt von bem Anfange A zu bem Ende N burch die mehr offenen Stellen einen aus kurzern Standlinien zusammen= gesetzten Meßzug ABC... N, der die verlangte gerade Linie mehrmals trifft, mißt die Standlinien AB, BC, CD..., hier= auf die Winkel ABC, BCD... und trägt das Ganze auf. In dem dadurch erhaltenen Grundrisse zieht man die Gerade von A nach N, nimmt mit husse des gebrauchten verzüngten Maßstades die Längen Bx, Dy, Ex und die von den Standlinien ausgehen= den Abstände, wie Gq und Br, von AB, Cs, Ht und Du von CD, Fv und lw von FN ab.

Mit biesen Maßen begiebt man sich wieder zur Stelle und stedt die Punkte x, y, z . . . q, r, a . . . nebst dem Anfangs-winkel BAN aus. Dadurch ift die Richtung der verlangten Einie

von außen und innen gegeben. Run nimmt man das Absteden sethst vor und berichtigt die dabei erschienenen kleinen Abweichunz gen einzelner Punkte so gut als thulich, dis die Aufgabe dem Zwecke gemäß gelöft ist. Mit dem Meßtische läßt sich diese Arzbeit gleich auf der Stelle vollführen.

§. 254. Gerabe Einien im Forfte abzufteden nach bem Grunbriffe.


Bum Absteden geraber Schlaglinien ober Stellswege in einem vermessenen Forste sind bie beiben Endspunkte gegeben und gewöhnlich der Binkel, den die Linie mit einem Hauptgestelle, einer Stand = oder Grenzlinie macht. Man stellt den Binkelmesser sogleich auf den Anfangspunkt, giebt das mit die Richtung an und stedt in derselben fort dis zu Ende. Trifft etwa die abgestedte Linie den Endpunkt nicht sogleich: so ist nach Maßgabe der gefundenen Abweichung von vorn herein etwas beizurichten, oder die erste Linie nur als Probe zu gebrauchen, nach §. 252.; es müßte denn eine weniger gerade Linie eben genügen.

Hier und da durchschneibet wohl die abzustedende Einie einen ober ben andern schon festgelegten Meßzug, dann konnen die Durchschnittswinkte und selbst die Durchschnittswinkel auf den noch vorhandenen Standlinien im Voraus abgestedt werden, um mehr Anhalt zu gewinnen.

Ift die Linie nach Bouffolen : Graben bestimmt, und man verlangt mehr Genauigkeit in der Richtung, als die Bouffole an sich gewähren kann: so wird die mittels der Orientirbouffole aufz gestellte Meßscheibe gebraucht, von der sich die Gradtheile genauer abnehmen lassen. Doch ist die besondere Abweichung der vorhanzbenen Boufsole zu berücksichtigen, im Falle dieselbe nicht so eben zur Bermessung gebient hat.


Sehr lange Linien sichert man gegen bas allmähliche Abweichen burch ben Mitgebrauch einer Bouffole, nach ber man bie abgesteckte Richtung öfters prüft. Nicht selten wird die Linie im Ganzen genauer, wenn man von Stud zu Stud bie Fortsehung nach ber Bouffole wieber von neuem richtet. Die baburch ent= stehenben, sich wieber ausgleichenben unmerklichen Benbungen verschwinden beim Aushauen ganzlich, wogegen eine einzige burchsgängige Krumme nachher erst recht sichtbar wird.

§. 255. Unzugängliche Entfernungen mittelbar zu bestimmen, Fig. 88. 89. 90. 91.



1) Ift eine übersehbare gange AN auszumitteln, so stedt man aus A und N gleich lange Senkrechte Aa und Nn herüber auf eine meßbare Strede und mißt nun an anstatt AN. Als gegen=

überliegende Seiten eines Parallelogrammes find beibe Linien gleich.



2) Geht die Einie AN in eisnem Walbsaume hin, wie öfters bei verwachsenen Forfigrenzen: so stedt man von A und N die gleis

chen Abstände An und Nn vorläufig herüber auf's Freie, so baß von a nach n gesehen und gemessen werden kann. Nun berichtigt man a und n, indem man mittels der Linie an die Abstände auch nN genauer richtet und abgleicht. Dann wird an statt ber gleichen Länge an gemessen.

Trägt man benselben Abstand a mehrmal von ber Linie an hinein, so ergiebt sich auch die Grenzlinie AN, wosern noch ein Durchhieb gemacht werden sollte.



3) Die Breite AN einer unzugänglichen Fläche mit bem Defibrettchen auszumitteln, sett man an A eine Senkrechte AB und mißt sie ab, stellt bas Brettchen auf B, richtet ben einen Schnitt nach A und visitt mit bem Ka-

ben ober Lineale nach N. Run gablt man auf ber Seite Bo bis Ba so viele Mageinheiten ab, als bie Linie BA wirklich mißt, geht von a rechtwinkelig hinein bis an die Bifirtinie Bn und von da wieder heraus an die andere Seite; die dort an d stehende Bahl benennt die Entsernung AN in dem zur Einheit gebrauchten Maße. Denn Ban auf dem Megbrettchen und BAN auf dem Boden sind ähnliche Dreiede; Ba enthält die Jahlen des Maßes von BA und an, oder od die von AN.

Fig. 91.


A the last the second and the second and

4) Ift die Linie AN weniger frei, fo findet man wohl irgend einen Punkt B, aus welchem A und N juganglich find. Bon demfelben aus werden BA und BN fo wie der Winkel ABN ge-

meffen und aufgetragen, bann wird auf ber Beichnung bie gange von AN ermittelt.

Ober man stedt sogleich an Ort und Stelle ein bem Ganzen ahnliches Oreied Ban mit zwei verhaltnismäßigen Seiten und gleichem Zwischenwinkel ab, mißt an und berechnet AN nach ber Proportion Bn: BN = an: AN (§. 151.).

§. 256. Ein Dreiednet aufzunehmen in ber Forst: umgebung. Fig. 92.



Bon je zwei freien Standpunkten bes gemessenen Forstumfanges, z. B. A und E, visirt man nach ben davor gelegenen aufzunehmenben Außenpunkten, wie a, w, x, und bestimmt baburch die Dreiecke AEa, AEw, AEx. Hieraus erge-

ben sich in ber Zeichnung die Punkte a, w, x. Weiter schneibet man von einem britten, vierten . . . Umfangspunkte, z. B. O, nicht nur schon bestimmte Außenpunkte, wie w, zur Versicherung, sonbern auch andere neue Gegenstände. Bon ben festgelegten Aus Benpunkten erweitert man bann die Dreiedaufnahme immer mehr, so daß alle ausgezeichneten Punkte der Forstumgebung, als Thurmsspisen, einzelne Gebäude, Bäume, Kreuzwege und bergleichen, von dem Forstumsfange aus richtig verzeichnet werben können.

Das danach aufgetragene Ret wird nachmals auf einzelne Restischblätter vertheilt, zur nähern Aufnahme der dazwischen gelegenen Wohnplätze, Bege, Gewäffer, Gehölze u. s. w.

Ist ein solches Netstück auf dem Mestischblatte mit der Rordslinie orientirt, so läst sich an Ort und Stelle jeder beliebige Punkt, z. B. v, nachtragen. Über demfelben stellt man das Tischhen in die Nordlinie gerichtet auf, also eo mit EO pastallel, visitt von e nach E und zieht ev, eben so ov nach O und o. Der Durchschnittspunkt v ist der verlangte weitere Retpunkt.


§. 257. Beftimmte Puntte, Linien und Figuren von neuem wieder fest zu legen. Fig. 93. 94.

hierbei wird vorausgefett, daß die Mage bekannt find und an Ort und Stelle eine sichere Anbindung nicht mangelt.

Fig. 93.

- ber Punkt für einen Pflänzling ober einen Grenzftein gegeben: so zieht man mit einer Schnur
 zwei über x sich kreuzende Linien und bezeichnet
 ihre Richtung mit den Punkten a und b, c und
- d. Dann kann ber Pfahl ausgehoben, bas Loch gemacht und ber Gegenstand, mittels ber wieder angelegten Schnur, richtig in ben Kreuzpunkt x gesett werden.
- 2) Sind im Walbe gerade Stellwege verwachsen, oder bei neuen Anlagen wieder herzustellen: so sucht man auf ihrer größten übersehbaren Länge die Richtung ber alten Mittellinie, verslängert diese nach beiden Enden und stedt davon die mangelnden Seitenlinien ab; doch muß zuvor die Mitte durchgängig berichtigt sein. Bisweilen sinden sich seitwärts seste Punkte, deren Abstand von dem Grundriffe abgenommen und angemessen werzden kann. Die Linienpstänzlinge rückt man übrigens noch so viel hinaus, als ihre einstige halbe Stammstärke beträgt.
- 3) Berlorne Punkte zu Schlägen und andern Abtheilungen find wieder bestimmbar nach den nächsten Abtheilungssteinen, oder sonstisgen festen Punkten. Bon diesen aus stedt man die auf der Karte gesnommenen Richtungen und Entfernungen ab, so gut als eben thulich

Fig. 94.



4) Berlorne Grengpuntte finbet man wieber burch Abmeffung ber in ber Grenzzeichnung nachgewiefenen Bangen und Bintel. Bare g. B. ber Grengs puntt Nr. 5. wieder aufzusuchen, so wurde man bie Grenzlinien von 6 zu 5 und von 4 zu 5 ab. meffen und etwa ben Binkel bei 4 mit zu Bulfe nebmen. Eben fa wurde verfahren, wenn mehre Grenzvunkte an einander fehlten. Doch follte bie Bieberherstellung ber Grenzen nie so lange aus= gefett bleiben, bag ingwischen Grengpuntte gang spurlos verloren geben konnten.

5) Sollen gange Linienguge neu wieber abge= ftedt werben, etwa bie Figur 1 . . . 6: fo gebraucht man bazu Standlinien, wie ab und bc, bie entweber von ber Bermeffung ber im Grundrifentwurfe und im Bermeffungebuche noch ju finben ober auf bem Grunbriffe von neuem anzunehmen find. Diefe ftedt man nebft ben Abständen von einem noch vorfindlichen feften Puntte bis wieder zu einem andern ab, wie von Nr. 1. zu Nr. 6. Dabei ift freilich ein ganz genaues Eintreffen nicht zu ermarten.

6. 258. Einen verloren gegangenen Maßstab wieber au bestimmen.

Dies tann auf verschiedene Beife geschehen :

Erftes Berfahren. Man mißt eine auf ber Karte fest: liegende und im Freien gut megbare Linie mit einem beliebigen, 3. 28. bem landesublichen gangenmaße genau aus, fie fei = 160°; und greift bann biese Linie auf ber Karte ab, fie ergebe 4 De= zimalzoll bes gebrauchten gangenmaßes. Es verhalt fich bem= nach die wirkliche gange ju ber verjungten auf ber Karte wie

ober ber verloren gegangene Dafftab war = 1000.- Batte man nun g. B. weimar. Dag, bei welchem 1 Dezimalzoll = 125 × 16 = 20 par. Einien (§. 172.), so maren 100

160° im Freien — 4 × 20 — 80 par. Einien auf ber Karte, ober 10° ,, , , = §§ = 5 ,, , , , , , , , und barnach könnte, mittels eines pariser Fußstabes, der neue Raßstab leicht angefertigt werden.

Zweites Verfahren. Man suche im Walbe zwei auf ber Karte beutlich bezeichnete Grenzpunkte und messe ihre Entfernung so genau als möglich mit dem gebräuchlichen Längenmaß; bie Entfernung betrage 100°. Alsbann greife man auf dem Risse die correspondirende Länge auf einem beliebigen, z. B. dem gewöhnlich gebrauchten Maßstabe ab; sie ergebe 80°.

Demnach verhält fich:

$$100:80=10:8$$

b. h. 8° bes eben gebrauchten Mafftabes find == 10° bes verloren gegangenen alten Mafftabes.

Drittes Berfahren (aus ber Fläche). Man berechne eine scharf begrenzte und nach ihrem Flächeninhalt bekannte Fläsche mittels eines beliebigen Maßstabes. Ift nun z. B. die Fläche 100 Ar. groß, hätte aber die neue Berechnung einen Flächengeshalt von 81 Ar. ergeben: so verhält sich (nach §. 171. 5.)

$$\sqrt{100}: \sqrt{81} = 10: x$$

 $x = 9$

- b. h. 9 Ruthen des bei der eben ausgeführten Berechnung ges brauchten Maßstabes find == 10° des verloren gegangenen.
- §. 259. Die Länge bes bei einer früheren Meffung gebrauchten, nicht mehr bekannten Dezimalfußes zu ermitteln.

Dies kann nur geschehen, wenn wenigstens ber alte Maßstab noch vorhanden ist. Man mißt eine gerade Linie im Freien mit einem beliebigen, z. B. bem landesüblichen Lägenmaße; sie sei == 1334,5 de'. Run greife man dieselbe Linie auf dem noch vorhandenen alten Maßstabe ab; sie ergebe 1000'.

Es verhält sich also:

$$1000: 1334,5 = 1: x.$$


$$x = \frac{1334,5}{1000} = 1,8845,$$

d. h. 1,3345 bes eben gebrauchten bekannten Dezimalfußes == 1 Dezimalfuß bes früher gebrauchten, unbekannten.

War nun 3. B. ber eben gebrauchte Dezimalfuß ber weis marische = 200 par. Linien: so enthielt ber verloren gegangene 200 × 1,3345 = 266,9 par. Linien,

ober mit anderen Woten: es ware dies der preußische Dezimals fuß gewesen, denn dieser = $\frac{139,18 \times 12}{10}$ = 266,9 par. Einien.

§. 260. Die Mittagelinie abzusteden, Fig. 95.



1) Erstes Berfahren: Auf einem ebenen freien Plate schlägt man einen Pfahl schräg ein und befestigt oben baran eine hinlänglich große Tafel. In diese kommt eine mit Blech wieder verschlossene Offnung und durch basselbe ein kleines kreisförmiges Loch

b, in das man einen Lothfaben ba mit spikigem Senkel zieht und banach besseichnet.

Bon biesem Puntte a aus werben mehre scharfe Kreisbogen, cd, ef, gh, beschrieben, und wo bann um die Mittagszeit, beim Fortruden bes Schattens, der durch das Loch b fallende Lichtsstrahl einen Bogen trifft, wird ber Puntt genau bezeichnet, einersseits am Bormittage, andrerseits am Nachmittage. Dann halsbirt man auf der Stelle die von den beiderseitigen Puntten absgeschnittenen Bogen, macht auch wohl über g und h einen Salsbirungsschnitt i. Die Gerade von i durch alle Theilpuntte zu aift die gesuchte Mittagslinie, welche nun noch zu verlängern und mit sesten Puntten zu bezeichnen ist.

Man fann hierzu Tags vorher erst proben und auf ben Stellen, wo Puntte hinkommen, Pfahle ober Brettstüdchen befestigen und sich bann bie Puntte mit eingeschlagenen Stiften schärfer bezeichnen.

2) 3weites Berfahren: Auf einem Mestische reißt man mehre concentrische Salbtreife, rudt ein Gestell mit einem ahnlichen Bichtloche sentrecht über ben angenommenen Mittel-

punkt und verzeichnet übrigens Alles so auf dem Papiere, wie bort auf dem Boden.

3) Drittes Berfahren: Man visirt beim Eintritte ber Abendbammerung bie Nordlinie unmittelbar nach dem Polarfterne ab, ber sich etwa 50° über bem Horizonte, ziemlich in der Richtung der beiben Hinterraber vom großen Wagen, vor der Spige des kleinen Wagens sindet.

Jedes bieser geometrischen Berfahren ift wenigstens genügend, um die Abweichungen der Bouffolen zu ermitteln und die Forstkarten zu orientiren.


6. Bobenabwägung.

§. 261. Bagrechte Bobenlinien abzusteden. Fig. 96, 97. 98.


Oft hat man an Bergen jum Anlegen geeigneterer Bege, Saatstreifen u. bergl. wagrechte Linien auf bem Boben hinzugiehen. Dies geschieht:

Fig. 96.

1) Mit bem Meßbrettchen: Manstedt dasselbe in dem gegebenen Ansangspunkte A sosselbe in dem gegebenen Ansangspunkte A so auf, daß der Lothfaden die äußere Quadratseite beckt, und richtet die Brettsläche erst ungefähr in die wagrecht fortlaufende Bodenlinie. Ein Gehülfe geht voraus mit dem Aussteckstaden, etwa ein angebundenes Papier, oder ein angestecktens ein Zeichen, etwa ein angebundenes Papier, oder ein angestecktes Tässelchen, ist, und setzt denselben dort ebenfalls ungefähr auf. Nun richtet man durch den wagrechten Schnitt des Meßbrettchens den Zeichenstad auf eine paßliche, mit dem Standpunkte gleich boch gelegene Stelle B, wo nun ein Pfahl eingeschlagen und dann das Meßbrettchen wieder ausgesteckt wird. So setzt man die Arzbeit fort bis zu Ende.



aus wagrecht aufgelegt bis zu B, und zwar auf eingeschlagene Pfähle von gleicher äußerer Sobe; eben so von B zu C, von C zu D u. s. w., wobei man ben vorbern Pfahl immer nach bem nächst hinteren richtet. Wirb bas Wertzeug bei jeder neuen Fortzfehung verwendet, so heben sich manche Fehler.




g. 98.

3) Mit bem Nivellirinftru=
mente: Das im folgenden Para=
graphen näher beschriebene Nivellir=
instrument wird über dem Anfangs=

punkte A genau wagrecht aufgestellt, an bem Nivellirstabe aber bas Täfelchen in gleiche Hohe mit bem Absehen gebracht und vermittelst besselben bie wagrechte Stelle B gesucht, welche man mit einem eingeschlagenen, oben abgeglichenen Pfahle, eben so wie ben Anfangspunkt, bezeichnet.

6. 262. Den Fall bes Bobens abzuwägen (Rivel: liren). Fig. 99. 100.


Rivelliren heißt ben Fall bes Bobens abwägen, ober ben re--lativen höhenunterschied zweier Punkte bestimmen: eine Aufgabe, bie bei Begeanlagen, Entwässerungen u. s. w. vorliegt. Bei kleinerem Nivellement kurzer Streden bebient man sich ber Setlatte, zu größeren, ausgebehnten Bobenabwägungen aber gebraucht man bas Nivellirin strument.



1) Mit ber Setlatte: Auf ber abzuwägenden Linie hin schlägt man, nach der Lange ber Setlatte, Pfähle, wie a, b, c, d . . ., die alle gleich hoch über ben Boben hervorragen, und untersucht alsbann, wie viel von je zwei Pfählen ber eine niedriger steht, als ber andere.

Man geht nämlich an a und b, legt auf ben obern Pfahl b bie Setlatte mit bem einen Ende, stellt auf ben andern a einen genauen Zollstab, halt baran bas andere Ende ber Setlatte in wagrechter Lage, was nach der aufgestellten Setwage beurstheilt wird, und zählt nun die Zolle von a dis h ab. Eben so verfährt man zwischen b und c; hier ist c wieder um di höher als b, oder um di + ah höher als a. Zwischen c und d wird die Setlatte auf c gelegt und der Fall dk gefunden; eben so auch el zwischen d und e; f liegt wieder um sm tiefer als e. Da der Boden auf dieser Station stückweise verschiedenen Fall bat, so mißt man noch besonders die Höhen or, ps, qt und besmerkt sich dabei die Längen eo, ep, eq. Weiter sindet man den Pfahl g um sn höher als k. Hierbei werden ebenfalls die in dem Wertzeuge liegenden Fehler mehr gehoben, wenn man dasses selbe in jeder neuen Ausstellung verwendet.

Man könnte auch zu bieser Messung einen Aufriß entwerfen vermittelst eines verjüngten Maßstabes, der aber 3wölfteleintheis lung haben muß, wo mit solchem Maße gemessen wird. An der tiessten Stelle fängt man an, hier an St, was etwa die Obersstäche eines sließenden Bassers sein könnte, und trägt auf eine allgemeine Grundlinie AG die Senkrechten Sp und tq, dann eisnerseits Rr = Sp — ro; Ee = Sp; Dd = Ee + el; Cc = Dd + dk; Bb = Cc — di u. s. w. Diese Höhen sind alle bestimmt, und es ist nun leicht daraus zu berechnen, wie viel ein Punkt, z. B. a, b oder c . . . höher liegt als St.



2) Mit ber Bafferwage ober einem Nivellirinsftrumente: Die Bafferwage besteht aus einer blechernen, an beiden Enden aufwärts gekrummten Röhre, an welcher beidersfeits gläserne Hohl-Cylinder eingekittet sind. Die Röhre wird etwa bis zur Hälfte der Glascylinder mit (gefärbter) Flüssigkeit gefüllt und bas ganze Instrument auf einem einfachen Stativ ober Stod aufgestellt. Nach dem Geset communicirender Röhren muß eine das Niveau der beiden Bafferslächen in den Glass

1

röhren berührende Bifirlinie mit der Horizontalen parallel gehen.— Die Bafferwagen find bei windigem Better unsicher und wegen leichten Aussließens der Fluffigkeit aus der Röhre unbequem. Die Glascylinder durfen nicht zu eng sein, weil sonst die Wölsbung der Bafferoberstäche störend einwirkt.

Das Nivellirinstrument ist eine größere Röhrenlibelle (§. 223.), die mit einem Fernrohre so verbunden wird, daß deffen Achse mit jener der Libelle parallel läuft. Sobald die Lustzblase in der Libelle ben höchsten Punkt erreicht, muß auch die Achse des Fernrohres in der Horizontalen liegen; zum genauen Abvisiren ist letzteres mit einem Kreuzfaden im Objektivglase verssehen. Statt des Fernrohres bedient man sich auch wohl nur einfacher Dioptern mit Querfäden. Das ganze Instrument wird auf ein gewöhnliches Stativ gesetzt.

Bum Nivelliren gebraucht man außerdem zwei Nivellirs latten, die mit weißer Delfarbe angestrichen und genau in Fuße und Jolle eingetheilt find. In jeder Latte läßt sich eine vierectige blecherne oder hölzerne Tafel auf und abschieben, beren vordere, bem Instrument zugekehrte Seite mit fernenden Farben so angestrichen ist, daß sich die Mittellinie genau abvisiren läßt. Dazu geshören nochzwei eiserne, mit Spigen versehene Untersäge, die man auf den Boden steckt, um die Bisirlatten darauf stellen zu können und so einen sicheren Anfangspunkt für die Höhenmessung zu haben.

Bur Prufung bes Nivellirinstruments werden zu beiben Seiten besfelben bie Tafelchen an den Nivellirstäben nach den Absehen in gleiche wagrechte Sohe gerichtet; wird nun die Wasserwage hersungewendet, so muffen deren Absehen beide Tafeln eben so wieder schneiben.

Beim Nivelliren kommt bas Instrument jedes Mal zwischen bie beiben Nivellirstäbe zu stehen und schneibet an biesen eine wagrechte Einie ab, welche burch bie Tafeln firirt wird; ber Unsterschieb beiber Tafelhohen ist ber zwischen beiben Punkten Statt sindende Bobenfall.

Gefet, es follte bie Linie Ae abgewogen werben, fo läßt man einen Stab in A auffeten und einen anbern in b, nicht

weiter von A, als es ber Abfall bes Bogens und bie Sicherheit bes Abvisirens gestattet; die Entfernung betrage 80'. Zwischen beiben stellt man das Wertzeug auf, richtet es wagrecht, visirt nach bem Stabe in A und läßt die daran besindliche Tasel nach Maßgabe gegebener Zeichen in die Bistr=Höhe rüden, solche festsstellen, und die Höhe bes Täselchens über dem Boden ablesen oder abmessen; sie ergebe 50". Dasselbe geschieht auch nach b; man sinde 23". Zur Versicherung kann man das Instrument verwenzben und nochmals visiren. Der Unterschied beiber Taselhöhen — 50 — 23" — 27" ist die Erhöhung des Punktes b über A.

Der Stab von A wird nun in c aufgefett und die Bafferwage ober bas Rivellirinstrument zwischen b und c u. s. f. bis zur letten Station. Ueber die gefundenen Ergebnisse auf den einzelnen Stationspunkten wird ein genaues Manual geführt, welches etwa folgende Einrichtung haben kann:

Sta: tions: Puntte.	Abgele= fene Höhe.	Höhenunter: fchieb.		Ganzer Boben=	nung	Ganze Entfer:	
		Fall.	Stei= gung.	Unter= fchieb.	berSta- tionen.	nung.	Bemerkungen.
	Bott.	Boa.	Boll.	Bott.	gus.	gus.	
A b	50 23	} -	27	27	80	80	
b c	63 40	}	23	50	47	127	
c d	31 62	81		19	53	180	
d e	84 18	-	66	85	100	280	
А-е	-	31	116	-	280	- 1	


Das ganze Nivellement trägt man auch wohl nach einem verjüngten Maßstabe über einer Linie AE auf und bringt einen solchen Aufriß öfters unter bem Grundriffe des Rivellix-Juges int anschaulicher Beziehung an.

Ift die beim Rivelliren gebrauchte Bafferwage nicht ju turg,

ober stehen die Dioptern weit genug von einander, und ist das Wertzeug gehörig berichtiget: so kann man bei einer vorsichtigen Behandlung auch mit jenen einsacheren Instrumenten ziemlich gesnaue Ergebnisse bekommen, wenigstens so genau sie der Forstwirth nöthig hat. Wo freilich große Nivellements vorgenommen werden mussen, da sind nicht allein die genaueren, mit Fernröheren versehenen Wertzeuge erforderlich, sondern man muß auch manches Andere, namentlich die Abrundung der Erdobersläche und die Strahlenbrechung berücksichtigen. Diese Arbeit liegt jesdoch nicht im Bereiche der Forstgeschäfte.

§. 263. Die Bobenneigung ober Bergbofdung gu meffen. Fig. 101.

Fig. 101.




Der Abhangswinkel BAC liegt in einer lothrechten Ebene mit seinem untern Schenzell AC magrecht und mit dem obern AB im bochsten Ansteigen bes Bobens. Diese Bosch ung elinie AB ift übrigens senkrecht auf der in der Bergstäche durch A gehenden wagrechten Linie no.

Man stedt bas Megbrettchen in A auf und richtet basselbe mit seiner obern Seite bem Abhange AB gleich, läßt nun bas Both in Ruhe kommen und gablt die Grabe bes bem Berge zugekehrten Bogens be ab; bies ift bas Mag ber Boschung BAC.

Der Abhang muß eben nicht unten an A, ober oben an B gemessen werden; man kann auch von einem seitwärts gelegenen Standpunkte die Oberseite des Megbrettchens mit dem außern Umriffe des Berges in gleiche Neigung richten. Übrigens haben auch viele Gradwerkzeuge eine Borrichtung, sogenannte Kipps regel, zum Messen lothrechter Wirkel, wie BAC.

§. 264. Bestimmte ichiefe ginien auf bem Boben bin abzusteden. Fig. 101. 102.


Fig. 101.



1) Man ftellt zuerft bas Degbrettchen auf ben Anfangspunkt A, mit feiner Rlache ungefahr in ben Bug ber Linie, fo bag bas Both die gegebenen Grabe bes Unfteigens in cb abschneibet, und richtet bamit ben vorausgehenben Gehülfen in B ein, an beffen Aussteckstab ein gleich hohes Beichen angebracht ift, wie beim Absteden ber magrechten

Linie. Alebann tommt bas Defibrettchen auf ben Puntt B au fteben, und ber Gehülfe rudt wieber ein Stud vor. Go geht es fort bis ju Enbe.

Fig. 102.




2) Beim Begeabsteden ift gewöhnlich bie Steigung zu einer gewiffen magrechten Lange gegeben, ober bas Berhaltniß h : d. Bare bies 3. B. 3 : 10, fo murbe bie Steigung h = 1 guß in A fenfrecht auf=

gerichtet und von ba bie gange d == 10 guß magrecht hinuber auf ben Boben gelegt und somit ber Puntt g bestimmt; von bier eben fo c u. f. w.

6, 265, Mittelbare Bobenmeffung an Berghangen. Fig. 102.

Fig. 102.



Man mißt ben Abhangswinkel BAC und die Abhangelinie BA und ermittelt bann in bem rechtwinkeligen Dreiede BAC bie Berghobe CB burch Beichnung. Gicherer ift noch bie Berechnung auf trigono=

metrifdem Bege.

Manche wollen auf folche Art auch bie wagrechte Entfer= nung von A und B genauer finden, namlich AC; aber felten ift man im Stanbe, bie Bobenlinie AB wegen Unebenheit ber Bobenstäche ganz gerade zu messen; auch hat die Messung bes Elevations = Winkels ihre Schwierigkeit; es schleichen sich in der Berechnung Fehler ein, und man macht sich mehr Arbeit. Bei der gewiß richtigeren und leichtern Staffelmessung ware außer AC = a + b + c + d auch BC = e + f + g + h leicht zu ermitteln.

V. Flächenmeffung.


1. Ausmeffung einzelner Forftftude.

§. 266. Grunbftudflache.

Die wirkliche Bobenfläche ift selten wagrecht eben. Gin Berband geneigter Flächen kann aber mit seinen wahren Aussbehnungen eben so wenig unmittelbar zu einer Grundebene zussammengesetzt werden, als schiefe Linien zu einem Grundrisse. Daher bemist man die Grundstüde auch nur nach ihrer wagsrechten Grundsläche und giebt, wo es etwa zur nahern Bestimsmung ihres Grundwerthes nothig erscheint, die Neigung des Bosbens noch besonders an.

Nur in wenigen Fällen ift es bei Forfigrundstüden thulich, bie auszumessende Fläche gleich auf der Stelle in Dreie de ober andere recht win kelige Grundsiguren zu zerlegen und ben Flächengehalt nach wirklich gemessennen Linien ohne Weiteres auszurechnen. Gewöhnlich trägt man erst nach einer besonderen Um fangsmeffung ben Umriß auf Papier, und rechnet dann die Fläche des geschlossenen Grundrisses vermittelst des zum Austragen gebrauchten, verjüngten Maßtlades aus. Man erhält so begreissich nur den wagrechten Flächengehalt des Grundstüdes, benn der Grundriß ift die wagrechte Figur und schließt zugleich die versumgte Grundstäche ein.

§. 267. Ein Grundftud mittels fchiefwinkeliger Dreiede auszumeffen. Fig. 103.




Bei biesem Berfahren theilt man mittels geeigneter Diagonalen bie auszu= meffenbe Flache in lauter Dreiecke, mißt beren Seiten und fest baraus ben Grund= riß zusammen. Dies Berfahren kann also nur angewenbet werben bei kleinen, über= sehbaren und zugänglichen Flachen, wie

Schlägen, Blößen und anderen offenen Forststuden. Buerft umgeht man bas Stud, gleicht bavon die Grenzen so viel als thulich aus und schlägt in die angenommenen Edpunkte nummerirte Standpfähle, entwirft sich auch eine Handzeichnung und bestimmt alsbald die geeignetsten Diagonalen.

- 1) In schmalen Figuren wahlt man burchgehenbe Diagonasien, mißt die Seiten aller baburch abgetheilten Dreiede und schreibt die Längen unmittelbar in ben Hanbriß. Das Auftragen ber Figur ift aus §. 192. bekannt.
- 2) In mehr abgerundeten Figuren, wie Fig. 103., legt man wohl die Dreiede mit ihren Spigen in einem innern Punkte C zusammen und verfährt übrigens auf gleiche Beise; hierbei ist jedoch die größte Genauigkeit erforderlich, sonst past das lettere Dreied nicht recht ein.

Man stellt auch wohl auf ben innern Punkt C einen Winzelmesser (ber Meßtisch eignet sich bazu am besten), visitrt nach allen Echpunkten 1, 2, 3 . . . bie Winkel an C ab, mißt die Diagonalen C1, C2, C3 . . . , trägt diese mit dem versüngten Maßstade auf und verbindet endlich die in der Zeichnung erhaltenen Echpunkte 1, 2, 3 . . . mit ihren Umfangslinien. Ein Schluß muß hierbei immer erfolgen; etwaige Abweichungen lassen sich nur durch Nachmessung der Umfangslinien entdeden. Die Berechnung des Flächengehaltes geschieht entweder nach §. 206. und 207., wozu man im Grundrisse von jedem Oreiecke die Höhe noch adnimmt, oder nach §. 214. mittels der wirklich gesmessenen Seiten.

§. 268. Ein Grundftud mittels rechtwinkeliger Grundfiguren auszumeffen. Fig. 104,



Die auszumefse fende Fläche wird mittels einer Standse linie und rechtwinsteliger Abstände in lauter rechtwinkelige Grunbfiguren zers

legt; sie muß also auch hier frei und übersehbar sein. Nach Festlegung ber Umfangspunkte und Aufnahme eines Handrisses wird
zunächst durch die ganze Länge der Figur eine gut gewählte Hauptstandlinie AE abgesteckt und gemessen. Dabei bemerkt man sich die Längen von A bis zu den Richtpunkten u, v, w u. s. w., von welchen die Senkrechten rechts oder links nach den Umfangspunkten ausgehen. Diese Richtpunkte sind am leichtesten mit dem Winkelspiegel, oder mit einem Kreuzmaß zu bestimmen (§. 226.). Nun werden noch die Abstände der Umfangspunkte u,2, v,11, w,3 u. s. w. gemessen. Die gefundenen Maße schreibt man sich in den entworfenen Handris.

Es ist hierbei wieder zu erinnern, daß lange Abstände durch ihre Abweichungen beträchtliche Fehler veranlassen, und die Nachmeffung der Umfangelinien dagegen sichert. Außere Stücke der Figur könnten auch von Diagonalen aus mit kurzern Abständen angemessen werden. Bu der Hauptstandlinie diente selbst eine lange Seite der Figur, wie etwa die neue Anhiedelinie eines anzulegenden Schlages. Fänden sich Stellen, wo die Durchsicht nach dem Außenpunkte nicht frei wäre, z. B. nach Nr. 8.: so wählte man den Richtpunkt ungefähr, etwa in x, mäße senkrecht hinaus zu y und von da wieder senkrecht herüber auf den Edpunkt. Um die hier gefundene Abweichung y.,8 würde dann Ax berichtigt; xy wäre zugleich das Maß des gesuchten Abstandes.

Die ganze Figur ift aus rechtwinkeligen Trapezen und Dreiseden zusammengesett; ihr Flachengehalt kann baber ohne Beiterres nach ben gemessenn Linien schon an Ort und Stelle ganz

leicht berechnet werben. Den Grundriß truge man nach §. 192. auf. Im täglichen Forstbetriebe verbient dieses einfache Berfah= ren vor jedem andern ben Vorzug.

Noch giebt es eine Aufgabe, aus ben gemeffenen Umsfangswinkeln und Seiten eine Hauptstandlinie AE mit ben Abständen u., 2, v,, 11, w,, 3 u. s. w. ohne alle Zeichnung polygonometrisch zu berechnen. Dies umständlichere und muhsfamere Verfahren ist jedoch für bloß forstliche Zwecke von übersstüssiger Genauigkeit.

§. 269. Ein Grundftud nach bem Umfange auszu= meffen. Fig. 105.

Dies Berfahren stütt sich auf bie bereits §. 250. aussührlischer gezeigte Aufnahme zusammengesetzter Linien. Man umgeht bas ganze Grundstück, bestimmt und bezeichnet die anzunehmensben Standpunkte ber Hulfssigur in oder nahe an bem Umfange, mißt bann die Standlinien mit ihren Winkeln und ben etwaigen Abständen und trägt endlich die Figur nach §. 192. 3. und 196. auf. Soll diese nun richtig zum Schlusse gebracht werden, so muß man, um alle möglichen Fehler zu meiben, oder doch zu mindern, solsgende Regeln beobachten:


- 1) In die etwa geführte Handzeichnung (Brouillon) ober in bas Bermeffungsbuch find alle zu jeder Standlinie gehörfigen Aufnahmen mit den etwa nöthigen Anmerkungen wohl gesordnet, bestimmt und genau einzutragen (§. 250.).
- 2) Das Aussteden ber Standpuntte, das Einiens und Bintelmeffen nimmt man bei größeren Umfangsmeffungen getrennt vor, um auf jedes Geschäft bie geeignete Beit und ungetheilte Aufmerksamkeit verwenden zu konnen.
- 3) Die Standlinien burfen nicht zu turz fein, bamit ber Winkel nicht zu viele werden, nicht allzu lang, wegen ber Unsvollsommenheit unserer Winkelmesser, nicht zu ungleich, weil sich sonst die verschiedenen Abweichungen weniger ausgleichen können; sie mußten frei und gut meßbar sein und ber sicherern und bes quemern Abmessung wegen möglich nahe an der Grenze liegen. Bu ben Standpunkten wählt man so viel als thulich Grenze

puntte und Stellen, worauf ber Bintelmeffer frei und feft ge-

- 4) Bei ber Einienmeffung ift barauf zu feben, baß an Berghängen recht forgfältig gemeffen, baß kein Babler überfeben und im Busammenzählen nicht gefehlt werbe. Es ift baber sicherer, bie Anzahl ber Kettenlangen und bas bazu gehörige, immer von bem Babler aus zu zählenbe, lettere Kettenftud besonders aufzuzeichnen (§. 250.).
- 5) Bei bem Deftische und ber Deffcheibe fichert man fich burch ben Ditgebrauch einer guten Drientirbouffole por bem Berbreben bes Binkelverbandes. Die Richtigkeit ber Bintelaufnahme giebt fich bei beiben burch bas Ginpaffen ber Schluflinie und bei ben Gradwertzeugen burch bie fogenannte Bintelprobe, b. b. aus ber Summe aller Umfangswintel (§. 158.) icon fo ziemlich zu erkennen. Eleine, für je einen Bintel burchschnittlich hochstens 2 Minuten betragenbe Abweichung ber Winkelfumme tann unter alle Umfangemintel gleich vertheilt werben. In ber Regel wintelt man von einem geeigneten Unfangspunkte auf beis ben Seiten bin gu bem gegenüber gelegenen, voraus bestimmten Schlugpunfte, vermeibet babei ju ausgebehnte Umfangsmeffungen und fucht auf gegenüberliegenbe Standpuntte Querlinien ju vifiren, ober burchzumeffen, um na: bern Unhalt zu bekommen und bie unvermeiblichen Rehler mehr in Schranten au balten. Eben fo wird auch bie Rigur aufgetragen.
- 6) Wenn beim Auftragen bie Figur nicht schließt, so sucht und berichtigt man zuvörderst die etwaigen Fehler. Borstiglich läßt sich aus der Stellung beider Schluspunkte auf den Sitz einzelner hauptfehler schließen. Läuft nämlich die zuletzt aufgetragene Standlinie mit den beiden Schluspunkten parallel, oder trifft gar ihre Verlängerung in den einen Schluspunkt, so liegt wahrscheinlich ein Längensehler vor, und beträgt gar der Schlusmangel die ein z oder mehrmalige Rettenlänge, so ist in der letzten Stand oder einer ihr ziemlich gleichlaufenden Linie wahrscheinlich ein Jählsehler, der sich meist schon durch Abschreis wahrscheinlich ein Jählsehler, der sich meist schon durch Abschreis

ten leicht entbeden läßt. Finden die angegebenen Fälle nicht Statt, so hat man mehr auf einen Binkelfehler zu schließen, der schon schwieriger aufzusinden ist, und noch weniger leicht lassen sich zwei etwa vorkommende Fehler entbeden, wenn man nicht vielleicht wegen des einen schon Muthmaßung hat. Nach dieser denkt man sich die wahrscheinliche Veränderung des Schlußpunktes und sucht hierzu den etwaigen Sit des andern Fehlers. Meist wird man in diesen Fällen aber genöthigt sein, die aufgetragenen Längen und Winkel alle nach der Reihe zu prüsen, und wenn man da den Fehler nicht sindet, die Messung selbst wieder durchzugehen. Hier zeigt sich nicht selten, daß die bergauf oder bergab gehenden Meszuge im Sanzen zu lang ausgefallen sind, daß die Magnetznadel von ihrer Richtung abgeleitet worden ist, daß andere Verzebrungen des Winkelmessers Statt gefunden haben u. dergl. m.

Fig. 105.



7) Berichtigung ber unvermeiblichen Schlußmängel. hat man burch bie Beseitigung ber größern vermeiblichen Fehler die Schlußpunkte so ziemlich zusams mengebracht: so barf bennoch mit ber letztern Stanblinie nicht ohne Beiteres geschlofsen werben, sonbern man vertheilt nun bie gebliebene Abweichung auf alle Theile, burch bie sie entstanben ist, jedoch so, baß keine Einie an sich merklich veränbert wirb. Dies

geschieht nach ber mit vergrößerter Abweichung bargestellten Fisgur 105. wie folgt: Ware Nn ber mangelhafte Schluß, N ein von ber andern Seite schon festgelegter Schlußpunkt und ber Jug ben von A aus zu berichtigen: so zieht man die Diagonalen AN und An, die Eins sein sollten, fällt auf letztere die Senktrechten bed und ce, zieht bann zu nN die Parallelen eg und errichtet nun auf AN in f und g Senkrechte, macht sie db, gC — er und zieht endlich die berichtigten Linien AB, BC und CN. Auf solche Weise werden alle zweiselhaften Linien und Winzel von Aben in ABCN ziemlich gleichmäßig verwandelt und der ganzen Figur angeschlossen. — Wäre die andere Seite der Figur ebenfalls unberichtigt, so nähme man den Schlußpunkt N in der

Mitte ber Öffnung an und ichioffe bie Figur von beiben Geisten herein. Wie nach vollendetem Schluffe ber Flachengehalt zu berechnen ift, ergiebt sich aus bem Borbergehenben.

2. Abmeffung bestimmter glachen.

§. 270. Studweise Abmeffung verlangter Flachen.

Oft hat der Forstwirth Probe = oder Arbeit = Stude von geswisser Größe ohne umständliche Messung abzusteden. hierzu bienen die Grundsiguren, gewöhnlich das Rechteck, das rechts winkelige Trapez und das Dreieck. Diese stedt man in berjenigen Länge und Breite ab, die der verlangte Flächengehalt eben erfordert. Nach Maßgabe der Umstände wird zuvörderst Plat und Umsang ungefähr ausgesucht und die Grundlinie als Länge angenommen; dann wird die Breite (nach §. 215.) durch Theilung der Fläche mit der Grundlinie berechnet und rechtwinztelig angesetzt, und endlich der Umsang nach den so erhaltenen Echpunkten vollends geschlossen.

- 1) Bu bem Rechtede stedt und mißt man in der Regel von der zuvor angenommenen Grundlinie beide Seitenlinien ab und zieht dann die Oberlinie von einem Endpunkte zum andern. Man könnte auch nur eine Seite abmessen und auf den Endpunkten von dieser und der Grundlinie zwei Senkrechte errichten, die sich im vierten Punkte schneiben mussen. Sollten 35 q° als Rechted abgesteckt werden auf einer Grundlinie von 7°, so ware die Breite \$\frac{1}{2} = 5'. Bur Prüfung mißt man wohl die letztere Seite nach. Oft ist es geeignet, lange, schmale Probesiuse abzussteden; hier wird die Breite von der Langenlinie aus mehrz mal abgemessen, wie etwa beim Anlegen von Stallungen.
- 2) Bum rechtwinkeligen Erapeze werden beide Parallel-Seiten auf die angenommene Grundlinie gesetht und abges messen. Die Länge der einen ist zu wählen, die der andern ergiebt sich nach der beiderseitigen Differenz von der Mittelbreite (§. 215. 4.). Wäre die Grundlinie 7°, die eine Parallel : Seite 6° und der verlangte Flächengehalt 35 q°: so betrüge die Mittelsbreite \(= 5 \); mithin ware die gewählte Parallel = Seite von

- 6° um 1° größer, bie gesuchte mußte also um so viel kleiner werben, nämlich 5 1 4°. Bur Prufung kann man vom Ende der kurzern Parallel=Seite senkrecht herüber die obere gange meffen; diese muß ber Grundlinie gleich sein.
- 3) Zum Dreiede errichtet man die Höhenlinie entweder vom Ende, oder vom Innern der angenommenen Grundlinie und stedt die Seitenlinien nach den drei Edpunkten ab. Ein Dreied von 10 q°, bessen Grundlinie 5° bekommt, erfordert $v \times 2 = 4$ ° Höhe. Zur Prüfung dient hier nur das Nach=messen der Grundlinie und Höhe.
- 4) Kann mit ber einen Grundsigur die verlangte Flache nicht ganz gefaßt werden, so setzt man noch eine zweite, britte u. s. w. paßlich baran, dis das gesammte Stück die rechte Größe hat. Um die zusammengehörigen Längen = und Breitenzahlen nicht erst suchen zu mussen, merkt man sich geeignete Faktoren bes Flachenmaßes, z. B. 14×10 für den weimarischen Acker, 9×10 für den halben preußischen Morgen; denn alle diese Größen werden nach den Faktoren des Rechtecks bemessen.

§. 271. Studweise Bertheilung einer gegebenen Flache in Parallel=Streifen.

Buweilen ift ein Schlag, eine Kulturfläche, ober Blöße in kleine Stücke zu vertheilen. Dies geschieht ebenfalls nach Grundsiguren, am besten vermittest gleich breit abz gesteckter Parallel=Streifen. Man legt hierzu der gez gebenen Figur entlang eine gerade Hauptstandlinie sest, seht auf diese in gleichen, paßlichen Entsernungen, etwa alle 4, 5 bis 10 Ruthen, senkrechte Linien und mißt nun zwischen je zwei dieser Parallelen die verlangten Stücke ab, im Inern als Rechtecke, im Außern als Trapeze und Dreiecke. Wegen der durchgängig gleichen Breite dieser Parallel=Streisen sind die Längen der abzutheilenden Stücke für Ganze und Theile der Flächeneinheit leicht zu bestimmen. Wäre z. B. die Grundbreite 5°, so brauchte man an Länge 4½° zu 22½ q° oder ½ Mg., 9° zu 45 q° oder ½ Mg., 18° zu 90 q° oder ½ Mg. u. s. w. Rur


bie außerften Stude am Umfange haben eine gufällige Größe und werben beghalb in einzelnen Ruthen verrechnet.

Am Berghange wird die Hauptstandlinie wagrecht gelegt und bei jeder beträchtlichen Wendung gebrochen, so daß die das von ausgehenden Senkrechten ziemlich in die Böschung zu liegen kommen. Die in jeder Wendung sich einschiedenden Dreiecke sind rechtwinkelig, daher leicht zu behandeln. Ist die zu vertheilende Fläche breit, so legt man mehre Hauptstandlinien parallel neben einander. Mit solchen Reben=Parallelen läßt sich auch die Breite der schon abgesteckten Streisen prüsen.

Diese gar einfache und leichte Klächenvertheilung wendet man vorzüglich an, wo ber Boben stückweise in Arbeit oder in Nutung gegeben wird. Läßt man biese Scheidelinien beim Anbaue als Balbraine in angemessener Breite offen: so dienen sie bei Berstheilung des Holzsamens oder der Pstänzlinge, bei Bestimmung nothiger Nachbesserung, beim Pstanzenausheben und Durchforsten, beim Iagen, bei Walbbrand u. s. w. zu mannigsach nühlichem Gebrauche.

§. 272. Abmessung ber Siebes und anderer Forfts flächentheile. Fig. 106,

Fig. 106.



Hierzu ist entweber ein brauchbarer Forstsgrundriß vorhanden, ober nicht. Werden in dem Forstgrundrisse die sortschreitenden Schlaghauunsgen nachgetragen, so sindet man darin den Anshied AB und die beiden Anwände AM und BO des schlagbaren Ortes. Dann theilt man sich die erforderliche Schlagsläche nach §. 220. auf der Zeichnung durch CD ab, nimmt die Längen BC einerseits und AN und ND andrerseits von


bem Grundriffe, begiebt sich an Ort und Stelle, bestimmt banach bie Punkte C und D und stedt bie neue Anhiebslinie CD burch. Es ist babei Sorge zu tragen, daß die Schlagpunkte, wie A und B, fogleich fest bezeichnet und genau erhalten werden, sonst bes sindet man sich über kurz oder lang mit dem Anhiebe im Forste auf einer ganz anderen Stelle, als auf dem Grundrisse. Feste

Punkte in der Anwand felbft und Abmeffungen von der entgegens gefeten Seite her fichern hiergegen.

Wo man zur Schlagabmessung einen brauchbaren Forstgrund= riß nicht vorsindet und der Holzbestand dicht ist, muß an dem Anhiebe ein zureichendes Bestandesstüdt, etwa MNABO, von den drei offenen Seiten aufgenommen und die Schlagstäche ABCD zuerst in der aufgetragenen Figur, dann an Ort und Stelle das pon abgemessen werden. Der Nestisch eignet sich hierzu am des sten. Ist man einmal an einer solchen Ressung, so nimmt man gleich den Bestand für mehre Schläge auf.

Im lichten, burchfichtigen Holze und zu schmalen Schlägen gebraucht man auch bas Megbrettchen und mißt die Schlagsläche vermittelst rechtwinkeliger Grundsiguren ohne Beiteres ab, jeboch so, baß ber neue Anhieb wieder gerade wird. Die forstwirtheschaftliche Figur und Folge ber Schlagslächen ift nicht Gegenstand ber Forstmathematik.

§. 273. Theilung ber Siebs : und anderer Forfibes triebsfiguren. Fig. 107.



Hauer verhältnismäßig zu theilen, so ist es eben nicht nöthig, zuvor die Figur aufzunehmen und in berselben die Theilung zu entwerfen. Sezwöhnlich haben die Schlagslächen zwei ziemlich parallel laufende Seiten, wie BC und AD, ober es ist durch Abschneidung äußerer Ecken eine theilbarel Grundsigur leicht herzustellen. Davon theilt man nur die vorher gemessenen Parallels

Seiten. Sollten aber die Rebenseiten BA und CD nicht gerade, ober sehr lang sein, so stedt man noch Mittellinien, wie GH, quer burch und theilt diese in gleichem Berhältniffe. hierauf werden auch die anfänglich abgeschnittenen, äußeren Eden, wie FDE, für sich vertheilt, oder als Theile des Ganzen mit eingerechnet. Endelich stedt man die Theilungen burch.

Wie übrigens eine gemeffene Flache von gleichem, ober von ungleichem Werthe gen au zu theilen ift, lehren die §§. 220. und

221., und es wird nun nicht schwer fallen, die auf dem Grundzisse entworfenen Theile auch auf dem Grundstüde abzusteden, wenn man die Standpunkte noch auffinden kann. Rur muffen die Theilpunkte wo möglich nach den aus der Rechnung wirklich hervorgegangenen Breiten abgemessen werden, weil die mit dem Birkel wieder abgegriffenen weniger genau sind.

§. 274. Die Reihenform ber Baldpflanzung. Fig. 108.

Fig. 108.

Die Reihenpflanzung stellt bie Pflanzlinge in eigene gleichlaufende Reihen; ihre Grundsigur ift ein langliches Rechted abed, von bem Reihenabstande ab und der Pflanzweite ad begrenzt. Auf jeden Pflanzling kommt ein solches Rechted, eigentlich vwxy, als Standraum. Dieser wird gewöhnlich in Berkfußen

bestimmt.

1) Nennt man ben Reihenabstand a und die Entfernung der Pflanzen in den Reihen e, so ist also der Standraum des einzelnen Pflanzlings — a × e. Wird außerdem die zu bepflanzende Flache mit F und die gesammte Pflanzenzahl mit St bezeichnet, so ist

$$F = a \cdot e \cdot St.$$

$$Folglidy St = \frac{F}{a \cdot e};$$

$$a \cdot e = \frac{F}{St.};$$

$$a = \frac{F}{St.e} \quad unb$$

$$e = \frac{F}{St.a}.$$

2) Nach dem Reihenabstande, etwa zu 8', und der Pflanzweite, etwa zu 2', kann hiernach der Standraum und die auf das Flächenmaß erforderliche Anzahl von Pflänzlingen leicht berechnet werden. Das Produkt des Abstandes mit der Pflanzweite giebt den Flächenantheil eines jeden Pflänzlings, nämlich 8 × 2 — 16 q', und mit diesem wird der Inhalt der Flächenmaßeinheit an Werksusen dividirt. Da die weimarische Quadratruthe 16 × 16 q' und also ber Acker zu 140 q°, 16 × 16 × 140 = 35840 q' Werkmaß enthält: so gingen bei bieser Stellung auf ben Acker \$\frac{\pi 1 \cdot \cdo

- 3) Ist die Pstanzenzahl, der Reihenabstand und die Pstanzeweite gegeben, so giebt deren Produkt den erforderlichen Pstanzeraum. 1000 Pstänzlinge, in den Reihen 3' entsernt stehend mit 10' Reihenabstand, bedürfen 1000 × 3 × 10 = 30000 q' = 117 q° 48 q' weim.
- 4) Ist dagegen die Anzahl der auf den Acker kommenden Pstänzlinge bestimmt, etwa 1000, und man soll den Standraum eines jeden ermitteln: so wird die Flächenzahl des Ackers durch die Pstanzenzahl dividirt, nämlich: 35,84 q', wosür 36 q' angenommen werden kann, zu welcher Fläche die Seiten 9 × 4 oder 10 × 3,6 oder 12 × 3 oder 18 × 2 pasten.
- 5) Bare zugleich bas Seitenverhältniß bestimmt, z. B. 1:4, so könnten, aus biesem und aus bem Stanbraume 36, die beiben Seiten mittels einer Gleichung gesucht werden. Rennt man nam-lich bie kurzere Seite (bie Pflanzweite) x, so ist die langere (ber Reihenabstand) 4x, also


$$4x \times x \text{ ober } 4x^2 = 36$$

$$x^2 = \frac{36}{4} = 9$$

$$x = \sqrt{9} = 3$$

$$\text{unb } 4x = 4 \times 3 = 12.$$

§. 275. Eine Reihenpflanzung abzusteden. Fig. 109.



Die so ausgestecken ersten Richtstäbe jeder Reihe werden unter sich wieder berichtigt und bleiben ftehen, bis die Linie bepflanzt ift. Bon ber abgeglichenen Borberseite ber Pflanzung, 3. B.

von AF ausgehend, mißt man nun auf jeber Linie bie Pflangs weiten ab, wobei eine bazu abgetheilte Schnur wohl bienlich ift. Die Pflanzpunkte werben vorläufig mit Pfahlchen bezeichnet.

§. 276. Die Geviertform ber Balbpflanzung (Quabratpflanzung). Fig. 110.

Fig. 110.

Die Quabratpflangung ftellt je vier Pflanglinge in ein Quabrat; ihre Grunbfigur ift abed, auf beren vier Eden Pflanglinge ftehen, wovon jedem bie Flache eines solchen Quabrates, eigentlich vwxy, als Stanbraum gutommt.

Bei diesem Pflanzverbande ist die Pflanzweite zugleich der Abstand je zweier Pflanzlinien. Die Fläche des Standraus mes kann bei der Geviertstellung leicht berechnet werden; sie ist das Quadrat des Abstandes ab. Nennt man die Pflanzenentsfernung e und behält sonst die §. 274. 1. gebrauchten Bezeichnuns gen bei: so ist der Standraum des einzelnen Pflänzlings — e' und folglich

$$F = e^{2}. St,$$


$$St = \frac{F}{e^{2}},$$

$$e = \sqrt{\frac{F}{St}}.$$

- 1) Bei 6' Abstand (Entfernung) kommt auf jeden Pflangling 6 × 6 — 36 q'; auf den preußischen Morgen von 12 × 12 × 180 — 25920 q' Berkmaß gehen also 25320 — 720 Pflanglinge.
- 2) Bare die Pflanzenzahl = 1000 und die Entfernung = 8' gegeben, so ist der erforderliche Pflanzraum 8° × 1000 = 64000 q' = 2 Morg. 84 q° 64 q' pr.
- 3) Sucht man endlich zur gegebenen Pflanzenzahl und Fläche, auf ben pr. Morgen etwa 400 Stück, ben Abstand: so bezrechnet man erst ben Standraum bes einzelnen Pflänzlings burch 25820 64,8 q' und findet daraus die Entfernung mittels Ausziehung ber Quadratwurzel, nämlich V 64,8 8,05, kurzer 8 Aus.

Die Balbbaulehre handelt von einer eignen Fünfpflansung und seht mitten in die Geviertform noch einen fünften Pflanzling. Man darf aber nur diese vermeintlichen fünften Punkte durch Diagonalen in ein anderes Quadratneh ziehen: so tritt die Geviertstellung ganz unverkenntlich hervor und die mehr=jährige Täuschung verschwindet. Ein eigentlicher Fünfverband, nämlich eine lückenlose Zusammensehung von regelmäßigen Fünfzecken, ist ja unmöglich!

§. 277. Gine Quabratpflanzung abzusteden. Fig. 111,



Man nimmt eine gewisse Anzahl der gegebenen Pflanzweiten zusammen, so viel eben auf das vorhandene Längenmaß gehen, trägt diese Länge Ak auf die vordere, ganz B gerade Pflanzlinie AN von Anfang dis zu Ende, stedt nun von den beiden Außen= punkten A und N, so wie von einem mitt= N leren Theilpunkte B, senkrechte Linien über

ben Pflanzplat und tragt auch auf biefe jene gange Ak.

Eben so theilt man GF und GH, DC und DE und versichert sich zugleich, daß biese Linien, bei richtiger Länge, auch gerade und zu BD senkrecht sind; wo nicht, so muß diese Hauptsigur noch berichtigt werben.

Hierauf stedt man die inneren Punkte a, b, c, d u. s. w. bes so vorgerichteten Sauptnetzes nach den beiderseits zu sindensben Richtungen ab; a liegt nämlich im Durchschnitte der Linien hg und fe und wird noch versichert von k über e und f, so wie von i über g und h. Ist das Hauptnetz fertig, so mussen alle Punkte sowohl in die Netzichtungen, als in die Diagonal-Richtungen passen, und es darf kein Stad aus seinen Linien weichen.

Endlich werden noch in den so erhaltenen Sauptquadraten bie Pflanzpuntte abgestedt. Man theilt hierzu zwei gegenüberliegende Seiten, wie Ai und ka, in ihre Pflanzabftande, spannt
bie Pflanzschnur nach und nach von den Theilpunkten auf Al zu

ben gleichliegenben auf ka und bezeichnet alle Pflanzpunkte bas zwischen mit Pfahlchen. Diese find in jedem Sauptquabrate ebenfalls zu versichern, daß sie nach allen Seiten gehörig in Linie stehen.

Öfters ist es nicht thulich, die Sauptsigur sogleich bis an bas Ende bes Pflanzplates zu legen. Wie man dann ein solches Ret noch erweitert, ergiebt sich nun von selbst. Auf ungleichem Boben mussen die Abmessungen alle wagerecht gemacht werden. Dies verursacht manche Schwierigkeit. Genauer, als die behn-bare Pflanzschnur, ist eine Meßkette, oder eine Meßstange. — Man stedt wohl auch, von Linie zu Linie fortrudend, einen Pflanzpunkt nach dem andern ab, mittels eines aus vier Lattensstüden zusammengesetzen Quadrates, bessen Seite der Pflanzweite gleich ist. Dies ist jedoch nur bei geringerem Abstande answendbar.

§. 278. Die Gebrittform ber Balbpflanzung (Bersbanbpflanzung). Fig. 112.

Fig. 112. Die Berbandpflanzung stellt je brei Pstänzlinge gleich weit von einander; beren Grundfigur ift also bas gleichseitige Dreied abd, auf bessen brei Eden Pstänzlinge stehen, wovon jedem die Fläche eines gleichseitigen, zu & R verschobenen Vieredes abcd, ober eigentlich vwxy, als Standraum zukommt.

In bem gleichseitigen Dreiede abd fleht bie Sohenlinie be fentrecht auf ber Mitte von ad (f. 147.); also ift

be² = ab² -
$$(\frac{1}{2} \text{ ad})^2$$
 (§. 167.)
unb be = $\sqrt{[\text{ad}^2 - (\frac{1}{2} \text{ ad})^2]}$ (benn ab = ad).
Birb nun ad = 1 angenommen, so ist
be = $\sqrt{[1 - (\frac{1}{2})^2]}$
= $\sqrt{(1 - \frac{1}{4})}$
= $\sqrt{\frac{2}{4}}$ = 0,866 (§. 47.).

Es verhalt fich alfo in bem Bierede ber Berbandpflanzung bie Grundlinie ad zu ber Sobe be wie 1: 0,866 und in bemfelben

Berhaltniß steht folglich auch der Standraum bei gleicher Entzfernung. Bei 6' Pflanzenentsfernung ist der Standraum
für die Quadratpstanzung = 6×6 = 6° = 36 9',
für die Berbandpstanzung = 6×6×0,866 = 6°×0,866 = 36×0,866
= 31,176 9'.

Es ergiebt sich baraus, baß man zur Berechnung bes Standrausmes (bes verschobenen Biereck) für die Verbandpstanzung nur bas Quadrat der Pflanzweite mit 0,866 zu multipliziren habe. Daraus folgt bann (nach §. 276.) weiter für die Verbandpstanzung:

$$F = e^{2} \cdot 0.866 \cdot St$$

$$St = \frac{F}{e^{2} \cdot 0.866}$$

$$e = \sqrt{\frac{F}{St \cdot 0.866}}$$

1) Ift bie Pflanzweite für eine Berbandpflanzung gegesben, etwa zu 6', und es foll bie auf ben preußischen Morgen ersforberliche Pflanzenzahl berechnet werden: so bivibirt man mit bem Standraume 6 × 6 × 0.866 in bas fragliche Flächensmaß, nämlich:

$$\frac{25920}{6\times6\times0,866} = \frac{25920}{6\times6} : 0,866 = 720 : 0,866 = 831 \text{ Stud}.$$

Hieraus ist ersichtlich, daß man die Pflanzenzahl der Quas bratpflanzung in gleicher Pflanzweite nur durch 0,866 zu dividizen brauche. Bei gleichen Pflanzweiten verhält sich also die Pflanzenzahl der Quadratpflanzung zur Pflanzenzahl der Verbandpflanzung wie $1:\frac{1}{0,866}=1:1,155$. Daher kann man auch zur Auflösung dieser Aufgabe die gefundene Pflanzenzahl der Quas bratpflanzung mit 1,155 multipliziren, was leichter ist. 3. B. die 720 Stück (§. 276.) mit 1,155 multiplizirt, gäbe 831 Stück.

2) Die Stammzahl ergiebt fich bei gegebenem Flachen= raum z. B. 1 weim. Ur. - 35840 q' und ber Pflanzweite, etwa 5 Fuß aus:

$$\frac{35840}{5^2 \times 0.866} = 1655.$$

3) Die Pflangweite endlich findet man bei gegebenem Flachenraume z. B. 1 preuß. Morgen = 25920 q' und befannster Pflangenzahl, etwa 720 nach

$$\sqrt{\frac{25920}{720.0866}} = 6{,}45'.$$

Einfacher noch läßt sich die Pflanzweite folgendermaßen finsten: Man sucht das Seitenverhältniß eines Quadrates und eiznes verschobenen (Verband): Vierecks von gleicher Fläche; nehmen wir die Seite des Quadrats zu 1 an und die des gleich großen verschobenen (Verband:) Vierecks zu x, so ist der Inhalt von jenem = 1 × 1 und von diesem = x × x × 0,866, und

$$\begin{array}{r}
 1 \times 1 = x^2 \times 0,866 \\
 \frac{1}{0,866} = x^2 \\
 \sqrt{\frac{1}{0,866}} = x = 1,075.
 \end{array}$$

Es verhält sich also die Seite des Quadrates zur Seite des gleich großen verschobenen (Berband :) Bieredes wie 1: 1,075. Daher multiplizirt man den gefundenen Abstand der Quadratsstellung auf gleichem Standraume nur mit 1,075.


Sollen auf einen preußischen Morgen 720 Pflänzlinge in Berbandform gesetzt werben, so erhält jeder zu seinem Raume 27220 — 36 q'; davon ist die Quadratseite 6' und die gesuchte Berbandweite 6 × 1,075 — 6,45', wie oben.

Bur Probe könnte man hiervon ben Stanbraum suchen, $6,45\times 6,45\times 0,866$, und damit in das Flächenmaß dividiren; dann kommt $\frac{25920}{6,45\times 6,45\times 0,866}=720$, die gegebene Pflanzen=3ahl wieder heraus.

Die Formeln für die Berbandpflanzung find bemnach:

F =
$$e^2$$
 . 0,0866 . St;
St = $\sqrt{\frac{F}{e^2 \cdot 0,866}}$ ober $\sqrt{\frac{F}{e^2}} \times 1,155$;
 $e = \sqrt{\frac{F}{St \cdot 0,866}}$ ober $\sqrt{\frac{F}{St}} \times 1,075$.

§. 279. Eine Berbandpflanzung abzusteden. Fig. 113.



Man theilt die angenom=
mene vordere Pflanzlinie
ebenfalls mit einer gewissen Unzahlbergegebenen Pflanz=
weiten und errichtet zuerst
von A und einem geeigne=
ten Theilpunkte B ein großes
gleichseitiges Dreied ABF.

Dazu können an A und B kleine gleichseitige Hulfsbreiede Abe und Bde gelegt und bavon die Seiten Ac und Be verlangert werden, bis sie in F sich schneiben. AF und BF sind zu messen, erforderlichen Falls zu berichtigen und wie AB einzutheilen. hieran sett man nun auf gleiche Weise die Dreiede BFG, BNG, NGH, FGC, GCD u. s. w., beren Richtigkeit sich durch die einpassende Richtung aller Echpunkte bestätigt.

Die innern Punkte des so vorgerichteten Sauptnetes besstimmt man durch Einvisiren ganz wie zu der Quadratpstanzung; nämlich a kommt in den Durchschnittspunkt von di und kl und wird von b und c aus versichert. Die Punkte auf den abgestedten Diagonalen, wie e und f, sind überdies schon abgemessen. In dem fertigen Hauptnete mussen alle Punkte in alle Richtungen passen, keiner darf aus seinen Linien weichen.

Endlich werden die einzelnen Pflanzpunkte wie bei der Quasbratpflanzung abgestedt, nur mit dem Unterschiede, daß die Pflanzsschuur zwischen den Parallelen nicht senkrecht fortrudt, sondern nach einem Winkel von 60°. Beim Absteden der großen Oreisede könnte ein Winkel-Instrument anstatt der ersten kleinen Hulfsbreiede gebraucht werden. Bum einzelnen Absteden der Pflanzpunkte mit geringer Entfernung diente auch ein gleichseitiges Oreied, oder das gleichseitige, zu 60° verschobene Viered des Gebrittverbandes; doch ist letzteres minder bequem.

Sollen größere Stamme in größere Entfernung gepflanzt werben, so nimmt man ganz gerabe und gleich ftarte Baumpfable,

stedt mit diesen alle Pflanzpunkte genau ab, läßt um jeden den Umkreis des Pflanzloches erst vorreißen, stedt nachmals die Pfähle wieder in die Mitte der aufgegrabenen Pflanzlöcher und richtet dieselben von neuem nach, wozu die Hauptrichtpfähle noch stehen bleiben; endlich pflanzt man die Stämme alle an einerlei Seite der Pfähle ein, so daß sie für sich ebenfalls in völliger Ordnung stehen. Bei kleinen Pflänzlingen wird das Loch rund um den Punkt vorgehackt und der Pflänzling mitten in dasselbe an die Stelle des weggenommenen Pfählchens gepflanzt.

§. 280. Die Strahlenform zur Waldpflanzung. Fig. 114.

Die Strahlenpflanzung ftellt die Pflanzlinge in Reihen, bie alle von einem gemeinschaftlichen Strahlpunkte aus gerichtet sind und je zwischen einem größten Strahlenabstande eintreten; ihre Grund figur ist der Ausschnitt eines Ereibringes, ben man jedoch als Trapez annehmen kann. Diese Trapeze sind von gleicher Breite, aber von verschiedener Länge, mithin auch von verschiedener Fläche. Der äußere Reihensabstand be ift in allen Källen boppelt so groß, als ber innere ad.

Fig. 114.




Die mittlere Stanbraum fläche wird bei biefer Stellung gefunden, wenn man die Gesammtfläche einer solchen Trapez-Reihe abcd burch die Anzahl ber in ab befindlichen Pflanz-weiten bivibirt. Wenn ad — 6', bc — 12' und ab — 24', mithin abcd — $\frac{6+12}{2}$ × 24

= 216 q' ift, und auf ab 12 Pflanzweiten zu 2' geben: fo toms men auf jeden Pflanzling im Durchschnitte 215 = 18 q'.

Soll die Pflanzweite innerhalb der Reihe nach einem gegebenen durchschnittlichen Standraume von etwa 24 q' berecht net werden: so dividirt man mit letterem in die Fläche der Trapez-Reihe abcd, hier 216 q', und findet, in 216 = 9, die Anzahl der Pflanzweiten; durch diese theilt man die Länge ab von 24 Fuß, was 3 = 23 zur Pflanzweite giebt. Hierbei wäre ungefähr der innere, kleinere Standraum 23 × 6 = 16 und der

äußere, größere 23 × 12 == 32 q'. Diese Berschiebenheit könnte einst ju recht nühlichen Erfahrungen über bie zweckmäßigere Stellung ber Holzanlagen führen.

§. 281. Eine Strahlenpflanzung abzusteden. Fig. 115.



Man nimmt einen Punkt C dur Mitte bes Sternes an, reißt von diesem mit dem gez gebenen Salbmesser Ca den Um= kreis zum offen bleibenden Aund= plate, theilt diesen Umfang in die gegebenen vorderen Reihen= abstände ab, be, ed . . . und

bezeichnet jeden Theilpunkt a, b, c, d . . . als Anfang der erften Strahlen.

Hierauf reißt man mit 2 Ca ober Ch von C aus einen weiteren Kreis und verlängert Ca, Cb, Cc . . . bis in benfelben zu h, i, k . . . , mißt nun die Sehnen hi, ik, kl . . . , berich= tigt die etwaigen Abweichungen noch zeitig und halbirt diese Bosgen in x, y, z . . . Dies giebt die Anfangspunkte ber zweiten Strahlen mit bem vordern Abstande hx = ab.

Beiter mußte man mit 2 Ch — Cm aus C einen britten Kreis abreißen, was aber nunmehr wegen der unbehülflichern Halbmesseröße nicht wohl anginge. Daher setzt man alle die angefangenen Strahlen in der Richtung Ch, Cx, Ci, Cy, Ck... fort, giebt jeder dieser Fortsetzungen Ch oder hm zur Länge und bekommt dadurch die Kreispunkte m, n, o, p . . . in gleichen Abständen — 2 ab. Deren Mitte u, v, w . . . ift wieder der Ansang neuer Zwischenstrahlen.

Der vierte Strahlenanfang trate bei 2 Cm ein. hier mußte man die Geraden von m, u, n, v, o . . . um Cm fortsetzen und dort wieder die Abstande theilen. So ginge das Absteden fort bis zu Ende.

Leicht begreiflich ist ab : hi = Ca : Ch; foll hi zweimal fo groß werben als ab, so muß auch Ch = 2 Ca fein. Beiter

iff hx: mn = Ch: Cm und mn = 2 hx; folglich Cm = 2 Ch und hm = Ch.

Der eben gebrauchte Salbmeffer muß also allemal zu ber Stelle führen, wo wieber neue Strahlen einfallen. Die Strahlen werben baber von Stud zu Stud mehr gleichlaufenb.

Bepflanzt man die Strahlen bicht, so macht sich diese Anslage, zumal auf der Ebene und von einer gerabstämmigen Holzart ausnehmend gut. Bon dem Mittelpunkte aus durchsieht man man dann das ganze Dickicht, wenn der vordere Strahlenabstand nicht zu eng ist. Die Strahlen selbst können dabei so dicht bespstanzt werden, daß an Holzertrag nichts verloren geht. Zur Mitte paste ein Rubeplatz, oder Jagdschirm, eine Wildsütterung, oder Salzlecke, auch wohl ein seltener Baum. Auf einem Wildswechsel wurde diese Strahlenpflanzung den Jagdsreund ganz bessonders erfreuen. Soll ein breiterer Geradweg über den Rundsplatz geführt werden, so läst sich nur der halbe Stern mit ACB gut andringen, sonst könnten nicht an beide Seiten des Weges volle Baumreihen zu stehen kommen.

VI. Forstvermessung.

- 1. Eigentliche Forftvermeffung.
- §. 282. Gegenstände der Forstvermessung.

Der Forstvermeffer hat vorzuglich aufzunehmen :

- 1) Die Grenzen bes Forftgrundeigenthums und ber über Grund und Boben fich ausbehnenben Forftgerechtsamen und Forftsbienstbarkeiten, mit allen burch Steine, Caulen, Baume, Sugel, ober Gruben bezeichneten Grenzpuntten und allen nach heden, Steinwällen ober Graben, Rainen, Wegen, Wasseriffen, Fluffen, ober Bergkanten bestimmten Grenzlinien.
- 2) Alle andern festen Binien und Puntte innerhalb bes Forftes, die entweber gu öffentlichem Gebrauche, ober gu forftlischen 3meden, ober gu geometrifchem Anhalte bienen, als: fcmale

Trift =, Holz =, Fuß = und Stellwege; icharf eingeschnittene Schluchten, Basserisse und Bache; scharfe Bergkanten und Fels= spigen, Quellen, Salzleden, ausgezeichnete Steine, Baume, et= waige Bauwerke u. bgl.

- 3) Die Stanborts verschiebenheiten, so weit biese burch die außere Bodengestalt (Bergruden, Abhange, Thaler, Schluchten u. s. w.), oder die innere Bodenbeschaffenheit (auffalstende Berschiebenheit in der Bobengute, Sumpf, Steinfeld u. s. w.) entschieden hervortreten, hauptsächlich jum Behuse ber kunftigen Ortsabtheilung *).
- 4) Die holzbeft an besverschieben heiten, nach holzund Betriebsart, Alter, Buchs und Schluß, nebst ben Raumben und Blogen über einer bestimmten Große, zur Bestandesabtheis lung **).
- 5) Die Nebengrundftude bes Forfies, als: Gehöfte und Garten, Ader und Wiefen, offene huten und Triften, holzlager: und Kohlplage, breite Bege, Stein: und Mergelbruche, Thon: und Lehmgruben, Teich: und andere Wasserstächen, so wie allen andern zur hotzzucht nicht geeigneten Boben, wie Felsen, Sumpfe u. f. w.
- 6) In ben Forftumgebungen: An ber Forftgrenze bin, bie ausgezeichneten festen Puntte und Linien mit ben ablaufensben Flurgrenzen. Weiter, bie Abfahr = und Triftwege, bie nach=ften Bohnorte mit ihren Fluren und Gehölzen, wenigstens im Bereiche bes Jagbrevieres (?).

Am genauesten sind die Grenzen und festen Birthschaftslinien nebst ben Anhaltpunkten zu vermessen; weniger genau brauchen bie Berschiedenheiten ber Lage und bes Bodens, bes Holzbestanzbes und ber sonstigen Benutzungsart aufgenommen zu werden; von ber Umgegend bes Forstgrundes ist eine bilbliche Darstellung schon hinreichend.

^{*)} Die Stanborteverschiebenheiten fallen meift mit ben, außerlich mehr bers vortretenben, Bestanbesverschiebenheiten mehr ober weniger gufammen.

^{**)} Die Grunbsate im Speziellen, nach welchen ber Forfigeometer die fo wichtige Bestandesabthellung zu bilben hat, lehrt die Forstbetriebeinrichtung.

§. 283. Bertzeuge und Bulfemittel.

Bum Absteden und Messen ber Linien und Binkel im Forste und zum Auftragen und Beichnen ber Forstlarten braucht ber Forstvermesser mancherlei Werkzeuge und Mittel, als:

- 1) Etwa feche gute Richt ft abe, um bamit langere Standlinien vorzurichten, auch fpater bie Abtheilungen abzusteden.
- 2) 3wei wohl abgeglichene Deftetten mit Bubehör, um immer eine ganz brauchbare vorräthig zu haben; babei eine Defftange zum wagerechten Deffen fehr fteiler Linien und einen Fußstab.
- 3) Ein gutes Winkelmerkzeug mit Zubehör. In Bergforsten ift die Megicheibe und in Landforsten die Bouffole vorzüglich. Daneben kann ein leichter Megtisch oder eine kleine Bouffole zu ben Zwischenaufnahmen gebraucht werben.
- 4) Geeignetes Papier, Eineal und Binkel, Dagstab, Birkel und sonstigen Beichenbebarf, eine ebene, hinlanglich große Tafel und ein helles Zimmer, jum Auftragen ber Meffung.

Bwei tuchtige Rettenzieher und noch ein britter Sandarbeiter bienen jum Aufraumen und Absteden ber Standlinien, jum Ginsichlagen ber Standpfähle, jum Längenmeffen, jum Tragen und Aufstellen ber Wintelwertzeuge, jum Aussteden ber Richtstäbe u. f. w.

§. 284. Bermeffungsplan.

In Ermangelung einer vorhandenen Rarte nimmt fich ber Bermeffer zuvörderst eine flüchtige handzeichnung von dem ganzen Forste auf, zur Entwerfung des Bermeffungsplanes, ber im Allgemeinen folgender Ordnung unterliegt:

Alle Megverrichtungen muffen in ber Regel von ber Mitte bes Forftes ausgehen und von Stud ju Stud nach außen fortschreiten. Bur Grundlage ber ganzen Bermeffung find geeignete hauptmeßzuge burch ben ganzen Forftzu legen und mit Nebenmeßzugen nehförmig zu verbinden. Diese Netzuge muffen auf gut meßbaren, hinlänglich offenen Streden (hauptwegen, Biesengrunsben, Bergruden u. s. w.) hingehen und wo möglich schon

ber kunftigen Abtheilung entsprechen. In Berg und Sügelforsten sind gerade durchgehende Linien hierzu weniger genau und anwendbar, als gebrochene Linien auf gleichem Boden. In der Ebene können wohl, zumal durch lichten Bald, lange kreuzende Hulfelinien zu einer solchen Grundlage gebraucht wers den, so weit man im Stande ift, sie ganz gerade abzustecken. Dieses Neh wird nach außen durch die Grenzzüge geschlossen und durchgängig mittels der Zwischenmessung ausgefüllt. Die Sauptsiguren besselben durfen nicht zu schief ausfallen; ihre Größe muß der Forstausdehnung, der Bodengestalt und dem Genauigkeitsgrade entsprechen.

Gebraucht man ein Binkelwerkzeug, bas rudwarts eingerichtet wird, wobei, wie aus §. 248. 2. bekannt, jeder Binkel:
fehler ben ganzen weitern Defzug verdreht: fo ift voraus zu
bestimmen, in welcher Folge und Berbindung bas
Meffen und Auftragen biefes Neges von innen nach
außen vorgenommen und wohin jeder Schluß gebracht werden muffe.

Enblich wahlt man auch jur Berbindung der abgesondert gelegenen Forfifiude geeignete Defiguge und bestimmt sich die Mittel und Bege jur Aufnahme etwaiger anderer Bermeffungs-Gegenstände, welche außerhalb des Forstzusammenhanges liegen.

§. 285. Festlegung ber Degjuge (bas Stationiren).

Die Metjäge werben in berselben Folge festgelegt, wie nachs ber das Dessen und Auftragen vor sich geben soll. Ift ein erster Standpunkt bestimmt, so stedt man einen Richtstab darauf, geht in die Gegend des zweiten und wählt nun diesen, sogleich mit Hinsicht auf Zweckmäßigkeit für den dritten, vierten u. s. w., und läßt zugleich die Standlinie aufräumen. Dabei sucht man den Metzug so zu legen, daß alle Anmessungen leicht und zwecksmäßig geschehen können, vermeibet auch, so viel als thulich, seine Standpunkte auf gangbaren Wegen, oder fremden Grundstücken zu nehmen.

In jeden Standpunkt kommt ein Pfahl, so tief, daß er Riemandem anftogig wird. Derselbe erhalt oben am Kopfe eine

kleine Platte mit ber Standnummer, welche dahin weisen muß, wohin die Rummerfolge weiter geht. Die nächste Rummer schreibt man schon voraus bei dem lettern Standpunkte an den vorräthigen Pfahl; überdies sichert man den Punkt noch durch ein vorher gemachtes Loch, oder durch einen um denselben in den Boden eingehackten Kreis, oder durch zwei im Pfahlpunkt sich kreuzende Gräbchen, und durch eine an den nächsten Stamm ans gebrachte, nach dem Standpunkte hinweisende Platte mit der Rummer und der Entsernung in Fußen.

In ben Hauptmeßzügen, die man als Hauptgrundlinien am genauesten mißt, bekommen die Standpunkte zur Auszeichnung römische Ziffern. In den weiter zur Netverbindung dienenden Rebenmeßzügen gebraucht man gemeine Ziffern und sett beren Rummerfolge nach den Hauptforsttheilen ab. Die Standpunkte zu den Zwischenmessungen werden mit kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnet und gewöhnlich erst bei der Linienmessung bestimmt.

§. 286. Binienmeffung.

Man mißt die Längen der Stand : und Seitenlinien wo möglich in derjenigen Folge und Berbindung, wie sie aufgetrasgen werden mussen, schon um diese Linien in dem Bermessucht buche nach der Reihe wieder zu sinden. In der Regel gebraucht man dazu die Reßtette. Alle, zur hauptgrundlage des Sanzen dienenden Reßzüge werden mit mehr Genauigkeit und doppelt gemessen; die darin vorkommenden steileren Linien mißt man zu anderer Zeit mit der Reßstange nochmals nach. Bon den Standslinien aus werden, wie bekannt, die wirklichen Baldlinien, die Grenz : und festen Anhaltpunkte angemessen.

Die Bestandesverschiedenheiten, Schläge, Blößen, Wiesen, Ader und bergleichen Grundstüde nimmt man nach ihrer wirklischen Figur auf. Für die ziemlich gleich breiten Wege und Flüsse bestimmt man nur die Mittellinie nebst der Mittelbreite. Abgeslegene Walbstüde mißt man für sich und bringt sie durch besons bere Desauge mit dem Sauptkörper in Verbindung.

Die gemeffenen Linien find bestimmt und genau in bas

Bermessuch zu tragen (n. §. 250.). In die vordere Spalte kommt die Bezeichnung, die nächste bleibt noch offen für die Winzell, in die dritte werden die Längen geseht und dann folgen die gemachten Abmessungen, theils schriftlich, theils durch Handzeichznung dargestellt, mit den etwaigen Anmerkungen wegen Grundsstücksart, Holzbestand, Unterbenennungen u. dergl. Zede Blattzseite wird mit dem Namen des Waldortes überschrieben.

§. 287. Bintelmeffung.

Wenn die Richtung jeder einzelnen Linie nicht unmittelbar nach ber Magnetnadel bestimmt wird, sondern hauptfächlich nach ber vorliegenden Standlinie: fo ift bie Bintelmeffung burchaus in berfelben Folge vorzunehmen, in ber man nachmals aufträgt. Man winkelt nämlich, fowohl mit ber Deficheibe, als mit bem Defitifche, allemal von innen heraus, gegen bie Schlugpuntte bin , querft ben langften Sauptmegzug, von biefem aus bie Rreuglinien und an biefe wieber bie Schluflinie. Dabei follte man nie ben Schluß= puntt bes eben zu meffenben Umfanges in ben Ruden nehmen, wenn gleich baburch mancher Rudweg nothig wirb. Die Aufnahme jeber neuen Bintelreibe muß von eis nem icon vorber aufgenommenen, richtigen Duntte wieber ausgeben; wo man einen mangelhaften Bintelfdluß bekommt, wird von berfelben Stelle nicht weiter, fonbern von einem anbern richtigen Punkte wieber barauf bin gearbeitet.

In den Hauptmeßzügen wird die Drientirbouffole auf jestem Standpunkte angelegt und die Winkelaufnahme so viel als nur möglich vor dem Berdrehen gesichert. In den Rebenmeßzügen hält man sich mit dem Gebrauche der Orientirboufsole wesniger auf; die Zwischensiguren winkelt man lieber mit Springsständen. Wird der Grundriß nach einem kleinen Maßstade aufgetragen, befindet man sich zugleich im Besitze einer zuverlässigen Orientirboussole und auf einem Terrain, worauf die Magnetnadel micht abirrt: so können selbst die Hauptwinkel mit Springständen gemessen werden. Doch ware es in diesem Falle besser, die Boussole allein zu führen.

1) Beim Gebrauche ber Messcheibe sucht man auf ein Scheisbenblatt so viel Winkel als möglich zu bringen, wenigstens die von einem Haupttheile des Forstes alle zusammen, weil das Bechseln der Scheibenblätter im Auftragen leicht etwas Verschiesdung der Figur zur Folge haben kann. Ein solcher Haupttheil muß einen ziemlich geraden und nicht zu langen Abschnitt haben, der wo möglich ein Hauptmeßzug ist. Dieser Linienzug sollte eigentlich auf dem neuen Scheibenblatte zu der anstoßenden Parztie wieder mit aufgenommen werden; doch kann man benselben zu Hause mittels des Gradringes nachtragen, oder beibe Scheisbenblätter neben einander auf das Grundrisblatt heften.

Die Strichelchen, womit die Linien bezeichnet werden, find ganz kurz und scharf zu ziehen und mit den Standnummern zu versehen; die Winkelgrade werden immer an einem und demselben Ende des Lineales abgezählt. Bor dem Abnehmen des Scheibenblattes werden über basselbe genau von 0 nach 180° und von 90 nach 270° Kreuzlinien gezogen zur Richtung in die Reglinien des Grundrisblattes.

2) Da bas Mestischblatt für eine ausgebehnte Forfisiche nicht genug Raum verstattet, so trägt ber Forstvermesser bloß abgesbrochene Meszüge barauf und seit diese mittels eines genauen Quadratnehes in gehörige Verbindung. Bon biesem Nehe wird eine Seite zur magnetischen Nordlinie angenommen und zur Anslegung ber Orientirboussole ausschließlich gebraucht.

Man legt ben ersten Punkt nahe an ben Rand, trägt bie Linie hineinwarts, und setzt ben angefangenen Meßzug mit seinen Nebenlinien fort, so weit es die Größe des Tischblattes von dort ab eben gestattet; dann bricht man ab und fängt die Fortsetzung mit dem letztern Standpunkte auf der Gegenseite wieder an. Dazu wird die Quadratstelle des verlassenen Punktes genau abgemessen und andrerseits in einem geeigneten Anfangsquasdrate eben so wieder genommen. Bu jedem Standpunkte wird die Rummer geschrieben; die Randpunkte, wo ein Meßzug abgesbrochen und wieder angefangen ist, werden übereinstimmend mit großen Buchstaden bezeichnet, damit man die Fortsetzung leichter ausstinden kann.

Hierbei entstehen freilich sehr verwickelte Linienzeichnungen. Um baber eine beutliche Übersicht seiner Messung zu haben, führt man ein Blatt mit verjüngtem Quabratnehe bei sich und zeichenet barauf jeden Meszug unabgebrochen sogleich von dem Restische ab. Gine solche Beizeichnung wächst immer mehr an bis zur Vollendung und leistet nachher beim Auftragen des Grundrisses als Vorbild gute Dienste. Die von den Standlinien aus genommenen Abstände trägt man nicht sogleich auf den Mestisch, sondern sammelt sie wie gewöhnlich erst im Vermessungsbuche, bis die Meszüge alle zum Schlusse gebracht sind.

Rommen auch nur abgebrochene Figuren auf ben Restisch, so kann man boch die Richtigkeit des Schlusses einer jeden Figur fogleich mit Hulfe des Quadratnehes beurtheilen. Die zusammengehörigen Schluspunkte mussen nämlich in den beiderseitigen Quadraten gleiche Abstände von den Rehlinien haben. Dabei wird freilich vorausgesetht, daß, außer der Messung selbst, auch die Rehzeichnung vollkommen richtig sei, und man jeden neuen Anfangspunkt genau wieder in seine Quadratstelle gelegt habe, was jedoch Alles sehr zweiselhaft ist.

3) Beim Gebrauche ber Bouffole kehrt man sich an keine gegebene Folge, überspringt auch ben je zweiten Standpunkt und nimmt nur die Grade, wie bekannt, so ab, daß bei keinem &inienzuge im Auftragen ein Zweifel bleibt.

§. 288. Außenmeffung.

Bunachft muffen alle festen Anhaltpunkte in, ober bicht an ben Grenzen, als: Denkmale, ausgezeichnete Baume, Quellen, Mauer = ober Zauneden, Kreuzwege, Wegweifer u. bergl., angesmessen werben.

Eben so hat man nicht nur von ben außern Standpunkten, sondern auch von ben, nach entlegenen Forsitheilen gemessenen Berbindungslinien ausgezeichnete Punkte der Umgegend, Tirch=thurme, Saufer, Muhlen, Baume u. dergl., durch babin gerichtete Binkelschnitte zu bestimmen (§. 256.).

Beiter muffen bie Grenzen ber außern Sagb =, Fifchereis

1

und fonstigen Grundberechtigungen, erforderlichen Falles auch äußere Hauptwege, Flusse und andere ausgezeichneten Linien ih= rem Laufe nach aufgenommen werden, um ein vollständiges Net der darzustellenden Umgegend zu bekommen. Je weniger diese Aufnahmen geometrischen 3weck haben, um so weniger Genauig= keit ist dabei erforderlich. Zu bloßen bilblichen Darstellungen mögen die Längen nur abgeschritten werden.

§. 289. Rachmeffung ber Grenglinien.

Bo die Forstgrenzen mit Steinen, ober andern sesten Puntzen bezeichnet sind, die man bloß von den Standlinien aus anzgemessen hat, da mussen die Längen aller Grenzlinien, von einem Grenzpunkte zum andern, noch besonders nachz gemessen werden, theils um sich wegen der Grenzmessung selbst mehr zu versichern, theils auch, um für spätere Grenzsberichtigungen die Entsernung von Punkt zu Punkt genau anzugeben.

Sewöhnlich finden sich die Grenzlinien aufgehauen und ohne Beiteres meßbar. Wo dies an Waldsaumen nicht der Fall ist und die Aufräumung eben nicht geschehen konnte, wird die Länge der Grenzlinie alsbald auf dem Freien hin mittels einer Paralziele gemessen, nach §. 255. 2. Übrigens ist allerwärts die anstoßende Grundstücksart zu vermerken und jeder in der Nähe bezsindliche seste Anhaltspunkt mit aufzunehmen. Diese besondere Grenzmessung trägt man im Vermessungsbuche nach und bezschließt damit die eigentlichen Meßgeschäfte im Freien.

§. 290. Entwurf bes Grunbriffes.

Bei bem zu Forstvermessungen gebräuchlichen Maßstabe von robo bis 40'00 wurde ber im Ganzen aufgetragene Forstgrundz riß zu groß und unbehülstich. Wo daher das Zusammentragen bes Ganzen nicht durchaus erforderlich ist, wie etwa zur Abstektung gerade durchgehender Stellwege, da trägt man den Grundzissentwurf in großen Haupttheilen auf einzelne Blätter. Das Grundrispapier muß stark, dicht, gut vorbereitet und mit geznauem Quadratnete versehen sein.

Die etwas schwierige Anordnung der Figur auf das leere Zeichenblatt richtet sich nach der aufgenommenen Handzeichnung, so wie nach der nun leicht zu ermittelnden Länge und Breite des aufzutragenden Forsttheiles. Das Winkelblatt, sowohl von der Meßscheibe, als von der Boussole, ist mit seinen Areuzlinien ganz genau auf zwei Netzlinien zu befestigen, weil diese der magnetisschen Nordlinie entsprechen mussen. Die Meßtischblätter werden dagegen mittels der Netzeichnung frei aufgepaßt und stückweise durckkovirt.

Der Grundrißentwurf muß, gestügt auf die mit größerer Genauigkeit gemessenen Sauptmeßzuge, aus seiner Mitte heraus gearbeitet werden, so daß die unvermeidlichen Schlußmängel alle in die Außentheile kommen und auf keiner Stelle zusammenfallen können. Jeder Grundzug der neu anzusehenden Partie ist mögelichst fehlerfrei zu halten und auf die unvollkommen ausgefallenen Schlusse ist von mehren Seiten beizuarbeiten, um den fehelerhaften Jug zu entdecken.

Wo der Entwurf über das Blatt hinaus fällt, wird ein neues Stück mit fortsehender Rehzeichnung genau angestoßen. Der zum nächsten, abgesonderten Haupttheile mit gehörige Meßzug, wozu man gern eine bleibende Haupttinie wählt, wird auf dem andern Blatte als Wiederanfang ganz in dieselben Quaz bratstellen getragen, aber durchaus so, daß beide Grundrisabsschilden nicht nur mit ihrer Figur, sondern auch mit ihren Rehzlinien vollkommen an einander passen.

Die Aufnahmen ber Forftumgebungen von größerer Ausbehnung werben nach bem halben Grundriffmaßstabe zusammengetragen. Man verjüngt auf ein großes Blatt mit einer bem Grundriffe entsprechenden Quadratzeichnung die Außengrenzien bes Grundriffes und legt von diesen aus die gemessenen Außenlinien nebst den geschnittenen Außenpunkten in Grund, so daß das dadurch entstehende topographische Net blattweise abgeszeichnet und an Ort und Stelle weiter ausgefüllt werden kann.

Endlich führt man in bem Grundriffentwurfe alle wirklichen Gegenstände ber Bermeffung mit fcmarger Febergeichen ung aus, nämlich: bie festen Greng und anderen Punkte mit-

tels ihrer Zeichen und Nummern; die unveränderlichen Baldlis nien, wie Grenzen, Wege, Gewässer und Anwände von Rebensgrundstücken, ausgezogen; die veränderlichen Bestandesabtheilungen punktirt. Alles, was zu den bloßen hüsselinien geshört, unterscheibet man dagegen durch hellblaue oder rothe Zeichnung. Die Wege und Bestandesabtheilungen, welche zum Behufe der Ortsabtheilung noch etwas verlegt werden könnten, bleiben einstweilen in Blei; so auch die Benennungen und ansbern Ortsbezeichnungen.

§. 291. Flächenberechnung.

Bur genauen Flächenberechnung bient bas schon vorgerichtete Quadratnetz ganz wesentlich. Sebes Quadrat wird bestimmt nach den obenan mit Buchstaben und voran mit Ziffern bezeicheneten Reihen, und in seinem Flächengehalte berichtigt nach der beim Auftragen mit + ober — angeschriebenen Seitenabweichung (§. 200. 208.). Mit bieser Berichtigung muß die gefundene Summe aller einzeln berechneten Theile des Quadrates übereinsstimmen. Bei Außenquadraten wird zur Versicherung das Erzgänzungsstüd mit ausgerechnet.

Das Alacenberechnungsbuch enthalt auf jeber Seite obenan ben Namen bes Forstortes, bann Spalten für die Art und Bezeichnung, bie Grundlinie, bie Sohe und ben Inhalt ber Berechs nungefiguren, hinten noch einen breitern Raum zu ben Rechnungen. Bon jebem Netiguabrate fett man zuerft bie Bezeichnung und berichtigte Große an, bann alle baju gehörigen Theile, und awar jeben mit feinen Grunbfiguren, beren Inhalt nebenan außgerechnet wirb. Den berichtigten Inhalt jedes Quabrates und iebes barin abgesonderten Theiles ichreibt man in ben Grundriß und hebt nachher die Rlachen ber Quabrattheile wieder aus zur Bilbung bes Atachengehaltes ber vorläufig abgetheilten Birthfcaftsfiguren, welcher in bas Bermeffungs-Regifter getragen und Der fo zusammengetragene Rlachengehalt aller fummirt wirb. Abtheilungen muß mit bem Inhalte aller Quabrate übereinftim= men, wenn in ber glachenausrechnung und Bufammenftellung fein Rebler ift. Sat man fich bes genauen Quabratneges nicht - dur Flachenberechnung bebient, und ift also die eben angebeutete Prüfung nicht ausführbar, so ist eine wenigstens flüchtige Nachrechnung, am besten mit einem Planimeter (§. 210.), unerläßlich,
um sich vor groben Frrthumern du schützen.

Kindet fparer eine Ortsabtheilung Statt, so verschiebt man die Flachenberechnung, bis jene vollführt ift, und sollte dabei der unzgefähre Flachengehalt zur Frage kommen, so wird berselbe fluchtig ausgezählt. Nur bei fester Schlageintheilung muß die Flache in voraus genau berechnet werden, und dann wählt man zu ben vorläufig anzunehmenden Abtheilungen vorzugsweise bleibende Linien und legt die Berechnungslinien den kunftigen Schlaglinien gemäß.

2. Forftflachentheilung.

§. 292. Bon ber Forftflachentheilung überhaupt.

Seber Forst wird in ein wohl geordnetes Fachwerk getheilt mittels einer blogen Ortsabtheilung, ober einer selbststanbigen Schlageintheilung.

Die Ortsabtheilung bient, als ein feststehenbes, bie Raumtheile begrenzendes Birthschaftsnet, hauptsächlich zu geordeneten Schranken ber hiebs = und Bestandesfolgen; ihre Theile, die eben nicht gleich sein muffen, heißen Forstorte, Jagen, Bezirke, oder überhaupt Ortsabtheilungen. Innerhalb bieser Wirthschaftssiguren sinden sich, nach Art und Justand bes eben vorhandenen Holzbestandes, mehr oder weniger zeitliche Bestantes des abtheilungen. Mehre Ortsabtheilungen werden gewöhnelich zu einem Betriebs = oder Waldverbande, auch wohl zu einem Aussichtsbezirke, überhaupt zu einer Revierabtheilung verzeinigt.

Die Schlageintheilung foll bie jährlichen ober periobischen Schritte bes Walbangriffes aller Zeiten begrenzen, babei bie Abnutung planmäßig vertheilen und bie kunftige Bestandesordnung sicherer begrunden. Sie nimmt und verbindet von den Ortsabtheilungen so viel Forstsläche zu einem Ganzen, als ein unausgesetzer, gleichartiger Betrieb erforbert, und theilt bieses Betriebsganze auf alle Sahre ber Umtriebszeit, entweber bloß in bem Betriebsplane entworfen, ober in bem Forste ausgeführt. Ein folcher Betriebsverband muß nicht eben einen zusammenhangenden Balbkörper bilben; seine Schläge konnen gar wohl in mehren Revierabtheilungen umher liegen.

Die Ortsabtheilung ift eine parallele, ober gebrochene; bie Schlageintheilung ift beweglich, ober feft.

6. 293. Parallele Ortsabtheilung für die Ebene.

Me Abtheilungslinien gehen gerade und rechtwinkelig burch ben gangen Forst und bilben Rechtede von gegebener Große, bis auf die zufälligen Außenstude. Diese Art ber Ortsabtheilung paßt nur fur die mehr ebenen ganbforfte, wo bie Biebefolge ge= rabeswegs fortgeben kann. Sier ift fie Regel, und ihre Richtung wird hauptfachlich nach bem herrschenden Windstriche bestimmt. Die Ausführung ift leicht. Man legt burch bie Mitte bes Grund: rifentwurfs bas erfte Sauptgeftell, auf biefes rechtwinkelig bas erfte Quergeftell, und entwirft bann von beiben Kreuglinien aus mittels ber gegebenen Abstände bas ganze Abtheilungsnet (n. §. 177.). Me biefe ginien ftedt man im Forfte mit Bulfe ber bis babin forgfältig ju erhaltenden Standpunkte ab und Ift biefe Abtheilung lagt fie nachher als Geftelle burchhauen. im Freien fertig, hat man auch bie babei etwa gefundenen Ab= weichungen in bem Grundriffe berichtigt: fo wird nun die Flache ber baburch entstandenen Forstflude auf bem Grundrigentwurfe berechnet und zur Korsteinrichtung weiter verwendet.

§. 294. Gebrochene Ortsabtheilung für Berge.


In ben Bergforsten, wo ber Bindftrich, bie Holzfällung und Abfahrt sich nach ben Thaleinhängen richten, kann auch bie Hiebsfolge nicht geradeswegs über Berg und Thal gehen; bie Ortsabtheilung muß hier ber Bobengestalt angepaßt, also mehr foief und gemischtlinig werden.

Buvorberft nimmt man die offenen Thaler, biefe naturlichen Scheibemanbe ber hiebsfiguren, zur Abtheilung an. Dann theilt

man von biesen aus ben Bergschluchten und scharfen Bergkanten entlang, um weitere sichere hiebsanwände zu gewinnen. Endlich legt man durch die noch vorsindlichen ausgebreitetern Bergslächen, so viel als thulich gerade, nach dem örtlichen Windsstriche gerichtete und mit jenen natürlichen Scheibelinien verbuns bene Haupt und Quergestelle. Jedoch mussen in jeder Bergspartie die Ortsabtheilungen eben auch reihenweise so vor und nebeneinander liegen, daß jede Hiebsfolge von Ansang die zu Ende mit ziemlich gleichen Anwänden rechtläusig fortsehen kann.

Diese Abtheilung nach ber Bobengestalt läßt sich schon bei ber Bermessung in voraus entwerfen. Bur nahern Bestimmung ist jedoch eine Aufnahme der Bergabhänge und der sonstigen Beziehungen nöthig. Sie wird auf dem Grundrissentwurse nicht eher ausgesührt, die ihre Anlage im Freien fertig ist, weil zuweizlen Örtlichkeiten benuht werden mussen, die sich erst beim Abstekten sinden, als wegsamere Stellen, Basserrisse u. s. w. Solche Bergabtheilungen können nicht gleich groß ausfallen; doch giebt es dabei auch keine unverhältnismäßig kleinen Außenstücke. Auf die Kreuzpunkte seht man Steine, oder andere sesse, um allezeit einen geometrischen Anhalt zu haben.

§. 295. Schlageintheilung. Fig. 116.



Die Schlageintheilung ift eine bewegliche, ober eine feste. Bei ber erstern bestimmt man bie Größe und Folge ber Schläge jedes angenommenen Betriebsverbandes bloß in dem Betriebs-

plane, zu Maß und Biel bes Angriffs; die Schlagstächen werden erft im Laufe der Zeit von den festen Ortsabtheilungen abgemeffen. Bei der festen Schlageintheilung werden die Schläge im Forste selbst bleibend abgetheilt, entweder nach der bloßen Fläsche, oder nach der Ertragsfähigkeit des Standortes

bemeffen. Diese Schlagabtheilungen begrenzen die Abtritbessache von jedem Sahre, oder von je zwei, drei oder mehr Jahren, oder von ganzen Perioden.

Eine solche Eintheilung wird vorher auf bem Grundrisse ganz geometrisch entworfen nach der gegebenen Größe, Folge und Figur der Schläge. Gewöhnlich legt man durch die Revierabteilung eine Hauptlinie, wie AB, und setzt auf derselben rechts und links die Schläge mit senkrechten Schlaglinien ab. Damit aber kein Schlag getheilt auf beide Seiten zu liegen komme, zieht man zu einer vorläusig angenommenen Hauptscheilelinie AB zwei Parallelen uv und wx und setzt an diese rechts und links die weitern Berechnungslinien. Dann verlegt man AB zwischen uv und wx nach Maßgabe des gefundenen Flächeninhaltes so, daß beide Seiten ganze Schläge umfassen, und theilt diese nun einzzeln ab.

Bare die einzutheilende Flache ichon bekannt, so mußte man bennoch eine neue Berechnung vornehmen, im Fall die früher gebrauchten Berechnungslinien der Theilung nicht entsprechen. Führt diese neue Berechnung zu einem etwas anderen Flachensergebnisse, so vertheilt man die Abweichung mit auf alle Schlage, sett aber hernach die ursprungliche Schlagssache wieder an.

Muffen bann im Freien auf einer Linie, wie AB, Schlagpunkte abgefteckt werben, so barf bas nicht bloß nach ber im Grundriffe abgegriffenen Entfernung geschehen, sondern man mißt biese Linie erst im Ganzen, vergleicht die auf dem Grundriffe genommene Länge mit der wirklich gemessenen und berichtigt in diesem Verhältnisse die abzumessenden Entfernungen der Schlagpunkte. Auf solche Weise wird die unvermeidliche Längenabweischung in das Ganze vertheilt.

Bo Biehweibe Statt findet, muß man die Schlageintheilung und Folge so ordnen, daß die Hauptlinie mit dem Schlagwechsel auf die Trift stößt, etwa bei A, und daß nun von hier aus die Schläge immer einerseits hutbar, andrerseits schondar sind, wie aus der Nummerfolge zu ersehen. Diese in's Kleine gehende seste Schlageintheilung macht eine weitere Ortsabtheilung über-

fluffig, ohne welche bagegen bie bewegliche Schlageintheilung ein ficher gehandhabt werben tann.

3. Forstkartenzeichnung.

§. 296. Bon ben Forftfarten überhaupt.

Die Abbildung ber Forste hat zwei ganz verschiedene 3mede, nämlich geometrischen Gebrauch und bloße Übersicht; beide lassen sich nicht vereinbaren. Die sogenannten Risse die= nen zum geometrischen Gebrauch und enthalten hauptsächlich die äußere und innere Figur der Forstsläche. Die eigentlichen Kar= ten oder Plane dienen zur Übersicht; sie stellen die Beschaffen= heit und den Zustand des Forstes mehr bildlich dar. Bei dem Forstbetriebe wendet man fünserlei Karten an.

Der Grundriß enthalt bie aufgemeffenen Linien und Punkte bes Forftes und bient zu allen Zeiten bei Abmeffung ber Schlag-, Rultur= und andern Betriebsflachen, beim Ermitteln veranderter Altersklaffen=Berhaltniffe, bei neuen Theilungen, über= haupt bei allen geometrischen Forstverrichtungen.

Der Grengriß ift bie befondere Zeichnung aller Eigensthumsgrenzen bes Forstes zum Gebrauche bei ben Grenzbegangen und Grenzberichtigungen, wo ber große Forstgrundriß nicht mitgeführt werben tann.

Die Bestand Starte stellt ben eben vorgefundenen Balbbestand, überhaupt bas im Forste Borhandene mit dem barüber entworfenen Hauungsplane bar.

Die Betriebs farte giebt eine gedrangte Überficht vom ganzen Forste mit ben eingerichteten Betriebsarten und ber zu erstrebenden Bestandsvollsommenheit, nebst dem außern Jagdre- viere (?) und allen mit bem Betrieb in naherer Beziehung ftesbenden Umgebungen.

In Planen werden größere Forstbereiche abgebilbet, bes sondere Ansichten zu vorgeschlagenen Unternehmungen gegeben u. bergl. m. Bobenkarten haben keinen forstwirthschaftlichen Werth; bas von bem Boben zur forstlichen Übersicht Erforberliche, bie Gestalt, gehört in die eigentlichen Forstkarten.

Die Kartenzeichnung geht von bem allgemeinen Grundsate aus, alle Gegenstände wo möglich so darzustellen, wie sie dem in gewisser Höhe darüber besindlichen Auge erscheinen. Borzüglich sucht man Beleuchtung, Form und Farbe der Gegenstände nachzubilden, und wo Abweichungen nöthig sind, muß die Bezeichnung der Natur entsprechen und dabei ein leichtes Merksmal haben.

Bon oben erscheint der bloße Erbboden auf der Ebene am beutlichsten und hellsten, mit zunehmender Neigung immer uns beutlichten und bunkler; daher bezeichnet man den Bodenabhang um so dunkler, je abschüssiger derselbe ist. Im Sonnenlichte haben erhöhte Gegenstände äußern, vertiefte innern Schatten; dies bestimmt den Zeichner, Licht und Schatten anzubringen, wo dadurch die Darstellung gewinnt. Das Licht denkt man sich von der linken Seite einfallend ohne weitere Berückschtigung des wirklichen Sonnenstandes. Hohe Körper bieten dem Auge mehr Schatten dar; daher hält man Wälder, Wohnpläße, Baumgärzten dunkler, als Wiesen und Felder; Hochwald dunkler, als Nieserwald.

Alle Grundstückarten werden bis zu ihrer Umgrenzung ausgefüllt, wie sie sich dem Auge im Ganzen barftellen. Einzelne Rörper und Gemächse, als Grenzzeichen, Bäume, Grashalme u. bergl., können weder nach ihrer verhältnismäßigen Größe, noch in allen Fällen nach der Ansicht von oben gezeichnet werden. hier erlaubt man sich eine mäßige Bergrößerung, selbst eine aufrechte Stellung.

Bichtigere Gegenstände werden mehr hervorgehoben; wenig ober gar nicht sichtbare, z. B. Berschiedenheiten von Waldgattunsen, Betriebsarten, Grundbesit u. s. w., werden mehr willführzlich bezeichnet. Die gewählte Bezeichnung muß nur angemessen, bestimmt und leicht sein, auch, wie schon gesagt, ein von dem Gezgenstande hergenommenes, eigenes Merkmal haben. Übrigens muß man sich bemühen, jede Karte, besonders für den Nichtzeichzner, in allen Stücken recht anschaulich, brauchbar und im Ganzen auch gefällig darzustellen.

§. 297. Aufnahme ber forftlichen Gegenftande.

Bur weitern Aufnahme ber forftlichen Gegenstände verjungt man ben Grundriffentwurf mit allen Stands, Grenz = und andern festen Punkten und Grundlinien stückweise auf die Hälfte, begiebt sich hierauf mit diesen kleinern Aufnahmeblättern von Ort zu Ort und zeichnet ein, was durch die Mefstung noch nicht zu Papier gebracht worden ist.

1) Zuerst die Bobengestalt. Hierzu legt man die obern und untern Absate der verschiedenen Berghange in Grund, entswirft dazwischen, besonders bei kurzen Wendungen der Abhange, ober bei starkem Absalle der Bergschluchten, magrechte Bodenslinien und zeichnet nachmals senkrecht auf diese von oben herab weitläufige Boschungsstriche. Ist diese Anlage fertig, so werden die Zeichen für die gemessenen oder geschätzten Boschungsgrade noch darauf gesetzt.

Bu biefer erften Terrainaufnahme kann man sich etwa ber nebenftebenben Scala (Fig. 140.) bebienen; man zeich= net nämlich bie Neigungen von 1 bis 5° mit punktir-5 ten, die von 6 bis 10° mit ausgezogenen Bofchungs: linien, ohne weitere Abzeichen; bie von 11 bis 15° noch mit einzelnen und die von 16 bis 20° mit paarweisen Punkten; bie von 21 bis 25° mit einzelnen und bie von 26 bis 30° mit paarweifen Querftricheln; bie von 31 bis 35" mit einfachen und von 36 bis 40° mit boppelten Querftrichen; die von 41 bis 45° mit einfachen und von 46 bis 50° mit boppelten, fchrag ge= freugten Strichen. Die Abhange uber 50°, bie meift 90 felfig fint, bekommen gang turge gefreugte Bogenftri: de, an ben Releftellen in eine aufammenlaufenb.

Diese mit Bleistift leicht aussuhrbaren, von ber erften Bosschungsanlage unabhängigen Beichen haben bestimmtere und beutslichere Unterscheibung und sind mabrend ber Aufnahme leichter anzubringen und zu berichtigen, als alle sonst gebrauchlichen; sie mögen übrigens nur zum Entwurfe gebraucht werben.

2) Bugleich zeichnet man bie noch nicht aufgenommenen Grenzen, Bege und Gemaffer folgenbergestalt:

Die Grenzen im Entwurfe vorläusig mit Strich = ober Rund= punkten. Die Straßen mit boppelten Seitenlinien, Gräben vor= stellend; die Marktwege mit zwei einfach gezogenen Seitenlinien; die Dorf=, holz = und Feldwege mit einem starken Federstriche und die Fußwege einfach punktirt. Bäche mit einer schwächern oder stärkern geschlängelten Linie; Flusse mit beiben Ufern und biesen entlang laufenden Wasserstrichen; Teiche und Seen mit wagrechten Basserstrichen.

- 3) Nächst bem geht es an die Zeichnung des Gewächsstans bes. Für den Waldbestand des eigentlichen Forstgrundes bedarf es keiner besonderen Bezeichnung, da sich dieser aus dem Vermefsungsregister ergiebt. Dagegen deutet man den Gewächsstand der Räumden, Nebengrundstüde und des Außengrundes etwa in folsaender Weise an:
 - a) Einzelne Baume, nach dem Kronenumriffe unterschieden: Eich en bogig rundlich;
- Buchen, Aborne, Efchen, Ulmen fcarf freisfor= mig;

Birken und weiches Laubhold - scharf länglich;

Nadelholz - spitzig;

Dbftbaume - bogig breit;

Ropfholz — aftig ohne Kronenumriß.

b) Holzung, bie Gattung mit ber besonbern Kroneus form bezeichnenb:

Sochwald: bichte und große, aber schaftlose Rronen;

Mittelwalb: weniger bichte, große und kleine schaftlofe Kronen mit paarweifen Bufchen;

Riederwald: bunn und paarweise stehende Bufche, Aus- schläge vorstellend;

Planterwald: Baume von verschiebener Größe mit uns bebedten Schaften, bazwischen einzelne Busche, bunner gestellt.

c) ganberei:

Dbftgarten: mit reihenweisen Dbftbaumen;

Beingelanbe: mit reihenweifen Beinftoden;

Grabgarten: beetweife, leicht und eng geftrichelt, im Gros Bern mit regelmäßiger Unlage;

Uder: unausgezeichnet, ober mit weit gestellten, felberweise gleichlaufenben Punktftricheln;

Biefen: paarweife Punkte mit bem untern Kartenrande gleichlaufenb:

d) Buffung:

5

Sutrafen: kleine Punktreihen, ebenfalls mit bem untern Ranbe gleichlaufenb;

Beibe: aufrechte Strichelchen in folden Reihen;

Sumpfgewachfe: befigleichen und mit überhangenben Salmen;

Sumpf: abgebrochene magrechte Bafferftriche zwischen Sumpfgemachfen;

Trift: Rasenzeichnung, aber bem Triftwege entlang, bie Biehtritte mit bezeichnend;

Radter Boben: zerstreute Punkte, bie burch geschlängelte Steinzeichnung in Felsen übergeben.

4) Bauwerte werben in ben Aufnahmeblattern bargeftellt nach ihrem Grund = ober Aufriffe mit ben fonft gebrauchlichen Beichen.

Bo bie Aufnahme mit Bleiftiftzeichnung nicht scharf genug ober burch mehrmalige Abanberung unbeutlich wird, gebraucht man gleich an Ort und Stelle Tinte und Feber. Das Übrige zeichnet man zu hause erst fertig, jedoch ohne Berzug.

§. 298. Grunbrifgeichnung:

Der Reingrundriß wird von dem Grundrißentwurfe unmittelbar kopirt, zu soon bis xoon des wirklichen Maßes, und kommt auf Blätter von der größten Papierform, an die nöthigen Falles nur in der Länge etwas angesett werden durfte. Das Aufkleben auf Leinwand ist durchaus unstatthaft, weil dies die Unstätigkeit des Papieres noch bedeutend vermehrt. Die Bertheilung der Grundrißsigur auf die Grundrißblätter wird mehr nach dem Raume bemessen, als nach den Hauptabtheilungen im Forste; nur darf keine Ortsabtheilung getrennt werden. Abgesondert ges

legene Stude rudt man zusammen in gleiche Nordrichtung unb + versieht bann jedes mit eigener Umfassung.

Die Zeichnungen aller Blätter sind ziemlich gleich zu richzten; Norden oben, ober ber Sitz bes Försters unten; wenigstens nicht mit dem Kopfe einander entgegen stehend. Beim Kopiren legt man, für mehre Abzeichnungen, alle Blätter zugleich unter und sticht die Stude genau nach ihrer Nummerfolge ab.

Wegen ber Beichnung felbft ift gur beobachten *):

1) Die Grundeigenthumsgrenzen werben fcwarz ausgezogen, wo fie noch unbestimmt ober streitig sind, vorläufig nur punktirt, und erhalten nach außen eine schmale mennigrothe unverwaschene Pinsellinie. Alle Grenzmale bekommen einen zinnoberrothen Umriß; Grenzsteine, viereckig mit karminrother, Grenzhügel, rund mit grüner, und Grenzgruben, länglich mit grauer Ausfüllung. Die Biffern der Grenzzeichen schreibt man zinnoberroth ohne Nr.

Außerhalb ber Grenze werden die anstogenden Wege, Gewässer, Grundstückarten u. s. w. wie in den Aufnahmeblättern gezeichnet, nur ganz leicht und blaßgrau mit dem Pinsel etwas beschattet; auch werden die Namen der anstoßenden Gemarkungen, Berge, Thäler, Gewässer u. s. w. beigeschrieben. Wo die Zeichnung eines Grundrißblattes abgesetzt ist, führt man die Abtheilungslinien noch etwas fort, ohne sie zu schließen, und schreibt die anstoßenden Namen und Nummern an.

2) Das Innere bes Grundriffes darf man des leichten Berziehens wegen durchaus nicht mit Farbe anlegen. Die Linien der Ortsabtheilungen werden ausgezogen und mit gelbem Pinsfelftriche versehen; die der Bestandesabtheilungen werden gestrischelt, wenn sie mit Wegen oder andern bleibenden Bodenlinien zusammenfallen, außerdem nur punktirt. Wegelinien werden braun, Wasserlinien hellblau, und fällt eine oder die andere mit

^{*)} Die hier und weiter gegebenen Borschriften für die Kartenzeichnung beziehen sich auf die bei der Großherzogl. Sächstschen Forstvermessung gebrauchlichen Formen. Sie haben sich durch langjährigen Gebrauch bewährt und find baber zu empsehlen. Die Farbenwahl ist begreistich eine willkubrliche.

einer schwarzen Abtheilungs = ober Grenzlinie zusammen, so wird fie bicht baran gelegt auf die dem unterscheidenden Pinselstriche entgegengesetzte Seite. Breite Wege und Flüsse, die man mit eignem Flächengehalte aufführt, erhalten auch schwarze Einsassungslinien, als eigene Abtheilungen, und bleiben dann weiß, wie aller Forstgrund.

In jede Ortsabtheilung wird ber Namen mit größerer Schrift, die Nummer mit größeren und ber gesammte Flächengehalt mit schwächeren Zissern geschrieben. In jede Bestandesabtheilung kommt die Nummer mit dem zugehörigen Buchstaben und Flächengehalt nebst der etwaigen Unterzbenennung. Die Nummern der Ortsabtheilungen laufen durch den ganzen Forst, so viel als thulich der Hiedsfolge gemäß; die Buchstaben der Bestandesabtheilungen fangen in jeder Ortsabtheilung wieder von a an, gehen aber auch der Hiedsfolge nach. Die zu den Schlageintheilungen gehörigen Schlaglinien, Schlagenummern, Schlagssächen und Schlagsteine werden zinnoberroth eingetragen, bestgleichen auch die Ortsabtheilungssteine.

In das Innere des Grundriffes darf teine Einie tommen, bie nicht geometrifch aufgenommen ift.

3) Die Grundrisblätter werden nummerirt. Das erste Blatt bekommt den Titel und den Maßstab, zudem die Nachsweisung der auf jedem Blatte besindlichen Forstorte. Auf alle Blätter wird der Namen des Forstes und die Blattnummer oben rechts geseicht, die magnetische Nordlinie nehst ihrer zeitlichen Abweichung über die Mitte gezogen und an die vier Seiten ein genauer Fuß gezeichnet theilß zu etwaigen Nachmessungen, theils um das weitere Berziehen des Papieres danach beurtheilen zu können. Diese Scala ist aber auszustechen, ehe noch die kopirten Blätter auseinander genommen werden, und zwar von einem und demselben Muster. Dazu könnte man auf jede der vier Seiten das im Entwurfsrisse eben Statt gehabte Verhältniß des Papierstandes zur ursprünglichen Figuren = Ausbehnung schreiben.

Kommen bie Grundrigblatter leicht zusammengerollt in eine Kapfel, so muffen sie gleiche Hohe haben; in einer Mappe aufsbewahrt, auch gleiche Lange. Letteres ift vorzuziehen.

§. 299. Grengrifgeichnung.

Die Grenzriffe werden blattweise von dem Grundriffentwurfe in abgebrochenen Studen auf die je rechte Seite gewöhnlichen Bogenform topirt, so daß, der Forstgrund links, der Außengrund rechts liegend, die Folge von unten nach oben geht und auf dem nachsten Blatte wieder fortsett.

Die Zeichnung stellt ben ganzen Grenzzug bar mit allen seinen Biegungen, Winkeln, Malen und beren Rummern, ben Wegen, Bachen und besondern Anhaltspunkten nebst ben Umgesbungen und ben nöthigen Ortsbezeichnungen, ganz wie im Reins grundriffe. Sie giebt überdies noch die Länge jeder Grenzlinie in Kettenfußen an, schwarz auf die Mitte berselben geschrieben, ober vermittelst eines Pfeiles darauf bezogen.

Jebes Grenzstud wird mit feiner eigenen Nordlinie versehen und burch Großbuchstaben mit ber Fortsetzung in Berbindung gebracht. Auf jedem Blatte wird überschriftlich die Gemarkung und Gegend genannt von dem dargestellten Grenzstude zum leich= . tern Auffinden,

Das Ganze kommt in einen berben Band mit Titelblatt, . worauf ein völlig ausgeführter Mafftab nicht fehlen barf.

§. 300. Beichnung ber Beftanbefarte.

Die Bestandskarte kommt wo möglich auf ein Blatt, ihr Maßstad ift die Sälfte (bei großen Forsten auch wohl ein Bierztel) von dem des Grundrisses, etwa Toboo bis Booo. Die aus Bern und innern Umrisse zu dieser Karte nimmt man vermitztelst des Storchschnabels von dem Grundrissentwurfe und zeichznet alle diese Linien wie in dem Reingrundrisse, nur stärker hers portretend.

Die Berggehänge werben von ben Aufnahmeblättern nur flüchtig mit bem Pinsel, ober mit Blei eingetragen. Bur weiteren Ausstüllung bes ganzen Forstgrundes wird Farbe genommen, nämlich: für ben vollen Holzbestand voller Farbenton und für alle Räumben und Blößen, bestgleichen für ben Richtholzboben, farbige Feberzeichnung auf weißem Grunde.

Jebe Holzgattung bekommt eine unterscheibende Farbe. Gischen, gelb; Buchen, braun; Ahorne, Eschen, Ulmen, zinnobersroth; Birken, karminroth; Erlen, blaugrun; Linden, Aspen, Beisben, Haseln u. dergl., gelbgrun; Kichten und Tannen, grungrau; Kiefern und Lärchen, grau.

Für die bemerkenswerthen Zwischenbestände wird bas Berhältnismäßige ausgespart und mit der eignen Farbe angelegt. Die verschiedenen Altersklassen der Waldbestände erhalten mit höherem Alter auch immer stärkeren Farbenton. Vorkommendes Oberholz wird mit den schon angegebenen Baumkronen farbig dargestellt, groß oder klein, dicht oder zerstreut, nach Maßgabe von Größe und Stellung.

Einzeln stehende Baume werden farbig mit Schäften gezeichnet, Waldblößen mit grunen Rasenpunkten, oder heibestricheln. Bon ben Forftnebengrundstuden: die Garten grun; die Ader braun; die Wiesen grun; die Wege braun; Sumpfe und Gemässer blau gestrichelt; Alles mit ber schon bekannten Federzzeichnung.

Die Inschrift ist wie auf bem Grundrisse, nur ohne Flächenzahlen. Der entworfene Hauungsplan wird mit zinnoberrothen Linien eingezeichnet, und zwar: die noch zu eröffnenden Loshiebe punktirt; der beabsichtigte Anhiebstand eines jeden Zeitabschnitztes einsach gezogen; der Angriffstand zu Anfang des zweiten Umtrieds doppelt gezogen. Dabei werden die Hauungsperioden mit römischen Zissern angegeben, woran ein Pfeil die Hiebsfolge anzeigt.

Außerhalb bes Forstgrundes ift weiter nichts zu zeichnen, als die nachsten Triften, Wege und Wohnplage, die Mittagslinie, ber herrschende Sturmstrich und etwa eine Zeichenerklarung.

§. 301. Beidnung ber Betriebsfarte.

Der Maßstab ift in ber Regel ein Biertel (felten und nur bei sehr großen Revieren ein Achtel) von bem des Grundrisses, also etwa 20000 bis 15000, und bie Umrisse werden vermitztelst bes Storchschnabels von dem Grundrissentwurfe entnommen. Meist können die abgelegenen Forststude und das au-

Bere Sagbrevier lagerecht mit angezeichnet werben. Rur bei zu großer Ausbehnung rudt man die einzelnen Stude an ben Sauptkörper mit gleicher Nordrichtung naber an und ftellt auf bemfelben Blatte bas Ganze in einem kleinen Plane zusam= men bar.

Die Bergzeichnung wird grau mit bem Pinfel ausges führt, weil fie sonft die Liniendarstellungen undeutlich machte. Man legt die Pinselstriche in die Böschungslinie und brudt burch ihre Schwärze die Stärke ber Böschung aus, kreuzt auch wohl bie abschüssigften Partien.

Der zu vollem Holzbestande bestimmte Balbgrund wird mit Farbe übertragen, welche hier nun die eingerichtete Betriebsart bezeichnet, nämlich :

Sochwald von Sichen gelb, von Buchen braun, von Sichten grunlichgrau und von Riefern grau; Alles wie die Farbe ber Sauptholzarten. Gemischter Sochwald, gewöhnlich von Sichen, Birken, Buchen, Riefern und Lärchen, graugrun.

Mittels und Riederwald von Gichen, Birten u. bergl. gelbgrun; von Buchen mittelgrun; von Erlen, Pappeln, Weiben u. bergl. blaugrun.

Wo Dberholz gehalten werden foll, wie im Mittelwalde, zeichnet man farbige Baumkronen ein. Wo ein bleibender 3 wis schenbetrieb von Bedeutung mit eingeordnet ist, bekommt bessen Fläche ihre eigene Farbe, wenn auch eben keine Absondezung durch Linien Statt findet.

Den zu erstrebenben normalen Balbzuftand stellt man burch die verschiedene Stärke bes Farbentons bar. Die Bestandesstächen der ersten Zukunftsperiode nach eingetretes ner Bestandes ordnung erhalten ben bunkelsten und die ber letteren ben lichtesten Farbenton. Die verschiedenen Übergange von einem zum andern werben nur mit Bleilinien entworfen.

Aller andere Balbgrund und Forfinebengrund, ber ju Planterbetrieb ober Ginzelholzzucht, ober zu Forft-

nebennugungen bestimmt ift, wird farbig mit ber Feber überzeichnet und mit bem Pinfel etwas nachgearbeitet, wie in ber Bestanbefarte.

Der ganze Außengrund bleibt, bis auf die Grenzen, farblos. Man zeichnet ihn wie in den Aufnahmeblattern und fo weit hinaus, als es zur Übersicht der nächsten Absahbelegenheit und der außern Jagbbezirke eben erforderlich ift.

Die verschiebenerlei Grengen erhalten folgende Auszeich= nung:

Lanbesgrenzen: Gine von Rund = und Strichpunkten zusammengesetze, ftarte Linie, auf ber außeren Seite mit einem Rarminband. Areisgrenzen mit violettem, Amtsgrenzen mit bellblauem, Forstreviergrenzen mit grunem Pinfelftriche an einer gestrichelten Linie. Bei allen bie Farbenbander etwas breit und verwaschen.

Forfigrundeigenthum: an die ausgezogene ginie ein fcmaler mennigrother Pinfelftrich.

Jagdgrenze: an die gestrichelte Linie bei hoher Jagd eine grune, bei Nieberjagd eine gelbe, bei voller Jagd eine grune und gelbe Pinfellinie, ganz schmal angelegt und, wie die Grenze vom Forfgrunde, unverwaschen.

An alle Grenzen kommen bie Farbenstriche auswärts, und wo bie Grenze zweifelhaft ober streitig ist, werden Feder und Pinsselzug nur punktweise aufgetragen. Die wichtigere Grenzbezeichsnung nimmt immer die minder wichtige mit in sich auf.

Übrigens bekommt biese Karte nachft bem Titel einen einfaschen Maßstab, eine Mittagslinie, mit Sonne und Mond ganz leicht bezeichnet, eine Sturmlinie, mit blauem geschlängelten Pfeile und eine Zeichenerklarung.

Muß die Berbindung ber verschiedenen Forsttheile in einem kleinern Plane bargestellt werden, so kann bieser nur die Sauptsgegenstände enthalten, wie eine topographische Karte. Auf solche Beise fertigt man wohl auch Plane von ganzen Oberforsten.

§. 302. Übung im Rartenzeichnen.

Dhne Karten ift weber ein richtiger, planmäßiger Balbbestrieb, noch eine rechte Bahrung ber Forstgrenzen möglich. Der Gebrauch von Karten wird aber nur Demjenigen geläusig, ber fich im Kartenzeichnen geubt hat. Daher sollte jeder Forstmann, nicht nur zum Anfertigen, sondern auch zum Gebrauchen der ersforderlichen Karten, das Kartenzeichnen, wenn auch nur einigersmaßen, lernen und üben.

- 1) Zeichenbebarf: Zum Kartenzeichnen schafft man sich bie besten Mittel an: Papier, bas wenig schmutt, bie Farben nicht zu schnell, aber gleichmäßig annimmt und festhält, auch hinlänglich feine Feberzeichnung gestattet; zarte Bleististe, die weber zu hart noch zu weich sind; ausgesuchte Febern und gute, in der Spitze dicht zusammenschließende Pinsel von verschiedenerlei Größe; etliche Stücke seine Tuschfarben und zur Federzeichnung besonders festhaltende, schwarze Tusche.
- 2) Bleiarbeit: Der Bleistift wird jum Zeichnen spitig geschnitten und auf rauhem Papiere geschärft. Das Entwerfen ber Linienzeichnung wird oben angefangen und geschieht strich= weise, als wollte man viele kleine Striche zu einem Ganzen an einander hängen. Dabei muß unter ber Hand immer ein reines Papier liegen.

Fehlerhaft gemachte Auge ftreicht man einstweilen burch, ober wischt sie weg und entwirft anders. Überflüssiges Entwerfen und Wieberauswischen ist zu vermeiben; baber giebt man viele Zuge bloß mit einzelnen Punkten an und zeichnet die Signaturen gar nicht vor.

Alle innere Bleizeichnung muß vor bem Farbenauftragen weggewischt werden, wofern man fie eben nicht bleibend erhalsten will, weil Räffe die Bleilinien bindet. Man entwirft nicht Alles auf einmal, sondern führt vorzügliche Gegenstände erst weister aus.

3) Feberarbeit: Gute Feberfiele ertennt man an ber Reinheit und Sarte und an ber reifen abgestoßenen Spige; fie

werben zum Zeichnen in reichlichem Borrathe scharf geschnitten, neuerlich auch burch Stahlsebern mehr ober minber ersett. Die Feber wird mittels eines Tuschpinsels gefüllt und jedes Mal gesoprobt, ehe man sie auf der Zeichnung wieder gebraucht. Zu seisneren Zügen führt man sie mit der scharfen Seite und setzt ber hutsam Strich an Strich in Eins zusammen. Die Breite der Linien muß immer verhältnismäßig sein und für gleiche Gegenstände gleich. Starke Linien und Striche werden zwar mit der vollen Feder aufgetragen, aber, nachdem sie trocken sind, so lange mit der scharfen Seite ausgearbeitet, die sie gehörige Breite und Reinheit haben. Wo Farbenslächen mit stark genäßtem Pinsel angelegt werden, ist die Federzeichnung später zu machen; wo dicke Farbe ausgetragen wird, früher. Schwärze und Reinheit der Federzeichnung erhöht die Schönheit der Karte.

Die Kartenschrift erfordert besondere Auswahl und Schönsheit. Keine Mängel entdeckt das Auge des Beurtheilers leichter, als die der Schrift. Man gebraucht nach der Wichtigkeit und Größe des zu benennenden Gegenstandes lateinische Druckschrift und englische Handschrift, größer und kleiner, stehend und liegend, voller oder dunner, gesperrter oder gedrängter, und vermeistet dabei jede überslüssige Zugverlängerung, sowohl bei Buchstaben, als bei Ziffern. Gleich wichtige Gegenstände erhalten durchsgängig gleiche Schriftart und Größe.

Für jebe schriftliche Bezeichnung muß ein angemessener Platz gewählt werden. Die Namen von größeren Flächen kommen mitten in dieselben; die von kleinen vollgezeichneten Gegenständen bicht daneben, ohne daß eine Berwechselung vorgehen kann, wo möglich rechts. Wo es angeht, wählt man dazu weniger bedeckte Stellen, nimmt gleich bei ber Auszeichnung Rücksicht auf die Schrift und spart besondere Räume einstweilen für sie aus, damit die Schriftzüge frei und rein bleiben. Unnöthige Wörter sind zu vermeiben, noch mehr aber Schreibsehler.

Jebe Schrift muß entweber mit bem unteren Kartenrande, ober mit ber zu benennenben Einie gleichlaufen; nie barf fie mit bem Ropfe nach unten gekehrt fein. Bur Anlage ber Schrift

zieht man sich Parallelen und entwirft die Schriftzuge wohl mit feinem Bleiftifte. Die Schrift felbst wird mehr gezeichnet als geschrieben und benen auf gut gestochenen Karten so viel als thulich nachgeahmt.

4) Pinselarbeit: Die Pinsel führt man paarweise an einem Stiele und sengt vorher die einzeln hervorstehenden haare von der angeseuchteten Spige ab. Größere Pinsel fassen mehr Farbe und sind daher vorzüglicher. Jum Farbeanreiben nimmt man ein ganz glattes Geschirr mit etwas reinem weichen Wasser und führt das Farbenstück ganz leicht. Jum Mischen reibt man jede Farbe besonders und nimmt dann mit dem Pinsel das Ersforderliche zusammen. Angeriebene Farbe hält sich nicht lange rein. Beim Füllen des Pinsels rührt man die Farbe um, streicht das überstüssige am Rande wieder ab und probt zum Farbensanlegen den Pinsel vorher erst auf Papier. Der andere Pinsel bleibt immer rein und angeseuchtet.

Bur Bergzeichnung mit bem Pinsel entwirft man zuvörderst bie Absate ber Berggehänge mit wagrechten Bobenlinien und einzelnen, senkrecht von diesen ausgehenden Boschungsstrichen. Nach dieser Richtung werden nun die Pinselstriche in gleichmäßiger Breite und Entfernung angelegt. Diese anfänglich etwas blaß gehaltene Anlage wird weiter hin mehrmal überarbeitet und überall, nach einem dazu gemachten Musterblatte, in den, der Stärke jes der Boschung angemessenen Schatten gesetzt. Auf solche Art tresten die Bergzeichnungen nach ihren Boschungsgraden beschattet, natürlich und schon hervor, ohne den andern Darstellungen zu schaden.

Soll eine ganze Fläche mit Farbe übertragen werben, so legt man mit dem hinlänglich gefüllten Pinsel zuerst an die gerabeste, schmalste Seite einen Querstrich und führt von diesem die Farbe mit kurzen Pinselstrichen so schnell wie möglich hereinwärts in die Fläche, seitwärts immer etwas voraus, dis zu Ende. Auf eine schon etwas getrocknete Farbenfläche darf der Pinsel nicht wieder zurückkommen, und wo eben angelegt wird, darf kein Farbenrand trocknen, bevor man denselben fortsett. Deshalb sucht man jede Stelle gleichmäßig mit Farbe zu übertragen und nach vorn mehr

Räffe zu halten, bie aber zulett aufgehen muß. Sft bies eben nicht ber Fall, so zieht man hier bie überflüssige Farbe mit bem Bafferpinsel ab, mit bem man auch bie etwa überfahrnen Flede

zeitig abwascht.

Übrigens muffen die Umgebungen einer anzulegenden Flace ganz trocken sein, sonst fließt die Farbe hinüber. Ift zu beforgen, daß der Farbenton nicht gleichmäßig aussäut, so überträgt man die Fläce vorher erst einmal ganz dunn. Die Farbenzeichnungen zu Grenzen, Wegen, Baumkronen u. dergl. werden wit ftarkerer Farbe und weniger angefülltem Pinsel gemacht. Unter allen aufgetragenen Farben muß ein milbes Verhältniß herrschen, und die wichtigeren Gegenstände mussen gradweise hervortreten.

5) Ein übung: Die beste Borübung jum Kartenzeichnen ist langsames, mehr zeichnendes Schreiben der Kartenschriften. Sat man hierin einige Fertigkeit, so geht es an das Linienziehen mit Bleistift und Reißseber und an das freie Linienzeichnen, was Alles am Grundrisse gut eingeübt werden kann. hiernächst werzben die einsachen Federzeichnungen der Bäume, Biesen, Ader, Gärten und Wüstungen zuerst einzeln und dann partienweise vorgenommen, wovon es zur Zeichnung der Wege, Grenzen, Gewässer, Wohnungen u. dergl. übergeht; immer erst einzeln und dann in Verbindung mit andern Gegenständen, zuerst im großen Raßtabe und dann im kleinen.

Demnächst lernt man auch bas Farbenanlegen mit bem Pinsel, zuerst in Flächen mit geraden und bann mit winkeligen Umsriffen, zuerst in einer Farbe und bann mit mehren Farben neben einander und in verschiedenem Tone, zuerst ohne Bäume und bann mit Bäumen. Run kann man zur eigentlichen Pinselzeichsnung übergehen und bas Bergzeichnen sleißig üben. Sat man hierbei stets nach Genauigkeit und Sauberkeit getrachtet und die Sanbschrift mehr ausgebildet, so können nun erst vollständige Kartenzeichnungen vorgenommen werben.

^{§. 303.} Berfahren beim Rartenzeichnen.

¹⁾ Borrichtung: Bu geometrischen Beichnungen mahlt man gang plattes, altes, völlig ausgetrodnetes, gleichmäßig bichtes und

startes Papier. Dieses halt sich am stetesten. Mussen Blatter zusammengestoßen werben, so schneibet man bie mehr ausgebehnzten Ränder ab, reibt bie beiben Enden auf ber Alebseite mit Bimsstein dunner, spannt sie unter Papierhalter und heftet das obere Blatt mit Mundleim so wenig naß als möglich auf. Nach erfolgter Bindung wendet man das Papier um und leimt den andern Blattrand eben so an. Sind auf beibe Blätter Quas bratnetze gezogen, so stedt man sie vorher mit heftnadeln in den gemeinschaftlichen Durchschnittspunkten genau zusammen und versfährt auf gleiche Beise; dann past Netz an Netz.

Bur Planzeichnung nimmt man das geeignete Papier ohne alle weitere Borbereitung, wählt nur fehlerfreie Bogen aus, die sich gegen das Licht gehalten leicht zu erkennen geben. Bei feinern Arbeiten wird das Zeichenblatt, sobald ber erste Entwurf darauf kopirt ist, ganz in Papier geschlagen; dann schneibet man da, wo eben gezeichnet werden soll, eine Öffnung in die Decke und versschließt biese nachher wieder mit untergeschobenem Papiere.

- 2) Entwurf: Für neue Kartenzeichnungen, zumal von einiger Ausbehnung, macht man sich vorher einen flüchtigen Entwurf, um banach alle Anordnungen zweckmäßig treffen zu könznen. Die Figur muß auf bas Zeichenblatt paßlich gelegt werden' baß auch für Titel, Maßstab und Zeichenerklärung der angemesenen Raum bleibe. Die Richtung nach oben ist nicht gleichgültig. Gewöhnlich soll die Nordseite oben hin kommen; dies paßt aber nicht zur Schattenzeichnung. Besser wäre daher die Vorschrift: Norden rechts und Westen oben. Dabei gingen auch die Hiebsfolgen mehr nach oben. Der Forstwirth sindet sich am besten in seine Karte, wenn diezenige Seite, von welcher er den Forst gewöhnlich besucht, unten liegt.
- 3) Folge ber Arbeiten: Buvörderst wird mit Blei entworfen, was zur weitern Bearbeitung eben nöthig ift, nam, lich die Büge ber Grenzen, Abtheilungen, Bege und die sonstligen Farbenumriffe. Alsbann legt man ben Farbengrund an und fertigt die Bergzeichnung. Nun werden erst jene Linien, die sich

Raffe zu halten, bie aber zulet aufgehen muß. It bi nicht ber Fall, so zieht man hier die überflussige Farbe Bafferpinsel ab, mit dem man auch die etwa überfahrn

zeitig abwäscht.

Übrigens muffen bie Umgebungen einer anzulegen ganz trocken fein, sonst fließt bie Farbe hinüber. I gen, baß ber Farbenton nicht gleichmäßig ausfällt, man bie Fläche vorher erst einmal ganz bunn. Die nungen zu Grenzen, Wegen, Baumkronen u. berg' stärkerer Farbe und weniger angefülltem Pinfel gallen aufgetragenen Farben muß ein milbes Berhe und bie wichtigeren Gegenstände muffen gradweif

5) Einübung: Die beste Borübung zurift langsames, mehr zeichnendes Schreiben de Sat man hierin einige Fertigkeit, so geht es ar mit Bleistift und Reißfeder und an das freie LULes am Grundrisse gut eingeübt werden kan ben die einfachen Federzeichnungen der Bau Gärten und Wüstungen zuerst einzeln und vorgenommen, wovon es zur Zeichnung der wässer, Wohnungen u. dergl. übergeht; ir dann in Verbindung mit andern Gegenställen Maßstabe und dann im kleinen.

Demnächst lernt man auch bas Farbfel, zuerst in Flächen mit geraden und b
riffen, zuerst in einer Farbe und bann
einander und in verschiedenem Tone,
bann mit Bäumen. Nun kann man
nung übergehen und bas Bergzeichne
hierbei stets nach Genauigkeit und Sanbschrift mehr ausgebildet, so kartenzeichnungen vorgenommen we

§. 303. Berfahren bei 1) Borrichtung: Zu geome gang plattes, altes, völlig ausgetr der an igen, etwas Das Pammi nach gleiläßt sich dann oder mit einem Stand setzen. Die moukommenheiten der mien, und man braucht arbeit eben nicht gleich

344=

ung ber Fehler wird bie

der der defen was zu Abtrocks Bur leichs deine gleiche is das Ganze n kann. unter bem naffen Pinfel nicht gehalten hatten, mit ber Feber ausgezeichnet.

Hierauf beschreibt man bas Innere ber Karte, ehe bie paffenden Stellen bazu mit weitern Zeichnungen verdeckt werden.
Dann folgen alle übrigen Federzeichnungen, schwarze und farbige,
und endlich noch die starken Pinselzeichnungen. Bei Wegen,
Flüssen u. bergl. wird die mit der Feder aufzutragende Farbe
stärker genommen. Endlich zeichnet man im Äußern die Nordlinie, den Maßstab, den Titel und die Zeichenerklärung. Bon
letzterer sind die Rahmen früher zu entwerfen, damit die gebrauchten Farben sogleich mit angelegt werden können.

4) Zeichen fehler: Beim Kartenzeichnen muß man die größte Genauigkeit beobachten. Nie darf ein Fehler in der Karte gelassen werden. Hat man sich mit der Feder verzogen, oder mit dem Pinsel, und kann der sehlerhaste Fleden nicht auf frischer That mit dem Wasserpinsel abgewaschen werden: so muß derselbe stehen bleiben, die zum Abputen der Karte; denn das alsbaldige Radiren hat öfters weitere Unannehmlichkeiten zur Folge. Damit aber keiner dieser Fehler übersehen werde, führt man ein Verzeichnis darüber und berichtigt sie nachmals zussammen.

Seber Fleden wird auf einer geeigneten Unterlage ausradirt; ift er breit, mit einer runden, ist er aber strichförmig, ober an einem bleibenden Striche befindlich, mit einer spikigen, etwas dicken, scharfen, ganz leicht zu führenden Radirklinge. Das Papier barf dabei nicht aufgekratt und muß mit Gummi nach gleicher Seite abgerieben werden. Die wunde Stelle läßt sich dann mit einer ganz scharfen, wenig gefüllten Feber, oder mit einem schwach angeseuchteten Farbenpinsel wieder in Stand seigen. Die deburch hier und da entstehenden kleinen Unvollkommenheiten der Beichnung verlieren sich in dem fertigen Ganzen, und man braucht wegen anfänglich gemachter Versehen die Arbeit eben nicht gleich zu verwerfen.

5) Fertigung: Nach Berichtigung ber Fehler wird bie Rarte mit Gummi ober trochner Semmel abgeputt. Dabei find

bie lichteren Farbenftellen mehr zu schonen, die zu dunkel auß= gefallenen Stellen aber starter anzugreifen. Dann find die vier Randlinien rechtwinkelig zu ziehen und danach die Seiten zu besichneiben.

Karten, die bloß zur Übersicht dienen, benen also ein Berziehen weniger schabet, zieht man der Dauer wegen nach vollenzbeter Zeichnung auf Leinwand. Sierzu wird die Rückseite der Zeichnung mit Aleister überstrichen, auf die vorher straff ausgesspannte, trodne Leinwand von einer Seite herein niedergelassen und während des von innen heraus aufgedrückt, ohne etwas zu beschmutzen, oder zu verwischen, alsdann nach erfolgter Abtrocksnung abgenommen, beschnitten und zusammengerollt. Zur leichstern Führung wird die Zeichnung wohl auch in kleine gleiche Rechtede geschnitten und stückweise aufgezogen, so daß das Sanze hernach in Taschenform zusammengeschlagen werden kann.

Dritte Abtheilung.

Forfilice Stereometrie.

§. 304. Rörpermeßtunft.

Die Rörpermeßkunft hat zu ihrem Gegenstande die Zu8behnung ber Rörper; sie erklärt die Eigenschaften bieser Zu8behnung überhaupt und lehrt, wie die vorkommenden Körperräume nach gewissen Formen ausgemessen und sonst bestimmt werden.

§. 305. Rörperraum.

Stellt man sich eine Auf = ober Niederbewegung ber Flache vor, so bekommt man ben Begriff von einem Körperraume. Dieser hat brei Ausbehnungen, namlich gange und Breite, welche bie Flache schon hatte, und Höhe ober Tiefe, welche burch die Bewegung ber Flache noch erzeugt wurde. Die Grenzen bes Körpers sind Flachen; sie heißen Grund = und Seitenflachen und bilben gegenseitig Kanten und Eden. Die Höhe wird senkrecht vom Grunde genommen.

§. 306. Rörpermeffung.

Die Meffung ber Körperräume ist nur mittelbar möglich nach ben eben meßbaren äußern Ausbehnungen. Diese find
jedoch öfters so unregelmäßig, oder doch so schwierig und unsicher
zin nehmen, daß eine eigentliche Ausmessung gar nicht Statt finben kann. In solchen Fällen bleibt kein anderes Mittel übrig,
als die Körperräume nach wahrscheinlichen Gründen ungefähr zu
bestimmen, oder zu schäsen. Bei jeder Körperinhaltermittelung
hat man den erforderlichen Genauigkeitsgrad wohl zu beachten
und sich gegen die unvermeiblichen Abweichungen, so wie gegen
die vermeiblichen Fehler genügend zu sichern.

§. 307. Eintheilung ber Rorpermegtunft.

Bir betrachten in ber forstwirthschaftlichen Körpermeskunst zuvörderst die allgemeinen Größenverhältnisse der stereometrischen Husberecht die allgemeinen Größenverhältnisse der stereometrischen Husberecht nung berselben ab und wenden diese Grundkenntnisse zur Messung sorstlicher Körper an, so weit es die Forstbenutzung zunächst ersfordert. Die forstliche Stereometrie zerfällt bemnach in drei Abtheilungen, nämlich in die Betrachtung, Berechnung und Messung der Körper.

I. Körperbetrachtung.

1. Großengleichheit verschiedener Rorpers formen.

§. 308. Forftliche Bulfetorver.

Bei bem Forftwefen tommen nur bie faulenförmigen Körper, nämlich bie Bolls und Spitfaulen in Anwendung.

1) Die Bollfäulen ober prismatischen Körper has ben in ihrer ganzen Sohe gleiche Starke; ihr Raum konnte ents fteben, wenn die ebene Grundsläche sich in immer gleicher Lage gerade auswarts bewegte; in bieser Form ift flets die obere Grunds fläche ber untern gleich.

An bem eigentlichen Prisma ober ber Edfäule ift bie Grundfläche eine gerablinige Figur, die mit jeder ihrer Seiten ein Parallelogramm als Seitenfläche begründet, und wonach bas Prisma breis, viers ober vielfeitig genannt wird.


Sat bas Prisma ein Parallelogramm zur Grundstäche, so beist es noch besonders Parallelepipebum, Langwürfel; gewöhnlich ist dasselbe rechtedig. Sind die Grund = und Seiten= flächen Quadrate, so wird der Körper Rubus oder Bürfel genannt. Dieser hat wegen nothwendiger Gleichheit aller seiner Quadratseiten auch gleiche Länge, Breite und Hohe.

Un bem Cylinder ober ber Balge ift bie Grunbflache

ein Kreis, ber in oben gebachter Ausbewegung mit bem Umfange bie krumme Seitenstäche und mit dem Mittelpunkte bie Achse burchlief.

- 2) Die Spigfaulen ober Pyramiben enbigen fich oben in einer Spige, von ber jebe Gerabe, bie zum Umfange ber Grunbflache geht, ganz in ber Seitenflache liegt. Die eigentliche Pyramibe hat eine gerablinige Grunbflache und breiedige Seiztenflachen. Un bem Regel ift bie Grunbflache ein Kreis, die Seitenflache also frumm, und die Achse geht von der Spige zur Mitte der Grunbflache.
- 3) Alle faulenförmigen Körper können mit Ausnahme bes Burfels auch schief auf ihrem Grunde stehen; boch kommen sie meistens senkrecht in Betracht. Im senkrechten Cylinder und Regel steht die Achse senkrecht auf der Grundsläche und ist zusgleich die Höhe,
- 4) Bur Bestimmung bes Körperinhaltes mahlte man ben Kubus, ben einfachsten und fügbarften Körperraum, ber auch burch Bahlen am bequemften ausgedrückt werden kann. Man benkt sich zur Einheit bes Längenmaßes einen Würfel und nimmt benselben als Körpereinheit an.
 - §. 309. Gleichheit ber Bollfaulen. Fig. 117.

1) In jeder Bollfäule find alle mit dem Grunde parallel gelegten Querfonitte unter fich und den



beiben Grund flachen mgleich. Denn biese Quersschnitte und die obere Grundssläche waren einmal, bei ber oben gebachten Entstehung ber Bollfäule, die untere Grundsläche selbst. 3. B. ABC bilbete DEF wie GHJ; eben so ist QR — ST — UV


u. s. w.

2) Alle Bollfaulen von gleich großer Grund: flache und gleicher Bobe find gleich groß. Denn ba

alle, mit bem Grunde parallel gelegten Querfcnitte DEF, KLM, ST unter fich und ben Grunbflachen gleich find, fo muffen auch, wegen ber gleichen Sobe, bie gangen Korperraume ABJ, ABN, QRU gleich groß fein. Diefe Gleichheit findet Statt, Die Bolls faulen mogen fentrecht, ober schief fein, eine gerablinige Rigur, ober einen Rreis zur Grunbflache baben.

§. 310. Gleichheit ber Spigfäulen. Fig. 118.

Fig. 118.



1) Jeber burd eine Spigfaule mit bem Grunbe parallel ae= führte Querschnitt ift ber Grunbflache abnlich.

In der breiseitigen Dorg: mibe ABCD fei EFG parallel mit ABC und mithin jebe Seitenfläche parallel zu ihrer

Grundlinie burchichnitten;

baber DE :. DA = DF : DB = DG : DC) also EF : AB = FG : BC = EG : AC (§. 149. 3.); folglid: $\triangle EFG \sim \triangle ABC$ (§. 151. 3.).

Daß biefes für alle mehrfeitigen Pyramiden und für ben Regel gilt, ift leicht einzusehen. Denn auch ber Regel ACD kann burch gangenschnitte, wie DJB, DJb, von ber Spige zur Grund= fläche in breiseitige Ppramiben zerlegt werben, und in biesen sind alle Querschnittbreiede, wie FHf, jusammen allen Grundflachen-

breieden, wie BJb, zusammen ahnlich. 2) In jeber Spigfaule verhalten fich bie mit bem Grunde parallel geführten Querschnitte und bie Grundflache zu einander wie bie Quabrate ber jugehörigen Seitenfanten ober Boben.

Denn FG BC = DG : DC = DH : DJ (6, 149, 8,),FG²: $BC^2 = DG^2 : DC^2 = DH^2 : DJ^2(\S. 62. \delta.),$ unb also: $\triangle EFG : \triangle ABC = DG^2 : DC^2 = DH^2 : DJ^2(§. 171. 1.).$

3) Spigfaulen auf gleich großen Grunbflachen und in gleicher Bobe find gleich groß.

Man führe z. B. burch bie Pyramide und burch ben Kegel ABCD in gleicher Sohe JH mit bem Grunde parallele Quersschnitte, wie EFG: so sind biese Schnitte gleich groß, weil sie ein und basselbe Berhältniß zu den gleichen Grundstächen haben, nämlich IDJ : DH = ABC : EFG. Sind aber in zwei, ober mehren Spitsfäulen alle gleich hohen Querschnitte oder Stärken einander gleich, so können ihre Körperräume nicht ungleich sein.

§. 311. Die Spitfaule ift & ber Bollfaule. Fig. 119.

1) Jedes breiseitige Prisma läßt sich in brei gleich große Pyramiben zerlegen.
Fig. 119. Bon bem breiseitigen Prisma ABCE theilt zu:

Bon bem breiseitigen Prisma ABCE theilt zus p vörberst ber Diagonalschnitt ABD eine Pyramibe ABDC ab, welche bie Grundsläche ABC und bie Höhe bes Prisma hat.

Bon bem Körper ABDEF theilt hiernächst ber Diagonalschnitt EDB eine zweite Pyramibe EDBF ab, welche ebenfalls bie Grundsläche DEF und bie Sohe bes Prisma hat, also ber erstern gleich ift.

Die nun noch übrige britte Pyramibe ABED, mit ber Grunbfläche ABE und ber Spige D, ift ber vorigen Pyramibe EDBF gleich; benn beibe haben (nun von ber Seite betrachtet) gleiche Grunbflächen ABE und BEF (§. 154. 1.) und gleiche Höhe, weil sie auch mit ben Spigen in D zusammenliegen.

- 2) Bon biesen brei gleich großen Pyramiben hat je eine mit bem Prisma gleiche Grundsläche und Höhe, folglich ist auch jede breiseitige Pyramibe ber britte Theil eines breisseitigen Prisma von berfelben Grundsläche und-Höhe.
- 3) Da jede Spitstaule, selbst ber Kegel, von ber Spitse aus in breiseitige Pyramiben zerfällt werben kann, und jede ber britte Theil bes zugehörigen Prisma ist: so mussen auch alle biese Pyramiben zusammen ber britte Theil sein, von allen gleich hohen Prismen zusammen, auf berselben Grundsläche. Es ift

baher jebe Spigfaule ber britte Theil einer Bolls faule von gleich großer Grunbflache und Sobe,

- 2. Rorperinhalt ber Gaulenformen.
- §, 312. Körperinhalt ganzer Bollfäulen und Spits
 fäulen. Fig. 120.

Das rechtwinkelige Parallelepipebum befteht aus fo vielen Rubikeinheiten, als bas Probukt ber Grunbflächenzahl mit ber Gohenzahl beträgt.

Fig. 120.

pipedum und abod ein zur Körpereinheit bies nender kleiner Kubus. Man denke sich zuerst die Grunbsläche AC mit solchen kleinen Kubiksmaßen völlig besetzt. Davon wurden hier so viele Raum sinden, als das Produkt beiber

Seiten AB × BC ausbrudt, ober, was gleichviel ift, als die Grundsfläche gleichnamige Quabratmaße enthält. Diese erfte Schicht von Rubitmaßen nahme ben Raum ABCE ein, und zur Ausfüllung bes ganzen Körperraumes wurden so viel solcher Schichten erforzberlich sein, als AD bas Längenmaß in sich enthält.

Bare die Grunbflache 4' lang und 3' breit, so murben auf berfelben 4 × 3 = 12 Kubitfuß stehen können; betrüge nun die Sobe 6', so gingen in das ganze Parallelepipedum jene 12 Kusbitfuße sechsmal über einander, und ber ganze Raum besselben enthielte 12 × 6 = 72 Kubitfuße.

Man muß alfo hier bie gefuchte Bahl bes Rubitsinhaltes finben, wenn man bie Bahl ber Grundsfläche mit ber Sohenzahl, ober schlechthin bie Grundsfläche mit ber Sohe multiplizirt. Daraus wird zugleich beutlich, was es heißt, eine Fläche mit einer Linie multipliziren.

Für andere Saulenformen ergiebt fich hiernach:

1) Der Inhalt bes Burfels geht hervor, wenn man bessen Seite in die britte Potenz erhebt; benn berselbe hat ein Quabrat zur Grundstäche und zugleich die Quas bratseite zur Höhe. Ein Burfel, bessen Seite 10, ober 12 Länzgeneinheiten mißt, enthält 103 — 1000, ober 123 — 1728 Rubik-

einheiten. Die unbekannte Seite eines Burfels findet man basgegen in der Aubikwurzel aus dem gegebenen Burfelinhalte. Daher die Benennungen Rubikahl und Rubikwurzel.

- 2) Tebe Bollfäule, bas Prisma fowohl, als bie Balze, fie mag fentrecht, ober schief fein, besteht aus fo vielen Aubikeinheiten, als bas Produkt ber Grundfläche mit ber Höhe beträgt. Denn jede ist so groß, als ein rechtwinkeliges Parallelepipedum von berselben Grundstäche und Sohe (§. 309. 2.). Bezeichnet man im Algemeinen die Grundstäche mit G und die Sohe mit H, so ist der Inhalt jeder Bollfäule G × H.
- 3) Jede Spigfäule, bie Pyramide fowohl, als ber Regel, besteht aus einem Drittel der Kubikeinsheiten von dem Produkte der Grundfläche mit der Höhe (§. 311.); ihr Inhalt ist daher im Allgemeinen $\frac{G \times H}{3}$.

§. 313. Körperinhalt befonderer Saulenftude. Fig. 121. 122. 123.

Bon ben faulenförmigen Körpern haben wir noch einige Stude befonders zu betrachten.

Fig. 121.

1) Die schräg abgeschnittene Balze, z. B. PQRS, hat zum Inhalte bas Probukt ber Brundfläche mit der Mittelhöhe mn = $\frac{PR+QS}{2}$. Denn

denkt man sich durch die Mitte der schrägen Abschnittsfläche eine wagrechte Querfläche, so ergänzt das oben darüber abgefallene Stuck den darunter befindlichen leeren Raum.

Fig. 122.




Fig. 123.

3) Die abgestumpfte Spigfäule ABCD entsieht, wenn die Spige parallel mit der Grundstäche abgeschnitten wird. Der Inhalt des abgestumpften Studes ist der Unterschied von dem Ganzen und der abgeschnittenen Spige, nämlich ABE — CDE,

- 3. Rorperverhaltniß ber Saulenformen.
- §. 314. Rörperverhältniß ber Gaulenformen überhaupt.

Die Bollfäulen verhalten fich wie bie Probutte aus ihren Grunbflächen und Soben.

Man bezeichne von zwei Bollfäulen den Inhalt mit M und m, die Grundfläche mit G und g, die Höhe mit H und h, dann ist

 $M = G \times H \atop m = g \times h$ nach §. 312. 2.

Rolalich $M: m = G \times H: g \times h$.

Sieraus folgt weiter:

1) 3mei Bollfaulen von gleicher Grundflache verhalten fich wie ihre Soben.

 $\mathfrak{Ift} \ \mathbf{M} : \mathbf{m} = \mathbf{G} \times \mathbf{H} : \mathbf{g} \times \mathbf{h}$

und G = g (nach ber Boraussetzung), fo ift auch M: m = H: h (§, 62. 2.).

2) Bei gleichen Sohen verhalten fich bie Bollfaulen wie ihre Grunbflachen, und find biefe abnlich, auch wie bie Quabrate gleichliegender Seiten ber Grunbflachen.

If nămlich wie oben M: m = G × H: g × h

und H = h

fo ist auch M: m = G: g,

und wenn D und d gleichliegenbe

Linien ähnlicher Grundflächen

bezeichnen, auch M : m = D2 : d2 (§. 171.).

3) Zwei Balgen m und M von gleicher She verhalten fich baber, wie bie Quabrate ihrer Durch= meffer d und D, ober Umfange uund U; namlich:

$$u^2: U^2 = m: M.$$

Daraus ergiebt sich auch nach §. 62. 8.

$$u^2: U^2 - u^2 = m: M - m$$

ein Berhaltniß ber Buwachsberechnung.

- 4) Alle Spigfäulen verhalten fich, als die Drittel ber Bollfäulen, eben auch wie diefe, nämlich wie die Produkte aus ihren Grundflächen und Sohen, ober, bei gleichen Grundflächen, wie die Höhen, und, bei gleichen Höhen, wie die Grundflächen.
 - §. 315. Rörperverhaltniß ahnlicher Gaulen. Fig. 124,

Ahnliche Bollfäulen verhalten fich wie bie Burfel gleichliegenber ginien.

Bur Ahnlichkeit zweier Körper gehört, baß an beiben bie Grund und Seitenflächen ähnliche Figuren find, wobei alle gleichliegenden Seiten und andern Linien gleiche Neigung und einerlei Berhältniß haben.

Fig. 124.

Stellen ABCD und abed zwei ähnliche Bollfäulen vor, so verhalten sie sich, ihrem Inhalte nach, wie G × H : g × h (§. 314.). Run ist wegen ber Thnlichkeit beiber Grundstächen und ber Proportionalität aller Seiten und Einien:

G: g =
$$AC^2$$
: ac² (§. 171.),
H: h = AC : ac.

Mithin $G \times H : g \times h = AC^s : ac^s = H^s : h^s$ (§. 62. 4.) Heraus folat:

- 1) Uhnliche Prismen verhalten fich wie bie Bur= fel ihrer Sohen ober gleichliegenben Seiten.
- 2) Uhnliche Balgen verhalten fich wie bie Burfel ihrer Durchmeffer, Umfange, Soben u. f. w. Be-

zeichnet man die Balzen mit m und M, die Umfänge mit u und U, so ist

 $\mathbf{u}^3:\mathbf{U}^3=\mathbf{m}:\mathbf{M},$

und für bie Bumachsberechnung (n. §. 62. 3.)

 $u^3: U^3 - u^3 = m: M - m$

3) Auch muffen fich ahnliche Pyramiben und ahnliche Regel verhalten, wie bie Burfel ihrer gleichliegenden ginien.

II. Rörperberechnung.

1. Ausrechnung bes Korperinhaltes.

§. 316. Rörpermaß.

Das Grundmaß ber forftlichen Körper ist ber Körper= fuß, auch Aubikfuß genannt, ein Würfel von einfußiger Lange, Breite und Höhe. Gewöhnlich bestimmt man ben Körperin= halt nach Werkmaß.

Der Körperfuß im Werkmaße ift ein Würfel, bessen Seite 12 Längenzolle, bessen Grundsläche 12 × 12 — 144 Quasbratzolle und bessen ganzer Raum 12 × 12 × 12 — 1728 Rusbitzolle enthält. Eben so besteht jeder Körperzoll dieses Maßes aus 1728 Körperlinien. Bei Zehntelmaß hat die Körperruthe $10^3 = 1000$ Körperfuß, dieser 1000 Körperzoll u. s. Die Körperruthe enthält auch, je nachdem die Längenruthe zusammenzgesett ist aus 12, 16 oder n Werksusen, 123, 163, überhaupt n. Körperfuß. Diese Eintheilung folgt aus §. 312. 1.

3war gewährte bas zehntheilige Körpermaß erhebliche Rechenungsvortheile; indeffen erleichtert man sich den Gebrauch des für den Verkehr viel geeignetern, zwölftheiligen Werkmaßes burch Tafeln, oder burch Formeln, worin alle Faktoren von 12 in voraus gehoben sind.

Das Körpermaß bezeichnet man übrigens eben fo, wie bas Langenmaß; nur kommt jur Unterscheidung noch ein e hinzu.

53155 Körperzolle im Zwölftelmaße sind 30 c' 1315 c". Bo bei einer Körpergröße die Urt bes Maßes nicht angegeben ist, versteht man immer Werkmaß barunter.

§. 317. Rörperausrechnung überhaupt.

Die rohen, mehr natürlichen Körper, besonders die vom Holzwuchse, sind keinesweges ganz stereometrisch geformt; doch fällt es nicht schwer, ihren Körperinhalt näherungsweise so genau zu bestimmen, als es die wirthschaftlichen Zwede nur irgend erfordern.

Da man zur Ausmittelung bes Körperinhaltes in ben innern Körperraum eine paßliche Körpereinheit nicht einsetzen kann,
wie wir es uns oben vorstellten: so muß ber Inhalt nach außern Ausbehnungen, meist nach ber Grund fläche und Söhe,
ausgerechnet werben. Bei allen fäulenförmigen Körpern
nehmen wir in ber Berechnung bie mittlere Länge als
Höhe und ben burch die Längenlinie bes Körpers senkrecht gelegten, vollen Querschnitt als Grund fläche an. Bisweilen ist auch die Körperoberstäche mit auszurechnen.

Bur Ausrechnung ber holzförpergehalte wird gewöhnlich bie Starte in Bollen und bie gange in gu fen ausgebruckt.

§. 318. Berechnung bes Prisma.

Der Körperinhalt bes Prisma wird ausgerechnet, wenn man bie Grundflächenzahl mit ber gleichbenannten Söhenzahl multiplizirt; bas Probukt ift ber Inhalt in gleichbenannten Körpereinheiten (8. 312, 2.).

1) Ein Parallelepipebum ober Balkenstud habe zur Grunbsläche ein Rechted von 18 und 14 Boll in ben Seiten und zur bohe 24 Fuß.

Der Körperinhalt ist im Werkmaße: $\frac{16\times14}{144}\times24=42$ c'.

Denn bie Grunbstäche enthält $18 \times 14 = 252$ q"; biese burch 144 in Quadratsuße verwandelt, um sie mit der Höhenzahl in gleiche Benennung zu bringen, giebt 772 = 1,75 q'. Eben so viel Kubiksuße gehen nun in jede fußhohe Schicht; also enthielt

das ganze Stück $1.75 \times 24 = 42$ c'. Dasselbe müßte herauskommen, wenn man nicht anfänglich, sondern zuletzt durch 144 dividirte; denn $\frac{18\times14}{144} \times 24 = \frac{18\times14\times24}{144} = 42$.

Ware die Höhe in Zollen gegeben, so multiplizirte man sogleich damit, ohne erst durch 144 zu dividiren. Das Produkt ergabe Kubikzolle, die durch 123 — 1728 in Kubiksuße verwan= belt werden könnten.

2) Bei Prismen mit regelmäßig vielediger Grundfläche braucht man ben Umfang, ben bazu gehörigen Mittel= punttabstand und bie Sohe.

Die Grundfläche sei ein regelmäßiges Sechsed mit dem Umsfange von 72 Boll, das jum Mittelpunktabstande 10,4 Boll hat, und die Sohe betrage 25 Fuß: so ist der Körperinhalt im Berksmaße

 $\frac{\frac{1}{2} (72 \times 10,4)}{144} \times 25 = \frac{36 \times 10,4 \times 25}{144} = 65 \text{ c'}.$

- 3) Ift bie Grund flache ein Dreied, ober eine mehrfeitige unregelmäßige Figur: so mußte sie mittels geeigneter Bulfelinien ausgerechnet und bann mit ber Höhenzahl multiplizirt werben.
- 4) Die Oberfläche bes obigen 24' ober 24 × 12 == 288" langen Baltenstückes besteht aus ben

zwei Grunbslächen zu 2 × (18 × 14) = 504 q", zwei Seitenflächen zu 2 × (18 × 288) = 10368 q", zwei Seitenflächen zu 2 × (14 × 288) = 8064 q" und enthält im Ganzen 18936 q".

Man sieht leicht ein, daß die Seitenflächen auch zusammen ausgerechnet werden konnten, wenn man ihre gesammten Grundlinien, nämlich den Umfang der Grundsläche — (18 × 2) + (14 × 2) = 64" mit der in Zollen ausgedrückten Höhe = 288" multiplizirte, also 64 × 288 = 18432 q".

§. 319. Balzenberechnung.

Der Körperinhalt von ber Balze wird gefunden, wenn man ben Inhalt ber Grunbflache mit ber Gobe in gleichbenannten Zahlen multipligirt.

Die Grundfläche ift bier immer ein, die Achse senkrecht burchschneibender Kreis, zu bessen Ausrechnung wir ben Umfang ober ben Durchmesser gebrauchen; als Höhe nimmt man die ber Achse gleiche Seite.

1) Mißt eine Walze im Durchmesser 18 Boll und in ber Hohe 25 Fuß, so hat dieselbe zum Inhalte, nach Werkmaß gerrechnet:

$$(18 \times 3,14 \times 4^{\circ}: 144) \times 25 = 44 \text{ c}'.$$

Denn bie Grunbstäche ift (n. §. 212. 2.) $18 \times 3,14 \times \frac{1}{4}$: 144 = 1,76 q'; bies nun mit ber Höhenzahl 25 multiplizirt, giebt 1,76 × 25 = 44 c'.

Eine andere Balze von 60 Boll Umfang und 30 Auß Sohe hatte zur Grundfläche (n. §. 212. 2.) 1,989 q' und zum Inhalte 1,989 × 30 — 59,67 c'.

2) Diese Ausrechnung bes Balzeninhaltes wird baburch absgekurzt, bag man bie beständig barin vorkommenden Faktoren in einen einzigen Ausbruck zusammensaßt, nach ben (§. 212. 8.) zur Kreisberechnung gebrauchten Formeln:

$$K = 0.7854 D^2 = 0.07958 U^2$$

Bezeichnen wir bie Grunbfläche mit G ftatt K, bie Sobe mit H und ben Inhalt mit M, fo ift:

M ober G × H = 0,7854 D² × H = 0,07958 U² × H, und man mußte bas Quabrat bes Durchmessers mit ber Höhe und mit 0,7854, ober bas Quabrat bes Umfangs mit ber Höhe und mit 0,07958 multipliziren, wenn bie gemessenen Längen in gleich benannten Zahlen ausgedrückt sind.

Da man jeboch bie Körper gewöhnlich mit 3wölftelmaß mißt und, wie schon bekannt (vgl. §. 212. 4.), ben Durchmesser ober Umfang in Bollen, bie Höhe aber in Fußen ansett: so muß in biesem Falle die Zahl ber Grundstäche erst durch 144 bividirt werden, ober man muß biese Division obiger Formel gleich mit einverleiben, und dann ist:

$$M = \frac{0.7854}{144} D^2 \times H = \frac{0.07988}{144} U^2 \times H$$
, oder

M = 0,0054541 D2 × H == 0,0005526 U2 × H. Um also die Körpersuße einer jeben Balze zu sinden, beren

Durchmeffer = ober Umfangstärke in Werkzollen und beren Sobe in Werkfußen gegeben ift: multiplizire man bes Durchmeffers Quadrat mit 0,0054541, ober bes Umfangs Quadrat mit 0,0005526 und in jedem Falle noch mit ber Sohenzahl.

Obige Balze von 18 3oll im Durchmeffer und 25 Fuß in ber Sobe enthielt hiernach: 182 × 25 × 0,0054541 == 44,17 o'.

Die andere von 60" U und 30' H hatte 60° × 30 × 0,0005526 = 59,68 c',

Der kleine Unterschied zwischen biesen und ben obigen Ergebniffen ruhrt von verschiedener Genauigkeit bes eben angenommenen Kreisverhaltniffes her.

3) Die lettere Ausrechnung bes Walzeninhaltes kann noch mehr abgekürzt werben. Man könnte zuerst für die beiben beständigen Faktoren 0,0054541 und 0,0005526 nur 0,0055 und 0,00055 gebrauchen, wodurch beibe Rechnungen mehr Übereinstimmung bekämen. Damit rechnete man die lettern Fälle, wie folgt:

18 = D	60 = U
18	60
144	3600
18	30 = H
324	108000
25 = H	55
1620	540000
64 8	540
8100	59,4c'.
55	=
40500	
405	
44.55 C'.	

Diese neuen Faktoren 55 find aber nicht ganz genau, obsichon sie bie, bem Gebrauche bes Durchmeffers und Umfangs eigenen Abweichungen einigermaßen heben. Ihre Produkte könsnen jedoch berichtigt werden, wenn man beim erstern bas Zuviel

wieder hinwegnimmt und beim anbern bas Zuwenig noch hinzulegt.

a) Bei dem ersten Faktor, für die Ausrechnung nach bem Durchmesser, schnitt man hinten 541 ab und gab das für der letztern Stelle 1 mehr. Dadurch ist die hintere 5 in dem neuen Faktor um 0,459 ihrer Einheit, also etwa um 0,1 ihres ganzen Werthes zu groß geworden *). Deßhalb muß auch ihr Produktsheil um 0,1 zu groß ausfallen. Dieses kann aber leicht berichtigt werden, wenn man den zehnten Theil davon wieder abzieht.

Borhin war 4,05 bas Produkt ber hintern 5, ein Zehntel bavon ift 0,405. Man burfte also nur benfelben Produkttheil um eine Stelle weiter rechts barunter setzen und abziehen. Dies brauchte jedoch erst an bem Hauptprodukte zu geschehen, wie folgende berichtigte Stelle aus jener Rechnung zeigt:

8100 55 405.. 405 44,5500.

Davon abgezogen 0,405, wegen ber Berichtigung. Bleibt: 44,145 c', als berichtigter Inhalt.

b) Bei bem andern Faktor, für bie Ausrechnung nach bem Umfange, schnitt man die hintere 26 ab; baburch fehlt ber lettern 5 etwa 0,25 ihrer Einheit, also ein halbes Behntel ihres ganzen Werthes **). Deshalb ist der Produkttheil von ihr um ein halbes Behntel zu klein. Um benselben zu berichtigen, mußte man das Fehlende dazu legen.

^{*)} Da man nämlich bem Fakter $0.0001 = _{10\frac{1}{200}}$ zugelegt und ihn nur um $0.0000541 = _{100\frac{1}{2000}}$ vermindert hat, so ist er überhaupt um $_{100\frac{1}{2000}}$ ober nahe $_{100\frac{1}{2000}}$, b. h. $_{10}$ von $_{100\frac{1}{200}}$ ober 0.1 von 0.0005 zu groß.

^{**)} Der Faktor ift hier um 0,0000026 ober nahe 0,0000025 verminbert; von 0,00005 ift x_0 = 0,000005, und folglich beträgt die Minderung bes Kaktors überhaupt ein halbes Zehntel von 0,00005.

Oben war 5,40 . . . bies Produkt ber hintern 5. Das halbe Behntel bekselben wird gefunden, wenn man das Komma eine Stelle vorrückt und von dieser Bahl die Hälfte nimmt; es ift 0,27. Man durfte also zur Berichtigung jenes Produkttheiles nur die Hälfte seiner Bahlen um eine Stelle weiter rechts darunter setzen und hinzugahlen. Dies könnte auch erst, wie in dem folgenden Ansatz, am Hauptprodukte geschehen.

Dazu abbirt 0,27, wegen ber Berichtigung. Giebt: 59,67 c', als berichtigten Inhalt.

c) Noch mehr wird biese Rechnung abgekürzt, wenn man das besondere Multipliziren mit 5 ganz vermeidet und basür bloß den Multiplikanden nach Hinzusehung einer Null halbirt; denn $5=\frac{10}{2}$ und $108\times 5=\frac{108\times 10}{2}=\frac{1080}{2}=540$.

Berrichtete man biese Multiplikation mit 1,0 gleich anfänglich an einem geeigneten Faktor, so ergabe schon die Multiplikation ber genommenen Balzenmaße jenen Produkttheil einer 5, hier 540. Diese Zahl ware bann, als Produkttheil ber andern 5, um eine Stelle fortgeruckt, noch unterzusetzen und zu addiren.

Die obige Rechnung mittels bes Umfangs wurde sich hiers nach auf folgende Beife vereinfachen lassen:

60 Umfang.

300, wegen der Multiplikation mit ½0

18000

30 Höhe

540000

27000 Berichtigung.

59,67 c' Inhalt.

Man erhielt hier in 540000 unmittelbar bas Probukt ber einen 5, sehte bas ber anbern 5 um eine Stelle weiter rechts, als ware von vorn multiplizirt worben, und nahm nun die Berichtigung nach bem untern Probukte ber hintern 5 vor.

Die obige Rechnung mit bem Durchmeffer geftaltet fich biernach:

18 Durchmesser.

90, wegen der Multiplikation mit 10
1620
25 Höhe.
8100
324
40500
44,5500
405 Berichtigung.
44,145 c' Inhalt.

Die anfänglich burch bas Multipliziren mit 10 hinzukommenbe Null braucht man übrigens gar nicht beizubehalten, wenn am Endprodukte eine Stelle weniger abgeschnitten wird. Auch in ber weiteren Rechnung mag man die hintern Nullen vernachs lässigen, weil aus den Maßen der Walze schon zu entnehmen ift, welche Zahlstellen ganze Kubikfuße bedeuten.

Dies giebt uns fur bie Ausrechnung bes Balgeninhaltes mit Werkmaß, in Fallen, wo man eben teine Tafeln gur hanb hat, folgende Regel:

Man nehme bes Durchmessers ober bes Umfangs Bollzahl zweimal, bazu ber Länge Fußzahl einmal, und multiplizire biese brei Faktoren, nachdem ber schicklichste bavon halbirt worden ift. Das badurch erzhaltene Produkt setze man nochmals, eine Stelle weizter rechts gerückt, unter, zähle so beibe zusammen und schneide von ber Summe beim Gebrauche bes Durchmessers bret, und bei bem bes Umfangs vier Stellen

rechts ab. Diefe Bahl giebt ben Inhalt in Körperfus gen ich on ziemlich genau. — Will man benfelben genauer haben, fo muß die vorlette Bahl (ber ich on einsmal fortgefette Produkttheil) noch um eine Stelle rechts geruckt, beim Durchmeffer ganz abgezogen, beim Umfange aber halb hinzu gezählt werben.

4) Die Oberfläche ber fentrechten Balze besteht aus ben zwei gleichen freisförmigen Grundstächen und ber Seitensstäche, welche abgerollt ein Parallelogramm ift, bas ben Umfang und bie Gohe ber Balze zum Mage hat.

An einer Balze von 60 Boll ober 5 Fuß Umfang und 80 Fuß hohe enthalt die Oberflache:


in ben beiden Grundflächen: 1,989 × 2 = 3,978 q', in der Seitenfläche: 5 × 30 = 150 q'.

Busammen: 153,978 q'.

§. 320. Berechnung ber Ppramibe. Fig. 118.

Der Körperinhalt ber Pyramide wird ausgerech: net, wenn man die Grundflache mit ber Sohe multiplizirt und von bem Produtte ein Drittel nimmt (§. 312. 3.).

1) Hätte eine Pyramide zur Grundfläche ein Quadrat von $16 \times 16''$ und zur Höhe 60', so enthielt sie $\frac{16 \times 16}{144} \times {}^{c}$ = 35,55 c'. Die Grundfläche ist nämlich $16 \times 16 = 256$ q''; diese müßte durch 144 in $\frac{24}{14} = 1,77$ q' verwandelt und noch mit einem Drittel der Höhe, nämlich mit c = 20' multiplizirt werden, was obigen Inhalt giebt.



2) Bare eine Pyramibe mit ber Grundfläche parallel abgestumpft, so hätte man zur Inhaltsberechnung zusvörderst bie Sohe HD ber abgeschnittenen Spige zu suchen.

Es sei CID ein senkrechter gangenschnitt, darin DI und GK senkrecht zu IC und HG, so verhalt sich, weil \triangle CID \triangle \triangle CKG \triangle \triangle GHD:

$$\begin{array}{c} \text{CK}: \text{GH} = \text{KG}: \text{HD} \ (\S. \ 149.) \\ \text{ober} \ \text{CI} - \text{GH}: \text{GH} = \text{IH}: \text{HD}, \end{array}$$

Es sei auch ber Schnftt BID senkrecht, und somit bas $\Delta FHG \sim \text{bem } \Delta BIC$ (§. 310.), so verhält sich weiter

$$CI - GH : GH = CB - GF : GF;$$
 folglich ift: $CB - GF : GF = IH : HD$.

Nach biefer Proportion ergiebt fich bas abgeschnittene Sohenstück HD. Run sucht man die ganze Sohe ID — IH + HD, berechnet bann, wie schon bekannt, die ganze Pyramibe, hierauf die abgeschnittene Spige und zieht biefe von bem Ganzen ab (§. 313. 3.).

3) Die Oberfläche ber Pyramibe besteht aus ber Grundstäche und aus so vielen Seitendreieden, als der Grund Seiten hat. An der abgestumpften Pyramide sind die Seitensstächen Trapeze. Meist finden sich die Seitenkanten, die Höhen der Seitenslächen und die Pyramidenhöhe nicht erheblich von einander verschieden.

§. 321. Regelberechnung.

Um ben Körperinhalt bes Regels auszurechnen, muß man bie Grunbfläche mit ber Sohe multiplizi= ren und bas Produkt ebenfalls burch 3 theilen (§. 312. 3.).

1) Man berechnet ben Inhalt bes Regels am bequemften wie ben ber Walze und theilt babei nicht erft bas Produkt, fonsbern anfänglich gleich einen ber Faktoren, sofern einer bavon burch 3 theilbar ift. Die Berichtigung bleibt übrigens biefelbe.

Satte z. B. ein Regel, A, 24" D und 30' H; ein anderer, B, 84" U und 20' H:

⅃

A. 24 = D	$\mathbf{B.} 84 \longrightarrow \mathbf{U}$	
$12 = \frac{D}{2}$	$14 = \frac{U}{2 \times 3}$	
48	336	
24	84	
288	1176	
$10 = \frac{H}{3}$	20 = H	
2880	23520	
2880	23520	
31,680	+ 1176 Berichtigung	
— 288 Berichtigung	25,9896 c'.	
31,392 c'.		

Wer hiernach nicht rechnen will, ber kann ben weitläusigern Beg einschlagen und zuerft (n. §. 212 od. 319. 1.) bie Grunbfläche ausrechnen, die bafür gefundenen Quadratzolle in Fuße verwansbeln, bann mit ber Sohe multipliziren und endlich burch 3 bis vibiren.

2) Die Inhaltsberechnung bes abgestumpften Regels kann auch, wie die ber abgestumpften Pyramibe, mit vier besondern Ansähen gemacht werden. Man sucht zuerst das sehlende Höhenstud h, hierauf ben Inhalt ber fehlenden Regelsspie, alsbann ben ganzen Regelinhalt und zieht endlich von diessem die Spihe ab.

Hierbei konnen unmittelbar gemessen werben: die Durchmesser D und d ober die Umfange U und u beiber Grundslächen und die Hohe h bes abgestumpften Regels. Bur Auffinsbung bes abgeschnittenen Sobenstüdes h braucht man ganz dieseselben Berhaltnisse wieder, wie bei ber Pyramide, nämlich:

mit Borten: Es verhalt fich ber Unterschied bes untern und obern Durchmeffers jum obern Durchmeffer, ober ber Unterschied bes untern und obern Umfangs jum obern Umfang, wie bie Sohe bes abgestumpften Regels ju bem fehlenben Sohenstüde. Bir wollen z. B. annehmen, ein abgestumpfter Regel habe zum untern Umfang 84" und zum obern 21" und fei 15' hoch. hier wird zuerst die Sohe h ber abgeschnittenen Spige gesucht nach ber Proportion:

$$84 - 21 : 21 = 15 : h \text{ unb } h = \frac{21 \times 15}{84 - 21} = 5'.$$

Die ganze Regelhobe H ift somit 15 + 5 == 20'.

Run rechnen wir von ber fehlenden Spige und von bem ganzen Regel ben Inhalt nach unserer Regel aus. Die Spige bat 21" U und 5' h:

Der ganze Regel von 84" U 20' H halt: 25,989 c'. Die fehlende Spige halt: 0,406 c'. Mithin bleibt für bas untere Stud: 25,583 c'.

3) Obgleich biese Ausrechnung bes abgestumpften Regels eben nicht schwer ist, so hat man sich boch vielfältig mit einem leichztern, aber unrichtigen Verfahren zu behelfen gesucht. Dan hat nämlich aus ben beiben Durchmesser ober Umfangstärken bas Mittel genommen und hiernach eine gleich hohe Walze berechnet, wie folgt:

Oberer Umfang 21". Unterer Umfang 84". Wittelumfang 125 = 52,5".

Eine Balze von biesem Mittelumfang und 15' Sobe halt 22,84 c' und ist gegen ben oben gefundenen, richtigen Inhalt bes abgestumpften Regels um 25,58 — 22,84 = 2,74 c' zu Klein.

Der Fehler bieses Berfahrens fteht in gewiffem Berhaltniffe

mit den Ausbehnungen des Regels und kann berichtigt werden. An dem wirklichen Inhalte fehlt nämlich, aus hier zu übergehens den Gründen, ein Regel, dessen Durchmesser oder Umfang der halbe Unterschied des untern und obern Durchmessers oder Umsfangs und dessen Höhe die des abgekürzten Regels ist. Diesen Berichtigungskegel, der für das vorige Beispiel zum Umfange $\frac{84-21}{2}=31.5$ " und zur Höhe 15' hat, könnte man zur Probe ausrechnen; dessen Inhalt 2.74 c' ergänzt genau die fragliche Walze. Hieraus solgt noch eine andere Regel zur Inhaltsberechenung des abgestumpsten Regels:

Bu bem Inhalte einer Balze von berselben mittelern Stärke und berselben Sohe abbire man noch ben Inhalt eines Regels, bessen Durchmesser ober Umfang ber halbe Unterschied beiber Durchmesser ober Umsfänge und bessen Sohe bie Sohe bes abgekurzten Resgels ift.

4) Die Oberfläche bes senkrechten Regels besteht aus der Grundstäche und einer krummen Seitenstäche, die abgezrollt einem Kreisausschnitte gleicht, dessen Bogen der Umfang und dessen Halbmesser die Seite des Regels ist. An dem abgezkürzten Regel ist die krumme Oberstäche der Ausschnitt eines Kreisringes. Selten sindet sich die Seite des Kegels von der eigentlichen Höhe erheblich verschieden.

§. 322. Rugelberechnung.

Die Kugel wird nie ein Gegenstand der forstlichen Messtunst; wir berühren daher ihre Ausrechnung nur wegen ihres merkwürdigen Verhältnisses zu der Walze und dem Kegel. Der Rugelraum wird gedacht als eine Zusammensehung unzählig kleizner Pyramiden, die alle mit ihren Spihen im Mittelpunkte der Kugel vereint liegen, deren Grundslächen zusammengenommen die Augeloberstäche ausmachen und deren Höhe der Kugelhalbmesserist. Die Oberstäche der Kugel gleicht aber dem vierfachen größten Kugelkreise.

Um also eine Rugel auszurechnen, sucht man nach ihrem Durchmesser bie Fläche bes größten Kreises, nimmt biesen vier mal, als die Augeloberstäche ober gesammte Grundstäche der gebachten Pyramiden, die den Rugelhalbmesser zur höhe haben, und multiplizirt diese Grundstäche mit dem Drittel vom halbe messer, ober dem Sechstel des Rugelburchmessers.

Bezeichnen wir ben Rugelburchmeffer mit D, fo ift ber Rusgelinhalt

$$0.7854 \times D^2 \times 4 \times \frac{D}{6} = 0.7854 \times D^3 \times \frac{2}{5}$$

Bergleichen wir diesen Ausbruck mit dem Inhalte ber Balze von einerlei Durchmeffer und Hohe, worin also D anftatt H ges seht werden kann, nämlich:

$$0.7854 \times D^2 \times D = 0.7854 \times D^3;$$

befigleichen noch mit bem Inhalte eines folden Regels,

$$0.7854 \times D^2 \times \frac{1}{3}D = 0.7854 \times D^5 \times \frac{1}{3}$$
:

fo finden wir in diesen allgemeinen Inhaltszahlen bas Berhältniß von Balze, Rugel und Regel = 1: 3: 1, und ersehen baraus, daß bei einerlei Durchmeffer und Sohe die Augel gund ber Regel hvon ber Balze enthalt.

§. 323. Berechnungen mittels abnlicher Rorper.

Aus bem Geitenverhältniffe zweier ähnlicher Ror: per und bem Inhalte bes einen fann ber Inhalt bes anbern gefunden werden.

Beibe verhalten sich wie die Burfel ihrer gleichliegenden &: nien (§. 315.). Bezeichnen z. B. m und M zwei ahnliche Balzgen, u und U ihre Umfange, bann ift

$$\mathbf{u}^3:\mathbf{U}^3=\mathbf{m}:\mathbf{M}.$$

Setzen wir nun von m ben Umfang 60", bie Hohe 75', also ben Inhalt 149,17 c', und von M ben Umfang 64", so ift

$$60^3:64^3=149,17:M$$
 unb $M=\frac{149,17\times64^3}{60^3}=181$ c'.

Dasseibe kommt auch heraus, wenn man für bie größere Balze M bie verhältnismäßige Sobe nach 60: 64 — 75: H sucht (biese ist 80') und bann ben Inhalt wie gewöhnlich auszechnet.

Da fich ferner verhalt

u3: U3 — u3 = m: M — m (§. 62. 8.), so tonte hiernach auch ber Unterschied M — m gefunden wers ben. Aus bem Ansage

$$60^3:64^3-60^3=149,17:M-m$$

wurde hervorgehen

$$M - m = \frac{64^3 - 60^3}{60^3} \times 149,17 = 32 c'.$$

Eine febr nutbare Anwendung hiervon macht bie Bumachs= berechnung.

- 2. Theilung ber Saulenformen.
- 6. 324. Theilung ber Bollfaulen. Fig. 125.

Die Theilung forftlicher Prismen = und Balgentorper gesicht burch Querfchnitte und gangenichnitte. Jene treffen die Achse ober gangenlinie fentrecht, biese find gleichlaufend mit berfelben.

1) Theilung burch Querschnitte: Man theilt nur bie gange ber Bestimmung gemäß und legt in jeben Theilpunkt einen Querschnitt. Denn bie gleich starten Saulenftude verhalsten sich wie ihre bohen ober gangen (§. 314, 1.).

Um von einer Bollfäule ein Längenstüd abzuschneiben, beffen Inhalt bestimmt ift, bividirt man ben verlangten Inhalt burch bie Grundfläche und findet so die Länge des abzuschneibenden Stüdes. Denn das Stüd M ist gleich $G \times H$ (§. 312. 2.); also $\frac{M}{G} = H$. Eben so ware, nach $\frac{M}{H} = G$, zu Inhalt und Höhe einer Bollfäule die Grundsläche zu sinden.

Fig. 125.

2) Die Theilung burd Cangens ich nitte, eine beim Berschneiben ber Sages und Baubloche vortommenbe Aufgabe, wird auf ber Grundstäche vorgezeichs net, meist rechtedig. Oftees ist die Grundstäche, wie bei ben scharftantig beschlagenen Baus und Rubstüden, schon ein Rechted, ober es wird zuvor in berselben ein Haupt

rechted verzeichnet, von beffen Seiten aus man bie weitere Thei= lung vornimmt.

Ift die Grundfläche ein Kreis, so muß man bestimmen tonnen, was für Rechtede barin Statt sinden. Setzt man an den Halbmesser BC als Hypotenuse ein rechtwinkeliges Dreied ABC, so sind bessen Katheten die Hälsten beider Seiten eines in den Kreis zu beschreibenden Rechtedes. Denn AB zBF — ZDE und AC — BG — ZBD — ZFE.

Die beiden Katheten BA und AC hangen immer von einansber ab; wie die eine abnimmt, wird die andere großer. Reine kann fo groß werden, als der halbmeffer, sonst verschwindet die andere. Sind beide gleich, so ist das von ihnen bestimmte Rechtsed BDEF ein im Kreise beschriebenes Quabrat.

Da übrigens BC² = CA² + AB² und BC² - AB⁴ = CA², so ift bei bekanntem Salbmesser immer eine Seite burch bie andere gegeben. Sielte ber Salbmesser BC 5" und sollte bie Seite AB 4" bekommen, so fanbe man die britte AC durch ben Ansat:

$$AC^2 = 5^2 - 4^2$$
 (§. 167.) unb
 $AC = \sqrt{(25 - 16)} = \sqrt{9} = 3''$.

Das baburch bestimmte Rechted BDEF in einem Kreise von 5" halbmeffer ober 10" Durchmeffer hatte ju feinen Seiten 2 × 4 und 2 × 3 ober 8" und 6".

Bare in bemfelben Kreise AB = AC und BC = 10, also AB2 + AC2 = 102, so ware auch

$$\frac{AB^2 + AC^2}{2} = AB^2 = \frac{10^2}{2} = 50 \text{ unb}$$

$$AB = \sqrt{50} = 7,071,$$

Es verhalt fich alfo ber halbmeffer zu ber halben, ober ber Durchmeffer zu ber ganzen Seite bes in ben Rreis beschriebenen Quabrates, wie 10: 7,071 ober 1: 0,7071, und ber Umfang, wie 3,14: 0,7071 ober wie 1: 0,225.

ţŢ

Diese Betrachtungen könnten noch weiter fortgesetzt werben, auch über die in dem Kreisabschnitte möglichen Rechtede, wie mnop; sie suhren aber nicht zu einem praktischen Zwede, denn bei solchen Theilungen, wie beim Schneiden der Blodhölzer, hilft man sich besser mit unmittelbarer Vorzeichnung. Überhaupt ist hierbei mehr ein zwedmäßiges Verwenden der eben unter die Hand kommenden Stirnstäche erforderlich, als ein scharfes Rechnen.

Auf Saf. 124. findet man jum holzbeschlage für jeden Durchmesser und Umfang die scharfkantige und die gebrauchlichste rundkantige Geviertstärke. hiernach behalt also ein Bauftud von 16" Durchmesser oder beiläusig 50" Umfang beim scharfkantigen Beschlage 12,8" Geviertstärke.

Die Bahlen in der letten Spalte für den rundkantigen Besschlag geben zugleich die Breite des am meisten gebräuchlichen scharfkantigen Ablang beschlages mit dem Seitenverhältsniß 4:3. Ein Stamm von 20" Durchmesser hat also beim scharfkantigen Ablangbeschlag 16" zur breiten und $\frac{1}{4} \times 16 = 12$ " zur schmalen Seite.

§. 325, Theilung ber Spitfäulen.

Das Theilen ber Spigfäulen in bestimmte Theile ift wegen ihrer ungleichen Stärke weniger leicht, als bas ber Bollsfäulen, kommt übrigens auch in ber Praris nur wenig vor.

Die Theilung berfelben mit Querfchnitten konnte auf ahnliche Art bewertstelligt werben, wie bas Theilen ber gla-

chen von verschiebenem Berthe, burch Proben und Raberung (§. 221.).

Die Theilung ber Spihfäulen mit gangenschnitten, von ber Spihe aus nach vorgezeichneten Grundstächentheilen, gabe wieder Spihfäulen und hatte keinen Nuben. Soll aber die Spihfäule in Parallelepipeden getheilt werden, so muß man sie zuvor abstumpfen, alsdann auf dem obern Schnitte, wie bei den Bollfäulen, die Theilung vorzeichnen und danach die Längenschnitte durchführen. Dann fallen rund herum Außenstüde ab, die oben scharf auslaufen; diese könnte man nochmals abstumpfen und aus ihnen wieder Parallelepipeden schneiden u. s. w.

3u folden Theilungen nach der Länge eignet sich überhaupt das Parallelepipedum am vortheilhaftesten. Den meisten Abfall haben dagegen die kegelförmigen Spissäulen.

III. Rörpermeffung.

1. Ausmeffung ber Erbarbeiten.

§. 326. Graben und Gruben, Fig. 126.

Fig. 126.

1) Sage: und Entwafferungsgraben find vierseitige Prismen, ber Saltbarkeit wegen oben weiter als unten. Ihr Querschnitt gleicht gewöhnlich einem Trapeze ABCD mit ber Tiefe tf,

und dann ist bei der Länge L ihr Körperraum = $\frac{AB+CD}{2}$ \times tf \times L (§. 205. 318.). Wäre die obere Weite $3\frac{1}{2}$, die untere $2\frac{1}{2}$, die Tiefe 3' und die Länge eine Ruthe zu 16': so hielte das Grabenstüd $\frac{3\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}}{2}\times 3\times 16=144$ c'.

Bieht der Graben an einem Abhange hin, so wird die vorsbere Band etwas niedriger, als die hintere, wie im Querschnitte abCD. hier nimmt man aus der Mitte von ab die mittlere Tiefe tf lothrecht und die obere Beite BtA wagrecht, was hinslänglich genau ift. Bei bergabziehenden Gräben wird die Länge wagrecht und die Tiefe lothrecht gemessen, wosern die Länge mit dem Grundriffe übereinstimmen muß.

2) Grub en zum Aufbewahren von Gicheln, zu Brunnenanlagen u. f. w. werben mit immer gleicher Grunbflache fentrecht eingetrieben und baher berechnet wie ein Prisma ober eine Balze (§. 318. 319.).

5. 327. Damme, Sugel und Fullungen. Fig. 127. Fig. 127.

1) Damme sind aufgebaute, liegende Prismen. Gewöhnlich ist die Sohle wags recht, die Stirn aber platt, oder gewölbt.
Am abgeplatteten Damme bilbet der Quers

schnitt ein Trapez ACDB. Bird bessen obere Breite CD magrecht verlängert nach g und h bis zu ben Lothrechten auf A und B, so gleicht gh ber untern Breite, $\frac{CD+gh}{2}$ ber mittlern Breite und Ag, ober Bh, ber Höhe.

Ist der Damm gewölbt, so errichtet man im Querschnitte auf A und B lothrechte Stabe, zieht über die Höhe des Damsmes eine Schnur gh wagrecht und legt zuvörderst das Rechted AghB sest. Dann theilt man den Dammbogen in kurze, ziemslich gerade Stude AE, EC, CD u. s. w., fällt von gh Lothrechte auf die Theilpunkte, mißt die äußeren Hülfssiguren AgiE, EiC u. s. w. aus und zieht ihren gesammten Inhalt von dem Rechtsecke AghB ab. Der übrig bleibende Querschnitt AECDFB ift, wie vorhin, mit der Länge zu multipliziren.

2) Bon einem aufgesetten Bugel ober auch Deiler, beffen Sohle freisrund ift, bestimmt man auf Diefelbe Beife ben

Achsenschnitt AECDFB, theilt sich von biefem aus ben ganzen Körper mit parallelen Querschnitten in abgestumpfte Regel, wie AEFB, und berechnet jeden bavon, nach §. 321. 3., als Balze von bem je mittlern Durchmesser, ohne sich auf die weitere Berichtigung einzulassen.

3) Der Raum auszufüllender Bertiefungen wird mit loths recht aufgestellten Staben in parallelepipedische Stude getheilt und hiernach stückweise ausgemessen. Man stedt hierzu am fügslichsten ein Quadratnet ab (§. 277.). Bei Ausmessung von Torfslagern wird unter jedem Nethpunkte die Mächtigkeit mit dem Erdsbohrer gesucht.

§. 328. Bergwege. Fig. 128.

Begstreden auszugraben und zu ebenen. Hier ist von dem Querschnitte ABC des abzutragenden Raumes die Breite der

DA E Ebenung auf festem Grunde BC und bie anzulegende Abböschung nach dem Winkel ACD oder ACB gegesben. Man stedt zuerst der Länge nach am Berge hin die Richtspunkte B ab, wo möglich in gleicher Entsernung, und bestimmt dann von Stud zu Stud, nach Raßgabe der eben vorsindlichen Bergböschung ABC, mittels einer zu der gegebenen Breite BC und Abböschung BCA voraus entworsenen kleinen Tasel, die von B aus unmittelbar abzumessende Außenbreite BA und die dazu gehörige Querstäche ABC.

Gewöhnlich wird von B aus wag = und senkrecht hinein ge= arbeitet bis an C und bann erst von bem Rande so viel abgenommen, daß die bestimmte Abböschung BCA zu Stande kommt. Den auszugrabenden Erdraum ergeben von jedem Stude die beiderseitigen Querschnitte und die besondere Länge. Mit der Füllung wurde der Rand BE aufgetragen. Gewöhnlich baut sich BE zu & von BC haltbar auf. Nach einem solchen Verhält= nisse ware die innere Anlage BC bestimmbar, wenn die ganze Breite CE gageben ist.

2. Ausmessung ber Bolgftude.

§. 329. Bertzeuge.

Bur Ausmeffung bes gefällten holzes braucht man ge-

- 1) Den Bollftab, ein in Bolle und Fuße getheiltes Richt= scheit mit einem kurzen Schenkel am Anfange ber Eintheilung jum sichrern Anlegen.
- 2) Die Baumelluppe.' Dies bekannte Berkzeug zum Meffen des Durchmeffers besteht aus einem etwa 4' langen Bollskabe, ber an dem einen Ende mit einem rechtwinkelig befestigten Arme versehen ist, während ein zweiter Arm sich am Bollstabe hin = und herschieben läßt; letterer muß mit dem sestschenden Arme stets parallel sein.

In neuerer Zeit benutt man auch öfters bie Fleisch: mann'sche Kluppe, welche aus zwei Zollstäben von je 2 Fuß Länge besteht, beren jeder an einem Ende mit einem feststehen: ben Arme versehen ist. Der eine Zollstab trägt vom Arme aus die Eintheilung von 1 bis 24", ber andere von 25 bis 48"; beide Zollstäbe lassen sich mittels einer genau gearbeiteten Nuth versbinden und ergänzen sich somit die zu Durchmessern von 48 Zoll.

- 3) Das Klaftermaß, ein wohlbeschlagener holzstab von ber Rlafterlange, einerseits mit Fuß = und Bolleintheilung und andrerseits mit ben ftanbigen gen aller im Forste gebrauchlischen holzmaße.
- 4) Das Spannmaß (Megband), zehn Fuß lang, von festem Bande, einerseits in Fuße und Bolle getheilt, andrerseits in Aheile von 34 Boll, um die Durchmesserzahl vermittelst des Umsfanges abnehmen zu können, wohl auch, zur alsbaldigen Aussrechnung des Balzeninhaltes, an jedem Umfangstriche mit den Bahlen der Kreissläche versehen. Das Meßband wird mit einem Stammerißer zusammen gebraucht und ist seiner Unstätigkeit wegen öfters am Klaftermaße zu prufen.

§. 330. Grundform ber roben holgtorper. Fig. 129,

Die natürliche Sestalt ber Baumtheile nähert sich mehr ober weniger ber runden Säulenform, zeigt sich jedoch nach dem Gipfelende zu mehr und mehr anl aufend. Rundung und Anlauf sinden sich um so ungleicher, je mehr eben die ausgehenden ober ausgebaut haben. Der durch die Achse gezlegte Querschnitt AB, FC ist ein Kreis mit mehr oder weniger Abweichung. Der von eis nem Querschnitte zum andern gelegte Achsens

schnitt' ABCDEF fällt in der Regel zwischen das auf dem unstern Durchmesser errichtete Parallelogramm ABH und das zu dem untern und dem obern Durchmesser gehörige Trapez ABDE; es ist also derselbe in den Seiten ausgebaucht. Die Grundsform der rohen Rundholzstüde liegt mithin zwischen der Walze und dem abgestumpsten Regel. Letterer eignet sich jedoch wesniger zur Ausmessung des Rundholzes, weil er die Ausbauchung AEF und BDC nicht mit begreift und schwerfällig zu gebrauchen ist. Die einfacher und leichter zu bestimmende Walze hingegen hat stets eine gewisse Gleichhaltigkeit mit der Rundholzsorm. Es ist nämlich der Inhalt eines jeden Rundholzstüdes die zu gewisser Länge dem einer Walze gleich von eben derselben Länge und ber wirklichen mittlern Stärke.

Jebes Rundholzstud läßt sich, zum Beweis, in beliebig bunne Scheiben 1, 2, 3 . . . abtheilen, die an sich bei ziemlich gleichen Abschnittsstächen als vollfommene Balzen anzusehen sind. Sucht man nun den ganz unzweiselhaften Balzeninhalt aller dieser Abtheilungen erst einzeln, nimmt nachmals zwei, dann drei, dann vier und immer mehr derselben in Eins zusammen, und ermittelt eben so ihren Gesammtinhalt wieder für sich, nach der je mittleren Stärke und gesammten Länge: so ergiebt die Berzgleichung, daß der Körperinhalt jedes Rundholzstudes bis zu

gewiffer Eange ganz genau hervorgeht, wenn man die Stärke FC in ber Mitte mißt und nach dieser eine Balze von gleicher Eange berechnet. Daher nehmen wir bei ber Ausmessfung bes holzgehaltes aller ungespaltenen Baumstheile die Balze als beständige Grundform an. Übrisgens ist zu bemerken, daß man unter holzgehalt immer ben ganzen Massengehalt, einschließlich ber Rinde, versteht, wo nicht eben vom eigentlichen holze die Rebe ist.

§. 331. Stärke und gange ber runben Baumtheile.

Die zur Ausmessung bes holzgehaltes erforderliche mittslere Stärke ber runden Baumtheile ergiebt sich nicht allein wegen ber ausgebauchten Form, sondern auch wegen ber an bem Stammenbe und an bem Gipfelende oft ganz unrez gelmäßigen Gestalt in der Mitte des Stüdes wirklich gemessen am genauesten. Die nach Maßgabe ber beiden Endstärken berechnete Mittelstärke ist nur dann ohne beträchtslichen Fehler anwendbar, wenn beide Endstärken wenig von eins ander abweichen.

Man mißt bie runde Solgftarte nach bem Umfange, ober bem Durchmeffer. Die Unwendbarkeit und Genauigfeit beiber Dagnahmen ift fehr verschieben. Die Um: fangemeffung hat ben Borgug, baß fie bloß nach gangen Bollen bestimmt zu werden braucht, nur bes bequem zu fuhrens ben Megbandes bedarf und leicht ohne alle hinderniffe ausge= führt werben fann, wenn man nur die ichweren Baumichafte, wie es ohnebin ber Ordnung gemäß ift, auf Unterlagen fällen läßt. Uberdies muß jede Umfangsmeffung unabanderlich ausfallen, weil ber von ihr begriffene Querschnitt nur einen einzigen Umfang bat, und ein richtiges Spannmaß teine Abweichung gestattet, und jebenfalls fällt ihr Ergebniß eher ju groß als ju flein aus, wegen ber mit überspannten lofen Rindentheile, ber Unfreisformigfeit und ber Spannmaßbide. Der Gebrauch bes Durchme f= fere tann bagegen bie läftigen Bolltheile nicht entbehren und bebarf eines unbequemen Stabgestelles, bas fich leicht verschiebt und bei langerem Gebrauch madlig wirb. Daneben befinbet

man fich nicht felten in Ungewißheit wegen ber richtigen Anlegung, wenn bie Rundholg : Querflache mehr ober minber abweichende Durchmeffer barbietet. Derfelbe tann mithin nie gang fichere Ergebniffe gewähren und führt beghalb in ben Rachmeffungen oft bochft unangenehme Abweichungen berbei. Enblich fällt auch bie nach bem Durchmeffer ermittelte Starte an ber laufenben gange meift fleiner aus, weil bie lofen Rinbentheile von ben Staben mehr abgebrudt werben; besonders ift bies an ber offenen Abfonitteflache ber Fall, indem bier bie Ranten von ber Gage abgeriffen find. Daher follte bei jeber Runbholg=Ausmef= fung, fowohl zur Schatung, als zur Bermerthung, bie fichrere Umfangemeffung als Regel gelten und ber Gebrauch bes Durchmeffere nur geftattet werben gur Ausmeffung von turgen Rlogen und Bloden, fo wie jur Annahme von Solzbestellungen *). Man barf zuverläffig behaupten : Der Gebrauch bes Umfangs bringt ftets Gewinn mit Ordnung, mabrend ber bes Durchmeffere nie von Berluft und Billführ frei ift.

Die holzstärke nimmt man immer quer über die Lange, bie Lange aber von ber Mitte einer Abschnittsflache jur Mitte ber andern langs bes Studes, bei Krummung des Buchses auf einer ber ebenen Seiten.

§. 332. Ausmeffung runber Bolgftude.

Me furgen Rund holger mit wenigem und gleichmäßisgem Anlaufe werben nach §. 330, als Balgen an einem Stude ausgemeffen.

Beim Gebrauche bes Spannmaßes zur Meffung ber Umsfangstärke barf auf ber zu umspannenden Stelle weder ein Aft noch ein anderer Auswuchs im Wege sein; kann eine solche Ersböhung nicht vermieden oder abgehauen werden, so seht man baran ab und bemist beren Grundbreite für sich. Ift bie Runs

^{*)} Indes halt man in der Praxis die Durchmeffermeffung mit der Kluppe, Behufs der Massenschaung siehender Bestände, hier und da für bequemer und rafcher fordernd. Es kommt dabei viel auf die Gewohnheit an.

bung überhaupt untreisförmig, so vermindert man den zu groß ausfallenden Umfang um ein Fünftel von dem Unterschiede seines fürzesten und längsten Durchmessers. Der Grund zu dieser einsachen, aber hinlänglich genauen Berichtigung beruht auf wirklichen Ausmessungen solcher untreisssörmigen Querschnitte und auf dem Berhältnisse des Rundtreises zu Langtreisen. Wäre z. B. der gemessene Umfang 65", der Jange Durchmesser 23", der kurze 18" und der Unterschied beider 23 — 18 — 5": so würde von dem gemessenen Umfange 1 Boll abgezogen und der berichtigte zu 64" angenommen. Gelten ist jedoch der Unterschied beider Durchmesser so groß, und es genügt sast immer, als beständige Berichtigung jedes Mal die einzelnen Bolltheile des Umfanges wegzulassen.

Für die Ermittelung des mittleren Durchmessers ift bie Aluppe am sichersten; wendet man statt deren den gewöhnslichen Bollstad an, so ift es wenigstens rathlich, zwei Stabe gleichs laufend an das Rundholzstud zu stellen und beren Abstand als Durchmesser zu messen. Auf der Abschnittsfläche läßt sich ber Bollstad unmittelbar und sicherer anlegen. Sind die Durchsmesser in demselben Querschnitte verschieden, so nimmt man zwei kreuzende, gewöhnlich den längsten und den kurzesten, und berechnet zu beiden den mittlern Durchmesser.

Finden sich die beiben Endstärken wenig abweichend, und man könnte ober wollte die wirkliche Mittelstärke eben nicht mefsen: so berechnet man aus jenen das arithmetische Mittel ober die verglichen e Stärke, die jedoch nur bei sehr geringem Stärskenanlaufe ein brauchbares Inhaltsergebniß gewähren kann.

Die Berechnung bes Balgeninhaltes ift bekannt aus §. 319. Ungeachtet jener Erleichterungen gebraucht man boch lieber Sulfsmittel, die bas Rechnen noch weiter mindern, oder gang entbehrs
lich machen. Bu diesem Zwede giebt man wohl auf dem Reßs
bande zu jedem Umfangs = oder Durchmesserzoll die Kreisstäche
G in Flächenfußen unmittelbar an und multiplizirt diese bann
ohne Beiteres mit der gefundenen Längenzahl. — Am brauchs
barften bleiben immer gut eingerichtete Balgeninhalttafeln,
die gleich den Inhalt angeben zu jedem fraglichen Umfange oder

Durchmeffer und zu ieber gewöhnlich vortommenben gange, wie unfere Gulfstafeln 2 bis 64. Bo biefe Tafeln in Starte ober Bange eben nicht zureichen, fucht man aus ben vorfindlichen vermanbten Großen auf leichtem Bege bie weiter verlangten. ein Rundholaffud von 74" Umfang und 10' Lange nimmt man 3. B. ben Inhalt zu 75" und 10', nämlich 31.08 c', und schneis bet bavon noch zwei Stellen ab; bies giebt 0,8108 c'. Denn bei gleichen gangen verhalten fich bie Balgen wie bie Quabrate ihrer Starten (6.314, 2.), hier alfo wie 752:7.52 = 102:12 = 100:1. Daber muß ber Inhalt ber 75" farten Balge burch 100 bivibirt werben. Auf abnliche Beife konnte man ben Inhalt einer Balze von 750" Umfangftarte finden. Gie ift 31,08 × 100 = 3108 c'. Noch leichter lagt fich ber Inbalt zu einer anbern gange ermitteln. Bare berfelbe bei 35' etwa 108,79 c', fo fame auf 3,5' nur ber gehnte Theil, 10,879 c', auf 350' aber bas Behnfache == 1087.9 c'. Sieraus leuchtet übrigens icon ein, bag folche Za= feln, bie ben Inhalt mit gemeinen Bruchen angeben, ju weitern Berechnungen bei ber Bolgichatung gang unbrauchbar finb.

§. 333. Ausmeffung ganger Baumfchafte.

Sanze Baumschäfte von bem Stammenbe bis zum Sipfel find, nach Berschiedenheit der Holzart, des Standortes und bes zufälligen Buchses, so verschieden geformt, daß man eine allgemeine Formel zu ihrer Holzgehalts = Ausrechnung an einem Stücke vergeblich sucht. Wir sind baber meist genöthigt, sie stückweise auszumessen, in kurzeren Formabtheilungen, welche of ters auch als besondere Werthsabtheilungen dienen.

Die an dem liegenden Schafte mit dem Reißer zu bezeichs nende Grenze jeder Formabtheilung trifft gewöhnlich dahin, wo fich der Abfall merklich andert, besonders wo der Burzelanlauf endet, wo ein starter Aft ausgegangen ist und wo das Gipfelsstud anfängt. Geschlossen und aftrein erwachsene Schafte, zus mal von Nabelholz, gestatten die längsten Abtheilungen.

Die Auswahl ber zu biefer theilweisen Ausmeffung bienlischen Sangen und Stärken erfordert Umficht und Ubung. Bersfuche, bie nach & 330, von kurzern Formabtheilungen zu immer

längeren vergleichend fortichreiten, berichtigen bas Augenmaß befefer, als alle Regeln, und feten uns in ben Stand, die Mittele farte zu dem richtigen Gehaltsergebniffe auch felbst an abweischenden Formen, außerhalb ber Mitte einer längeren Abtheilung, ausgleichend nehmen zu können.

Berechnet man ben Daffengehalt eines Baumichaftes nach ber verglichenen mittlern Stärke, fo fehlt man theils gegen bie Gefete bes Regels, nach f. 321., theils gegen bie ausge= Die Unrichtigkeit folder Schaftsausmeffungen mag nur ein Beifpiel barthun. Gin bis jum Gipfel ausgehaltes ner Eichenschaft von 60' gange halte am Stammende 40" und am Sipfelenbe 4" im Durchmeffer. Danach betruge ber vergli: chene Durchmeffer $\frac{40+4}{2}=22''$ und der vermeintliche holiges halt 158,4 Rff. Bare biefer Schaft in zwei 30' lange Stude geschnitten worben, und in biesem Schnitte, wie nicht felten, bie Durchmefferftarte 32": fo hielt bas untere Schaftftud, bei 40+32 - 36" verglichenem Durchmeffer, allein 212 Körperfuß; ber Theil mare also weit größer, als bas Gange. metrische Stumperei, wodurch bas Forfteinkommen fo bebeutenb verliert, ift jur ftillen Freude ber Stammbolgtaufer leider bier und ba noch immer im Gebrauche.

§. 334. Ausmeffung ber Solzringe.

Bur Ausmessung eines Holzringes ift nächst ber außern Stärke auch bie innere Ausbehnung erforberlich, um ben Inhalt bes außern und bes innern Balzenraumes auszumitteln. Der Unterschieb beiber macht ben Ringinhalt aus (§. 313. 2.).

Bur Bestimmung bes innern Umfangs mißt man die Ringsstärke mit einem Stabe, ber in $\frac{1}{6,28}$ Bolle (=1,91 Linien) einsgetheilt ist, und zieht für jeben dieser Radiustheile 1 Boll von dem außern Umfange ab. Denn auf $\frac{1}{6,28}$ im Halbmesser kommt 1 im Umfange, nach dem Berhältnisse 1: 6,28 (§, 212, 1.).

eben eine Abschnittsstäche nicht offen vorliegt, wird zu dieser Absmeffung ber Stamm von außen eingekerbt, und wo die Ringsftärke ungleich ift, wird eine mittlere gesucht. Diese sindet sich in der Regel auf der kreisformigken Seite des Querschnittes.

Satte ein Stammftud von 14' Lange und 60" Umfangftarte jur mittleren Rindenftarte - 5", fo betruge bie innere Solgftarte

60 — 5 == 55", mithin

ber gesammte Massengehalt: 27,85 Kfß., ber reine Holdgehalt: 23,40 "
und ber Rindengehalt: 4,45 Kfß.

§. 335. Musmeffung gefpaltener Solgftude.

Die wie gewöhnlich aus furzen Balzen gespaltenen Stude find als Bollsaulen anzusehen mit runden und geraden Seiten. Man berechnet ihre Grundflache und multiplizirt dieselbe mit ber Länge.

- 1) Halbe Walzen. Hier mißt man am kurzesten ben vorhandenen halben Umkreis, verdoppelt benselben und sucht bazu ben Inhalt ber ganzen Balze, von dem man nun wieder die Hälfte nimmt. Eine halbe Balze, deren Rundseite 48" und bezren Länge 8' mißt, ist die Hälfte einer gleich langen Balze von $43 \times 2 = 86$ " Umfangstärke; sie enthält also $\frac{32,99}{2} = 16,34$ c' in Berkmaß.
- 2) Kernscheite haben zur Grundsläche einen Kreisauszschnitt (§. 213. 2.). Hält z. B. die Rindenseite 12", ber Halbzmesser ober die Spaltseite 10" und die Länge 4': so beträgt die Grundsläche $\frac{12 \times 10}{2}$ = 60 q" und der Körperinhalt $\frac{60 \times 4}{144}$ = 1% c' (§. 318.).
- 3) Ausgekernte Scheite haben zur Grunbfläche ben Ausschnitt eines Kreisringes, bas Probukt ber mittleren Bogen= lange mit ber Dide (§. 213. 3.). hielte bie Rinbenfeite 12", bie

Rernseite 8" und die Scheitdicke 5", so betrüge die Grundsläche $\frac{12+8}{2} \times 5 = 50$ q" und der Körperinhalt bei $3\frac{1}{2}$ ' Scheitlange $\frac{50 \times 3\frac{1}{4}}{144} = 1,21$ c'.

4) Andere Grundflachen überschlagt man vergleichenb, ober theilt und berechnet fie in Grundfiguren.

§. 836. Ausmeffung vierfeitiger Bolger.

Die zur Abgabe im Balbe behauenen holzer muffen eigentlich alle in ihrem Rundgehalte eingerechnet werden; benn anbers wurde man ben wahren Maffenertrag vom Forste nicht wohl aufstellen können. Ihren Reingehalt ermittelt ber Forstwirth etwa nur zur Vergleichung bes Gebrauchswerthes, Gewichtes u. f. w.

- 1) Berappte Holzstücke find an vier Seiten leicht behauen, gewöhnlich boppelt so breit, als die gebliebene Rindenkante. Bei solchem Behau ist der Querschnitt an Flächeninhalt
 einem im Umfang um 0.03 kleinern Kreise gleich. Nach diesem
 Berhältnisse 100: 97 kann leicht der gemessene Umfang in einen
 Kreis von gleicher Fläche verwandelt und damit der Körperinhalt als volle Balze ermittelt werden, wenn man nicht vorzieht,
 den Umfang des Holzstückes unverändert als Umkreis besselben
 anzunehmen.
 - 2) Rundkantige Holzstüde sind bis auf eine schmale Rundkante entweder in's Geviert, oder ablang beschlagen. Ihr Querschnitt gleicht also einem Rechtede, dem die vier Eden manzgeln, die zusammen beinahe ein Quadratchen ausmachen, das die als gerade anzunehmende Rundkante zur Seite hat. Gin Balztenstüd von 10" im Geviert und 2" Rundkante hätte (10 × 10) (2 × 2) 96 q" zum Querschnitte. Gewöhnlich wird das rundkantige Holz ohne Abzug als voll berechnet.
 - 3) Scharffantig beschlagene ober geschnittene Stude haben gang volle Rechtede jum Querschnitte und wers ben ausgemeffen wie ein Parallelepipebum (§. 318.).

§. 337. Zusmeffung unförmlicher Solgftude. Fig. 130.

Biele Holzstüde mit Seitenkrummen und Auswüchsen, fo wie auch die Reifer und Burgeln sind nicht zur wirklichen Ausmeffung geeignet; ihr Massengehalt wird erforderlichen Falls nach
bem Gewichte naber bestimmt.

Man sucht zuvörderst an megbaren Holzstüden von gleicher Holzart, gleichem Standorte, gleichem Stammtheile und gleichem Arodengrade, also wo möglich von gleicher Eigenschwere, bas mittlere Gewicht eines Körperfußes, und bestimmt hiernach ben Körpergehalt bes gewogenen, unförmlichen Holzes.

In Ermangelung einer brauchbaren Bage bemift man bas unförmliche holz nach bem Gleichgewichte ausgemeffener Stude von ebenberfelben Beschaffenheit auf folgende Beise: 3wei ftarte Fig. 130. Salbwalzen werben gegen einander aufgeftellt,

sund oben barauf wird ein Rernscheit b mit ber Scharfe aufwarts gelegt. Dies bient ber Bagevorrichtung jum Geftelle, bas auch von Pfablen gemacht werben konnte. Dann wird eine hinlanglich ftarte Stange in ber Mitte c etwas breit gehauen und eingekerbt, fo baß fie auf b als Bagebalten liegen fann; an beren Enben d und e tommen, gleich weit von e, oben noch zwei Querferben, in welche man, jum Anbringen ber Baften, Stride ober Bieben hängt; endlich wird das bickere schwerere Theil noch so viel fcwacher gehauen, bag bie ganze Borrichtung auf c in volligem Gleichgewichte schwebt. Nun hangt man an die eine Seite bas auszuwiegende Solz und an bie andere fo viel megbares Bal= genholz, baß beibes im Gleichgewichte fteht, verwechfelt auch wohl bie angehängten gaften gur Probe. Beibe Baften find bann im Rorperinhalte gleich ju rechnen. Giebt es viel ju wiegen, fo balt man fich bagu eigene, mit ihrem Inhalte vorher bezeichnete Stude ftatt ber Gewichte. - Bei naffem und windigem Better führen übrigens biefe Gewichtsversuche leicht zu bemerkbaren Abwei=

Auf Tafel 123. findet man bas für forftliche 3wede ermitstelte Gewicht ber beutschen Balbholger mit Rinde

dungen.

in vier verschiedenen Arockengraden, nämlich: grün, gleich nach ber Fällung; antroden, einige Zeit nach der Spaltung; I ufttroden, der im Freien, und ausgetrodnet, der im geheizten Raume erreichbar höchste Grad. Die Sewichtsabweischungen bei jeder Holzart sind aber nach Maßgabe des Standsortes und Stammtheiles, der Wachsthumsumstände, der Altersund Jahreszeit so sehr verschieden*), daß es stets rathsamer bleibt, für jede Untersuchung von Belang an wohlgeformten Stüden ganz entsprechender Beschaffenheit die Eigenschwere bes sonders zu ermitteln.

3. Ausmeffung ber Bolgmaße.

§. 338. Rauminhalt ber Fullmaße. Fig. 131.

Bum geregelten Holzvertriebe bedient man sich bestimmter Holzmaße, bestehend in abgepaßten Studen und in Ausful-Lungbraumen. Lehtere, die Fullmaße, werden entweder von dens ben Holzstuden aufgeschichtet oder von dunnern Sorten zussammen gebunden.

Fig. 131. 1)

D ter 1c.)

d B wird,

1) Bon ben Schichtmaßen (Klaftern, Malter ic.), in welchen bas Derbholz aufgearbeitet wird, bestimmt man die Holzlange, die Breite und die Höhe, auch wohl ein Übermaß wegen des Schwindens. Der Raum dieser Maße ift ein leicht aufzustellendes Parallelepipedum mit rechtediger

Grundstäche, dessen Breite wagrecht und bessen Hohe I othrecht abgemessen werben muß. Am Berghange ist also die Klafterbreite von C nach E zu nehmen, dann gleicht die Klafter ABCD am Berge der Klafter ABcd auf der Schene bei berselben Holzlänge (§. 165.). Wäre die Scheitlänge 3½', die Masterbreite 6' und die Klafterhöhe 6¼' mit Übermaß, so entzhielt die Klafter 3½ × 6 × 6½ = 131½ Körperfuß Rauminhalt (§. 318.).

Fande fich im Legen etwa bie Scheitlange ober bie ange-

^{*)} Bergl. Konig's Forftbenutung. \$8. 8-11.

fangene Alasterbreite unrichtig, ober würde bas Derbholz in einer abweichenden Länge verlangt, so mußte die Alasterhöhe dem verslangten Alasterinhalte gemäß verändert werden; dies ist eine leicht zu lösende Aufgabe. Bare z. B. an obiger Alaster zufälzlig die Scheitlänge nur 3½' und die Breite 6½', so gehörte dazu die Bobe 131½: (3½ × 6½) — 6' 6½".

2) Bon den Bundmaßen zur Aufarbeitung bes Reissholzes bestimmt man gange und Umfang. Der Rauminhalt ift jedoch zur näheren Ermittelung des Holzgehaltes weniger brauchbar, weil er selten die volle Balzenform hat. Man legt die Bunde schools oder hundertweise zusammen.

§. 339. Massengehalt ber Füllmaße.

Der in einem Füllmaße befindliche Massengehalt beträgt nur einen Theil bes Rauminhaltes, wegen ber leeren Zwischenraume, bie sehr verschieben ausfallen können. Man ermittelt benselben an Probemaßen burch Ausmessung ober Auswiegung des dazu erforderlichen Holzes und beachtet dabei die eben vorhandene Stärke, gerade und glatte Form, auch das mehr oder weniger bichte Zusammenfügen.

1) Um ben Massen gehalt von Spalt=, Knuppels und Stodholzmaßen auszumitteln, mißt man die Balzen vor dem Spalten oder Einlegen. In der Berechnung kann alles Holz von gleicher Stärke auf seine summarische Länge gesbracht werden. Kommen unförmliche Stücke mit vor, wie zus mal bei dem Stockholze, so bestimmt man ihren Inhalt nach dem Gewichte.

Beim Auffeten des Probemaßes ift nicht nur auf die eichtige Raumgröße und auf die bestimmten Stärken für Spalt und Knüppelscheite und Stöcke zu sehen, sondern auch darauf, daß ber Holzhauer in seiner üblichen Beise arbeite und das Holz nicht dichter einlege, als gewöhnlich. Je mehr man solcher Prozben nimmt, besto richtiger ist der berechnete Mittelgehalt. Dieser sindet sich größer bei stärkern, geradern und glattern Holzstücken und bei den fügsamern kurzeren Holzstängen.

2) Der Maffengehalt von Bellen ift nur burch Ab-

wiegen zu ermitteln. Gine fichere, aus mehren Bersuchen hervorzgegangene Eigenschwere und bie Abwiegung vieler Bellen, bie öfter sehr verschieben, bei ftarterm und geraberm Reisig viel holzhaltiger ausfallen, führen zu richtigeren Mittelgrößen.

- 3) Die Ergebnisse vieler Untersuchungen über die Massens haltigkeit der Holzmaße sind in Tasel 121, hier ansgesügt. Die darin für den Massengehalt angegebenen Theile des Rauminhaltes tressen allemal zu, wo die Zwischenräume nicht unmäßig vermehrt oder vermindert werden. Eine Verschiedens heit der Holzlängen konnte man nur an Spalt und Knüppels holz berücksichtigen. Beim Gebrauche dieser Tasel wird der wirkliche Rauminhalt des Maßes mit der geeigneten Holzhaltigkeitszahl multiplizirt. Hätte z. B. eine Klaster von geradem und mittelmäßig gespaltenem Scheitholze mit 0,72 Holzhalztigkeit 4' Holzlänge, 6' Breite, 6' Höhe und 2' Übermaß: so wäre ihr Holzgehalt (4 × 6 × 61) × 0,72 = 108 Kfß. Meist sübersieht man hierbei den Holzgehalt der zugehörigen Stügen und beigegebenen Unterlagen.
- 4) Bei diefen Gehaltsbestimmungen sowohl, als bei dem Holzvertried überhaupt, ist das von der Fällung dis zur Abgabe
 Statt sindende Schwinden des Holzes nicht unbedeutend.
 Taf. 122. enthält die Ergednisse einer großen Reihe von Versuschen über das Schwinden der deutschen Waldhölzer im Durchmesser, im Umfange und im Querschnitte nach Maßgabe der Härte und der Trockengrade (h. 337.). Die angegedenen Schwindungszahlen bezeichnen das Eingehungszuerhältnis von 1 in grünem Zustande. Davon gelten die des Querschnittes zugleich für den ganzen Holzkörper, weil die Holzslänge fast gar nicht eingeht. Hiernach würde z. B. fichtenes Kloßholz in lufttrocknem Zustande nur noch 0,95 seines frühern Körpergehaltes haben, also von der Fällung die dahin bloß durch's Schwinden 5 vCt. verlieren.
 - §. 340. Studmaße fur Runbholzer. Fig. 132.

Bieles Aundhols wird wiederholt in Studen von bestimmster Größe verlangt. Diese Stude mußten bei ber Berwerthung

immer wieder ausgemeffen und berechnet werden, wenn man dasfür nicht ein beständiges Maß in voraus annahme. Ein solches Normalmaß kann freilich nicht allemal für jedes berartige Stück ganz genau passen; giebt dasselbe jedoch einen richtigen Mittelsgehalt, so wird im Ganzen nichts verloren und dabei die Holzabgabe sehr erleichtert. Der Gebrauch solcher Rundholzmaße bedingt für jede Gorte nicht nur eine bestimmte Stärke und Länge, sondern auch eine gleichmäßige Form. Deshald wendet man sie mehr bei ausgesuchtem Rundholze an, gewöhnlich zur Ibgabe von Stangensorten, von Blockholz und von ganzen Baustämmen.

1) Die ständigen Stangenforten, als Bohnenstansen, Hopfenstangen, Baumpfähle, Reifstangen, Leiterbäume u. bergl., haben nach Maßgabe ihrer Verwendung eine bestimmte Stärke und Länge in gleicher Form und somit auch einen beständigen Holzgehalt. Sie werden schod's oder hundertweise abzgegeben und in dem Holzsortenansaße mit Umfangstärke, Länge und Gesammtinhalte aufgeführt. Finden sich die eben zusammensgebrachten Stücke einer gleichnamigen Anzahl etwas verschieden in Stärke und Länge, so bemißt man das Ganze nach der darin bestindlichen Mittelgröße; benn jedes einzelne Stück besonders auszumessen, wurde viel zu weitläusig sein.

2) Die Nabelholzblöde werben gewöhnlich in einerlei Lange abgegeben, und zwar nur nach ber Durchmefferfiarte am obern Abschnitte, indem für den Käufer der Durchmeffer handlicher und die am Stammende übrige Stärke werthlos ift. Dabei muß man aber bennoch den vollen Blodinhalt einrechnen wegen Nachweisung der Massenabgabe.

Um nun ben wirklichen Blodholzgehalt zu jeder obern Stärke ohne befondere nahere Ausmessung sogleich bestimmen zu können, mißt man vorher Probeblode von mittlerm Stärkens anlaufe genauer aus und stellt sich den gefundenen Mittelgehalt in Tafeln. Es ist dabei eben nicht nothig, für eine jede Stärke Proben zu nehmen; man sucht nur für jeden besondern Buchs ein mittleres Verhältniß des wirklichen Blodinhaltes zur gleich langen Balze von der obern Blodflarke und seht danach die

Inhaltszahlen an. Ergabe sich z. B. an 14fußigen Fichtenbloden, baß sie 1,1 von jener Balze enthielten, so hatte ein solcher bei 21" Durchmesserstarke 33,64 × 1,1 = 37 c' und bei 22" Durch= messerstärke 36,83 × 1,1 = 40,51 c' wirklichen Massengehalt.

Da der Stärkenanlauf solcher Blöde bei gleichem Buchse und bei gleicher Länge ziemlich gleich bleibt, so könnte man auch der gemessenen obern Stärke den halben Unterschied von der vershältnißmäßigen untern Stärke ohne Beiteres zurechnen und nach dieser mittleren Stärke den Blodinhalt auswerfen. Fänden sich z. B. zwischen dem obern und untern Durchmesser gewöhnlich 2000 Unterschied, so würde der obere Durchmesser um 1 Joll vergrössert und für den 140 langen und oben 2100 starken Blod nähme man den Inhalt einer eben so langen 21 + 1zolligen Walze an, also 36,88 cc.


Bird die Rinde dem Käufer nicht mit zugemessen, so muß auch noch die doppelte Rindenstärke in Anrechnung gebracht werzben, um den ganzen Massengehalt zu bekommen. Bare z. B. die Rinde z" stark, so hätte ein Blod zu 16" im obern rindenzissen Durchmesser noch 1" wegen der Rinde und 1" Ergänzung wegen des Anlaufes, also eigentlich 18" im wirklichen mittlern Durchmesser. Auf solche Beise giebt man die Blöde nach ihrer Sebrauchsstärke ab und rechnet sie nach ihrem durchschnittlichen Massengehalte ein. In den dazu entworfenen Tafeln verwandelt man wohl die Bruchtheile an den Inhaltszahlen in Halbe und Biertel zur Erleichterung des weiteren Einrechnens.

5) Die gangen Nabelholzschäfte, wie fie gewöhnstich balb im Liegen, balb im Stehen als Bimmerholz abgegesben werben, bemist man nach ber untern Umfangftarte, ber Länge und Form.

Die Schaftstärken mit ihren als Schaftgrundfläche anzunehmenden Querschnitten G ergeben sich am gleichmäßigsten und bequemften gleich über bem Wurzelanlaufe in Brufthohe. Die Schaftlangen H konnen nur genommen werden bis zu eis nem Drittel ber untern Stärke, weil ber außerste Gipfel zu Bauholz unbrauchbar, dabei sehr ungleichmäßig und oft gar nicht mehr vorhanden ift. hielte z. B. der Umfang in Brufthohe

36", so wurde ber Bauftamm bei 15 == 12" oberer Umfangftarte entgipfelt.

Fig. 132.



Um bie Form = ober holdhaltigkeit eines Baumschaftes zu bestimmen, gebraucht man das ausgemittelte Normalverhältniß des Schaft= inhaltes ABDE, welcher M heißen mag, zu einer entsprechenden Balze (Scheitelwalze) ABH, von gleicher Grundsläche AB = G und gleicher Höhe AH = H, und drüdt damit aus, wie viel der Schaft M von seiner Scheitelwalze G × H enthält. Diese Verhältniszahl $\frac{M}{G \times H}$ nennen wir

bie Formzahl f, wohl auch die Formhaltigkeits : ober Reduktions: zahl, und es ist stets ber Schaftgehalt M = G × H x f.

Bur Ermittelung ber verschiebenen Formhaltigkeiten mißt man viele Probeschäfte im Liegen näher aus, nach §. 333., berechnet von jedem die Formzahl und reiht sich diese Ergebnisse zur weitern Anwendung unter geeignete Formklassen auf Fände man z. B. an einem Nabelholzschafte von 36" Stärke und 65' gehörig entgipfelter Länge 29 c' Massengehalt, wozu die gleich starke und gleich hohe Scheitelwalze 46,55 c' enthält: so ware die Formzahl $\frac{29}{46,55} = 0,622$.

Im Besithe hinlänglich genauer Formzahlen berechnet man alsbann ben Schaftgehalt für alle bei ber Zimmerholzabgabe vorstommenden Forms, Stärkens und Längenklassen zu ben erforders lichen Zimmerholztafeln in voraus.

Hätte man z. B. für die volleste Schaftform von 48" Umfang und 85' Höhe die Formzahl 0,6, so betrüge der Schaftgehalt 0,6 von der Scheitelwalze zu 48" Umfang und 85' Höhe, nämlich 108,22 × 0,6 = 65 c'. Die hier angefügten Tafeln 77. bis 81. über den Körpergehalt der Nadelholz = Baustämme sind auf diese Weise entstanden und durch vieljährigen Gebrauch bewährt.

Alle sogenannten Erfahrungstafeln über ben Maffengehalt ber Baumschäfte muffen die brei Sehaltsfaktoren G x H x f zur Grundlage haben. Dividirt man zur Prufung die Glieber einer Sehaltsreihe burch G × H, so muß f auch an fich in ges ordneter Reihe erscheinen, ober es fehlt ihnen ber stereometrische Grund.

§. 341. Studmaße für zugerichtete Bolger.

Auch zugerichtete Solzer, wie Felgen, Speichen, Achfen, Dauben, Latten, Zimmerftude u. f. w., werben nach gleichbleibenben und fest bestimmten Maßen abgegeben. Den im Forstertrage bafür aufzurechnenben Rohinhalt ermittelt man ebenfalls burch geeignete Proben, und zwar in der Regel vor der Zurichtung; benn nicht alle zugerichteten Stüde tragen die ursprüngliche Ausbehnung noch so unverändert an sich, wie leicht behauene Zimmerhölzer den Durchmesser und die Länge. Meist sieht jedoch der Rohinhalt in einem gewissen Verhältnisse mit den Zurichtungsmaßen.

Kame zugleich ber Reininhalt etwa wegen ber Preisbestimsmung zur Frage, so wird berselbe auf die bekannte Beise nach erfolgter Burichtung ausgemessen. Behauene Rabelholzschäfte, die bei einem Drittel ber Schaftstärke entgipfelt sind, wurden ebensfalls vermittelft obiger Faktoren G × H × f berechnet, wovon aber G die behauene Grundsläche bezeichnet.

Bierte Abtheilung.

Forfiliche Laration.

6. 342, Inbegriff.

Die Schätzungskunft hat ben Sachwerth zu ihrem Segenstande; fie bestimmt mittels ber Arithmetit, Planimetrie und Stereometrie, Natur = und Gewerbfunde bie minder megbare Größe, Beschaffenheit und Nutbarkeit und hiernach weiter bas Bertheverhaltniß ber fraglichen Dinge. Die forftliche Schabung beschäftigt fich hauptfachlich mit bem Gehalte, Ertrage und Berthe der Holzungen und lehrt, wie man ben Maffengehalt und Bumache theile von Baumen, theile von gangen Solzbestanben ermittelt, die Balbertrage nach naturlichen Gefeben und wirth= icaftlichen Bedingungen erforscht und hiernach ben Balbwerth weiter bestimmt. Sie zerfällt somit in vier Abtheilungen, namlich in bie Baum fcagung, Solzbeftanbesfcagung, Balb: ertragefchätung und Baldwerthichatung. Sier ton= nen wir uns jedoch nur auf ben mathematischen Theil, bas Funbament ber Forsttaration, einlassen, indem die technische Unwenbung biefer Behren ber Forfteinrichtung angehort.

I. Baumschätzung.

- 1. Allgemeine Grundlagen ber Baumichatung.
- §, 343. Gehaltsfaktoren ber holzskämme, Fig. 133.
- Die Schätzung bes Maffengehaltes stehenber Baume und Solzbeftande benutt als mathematische Grundlage brei beftandige

Sehaltsfaktoren, nämlich bie Stammgrunbfläche, Stammhöhe und Stammform.

Fig. 133.

Als Stammgrunbfläche G *) bient zu allen Schätungen die Querfläche bes Schaftes, welche sich aus der in Brusthöhe, also etwa 5 Fuß über dem Boden, ermitztelten Stammstärke ergiebt. — In Brustböhe ist der Stamm nämlich fast immer schon in die regelmäßige Rundung eingetreten und gestattet somit eine übereinstimmige Stärkenmessung, wozu sich der Fuß des Stammes, wegen des ungleichen Burzelzanlaufs, nicht eignet; über Brusthöhe hinaus läßt sich aber ant stehenden Stämmen die Stärke gar nicht oderzoch nicht mehr bequem messen **).

Die Stammhöhen H werden von dem zur Benutzung kommenden untern Stammende an gerechnet, und zwar: als Schafthöhe bis zur Krone, als ganze Scheitelhöhe bis zum Gipfelende. Eine Walze, die mit dem Stamme gleiche Grundsfläche G und gleiche Höhe H hat, nennen wir die Scheitelwalze (auch Idealwalze) des Stammes; ihr Körperraum — G× H ist stets größer als des Stammes Massengehalt und dient und gleichsam als Maß, wonach wir diesen bemessen.

Die Stammform bezeichnet das Verhältniß, in welchem ein Baum — abgesehen von Stärke und Höhe — bloß durch seine Form (Voll: oder Abholzigkeit, Aftreichthum u. s. w.) auf ben Massengehalt einwirkt; man bestimmt sie, wie schon oben (§. 340. 3.) geschah, nach dem Antheile, welchen des Stammes Massengehalt M von seiner Scheitelwalze G × H beträgt. Wir nennen diesen dritten Faktor, womit man den Inhalt der Scheis

^{*)} Das Wort Stammgrund fläche ift bezeichnender als das auch wohl gebräuchliche Stammfreisfläche; benn jene dient in der Bewechnung wirfslich als Grundstäche bes Stammförpers, während Stammfreisstäche feinen ftereometrischen Bezug hat, ebensowohl jede andere Stammquerstäche bedeuten fann, wovon ohnehin keine einzige eine wirkliche Kreisstäche bildet, und auch nicht wohl für ganze Bestände paßt.

^{**)} Bergl, übrigens die Schluganmerfung zu biefem Baragraphen.

telwalze in ben Stammgehalt verwandelt (reduzirt), Formzahl (Reduktionszahl) und bezeichnen benfelben allgemein mit f. Es ift also $G \times H \times f = M$, und $f = \frac{M}{G \times H}$.

Denken wir uns ben Stammgehalt M in seine Scheitelwalze gleichsam eingegossen, so bildet berselbe eine Walze, die wir Seshalts walze *) nennen, mit der gleichen Grundstäche G und ber besondern Sehaltshöhe h, und es ist $M = G \times h$; baher $\frac{M}{G \times H} = \frac{G \times h}{G \times H} = \frac{h}{H} = f$. Die Formzahl gleicht also auch dem höhenverhältnisse $\frac{h}{H}$, und es läßt sich mit ihr eine höhe aus der anderen berechnen; denn aus $f = \frac{h}{H}$ folgt $f \times H$ = h, und $\frac{h}{f} = H$. Nach diesen Sesehaltshöhe gesucht und zur Sehaltsbestimmung weiter gebraucht werden.

Übrigens find bie brei Faktoren G × H × f bie Grundlas gen ber ganzen Baums und Bestanbesschätzung; fie erscheinen in folgenden Berthen:

Der Stammgehalt
$$M = G \times H \times f = G \times h$$
.

Die Scheitelwalze
$$G \times H = G \times \frac{h}{f}$$
; benn $H = \frac{h}{f}$.

Die Stammgrunbfläche
$$G = u^2 \times 0.07958 = d^2 \times 0.7854$$
.

Die Scheitelhöhe
$$H = \frac{h}{f}$$
.

Die Gehaltshöhe
$$h=H\times f=\frac{M}{G}$$
.

Die Formzahl
$$f = \frac{h}{H} = \frac{M}{G \times H}$$
.

Da bie Stammgrunbflache G entweber u° ober da jum Fatstor hat, und man alfo bie Stammftarte jur Berechnung bes Stammgehaltes im Quabrate gebraucht: fo muß biefelbe unster allen Gehaltsfattoren am scharfften bestimmt werben,

^{*)} Aus der 1. Auflage der F.-M. her find die Ausbrücke Richt-Cylins der und Richthöhe, flatt Gehaltswalze und Gehaltshöhe, noch viels fach im Gebrauch.

Anmerkung. Segen bas hier gelehrte Berfahren jur Bestimmung ber Formzahlen find von Seiten ber Theorie in neuerer Beit manche Einwendungen gemacht. Die wichtigste darunter ist bie zuerst von Smalian und neuerdings von Pregler*) aufs gestellte. Dieser sagt: "Die Formzahl muß, wenn sie wissenschaftliche und praktische Bedeutung erlangen soll, eine Zisser sein, welche die Form des Baumes derartig bezeichnet, daß einer und berselben Form auch dieselbe Zisser, und einer und derselben Zisser immer auch dieselbe Form entspricht." Dagegen verstößt aber das seitherige Bersahren, die Stammgrund fläche constant in Brusthöhe zu nehmen. Es wird dies an einem einsachen Beisspiele am deutlichsten werden. Nehmen wir, zur Bereinsachung der Sache, zwei ähnliche Kegel, also Körper von der selben Form, an;

es habe: Höhe		ber I. Regel	der II. Regel 40'
Umfang ber Grunbflache		60′′	30"
fo ift:	·		
bie Gehaltswalze		159,15 c'	19,89 c'
ber Regelinhalt		53 ,05 c'	6,63 c'
bie Formzahl	•	0,33	0,33.

Denten wir uns nun, ber Umfang biefer beiben Regel fei in gleicher Hohe, etwa 4' uber ber Grunbflache, gemeffen und barauf bie Formahl-Berechnung geftugt, fo ergiebt fich fur

•	den 1. Regel	den II. Regel
die Höhe	. 80′	40′
ber Umfang	• 5 7 ".	27''
die Gehaltswalze		16,11
Regelinhalt wie oben .	. 53,05	6,63
Formzahl	. Q,369	0,411.

hier ergiebt also biefelbe Form gang abweichenbe Formzahlen, und foll biefelbe unter allen Umftanden für bies felbe Form conftant bleiben, so tann bies nur geschehen, wenn sie ftets auf eine proportionale Grundstäche bezogen wird, nicht aber, wie in ben eben gedachten Fällen, auf eine folche Gehaltswalze,

^{*)} Tharanber Jahrbuch, Dr Bb, G. 16.

beren Grunbstäche in einem Fall bei $\frac{4}{10} = \frac{1}{20}$ ber Scheitelhöhe, im anderen bei $\frac{4}{10} = \frac{1}{10}$ ber Scheitelhöhe abgenommen wurde. — Hätte man in dem gegebenen Beispiele die proportionale Grund=fläche etwa bei $\frac{H}{20}$ genommen, so würde solche für den ersten Kezgel in 4', für den zweiten nur in 2' Höhe liegen, und die Rechzung ergiebt dann für

			ben I. Regel	ben II. Regel
Höhe			80′	40′
Umfang			57" (bei 4')	28,5" (bei 2')
Gehaltsmalze				17,954 c'
Regelinhalt .			53, 05	6,63
Formzahl		•	0,869	0,369.

Wenn die Praxis dennoch das alte Berfahren bevorzugt und empfiehlt *), so findet dies seine Rechtfertigung in Folgendem:

- 1) Nach bem theoretischen Verfahren mußte streng genommen von jedem einzelnen Stamme erst die Höhe geschätzt und barnach ber relative Höhenpunkt fur die proportionale Grundsläche gessucht werden: ein so beschwerliches Verfahren, daß es bei Auszyählungen im Großen geradezu unaussuhrbar erscheint.
- 2) Die proportionale Grundfläche konnte bei fehr langschäfztigen Beständen, wenn auch nur felten, boch bisweilen in unerreichbazer Sohe liegen; in vielen Fällen aber wurde sie so tief fallen, daß man kniend meffen und die Wurzelrücken mit umspannen mußte.

Um biese unverkennbaren Übelstände zu umgehen, soll man allerdings die bequeme Messung in Brusthobe nach dem alten Bersfahren beibehalten und die so gefundene Stammgrundstäche auf die proportionale, nach einem, an ausgewählten Probestämmen gessundenen Verhältnisse reduziren. Dadurch kommt aber ein neues Element in die Rechnung, was gewiß nicht zu deren Sicherheit beiträgt, und wie soll man verfahren, wenn auch an den Probesstämmen die proportionale Grundstäche im Bereiche des Wurzelsanlaufs liegt?

3) In einem und bemselben Bestande liegen die Sohendifferenzen felten mehr als 20 bis 40 Fuß auseinander, in einer und ber-

^{*) 3.} B. neuerbinge Burtharbt, Forfiliche Gulfetafeln, G. VIII.

felben Auszählklaffe aber höchstens 5 bis 10 Fuß. In jeber Auszählzklaffe für sich liegt also die proportionale Grundstäche nahe in berselben Söhe, und wird für jede berselben die Formzahl mit Zugrundlegung der Brufthöhenstärke besonders bestimmt und nur auf die betreffende Klasse angewendet: so entsprechen zwar die relativen Formzahlen der verschiedenen Auszählklassen nicht ganz genau dem oben aufgestellten wissenschaftlichen Begriffe, aber es bedarf keines Beweises, daß sie dennoch für die Massenschaftung ein richtiges Ergebniß liefern mussen. Und darauf kommt es dem Praktiker schließlich doch in der Hauptsache nur an.

§. 344. Ermittelung ber Gehaltsfaktoren an Probeftammen.

Bon ben brei Gehaltsfaktoren läßt sich zwar bie Stammsgrundsläche und Sohe nach unmittelbaren Meffungen an ftehensben Stämmen ermitteln; für die Formzahl bagegen muß man erft an gefällten Probestämmen bie erforberlichen Bergleichsgrößen gewinnen.

An ben zu biesem 3wed gefällten Probestämmen bestimmt man zuvörderst ben Schaft=, Kronen= und Stodholzgehalt, um baraus ben gesammten Massen= und Sortengehalt abzuleiten.

a) Schaftholz. Der Schaft erstreckt sich bis in die Krone, wo das start und ungleich abfallende Sipfelstud anfängt. Man mißt denselben im Liegen gewöhnlich in lofußigen Abtheilungen aus, reißt dazu bloß die Mitte eines jeden Längentheiles ab, nämlich bei 5', 15', 25' u. s. w., vom Stammende anfangend, und nimmt die Umfangstarte an jedem Risse. Bu dem lettern Risse gehören die nächsten 5 Fuß; darüber hinaus befindet sich meist noch ein fürzeres Endstud von zufälliger Länge. Nach diessen walzenförmigen Abtheilungen wird der Schaftgehalt ausgesrechnet; auch wird wohl noch zu der Stammstärte und Schafts höhe die Schaftformzaht besonders ausgeworfen (n. §. 340. 3.).

Bare ber Schaft unförmlich, fo mußte man ihn in turgern Abtheilungen ausmeffen, ober fpalten und auftlaftern.

b) Kronenholz. Das zur Krone gehörige Gipfel= und Aftholz bes gefällten Probestammes wird als Spalt=, Knuppel=

und Reisholz klein gemacht und theils ftudweise ausgemessen, theils ausgewogen, auch wohl sogleich in die gebrauchlichen Sortenmaße aufbereitet und banach bemessen. Das Ergebnis von bem Sipfel = und Aftholze steht ziemlich im Berhaltniffe mit ber Stammstärke.

c) Stodholz. Den Stod = und Burzelholzgehalt von bem Probestamme bestimmt man vermittelft bes Gewichtes ober bes Stodholzmaßes; berfelbe steht ebenfalls mehr mit ber Stammstärke in Berhaltniß.

Bird bei biefen Bersuchen ein Schichtmaß eben nicht voll, so legt man ben Stoß nur in eine gleiche Sohe und bemißt nach biefer ben vorhandenen Theil vom Ganzen.

Bei biesen Gehaltsermittlungen ift übrigens bie wirklich vorhandene holzmaffe und bie ber Benugung anheimsfallende wohl zu unterscheiben. Jebe holzausbereitung theilt außer bem unvermeiblichen hauabfalle an Spanen, Geniste und Afterholz noch mehr oder weniger Nugungsverlust wegen örtlicher Berthlosigkeit geringer holzsorten, Überfüllung der holzsmaße und sonstiger Entfremdung.

§. 345. Fortfegung.

Die Ermittlungen an ben Probestammen führen nun zu folgenben, weiter benuthbaren Ergebniffen:

- 1) Der gefammte Maffengehalt bes Stammes ergiebt fich unmittelbar aus bem gefundenen Schaft :, Rronen: und Stockgehalte.
- 2) Bon ben brei Gehaltsfattoren find
 - a) bie Stammgrundflache G (nach ber Stammffarte) unb bie Scheitelhohe Hunmittelbar gemeffen worben.
 - b) Die Stammformzahl f aber läßt sich nun leicht nach ber Formel $\frac{M}{G \times H}$ ober $\frac{h}{H}$ (§. 343.) berechnen und als Dezimalbruch ausbrücken. Fände sich z. B. an einer Buche von 60" Umfangstärke und 85' Scheitels höhe 101,5 Kfuß Massengehalt, so enthielte die dazu geshörige Formzahl $\frac{101,s}{169,1}$ = 0,6. Dieser Stammgehalt von

101,5 Kfuß hatte als Gehaltswalze 51' Gehaltshöhe, welche $\frac{51}{85}'$ ebenfalls = 0.6, zur Formzahl ergabe.

Anmerkung. Bekanntlich halt ber Kegel 3 von ber Balze (§. 321.). Gebrauchte man nun ben Kegel als Grundform, so ware in biesem Beispiele die Formzahl 0,6 × 3 = 1,8, und bann könnte die Gehaltshohe 51 × 3 = 153' nicht am Baume selbst bemessen werden.

Man hat den Kegel, wahrscheinlich seiner den Nadelholzfcaften mehr genäherten Form wegen, hier und ba als Bulfs= forper gur Baumichagung gemablt, anftatt ber Balge. Bei naberer Beurtheilung erscheint jedoch berfelbe ju biefem Gebrauche fcwerfälliger, weniger paglich und überhaupt ganz überfluffig. Denn begreiflich tonnte nur ber volle Regel angewendet werben, weil ber abgestumpfte ein = fur allemal nicht zur allgemeinen Grundform paßt. Aber auch ber Gebrauch bes vollen Regels bedarf nicht nur einer unbehülflicheren Formzahl, fondern noch obenbrein ber Balge, bie gleich von Anfang fur fich gebraucht alle Maffengehalt = und Bumachsermittelungen viel anschaulicher und leichter macht. - Bubem muß ja eine jebe Runbholzabgabe nach ber Batze berechnet werben, und es verursachte baber eine gang überfluffige Erfcwerung bes Forftbienftes, wenn man in ben an fich icon überlabenen Schatungsgeschaften noch eine eis gene Grundform einführte.

3) Auch für ben Sortengehalt können bie Probefällunz gen nebenbei mit benutt werden. — Bekanntlich pflegt man bie Holzforten nach der Stärke und sonstigen Paßlichkeit für den Bertrieb überhaupt einzutheilen in Derbz, Knüppelz, Reist und Stock olz und rechnet gewöhnlich zum Derbholz alles über G Boll im Durchmesser ftarke Schaft und Astholz, das theils im Ganzen, theils als Spaktholz abgeht; zum Knüppelholz das von 6 bis 2 Zoll und zum Reisholz das unter 2 Zoll Durchmesserftärke. Stockholz durfte eigentlich nur von dem Wurzelstocke gest macht werden.

Sofern nun bie Ausmeffungen gefällter Probestamme gur Beurtheilung bes Sortenverhaltniffes fur ben weiteren Gebrauch

bienen sollen, muß man die örtliche Ausbereitung mit berücksichtisen. hier und da kommt wohl stärkeres holz zu den Knüppeln, oder zu dem Reisig, oder das Knüppel: und Scheitholz kommt zusammen, oder es wird die Rinde für sich genut, oder man gewinnt mehr Wurzeln, macht wohl auch gar kein Stockholz, oder der Rutungsverlust betrifft nur eine gewisse Sorte.

Die Sortenergebnisse werden zwedmäßig in Berhältniszahlen aufgestellt, die den Antheil jeder Sorte vom gesammten Massen= gehalte bezeichnen. An einer Eiche zu 66" U, 80' H, 0,65 f, mithin von 125 c' Masse betrügen z. B. (n. §, 81.)

80 e' Derbhol3 = 0,64 vom Gangen,

20 c' Anuppelhola == 0,16

15 c' Reisholz == 0,12 .

10 c' Stockolz = 0,08 .

Rach folden Berhältnißzahlen tann bann ber Sortengehalt von gegebenen Gefammtmaffen ziemlich sicher bestimmt werben.

2. Schatung ftebenber Baume.

§. 346. Stärkenmeffung. Fig. 134.

Die Stammgrunbfläche wirb, wie bekannt, nach bem in Brufthöhe gemeffenen Umfang ober Durchmeffer bestimmt. Ofsters ift die gefundene Starke noch zu berichtigen, theils wegen Unkreisförmigkeit der Stammgrundsläche (nach §. 332.), theils wegen des Burzelanlaufes, wofern diefer der anzunehmenden Stammform nicht entspricht. Bu diesem Behufe rückt man mit dem Mesbande oder der Kluppe nothigenfalls bis zu 6 Fuß hinsauf oder bis zu 4 Fuß hinunter. Seder Holzschächster muß sich im Fig. 134. richtigen Ansprechen der Baumstärken üben, um nicht


allemal erft meffen zu muffen.

Soll eine obere Schaftstärke ab bestimmt werben, so trägt man sie am thulichsten vermittelst eines Bothfabens herunter auf das Stammende. Man richtet nämlich, von dem Schafte abstehend, am Bothe über a herunter zu c, bann über b zu d und läßt dabei von einem Andern die Breite cd anstatt des obern Durchmessers ab anzeichnen und abmessen. Bo

größere Genauigkeit erforderlich ware, mußte ber Stamm bestiegen werden, wofern nicht eben kunstliche, aber meist auch kostbare Werkzeuge (Denbrometer) zu Gebote *) stehen, die übrigens für ben täglichen Gebrauch sich weniger eignen.

§. 347. Bobenmeffung. Fig. 135, 136, 137, 138.

Fig. 135.



Bur Reffung ber Schaft = und Scheitelhohen ift bas Defibrett= chen am geeignetsten. Man stedt ... basselbe in gewisser Entsernung von bem Stamme A, Fig. 135., auf eine Stelle, wo ber abzumessenbe Höhen= punkt B sichtbar ist, nimmt ben Both= punkt oben hin, visirt nach B und zählt an ber Augenseite bes Brettes bas Maß ed ber zuvor wagrecht ge= messenen Grundlinie AC ab, geht

nun auf der Brettsläche von dem Punkte d mit den Neglinien gleichlaufend hinein bis an den indeß zur Ruhe gekommenen Lothsfaden a und von hier wieder seitwarts heraus nach a. Die dort befindliche Zahl zeigt die Höhe AB an.

Der Lothfaben und ber Stamm find beibe lothrecht, also parallel, mithin ift

Folglich \triangle abc \sim \triangle ABC (§. 150.),


also ac : ab == AC : AB.

ac ift aber gleich ed und somit bas verjungte Dag von AC; folglich ift ab auch bie Berjungung von AB.

Steht bas Megbrettchen nur wenig hoher als ber Fuß bes Stammes, fo breht man nun basfelbe wagrecht, bag ber Both-faben genau bie außere Quabratseite bedt, zielt so hinuber auf


^{*)} Bon ben befannten Denbrometern erwähnen wir hier nur: ben Schroter'schen (Berhanblungen ber Bersammlung beutscher Lands und Forstwirthe zu hannover. S. 450.) und Hartig'ichen (Untersuchungen über ben Ertrag ber Rothbuche. Berlin 1847. S. 38.).

A und lagt mabrent beg einen Anbern mit ber Sant am Stamme Fig. 136.



hinauf ruden und A bezeichnen. AD wird bann unmittelbar gemeffen und zu ber fcon gefundenen Sobe AB gerechnet. Bismei= len muß aber bas Degbrettchen hober über ober auch unter bem Auße bes Stammes aufgestellt werben, Fig. 136.; bann mißt man biefes untere Stud AD auf biefelbe Art, wie AB, und abbirt ober subtrabirt es.

Fig. 137.



men mahlt man baber ben Standpunkt fo, bag bie ichiefe Richtuna feitwarts fällt, und neigt bann bas Defbrettchen in biefelbe. -

Fig. 138.



Auch muß man sich bei Baumen mit breiten Kronen in Acht nehmen, nicht über ben Scheitelpunkt E hinmeg zu visiren, wie in Fig. 138.; defibalb nimmt man am Berge feinen Stand wo moglich über bem Fuße bes Stammes. Diefe, burch bes Baumes Reigung und Kronenwolbung entftebenben

Rebler find ungeachtet aller Borficht febr beträchtlich. mehr barf baber unfer fleines Degbrettchen genugen.

Den Anfangepunkt gur Stammbobe nimmt man in ber Regel um ben vierten Theil bes Stockburchmeffere über ber Boben: oberflace an; wo Stocholy gemacht wird, verhaltnigmagig tiefer, wofern man die Stodholamaffe nicht befonders aufrechnen will; wo hohere Stode gurudgelaffen werden, um fo viel hoher. Rin= bet fich fur eine eben geltenbe Stammform ber Gipfel etwas mehr gebrudt, ober mehr hervorragend, fo tann bie ermittelte Sobengabl banach leicht ermäßigt werben. Die übung im freien Un-

fprechen ber Stammhoben macht fich bem Solafchaber fehr mislich. indem er beim Söhenmeffen wegen ber umftanblichern Sulfsmittel zuweilen wohl fehlt und baber flets eines fichern Urtheils bebarf *).

6. 348. Formichatung.

Die jur Schähung bes Daffengehaltes fiebenber Baume bienenben Formzahlen ermittelt man, wie befannt, an gefällten Probestämmen für jebe Baumart und Bucheverschiedenheit und wendet fie bann vergleichend wieber an, mit Erwägung bes por Augen befindlichen Buchfes, ber Statt gehabten Bachethum everhalt niffe und bes ortlichen Solzverluftes bei ber Aufbereitung.

Nachstehende Formzahlen find die gewöhnlichen für Stammgehalte ber angeklammerten holzarten auf mittlerem Standorte und in vollem, hinlanglich raumlichem Bestande erwachsen, jedoch überhaupt ohne Stod = und Erdholz, bei ben Radelbölzern auch ohne Reifia:

Buchen, Giden, ginben (0,58 (0,56) Efchen, Ahorne; Pappeln, Erlen; (0,52) Zannen, Fichten. Earchen, Kiefern (0,50) Birten.

Dabei hat man ju merten: Be furger und gebrungener ber

^{*)} Bequemer noch, als bas Defibretichen, find zum Sohenmeffen biejenigen Borrichtungen, welche ohne Stativ burch ein Loth ben Bobenwinkel anzeigen, beffen Langente fur ben halbmeffer = 1, mit ber horizontalen Entfernung bes Auges von ber, aus ber zu meffenben Bobe gefällten Senfrechten multipligirt, die Sobe über biefer Gorizontallinie ergiebt. Auf biefem Prinzip bernhet Somalfalbere Batent-Bobenmeffer (vergl. Rubne's militarifches Beidnen und Aufnehmen, 3weite Auflage. Berlin 1835) und ber befannte Smalian'iche Sobenmeffer (vergl. Smaliau: Baumbobenmeffer; Loffler'iche Buchhandlung in Stealfund; auch Bregler's Defftrecht, Braunfdweig 1852.).

Buchs überhaupt *), je gewölbter, breiter, tiefer und bichter bie Krone, je holzvoller ber Schaft, je angemeffener ber Standort, je freier ber Bachsthumsraum ift: besto größer findet sich bie Gehaltsformzahl, und so umgekehrt, bei sonst gleichem Aufbereistungsverluste.

Da die Formzahlen aller Stämme von einerlei Buchsklasse mit zunehmender Scheitelhöhe abnehmen, und daher an sich werniger leicht zu schäßen sind, dieses Abnehmen jedoch stetig forts schreitet: so ist es zum Behuse ausgedehnter Baumschäßungen viel geeigneter, statt der Formzahlen gewisse Formklassen zu gebrauchen, und mittels dieser die Gehaltshöhen ohne Weiteres zu schäßen **).

Die Gehaltshöhe könnte auch wohl am Stamme felbst geschätzt werben: Man benkt sich ben Stamm in einem auszussuchenben Söhenpunkte ungefähr so eingeknickt, daß die Masse seines Obertheiles herabwärts die entsprechende Gehaltswalze ausskülte. Die Söhe bis zu diesem Punkte wäre die wirkliche Geshaltshöhe h — H × f (§. 343.). Das bloße Augenmaß trifft sie nach gehöriger Einübung in der Regel mit großer Genauigskeit; ein praktischer Bortheil, den der Regel keinesweges darbietet.

Öftere fpricht man auch die Stammftarten und Boben nach gegebenen Rlaffen an; weicht nun eine vorfindliche Starte

^{*)} Die Ausbreitung der Krone nach dem Durchmesser D bietet in Bergleich zur Scheitelhöhe H ein Ausbreitungs : Berhältniß $\frac{\mathbf{D}}{\mathbf{H}}$, wonach man die Form einigermaßen mit bemessen kann; doch müßte dasselbe bloß unter gleichen Stamms stärken angewendet werden. Denn hätten z. B. zwei Stämme, einer von 6', der andere von 4' U, die gleiche Hohe H = 40' und die gleiche Ausbreitung $\mathbf{D} = 20'$: so ware von beiden das Ausbreitungs : Berhältniß $\frac{28}{28} = \frac{1}{4}$; aber die Form des schwächern sände sich gewiß viel voller. Zudem liegt ja auch die Höhe und Dichtheit der Kronen selbst ganz außerm Bereiche eines solchen Aussbreitungs-Berhältnisses.

^{**)} Die Gehaltshöhe, das Produkt ber Scheitelhohe mit der Formzahl, H × f, wird auf diese Beise auch sicherer geschäht, als die Formzahl allein; benn man knüpft an die gegebene Scheitelhohe an, und schäht eigentlich nur die Wuchstlasse, hinsichtlich beren bei einiger Übung wenigstens keine bedeutenden Irrungen vorkommen werben.

oder Sohe von dem festen Klaffenmaße etwas ab, so wird die Formzahl oder Formklaffe hiernach ermäßigt, damit der Stamms gehalt aus dem Produkte G × H × f dennoch richtig hervorsgehe *).

§. 349. Ermittelung bes gefammten Maffengehaltes.

Ist an einem Baume die Stammgrundstäche G vermittelst ber Stammstärke gemessen, auch die Scheitelhohe H, und ist die Formzahl f geschätzt: so läßt sich die G e sammt masse desselben leicht sinden nach der Formel G × H × f (§. 343.). G × H, der Inhalt der gleichstarken und gleichhohen Scheitelwalze, kann in den Taseln nach Umfang und Höhe aufgesucht und dann mit der Formzahl f multiplizirt werden. Hätte z. B. eine Buche 41" Stammstärke, 70' Scheitelhöhe und 0,58 zur Formzahl: so enthielte ihre Scheitelwalze, G × H, 65 c', und der Stamm selbst 65 × 0,58 = 37,7 c'.

Ift die Gehaltshöhe h geschätt, ober sonst bekannt, so braucht man nur die Gehaltswalze G x h aufzuschlagen, ober zu berechenen. Die hier angefügten Erfahrungstafeln über ben Raffengehalt ber Walbbäume 65 bis 72 geben die Gehaltshöhen aller Baumarten und Formklaffen zu ben Scheitelhöhen ohne Beiteres an. Sie fassen nämlich zuerst in sieben Abtheilungen die wichtigeren Baumzgattungen mit gleicher Formhaltigkeit zusammen, nämlich: 1) die Siche in ihrem ganz angemessenen Standorte; 2) die Waldzbuche und Hainbuche; 3) die Linde und Esche, den Ahorn und die Ulme; 4) die Aspe, Pappel und Erle; 5) die Tanne und Sichte; 6) die Lärche und Kieser; 7) die Birke. Andere hier nicht genannte Holzarten sind diesen Abtheilungen leicht anzupassessen.

^{*)} Diese Ausgleichungen find am leichteften zwischen ben hohen, und Krimzahlen. Ware z. B. II = 57 und f = 0,58, so könnte man ohne Kehler 55 H und 0,6 f, oder 60 H und 0,55 f annehmen. Es sommt begreistich nur darauf an, die Zahlen so zu stellen, daß sie dasselbe Produkt wieder geben. Schwieriger läßt sich hierzu die Starke gebrauchen, weil deren Quadratzahl mit verglichen werden mußte.

Die fünf obenan mit Biffern bezeichneten Form tlaffen jeber Abtheilung unterscheibet man nach ben Bachsthumsverhalteniffen und bem Buchfe mit Berudsichtigung bes zufälligen Aufsbereitungsverluftes auf folgende Beise:



- l. Rlaffe: Stamme, mehr gebrangt in die Sohe getrieben, mit dem wenigsten und schwächsten Aftholze, der spitzigsten Krone und einem abfälligeren Schafte. Auch folche, die raumlicher stehen zwischen schneller wachsenden holzarten, oder zwischen Oberbaumen; zumal auf durftigerem Boben, von Stockausschlag, oder aus früherem, zu lichtem Stande.
- II. Rlaffe: Stämme, in maßigem Schluffe erwachsen, gehörig beaftet, flumpfer in ber Krone, hoch = und vollschaftig, bes sonbers auf fraftigem Boben und mehr vom Samenanwuchse. Auch welche in raumlichem Stande theils auf durftigerem Boben, theils von Ausschlag.
- III. Rlaffe: Stamme, bie langere Beit gang raumlich gesftanben haben, mit ftarterer Aftverbreitung, gewölbter Krone und vollem Schafte, besonders auf fraftigem Boben. Auch burfstig im freien Stande erwachsene.
- IV. Rlaffe: Frei erwach fen, mit vielem farten Aftholze, breiter Krone und kurzerem Schafte, besonders auf nicht zu geringem Standorte.
- V. Klasse: Im einzelnen Stanbe, mit ber stärkften Aftverbreitung, ber breitesten Krone und dem kurzesten Schafte. Bei dem Nadelholze ist in dieser Formklasse alles Aftholz ausgesschlossen und dadurch im Gegensate zum Laubholze die gehaltlosseste Form gebildet. Dhne Nutungsverlust gehören die ausgesbreitetsten Nadelholzstämme der IV. Formklasse mit an, indem die Bollform dieser Holzgattung eine V. Klasse eigentlich nicht

erreicht. Übrigens find unter teiner Klaffe bie Nabelholzzweige mit inbegriffen.

Bu ben mehr vorkommenden Formklassen I. bis III., bie geswöhnlich als Mittelgrößen für ganze Balbbestände bienen, sindet man auch noch Übergangsstufen. Die in den Taseln seitwärts bezeichneten Scheitelhöhen steigen von der ersten nugbaren Stammshöhe um 5 Fuß. Die Inzahlen sind die dazu gehörigen Gehaltschöhen, nebst den wegen etwaiger Nachfrage von 20 zu 20 Fuß noch eingeschobenen Formzahlen. Beim Gebrauche dieser Taseln nimmt man unter der geschätzen Formklasse und neben der Scheiztelhöhe nur die Gehaltshöhe h = H × f und schlägt zu dieser in den Balzentaseln den Inhalt der Gehaltswalze G × h sogleich aus. Eine Buche von 4' Umfangstärte, 70' Scheitelhöhe in II. Formklasse hätte zur Gehaltshöhe 40,55' und zum Holzgehalte 51,62 Ksuß. Zwischen der I. und II. Formklasse hielte dieser Baum, bei 38,76 Gehaltshöhe, 49,84 Ksuß.

Sollten die Scheitelhöhen der Tafeln eben nicht zureichen, so berechnet man die fragliche Gehaltshöhe nach der nächsten Geshaltshöhen-Differenz. Eine 130 Fuß hohe Fichte II. Klaffe hätte z. B. nach der zwischen 110 und 120 befindlichen Differenz (61,88 — 57,59 — 4,29) zur Sehaltshöhe 61.88 + 4,29 — 66,17. Diese Differenz ist zwar etwas zu groß, weil sie in der Regel von Stufe zu Stufe fallen sollte; zu solchem Gebrauche mag sie indeß genügen. Ebenso läßt sich jede Gehaltshöhe zu einer überssprungenen Scheitelhöhe sinden, z. B. für 58' Buchenhöhe II. Klaffe 32,4 + $\frac{35,16-32,40}{5} \times 3 = 34,05$.

§. 350. Schätzung bes Maffengehaltes nach Stamm= und Maffentafeln.

Stellt man für die verschiebenen Sohen = und Starkenklafsfen gleich das fertige Produkt von G × II × f, b. h. ben ersfahrungsmäßigen Rormal-Massengehalt auf, so entstehen die sos genannten Stamm = ober Massengehalt auf, welche im Bergleich zu ben Gehaltshöhentafeln ben Borzug haben, daß sie keine weistere Berechnung erfordern. Diese Stammtafeln können, ahnlich

wie unfere Sehaltshohentafeln, verfchiebene Bollholzige teits grabe unterscheiben *), ober sie stellen nur fur bie versichtebenen Boben: und Startentlaffen ben mittleren Maffen gehalt auf, wie bie bekannten bairischen Maffentafeln **). Die Eigenthumlichteit ber letteren ergiebt sich aus Folgenbem:

- 1) Man ermittelte an einer möglichft großen Zahl gefällter Stamme ber hauptholzarten, unter ben abweichenbsten Stanborts- verhaltnissen erwachsen, Masse und Formzahl.
- 2) Die gewonnenen Formzahlen wurden nach Altersklaffen (von 30 zu 30 Jahr, ober nur für haubare und angehend hausbare Baume), nach Sohenklaffen (von 10 zu 10') und Starkensklaffen (von 1 zu 1" Durchmeffer) zusammengestellt und von jester Klaffe die durchschnittliche Formzahl gesucht.
- 3) Unregelmäßigkeiten, welche sich in ber Stufenfolge ber so gefundenen mittleren Formzahlen bei ihrer wechselseitigen Bergleichung ergaben, wurden zunächst auf graphischem ober arithmetischem Wege ausgeglichen.
- 4) Indem man nun für jede Sohen = und Starkenklasse nach ihrer mittleren Sohe und der mittleren Stammgrundsläche die Ibealwalze berechnete und diese mit der nach 3. corrigirten Formzahl multiplizirte, ergab sich der mittlere Massengehalt, welscher in die Massentasel aufgenommen wurde.

Die Anwendung biefer Tafeln für die Massenschätzung bedarf keiner weiteren Erklärung (vergl. §. 376.). Es ist klar, je größer die Anzahl von Stämmen war, nach welchen man die mittlere Formzahl berechnete, um so genauer ergeben auch die Massentasfeln den wahren Mittelgehalt, und umgekehrt, je größer die Anzahl von Stämmen ist, welche nach Massentafeln geschätzt werden, um so mehr nähert sich das Schätzungsergedniß der Wirklickeit, da die Abweichung des Einzelstammes von dem Mittelgehalt sich im großen Ganzen mehr ausgleicht. Die Massentafeln sind

^{*)} Eine solche Einrichtung haben 3. B. die in h. Burkhardts forfts lichen Hulfstafeln (Hannover 1852) Abth. 1. S. 43. mitgetheilten Stammstafeln.

^{**)} Maffentafeln zur Bestimmung bes Inhaltes ber vorzüglichsten beutschen Balbbaume. Munchen 1848,

baber auch weniger zur Schähung bes Einzelftammes, als zur Beftanbesschähung geeignet, scheinen aber für lettgebachten 3wed, nach ben bis jett gemachten Erfahrungen und Vergleichen, sich zu bewähren und burfen als eine wesentliche Bereicherung ber Bulfsmittel für bie forftliche Maffenschähung angesehen werben *).

§. 351. Ermittelung bes Schaftholzgehaltes.

Der Schaftholzgehalt ergiebt sich im Allgemeinen aus ber zu messenden Stammstärke und Schafthöhe und ber zu schähenden Schaftsormzahl, nach der Formel G×H×f. Die zur Formschähung nöthigen Vergleichungsgrößen sindet man mittels geeigneter Probemessungen an gefällten Bäumen (§. 344. a.). Aus diesen ist mit Zuverlässigkeit hervorgegangen, daß die Schaftsformzahl der von 10 Fuß aufwärts steigenden höhen mit 1 bez ginnt und bis zu 0.8 fällt, und zwar um so mehr, je höher und beasteter der Schaft ist. Die bloße Schaftsormzahl an sich bietet dem Schäfter wenig Anhalt, viel sicherer ist die Schäftung nach Schaftsormklassen, zu denen entweder die Gehaltshöshen, oder die Holzgehalte selbst in voraus bestimmt sind.

1) Gewöhnliche Schafthölzer. Diese schätt man am geeignetsten nach ben Erfahrungstafeln 74, 75 und 76, welche die Gehaltshöhen aller Baumschäfte in fünf allgemeinen Formklassen barbieten, benen die vorkommenden Baumarten untergeordnet sind. Bur weitern Auswahl dieser Rlassen beurtheilt man vorzüglich den untern und den obern Anslauf bes Schaftes, zudem die ganze Länge und Beastung des Stammes, auch ob der Schaft mehr unters oder innerhalb der Krone entgipfelt werden soll. Dabei ist noch zu berücksichtigen: daß ein und derselbe Schaft in verschiedenen Höhen auch verschiedenen Klassen angehören kann; daß starke Schäfte meist in einer etwas niedrigern Klasse stehen als schwache; daß angemessener Standort und räumlicher Schluß ausfallend vollere Schaftsformen geben. Die zum Ansprechen dieser Sehaltshöhenklassen

^{*)} Bergi. Maffentafeln zur Bestimmung bes holzgehaltes stebenber Baume von Stabl. Berlin 1852.

erforderliche Ubung lagt fich beim Deffen ber in ben Schlagen ausgehaltenen Schafte gar leicht gewinnen.

In bieser Tasel sindet man zu jeder Holzart unter der gesichätten und obenan stebenden Schaftsormklasse und neben der gemessenen und außen stebenden Schafthobe die Gehaltshöhe, hinter welcher der Schaftholzgehalt in der Balzentasel unter der an 5 Kuß überm Boden gemessenen Stammstärke ausgesucht wird, ganz wie dei Ermittelung der Gesammtmasse. Hätte z. B. ein Sichenschaft III. Rlasse 45" U, 50' H, so ware sein Holzgeshalt, bei 40,00 Sehaltshöhe, 44,76 Ksuß. An kurzern Schäften könnte man auch die Mittelstärke messen (n. §. 346.) und den Schaftgehalt gleich nach der wirklichen Schafthöhe als Balze suchen. Deshalb nehmen die Höhen dieser Taseln auch erst mit 11 Fuß ihren Unfang.

- 2) Nabelhold=Bauftamme. Die Zimmerhold=Abgabe bedarf zur Berwerthung liegender und stehender Stamme einer kurzen, eben so handlichen als zuverlässigen Übersicht der dabei in Frage kommenden Schaftgehalte. Ein solches Hulfsmittel theilen wir in den besondern Erfahrungstafeln 77 bis 81 mit. Darin stehen obenan die in Brusthohe gemessene Umfangefuße und die drei Zimmerstammklassen, mit 1, 11 und III bezeichnet, nämlich:
- I. Klaffe, für gewöhnliche Riefern = und & archen ftamme in minder voller Schaftform. Die noch geringhaltigeren Formen bes freiern Standes werden wenigstens nicht im Gangen als Bimmerholz verwendet.
- II. Rlaffe, für bie ausnehmend vollschaftig gewachsenen Riefern und Barchen, so wie für Fichten und Zannen in ihrer minder vollen Schaftform.
- III. Rlaffe, für Fichten: und Tannenftamme in ihrer Bollform.

Bei der Klassenbestimmung hat man wohl zu beachten, daß ber angemessenre Standort und raumlichere Schluß, worin bie Beastung weber zu schwächlich ist, noch zu tief herunter geht, die volleste Schaftform hervorbringen.

Die voran in Fußen ftebende Schaftlange erftrect fich von

bem wirkichen Stammende bis hinauf zu 1/3 ber genommenen Stammstärke (nach &. 340. 8.). Ohne eine solche geregelte Entgipfelung murbe die nöthige Uhnlichkeit der Zimmerstammsormen nicht zu ermöglichen sein. Die dadurch gegebenen höhens punkte bestimmt der Praktiker am stehenden Stamme entweder nach anderwarts in den Schlägen schon gefundenen Längen, oder mittels Fällung einiger Probestämme aus der zur Abgabe bestimmten Holzung.

Die Inzahlen ber Tafeln geben ohne Beiteres ben holze gehalt (nicht, wie in ben seither betrachteten Tafeln, bloß bie Gehaltshöhen) an zu Umfang, Länge und Formflasse. Ein Fichztenzimmerstamm von 3' U, III. Klasse, und 70' H enthält 30,9, abgekurzt, 31 Kfuß.

§. 352. Ermittelung bes Anuppel= und Reisholz= Gehaltes.

Den Körpergehalt vom Anuppelholze über 2 bis zu 6 Boll, fo wie vom Reisholze unter 2 Boll ichatt man, wofern bas Augenmaß eben nicht zureicht, in Maffensummen am ficherften nach befannten Berhaltnifgablen, die aus Erfahrungen im Großen abgeleitet find. Bo biefe mangeln, und fur einzelne Stamme mogen die hier unter 82 bis 85 angefügten Erfahrungs= tafeln Unwendung finden (§. 345. 8.). Diefe umfassen ben Rnup: pel = und Reisholg = Gehalt fur bie obenan ftebenben Stamm= ftarten und die voran fiehenden Solgarten in funf verfchiebenen Gehalteflaffen, welche man nach dem Buchfe bestimmt mit Berudfichtigung ber Statt gehabten Bachsthumsverhaltniffe. Erfahrungsmäßig giebt ber beffere Stanbort mehr Rronenholz als ber minder gute, ber freie Stand mehr als ber gefchloffene. In ber Jugend ift bas Reisholz, im Alter bas Knuppelholz überwiegend. Gefunde Baume haben mehr Reisholz als franthafte, lettere bagegen oft mehr Knuppelholz als Reifig. Gewöhnlich geben Stamme mit febr vielem Knuppelholze verhaltnigmäßig meniger Reisholz, und fo umgekehrt. Daber erreichen felten beibe Holzsorten an einem und bemselben Stamme zugleich ihr hochstes Dag. Die Holzgehaltsklaffe von bem Knuppel = und Reisholze

entspricht meift auch ber Formelasse von bem gesammten Massensgehalte. Die I. Rlasse ist für Stämme in regelmäßig geschlossenem Bestande; die V. für frei erwachsene in gunstigem Standsorte; die Zwischenklassen sind arithmetische Mittelgrößen. Gine Siche von 5 Fuß Umfangstärke hat in der III. Rlasse 14,5 Kfuß Rnuppelhold; eine Fichte von 4 Fuß U, in der II. Rlasse, 3,9 Kfuß Reisholz.

§. 353. Ermittelung bes Stodholzgehaltes.

Der Körpergehalt bes zur Nutung kommenden Stock of o le ge hangt nicht nur von der Stammstärke nebst der jeder Holze art eigenthümlichen und überdies vom Standorte und den Wuchse verhältnissen vielfach modisizirten Wurzelstockform ab, sondern auch von der sehr verschiedenen Ausbringung, ob nämlich der oberirdische Stock bloß abgehauen, oder ob auch das Gewürzel mehr oder minder mit ausgerodet und wie hoch dazu der Baumstumpf gelassen wird. Diese Zufälligkeiten erschweren die Schätzung der Stockholzausbeute um so mehr, als das vorhanzbene Erdholz sich dem Blicke fast ganz entzieht *). Deshalb sind hierbei die Ergebnisse lokaler Erfahrungen besonders nothig.

Bu einigem Anhalte mag indeß die Tafel 86 bienen, welche ben Stockholzgehalt ohne besondere Rucksicht auf die Holzart für jede voranstehende Umfangstärke des Stammes, in Brustshöhe gemessen, an Haustockholz und an Robestockholz nachweist. Zede dieser Stockholzabtheilungen umfaßt fünf Austbeuteklassen in arithmetischer-Stusenfolge, die von der gegesbenen Stockhöhe und angewendeten Nuhung, so wie von der nach Holzart, Standort und zufälligem Buchse bedingten Stocks und Burzelhaltigkeit abhängen. Die I. Klasse sebringung voraus; die V. höhere Stöcke, stärkeres Gewürzel und sleißigere Ausbringung; keine von beiden begreift aber ein Untersteden von weiterem

^{*)} Bei ungeftortem Baumwuchse laft fich übrigens mit ziemlicher Sicherbeit von ber Beaftung auf bie Bewurzelung schließen.

Stammholze. So hatte z. B. ein Baum von 5½ Fuß Umfang nach der III. Klasse 6,5 Kfuß Hau= ober 16,71 Kfuß Robe=fockholz.

Wenn auch von einzeln stehenden, kurzen Baumen auf flachsgrundigem Boden und bei forgfältigerer Rodung eine größere Stockholzausbeute gewonnen werden kann: so ist dies doch in ganzen Schlägen weniger anzunehmen. Für diese giebt überhaupt das durch die Hauungen an Ort und Stelle hervorgegangene Ausbeuteverhältniß (§. 345. 3.) den sichersten Unhalt.

§. 354. Ermittelung bes Spaltholzgehaltes.

Das Spalt= ober eigentliche Scheitholz bes stehenden Baumes ergiebt sich, wenn man von der Gesammtmasse die übrisgen vorher geschätzen Holzsorten abzieht, nämlich: das Schaftsholz, im Fall dasselbe für sich abgegeben wird, dann das Knüpspels und Reisholz, endlich auch das Stockholz, wofern dasselbe gleich mit eingeschätzt worden ist.

§. 355. Ermittelung bes Rinbengehaltes.

Der Rinbengehalt, so weit sich bie Bohnugung gewöhn= lich erstreckt, wird am furzesten gefunden, wenn man die Diffea renz ber berindeten Stammgrundfläche G und ber entrindeten g mit der Gehaltshöhe H × f multiplizirt, also vorausset, bag

> ber gesammte Massengehalt = $G \times H \times f$, ber entrindete Holzgehalt = $g \times H \times f$; baher die Rinde an sich = $(G-g) \times H \times f$ sei.

In ber Wirklichkeit haben freilich die jungern schwächern Stammtheile verhaltnismäßig mehr Rinde, als die ftarkeren; bagegen wird auch die Rinde, der dunnern Reiser meist nicht mit genutt. Den innern Umfang vom reinen Holze bestimmt man nach §. 334. Fände sich z. B. an einer Eiche von 85 Fuß Höhe, III. Klasse, der außere Rindenumfang zu 69 und der innere Holzumfang zu 65 Boll: so ware

ihre Gesammtmasse: 2,63 × 55,53 = 146,04 Kfuß; ihr Holzgehalt: 2.33 × 55,53 = 129.38 Ksuß; ihr Rindengehalt: 0,30 × 55,53 = 16,66 Ksuß.

Auf bieselbe Beise ließe sich auch ber nutbare Rindenbetrag von Stangenhölzern annahernd überschlagen. — Bei weitem sicherer wird ber Rindenertrag aber nach Berhaltniftzahlen bestimmt, die sich als burchschnittliche aus wirklichen Rugungen ergeben haben.

§. 356. Ungefähre Baumichätung.

Die Masse stehenber Bäume wird nicht selten auch gleich nach ihrem Gesammtgehalt im Ganzen geschätt. Man spricht babei gewöhnlich nur bas Derb = und Knüppelholz in Klastern ober in bem sonst bafür üblichen Holzmaße an und rechnet bann bas Reis = und Stodholz in geeignetem Berhältnisse hinzu. Diese ungefähre Schätzung erforbert ein gutes Augenmaß, bas vorzügzlich in ben Holzhauereien fortwährend geübt und berichtigt werzben muß. Dennoch gewährt dieselbe wenig Zuverlässigkeit und erreicht nicht entsernt die Schärfe unserer genauern Massenemitztelung. Zum Beweis nur Folgendes.

Bei biesem ungefähren Ansprechen schätzt man gleich bas Produkt G × H × f überhaupt; bei der genaueren Massenermittelung werden bagegen die Sehaltsfaktoren G × H durch Messung bestimmt, und es wird nur allein f geschätzt. Die Sesnauigkeit beider Bestimmungen verhält sich also gewissermaßen wie die beiderseits der bloßen Schätzung unterworfenen Größen, namlich wie G × H × f zu f. Bei Schätzung der Formklasse zur Sehaltshöhe beträgt der Fehler, wenn sonst die nöthigen Anshalte durch vorausgegangene Versuche gewonnen sind und die ersforderliche Genauigkeit angewendet wird, erfahrungsmäßig selten über 0,05.

Begen ber leichtern Anwendung macht sich jedoch die ungesfähre Schätzung, in Fällen wo eben weniger Genauigkeit erforederlich ift, und bei einem Personale, das nur auf diese Art von Schätzung eingeübt ift (Holzhauer), allezeit sehr brauchbar, zumal bei Schätzung der Sortenverhältniffe.

3. Zuwachsschätzung.

§. 357. Allgemeine Borbegriffe.

Der wachsende Holzstamm umlegt jährlich alle seine im Bachsthume begriffenen Holztheile mit einem neuen Holzringe und entwickelt zugleich aus den Holzknospen neue Höhen = und Seitentriebe. Dies bewirkt einen Stärkenzuwachs, einen Hohenzuwachs, eine Formveranderung und als Erzgebniß von allen dreien einen Massen: oder holzzuwachs.

Die Stammstärke nimmt alljährlich um einen sichtbaren Holzeing zu, woran sich bas Alter abzählen und ber Stärkenzumachs messen läßt. Der neue Jahrring liegt zwar im Innern unter ber Rinde; ba jedoch die Rinde von Jahr zu Jahr mit fortwächst, so beträgt die gleichzeitige Stärkenzunahme des Stammes auch im Außern mindestens die Stärke der fraglichen Holzeringe. Wir durfen daher annehmen, daß die gefundene innere Stärke des jüngsten Holzzuwachses eben so an der Oberstäche bes Baumes Statt gehabt habe. Dabei bleibt stets die gleichzeitige, ohnehin nicht wohl mesbare Rindenzunahme der größeren Sicherheit wegen unberücksichtigt *).

Bur Ermittelung bes Stärkenzuwachses meißelt man eine Rerbe auf der kreisförmigsten Stelle bes Umfanges ein und mißt entweber nach §. 334. die fragliche Ringstärke gleich in abzurechenenden Umfangstheilen, ober sucht vermittelst eines Zollstäbchens, wie viel ber jungsten Jahrringe auf einen halben Boll des Halbemeffers gehen.

^{*)} Man hat die Beständigseit der jüngern Jahreinge und die Zuverlässigsket solcher Sidrsenzuwachs-Wessungen in Zweisel gestellt. Doch dei den Unterssuchungen in Brusthohe wird sich an dem über 1 Jahr alten holze wohl schwerzlich ein weiteres Zusammenziehen wahrnehmen lassen; erschiene aber zuweilen ein jüngster Jahreing auffallend breiter und wirklich noch unverholzt, so würde derzselbe von der Messung ausgeschlossen. Ein Anderes ist es im Stocke näher am Boden; wer wird aber anch da, wo die Unstetigkeit alles Stärkenwachsthums ihren Six hat, Zuwachsermittelungen anstellen?

Die Stammbohe macht jährlich, so lange noch höhenswuchs Statt sindet, einen höhentrieb, der sich außerlich durch Duirle oder Bulfte, innerlich durch die Sahrringstusen zu erkennen giebt. Dieser höhenzuwachs läßt sich nur an gefällten Baumen seiner wirklichen Länge nach messen, an stehenden bloß schäten. Bur Erleichterung spricht man letteren daher füglicher nach seinem Berhältniß zu dem vorgefundenen Stärkenzuwachse an, und zwar von dem sicheren Grunde ausgehend: daß die Scheitelhöhe höchstens mit der Stammstärke in gleichem Berhältnisse, mindestens aber gar nicht zuwächst *). Bezeichnet man demgemäß den höchsten oder vollen höhenzuwachs mit 1 und den ganz sehlenden mit 0, und stellt noch drei arithmetische Mittelglieder zwischen diese zwei aus bersten Grenzen des höhenzuwachses; so bekommt man zu jenem Ansprechen die fünf allgemeinen höhenzuwachsklassen

$$1 - \frac{3}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - 0$$

in Zahlen, welche anzeigen, wie viel ber wirkliche Höhenzuwachs von bem vollen enthält. Betrüge z. B. an einem 75' hoben Baume die Durchmesserstärke 15" und ber fragliche beiberseitige Stärkenzuwachs 10": so wäre nach ber Proportion $15:\frac{1}{10}=75:x$ ber volle Höhenzuwachs $x=\frac{1}{15}\times \frac{75}{15}=0.5$ Fuß

6 Boll und bavon tamen auf bie funf Sohenzuwachstlassen bieses Falles 6" — 4,5" — 3" — 1,5" — 0. Auf biese Weise bestimmt man nicht nur nach bem gemessenen ober geschätzen wirklichen Höhenzuwachstlasse, sondern auch umgekehrt

^{*)} Diese Boranssehung ift für alle Bäume und Beftände, in benen überhaupt Juwachsermittelungen vorgenommen zu werden pflegen, erfahrungsmäßig begründet. Allerdings machen jungere, gedrängt stehende, glofelfreie Stämme, namentlich von Kiefern, Lärchen und Fichten, zuweilen eine Ausnahme; die Höhenzunahme steht hier im überwiegenden Berhältniß zur Stärfenzunahme. Und eben so kann auch bei eingängigen, gipfeldurren Bäumen die Höhe im Abnehmen begriffen sein — ein Fall, der jedoch die Fällung weit rathsamer macht, als irgend eine Zuwachsbestimmung.

nach der geschätzten Höhenzuwachsklaffe bie gange bes Sobenzuwachfes.

Die Form kann sich mit der Zeit ebenfalls ändern, mehr ober weniger massenhaltig werden, indem sie bei zurückleibendem Höhenwuchse durch Kronenwöldung zu -, oder durch neu hervorztretenden Gipfel, durch Astverlust u. dergl. abnimmt. Gine wessentliche Beränderung des Formwuchses kann indes nur durch veränderte Stellung oder von außerordentlichem Berluste hervorzgebracht werden. Erstere wirkt sehr allmählich, letzterer ist zusfällig. Man nimmt daher in der Regel an, daß die einem Baume eben eigene Formzahl innerhalb weniger Jahre ziemlich dieselbe bleibe, und begreift nöthigen Falls eine kleine Formveränzberung in dem Höhenzuwachse mit.

Der Massenzuwachs verliert mehr ober minder burch ben natürlichen holzabfall. Mit steigender Stammhöhe und Astverbreitung werden nämlich von Jahr zu Jahr mehr und mehr Zweige und Afte verdrängt, gleichwie die unterdrückten Stämme im Holzbestande. Dieser den Formzuwachs stets wieder schmälernde Selbstabfall begründet einen beträchtlichen Unterschied zwischen dem jedes Jahr entstehenden vollen Naturzuwachse und dem verbleibenden Nutungszuwachse, welcher letztere entweder als laufender Jahreszuwachs, oder als durchschnittlicher von der ganzen Lebenszeit, oder als periodischer aus einer bestimmten Lebensperiode in Betracht kommt.

- 1) Laufenben Zuwachs nennt man ben letzten einziährigen Zuwachs, welchen ein Baum (ober Bestand) zur Zeit der Untersuchung eben wirklich ergiebt. Man brückt ihn entweber unmittelbar in Körpersußen oder mittelbar in Prozenten bes Baumgehaltes aus. hätte eine Eiche von 125 c' Massengehalt, 2 c' laufenden Jahreszuwachs, so ware dieser, in Prozenten auszgebrückt, == 1,6 Proz., nach der Proportion 125 × 2 == 100:1,6.
- 2) Der Durchichnitts juwachs von ber gangen Bebensseit ergiebt fich, wenn man bie eben vorhandene Gesammtmaffe eines Baumes (ober Beftanbes) burch feine Alters ahl theilt.

Eine 150jährige Siche von 125 c' Massengehalt hatte 12% = 0,838 c' Durchschnittszuwachs. Derselbe ist offenbar gegen ben wirklichen Jahreszuwachs für frühere Jahre zu groß und für spätere zu klein, weil der Jahreing an dem größeren Baume in Umfang und höhe weit mehr Ausdehnung hat, als an dem kleiznen Stämmchen; auch befaßt er das unbekannte Abfallholz und bei ganzen Beständen denzenigen Antheil des Massengehaltes nicht, welcher schon durch frühere Fällungen genucht ist, wosern dieser nicht etwa bekannt war und dem eben vorgefundenen Massenzgehalte mit zugerechnet wurde.

3) Periobischer Jahreszuwachs von einer bestimmten Lebensperiode. Zieht man von dem Massengehalte des fraglichen Alters den Massengehalt einer nicht viel früheren Zeit ab, so erzgiebt sich der jährliche Zuwachs dieser Zwischenzeit durch Theilung des Unterschiedes in die bazu gehörigen Jahre, und zwar besto genauer, je kurzer diese Zwischenzeit ist. Hätte z. B. eine 150jährige Eiche 125 c' Masse, und wäre ihr Gehalt für das 140ste Lebensjahr, also für den Zeitpunkt vor 10 Jahren, zu 103 c' gefunden worden, so war ihr periodisch jährlicher Zuwachs für die Lebensperiode vom 140sten bis zum 150sten Jahre — $\frac{125-103}{10}$ — 2,2 c'.

§. 358. Ermittelung bes periobifchen Buwachfes.

1) An gefällten Bäumen. Um ben Zuwachs an eisnem liegenden Baume zu ermitteln, läßt man den ganzen Stamm und die stärkeren Afte in Abtheilungen zerschneiden, mißt von jester eine gewisse Anzahl, etwa 5 (ober 10) der letzten Jahrringe als Eplinderring ab, rechnet den kubischen Gehalt dieser Eplinderringe von allen Abtheilungen zusammen, und sindet dadurch deren Gesammtzuwachs für die letzten 5 (oder 10) Jahre. Dazu abdirt man den ganzen kubischen Inhalt des Gipfelstückes und derzenigen Afte, welche weniger als 5 (oder 10) Jahrringe zeizgen, so wie der noch geringeren Reiser, da diese lediglich als Zuwachs der letzten 5 (oder 10) Jahre find.

Dies altere Berfahren ergiebt alfo nur ben periobifchen Buwachs; es ift außerft um ftanblich und an ftehendem holze völlig unanwendbar; überdies umfast es das Abfallholz ber Zwischenzeit nicht und ift insofern auch unrichtig.


Setzen wir in Ansehung bieset Irrthums, es wäre M ber gegenwärtige Stammgehalt, m ber vor 10 Jahren, x das von m inzwischen verloren gegangene Abfallholz, mithin m — x der jetzt noch vorhandene Rest von dem älteren Holze: so betrüge ber eigentliche Zuwachs seit 10 Jahren M — m; man rechnete aber dasur M — (m — x), zöge also nicht den früheren wirklichen Baumgehalt von dem gegenwärtigen ab. Ein solches Zuwachsergebnis wäre also offendar um das inzwischen entkommene Abfallholz x zu groß, und dieser Betrag ist nicht ganz undes deutend.

2) An fiehenben Baumen konnte man ben periobischen Maffenzuwachs in bem Unterschiede bes spateren und früheren Stammgehaltes G × H × f finden, und hatte also für biesen 3wed nur die Stammftarke, die Scheitelhohe und die Formzahl eines jeben Zeitpunktes zu bestimmen.

Hätte 3. B. obige 150jährige Siche von 66" U, 80' H, 0,65 f und 125 c' Masse vor 10 Jahren 62" U, 77' H und 0,68 f, also 103 c' Masse gehabt: so wäre ihr Zuwachs in ben letztern 10 Jahren 125 — 103 — 22 c' und jährlich 2,2 c' gewesen. — Obgleich biese Zuwachsersorschung bei weitem leichter als die unter 1. angegebene Methode und auch insofern richtiger als diese ist, weil sie das in der Zwischenzeit entsommene Abfallsbold nicht mitbesaßt: so ist doch die Ermittelung der Gehaltsssattoren für den früheren Baumgehalt mit manchen Schwierigsteiten und selbst Unssicherheiten verknüpft. Überdies ist der so erssorschung und nicht wirklich der laufende Zuwachs des letzten Jahres.

6. 359. Ermittelung bes laufenben Bumachfes.

Den laufenden Jahreszuwachs, um welchen fich bie Maffe bes Baumes eben mehrte, bestimmt man am leichtesten gleich in Prozenten bes gegenwärtigen Baumgehaltes nach fol-



gendem Berfahren *): Man benet fich bie gegenwartige Daffe eines Baumes gleich als Gehaltswalze M, eben so ben Buwachs in ber Korm eines im Umfangsbereiche jener Balze liegenben Außens ringes Z und brudt bas Berhaltnig von Z du M in Prozenten bes letteren aus. Nimmt man ben Außenring als flandige Große, 3. 23. von & Boll Breite an, und bestimmt burch wirkliche Untersuchung, wie viel Jahrringe auf biefe Breite von & Boll tommen: fo ergiebt fich leicht, wie viel Prozent bes Baumgehals tes auf ben Sahreszuwachs kommen. 3. 23 .: Ein Baum habe bei 25" Durchmeffer und 40' Sehaltshohe = 136,35 c' Maffe, ber Aufenring Z aber 136,85 - 125,65 == 10,7 c'*): fo betrüge ber Buwachs 10,7 × 100 = 7,8 °/0

Bare nun gefunden, bag ber fragliche Baum 5 Sabre gebraucht hatte, um 2" auf jeber Seite, ober 1" im Gangen gu= junehmen, fo mare ber laufende Jahresjumachs 7,8 == 1,56 % bes Baumgehaltes. Nach biefer vorläufigen allgemeinen Darftellung wird die folgende weitere Ausführung biefes Berfahrens leicht verftanblich fein:

1) Wir nehmen ben als beständiges Buwachsmaß bienenben Außenring Z von halbzolliger (auf dem Durchmeffer alfo 1" und auf bem Umfang 3,14" betragenber) Breite an, und feten voraus, biefer Ring liege theils innerhalb, theils außerhalb ber

^{*)} Das hier gelehrte Berfahren machte ber verftorbene Berfaffer querft in Laurop's Jahrbuchern 1823. III. Geft befannt.

^{*)} Wir nehmen bei biefer porläufigen allgemeinen Erläuterung bes Berfahrens jur Buwachsermittelung an, ber im Rabius trollige, ober im Durchmeffer 1" betragende Außenring liege gang innerhalb bes Umfanges. In bem obigen Beispiele ift also ber Inhalt bes Ringes - bem Unterschiebe zwischen einer 25" und 24" ftarten Balze von 40' Länge. — Ebenfo blieb vorläufig noch ber Sobenguwachs unberückschiat.

Gehaltswalze in bem Umfangsbereiche. Sein außerer Umfang ift alfo, wenn ber bes Baumes U genannt wirb,

$$= U + \frac{3,14''}{2} = U + 1,57''$$

und fein innerer Umfang

$$= U - \frac{3,14''}{2} = U - 1,57''.$$

- 2) Die Hohe biefes als Zuwachsmaß angenommenen Austenringes ift, wie schon (§. 357.) bekannt, minbestens stillstehend, bochstens mit ber Stärkenzunahme im Gleichverhältnisse fortwachssend. Für beibe Höhengrenzen müßte nun zuvörderst das allgemeine Berhältniß des Baumgehaltes M zu bessen Zuwachsmaße Z bestimmt werden.
- a) Bei fehlendem Sobenzuwachse verhalten fich bie beiben, bas Zuwachsmaß von außen und innen begrenzenden Balzenraume wegen ber gleichen Sobe wie bie Quadrate ihrer Umfange (6. 314. 2.), also wie

$$(U + 1.57'')^2 : (U - 1.57'')^2$$
,

und die zwischen inne liegende, bem Baumgehalte M gleiche Geshaltswalze verhalt fich zu bem Buwachsmaße Z, wie

$$U^2: (U + 1.57'')^2 - (U - 1.57'')^2$$

wegen ahnlicher Grundflache und gleicher Sohe ber brei fraglichen Balen. Es verhalt fich alfo

 $U^{2}: (U + 1,57'')^{2} - (U - 1,57'')^{2} = M: Z.$

Folglich ift in biefem niedrigften Falle bas Buwachsmaß

$$Z = M \times \frac{(U+1,s7'')^2 - (U-1,s7'')^2}{U^2}$$

b) Bei vollem Sohen zumach e verhalten fich bie beiben, bas Buwachsmaß bestimmenben Walzenraume wegen ihrer Ahnlichkeit wie bie Burfel ihrer Umfange (§. 315. 2.), also wie

$$(U + 1,57'')^3 : (U - 1,57'')^3,$$

und die zwischen inne liegende, dem Baumgehalte M gleiche Geshaltswalze verhält sich zu dem Zumachsmaß Z, wie

$$U^s : (U + 1,57'')^s - (U - 1,57'')^s$$

wegen der Ahnlichkeit aller drei Balgen. Es verhalt fich alfo

$$U^s: (U + 1,57'')^s - (U - 1,57'')^s = M: Z.$$

Folglich ift in biefem höchften Falle bas Buwachsmaß

$$Z = M \times \frac{(U+1,s\tau'') \cdot - (U-1,s\tau'')^3}{U^3}$$

3) Um nun biefe beiden allgemeinen Berthe $M \times \frac{(U+1,57'')^2-(U-1,57'')^2}{U-1,57''}$ für bas niedriafte.

und
$$M \times \frac{(U+1,57'')^3-(U-1,57'')^3}{U^3}$$
 für das höchste Zuwachsmaß

bei ber Baumschätzung anzuwenden und in Prozenten des wirklichen Baumgehaltes darzustellen, nimmt man M = 100 an,
set anstatt U die gebräuchlichen Umfangsmaße (1, 1, 1, 1, 1....
10 Fuß) und berechnet für ein jedes die beiden äußersten Zuwachsmaße und dann noch die drei dazwischen fallenden, zu 1,
1 und 1 des vollen Höhenzuwachses gehörigen arithmetischen
Mittelgrößen. — 3. B.: Bei einem 2' = 24" im Umfange haltenden Baume verhält sich bessen Gehalt M = 100 zu dem
halbzolligen Außenringe Z:

a) bei fehlenbem Bobenzumach8:

$$24''^{2}: 25,57''^{2} - 22,43''^{2} = 100: \mathbf{Z}$$

$$\mathbf{Z} = \frac{653,8 - 503,1}{576} \times 100 = 26,1;$$

b) bei vollem Sohenzumache:

$$24''^{3}: 25,57''^{3} - 22,43''^{8} = 100: \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z} = \frac{16718,s - 11284,s}{13824} \times 100 = 39,8;$$

c) fur bie Mittelftufen:

$$\begin{array}{l}
1 = 26,1 + \frac{39,8 - 26,1}{4} = 29,4; \\
\frac{1}{2} = 29,4 + 3,8 = 32,7; \\
\frac{3}{4} = 32,7 + 3,8 = 36,0.
\end{array}$$

- 4) Da nun ber halbzollige Außenring 2, 3, 4 25 Inhreinge enthalten kann, so muffen bie so gesundenen Prozente für bas ganze Zuwachsmaß noch burch 2, 3, 4 25 getheilt werben, um bas Prozent bes Jahreszuwachses zu sinden. Diese Ergebnisse sindet man zusammen in den angefügten holzzuwachstalfeln 88 bis 102, unter den Umfangstärken und ben fünf höhenzuwachsklassen, neben der jüngsten Jahreingstärke.
 - 5) Im Befige einer folchen holzuwachstafel mißt man ben

lestjährigen Stärken und Sobenzuwachs in ber nachstehend geszeigten Weise, sucht die bazu gehörigen Zuwachsprozente unter der Stammstärke auf, muliplizirt damit den auf ganz beliedige Art ermittelten Baumgehalt M und dividirt das Produkt noch durch 100: so ergiedt sich der Maffenzuwachs vom lausfenden Jahre. Unser beständiger Außenring Z, wonach wir den laufenden Jahreszuwachs bemessen, dient hierbei mittels seisner halbzolligen Stärke als Stärkenzuwachsmaß und mitstels seiner vollen Höhenzunahme S als Höhenzuwachsmaß.

- 6) Die jungfte Jahrringftarte mußte alfo als Theil bes halbzolligen Stärkenzumachsmaßes bestimmt werben. hierzu brudt man biefelbe als Bruch aus, beffen Babler 1 ift und beffen Renner anzeigt, wie viel Mittelftarten bes jungften Jahrringes auf ben halben Boll gingen. Um bies leicht zu ermitteln, theilt man am Bollftabchen (6. 357.) ben porbern & Boll ober 21. Auß noch in beliebige Untertheile, faßt mehre, bem jungften Startenzumachse gleich ju achtenbe Sahrringe auf einen ober etliche folder Theile zusammen und überschlägt bie bavon auf ben halben Boll eben kommende Ungabl. Die jungfte Jahrring= ftarte tann jufallig wohl von bem gefuchten mittlern Startengu= machfe abweichen. Den richtigsten Anhalt geben allemal mehre ber außerften Jahrringe von gleicher Starte; tiefer liegenbe, leicht abweichende, burfen eben fo wenig mit hinzugezogen werben, als bie jungste noch unausgebilbete Holzmasse. burchgangige Gleichförmigkeit ber fraglichen Sahrringe zweifelhaft ift, untersucht man beren Starte auf zwei entgegengefesten Seiten.
- 7) Den lett jährigen Söhenzuwachs spricht man, wie schon bekannt, in Bergleichung mit dem Stärkenzuwachse an. Derfelbe ist nämlich voll ober gleich 1, wenn er sich zur Stammsböbe verhält, wie der Stärkenzuwachs zur Stammstärke; er ist 0, wo er ganz fehlt; die Zwischenstusen sind $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$ (§. 357.). Diese Söhenzuwachsklassen werden am sichersten bestimmt nach dem in Zollen bemessenen jüngsten Söhenzuwachse. Dazu braucht man zuwörderst noch die Söhenzuwachse das dem halbzolligen Jahrringstärkenmaße eben zukommende ganze Söhenzuwachse

maß in Zollen angeben. Diese Tafeln wurden berechnet nach ber Proportion U': 3,14" — H': S", worin U ber Stammumfang, 3,14 bas Stärkenzuwachsmaß zum Umfange, H bie Scheitelhöhe und S das Höhenzuwachsmaß ist. An einem Stamme von 22' Umfangstärke und 60' Scheitelhöhe ware baher S — $\frac{60 \times 3,14}{21}$

= 68". Rähme nun ber jüngste ausgebildete Jahrring von dem halbzolligen Stärkenzuwachsmaße & ein: so betrüge ber zu 68 gehörige volle einjährige Höhenzuwachs & i, etwa 6". Diese Theislung bes Höhenzuwachsmaßes durch die dazu gehörige Jahrringzahl ist für die gewöhnlichen Källe auf Taf. 90 und 91 so weit in voraus geschehen, daß man den vollen einjährigen Höhenzumachs, wenigstens als Mittelzahl, hier z. B. $\frac{6.8 + 5.6}{2}$ = 6,2,

hinlänglich genau auffinden kann. Satte man ben lettjährigen wirklichen Sohenzuwachs zu 3" angesprochen, so ergabe bas bie Salfte jenes vollen Sohenzuwachles, wonach bann ber laufende Bolzzuwachs berechnet wurde.

Bei einiger übung kann die Höhenzuwachsklasse auch nach ber Wachsbarkeit und ben Wachsthumsverhältnissen ohne Weitezres geschäht werden. Starke Gipseltriebe, dabei viele jungen Kronenzweige, frisches Grün und glatte Rinde sind Kennzeichen eines vollen Höhenzuwachses, wogegen Gipselburre, Kronendurfztigkeit, schwächliche Belaubung, Schaftsprossen und rauhe, schorzsige Rinde einen mangelhaften Höhenzuwachs verrathen. Im vorgerückten Alter, in ungewohnter Freistellung, in übergipseltem Stande und auf seichtgründigem Standorte bleibt der Höhenzuwachs gegen den Stärkenzuwachs beträchtlich zurück. Hat die sichtbare Zunahme der Scheitelhöhe auch aufgehört, so kann fortsan doch die Krone sich mehr wölben und somit wenigstens die Gebaltshöhe noch zunehmen.

8) Diese Art ber Zuwachsermittelung gewährt nicht nur bie größte Genauigkeit und Leichtigkeit, sonbern ift auch bei jeber Schähung bes Baumgehaltes anwenbbar, für ben holzmaffens gehalt und holzsortengehalt, für einzelne und für mehre Stamme zusammen; zubem halt sie sich frei von jeber Mitaufrechnung

irgend eines unvermeiblichen Solgabfalles. Sierzu nur folgendes Beifpiel:

Ein Stamm von $2\frac{1}{4}$ ' U, 60' H und 24 c' Masse habe zum jüngsten Stärkenzuwachse $\frac{1}{11}$ von dem halbzolligen Sahrringstärzkenmaße und dabei 3" oder den halben Höhenzuwachs: so besträgt sein lausender Sahreszuwachs 2,16 Prozent von seinem Massengehalte, also $\frac{24 \times 2,16}{100} = 0,5184$ c' *).

§. 360. Bachsthumsgang nach ben Sahrringen.

Der Gang bes an einem Baume von Zeit zu Zeit erfolgten Maffenzuwach fes ließe fich auch bloß aus ben Jahrringftarsten entziffern, wenn man voraussehen durfte, bag bei unveransberter Form die Höhe im Berhältniß ber Stärke zugenommen habe; bann stiege ber Massenzuwachs wie ber Kubus ber Stammsfarken (§. 315. 2.). Unter bieser Voraussehung mißt man auf

Abrigens ift immerhin angemessene Borsicht bei biefen Zuwachsermittelungen zu empfehlen, namentlich wenn die Jahreingstärfen bereits im Abnehmen begriffen sind, weil sonft die erlangten Ergebnisse leicht zu hoch ausfallen. Man hat daher auch empfohlen, das ständige Zuwachsmaß von zu ganz innershalb des Umfangs liegend anzunehmen. Nach dieser Boraussehung sind z. B. die Zuwachstafeln des Oberforstmeisters Schrödter berechnet; da diesselben zugleich auf den Durchmesser (nicht, wie die Rönig schen, auf den Umssang) bezogen sind, so sind ben Durchmesser zu deren Berechnung folgende:

$$d^{2}: d^{2} - (d - 1)^{2} = 100: Z$$

$$Z = \frac{d^{2} - (d - 1)^{2} \times 100}{d^{2}}$$

$$Z = \frac{(2d - 1)}{d^{2}} \frac{100}{d^{2}}$$

^{*)} Die bei dem dargestellten Berfahren gemachte Boraussehung, der halbzollige Außenring liege theils innerhald, theils außerhald des Umfanges der Gehaltswalze, hat solgenden Grund: Die Anzahl von Jahringen, welche auf einen halben Joll sommen, kann nur am Baume selbst, also an einem innerhalb des Umfanges liegenden Ringe ermittelt werden; man schließt aber von diesen auf den in der nächten Zeit stattsindenden, also einen Ring außerhalb des Umfanges bildenden Zuwachs. Eine entsprechende Bermittelung sindet also nur unter der obigen Boraussehung statt.

einem etwa 4 bis 5 Fuß über bem Stammende geführten Quersschnitte die Gesammtbreiten von je zehn Jahrringen und berechsnet nach diesen den, einer jeden dieser Alterstusen von dem ganzen Baumkörper zukommenden Antheil. Fände sich z. B. an einer 80jährigen Buche, mit einem Massengehalte von 50 c', von innen heraus folgender Stärkenzuwachs:

ber Entstehungszeit			2,4 ZoU,		
vom	21.	bis	30 .	Sahre	2 ,,
,,	31.	"	40 .	"	1,8 ,,
,,	41.	,,	50.	,,	1,4 ,,
,,	51.	,,	60.	,,	1 "
,,	61.	,,	70.	,,	0,8 ,,
,,	71.	,,	80.	. ,,	0,6 ,,
	susammen in 80 Jahren			10 3ou:	

fo ergabe bies folgenben Bachsthumsgang:

3um 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 3ahre

- a) $2,4^3:4,4^3:6,2^3:7,6^3:8,6^3:9,4^3:10^3$;
- b) 0,014: 0,085: 0,288: 0,489: 0,686: 0,880: 1;
- c) 0,7 : 4,25 : 11,9 : 21,95 : 31,8 : 41,5 : 50 c'. hinter a finden fich die Kubikzahlen aller Starken, und hinter b die baburch begründeten Theile bes ganzen 1 gesetten Baum=

b) bei vollem Höhenzuwachs
$$d^3: d^3 - (d-1)^3 = 100: \mathbf{Z}$$

$$\mathbf{Z} = \frac{d^3 - (d-1)^3 \times 100}{d^3}$$

$$\mathbf{Z} = \frac{(3d^2 - 3d + 1) \ 100}{d^3}$$

und nennt man n die Anzahl von Sahrringen, welche auf den Rolligen Ansensting kommen, fo ist das laufende Massenzuwachsprozent:

a) bei fehlenbem Bobengumache

$$\frac{(2d-1)\ 100}{d^2 \cdot n}$$

b) bei vollem Bobengumache

$$\frac{(3d^2-3d+1)100}{d^3+1}$$

körpers, welche ben barüber fiehenden Altersjahren zukommen und binter c auf den gegenwärtigen Massengehalt des Baumes — 50 c angewendet worden sind.

Dbgleich solche Untersuchungen nicht wohl zu weiter anwendsbaren Ergebnissen führen, weil der Höhenwuchs keinesweges mit dem Stärkenzuwachs so ebenmäßig fortschreitet, wie hier vorauszgesetzt werden muß, und weil fast jeder Baum seinen eigenen Wachsthumsgang hat: so ersieht man daraus wenigstens, wie und warum der Durchschnittszuwachs von dem periodischen und dieser wieder von dem laufenden Jahreszuwachse mehr oder minder adweichen muß, kernt auch dabei die Berhältnisse ähnlicher Körper auf den Holzzuwachs, sowie die Barstellung des Baumzgehaltes in Walzensorm mehr anwenden. Wer aber nach solchen Ergebnissen, die zumal tief unten am Stammende genommen sind, wo sich die Jahrringe stets abnorm verhalten, den weit verzwicklern natürlichen Wachsthumsgang ganzer Wälder zu entzissern denkt, der ist offendar von der Theorie zu sehr befangen.

§. 361. Bumacheverhältniffe an ben holzwüchfen überhaupt.

Das in Prozenten ausgebrudte Verhaltniß bes ganzen Stammgehaltes zu bem laufenden Jahreszuwachse wird hauptsfächlich bedingt von dem Starten zu wach fe ohne oder mit hohen zu wachs; benn die Form verandert sich von einem Ischre zu bem andern nur unbedeutenb.

1) Der fortschreitende Massengehalt eines Stammes ohne Hohenzuwachs verhält sich, wie die Quasbrate der Stärken. Rennen wir einen früheren Durchmesser d und einen späteren D: so ist das Massenverhältnis de: De, wie an Walzen von gleicher Sohe und verschiedener Stärke (§. 314. 2.). Der frühere Rassengehalt verhält sich also zu dem nächken Zuwachse wie de: De — de.

Segen wir nun für gewiffe fruhere Starten bestimmte Bah: len, 3. B. 3", 6", 12", mit gleichem Startenzuwachse, etwa 1": fo ergeben fich bie Daffenverhältniffe:

```
3^2: 4^2 = 9: 16 = 1:1,77...
6^2: 7^2 = 36: 49 = 1:1,36...
12^2: 13^2 = 144: 169 = 1:1.17...
```

und baraus weiter bie Bumacheverhältniffe an bem

```
3=zolligen Stamme 1:0,77...
6 ,, ,, 1:0,36...
12 ,, ,, 1:0,17...
```

Dies beweif't, bag ber Solzzuwachs bei gleichem Maffengehalte und gleicher Stärkenzunahme, icon ohne Sobenzuwachs, an ichwächern Stämmen weit größer ift, als an ftarkern.

2) Der fortschreitende Massengehalt eines Stammes mit vollständigem Sohenzuwachse (§. 359.) vershält sich wie d. : D., nach dem Gesetze ähnlicher Balzen (§. 315. 2.). Obige Stammstärken ergaben also die Massenvershältnisse:

```
3^{8}: 4^{8} = 27: 64 = 1:2,37...
6^{3}: 7^{8} = 216: 343 = 1:1,58...
12^{3}: 13^{3} = 1728: 2197 = 1:1,27...
```

und bie Buwacheverhaltniffe am

```
3-30Uigen Stamme 1: 1,37 . . 6 ,, , , 1: 0,58 . . 12 ,, , , , 1: 0,27 . .
```

Sonach ift jener Unterschied in bem Maffenzuwachse versichiedener Stammftarten, mit Sohen zuwachs, noch viel größer.

3) An den gewöhnlichen Holzwüchsen werden nun aber mit zunehmender Stammstärke die Jahrringe und Höhentriebe immer bunner und kurzer. Haben also die jungern schwächern Stämme an sich schon mehr Stärken = und höhenzuwachs: so muß auch insofern ibr Massenzunahme = Berhältniß größer sein. Der obige Izollige Stamm mit vollem höhenzuwachse nimmt, bloß stereozmetrisch betrachtet, 1,87 seines Massengehaltes zu, der Izzollige, ohne höhenzuwachs, nur 0,17. Diese Bergleichungen eröffnen

bem rechnenben Forstwirthe wichtige Ansichten im Bachsthum ber Balber und leiten ihn zur Erziehung eines weit größern Holzertrages mittels eines viel Kleinern Massenvorrathes.

II. Holzbestanbes=Schätung.

- 1. Bemeffung des Balbschlusses.
- §. 362. Stammgrunbflachenfumme.

Die Stämme, welche einen Balbbeftand bilben, fleben mehr ober weniger bicht zusammen. Diefes von ber Bahl und Starte ber Stämme bedingte Busammenschließen lagt fich nach ber Summe aller Stammgrunbflachen auf einer gewiffen Flachenmaßein= Dage man g. B. bie Starten aller auf einem beit bemeffen. preußischen Morgen von 12 × 12 × 180 = 25920 q' eben befindlichen Stamme und fanbe jur Summe ihrer Startenflachen 129,6 q': fo verhielte fich bes Bestandes Stammgrundflache jur Bobengrunbflache - 129,6: 25920. Wir nennen erftere bie Stammgrunbflachenfumme und lettere bie Beffanb 6: 129,6 fläche. Das Berhaltniß = 0,005 bezeichnet ben Stammgrundflachen = Antheil von ber Bestandesstäche. Die gesammte Stammgrunbflache in Bezug auf bie gegebene Beftanbesfläche ober ben Stammgrunbflächen=Antheil ift alfo bas Mag bes Balbichluffes.

Se größer die Stammgrundstächensumme eines Bestandes ist, um so bichter steht das holz und um so holzhaltiger muß auch der Bestand sein. Dieselbe wurde sich, wenn man gleiche Stammsstärke voraussehen durfte, ohne Beiteres aus dem Produkte der Stämmezahl mit der Stärkenstäche ergeben. Jene Stammgrundsstächensumme von 129,8 q' könnte ebensowohl aus 1296 Stämmen zu 0,1 q', als aus 129,8 Stämmen zu 1 q' Stärkenstäche zusammengeseht sein. Je stärker also die Stämme sind, um so

weniger braucht man bavon jur Bilbung eines gewiffen Balbs foluffes.

§. 363. Stanbraum ber Stamme.

In jedem vollen Solzbestande finden sich, wenigstens mit boberem Alter, die Standpunkte ber Stamme ungleich vertheilt. Selbst in ben regelmäßig gestellten Anpflanzungen verschwinbet allmählich bie anfängliche Pflanzform. Manche Stämme haben mehr Bachsthumsfraft, ober finben aufällig mehr Nahrung und breiten fich aus, mabrent anbere bicht baneben leiben, jurudkom= men und nach und nach eingeben. Bei ber fomit entflebenben, fceinbar ungleichen Stellung hat bennoch jeber Stamm einen gemiffen Bachsthumsraum ober Untheil an bem Raume, ben ber gange Bestand einnimmt. Diefer Stanbraum ift eigents lich ein faulenformiger Korperraum, beffen Grunbflache in ber Bestanbestäche liegt, und beffen Sohe von bem tiefften Burgelenbe bis jum bochften Scheitel reicht. Doch ba man ju ber weitern Anwendung biefes Raumes bie Sobe nicht befonders braucht: so bezeichnen wir blog ben, einem Stamme eben zukommenben magrechten Antheil von ber Beftanbesflache als beffen Standraum. Bei geschloffenen Kronen verbreitet fich berfelbe nicht über bie fogenannte Schirmflache bes Stammes hinaus.

In jedem Holzbestande von gleichmäßigem Buchse verhalt sich die Aft: und Burzelverbreitung eines jeden Stammes stets wie seine Starte; je stärker der Stamm ift, einen besto ausgestreitetern Standraum beherrscht berselbe. Auf jeden Stamm tommt mithin ein seiner Stammgrundfläche angemessener Theil der Bestandesssläche. Ständen z. B. auf einem Morgen von 25920 q':

80 Stämme zu 4' U u. 1,38 q' G mit 102,4 q' gef. Stammgrunbfi.,

80 ,, ,, 2' ,, ,, 0,82 ,, ,, ,, 25,6 ,, ,, ,, ,, fo


betrüge die Stammgrunbfi.-Summe 128 q', und auf 1 q' Stamme
grunbfläche tame \$4829 = 202.5 q' Bestandessiache. Beder

Stamm zu 4' U hätte also 1,28 × 202,5 = 259,2 q' und jeber zu 2' U hätte 0,32 × 202,5 = 64,8 q' von ber Bestandesssäche als Standraum inne.

Wenn die Stamme eines Holzbestandes ihre Bestandsstäche nicht ganzlich einnehmen und nur gleichmäßig von einander absstehen: so vertheilen wir ebenfalls die ganze Flächenausdehnung verhältnismäßig unter sie, ihren Stammstärken nach, füllt auch eben keiner berselben seinen Standraum aus. Ständen auf jenem Morgen nur 8 Stämme von 4' und 8 von 2' Umfangstärke: so kame auf 1 q' Stammgrundstäche 2025 q' Bestandsstäche.

§. 364. Abstand ber Stämme. Fig. 139.

1) Der Stamme Abstand in einem Holzbestande ist bebingt von der Größe ihrer Standraume. Je größer diese sind,
besto weiter stehen die Stamme auseinander. Um den Abstand
nach den Standraumen bemessen zu können, muß man diesen
eine allgemeine Grundsigur beilegen. Dazu eignet sich vornehm=
lich das Quadrat, weil dasselbe dem natürlichen Bachsthums=
raume am meisten gleichkommt, dabei die ganze Bestandssläche
austheilt und am einfachsten ist.



2) Denken wir uns in einem gleichmäßis gen holzbestande um jeden Stamm seinen Standraum als Quadrat; nehmen wir davon zwei Stämme B und b, und nennen von dem einen, B, die Stammgrundsläche G, die Umfangstärke U, den Standraum Q und bessen Seite S; von dem andern, b, die nämlichen Größen g, u, q, s: so ist

 $G: Q = g: q (\S. 363.),$

 $G: g = Q: q (\S. 62. 1.),$

 U^2 : $u^2 = S^2$: s^2 (§. 171.),

 $U: u = S: s \quad (\S. 62. 5.),$

 $U: S \Longrightarrow u: s \ (\S. 62. 1.).$

In einem und bemfelben Solzbestande verhalten fich alfo bie, ben Stanbraumen zukommenben,

Quabratfeiten S unb s, wie bie Stammftarten Unnb u.

- 3) Das in einem Holzbestande eben stattsindende Berhaltniß ber Stammstärke U zur Standraumseite 8 nennen wir das Abstandsverhältniß, und die auf 1 Fuß Umfangstärke kommende Standraumseite 8 die Abstandszahla, oder den Abstandzschieden. In dem odigen Beispiele kam auf einen Stamm von 4' U die Bestandsstäche 259,2 q', wovon die Quasdratseite $S = \sqrt{259}, 2 = 16,1$ q'. Das Abstandsverhältniß U: S war daher 4:16,1, etwa 1:4, und die Abstandszahla = $\frac{S}{U} = \frac{16,1}{4} = 4$. Aus $\frac{S}{U} = a$ folgt $S = U \times a$ und $U = \frac{S}{a}$.
- 4) Der Stämme Entfernung in einem Holzbestande ergiebt sich aus den Umfangstärken und der Abstandszahl. Grenzen nämlich zwei Standräume Q und q ganz nachbarlich zusammen: so stehen die mitten in benselben besindlichen Stämme um ihre beiden halben Standraumseiten $\frac{s}{2} + \frac{a}{2} = \frac{U \times a}{2} + \frac{u \times a}{2}$

 $= \frac{\mathbf{U} + \mathbf{u}}{2} \times \mathbf{a} \text{ auseinander. Bon zwei Nachbarstämmen (Fig. 139.)}$ **B** zu 4' und b zu 3' Umfangstärke wäre in dem Abstande 5 bie Entfernung Bo + bo = $\frac{4 \times 5}{2} + \frac{3 \times 5}{2}$, zusammen $\frac{4+3}{2} \times 5 = 171$.

Die Entfernung zweier Rachbarftamme ergiebt fich mithin, wenn man bas arithmetische Mittel ihrer beiben Umfangstarken mit ber Abstandszahl multiplizirt.

§. 365. Abstanbemeffung.

1) Bur Ermittelung bes Abstandes (a) je zweier Stämme bivibirt man beren Entfernung $\left(\frac{U+u}{2}\times u\right)$ burch bas arithmetische Mittel ihrer Umfangstärken $\left(\frac{U+u}{2}\right)$. Bare, wie im lettern Beispiele, die gemessene Ent-

fernung $17\frac{1}{4}'$ und die mittlere Umfangstärke $\frac{4+3}{2} = 3\frac{1}{4}'$: so betrüge der Abstand $\frac{17\frac{1}{4}}{3\frac{1}{4}} = 5$, also das Fünffache des Wittelsumfangs.

2) Die Auswahl zweier Stamme zur Deffung eines mittlern Abftanbes erforbert eine forgfältige Beurtheilung bes Standes. Nicht alle Nachbarftamme eines Beftandes finden fich in folder Stellung, wie es eine richtige Abstandsmeffung bebingt. Oft fteben fie einander ju nabe und haben einen mehr ober minder gemeinschaftlichen Standraum; öfter fteben fie gu entfernt, und es brangt fich ber Bachsthumeraum eines weitern Stammes bazwischen hinein. Stehen sie mehr schräg, wie etwa g gegen B (Fig. 139.), fo mare Bp ber richtige Abstand; man muß fich indeß mit ber wenig abweichenden Entfernung Bq bebelfen, weil im Freien ber eigentliche Abstandspunkt p nicht wohl Die Entfernungen werben magnaber bestimmt werben fann. recht und eigentlich bis zu ben Mittelpunkten ber beiberfeitigen Stammgrunbflachen genommen; nur bei fchragem Stanbe barf man hiervon etwas abgeben; im außersten Falle mißt man von Umfang zu Umfang.

Bu biefen Abstandsmessungen muß man sich Stellen in bem Bestande aufsuchen, wo die Stämme nicht zu ungleich sind und von Jugend an in mehr gleichmäßiger Vertheilung gestanden haben. In ber Regel ift das Mittel aus mehren Abständen zu nehmen. Fände sich z. B. zwischen folgenden Nachbarstämmen von

3	unb	6′	U	bie	Entfernung	g 19',	alfo	die	Abstandszahl	4,2,
2	,,	4'	,,	,,	,,	12¼',	,,	,,	"	4,2,
5	,,	3′	,,	,,	,,	1514,	,,	,,	"	3,9,
44	,,	۶ ^۱ ٬	,,		"	131',	,,	,,	"	3,8:
		so betruge bie Summe ber Abstanbezahler								
und ber burchschnittliche Abstand										

Am genauesten ergiebt fich freilich ber Abstand nach ber gesamme ten Stammgrundflache (§. 366. 3.).

- §. 366. Allgemeiner Gebrauch bes Abstanbes.
- 1) Nach bem bekannten Abstand und ber gegebenen Stammz stärke eines Baumes ist bessen Standraum S² = (U × a)² leicht zu berechnen. Man erhebt das Produkt der Abstandszahl mit der Umfangszahl in's Quadrat. Ein Stamm von 4' U hat bei 5fachem Abstande zur Quadratseite seines Standraumes 4 × 5 = 20'; benn auf jeden Umfangssußkommen 5 Fuß Standraumseite, und der Standraum selbst bezträgt 20² = 400 q'.
- 2) Nach bem Abstande kann man weiter die Stammsgrundslächen fumme aller Stämme eines Bestandes aus rechnen. Da die Abstandszahl nämlich anzeigt, wie viel Fuß Entsernung verhältnißmäßig auf 1 Fuß Stammumsang kommen, so muß das Quadrat der Abstandszahl den Standraum bezeichenen, welcher verhältnißmäßig zu der Stammgrundssäche von 1 Fuß Umsang 0,0796, oder abgekürzt 0,08 q' gehört. Das Quadrat der gegebenen Abstandszahl verhält sich daher zu 0,08 q' (b. h. der dazu gehörigen Stammgrundsläche) wie die ganze Bestandesstäche zu der darauf besindlichen, gesammten Stammsgrundssäche. Wäre die Abstandszahl 4, so betrüge die Stammsgrundssächensumme G eines Morgens zu 25920 q', nach der Proportion

$$4^2: 0.08 = 25920: G,$$

$$\frac{0.08 \times 25920}{16} = 129.6 \text{ q}'.$$

Das für ben 1-fußigen Stamm gefundene Berhältniß der Stammgrundfläche zum Standraume, hier $0.08:4^2$, oder $\frac{0.08}{4^2}=0.005$, bezeichnet zugleich den Antheil, welchen die Stammgrundfläche von der Bestandesstäche überhaupt einnimmt (6.362.).

3) Nach ber Stammgrunbflachenfumme eines holzbestandes, welche sich weit genauer ergiebt, wenn man die Starten aller bazu gehörigen Stamme nach einander mist und beren Stammgrunbstachen zusammenzahlt, sindet man auf entgegenges festem Bege ben Abstand, und izwar am genauesten. Die Stammgrundslächensumme verhalt sich nämlich zu ber Bestandesfläche, wie die Stammgrundsläche bes 1-fußigen Stammes zu bessen Standraume a. Diese Proportion gestaltet sich mit ben Größen vom vorigen Beispiele in

 $129.6:25920 = 0.08:a^2.$

Die Quabratwurzel aus bem fo berechneten Standraume ift ber gesuchte Abstand, bier V16 = 4.

- 4) Bei verschiedenem Abstande verhalten sich die Stammgrundslächen umgekehrt wie die Quadrate der Abstandszahlen. Zu dem Abstande 4 ist (n. 3iss. 2.) die Stammgrundsläche eines Morgens $\frac{0.08}{4^2} \times 25920$, und zu dem Abstande 7 ist sie $\frac{0.08}{7^2} \times 25920$. Beide Stammgrundslächen verhalten sich also, wie $\frac{0.08}{4^2}$: $\frac{0.08}{7^2} = \frac{0.08 \times 7^2}{4^2 \times 7^2}$: $\frac{0.08 \times 4^2}{7^2 \times 4^2} = 7^2$: 4^2 .
- 5) Nach ber gegenwärtigen Abstanbszahl und bem nächsten Stärkenzuwachse bes Mittelstammes von einem Bestanbe kann man die mit zunehmender Stammstärke eintrestende Abstandsveränderung leicht bemessen. Geseht, ein Waldbestand habe so eben 4,83-sachen Abstand, 2fußige Stammsstärke und zum nächsten 10jährigen Stärkenzuwachs 0,16 Fußim Umfang: so ist die Entsernung der Stämme 2 × 4,33 = 8,66 und mithin der nachherige Abstand, bei 2,16 Fuß Stammsstärke, 8,66: 2,16 = 4. Die Abstandsveränderung steht mit dem Stärkenzuwachse in umgekehrtem Verhältnisse; denn es mußim vorliegenden Falle, bei der gleichbleibenden Entsernung von 8,66, leicht begreissich 2 × 4,83 = 2,16 × 4 sein, sich mithix 2: 2,16 = 4: 4,38 verhalten.
 - 6) Bur leichtern Bestimmung ber Stammgrundslächensummé nach jeber vorkommenden Abstandszahl, oder umgekehrt, ber Abftandszahl nach ber Stammgrundsläche, bienen bie unter 104

bis 106 angefügten Abstanbstafeln, welche zu allen Abstänben nicht nur bie Stammgrunbslächen-Untheile überhaupt, sondern auch die Stammgrundslächen mehrer Forstslächenmaße angeben. Darin sindet man z. B. hinter dem Abstande 3,8 für den preuß. Morgen 142,5 q', für das baierische Tagwert, wie für den badenschen und darmstädt'schen Morgen 220 q', und für den weimarischen Uder 197,1 q' gesammte Stammgrundsläche oder überhaupt 0,0055 von der Bestandessläche. Leicht läßt sich der Betrag jeder andern Forstslächeneinheit zwischen den Abstand und den Stammgrundslächen-Antheil eben so einreihen.

Dbicon bie Abstandsmeffungen leicht erhebliche Fehlichluffe im Gefolge haben und baber nur nach vielen Untersuchungen in ben Banben bes unterrichteten Praftifers ju einigermagen fichern Schabungeergebniffen fuhren tonnen, fo bieten biefelben boch menigstens ein bequemes Mittel gur ungefahren Bestimmung ber Dichtheit, so wie ber Stammgrundflächensumme aller Balb= wuchse, bei beffen Gebrauche man nichts zu nehmen hat, als etliche Entfernungen richtig ftebenber Rachbarftamme. Es ift bies für bie flüchtige Bestanbesschätzung ein beachtenswerther Gewinn. Die augenblicklich anzusprechenben brei Bestanbesfaktoren, bie Abstandezahl, Bestandeshohe und Stammform, gewähren wenigftens zuverläffigere Ergebniffe, als jebe andere aus ber Daffe beraus gegriffene Schabung. Gin befonberes Intereffe aber gemahren nahere Untersuchungen bes Abstandes ober bes Stamm: grunbflächen : Untheiles in allen Stellungen ber Balbbeftanbe noch baburch, baß fie zu einer tieferen Ginficht in bie Bachsthumsgesete ber Balber führen,- hier noch einige flereometrische Anwendungen bes Abstandes.

§. 367. Abstand auf die Solzanlagen angewendet.

In den Holzanwüchsen sollte ber Stamme Stellung burchaus nicht dem Gerathewohl anheim gegeben sein. Iwar bedarf der junge Anwuchs, theils des forberlichen Schlusses, theils des mog-lichen Abganges wegen, zum vollkommenen Gedeihen ein scheinsbares übermaß der Pflanzenzahl. Diese Bedingung der anfangelichen Dichtheit durfte man aber in der Regel nicht weiter über-

schreiten, als es die einstige Rutbarkeit der überwachsenen Solzftamme gestattet. Das erhebliche Berdrangen durfte nämlich dann erst eintreten, wenn das eingängige Solz eine absehdare Starke erreicht hatte. Nach dieser Starke ist die anfängliche Stellung hauptsächlich zu bemessen.

Geset, in einem Fichtenbestande könnte sich die Durchforsstung nicht eher bezahlt machen, dis die Stämme im Durchsschnitte 1½' Umfangstärke erreicht hätten. Wäre nun auf dem fraglichen Standorte die Abstandszahl solcher Fichtenstangen im durchforstbaren Stande 3,6: so betrüge zur Zeit der nächsten, nutharen Durchforstung von jedem Stamme die Quadratseite seines Standraumes 3,6 × 1½ = 4,5' und der Standraum selbst 4,5² = 20,25 q' (§. 366. 1.). So viel Fläche müßte man nun anfänglich jedem dis dahin bleibenden Stamme ungefahr zutheislen. Diesen Anforderungen entsprächen eine Geviertpflanzung mit 4½', eine Reihenpflanzung mit 3 und 7', oder mit 2 und 10' Pflanzweite, deßgleichen eine noch etwas weiter gestellte, nicht zu bichte TruppsPflanzung, Platten = oder Streisensaat.

Nach ber Abstandszahl bestimmt man ebenfalls, wiesern die Buden schon vorhandener Aufwüchse ausgebessert werden müßten. Wäre in einem Buchenbestande bereinst die Abstandszahl 4, und sollten jetzt die Fehlstellen nur für die Hauptnutzung ausgepflanzt werden; wüßte man auch, daß bis dahin jeder Nandstamm wernigstens 3 Fuß Umfangstärke erreichte: so gelangten solche Stämme in der Entsernung von $4 \times 3 = 12'$ noch zu vollem Schlusse (§. 364. 4.), und es dürften alle unter 12 Fuß breiten Lücken ganz unausgedessert bleiben; auf die dis zu 2×12 Fuß breiten brauchte aber nur je ein Pflänzling zu kommen. Hiernach ergiebt sich auch, daß die Ausbesserung der Fehlstellen weniger nach dem Flächengehalte, als nach der Breite bestimmt werden dürfte.

Bubem schätt man mittels ber Abstandszahl die kunftige Holzbaltigkeit unvollständiger Holzwüchse viel sicherer, als seither; benn es läßt sich banach bemessen, wie die vorfindlichen Luden mehr und mehr von den Randstämmen eingenommen und wie somit Bestand und Ertrag immer vollständiger werden.

§. 368. Abstand auf bie Durchforstungen angewenbet.

Die gewöhnliche Bestimmung bes Durchforstungsangriffes, nach ber Stämmezahl einest jeben Alters, ist sehr irrig, weil bie rechte Stammzahl bes vollen Bestandes nicht eben von bem Alter, sondern mehr von ber zufälligen Stammstärke abhängt. Die Abstandszahl gewährt hierbei einen viel sicherern Anhalt.

Man bestimmt nämlich, welchen Abstand ber Solzwuchs nach Maggabe ber Solgart, bes Stanbortes, ber Entftehung und Erziehung erreichen barf bis jum Gintritte ber Durchforftung, und auf welchen Abstand berfelbe vermittelft ber Durchforftung bann wieber gefet werben muß. Bei ber Aushauung bemißt man nun nach ben Stammftarten bie Entfernungen ber bleiben= ben Nachbarftamme zu biefer Stellung. Sollte g. B. ber 216= ftand eines eben burchforsteten Buchenftangenholzes 4,5 fein, und bie bleibenben Stämme hatten im Durchschnitte 2' Umfangftarke: fo mare bie berguftellenbe mittlere Entfernung 4,5 × 2 = 9 Ruß (§. 364, 4.). Freilich ergiebt fich an Ort und Stelle uber bem Durchforften felbst am besten, was eben abkommlich ift, und es burfte, eines vorläufig bestimmten Abstandes wegen, ber Bestand burchaus nicht verhauen werben. hier hanbelt es fich auch nur um eine allgemein wiffenschaftlich begrundete Richtschnur fur bas Befen biefer Sauungen.

In bem wachsenden Holzbestande mindert sich, von einer Durchforstung zur andern, der Abstand umsgekehrt, wie die Stammstärke zunimmt (n. §. 366. 5.). War gleich nach vollendeter Durchforstung der Abstand 5, und foll die nächste Durchforstung wieder eintreten bei dem Abstande 4: so ist, wenn u und U die Umfangstärken bezeichnen, $4 \times U = 5 \times u$ und also $4:5 = u:U(\S.62)$. Folglich muß bis dahin

bas 1-fußige Bolg erft 11 guß ftart werben,

das 2-fußige " " 2½ " " "

das 4=fußige " " 5 " u. s. w.


Aus biefen verschiebenen Starkenzunahmen von einem Aus-

hiebe zum andern leuchtet ein, warum im jungern, schwächern Golze die Durchforstungen weit öfter wiederkehren mussen und dringender sind, als in dem altern, stärkern. Denn da dis zur nächsten Durchforstung der Isusige Stamm nur &, der 2fußige aber & und der 4fußige I' stärker werden muß: so betrüge, wenn man auch den jährlichen Stärkenzuwachs in den verschiedenen Alterstufen nur gleich annimmt, bennoch die Zwischenzeit von eisner Durchforstung zu der andern in

dem 1-fußigen Holze 2 von der im 2-fußigen,
4 von der im 4-fußigen u. s. w.

Ber nicht vermag, dies mathematisch zu beurtheilen, der kann sich keinen Begriff bavon machen, wie viel er vernachläffigt und schabet burch bas Berfaumen der Ausforstungen gedrangter Jungholzer.

§. 369. Abstand auf die Schlagstellungen ans gewendet. Fig. 139.



Endlich können auch die Schlagstelluns gen nach bem Abstande bemessen werben. Ift nämlich die Abstandszahl nach Maßzgabe ber Betriebsart und bes Standortes gegeben, z. B. 7 für einen Buchenschlag: so braucht man nur (n. S. 364. 4.) von einem eben zum Aushalten bestimmten Stamme B ben halben Umfang mit ber

Abstanbszahl zu multipliziren und die so gefundene halbe Seite seines kunftigen Standraumes Bn oder Bo von dem Stamme aus abzumessen, den nächsten Stamm m oder b auszuwählen, bessen halbe Standraumseite daran stößt, und so mit Berücksichstigung aller übrigen Umstände weiter fortzusahren. Dieses Mitztel kann zwar nicht durchgängig angewendet werden, es eignet sich jedoch zu einer bestimmteren Vorschrift, wonach man den Stand der Samen und anderen Oberbäume überhaupt bemefzen kann.

Rach bem verschiebenen Abstande läßt fich auch bas Ber-

bis 106 angefügten Abstanbstafeln, welche zu allen Wistanben nicht nur die Stammgrunbslächen=Untheile überhaupt, sondern auch die Stammgrundslächen mehrer Forstslächenmaße angeben. Darin sindet man z. B. hinter dem Abstande 3,8 sür den preuß. Morgen 142,5 q', für das baierische Tagwert, wie für den badenschen und darmstädt'schen Morgen 220 q', und sür den weimarischen Acker 197,1 q' gesammte Stammgrundsläche oder überhaupt 0,0055 von der Bestandessläche. Leicht läst sich der Betrag jeder andern Forstslächeneinheit zwischen den Abstand und den Stammgrundslächen-Antheil eben so einreihen.

Dbicon bie Abstandemeffungen leicht erhebliche Rehlichluffe im Gefolge baben und baber nur nach vielen Untersuchungen in ben Banben bes unterrichteten Praktiters zu einigermaßen fichem Schabungeergebniffen fubren tonnen, fo bieten biefelben boch menigstens ein bequemes Mittel gur ungefähren Bestimmung ber Dichtheit, so wie ber Stammarundflächensumme aller Balb: wuchfe, bei beffen Gebrauche man nichts zu nehmen bat, als ets liche Entfernungen richtig ftebenber Nachbarftamme. Es ift bieb für die flüchtige Beftanbesichatung ein beachtenswerther Gewinn. Die augenblicklich anzusprechenden brei Beftanbesfaktoren, bie Abstandegabl, Bestandeshohe und Stammform, gewähren wenig: ftens zuverläffigere Ergebniffe, als jebe andere aus ber Daffe beraus gegriffene Schabung. Ein besonderes Interesse aber ge wahren nabere Untersuchungen bes Abstandes ober bes Stamm: grundflächen = Antheiles in allen Stellungen ber Balbbeftanbe noch baburch, bag fie zu einer tieferen Ginficht in bie Bache thumsgesete ber Balber führen,- Sier noch einige ftereometrifche Anwendungen bes Abstanbes.

§. 367. Abstand auf bie Solzanlagen angewenbet.

In ben Holzanwüchsen sollte ber Stämme Stellung burchaus nicht bem Gerathewohl anheim gegeben sein. 3war bebarf ber junge Anwuchs, theils bes förberlichen Schlusses, theils bes mog-lichen Abganges wegen, zum vollkommenen Gedeihen ein scheins bares übermaß ber Pflanzenzahl. Diese Bedingung ber anfang-lichen Dichtheit burfte man aber in ber Regel nicht weiter über-

In jenem Falle ift 0,367 und in biefem ift 0,277 ber Schirms- Aachen-Antheil.

Der Abstand ist das einzige Mittel, burch welches die naturliche Dichtheit der verschiedenen Balbbestände und die wirthsschaftlichen Stellungen der Holzwüchse sicher und anschaulich ohne Bezug auf örtliche Flächenmaße bemessen werden können. Beder Stämmezahl noch Schirmstäche sind hierzu recht brauchsbar, und überdies ohne gegebene Bestandesstäche gar nicht answendbar*).

2. Schagung ber Beftanbesgute.

§. 370. Schatungsmethoben.

Bur Ermittelung bes Maffengehaltes ganzer Balbbeftanbe giebt es wefentlich brei Berfahrungsarten: bie Auszahlung aller Stamme, bie Probenfchagung und bie bloge Mafe fenfchagung.

- 1) Die Beft an besauszählung geht fpeziell auf bie Maffenschätzung bes einzelnen Stammes ober zusammengefaßter Stammklaffen ein, und wendet babei, je nach bem 3wed und ben Mitteln, entweber ein genaueres ober mehr ungefähres Bersfahren an.
- a) Die genaue Bestandesauszählung faßt bie vors findlichen Stämme nach geeigneten Klassen zusammen, bestimmt von jeber
 - a) entweber bie Gehaltsfaktoren G, H und f möglichft genau, um barnach ben Maffengehalt mit Guffe ber Gehaltshohens Stamm = ober Maffentafeln ju berechnen,
 - β) oder fie mahlt Mittelftamme fur jede Rlaffe aus, wels che ber Raffenberechnung ju Grunde gelegt werben.

^{*)} Der Berfaffer burfte wohl zuerft bie Stammgrundfläche und ben Absstand auf die Schätzung und Stellung der Balbbeftande angewendet haben. Diefen Gegenstand hatte er schon durch eine große Reihe von Berfuchen begrundet, als er benfelben im Jahre 1823 in Laurop's Jahrbuchern der Forstwissenschaft. I. oft. 2. S. 108. 117. berührte.

- b) Die ungefähre Beftanbesauszählung begnügt fich mit summarischer ober burchschnittlicher Bestimmung ber Gehaltsfaktoren, und kann in verschiedener Beise ausgeführt werben:
 - a) burch unmittelbares Unsprechen nach dem Rlaftergehalte (Okularschähung) ober
 - β) burch Unsprechen nach Größentlaffen ober Größenverhalt= niffen.
- 2) Die Probenichätzung fucht auf kleineren ausgemablten Probeflachen ben Maffengehalt und ichließt von biefem, nach Berhaltniß ber Flachen, auf bas Ganze.
- 3) Die bloße Maffenschätzung geht nicht speziell auf Ermittelung ber einzelnen Gehaltsfaktoren ein, sondern fast gleich summarisch die Masse selbst ins Auge. Sie zerfallt
 - a) in bie Abschätzung nach Balbmaffentafeln,
 - b) nach Erfahrungstafeln,
 - c) nach bem Augenmaß.

§. 371. Gehaltsfattoren ber Bolzbeftanbe.

Bur wesentlichen Grundlage bieser verschiedenen Schähungs= methoden bienen immer die Gehaltsfaktoren, die Stammgrundsläche G, die Scheitelhöhe H und die Form f, mögen sie nun unmittelbar oder mittelbar in ihrem Produkte als Massenhaltigkeit M ange= wendet werden. Wir bemerken darüber im Allgemeinen noch Folgendes:

Wenn ein Holzbestand aus n gleichen Stämmen zusammengesett ware, so würde sein Massengehalt M = n × (G × H × f) sein; benn der Gehalt jedes einzelnen Stammes gleicht G × H × f (§, 343). Denkt man sich alle Stämme des Bestanz des in eine einzige Stammgrundsläche nG zusammengerückt, so erhält man den gleichen Werth nG × H × f. Wären die Stämme auch ungleich, und brückte G anstatt nG ihre gessammte Stammgrundsläche, H ihre mittlere Scheitelhöhe und f ihre mittlere Form aus: so wäre leicht begreislich G × H × f der gesammte Massengehalt des Bestandes, ebenso wie der des einzelnen Baumes.

Die verständige Anwendung der Faktoren G, H, f bei der Balbbestandesschätzung beseitigt eine Menge Irrthumer und Unsbehülslichkeiten in der Forsttaration, die dadurch veranlaßt wursden, daß man immer nur ihr Produkt aus der Masse unmittels bar aufgriff, und nicht die viel sichrern Faktoren einzeln erforschte und feststellte.

1) Die gefammte Stammgrunbflache G ift ber wichstigste Faktor jeder Bestandesschätzung (§. 343.) und der einzige, welcher durch unmittelbare Messung bestimmt werden kann. Ihr Antheil von der Bestandes släche, der nicht leicht über 0.008 steigt, drückt zugleich die Dichtheit des Bestandes aus und gewährt als Maß des Walbschlusses nicht nur der Holzsschung, sondern auch der ganzen Holzerziehung eine ungemeine Gründlichkeit.

Die in einem Bestande vorsindliche mittlere Stams mesgrundfläche entspricht übrigens nicht geradehin auch ber mittlern Umfangs ober Durchmesserstärke (§. 171. 4.); sie geht hervor durch Theilung der Stammgrundslächensumme mit der Stämmezahl.

2) Die Scheitelhohe H eines holzbestandes tann wenigstens mittelbar gemessen werben. Sie ift für die Bestandesschätzung sehr wichtig, indem sich die Bestandesmassen bei gleicher Stammgrundsläche ziemlich verhalten wie die Bestandeshöhen.

Die Mittelhöhe gleicht nicht bem arithmetischen Mittel zwischen ber höchsten und ber niedrigsten Scheitelhohe im Bestande, sondern fie ift die geometrische Durchschnittszahl, ber Quotient

75 größere Stämme von 1,2 G, 80 H und 0,56 f,
25 geringere dazwischen von 0,8 G, 60 H und 0,6 f:
fo ware die mittlere Bestandeshohe nicht $\frac{80+60}{2}$ = 70, sondern

76,15. Denn

$$75 \times 1,2 \times 0,56 = 50,4$$

$$25 \times 0,8 \times 0,6 = 12$$

$$G \times f = 62,4.$$

$$Daher \frac{M}{G \times f} = \frac{4752}{62,4} = 76,15...$$

Um also die eigentliche Mittelhohe eines geschähten Bestandes auszurechnen, abbirt man die Produkte der Stammgrundslächen und Formzahlen aller abgetheilten Stammklassen und dividirt mit dieser Summe G x f in die Bestandesmasse M. Bei gleichs wüchsigen Beständen sindet man diese wirklichen Durchschnittsphohen H meist an den Stämmen, welche die zweite höhenklasse bilben.

- 3) Die mittlere Formzahl f eines Holzbestandes ist ebenfalls die geometrische Durchschnittszahl aus allen Stammsklassen, der Quotient $\frac{M}{G \times H}$. In dem vorigen Beispiele wäre die auszumittelnde gemeinschaftliche Formzahl keinesweges $\frac{0.56+0.6}{2}$ = 0.58, sondern 0.5657. Es ist nämlich $G \times H \times f = 4752$ und $G \times H = 8400$, also $f = \frac{4752}{4752} = 0.5657$.
- 4) Des Bestandes Maffenhaltigkeit M ober der auf die Forststächeneinheit kommende, mittlere Massengehalt geht hervor, wenn man die ganze Bestandesmasse durch die Bestandesstäche dividirt. Enthielte z. B. ein 20 Morgen großer Buchenschlag noch 30000 c' Besamungsholz, so betrüge die Massenhaltigkeit seines Bestandes -10200 = 1500 c'.
- 5) Die Bestanbesmasse M mit ihrem laufenden Jahs reszuwach se segrundet die eigentliche Bestandes gute. wird entweder gleich nach der Zuwachsmasse selbst, oder erst in Prozenten des Massengehaltes bestimmt. Findet sich der Besstand, wie fast immer, nicht aus gleichen Stämmen zusammengesset, so sind darin auch die Zuwachsverhältnisse ungleich, und der fragliche gesammte Zuwachs muß speziell von jeder Stammklasse besonders ausgerechnet werden. Der alters durch schnittslich e und der periodische Zuwachs kommen hierbei eigentslich nicht zur Frage.

A. Die Beftanbesauszählung.

a. Bon ber genauen Beftanbesausgahlung.

§. 372. überhaupt.

Bei einer größern Bestanbesauszählung ift es nicht wohl thulich, jeden einzelnen Stamm nach holzgattung, Stärke, Sohe, Form und Zuwachs besonders anzusprechen; es verzursachte dies eine viel zu muhsame Arbeit. Man faßt daher auch bei der genauen Bestandesauszählung die vorsindlichen Stämme in Gattungs und Stärkeklassen zusammen und ermittelt von jeder den wichtigsten Faktor, die Stammgrundstäche G, genau, bestimmt aber die übrigen minder wichtigen Gehaltsfaktoren bloß durchschnittlich.

Buerst trennt man die Holzgattungen, sofern sie versichieden sind an Wuchs und Werth. Dann sondert und mißt man die Stämme nach den Stammstärken, weil diese unter den Gehaltsfaktoren die meiste Genauigkeit erfordern, am leichtessten gemessen und bestimmt werden können, demnächst auch der Sorten und Zuwachsschätzung zum Anhalt dienen und das Einstragen der Stämme mit einfachen Strichen gestatten. Zu den angenommenen Stärkeklassen ermittelt man die Mittelhöhen, und zu diesen wieder die passenden Form und Zuwach segrößen. In Bestandes abtheilungen mit wechselndem Buchse scheidet man mittels gezogener Furchen oder gesteckter Zweige diesenigen Untertheile ab, die bei berselben Stammstärke eine andere Höhe haben, und behandelt jedes dieser Bestans des stücke seine gesuchten Gehalts und Zuwachsergebnisse ausgerechnet.

§. 373. Bahlung ber Stamme nach ber Starte.

Man mißt alle Stamme, wie fie vorkommen, nach ihrer Starte und tragt einen jeben unter seine, nach Buchs und Berth gesonderte holzgatung. Die Stammftarten werden entweber nach bem Umfange ober nach bem Durchmeffer gemessen. Bei Anwendung bes Umfanges mißt man nach Fußen,

und zwar unter 3 in Biertelfußen, zwischen 3 und 6 in halben und über 6 in ganzen Fußen abgefluft; bie baburch entstehenden Stärkeklassen ober beständigen, Auszählstärken sind gleich auf bem Spannmaße auszuzeichnen. Die Durchmefsferftärken bagegen werden nach Zollen bemessen.

Die vorzurichtenben Auszählzettel bekommen von oben herein Abtheilungen für die darüber zu nennenden Holzgattungen, deren Scheidelinien schräg gezogen werden können, je nachdem die eine Holzgattung mehr in Starkholz besteht, als die andere, und worin man noch die überwachsenen oder sonst abkömmlichen Stämme von den herrschenden sondert. Born herunter stehen vor eigenen Querspalten alle Umfangs = oder Durchmessezahlen der gewöhnlichen Stärkeklassen. Für seltene Stärken und Stämsme, wie etwa einzelne alte Oberbäume, läßt man unten wohl noch einen besondern Raum offen *).

Die Auszählenden gehen immer nach einerlei Richtung und paarweise. Der Eine mißt (n. §. 346.), ruft und reißt an; ber Andere giebt darauf Acht und trägt ein. Bei größerer Ausbehnung der Bestandesstücke zählen mehre Paare neben einander, und ein Obmann leitet das ganze Geschäft, überwacht insbesons dere die richtige Zeichnung der ausgezählten Stämme und Breiten. Jeder Stamm, dessen Stärke eben zwischen zwei Stärkeklassen sällt, wird in die nächst höhere oder niedere gesetz, zu der ihn die beziehliche Bölligkeit seiner Höhe und Korm mehr eignen. Beim Eintragen kommen je fünf Stammstriche vermittelst des sunsten, schräg gelegten in Eins (N). Auf solche Beise kann die Stämmezahl jeder Stärkeklasse leicht zusammengezählt und zur weitern Bestandesaufnahme verwendet werden.

^{*)} Bei Anszählungen im Kleinen, die mehr Genauigkeit erforbern und gesstatten, nimmt man wohl auch für jede Stärkellasse in voraus mehre Höhenstlassen an und setzt baun für jeden Stamm einen Strich hinter die gemesssene Starfe und die besonders geschätze Höhe. Man könnte auch jeden Stamm mittels seiner Höhenzahl eintragen, dann zu jeder Stärkellasse die Höhensumme suchen, mit der durchschnittlichen Formzahl multipliziren und nach der so gefundenen Gehaltshöhensumme gleich den Massengehalt der ganzen Stammklasse ausschlagen.

§. 374. Durchichnittliche Gohen:, Form: unb Buwache: Beftimmung.

Für alle Stärkenklassen jeber gesonderten Holzgattung ermittelt nun der Schäher an mehren wohl ausgewählten Probestämmen durchschnittliche Sohens, Forms und Zuwachsgrößen und trägt sie sogleich in sein Auszählbuch. In dieses kommen voran die von den abgegebenen Auszählzetteln summirten Stämmezahlen und Stärken jeder Holzgattung als Ergebnisse der Zählung; dann folgen die Scheitelhöhen und Formen, der Stärkens und Höhenzuwachs, alle vier in doppelten Spalten, die eine zu den vorläusigen Untersuchungen, die andere zu den entschieden ausgeworfenen Durchschnittsgrößen.

- 1) Die Scheitelhöhen werben in Sohenstufen von 5 zu 5 Fuß hinter die Stärken gesett. Man trägt zuerst die an Probestämmen (n. §. 347.) gemessenen Sohen einzeln ein, wie sie sich wirklich ergeben, gleicht sie dann noch aus, nach allges meiner Beurtheilung der dem Auge sich darbietenden Höhenversschiedenheiten, und bestimmt wo möglich für zwei oder drei Stärstelassen zusammen eine gemeinschaftliche Höhenklasse, um sich die Bestandesausrechnung so viel als thulich zu erleichtern.
- 2) Die Formzahlen ober die Formtlaffen werden zus vörderst an denselben Probestämmen (n. §. 348.) geschätzt und einzeln eingetragen, dann nach der im Bestande vorsindlichen allgemeinen Stammsorm für die angenommenen Höhenklassen folgerecht auszeglichen berichtigt und darnach die Formklasse bestimmt.
- 3) Da ber Stärken zuwach 6 mitunter fehr abweichenb erscheint, so ift bei bessen Ausmittelung (nach §§. 357. 359. 6.) nicht nur eine vorsichtigere Auswahl geeigneter Probestämme von verschiebener Stärke, sondern auch eine zahlreichere Untersuchung und forgfältigere Bergleichung und Berichtigung für alle Sohensklassen erforderlich.
- 4) Der jungfte Sohen zu wachs wird felten unmittelbar an bazu gefällten Probestammen gemeffen, sondern mehr nach bem Augenmaße mit Beurtheilung der Bachsthumsverhaltniffe und nach Erfahrungen angesprochen. Man sett benfelben für

jebe Sobenklaffe junachft in Bollen an und bestimmt barnach, auch wohl gleich unmittelbar bie jugehörige Sobenzuwachsklaffe (§. 359. 7.) *).

Diese mittleren Scheitelhöhen, Formzahlen, Stärken = und Sohenzuwachsgrößen der verschiedenen Stärkeklassen eines Holz-bestandes sind zwar meist aus verschiedenen Wachsthumsverhält= niffen hervorgegangen; bennoch sinden sie sich fast überall in ziemlich stetigen, ausgleichbaren Reihen. Es ist indeß nicht leicht, das Geseh dieser Reihen naturlich und mathematisch richtig aufzussallen und danach die erschienenen Abweichungen zu berichtigen.

§. 375. Ausrechnung ber Bestanbesgute.

In bem ersten zur Bestandes aufnahme bestimmten Theile bes Schaungsbuches werden zwörderst die Ergebenisse ber Auszählung aus bem Auszählbuche unter biefelzben überschriften getragen, nämlich: Holzgattung, Stämmezahl, Stärke (Uober D), Scheitelhöhe, Formklasse, Stärken= und Höhenzuwachs. Dahinter kommen bann weiter, als Ergebnisse der Bestandes ausrechnung: die gesammte Stammgrundsläche und Bestandsmasse mit der Zuwachsmasse. Ein hinterer, offener Raum jeder Seite bient zur Rechnung selbst.

1) Die Stammgrundflache aller Stämme jeder Starteklasse in Quadratfußen sindet man am leichtesten mittels der Balzentafeln 2 bis 64. Die 1 Fuß lange Balze hat namlich fur ihre Stammgrundstäche in q' (= G) und für ihren In-

	•)			S d	ema zum	Ausz	ählbud	6 .		
Solze gate tung.	Stammjabl.	Umfang.	Pobe, wirk- liche.	Fuß, burch- fcnittl.	Formzahlen.	·	Stårfen; wirl- licher.	uwachs, burchs fchnittl.	Þöhenzur wirklicher.	burch- (duitti.
Buchen.	28 22 20 18 14 8	1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3	68.70 73.69 65.72 74 80.72 77	70	0,55 . 0,59 0,61 . 0,58 0,57 . 0,59 0,56 0,60 . 0,53 0,58 w.	} II.	4 4 4 4 4 4	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5".5;" 4".5 3".4;" 5" 3;".4;"	+

halt in c' (= G × 1) ganz gleiche Zahlen; mithin steht in ben Tafeln neben n Fuß gange auch die Stammgrundslächensumme von n Stämmen berselben Stärke; 3. B.

Baren biefe brei Starkeklaffen für gleiche Beiterbestim= mungen zu einer Sobenklaffe zusammen gefaßt, so truge man ihre gemeinschaftliche Stammgrundflache mit 21,87 q' ein.

- 2) Die Beft an besmaffe jeder Höhenklasse ergiebt sich in dem Produkte ihrer Stammgrundstäche mit der Gehaltshohe aus den Taseln 66 bis 72. hatte man zu obiger höhenklasse, etwa von Buchen, 70' mittlere Scheitelhohe und die II. Formklasse angenommen: so betrüge die Gehaltshohe 40,55 und der Massensgehalt 21,87 × 40,55 = 886,8 c'.
- 3) Die Zuwachsmasse wird nach den in den Holzzus wachstafeln 88 bis 102 auszusuchenden ZuwachssProzenten berechnet. Bei 2,72 pCt. ergäben sich für den vorliegenden Fall $\frac{886.8 \times 2,72}{100} = 24,1 \text{ c' laufender Holzzuwachs. Faßt man mehre}$

Stärkeklassen in eine Sohenklasse zusammen, so sind die mittles ren Buwachsprozente nicht eben nach der mittlern Stärke oder gar nach dem arithmetischen Mittel, sondern nach Maßgabe der verschiedenen Stammgrundslächenantheile zu bestimmen. 3. B. Man hatte in eine Sohenklasse zusammengefaßt:

12 St. zu 3' U = 8,59 q' G, mit 10 Stärkez., 1 Hhenz. = 2,18 % 28 " 3½' " = 27,29 " " " = 1,86 % 40 " 4' " = 50,92 " " " = 1,68 %, fo ift bas mittlere Zuwachs Prozent nicht 1,86, auch nicht 2,18 + 1,86 + 1,85 = 1,89, sondern:

$$8,59 \times 2,18 = 18,73$$
 $27,29 \times 1,86 = 50,76$
 $50,92 \times 1,63 = 82,99$
 $152,48$
 $152,48$
 $152,48$

Um unwachsbaren Holze, bas besonders ausgerechnet wird, kommt gar kein Zuwachs in Betracht.

4) Jum Schlusse werben von jeder gesonderten Holzgattung und vom Ganzen die Ergebnisse summirt, an Stammgrundes flächen summe, Bestandes und Zuwachsmasse. Aus den beiden lettern berechnet man wohl noch die durchschnittlichen Zuswachsprozente. Fänden sich z. B. an 3204.3 c' Bestandesmasse 55,3 c' Zuwachs, so ergäbe das 1,72 pCt. Aus der nun bekanneten Gesammtmasse jeder Holzgattung und jeder Stärkeklasse kannendlich nach geeigneten Berhältniszahlen und Preisen der Soretengehalt und Geldwerth ausgeworsen werden *).

§. 376. Anwendung ber Stamm: ober Maffentafeln fatt ber Gehaltshöhentafeln.

Wendet man statt der Gehaltshöhentafel — Stammtafeln (§. 350.) an, so ist das Verfahren ganz dasselbe; nur braucht man nicht erst die Grundsläche, und dann nach dieser und der mittleren Gehaltshöhe die Masse aufzusuchen, sondern entnimmt diese ohne Weiteres pro Stamm aus der Stammtafel, und finz det durch Multiplikation derselben mit der Stammzahl die Ge-

holygattung.	Stamme. zahl.	guş.	H. Fuf.	Rtaffe.	Starten.	Buwache.	Stm. G. 81. Buk.	Beft. M. R. Fuß.		M. pachs. Rfus.	Berechnung.
Mu. 5	28 22 20	13 2 21	70	11.	1/2	1/2	21,87	886,8	2,72	24,1	
Buchen ?	18 14 8	21 21 3	75	П.	1,0	ŧ.	23,09	997,5	2,87	23,6	
	110	_	=	=	=	=	44,96	1884,8	=	47,7	1
Eichen {	3 4	5 51 6	75	11‡	18	ŧ	22,64	1061,1	0,86	7,0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i	9	60	111.	효	0	6,44	258,9	0,94	0,6	
1	10	_	=	=	=	=	29,08	1320,0	_	7,6	ł
Summe	1120		1 -	Ī —	T —		74.04	3204.8	1.72	55.2	l

Schema gur Beftanbee:Aufnahme.

*)

fammimaffe *). Sat man babei mehre Stärkeflaffen in eine Sobenklaffe zusammengefaßt, so sucht man bas mittlere Buwachsprozent nach Rafgabe ber verschiedenen Raffenantheile (vergl. §. 875. 8.).

§. 377. Schätzung nach Mittelftammen.

Man zählt wie bei ber genauen Bestandesauszählung bie fammtlichen Stamme eines Bestandes aus, jedoch ohne weitere Sohen: und Formbestimmung; sucht statt bessen aber klassen: weis Mittel: ober Musterstämme, beren Masse als Einheit ber betreffenden Klasse in Rechnung gestellt wird. Für die Bestimsmung des Mittelstammes giebt es zwei Methoden:

1) Man bivibirt die gesammte Stammgrundstäche einer Klasse durch die Stammzahl, sindet somit im Quotienten die Grundstäche des Mittelstammes, zu welcher man die Stärke (U od. D) ausschlägt. Nun sucht man berartige Probesiämme in mehren Eremplaren im Bestande auf, die zugleich in Höhe und Korm als Musterstämme gelten können, läßt solche fällen, bestimmt deren Rasse und legt diese als Einheit der betressenden Klasse zu Grunde. 3. B. 56 Stämme einer Klasse hätten 100 q' Stammsgrundstäche, der Mittelstamm folglich $\frac{100}{56} = 1,77$ q'. Dazu geshören 18" Durchmesser oder nahe 56,5" Umfang. Ergeben nunvier Probestämme von dieser Stärke zusammen 260 c' oder pro Stamm 65 c', so ist die ganze Masse 56 × 65 = 3640 c' **).

Biche ber eine ober andere Probestamm etwas von bem Mittelstamme in ber Starke ab, so berichtigt man seinen Inhalt nach bem Verhältnisse bes Quabrats ber beiberseitigen Stammsgrunbstächen. Hatte 3. B. einer jener vier Probestämme nicht

^{*)} Das Schema für die Bestandesaufnahme andert sich darnach entsprechend ab, und enthält die Rubriken: Golzgattung, Starke (U ob. D), Stammzahl, Sobe: Massenindalt: eines Stammes — aller Stamme.

Das Shema für die Bestandesaufnahme könnte die Aubriken erhalten: Golzgatiung; Boll Durchmeffer; Stammzahl; Stammgrundsidde q'; des Mibtekkammes: berechneter Durchmeffer, Boll —, ermittelter Durchschnittsgehalt c'; Massengehalt aller Stämme c'.

18", fondern 19" Durchmeffer mit 72 c' Maffe gehabt, fo ergiebt fich für ben Mittelftamm:

 $19^2:18^2=72:64.6$ c'.

2) Man stellt in voraus Stärkeklassen nach ben Extremen ber vorkommenden Stammstärken, etwa von 4 zu 4 Zoll Durch= messer, fest und nimmt als Mittelstämme für jede Klasse solche an, deren Stärke dem arithmetischen Mittel ber zu einer Klasse gehörigen Durchmesser entspricht. Der ermittelte Normalgehalt eines solchen Musterstammes wird dann so viel mal gesetzt, als der Durchmesser desselben in der Summe der gemessenen Durch= messer enthalten ift. 3. B.

Für die Klasse von 12 dis 16" Durchmesser hat der Muster= baum $\frac{12+13+14+15+16}{5} = 14$ " Durchmesser. Dessen Normal= gehalt sei zu 40 c' ermittelt. Wären nur in diesen Klasse 80 Stämme mit der Durchmessersumme von 1150" ausgezählt, so werden statt 80 nunmehr $\frac{1150}{14} = 82$ Stämme gesetzt und der gesammte Massengehalt demnach zu $82 \times 40 = 3280$ c' berechnet*).

Je weiter die Stammstärken auseinanderliegen, um so mehr Rlaffen sind zu bilden und folglich um so mehr Mittelstämme zu unter= suchen; für Bestände von geringer Stärkendifferenz, z. B. in Stan= gen = und Mittelhölzern, genügt auch wohl die Aufstellung eines einzi= gen Mittelstammes. Im Allgemeinen liefert die Schähung nach Mit= telstämmen ziemlich genaue Resultate und empsiehlt sich besonders für gleichwüchsige und jüngere Bestände, da hier weniger Mittel= stämme zu bilden sind und das Källen weniger Arbeit verursacht.

b. Bon ber ungefähren Bestandesauszählung.

§. 378. Auszählung nach bem unmittelbar gefchätten Rlaftergehalte.

Man burchgeht ben ganzen Bestand in Einie und schätt (n. §. 356.) von jebem Stamme sogleich nach bem Augenmaß

^{*)} Das Schema zur Bestanbesaufnahme ware etwa zu formuliren: Holzs gattung; Boll Durchmesser; Stammzahl; bes Mittelstammes: mittler Durchmesser, Joll —, Inhalt c'; — Durchmesser Summe; berechnete Stammzahl; Massengehalt aller Stämme c'.

ben Derb = und Knüppelholzgehalt nach Klaftern, ober nach bem sonst bafür gebräuchlichen Holzmaße, und zwar in bem Augenblicke, wo ihn die Linie zu dem mit fortschreitenden Neben manne trifft. Dabei müssen die Auszählenden gehörig Richtung und Zwischenraum halten und nur nach einer Seite hin sehen. Auf dem Auszählzettel siehen vorn die anzusprechenden Klasterzgehalte, wonach man die Stämme einzeln einträgt. Das dabei vorkommende geringere Holz überschlägt man in zusammengefaßten Gruppen und seht es eben auch klasterweise mit an. Der so geschähte ganze Klasterzehalt ergiebt sich von selbst. Der wahrscheinliche Sortengehalt ist theils in der gefundenen Klasterzsumme mit begriffen, wie das Nutholz, theils derselben anhänzgend, wie das Stock = und Reisholz, und wird nach geeigneten Berhältnißzahlen ausgeworfen.

Dieses Versahren ist burch bas ungefähre Schähen bes Stammgehaltes an sich schon weniger genau (§. 356.), wird aber burch die verschiedenen Entfernungen der Auszählenden von den Stämmen, durch bas leicht mögliche Versehlen mancher Stämme noch ungewisser und ist, im Großen angewandt, sehr anstrengend, so daß leicht die unerläßliche Aufmerksamkeit schwindet. Indessen bleibt dasselbe wegen der leichten Aussührbarkeit bei flüchtiger Schähung zerstreuter Baumhölzer noch immer vorzüglich, zumal für Solche, die mit der genaueren Vestandesschähung unbekannt sind, wohl aber für die Okularschähung sich durch vielfache übung einen erfahrenen Blick angeeignet haben. Freilich gewährt es bei schärferen Ertragsschähungen, besonders mit Zuwachsermittelungen, keinesweges eine so sichere Grundlage, als unsere Gehaltsfaktoren.

- §. 379. Auszählung nach Größenflaffen und Größen= verhaltniffen.
- 1) Auszählung nach Größenklassen. Man theilt bie vorfindlichen Stammgrößen vorher in Klassen und spricht jesten Stamm, ohne weiter die Stärke zu messen, sogleich nach ber auf bem Auszählzettel mit I., II., III., IV. . . . vorgezeichneten Größenklasse an. Diese Klassen haben gewöhnlich eine viel zu große Abstufung; babei irrt auch bas Auge sehr leicht in ber

bloß auf Bergleichung beruhenden Klassenbestimmung, wo zumal die Auszählung unmerklich in andere Stammgrößen übergeht, was doch öfters der Fall ist. Für jede Stammklasse sucht man entweber gleich anfänglich einen Mittelgehalt, oder bestimmt solchen nachträglich an stehenden oder gefällten Bäumen nach beendigter Auszählung. Betteres ist weniger sicher, das ganze Verfahren aber nur bei mehr gleichwüchsigen Beständen, die wenig Klassen erfordern, anwendbar und gewährt überdies eine geringe Sichersbeit, die mit dem unbedeutenden Zeitgewinn, im Vergleich zum genauern Auszählen, in keinem Verhältniß steht.

2) Auszählung ber bloßen Stämmezahl nebst bem Größenverhältnisse. Man könnte auch die Stämme vorweg bloß zählen, nachher auf einem gut ausgewählten Probesstriche das in der Gesammtzahl Statt sindende Größenverhältniß noch durch eine besondere Nebenzählung suchen und hiernach den Massengehalt der ganzen Anzahl auswerfen. Dieses Versahren erforderte freilich eine große Gleichmäßigkeit in Allem und dürfte selten einen andern Gebrauch sinden, als zur Erweiterung der Theorie. Noch gesuchter erscheint dem Praktiker die neuere Anzweisung: bloß eine Linie durch den Bestand zu messen und nach den von dieser berührten Stämmen das Ganze zu absolviren.

B. Die Probenschätung.

§. 380. Überhaupt.

Die Schähung ganzer holzbestande vermittelft genommener Probestude erfordert zunächst die Renntniß der Bestandessläche; benn der gesuchte Massengehalt vom Ganzen wird nach der im Probestude gesundenen holzhaltigkeit berechnet. Die Bestandessprobe ift das Maß zum ganzen holzbestande.

Bei Auswahl ber Probe hat man ben holzbestand burchgangig zu besichtigen und nöthigen Falls in gleichmäßigere Bestandesstücke abzutheilen. Bon jeber, als ein Ganzes zu betrachtenden Bestandesabtheilung müßte die Probe eigentlich so genommen werden, daß die Stammgrundflächen, holzgattungen, Stammstärken, Scheitelhöhen, Stammformen und Bachsthumsverhältnisse dem Ganzen

vollkommen entsprechen. Es ift keinesweges leicht, eine so recht passende Probe aufzusinden; je genauer man den Holzbestand im Innern untersucht und vergleicht, desto auffallender erscheinen die darin besindlichen Ungleichheiten. Wo eine genüzgende Gleichheit nicht aufzusinden ist, müssen die zur Probe dienenden Bestandtheile und Größen dem ganzen Bestande berichtigend angepast werden. Vornehmslich muß die Stammgrundsläche im Ganzen und in ihren Abeilen dem Bestande genau entsprechen. Stand, Gruppirung und Verabreitung der Stämme sind daber scharf in's Auge zu fassen. Größere Lücken und Blößen innerhalb des Bestandes überschlägt man und rechnet sie von der einbezirkten Ortsstäche gänzlich ab, damit nicht ein verhältnismäßiger Theil davon auch in die Probe gezogen werden muß.

Enthält eine eben abgesonderte Bestandesabtheilung in sich noch verschiedene Gruppen, oder wollte man sogleich für den ganzen Bestand eine durchschnittliche Probe ausmitteln: so muß die Probe genau das Flächenverhältniß der Bestandesverschiedenheiten in sich sassen. Hätte z. B. der Bestand a) 60 Mg. zu 1200 c', b) 20 Mg. zu 1800 c', c) 10 Mg. zu 2700 c': so mußten die Theile der Probestäche von a, b und c sich verhalten wie 6, 2 und 1; denn die mittlere Massenhaltigkeit ist

$$\frac{(60 \times 1200) + (20 \times 1800) + (10 \times 2700)}{90}$$

(§ × 1200) + (§ × 1800) + (§ × 2700) = 1500 c'. Wolte man hier brei gleiche Theile zur Probestäche nehmen, wo die Bestandesverschiebenheiten nicht gleiche Ausbehnung haben: fo erhielte man für ben Morgen $\frac{1200 + 1800 + 2700}{3}$ = 1900 c', eine ganz unrichtige Durchschnittsgröße.

Solche verhaltnismäßigen Proben nimmt man am besten in verschieben en Studen, weniger zuverläffig ist es, sie nur an einem Stude auszuwählen. Je größer die Probestude sind, und je mehr man die Proben in dem holzbestande vertheilt, um so größere Genauigkeit ist bavon zu erwarten. Besonders wichtig ist dies in alteren und minder gleichformigen Bestän-

ben. Erftreden fich bie Beftanbesverschiebenheiten mehr gleich= laufenb, wie öfters an Bergmanben, ober liegen fie ganz zerftreut burcheinanber, wie nicht felten in ber Ebene: fo erfaßt man fie am sicherften mittels burchgreifenber schmaler Probestriche.

Bur Probestäche nimmt man vorzugsweise ein Rechted, aus bessen Größe sich bie ber Flächeneinheit zukommende Massenhalztigkeit bes Bestandes leicht berleiten läßt, als $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, 1, 2. Ader ober Morgen, und bestimmt dazu die Länge beider Seiten, $\frac{1}{3}$. B. 10×7 , oder 35×2 zu $\frac{1}{2}$ weimarischen Ader, oder 9×5 , oder 15×3 zu $\frac{1}{4}$ preußischen Morgen. Zuerst stedt man eine der langen Seiten ab und setzt dann die Breiten rechtwinkelig an ($\frac{5}{3}$. 270.).

Die Gehaltsermittelung ber Beftanbesprobe gefchieht burch Muszählung ober Kallung. Das ftartere Solz zählt man ge= wohnlich aus (n. §. 373, 374, 375 ober 376.) mit befonbers ge= nauer Bestimmung ber Stammgrundflache; bie übrigen Gehalts= faktoren nämlich die Scheitelhohe, bie Stammform und ben Bu= wachs, nimmt man oft ficherer aus bem gangen Bestanbe. Gelten findet fich ein Grund, hierbei die ungefahre Ausgahlung nach bem Stammgehalte (f. 378.) anzuwenden. Das ichwache, weni= ger gablbare Bolg wird gefallt und in bie geeigneten Dage ge= bracht. Dazu bient öftere wieder eine fleinere Probe. In manchen Fällen tann ein Bestandtheil, wie einzelne Dberbaume, burch ganzliche Auszählung und ein anderer, wie das Unterholz, bloß burch Probenschätzung ermittelt werben. Die gefundenen Ergebniffe ber Bestandesprobe berechnet man fur bie Große ber Forftflacheneinheit, bes Aders ober Morgens, jum wirklichen Daffengehalts. und Buwachsmaße. Daraus und aus ber Beftanbesflache ergiebt fich endlich ber gefuchte Daffengehalt und Buwachs bes gangen Beftanbes.

Enthielte z. B. eine Bestandesabtheilung 78 Mg. und man hätte darin 2,5 Mg. als holzleere Fläche gefunden und für die wirklich bestandenen 75,5 Mg. eine Probe von 2 Mg. mit 8000 c' Holzbestand und 96 c' Holzduwachs genommen: so ergäbe dies 4000 c' Massenhaltigkeit mit 48 c' Zuwachs. Hiermit würde die eigentliche Bestandesstäche von 75,5 Mg. multiplizitt, und

man betame im Gangen 302000 c' Beftanbesmaffe und 3624 c' Zuwachs.

Die Probenschätzung ist zwar wegen ber eben nicht leichten Auswahl, besonders bei unkundiger Aussührung, weniger genau, als die Auszählung des ganzen Bestandes; sie geht aber viel schneller von Statten und macht sich bei großen, gleichmäßigen Beständen, bei schwächeren Holzwüchsen, wo gefällt werden muß, bei Ausmittelung gewisser Bestandtheile, als zu Überhalt, Durchsforstung u. s. w., ganz vorzüglich brauchbar. Läßt man sich dabei nicht auf unbedingte Auswahl einer bloßen Massenprobe ein, hält man sich streng an unsere Gehaltssaktoren G, H, s, und sucht man vor Allem nur die Stammgrundsläche genau zu erproben, die Bestandeshöhe und Stammform aber mehr durchschnittlich aus dem Ganzen zu nehmen, im Fall eben nicht gefällt wird: so gewährt diese oft verkannte Bestandesschätzung eine ganz vorzügsliche Genauigkeit und Anwendbarkeit.

C. Die Maffenfchagung.

- a. Abichätung nach Balbmaffentafeln.
- §. 381. Einrichtung ber Balbmaffentafeln.

In Balbmaffentafeln ftellt man (anlich wie in ben Stamm = und Maffentafeln für ben einzelnen Stamm, §. 350.) gleich für die Flächeneinheit ber gewöhnlich vorkom menben Balbbestände die Maffenhaltigkeit nach den ersfahrungsmäßig festgestellten und erprobten Gehaltsfaktoren G×H×f zusammen; sie gewähren ber erleichterten Schätzung ganzer Balb bestände ein vortreffliches hülfsmittel. Behufs ihrer Aufstelz lung waren von jeder Balbgattung die Mittelhöhen, Stammformen und Stammgrundflächen folgenders maßen aufzureihen.

1) Die Mittelhöhen H fest man burchgangig in funffußigen Abstufungen an; auf nahere Sohenbestimmung braucht sich wenigstens die Maffenschatzung nicht einzulassen. Damit nun bie Aufftellung nicht zu weitläusig wird, find den angenommenen Boben gleich mittlere Formzahlen f anzureiben. hierzu eignen fich bie ber mäßig geschloffenen Balbbeftanbe am beften. Befanntlich finten alle Formzahlen mit fteigenber Stammhobe.

- 2) Die Stammgrundfläche G, welche bagegen mit zunehmender Bestandeshohe steigt, wird von einer jeden Söhenstuse
 gleich für zwölf Schlußverschieden heiten angesett. Ran
 nimmt einerseits die von dem dichtesten Bollbestande, als den
 höchsten, andrerseits die von dem dunnsten Lichtbestande, als den
 niedrigsten Stammgrundslächensat, und ordnet zu beiden auf jeder Höhenstuse die zehn arithmetischen Zwischenslieder so ein, daß
 alle zwölf Ansäte von G eine Reihe bilden, deren Differenz in
 und deren niedrigstes Glied in des höchsten Stammgrundsschens
 sate fit. Dies Berhältniß entspricht erfahrungsmäßig den anges
 nommenen Schusverschiedenheiten und begründet eine eben so
 natürliche, als stete Aufreihung der Massengehalte jeder Söhens
 stuse.
- 3) Bur Entzifferung bes Maffengehaltes berechnet man hiernachft, nach ben brei festgestellten Faktoren G × H × f, ben bichteften Bollbestand jeder Sohenstufe und zieht bann von biesem Ergebnisse 18 fur jedes folgende Glied ab, bis zum bunnsten Lichtbestande, welchem ber Betrag von 18 verbleiben muß. Endlich wird noch zu jeder Massenzahl, anstatt der Stammgrundsläche, bie zum Gebrauchszeiger mit dienende Abstanbezahl gesett.
- 4) hiermit waren die Materialien fertig zu folden Tafeln, die ben Massengehalt aller eigentlichen Waldbestande zu geeigneter Auswahl darlegen. Wir haben auf diese Weise funf allgemeine Baldmaffen-Tafeln nach preußischem Maße zussammengeset, welche von

ben Buchen= und Eichen=Beständen, ben Fichten= und Tannen=Beständen, ben Kiefern= und Lärchen=Beständen, ben Erlen= und andern, mehr weichen Laubholz= Beständen, so auch von den Birken=Beständen

ju jebem Balbichluffe und ju jeber Beftanbeshohe und eben entsprechenben Stammform ben Maffengehalt er-

fahrungemäßig barftellen; man finbet fie auf Seite 107 bis 116 ber beigegebenen Bulfstafeln.

Die voran stehende Bestandeshöhe ist die eigentlich mittlere (§. 347. 371. 2.) und steigt von 5 zu 5 Juß. Die hinten angesette Formzahl (§. 348. 371. 3.) entspricht der Stammbildung in ziemlich vollen Waldbeständen und schließt gleich den gewöhnlichen Hauabfall und Nuhungsverlust aus. Höhe und Form gelten für alle Anfage derselben Zeile. Anstatt der Stammgrundstäche steht vor jeder Massenzahl die zur leichten Schlußbestimmung geeignetere Abstands ahl (§. 364.); überz dies sind der mehr praktischen Anwendung wegen die zwölf Schlußverschiedenheiten unter vier Schlußtassen, jede zu drei Klassenzeiten unter vier Schlußtassen, jede zu drei Klassenzeiten unter vier Schlußtassen, von den vier Schlußtassen nur die Wittelzstussen auszustellen.

Boran stehen die Lichtbestände. Was noch weniger enthält, als die Massenzahlen unter I, a angeben, bilbet keinen Walbschluß mehr und gilt als Raumbestand. Hinten in der IV. Schlußzklasse fiasse sind die dichtesten Waldbestände zusammengefaßt. Ganz ausgesuchte Bestandesstücke können jedoch an 10 pCt. mehr entshalten, als die unter IV, c besindlichen Angaben; man hat sogar außerordentliche Probestücke gefunden von 15 bis 20 pCt. Überzmaß. Die Klassengehalte steigen auf einer und berselben Höhensstufe hinterwärts in ganz gleichen Differenzen, nämlich um $\frac{1}{2}$ des höchsten Rassengehaltes. Die Klassen wurden steigend angesetz, dem fortschreitenden Wachsthume gemäß, und weil jede vom Kleinern zum Größern gehende Vergleichung weniger zu Überschähungen verleitet.

5) Bemerkungen für ben Gebrauch. Um biefe Zasfeln ber Praris mehr anzueignen, wurden ben Junghölzern, weil biefe meift von Anfang weniger bicht stehen, bei ber etwaisgen Fällung geringern Holzwerth haben und größern Nutungswerlust erleiden, ein etwas weiterer Abstand angerechnet, als ausgesuchte Proben gewöhnlich ergeben. Diese Abweichung verschwindet jedoch mit zunehmender Höhe und Nutharkeit.

Der Ausbrud gebrangt ift einmal angenommen; boch burfte beffen eigentliche Bebeutung bier nicht unbebingt gelten. oft befinden fich gefunde Beftanbe auf fraftigem Boben in biefer IV. Schlufflaffe, ohne eben an Drangung ju leiben; wobl eher gewahrt man auf burftigem Boben hier und ba kummernbe Beftande, benen es ichon in ber III. Schluftlaffe an Ernahrunges raum mangelt. - Alle gleichmuchfigen Bollbeftanbe, welche weber burch Stockverkruppelung und naturwibrige Anbauweise, noch burch irgend einen Leibenszustand gurudgekommen, auch nicht verhauen find und Rahrung genug finden, halten fich ftets in ben zwei hintern Schlugtlaffen. - Die ungleichwüchfigen, besonders die Planter = und Dittel= waldbestände fallen bagegen in die zwei vordern Rlaffen; und ermachfen biefe auch fpater noch ju fcheinbar vollen Beständen, fo überfteigen fie boch außerft felten bie III. Klasse. — Man pflegt allen Beständen mit Unter= wuchs, befonders wenn berfelbe mehr aus fperrigen Stodaus= fcblagen besteht und bie Dberbaume bas Gange mit breiten Rro= nen beden, einen weit reichlichern Daffengehalt bei= jumeffen, ale fie wirklich haben. - Einmal, um biefer Zaufcung gleich mittels ber Tafeln abzuhelfen; zweitens, um auch fur ben Maffengehalt ber Buchenschläge einen Maßftab mit ju geben; hauptfachlich aber, um bas mifliche Schaten ber oft überall vertheilten kleinen Bestandeslücken zu umgehen : ift bier bie l. Schlußklasse mit ihren brei Unterstufen noch angefügt worben, mas nach bem gewöhnlichen Begriffe von Balbichluß eben nicht nöthig schien.

6) Bollte man biese Tafeln zu einem andern Maße ein= richten, so blieben die Abstands = und Formzahlen als absolute, die Höhenzahlen aber als acceptirte unverändert, und nur die Massenzahlen der höchsten Klassenabtheilung IV, c wären eigent= lich umzurechnen. Dies erforderte ein doppeltes Verhältniß, näm= lich: das des Massenbetrags nach den beiderseitigen Maßen an sich und zudem noch das der verschiedenen Fußgrößen in den beizu= behaltenden Höhenzahlen, welche man beide auf den Taseln 126, 127 und 129 sindet.

Sollte 3. B. ber in preußischem Mage angegebene Maffensgehalt M umgerechnet werben in babensches Maß: so setzte man:

1 preuß. Massenbetrag : 1,614 bab. Massenbetrag = M : x.
1 preuß. Fuß : 0,956 bab. Fuß

Daraus ergabe sich ber allgemeine Umrechnungsfaktor 1,543.
Mit biesem wurde jede preußische Massenzahl ber Klasse IV. c multiplizirt. Dann zoge man zur weitern Aussuhrung von einer jeden dieser neuen Massenzahlen 1/8 eilf mal nach einander ab bis zur Klassenabtheilung I, a, für welche 1/8 übrig bleiben muß, was zur Probe bienen kann.

Für ben 40 Fuß hohen Buchenbestand ergabe sich in babens schem Maße zur Klasse IV, c: 1878 × 1,548 = 2898, und als Differenz 2898 : 18 = 161; folglich

gu IV, b: 2898 — 161 = 2737; gu IV, a: 2737 — 161 = 2576; gu III, c: 2576 — 161 = 2415 u. f. w.

7) Wir geben hier einige Umrechnungsfaktoren zu unfern in preußischem Maße aufgestellten Baldmaffenzahlen, nämlich für bie Maße von

Preußen Б. =Darmftabt 1,543, 1, Baben 1,543, Medlenburg 1,02, Baiern 1,543, Dfterreich 2,222, Braunschweig 1,580, Sachsen, Rgr. 2,662, Sannover S.= Beimar 1,185, 1,382, S. = Raffel Württemberg. 1,112, 1,482.

Dabei ift noch zu bemerken, daß die angenommenen Formzahlen eigentlich einem absoluten Höhenmaße angehören, nämlich bem bei ben Versuchen gebrauchten Fuße zu 125 par. Einien; daß also beim unmittelbaren Übertragen berselben auf ein anderes Fußmaß in der Theorie kleine Abweichungen entstehen. Diese verschwinden jedoch in der Praris unter den weit größern Schästungsmängeln, so daß man obige Umrechnungsfaktoren gar wohl als genügend annehmen kann.

§. 382. Unwendung ber Baldmaffentafeln.

Will man bie Balbmaffentafeln ficher und leicht fur bie Maffenschätzung gebrauchen, so muß man bas Augenmaß fleißig üben, sowohl im Beurtheilen des Balbschlusses überhaupt, als auch im Ansprechen ber Abstandszahl, ber Sobe und Form im Besonbern; zubem muß man bie Bestandesfläche fennen, und es versteht sich von felbft, bag biergu, wie bei ber Probenfchatung, bie etwa vorfinbliche, erhebliche gudenflache zu überschlagen und von ber gangen Ortoflache abzugiehen ift. Unfere fomit mehr begrundete Maffenschätzung erftredt fich allerdings vorzugsweise nur auf mehr gleich wuch fige Bestande, in benen bie Mittelbobe mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen ift; weniger eignet fie fic zwar für ungleichwüchsige und ungleichartige Be= ftanbe, boch geben wir auch fur biefe bie nothigen Unbeutungen zur Anwendung der Baldmaffentafeln. Überdies konnten diefelben auch noch gur Bestimmung bes Maffengumachfes mit benutt werben.

- 1) Gleichwüchsige Beftanbe von einerlei Art.
- a) Man schätt ober mißt die Mittelhöhe, bestimmt bie Schlußtlasse, gewöhnlich bloß nach bem Augenmaße, jestoch stells mit Erwägung des Abstandes, und nimmt hierzu die Massengehalts = Angabe. Gin 75 Fuß hoher, zur Rlasse II, b gehöriger, mehr räumlich stehender Buchenbestand enthielte pr. Mg. 2600 Körperfuß Holzmasse.
- b) Stellte fich bie bohe zwischen zwei Sohenftufen, so mußte ber verhaltnigmäßige Zwischengehalt naher berechnet werben. Gin 102 Fuß hober Fichtenbestand Rlaffe IV, a hatte pr. Mg.

 $7284 + \frac{7702 - 7284}{5} \times 2 = 7451$ **A**fuß.

e) Sben so verfahrt man, wenn ber Abstand zwischen zwei Schlußtlaffen fallt. Ginem 80fußigen, mitten zwischen bie Maffen III, o und IV, a fallenden Kiefernbestande kamen zu:

$$\frac{4490 + 4209}{2} = 4349 \text{ Rfu}\beta.$$

d) Biche die Stammform bes Bestandes erheblich ab, so bestimmte man dieselbe auch besonders und berichtigte das nach den bezüglichen Massengehalt. Fände sich z. B. an dem obigen Buchenbestande von 75' H und II, d Klasse als mittlere Formzahl nicht 0,57, sondern 0,62, so änderte dies den Massenzgehalt in Verhältnis dieser beiden Faktoren, nämlich:

Man hatte biefes Übermaß ber Stammform auch ber Hohe aufrechnen und nach 0,57: 0,62 — 75: 80 mittels 0,57 f und 80 H ziemlich benfelben Maffengehalt finden können (§. 348. Schlußanmerk.).

e) Fiele endlich ber ermittelte Abstand noch unter die I., ober über die IV. Schlußklasse hinaus, ober stimmte berselbe überhaupt mit keinem der bezüglichen Ansage überein: so quadrirte man die wirklich gefundene Abstandszahl und dazu noch eine eben paßliche von derselben Höhenstuse der Tasel und bildete aus beiden umgekehrt anzusezenden Quastraten ein Hülfsverhältniß, das zur Berechnung des gesuchten Massengehaltes nach der durch das Quadrat ihres Abstandes mit zur Bergleichung gezogenen Massenzahl diente (§. 366. 4). Stände z. B. ein Sichenschlag mit 95 Fuß Mittelhöhe in 10sachem Abstande, und knüpste man seine Berechnung gleich an die Klasse IV, c mit dem Abstande 4,41: so ergäbe das Berhältniß 10°: 4,41° an Massengehalt pr. Mg.

$$\frac{4.41^2}{10^2} \times 5605 = 1090 \text{ Rfuß}.$$

Fande sich zufällig die Hälfte der Abstandszahl in derselben Höshenstufe vor und mithin das leichte Hulfsverhaltniß 2°: 1°: so brauchte man nur den vierten Theil des bezüglichen Klassengeshaltes zu nehmen. Der 95fußige Eichenbestand Klasse III, b mit 5fachem Abstande enthält 4359 Kfuß und der gleich hohe mit bem 10fachen Abstande hat wie oben

2) Ungleichwüch fige Beftanbe von einerlei Art. Man fpricht zuerft bie Schlufflaffe im Ganzen an, fonbert fich

bann eigene Sobenklassen ab und bestimmt von jeder ben ihr zukommenden Antheil an der Bestandessläche. Hiernach nimmt man für eine Höhenklasse nach der andern, in Gemäßheit ihrer besondern Mittelhohe, aus der gemeinschaftlichen Schlußklasse den verhältnismäßigen Massentheil. Gesetz, in einem mehr geschlossenen Buchenbestande, Klasse III, b, nähme das 50fußige Unterholz 0,8 und das 80fußige Oberholz 0,2 der Bestandessläche ein: so hätte

bas Unterholz 1939 × 0,8 = 1551 Kfuß, bas Oberholz 3592 × 0,2 = 718 ,, beibes zusammen: 2269 Kfuß.

Biche ber Abstand, ober bie Hohe, ober bie Stammform von ben Anfagen in der Tafel ab, und man wollte die Abweischung nicht mittels der Faktoren gegenseitig ausgleichen: so waren noch die oben unter 1, b, c, d gegebenen Regeln anzuwenden. Meist ist es jedoch am rathsamsten, die Oberbaume nach ihrem besondern Abstande ganz für sich zu schäfen, und eben so auch bas Unterholz.

3) Ungleichartige Bestände. Wenn verschiebene holzgattungen durch einander stehen, so bestimmt man die gemeinschaftliche Schlußtlasse und zudem von jeder holzgattung bas Verhältniß ihres Antheiles an der Bestandesstäche nehst ihrer besondern Mittelhöhe und nimmt den Massengehalt aus der, jeder Holzgattung eignen Tafel. Fänden sich z. B. in einem gemischten Bestande 0,7 Kiefern von 70 Fuß und 0,3 Eichen von 60 Fuß höhe und jede in ihrem Antheile zur Klasse 1111. c gehörig: so betrüge der Massengehalt von

Riefern 3572 × 0,7 = 2500 Kfuß, Eichen 2633 × 0,8 = 790 " Jusammen: 3290 Kfuß.

Genauer, obschon mehr gesucht, ware bas Berfahren, wenn man ben Abstand vom Ganzen und etwa auch bie Stammform jeber Holzgattung schähte und bann nach 1, d, e rechnete.

4) Maffen ju wach 8. Man bestimmt nach bem wirklichen Boben : und Starkezuwachse (§. 357.), in welcher Beit ber Be-

stand die nächke Höhenstuse erreichen und wie sich während beß ber Abstand und Massengehalt stellen würde, dividirt dann den Unterschied des gegenwärtigen Massengehaltes von dem ermittelzten künftigen durch die Zahl der Zwischenjahre: so ergiebt sich der zeitliche Jahreszuwachs. Sesetz, in einem Buchenbestande mit 60' H, 5,86 Abstand und 2107 Massengehalt verspräche der Probestamm von 60' H und 2,8' U jährlich 0,5' Höhenzuwachs und 0,02' Umsangszuwachs; dann würde der Bestand nach 10 Jahren die nächste Höhenstuse von 65 Fuß und während des die Mittelstärke von 3 Fuß erreichen, sich also (n. §. 366. 5.) auf den $\frac{2,8}{3} \times 5,86 = 5,47$ sachen Abstand stellen. Dassür fände sich die zu erwartende Bestandesmasse zwischen den Klasssenatheilungen 1st, a und b,

$$\frac{2536+2732}{2} = 2634 \, \text{Rfu} \, \text{f},$$

und als Jahreszuwachs ber Zwischenzeit

$$\frac{2634-2107}{10}=52,7 \text{ Rfuß}.$$

Dies Berfahren mare eben auch anwendbar auf gesonderte Sobenklassen und Holzgattungen mit verschiedenen Stammformen; es kann aber keinesweges die Leichtigkeit und Sicherheit unserer Massenzuwachs-Ermittelungen nach Prozentsagen (§. 359.) gewähren.

Die Waldmassen-Taseln sollen eigentlich nur als überall bereitwilliger Rechenknecht die fertigen Produkte G × H × f dars bieten. Bu beren sicherm Dienste muß man sich aber erst an Ort und Stelle durch geeignete Proben die eben anzuwendenden Schlußklassen ausmitteln und das Augenmaß recht einüben. Wer in seinem Schäungsbereiche die höhern Massengehalte dieser Tasseln nicht sindet, — die niedrigern sind leider weniger selten, — ber verurtheile ihre Dienste deshald doch ja nicht, bevor er die Natur seiner Waldzattung auch anderwärts beobachtet hat. Man vergleiche nur die Kiesernwälder der norddeutschen Sandebenen mit denen der mittelbeutschen untern Keuperlagen.

b. Daffenfdahung nach Erfahrungstafeln

§. 383. Überhaupt.

Erfahrungsmäßigen Massengehaltes, welchen die Sauptwaldsgattungen in den verschiedenen Altersstufen auf der Fläscheneinheit erwarten lassen. Sie geben den Massengehalt entweder nur für den normalen Standort und vollen Bestand an, oder sie beziehen ihre Angaben auf gewisse Bonitätsstufen des Standortes und benutzen neben dem Alter auch wohl noch andere Vergleichsmomente, d. B. die Stammzahl, Mittelstärke, Abstandszahl, Stammgrundstäche und Mittelhöhe, zu einer genaueren Bestandbescharakteristik.

Dergleichen Ertragstafeln bienen vorzugsweise zur Boraus: bestimmung kunftig erwartbarer Erträge, und es wird baber von ihnen und ihrer Anwendung erst später aussuhrlicher die Rebe sein (§. 395 ff.). Sollen sie zur Schähung der gegenwärtigen Masse benutt werden, so ist zu ermitteln:

- 1) die Standorteklasse, nach Maßgabe ber Bobenbeschaffenheit, gage u. s. w., entweder in Theilen (Zehnteln) bes normalen Standortes, ober unmittelbar nach einer berjenigen Klassen, welche die Tafel zur Grundlage hat;
 - 2) bas mittlere Beftanbesalter;
- 3) ber Bollwüchsigkeitsgrab, b. h. inwiefern ber Bestand als voll und ber Tafel entsprechend ober zum wie vielsten Theile er als vollwüchsig anzusehen ist. Blößen werden dabei am besten von vornherein abgesetzt.
- 3. B.: Eine Ertragstafel gebe für ben vollen Buchenhochwald auf normalem Standorte im 100jährigen Bestandesalter 5000 c' Masse pr. Morgen an; ber abzuschätzende 100jährige Bestand von 10 Morgen stehe aber auf einem Standorte, ber nur eine Erstragsfähigkeit von 0,8 des normalen habe, und sei überdies nur zu 0,75 des vollen anzusprechen: so würde seine Masse 5000 × 0,8 × 0,75 × 10 30000 c' sein.

Dbicon nun in gut conftruirten Erfahrungstafeln bie oben angebeuteten Bergleichsmomente einigen Anhalt gemähren: fo ift

boch die Bestimmung des wirklichen mittjeren Alters schon eine misliche Sache; noch mehr aber liegt die Schähung der Standortsgüte, des ihr zukommenden Bollbestandes und des Fehltheiles außer den Grenzen der wahrscheinlichen Erreichdarsteit, so daß man nach diesem Berfahren den Massengehalt des vor Augen stehenden holzes nach den verborgensten und eigentlich nur in der Einbildung schwebenden Größe demist. Bei weitem leichter und sicherer ist die Schähung der Gehaltsfaktoren oder der Massenhaltigkeit selbst. — Solche voraussehnz den Vergleichungen auf dem Grunde angenommener Normalbeschen Vergleichungen auf dem Grunde angenommener Normalbeschen Sunghölzern, deren weiterer Massenzuwachs die zur Abstriedszeit dem vorhandenen Holzbestande noch nicht besonders ausgerechnet werden kann.

c. Ofulare Maffenicagung.

§. 384. Überhaupt.

Um Bestandesmassen noch slüchtiger zu schätzen, gebraucht man auch anderwärts gewonnene, paßliche Massenergebnisse, theils von wirklich erfolgten Hauungen, theils von Bestandesauszähzlungen, theils von son fonst wo genommenen Proben zur okularen Schätzung. Solche zur unmittelbaren Bergleichung brauchbaren Massenhaltigkeiten sammelt man sich mit Bemerkung der Holzart, bes Abstandes und der Stärke, der Höhe und der Form, des Alters und der übrigen Bachsthumsverhältnisse, und reiht die zusammengehörigen wohl auch von jeder Baldgattung nach Bestandesklassen auf, um sie für den zu schätzenden Bestand sogleich auswählen zu können. Wo der Holzbestand in seiner Ausdehzunung zu verschieden ist, werden darin ebenfalls gleichmäßigere Bestandesstüde abgetheilt und nach ihrer Flächenausdehnung der messen; auch überschlägt man die etwa vorsindliche Lückensläche und scheidet sie gleich von der Schätzung aus.

Diefe Maffenschähung geht am leichtesten von Statten; sie ift bei zureichender Sammlung vergleichbarer, zumal aus ber Rabe genommener Massenergebnisse am thulichken und in ben

Sanben eines genthen Schäters, ber seine Bergleichungsgrößen selbst gesammelt hat und immer seine Gehaltsfaktoren G, H, f mit als Maßstab gebraucht, am vorzüglichten. Die Ergebnisse wirklicher Hauungen besselben Forstes beseitigen überdies viele Abweichungen, die bei Ermittelung mancher Bestandtheile, so wie ber örtlichen Sortenverhältnisse und Nutungsverluste sonst unvermeiblich sind. Jeder Forstwirthschafter sollte sich von allen seinen Hauungen ben pr. Morgen burchschnittlich erfolgten Gesammtund Sortenertrag auswerfen. Wo eben ein gänzlicher Abtried nicht Statt gesunden hat, wird zu dem gewonnenen Ertrage noch ber zurückgebliedene Bestandtheil geschätt. Auf solche Beise versschafft man sich, bei fortgesetzter übung des Augenmaßes, den beswährtesten Anhalt zur Schätung aller vorhandenen Bestände.

§. 385. Beilaufige Buwacheschätzungen an Solz= bestanben.

Wir reihen hier an die ungefähre Massenschätzung noch einige Andeutungen über beiläufige Zuwachsschätzungen von Beständen, beren Masse zwar bekannt, beren laufenden Zuwachs man aber eben nicht durch nähere Untersuchungen genau ermitteln, sondern nur im Ganzen ungefähr bestimmen will. Es kann dies gescheshen entweder nach dem Alters Durchschnittszuwachse, oder nach dem Stärkezuwachse ohne oder mit bestimmtem Höhenzuwachse.

1) Den Alters = Durchschnitts zuwachs ober eigents lich die Durchschnittsmehrung findet man von dem ganzen Bestande, wie von dem einzelnen Baume (§. 357. 2.), durch Abeilung des eben vorhandenen Massengehaltes mit der Alters zahl. Wo in dem Bestande verschiedene Altersklassen unter einzander vorkommen, wird jede durch ihr Alter besonders getheilt.— Da jedoch der laufende Bestandes und das mittlere Bestandesalter, so wie der inzwischen entkommene Holzabsall und Borsertrag nie ganz genau zu erforschen sind: so kann der an dem Bestande unmittelbar gesundene Durchschnittszuwachs

weber mit bem wirklichen Jahreszuwachse übereinsftimmen, noch sonst einen sichern Schluß auf ben weistern Bachsthumsgang begründen.

Anders gestaltet fich bie Sache, wenn man bloß ben einfti= gen Sauptertrag eines Bestandes nach bem wirklich erfolgten Durchichnitteerwachfe folagbarer Bolger erfahrunges magig anspricht. hierbei ift aber mohl zu ermagen, ob auch ber Schatungebeftanb bie Bolltommenheit bes Mufterbeftanbes erreichen werbe. Deift rechnet man zu ficher auf bas Gebeiben feiner Junghölger. Bubem ift bei biefem Berfahren nicht unbe: rudfichtigt ju laffen, bag bas Alter ber Baumbolgbeftanbe -aus fruberer Beit felten auf 10 bis 15 Jahre genau bestimmt werben kann, und bag ber Schäher ju oft geneigt ift, von jedem Du= fterbestande das beste Stud als Probe zu mabien. Nimmt nun berfelbe 3. B. für 140 Jahre nur 125, für 100 Maffe aber 110, was beibes gar leicht geschehen kann: fo rechnet er 119 beraus anftatt 148, und ber gehler lauft ber Ertragsentnehmung mit 24 pCt, in bie Banbe.

2) Nach dem Sohenzuwachse allein. Dürfte man voraussetzen, daß sich an einem holzbestande die Stammgrundslächensumme G und die Formzahl f mährend der fraglichen Zuwachse
zeit nicht veränderten, sondern nur die Scheitelhöhe H zuwüchse,
etwa um s: so stiege die Bestandesmasse von G x f x H zu
G x f x (H + s), also in dem Berhältnisse H: H + s, und
der Holzgehalt verhielte sich zu dem fraglichen holzzuwachse wie
H: s, d. h. wie die erstere Scheitelhöhe zu dem höhenzuwachse.

Bei biefer Boraussetzung ließe man freilich benjenigen Masfenzuwachs fallen, welchen die ebensowohl zunehmende Stamms
grundfläche begründet. Derselbe ist jedoch in ganz vollen Büchsen
weniger beträchtlich und entgeht dem Bestande wenigstens theils
weise wieder durch den ausgeschiedenen Vorertrag. Überhaupt
verhält sich die bleibende Zunahme des Saupters
trags gleichmäßig gehaltener Bestände ziemlich
nahe wie die Bestandeshöhe.

3) Rach bem Starten ju wach fe. Behielte ein Baum biefelbe Form, fo wurde fich beffen fortichreitenber Daffengehalt

bei vollem Söhenzuwachse wie da: Da, bei fehlenbem Söhenzusmachse wie da: Da verhalten (§. 361.). Bwifchen biese zwei Grenzen fällt auch ber Massenzuwachs mehrer Baume zusammen oder ganzer Solzbestände.

Gefetzt nun, ber Mittelftamm eines Bestandes hatte jett 12" und nach 10 Jahren 13" im Durchmesser: so verhielte sich bie Bestandesmasse zu bem gesammten Massenzuwachse aller 10 Jahre,

bei vollem Höhenzuwachse wie 123: (133-123) = 1:0,27... bei fehlendem Höhenzuw. wie 122: (132-122) = 1:0.17...

Hierbei siele ber einjährige Zuwachs zwischen 2,7 und 1,7 pCt: Mit einem solchen Zuwachsverhältnisse burfte also nur ber bekannte Massengehalt multipliziert werden.

Erfolgte berfelbe Stärkezuwachs an fechszolligen Stämmen, fo hatte man bie Berhaltmiffe:

$$6^{3} : (7^{3}-6^{3}) = 1 : 0.58 \dots,$$

 $6^{2} : (7^{2}-6^{2}) = 1 : 0.86 \dots,$

alfo jahrlich zwischen 5,8 und 3,6 pCt., womus abermals erficht= lich ift, bag jungere, fcmachere Solzbeftanbe weit beffer zuwachfen, als altere, ftartere.

4) Man tonnte ben Startenzuwachs auch mit einem bestimmten Sohenzuwachse verbinben. Bei gleichbleibenber Form verhalt fich bie Bestandesmasse zweier Alterestufen

$$= \mathbf{d} \times \mathbf{d} \times \mathbf{h} : \mathbf{D} \times \mathbf{D} \times \mathbf{H},$$

$$= 1 : \frac{\mathbf{D}}{\mathbf{d}} \times \frac{\mathbf{D}}{\mathbf{d}} \times \frac{\mathbf{H}}{\mathbf{h}}.$$

Wäre nun wieder d = 6", D = 7", dazu h = 45' und H = 50': so verhielten sich die Massen

$$= 1 : \frac{7}{6} \times \frac{7}{6} \times \frac{50}{45},$$

=== 1 : 1,5, nh man fänhe für einen Wiährigen Zwifcher

und man fanbe für einen lojährigen 3wischenraum 0,5 Daffenzuwache, ober jährlich 5 pCt.

Diese Arten der Juwachsberechnung, und besonders die lette, könnten in Ermangelung von Holzzuwachstafeln angewendet wers den, ersetzen jedoch bei weitem nicht die Leichtigkeit und Sichers heit der letteren.

§. 386. Abtheilung bestimmter Maffen von einem Solzbestanbe.

Um für die laufenden Hauungen oder zur Erfüllung einer weitern Eintheilung bestimmte Hiebsmassen von einem Holzbesstande abzutheilen, nimmt man in der gegebenen Bestandesstäche zuvörderst eine vorläusige Abschnittslinie an und schätzt nun den vorgenommenen Aheil vermittelst gänzlicher Auszählung, oder nach Proben, oder gleich nach der Masse. Hierbei ergiebt sich ein Überschuß oder Mangel; jener wird wieder abgeschnitten, dieser wird noch hinzugenommen, wie bei der Flächentheilung (§. 220.).

Durschneidet die in der Regel gerade und folgerecht zu les gende hiebslinie eben Bestandesstüde von ungleicher Maffen s oder Werthhaltigkeit, so ift das Verfahren, wie bei Theilung ber flas chen, von verschiedenem Grundwerthe (§. 221.).

Soll von dem Holzbestande nur ein gewöhnlich den ganzen Mafziengehalt, bestimmt den überhalt und nimmt den Unterschied als hiebsmasse an. Was ein dabei verlangtes Sortenverhältnis betrifft, so kann basselbe kein anderes sein, als es derselbe Bestand zu geben vermag. Man erlangt ein solches nur durch zweckmas bige Vertheilung des hiebes in verschiedene Bestände. Wie man sich übrigens bei der Hauung hilft, wenn hier oder da der Erztrag nicht zutrifft, lehrt die Forstbenutung.

§. 387. Abweidungen ber Solzbestandesfcatungen.

Bon ben Schätungbergebniffen weichen bie nachherisgen Rugungbergebniffe mehr ober minder ab. Diefe oft nicht unbeträchtlichen Abweichungen erscheinen um so unvermeibtlicher, je weniger einerseits die Schätungsgrößen zu bemeffen und sicher zu bestimmen find, und je mehr andererseits die voramsgeseite Mehrung und Ruhung unverhergesehenen Bufällen unterliegen; sie entspringen theils aus dem angewendeten Schästungsverfahren, theils aus der inzwischen erfolgenden Be-

ft and e 8 mehrung, theils und hauptfachlich mit aus ber nach= herigen Rugungsweise.

- 1) Die anzuwendenden Schagungeverfahren leiften verschiedene Genauigfeitsgrabe, wie icon oben naher angebeustet ift.
- a) Die Bestanbes aus zähl ung erhebt ihre Gegenstände einzeln und am sicherften; sie wird vorzugsweise angewendet, wo eine ganz genaue Bestandesaufnahme erforderlich ist, wie etwa bei den in der nächsten Zeit zur Nugung kommenden Beständen, bei Aufnahme von Probestächen, bei Sammlung von Erfahzungsgrößen, bei Berkäusen auf dem Stamme, Baldwerthschätzungen u. s. w., oder wo ein leichteres Versahren eben nicht zurreicht, wie z. B. bei ganz ungleichem Bestande mit zerstreuten Baumhölzern. Die ihr eigenthümlichen Abweichungen sind nur in den dabei anzuwendenden Höhen und Formen der Stämme zu suchen.
- b) Die Probenschätzung ersett bie ganzliche Bestandesauszählung in größern, mehr gleichförmigen Balbmassen. Ihre Leichtigkeit zieht freilich ben besondern Mangel nach sich, daß die gesammte Stammgrundsläche nur nach einem kleinen Theile des Ganzen bestimmt wird. Die Höhen und Formen sollte man stets von dem ganzen Bestande abnehmen.
- c) Die Maffen ich a ung ftut fich auf Beurtheilung ber verschiebenen Gehaltefaktoren und auf Bergleichung mit wirklichen Schätzungsergebniffen; fie kann wenigstens im gleichwüchsigen Bestanbe die Genauigkeit ber Probenschung ziemlich erreischen, babei burch Magnehmung von wirklichen hauungsergebniffen ber örtlichen Rugungsweise mehr entsprechen.
- d) Die Buwachsermittelung ift von keinem Schatungsverfahren abhängig; bei jebem kann sie genau ober nur beiläusig angewendet werden. Sofern sie sich der Prozente vom Massengehalte bedient, gehen die Fehler der Massenzahlen auch in die Zuwachszahlen über. Wie schon bekannt, gewährt der laufende Jahreszuwachs mehr Sicherheit als der periodische, und bieser wieder mehr als der altersdurchschnittliche.

- 2) Die vorausgesetzte Bestanbesmehrung kann bebeustenben Abweichungen unterliegen, theils burch anders erfolgenben Buwachs, theils burch natürliche Unfalle, so wie burch Entwensbungen und sonstige Mehrungsverluste; auch kann bie Durchforsstung anders betrieben werden und die ganzliche Abnuhung früsher ober später eintreten.
- 3) Die Statt findende Ruhungsweise ist gar oft eine andere, als die vorausgesetzte. Die Hauabfälle und Ruhungswerluste in den Holzbieben fallen abweichend aus; die äußeren Baumtheile, wie das Burzels und Reisholz, werden weniger oder mehr ausgenutt; die bestimmten Holzmaße werden völliger oder knapper eingehalten u. dergl. m. Go verursacht es in dem Massenertrage einen großen Unterschied, wenn die Klastern mehr mit Unterlagen verseben, dichter gefüllt, in halbe oder ganze Hösben gesetzt, oder wenn die nach dem Umfange geschätzten Hölzer nach dem Durchmesser abgegeben werden.

Man barf wohl annehmen, baß bei forgfältiger, genauer Schähung bie nicht nachzuweisenben Abweichungen bes wirklichen Beftanbeszuwachses und ber Nugung minbeftens bie Sälfte von bem Unterschiebe zwischen ben Schähungs und Rugungsergebenissen betragen.

III. Walbertrags = Schätzung.

1. Allgemeine Grundbegriffe.

§. 388. Bom Ertragevermögen ber Balbung übers baupt.

Der Balbertrag ift bas Probukt zweier Faktoren; er geht hervor aus ber Ertragsfähigkeit bes Stanbortes und aus ber Ertragfamkeit bes Balbwuchfes. Die Erstragsfähigkeit bes Stanbortes, bedingt von Boben und Lage, befähigt benfelben, Holzwüchse aufzunehmen, zu ernähren

und im Bachsthum zu fördern; sie ist die Quelle bes ganzen Balbreichthums, deren Ergusse der gute Forstwirth so viel als möglich gangbar erhält, mehrt und sammelt. Die Ertragsamsteit beruht in der eben vorhandenen Ansammlung von mehr oder minder angemessenen und vollkommenen, jungeren und älteren, reisen und ertraggebenden holzwüchsen, die das naturisiche Betriebskapital bilden, womit der Forstwirth die Kräfte des Standortes zur Ertrags-hervordringung nutt. Dhne Ertrags-fähigkeit wurde keine Ertragsamfeit erzeugt, und ohne biese wurde jene nicht wirken können; beide zusammen sind ber Inbegriff des Ertragsvermögens.

§. 389. Drteertragefähigfeit.

Um die Birksamkeit bes Standortes auf das holze wachsthum naher zu bemessen, muß man das Raß der abssoluten Ortsgüte arithmetisch bezeichnen. Bir nehmen hierzu zehn Standortsklassen an und bezeichnen davon die ausgesucht beste mit 1 und die neun niederern mit Zehnteln, so daß diese Jahlen zugleich die absoluten Berhältnisse des Grundswerthes ausdrücken. Somit gilt 0,1 für die niedrigste Güte und ist dem geringsten Standorte eigen, der kaum noch holzbestand tragen kann; dagegen I für die in der Waldung selten und nur stückweise vorkommende höchste Güte und gehört dem ausgesucht besten Standorte an, der unter allen den reichhaltigsten Balbbesstand trüge. Beitere Zwischensusen könnten beliedig durch hunsberttheile ausgedrückt werden.

Diese allgemeinen Bezeichnungs = und Berthszahlen stehen in gleichem Verhältnisse mit ber Reichbaltigkeit und Ergiebigkeit bes von einem jeden Standorte erzeugten Bollbestandes ber ansgemessenen Baldgattung. So würde ein Standort mit 0,7 der besten Ertragsfähigkeit einen ihm angemessenen Solzwuchs von 0,7 der reichsten Ertragsamkeit hervorbringen können.

Diese Bezeichnung ber Orthgute barf jeboch nicht etwa nur eine lokale Beziehnung haben, sondern muß fur ben ganzen Berbreitungs-Umfang jeder fraglichen Balbgattung gelten, weil ohne eine solche Allgemeinheit und Übereinstimmigkeit im Anspre-

chen ber Standortsbestandes und Ertragsgute fremde Beobach tungen und Erfahrungen über ber Balber Berhalten, Bestand und Ertrag burchaus nicht benuthbar maren.

Mittels biefer arithmetischen Bezeichnung ber Standortsgute lagt fich leicht bie Durchschnittsgute bestimmen.

fo mare bie burchschnittliche Ortogute ober ber mittlere Grundwerth pr. Mg.

$$\frac{8\times 0,8+8\times 0,7+32\times 0,8}{48}=0,75.$$

Eben so leicht läßt sich für ganze Forste die mittlere Ertragsfähigsteit auf diese Weise berechnen und zur vergleichenden Beurtheis Lung bei Bestimmung der Umtriedszeit und Behandlung des Massenvorrathes und Ertrages benutzen. — Zudem können wir damit jede Ortsstäche nach der gegebenen Ortsgüte auf den vollen Grundwerth leicht umrechnen. Obige 48 Mg. haben an ges sammtem Grundwerth $8 \times 0.6 + 8 \times 0.7 + 32 \times 0.8$ — 48×0.75 — 36 Bollwerthsmorgen.

Hierin sindet man wohl Grund genug für unsere Abweischung von dem so unarithmetischen Gebrauche, das Beste durch die kleinste und das Geringste durch die größte Verhältnistahl umgekedrt zu bezeichnen, was ganz unvereindar ist mit der Answendung durchschnittlicher Ortsgüten, allgemeiner Grundwerthe und einstiger Bollerträge. Das oft geäußerte Bedenken gegen unsere größere Anzahl Standortsklassen ist leicht gehoden, wenn man erwägen will, daß in einem und demselben Forste von allen zehn Ortsgüten nur einige, östers nur 3, selten über 5 vorzemmen. Diese wenigen könnte man nun auch von Forst zu Forst wie gewöhnlich mit I. dis V. bezeichnen; doch müßten solzche örtlichen Bobenklassen ben bezüglichen allgemeinen Standortklassen pünklich angepaßt werden, sollten die Befangenzheiten im Örtlichen nicht weiter bestehen.

Man findet übrigens viel Schwierigkeiten im Unsprechen der Ertragsfähigkeit wegen der oft unerforschlichen Miteinflusse verschiedener Faktoren der Ortsgute, was die forstliche Standortskunde näher nachweiset *). Als vergleichender Maßtad durfte dazu noch am besten die Mittelhöhe des angemessenen, mittelmäßig gerathenen Baldbestandes dienen, insofern biese mit der Standorts = und Bestandesgute ziemlich genau in geradem Berhältniß steht. So könnte man etwa fur den erwachsenen Buchenhochwald zu

ben. Drtsguten: 1. 0.9. 0,7. 0,8. 0.6. die Mittelboben: 100. 80. 70. 90. 60. 50 Fuß annehmen und die Anwendbarkeit biefes neuen Magitabes gleich an ben feitherigen Ertragstafeln versuchen. In benfelben finbet sich ber Buchenhochwald bis auf die geringste Ortsgute hinausgereihet; berfelbe tann aber mit einer geringern Bohe als obige nicht wohl bestehen; baber konnen auch biefe Buchenhochwald= Tafeln nicht ber Ratur im Allgemeinen entnommen fein.

§. 390. Balbertragfamfeit.

In ben wachsenben Maffen eines Birthschaftswalbes reifen fort und fort Erträge, theils bestandweise zum verjungenden Abstriebe, theils stammweise zum vorläusigen Aushiebe. Diese Erstragsamkeit wird hauptsächlich bedingt durch die Baldgatstung und Balbbehanblung.

- 1) Sebe Balbgattung machft burch alle Altersflusen nach eignen Zuwachs = und Ertragsgesetzen. Ihre Ergiebigkeit ents spricht jedoch nur auf angemessenem Standorte ber allgemeinen Orsgüte. Kein einziger Holzwuchs vermag in einem, ihm unangemessenen Standorte ben bezüglichen Bollertrag zu gewähren. Manche Baumart wächst nur in ben bessern, manche gebeiht mehr in ben mittlern, manche begnügt sich auch mit ben geringern Standorten, und jede liebt besondere Gebirgs = und Bodenarten und Ortsbeschaffenheiten.
 - 2) Die Behandlung bes Balbes wirft unglaublich

^{*)} Bergl. Grebe, Gebirgetunde, Bobenkunde und Klimalehre in ihre Anwendung auf Forstwirthschaft. Etjenach 1853. §. 227.

verschieben auf besten Ertragsamkeit; insbesondere sind die erste Anzucht, die weitere Stellung und Haltung des Bestandes, bessen Abtriedealter, der gleiche oder ungleiche Buchs in Alter und Größe, so wie der gut gehaltene Bodenzustand wichtige und noch lange nicht genug erkannte Faktoren des Waldertrages. Die Schähung unterscheidet wesentlich zwischen des Waldes wirklich em und normalem Zustande. Letzterer ist das, der Walderziehung zum Biele hingestellte, mehr ideale Bild des Bollbestandes.

3) Die Ertragsamkeit beruht hauptsächlich in bem Rafen vorrathe nebst Massenzuwachse und begründet die daraus hervorgehende Ertragsgüte. Auch sie kann vermitztelst der Stammgrundsläche, Bestandeshöhe und Stammsform bemessen werden, da jede Beränderung, welche an dem wachsenden Baldbestande im Ganzen oder theilweise vorgeht oder gedacht werden kann, durch die drei Gehaltsfaktoren G × H × f bestimmbar ist, die nun auch als Ertragsfaktoren weiter zu Diensten stehen. Durch dieses tressliche Mittel befreien wir zusbem die Baldertrags-Schähung von dem gar unbehülslichen Sesbrauche der Stämmezahl.

§. 391. Maffenvorrath.

Da jeder Birthschaftswald alle Jahre schlagbare Buchse darbieten muß, jeder Baldwuchs aber erst nach mehrjährigem Alter zur Ernte reif wird: so kann auch kein Baldertrag nachschaltig Statt sinden ohne einen stusenweisen Nachwuchs von reisfenden Beständen. Den dadurch gebildeten Massenvorrath beurtheilt man nach dem normalen Baldzustande, welcher seinersseits hauptsächlich von Standort, Baldzattung und Bestandesalter bedingt wird. Der wirkliche Massenvorrath eines Balzdes sindet sich bald größer, dald kleiner, als der normale, und ist meist höchst verschieden, je nachdem die Bergangenheit den Bald hier ärmer gemacht, dort in seinem natürlichen Reichthume noch einigermaßen gelassen hat. Er ist der hauptsächliche Gezgenstand jeder Waldschaftung; denn je reicher eines Baldes Holzvorräthe sind, um so mehr vermag derselbe abzuwerfen.

Bo von bem Maffenvorrathe auf ben Ertrag gefchloffen

wird, hat man ben unvermeiblichen Holzabfall und ben örtlichen Rugungsverlust wohl zu berücksichtigen. Der unvermeibliche Holzabfall umfaßt theils ben natürlichen Selbstabfall verdrängter Zweige, Afte und Unterstämmchen, bie noch tein Gegenstand wirthschaftlicher Benutung sind und ben Leseholzsammlern ober dem Boden anheim fallen, theils ben Hauabfall an Spänen und nicht benutharen Broden. Der örtliche Nutungsverlust geht hervor durch Entwendung, Absahmangel und Birthschaftssehler; er ist sehr verschieden, mitunter bedeutend, betrifft jedoch meist nur geringe Holzsorten von dem Aft und Burzelholze.

§. 392. Maffen: ober holdzumache.

Der Massenzuwachs einer Wirthschaftswaldung sollte ben entnommenen Ertrag von Jahr zu Jahr in der Regel wieser erseigen; ist er größer als dieser, so mehrt sich der ertraggebende Massenvorrath; im entgegengesehten Falle sinkt lehterer, und mit ihm der weitere Ertrag, außersten Falles auf Richts herunter. Der Zuwachs spielt mithin, als ersehender Faktor, bei der Forstschäung eine bedeutende Rolle und zwar in mancherlei Gestalt. Seine Grundsorm in wirthschaftlicher Beziehung ist der von allen Ratur= und Ruhungsabfallen freie, eigentliche Rassenzuwachs. Dieser tritt in unsern Betrachtungen unter folgenden wesentlichen Abanderungen auf:

- 1) Der wirkliche ober Realzuwachs wird an ben Balbsbeständen gleich mit Ausschluß ber unvermeiblichen Holzabfälle wirklich ermittelt, wie unser laufender Jahreszuwachs, und als eine der sichersten Grundlagen zur Ertragsabschäung gedraucht. Er sindet sich nach der Bestandesgüte mehr oder minder vollkommen, verliert auch mitunter durch Jufälligkeiten noch bedeutende Massen. Bas davon der Nugung zu Theil wird, nennen wir wohl auch Nugungszuwachs, im Gegensate von Naturzuwachs, der alle Holzausscheidungen mit umfaßt und daher in der Wirklichkeit nie gewinndar ist (§, 357.).
- 2) Der normale Bollzuwachs ift in jebem Betracht vollfommen und baber, außer bem unvermeiblichen Solz

abfall, gang frei von allem Rugungsverlufte; aus ihm entfleht ber unbebingte ober normale Bollertrag.

- 3) Der lotale Bollzuwache ift nur bis auf bie man= derlei örtlichen Rugungsverlufte vollkommen; so auch ber aus ihm hervorgehende bebingte ober lotale Bollertrag.
- 4) Mehrungszuwachs ober Bestandesmehrung. hiermit bezeichnet man, um Begriffsverwirrungen vorzubeugen, recht treffend benjenigen Theil bes Massenzuwachses, welcher die Bestandesmasse eines jeden fraglichen Zeitpunktes und endlich auch den hauptertrag bilbet. Er umfaßt also benjenigen Theil bes Zuwachses nicht mit, welcher den schon abgefallenen Vorerträgen angehört. Die Bestandesmehrung kann gleichfalls als reale, normale, lokale und wieder als altersdurchschnittliche, periodische und laufende in Betracht kommen.
- 5) Gesammtzuwachs: Fallen vor dem Abtriebe nutbare Borerträge von der Bestandesmasse ab, so reihet sich an diesen Mehrungszuwachs noch ein Zwischenzuwachs und bildet mit diessem den gesammten Rugungszuwachs, welcher sich somit in Hauptertrags: und Borertrags: Zuwachs theilt. Man nennt diesen Gesammtzuwachs im Gegensate zur bloßen Mehrung oft auch nur Zuwachs schliechthin, umfast wohl auch diese verschiedenen Bedeutungen in Bezug auf wirklichen Ertrag mit dem Borte Erwachs.

§. 393. Ertragsgute. Ertragsklaffen.

Ertragsgüte nennt man das Maß ber geschätten ober gewährten Ergiebigkeit eines Wirthschaftswaldes an Masse und Werth, und brudt solche mittels des jährlichen Durchschnittsertrages von der Flächenmaßeinheit im ergiebigsten Schlagbarkeitsalter aus. Sie kann normal oder real sein. Die normale Ertragsgüte bezeichnet und bestimmt man im Allgemeinen ganz wie die Ertragsfähigkeit, mit der sie stets in gleichem Berhältnisse steht. Der ausgesucht beste Ertrag gehört zu 1 und jede der neun folgenden, eigentlichen Ertragsklassen bekommt ihren Theil davon nach der Bezeichnungszahl. Bare z. B. der höchte Ertrag vom Buchenhochwalde 65, so ergabe sich zur Differenz aller zehn Ertrageklassen und zugleich als niedrigstes Glied 6,5, also für jede

ber Stanborteflaffen: 1. 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, bie Ertrageflaffen: 65, 58,5, 52, 45,5, 39, 32,5 Rfuß,

Nach ber normalen Ertragsgute läßt sich ber Bollertrag eines Forstortes ober Walbverbandes leicht berechnen, wenn bessen burchschnittliche Ertragsfähigkeit bazu bekannt ist. Oben §. 389. bienten 48 Mg. zu 0,75 burchschnittlicher Ortsgute als Beispiel. Davon betrüge nun die Ertragsgute:

$$\frac{45,s+52}{2}=48,75 \text{ Rfu}\beta,$$

und ber jahrliche Bollertrag vom Gangen:

Ebendasselbe hatte sich ergeben, wenn die Berechnung nach jenen gesonderten Ortsgüten angelegt worden ware, oder auch nach dem vollen Grundwerthe. Die obigen 48 Mg. betragen nämlich: $8 \times 0.6 + 8 \times 0.7 + 32 \times 0.8 = 36$ Vollwerthsmorgen, und geben also: $36 \times 65 = 2340$ Ksuß Vollertrag.

2. Mittel und Wege zur Ertragsschätzung.

§. 394. Überhaupt.

Bur Schätung und Beurtheilung bes einstigen Ertrages forst= mäßig erzogener und gehaltener Balber bieten sich wesentlich zwei verschiedene Bege bar:

- 1) Die Ertragsbestimmung nach Ertrags ober sogen. Erfahrungstafeln, welche für jebe Balbgattung und Stanbortstlasse und jedes eben zur Frage tommende Benutungsalter ben erfahrungsmäßigen Ertrag voller Bestände für die Flascheneinheit nachweisen und bamit ben Anhalt für die Bemeffung bes wahrscheinlichen Ertrages anderer, ähnlicher Bestände barbieten; ober
- 2) die Ertragsbestimmung nach gegebener Borbe: ft andes = und Buwachsmaffe.

a. Ertragsbeftimmung nach Erfahrungstafeln.

§. 395. Balbertragstafeln im Allgemeinen.

Bur Conftruktion brauchbarer Erfahrungstafeln erforscht man bie erforberlichen Ertragsfaktoren an ausgesuchten, mittels mäßig gerathenen Musterbeständen, pruft und bewährt auch bie Ergebnisse so gut als thunlich burch wirkliche Sauungserträge.

Die Auffindung solcher Musterbestände, beren Bachsthumsverhältnisse man bestimmt genug nachweisen kann; die Beurtheis lung ihres normalen Zustandes und bestienigen, was an dem vers meintlich Bollsommnen einem außerordentlichen Gerathen zuzurechnen ist; die zuverlässige Verwendung des als normal Erkannten sur die entsprechenden Standortsguten und Behandlungsweis sen; die vergleichende Musterung und berichtigende Zusammenordnung aller Ergebnisse in die Ertragsreihen: dies Alles ist mit unglaublichen Schwierigkeiten und Zweiseln verknüpst, die um so bedeutender hervortreten, je genauer man den Gegenstand bes handelt.

Bei bem Aufbau von Erfahrungstafeln kann man nun, bem 3mede und ber Form nach, verschiedene Richtungen verfolgen, und wir unterscheiden barnach:

- 1) Bollertragstafeln; sie geben für jebes Benutungsalter ben Saupt- und zugleich ben etwaigen Borertrag an, und sind zweisacher Art:
- a) Normalertragstafeln, welche bie Bollerträge ber normalen Baldzuftände ganz allgemein und unbedingt, nur mit Ausschluß bes allerwärts unvermeidlichen Selbst = und Hauabsfalles aufstellen. Sie sollen gewissermaßen nur die aus dem Großen gegriffenen unbedingten Grundgesetze des Holzwachsthums und der Ergiebigkeit darstellen, können also keineswegs auf lokale Berhältnisse näher eingehen, die in den Forsten so mannichssaltig auf deren Ergiebigkeit einwirken, und sind baher auch zur unmittelbaren Abschähung künftiger Erträge nicht ohne Beiteres benuthar.

- b) Lotalertragstafeln. Diese geben ben Ertrag bes normalen Balbauftanbes in Gemäßheit ber besonderen Forfivershältniffe und ausschließlich aller örtlichen Rugungsverlufte an.
- 2) Balbmehrungstafeln. Sie stellen bloß bie erfahrungsmäßige Massenhaltigkeit ber Bestände für die verschiedenen Alterstufen auf, unterscheiden sich also von den vorigen wesentlich baburch, daß sie die Borerträge nicht mit umfassen.
- 3) Durchschnittsertragstafeln ftellen nur ben fur bie Flächeneinheit und pr. Jahr ermittelten Durchschnittsertrag innerhalb ber Grenzen ber gewöhnlichen Benutungsalter auf.

Die mathematische Grundlage aller Ertragstafeln bilben immer bie brei Gehalts und Ertragsfaktoren G, H, f; fie find bie einzig sicheren Maße und Mittel zur Bemessung und Aufreihung ber gefundenen Ertragsgrößen.

Bevor wir baher auf die verschiedenen Arten von Erfahrungstafeln naher eingehen, erscheint es zwedbienlich, erft die allgemeinen Bachsthumsgesetze bieser Ertragsfaktoren: die for ftmaßige Stammgrundflache, Bestandeshohe und Stammform und die daraus folgenden Ertragsentwidelungen, als vorbereitende Einleitung vorauszuschicken.

§. 396. Forftmäßige Stammgrunbflache *).

Die Stammgrunbfläche ober Dichtheit forstmäßig zu erziehender Balbbestände barf, wenn kein Ertragsverlust eintreten soll, zwei von Standort, Holzart und Erziehungszweck bedingte Grenzen nicht überschreiten. Den heranwachsenden, vollen Baum-wald hält man allezeit zwischen einem forstmäßigen Schlusse und jenem, die Unterdrückung fördernden Drängen, das den Bestand burchforstbar macht. Wird die Stellung mehr geöffnet, so ton-nen die Stämme ihren Standraum nicht ganz durchwurzeln und

^{*)} Bum Erfas ber ungeeigneten Stammegabl.

einander nicht genug beifteben. Dagegen macht eine Überfüllung ben Beftand franthaft.

Be beffer ber Stanbort ift, um fo voller machft ber Solsbestand und um so weniger schabet eine etwas bichtere ober bunnere Stellung. Je geringer ber Stanbort, um fo fleiner erscheint darauf die forstmäßige Stammgrundflächensumme, um so enger find jene Grengen bes haltbaren Abstandes, und befto nachtheili= ger wird jebe Überschreitung bes ju bunnen und bes ju bichten Standes. Die eine Holgart balt fich in ihrem naturlichen Schluffe merklich voller, als bie andere; am bichteften wachsen gemischte Bestande, Mit zunehmendem Alter gewinnt auch bie Stammgrundflache bes Balbbeftanbes, und gwar fo lange, als bie Scheitelhobe ober boch bie Kronenwolbung noch junimmt; boch hat auch ber am Stamme mehr und mehr berauffteigenbe Burgelans lauf baran beträchtlichen Antheil. Bolgwuchfe, Die fruber eine gu ftarte Seitenverbreitung hatten, ober von Stodausichlag ermach: fen find, fo auch bie von ungleicher Große, fcbließen fich niemals vollkommen bicht; ihre Stammgrunbflache ift allezeit eine niebris gere. Über ein gewiffes Dag ber Stammgrundflache tann tein Beftanb fich verbichten (§. 371.).

§. 397. Forftmäßige Beftanbeshöhe.

Die Mittelhöhe eines gleich wüch sigen Balbbesstandes steht ber längsten Stammbohe näher, als der fürzesten, und gleicht meist der zweiten Sohenklasse; sie sindet sich bei gleischem Alter um so größer, je besser Standort und je forstmäßiger die Erziehung ist. Das Sohenwachsthum fängt mit kleinen Fortschritten an, nimmt dann mehr und mehr zu, bleibt darauf längere Zeit von Jahr zu Jahr gleich, läßt späterhin wieder allsmählich nach und verliert sich vor der natürlichen Haudarkeit mit kaum merklichen Höhentrieben. Der lebhaftere Höhenzuwachs beginnt und endet bei einer Holzart früher, bei der andern später, bei Wiederausschlägen am frühesten. In manchen Berhältsnissen ist das Höhenwachsthum dauernder und gleichmäßiger. Seitwärts schüchen Segenstände, als Bergwände, Kelsen und


Bäume, begünstigen in gewisser Ferne ben Höhenwuchs außerorsbentlich; Beschränkung ber nöthigen Seitenfreiheit halt ihn zusrud; Überschirmung unterdruckt ihn ganzlich. Ein Mangel an Schluß verursacht stärkern Seitentrieb; ein übermäßiges Drängen schwächt die Kronen und Burzeln, beibes auch zum Nachtheil bes höhenwachsthums.

§. 398. Forstmäßige Stammform.

Die mittlere Stamm form eines Baldbestandes sindet sich bei jeder Holzart eigenthümlich, und zwar um so holzvoller, je besser ber Standort, je freier der Stand, je niedriger die Stammhöhe bei voller Beastung und je kurzer und stacher der Burzelanlauf eben ist. Unterdrückte, gipfellose Stämme des Besstandes haben eine größere Formzahl als die daneben spindelig in die Höhe getriebenen. Stockausschläge stehen später in Höhe und Form den Samenauswüchsen beträchtlich nach. Bei gleichmäßisger Stellung verliert die Formzahl desselben Bestandes mit zunehmender Scheitelhöhe einigermaßen und gewinnt dann wieder, wenn sich, nach eingestelltem Höhenzuwachse, der Gipfel mehr wölbt.

§. 399. Ertrage: Rurven.

Die fortschreitenbe Bunahme ber Bestanbes - Soben, Massen und Erträge läßt sich in einfacher Beise graphisch recht anschaulich barstellen. Wenn man auf einer zur Grundlinie bienenben Scala die Theilpunkte als Altersstufen des Holzwuchses annimmt und auf einen jeden bas gleichzeitige Maß des Erwachses mittels irgend eines Maßstabes als senkrechte Linie errichtet, bann von dem Nullpunkte ausgehend alle Werthspunkte der periodischen Bustande mit einer krummen Linie verbindet: so giebt diese Kurve ein solches Bild der Steigung. Die weiter unten §. 423. dargesstellten Wachsthumsgänge der starken und schwachen Entstehung, entnommen von den Lätchen L und Buchen B, bildeten im höhen wuchse LII und BH, in der Massenmehrung LM und BM und im Gesammtertrage LE und BE die hier folzgenden Ertrags-Kurven.



Diese Kurvenschnitte braucht man hauptsächlich zur Prüfung und Ergänzung entworfener Ertragsreihen. Denn durch die Zügigkeit solcher Linien giebt sich ohne Weiteres zu erkennen, wenn der Steigung einer angesehten Reihe irgendwo die erforder= liche Stetigkeit mangelt. Fehlen aber, etwa wegen unzureichen- der Beobachtungen, Glieder solcher Reihen, oder stimmen die für eine und dieselbe Alteröstuse gefundenen Maße nicht recht überzein: so zieht man die Kurve in Gemäßheit der eben mehr entsscheidenden Richtpunkte und greift dann die andern dadurch mit geschnittenen Werthspunkte ohne Weiteres ab, zur Ergänzung und Berichtigung seiner Reihe, deren Differenzen nachher auf arithsmetischem Wege schärfer auszugleichen sind.

Sat man eine zahlreiche und zuverlässigere Sammlung sols cher Reihenglieder, so ist es freilich geeigneter, dieselben nach Beit und Größe unmittelbar in ein Quabratnetz zu ordnen und bann rein arithmetisch einzureihen; überhaupt behilft sich der im Interspoliren geübtere Schäher weniger mit solchen graphischen Aussgleichungen.

§. 400. Ertragsentwickelung ber gleichwuchsigen Beftanbe.

Um bie gesammte Ergiebigkeit eines im Alter und Buchse gleichen Balbbestandes durch alle Lebensperioden hindurch alls gemein zu bestimmen, muß man für jedes Alter, das irgend einer Hauung wegen zur Frage kommt, den Massengehalt, das Produkt aus der Stammgrundslächen summe G, der mitteleren Scheitelhohe H und der mittleren Formzahl f, ermitteln. Derselbe ergiebt an sich den Hauptertrag für die betreffende Altersstufe.

Bas nun die bereits vorher abgefallenen Borertrage betrifft, fo ift Rolgendes in Betracht zu ziehen. Der beranwach= fende, volle Solzbestand verbichtet und überfüllt fich allmählich, und man muß barin von Beit ju Beit, mittels geeigneter Durch= forftung, bie nothige Bachethumefreiheit wieder berftellen. Be= zeichnen wir bie gefüllte Stammgrunbflache bes burchforfibaren Beftanbes mit G und ben eben bavon abtommlichen Durchforftungs= antheil mit g: fo ift bie Stammarunbflache bes forftmagia ge= öffneten Schluffes G - g. Satten G und g immer wieber basfelbe Berhaltniß: fo mare auch allezeit g × H × f, bie abfallenbe Durchforstung, und (G-g) × H × f, ber eben verbleibenbe Bestand, aus G × H × f zu finben. Bon Alterestufe zu Altere: ftufe wird aber bie burchforftbar gefüllte Stammgrunbflache G größer und ber bavon abfallende Durchforftungeantheil g in gemiffem Berhaltniffe Eleiner. Rur alle Durchforftungezeiten tann nun G erfahrungemäßig festgestellt und g nach folgenben Brunbfagen bestimmt werben.

Die Stammgrunbflächensumme eines forstmäßig gehaltenen holzbestandes wächst von einer Durchsforstung zu der andern, etwa alle zehn Jahre, in demsfelben Berhältniffe zu, wie die einzelne Stammsgrundfläche des Mittelstammes. Nun findet man, daß der Mittelstamm des forstmäßig gehaltenen hochwaldbestandes, von einem gewissen Zeitpunkte die über jedes wirthschaftliche haus barkeitsalter hinaus, alljährlich mindestens einen gleis

chen Stammgrund flächen Buwachs anlegt. Den Einstritt dieses Zeitpunktes setzen wir in das Alter, worin jene Stammsgrundsläche eben ihrem nachherigen zehnjährigen Zuwachse gleichssteht. Fände dies wie beim Buchenhochwalde erfahrungsmäßig etwa im 30. Jahre Statt, und setzen wir die Stammgrundsläche des Mittelstammes zu jener Zeit — 1: so ware

bie Stammgrunbflache: bas Berhaltniß ber Stammgrunbflachen : im 40 Sahre == 2

ım	40. Jahre		== 2							
"	50.	, n	= 3	vom	40.	unb	50.	Jahre	= 2:	3
,,	60.	n	 4	,	50.	"	60.	n	= 3:	4
n	70 .	27	 5	,	60.	"	70.	*	= 4 :	5
n	80.		= 6	n	70.	"	80.	n	= 5:	6
			u. f. w	•						

Rach folden Berhaltniffen berechnet man nun, wie viel bei jeber Durchforftung von ber eben vorhandenen Stammgrundflachenfumme abfallen burfte.

Müßte z. B. bie burchforstbar gefüllte Stammgrunbsiche im 70. Jahre G und im 80. Jahre G' sein: so hatte man von der vorgefundenen Stammgrundsläche G so viel stehen zu lassen, daß daraus G' in 10 Jahren wieder erwach sen könnte. Wüchse nun der Mittelstamm von dem 70. bis zu dem 80. Jahre in seiner Stammgrundsläche von 5 zu 6, oder in jedem angenommenen Falle von v zu w: so fände man die im 70. Jahre verbleibende Stammgrundsläche burch die Proportion

Die von G abfallende Stammgrundflache mare baher allgemein:

$$G - \frac{v}{m} G'$$

Bas nun die Sohe der eben auszuforstenden überwachsenen Stämme betrifft, so steht dieselbe unter der berzeitigen Bestandesehohe; sie gleicht mehr der Mittelhohe des vorigen Jahrzehndes. Rennen wir die Hohenzunahme der lettern 10 Jahre s, so ist bie Hohe des Durchforstungsholzes H-s. Die Formzahl f mag

unverandert bleiben, obwohl biefelbe an ben furzern, unterdrude ten Stammen meift etwas größer ift, als die mittlere.

Danach mare nun bie allgemeine Formel zur Berechnung bes Borertrags von jeder Altersftufe:

$$\left(G - \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{w}} G'\right) \times (\mathbf{II} - \mathbf{s}) \times \mathbf{f}$$

Sierin bedeutete:

G, bie gefüllte Stammgrundflache bes eben zu burchforften: ben Bollbeftanbes;

G', bie nach 10 Jahren abermals burchforftbare Stammgrundfläche besselben Bestandes;

w, bas Bunahme-Berhaltniß ber Stammgrundflachenfumme in ber Swifchenzeit;

H — s, die Bestandeshöhe, 10 Sahre vor der Durchforstung; f, die berzeitige Formzahl.

Über bie weitere Unwendung biefer Formel fiehe §. 402. pos. 5.

§. 401. Ertragsentwickelung ber ungleichwüchfigen Bestänbe.

Der ungleichwüchsige Balbbestand hat entweder gleichwüch= fige hauptbestandtheile, oder ift ganz ungleichwüchsig. In keinem ber beiden fälle wird ber Bestand auf ein Mal ganz abgeschla= gen, sondern nur ein gewisser Theil besselben.

1) Bei an fich gleich wüchfigen Bestandtheilen, wie in bem Mittelwalbe, bestimmt man eines jeden besondern Antheil an der Stammgrundflächensumme, welcher für das Unterhold a, für das Oberhold o, O betragen mag, nebst der eigenen Mittelhöhe und Mittelform zu jeder Abtriebszeit, z. B.

für das Unterholz $\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{G}} \times \mathbf{H} \times \mathbf{f}$, für das ältere Oberholz $\frac{\mathbf{o}}{\mathbf{G}} \times \mathbf{H}' \times \mathbf{f}'$, für das ältere Oberholz $\frac{\mathbf{o}}{\mathbf{G}} \times \mathbf{H}'' \times \mathbf{f}''$.

Die Produkte biefer Ertragsfaktoren ergeben zusammen ben ganzen Massengthalt. Bon bemselben bleibt jedoch wieder ein gewisser Theil als Überhalt stehen. Diesen ermist man auf diesselbe Beise und zieht bessen holzgehalt von dem Ganzen ab; in dem Unterschiede ergiebt sich der Holzertrag jeder Schlaghauung. Eigentliche Vorerträge sinden hierbei nicht Statt.

2) Bei ganglicher Ungleichheit bes Buchfes, wie im Planterwalde, wo nur die größten Stamme einzeln ausge= hauen werben, bestimmt man ben jährlichen Zuwachs g von der Stammgrundslächensumme bes verbleibenden Bestandes und dazu die Scheitelhöhe H und Formzahl f der altessten, zum Aushiebe kommenden Stamme. Der jährzliche Holzertrag ergiebt sich dann aus g × H × f. Um auch den bleibenden Holzbestand, nach dessen Massengehalt aber weniger Frage ist, näher zu ermessen, zerfällt man denselben in ziemzlich gleichwüchsige Bestandtheile.

§. 402. Normalertragstafeln für ben Sochwalb.

Die Normalertragstafeln für ben Hochwald muffen, wenn fie eine geeignete Benutung gestatten sollen, von jeder Baldzgattung und Standorts flasse und von jedem Haubarz feitsalter die mittlere Bestandeshöhe und Bestanz besmasse mit dem Hauptertrage, so wie den etwaigen Borertrag nebst dem Durchschnittsertrage unter allen Bachsthumsverhältnissen in möglich genauen Mittelzahlen nazturgemäß angeben.

Dergleichen unbebingte Normalertragstafeln waren fur ben Sochwalb feche erforberlich, namlich:

- I. Fur ben Buchenwald, zugleich auch fur Eichenbesftanbe unmittelbar, und fur Aborns, Efchens und Ulmensbeftanbe mittelbar.
- II. Für ben Fichtenwald, mittelbar auch für ben Zan= nenwald.
- III. Für ben Riefernwalb, mittelbar auch für bie Bars chenbeftanbe.
 - IV. Für gemifchten Sochwald von Nadel = und Laubholz.

V. gar Erlen : und Aspenbeftanbe.

VI. Kur Birkenbestände.

In biesen Ertragstafeln ift zu jeber Standortsklaffe und zu jebem fraglichen Bestandesalter anzugeben: bie mittlere Bestandeshöhe und bie volle Bestandes maffe, welche zu ihrer Beit als hauptertrag eintritt, ber abkommliche Borertrag und ber Durchschnittsertrag.

- 1) Die 10 allgemeinen, ganz gleich abgestuften Standsortsklaffen können nicht unbedingt auch von einer jeden Baldsgattung den verhältnismäßigen Ertrag hervorbringen. Auf den geringern Standorten kann der Buchenhochwald gar nicht wachsfen; auf den bessern steigt die Ertragsgute der Nadelhölzer sehr bedingt; die Erlenbestände sind an ganz eigene Standorte gebunsben u. f. w.
- 2) Das Best an besalter, für welches ber Ertrag ausgestellt wird, braucht man eigentlich nur von bem Zeitpunkte an, wo ber Bestand in eine mehr ausgesormte nuthare Stärke tritt, bis zum höchsten Schlagbarkeitsalter. Die Ansage machen wir in ben kurzesten Altersstusen, die besonders zur Frage kommen konnten, etwa in Jahrsünften. Gine weitere Aussuhrung verursachte zu viele Weitläusigkeit und erschwerte den Gebrauch. Die Bestanzbesverhältnisse der früheren Jugend und des späteren Alters sinzben sich zu abweichend von den Gesehen der eigentlichen Wachsthumszeit und zu sehr dem Zusalle unterworfen. Den Buchenshochwaldertrag stellt man also etwa von dem 40. bis höchstens zu dem 140. Jahre auf.
- 3) Die mittlere Bestandeshöhe wird für jede Altersstufe angesetz und dient hier als unentbehrlicher Anhalt, nicht
 nur zur Anwendung der Tafeln selbst, sondern auch zur Beurtheilung der Ertragsfähigkeit und Ertragsamkeit. In dem forstmäßig gehaltenen altern Hochwaldbestande sindet sich erfahrungsmäßig die Mittelhöhe etwa 5 bis 10 Juß niedriger, als die der
 höchsten Stämme, meist an den Stämmen zweiten Ranges.

Ein fehr guter Standort (zu 0,8) erzeugt in bem Buchenhochwalbe, bei bem Alter von 40, 50, 60 140 Jah=

ren, etwa folgende Mittelhöhen: 25, 35, 44, 52, 59, 65, 70, 74, 77, 79, 81 preußische Fuße.

4) Die volle Beftanbesmaffe jeder Altereftufe erfolgt aus bem Produtte H x G x f. Davon ift bie mittlere Beftanbes: bobe H für sich schon angesett. Bas nun G x f betrifft, fo muß zuvorderft die Stammgrundflache fur den burchforftbar ge= fullten, ber vollkommenen Sochwalbstellung entsprechenben Beftanb jeber Alteroftufe bestimmt werben. Am ficherften ift es babei, fie erfahrungsmäßig fo zu ftellen, daß fich 10 von ihr noch einbran= gen konnte, im überfüllteften Stande gegen bie Schlagbarkeit bin felbft 3. Diefe Ermäßigung ift naturgemäß erprobt. Da nun bie Stammgrundflache bes gleichwüchsigen Sochwaldbeftanbes bis in ein gewisses Alter mit immer kleinern Differenzen zunimmt und fich fpaterbin mehr gleich halt, bie Formzahl bagegen anfanglich fich mindert, bann mehr gleich bleibt und fpaterhin mit eintretender Kronenwölbung ebenmäßig zunimmt: fo erganzen fich bie Kattoren G und f burch alle Altereftufen giemlichermaßen, und man reiht fie baber gleich im Produkte zusammen auf. Bu obigen 60 =, 70 = und 80jahrigen Mittelhohen im Buchenhochwalbe von 44, 52 und 59 Fuß gehören 3. B. folgende Produtte von Gxf auf 1 preuß. Morgen: 45,45. 47,69. 49,49.

Danach ware auf 1 Morgen ber volle Massengehalt bes 70. Jahres, wo H = 52 und $G \times f = 47,69$ ist: $52 \times 47,69 = 2480$ c'. Das Produkt $G \times f$ kommt nicht besonders in die Tasel, ware aber leicht zu sinden durch Division der Bestandesmasse mit der Höhe.

5) Der am Ende jedes Jahrzehndes von bem gefüllten Holzbestande abfallende Borertrag wird nach §. 400. mitztels bes berzeitigen Berhaltnisses win Stammgrundslächenzus machse des Mittelstammes berechnet *). Bare bessen Stammgrunds

^{*)} Der Herausgeber glaubt, um Migverständniffen vorzubengen, nochmals besonders hervorheben zu muffen, daß es fich hier um die Construktion von Normal-Ertragstafeln im Gegensat zu den Lokal-Ertragstafeln handelt.

fläche 3. B. in dem 30. Jahre 1, im 40. Jahre 2, im 50. Jahre 3. . . . , im 130. Jahre 11 und im 140. Jahre 12: so brauchte man zu der eben verbleibenden Stammgrundslächensumme im 30. Jahre ½ von der im 40., im 40. Jahre ¾ von der im 50., im 50. Jahre ½ von der im 60. , im 130. Jahre ½ von der im 140., nach Maßgabe der Verhältnisse 1: 2: 3: 4. . . 11: 12. Verdinden wir nun in obiger Vorertragsformel $\left(G - \frac{V}{W} - G'\right) \times (H - s) \times f$ die Stammgrundsläche G mit der Formzahl f zu $\left(Gf - \frac{V}{W} - G'f\right) \times (H - s)$ und sehen das für unsere eben angenommenen Buchenhochwald Faktoren, so entzissert sich z. B. als Vorertrag nach dem 70. Jahre: (47.69 - ½ × 49.49) × (52-8) = 283 Ksuß. Gegen diesen scheinsbar hohen Betrag könnte sich vielleicht ein oder der andere Zweissel erheben, dem wir im Voraus begegnen müssen.

Bollte man erstens den Eintritt bes gleichen Stammgrundsschächenzuwachses später annehmen, was der gewöhnlichen Buchenshochwalderziehung wohl angemessener wäre: dann rückte obige Stärkenzuwachsreihe $1:2:3:4\ldots$ weiter hinter. Oder sette man das größte Steigen des Stammgrundslächenzuwachses voraus, nämlich: $1^2:2^2:3^2:4^2\ldots$, das sich mit gleichbleisbender Jahrringsstärkein licht erwachsenen Baumhölzern ausnahmsweise wohl sindet, das auch durch übernommene Durchforstungen gewissermaßen ermöglicht werden könnte: dann stiegen die Gliezber der Zuwachsreihe mit größeren Differenzen. Mithin minderzten beide Boraussehungen alle gleichzeitigen Berthe von $\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{w}}$. Dadurch würde aber die jedes Mal zu belassende Stammgrundsschammsgrundsschampschaftschappen G'kleiner, also die abfallende Durchforstungsschammsgrundsschampschaftschappen G'kleiner, also die abfallende Durchforstungsschammsgrundsschaftschaftschappen G'kleiner, also die abfallende Durchforstungsschammsgrundsschaftschappen G'kleiner, also die abfallende Durchforstungsschammsgrundsschaftschappen G'kleiner, also die Abfallende Durchforstungsschammsgrundsschaftschappen G'kleiner, also die Abfallende Durchforstungsschammsgrundsschappen G'kleiner, also die Abfallende Durchforstungsschammsgrundsschappen G'kleiner, also die Abfallende Durchforstungsschappen G'kleiner, also die Abfallende Durchforstungsschappen G'kleiner, also die Abfallende Durchforstungsschappen Grammsgrundsschappen Gramms

3 weitens ift nicht zu läugnen, baß jeder voll geschätte Borertrag, besonders in den jungern Jahren, bedeutenden Berluft erleiden kann, burch Mangelhaftigkeit in Bestand und Bachsthum, burch Berwahrlosung, Frevel u. bgl. m. Darauf bin ift

aber auch schon von vorn herein das Stärkezuwachsberhältniß sehr gering angenommen worden; benn der Stärkezuwachs besträgt, zumal in dem fräftigen Jugend und Mittelalter, gerade zur Zeit, wo die Möglichkeit jener Berluste am größten ist, weit mehr, meist das Doppelte. Ohnehin liegen außerordentliche Rutzungsverluste ganz außer dem Bereiche einer Formel für na turgemäße Normalerträge.

Es giebt also kein Berhältniß in bem Wachsthumsgange bes forstmäßig gehaltenen Sochwaldes, für welches ber aus unserer Formel hervorgehende normale Vollertrag zu groß aussiele. Auch stimmen ihre Ergebnisse mit gut geführten Durchforstungen der Bollbestände ganz befriedigend überein. Nur im spätern Baumalter weicht diese Formel von der Praxis ab und bietet eine stärkere Ertragsentnehmung, als die gewöhnliche, weil man dann die Durchforstungen in der Regel aussetzt zu Gunsten des Sauptertrags.

Bierzu wird noch bemerkt: Jeber biefer Borertrage ift erft au Enbe feines Sahrzehnbes fallig und in ber gleichzeitig angefetten vollen Beftanbesmaffe mit inbegriffen. Reine Durchforftung burfte mehr nehmen, als ein Behntel bes vorhanbenen Bollbeftanbes, und betruge ber Unfat in ben Tafeln eben mehr, fo mußte man öfter burchforften. gangere 3wifdenraume, als 10 bis 15 Jahre von einer Durchforftung gur anbern, find nur in hoherm Alter julaffig. Bon ben letten Durchforftungen kann man einen gemiffen Theil bis jur Saupthauung verschieben und in ber Beftanbesmaffe mit fteben laffen. Diefer Berbleib fann aber zwei Behntel bes eben angesetten Daffengehaltes vom Sauptbestande nicht überfteigen und barf hochstens nur bie letten amei Sahrzehnbe Statt finden. Ein foldes Berfchieben ber lete ten Borertrage bis jum Gintritte bes Borbereitungshiebes ift oftmals vortheilhaft. Ohnebies zeigt fich im erwachsenen ftartern Balbbeftande das Durchforften nicht mehr von fo allgemeiner Birfung auf ben Buwache, inbem bie bleibenben Stamme bie eben erlebigten, mehr vereinzelten, größern Offnungen nicht fo theilen und alsbald burchwurzeln konnen : ein mathematischer Grund, warum ber eigentliche Sochwald weber ein hoberes Alter mit Nugen erreichen, noch zur Erziehung außerordentlich ftarker Baume vortheilhaft bienen kann. Überhaupt befindet fich jeder alte Baumholzbestand in ganz andern, viel zufälligeren Bachet thume-Berhaltnissen, die durchaus nicht mehr in allgemeine Formeln passen.

6) Der jahrliche Durchschnittsertrag fommt ent= weber als bloße Mehrung ohne bie Borertrage, ober mit benfel= ben in Betracht, und ergiebt sich burch Theilung bes Massener= wachses in die eben erlebten Altersjahre.

Die Alters-Durchschnittsmehrung von ber jeberzeit vorhandenen Bestandesmasse erscheint größer, wenn bem Bestande die lettern Borertrage noch nicht entnommen sind. Das Unterlassen früherer Durchforstungen hat bagegen eine Schwachung bes Buchses und gar leicht eine Minderung bes Hauptertrags zur Kolge.

Den eigentlichen Durchschnittsertrag findet man aus ber eben vorhandenen Bestandesmasse als hauptertrag und ber Summe aller schon ausgeschiedenen Borertrage.

Der obige Buchenbestand hatte im 70. Sahre auf dem Morgen an jahrlichem Durchschnittsertrage:

35,42 c' Mehrung zu dem vorhandenen Hauptertrage und 45,42 c' von dem Saupt = und Borertrage zusammen.

Sein höchster Durchschnittsertrag fiele ohne Durchsorstung mit 36,88 c' in bas 90. Jahr, sammt ber Durchsorstung mit 52,45 c' in bas 110. Jahr. Begreislich muß ber höchste Gessammt Durchschnittsertrag später eintreten, weil bie Abnahme ber laufenden Mehrung durch das Hinzurechnen ber Vorerträge weiter hinaus übertragen wird.

§. 403. Normalertragstafeln für ben Mittelwald.

Der eigentliche Mittelwaldbetrieb ift nur ftatthaft in Buchen= waldung und in gemischter Baldung, worin bie Ciche mehr vor= herrscht. Die Ertragstafeln umfassen also

- I. ben Buchenmittelwalb unb
- II. ben gemifchten Mittelwalb.

Jebe hat die Überschriften: Stanbortsklaffe, Umtrieb 8= geit, Dittelhohe, Siebsmaffe, Überhaltsmaffe, Durchschnittsertrag.

Der Mittelwaldbestand erscheint bei naherer Untersuchung sehr veränderlich und von vielen Zufälligkeiten abhängig. Es ist kaum möglich, noch weniger aber wirthschaftlich, benselben mehre Umtriebszeiten hindurch gleichmäßig zu erhalten. Nur selten glückt es, seine verwickelten Wachsthums und Ertragsverhältnisse recht aufzusassen und sicher zu handhaben. Daher sindet die Aufzstellung von allgemeinen Ertragstafeln des Mittelwaldes bei weistem größere Schwierigkeiten, als die des Hochwaldes, und es ist babei um so nöthiger, die Ergebnisse wirklicher Hauungen neben den Ertragsfaktoren H, G und f vorsichtig mit zu gebrauchen. Indessen bleibt man auch bei der Anwendung wirklicher Erträge ungewiß, weil dieselben aus Ansammlungen von frühern Umtriezben mit bestehen, wo ein ganz anderer überhalt Statt gefunden haben kann. Man kommt dabei nie zu einer reinen Abrechnung.

- 1) Die Stanborteflaffen tonnen alle 10 von bem Mittelwalbe eingenommen werben; naturgemäßer geben bie niebern, im Bergleich jum hochwalb, einen verhältnißmäßig reichlichern Ertrag, als bie höhern, jedoch mehr an Unterholz.
- 2) Um triebszeit. Die Massen = und Ertragsgrößen bes Mittelwaldes in fortschreitenden Alteröstusen aufzustellen, ist unszweckmäßig, weil Borertrage darin nicht in Anschlag tommen und jedes Abtriebsalter seine eignen Oberholz = und Bachsthumsvershältnisse hat. Die Umtriebszeiten können zwischen 15 bis 45 Jahre fallen, und es ist binreichend, sie von 5 zu 5 Jahren anzuseben.
- 3) Die Mittelh ohe bes schlagbaren Bestandes bleibt beim Mittelwalbe immerhin einigermaßen zweifelhaft und bietet barum auch einen viel weniger sichern Anhalt als im Hochwalbe; sie ware von bem Unter = und Oberholze besonders anzugeben, wenn man es nicht der Kurze wegen vorzieht, von dem Unter = und Oberholze nur eine gemeinschaftliche Mittelhohe anzusehen. Die Unterholzbohe erhebt sich um so mehr, je mehr dasselbe aus Beichholz und aus frischem Stockausschlage besteht und Freiheit

- 1) Stanbortsklaffe, Für Erlen, Safeln und Beiben find die brei allgemeinen Stanbortsguten gut, mittelmäßig und gering icon zureichenb.
- 2) Die Umtriebszeiten werden zu 10 bis 40 Jahren angenommen, von 5 zu 5 fleigenb.
- 3) Die mittlere Bestanbeshohe steht in Verhältniß mit ber Ausschlagsfähigkeit und weitern Bachsbarkeit jeder Riederswaldgattung. Diesen Hauptfaktor bes Niederwaldertrags muß man für alle Standortsklassen und Umtriebszeiten an Musterbesständen sorgfältig ausmitteln und aufreihen.
- 4) Die Ertragsanfähe werden, wo jumal die Stammsgrundfläche nicht meßbar ift, auf einzelne bewährte Hauungserträge gegründet. Man dividirt jeden gefundenen Ertrag durch die dazu gehörige mittlere Bestandeshöhe H, seht den so ershaltenen Quotienten G x f einstweilen an, ergänzt und berichstigt dann diese vorläufigen Glieder für jede fragliche Ertragsstasse nut multiplizirt endlich alle wieder mit der entsprechenden Höhe H,

Ein gemischter Nieberwald in 25jährigem Umtriebe und fehr gutem Standerte (0,8) könnte auf bem preuß. Morgen an Holzertrag etwa abwerfen, wenn H = 26 und G x f = 30 ist:

 $26 \times 30 = 780 \text{ c}'$

5) Die Division bes Holzertrages burch die Umtriebszeit ergiebt ben jahrlichen Durch fcnitteertrag; in diesem Beispiele:

 $\frac{780}{95}$ = 31,2 c'.

Berben von einem Umtriebe zu bem anbern Standreitel übergehalten, so anbert bies ben Holzertrag eben nicht, wofern nur bieselben bas ersegen, was am Ausschlage unterbruckt wirb.

§. 405. Rormalertrage Zafeln für Plantermalb.

Der Planterwaldbetrieb kann nur bei folden Holzarten Statt finden, die langer Beschirmung ertragen. Daher giebt es eigentlich keinen andern, als

- I. Buchenplanterwald.
- II. Zannen= unb Richtenplantermalb.

Die Ertragstafeln bafur brauchen zu jeber Stanbort 8: flaffe bloß bie mittlere Sohe ber haubaren Stamme und ben jahrlichen holzertrag zu enthalten.

- 1) Die Stanborteflaffen mußten eben nicht alle aufgesftellt werben, fondern nur ben erfahrungsmäßigen Stanbort bes Planterwalbes umfaffen.
- 2) Die Mittelhohen ber größern, haubaren Stamme find als hauptfächliche Ertragsfaktoren genau zu bestimmen. In bem eigentlichen Planterwalbe finden fich felten die Stammböhen und Starken beträchtlich.
- 3) Der jährliche Ertrag ober Maffenzumachs bes Planterwaldes lagt fich nicht nach wirklich erfolgten Sauungen Man muß in gut ausgemählten Mufterbeftanben außer H und f, ber Soben= und Formgahl von ben alte= ften Stammen, bie fich meift ben Oberbaumen in bem Mittelwalbe gleichstellen, auch g, ben jabrlichen Buwachs an ber normalen Stammgrunbflachenfumme, ermitteln. Das Produkt H x f x g giebt bann ben jahrlichen Solzertrag. Denn man haut allezeit fo viele ber alteften Baume, als ber Stammgrunbflachenzumachs geftattet. Da indeg ber Buftanb und die Ergiebigkeit bes Planterwaldes von vielen Bufallen und manchen Nebenzweden abhangt; ba auch eine vollfommene Behandlung besselben felten Statt findet: so muffen eben fo, wie bei bem Mittelwalbe, bie Ertrage zweifach aufgestellt werben, um für jeben Fall eine geeignete Auswahl zu verstatten.

Hätte ein Buchenplanterwald auf fehr gutem Standorte (0,8) zur Mittelhöhe ber haubaren Stämme H = 65' und pr. Mg. zum Produkte bes Stammgrundflächenzuwachses mit ber Formzahl g x f = 0,44 bis 0,54: so ware sein jährlicher Holzertrag

 $65 \times 0.44 = 28.6$ bis $65 \times 0.54 = 35.1$ c'.

§. 406. Bokalertrags=Zafeln.

Die allgemeinen Normalertragstafeln follen nur die unbebingten Grundgesetze ber Ergiebigkeit barstellen, keinesweges aber
auf bloß örtliche Berhältnisse näher eingehen. Diese haben jeboch auf ben wirklichen Ertrag meist einen sehr erheblichen Einfluß; so wächst das Holz auf manchen Standorten späterhin
stärker, auf anderen früher und mit weniger Ausdauer; hier ist
man genöthigt, eine Holzart in nicht ganz angemessenem Boden
zu erziehen, dort, durch räumlichere Stellung die Schlagbarkeit
zu besördern; anderwärts entziehen Ausbereitung und Frevel bebeutende Massen, oder es sehlt an Absatz für geringere Sorten;
ja selbst die Geschicklichkeit und Thätigkeit der Forstwirthschafter
hat auf das Gerathen und Ausnutzen der Waldbestände großen,
dauernden Einsluß. Fast jeder Forst hat seine eignen Ertragsabweichungen von den Normalzuständen.

Man entwirft sich baher zum besondern Gebrauche der Forstabschätzung noch eigene Lokalertragstafeln, nimmt dazu die eben zur Frage kommenden allgemeinen Grundgrößen aus den Normaltafeln, paßt sie den vorliegenden Forstverhältnissen und ordnet sie (nach §. 89. 3.) in mehr arithmetische, mit den Ortsgüten ganz gleichmäßig fortschreitende Reihen, was die wenigeren Glieder leicht gestatten.

Bei Aufstellung ber Lokalertragstafeln für hochwald ift zunächst die sehr verschiedene Anwachszeit zu berücksichz
tigen und das darauf folgende Berhalten bes höhenwachsthums
und der Dichtheit. Demnächst sind die den Borertrag bedingenben Umstände näher zu erörtern und zu erwägen mit ihren Beziehungen auf den Hauptertrag. Mangel an Absat kann noch
eine weitere Ermäßigung der erstern Durchforstungen erfordern;
ein rascherer Durchforstungsbetrieb kann dagegen den allgemeinen Ansah noch überwähren. Müßten die Durchforstungen übernommen
werden, so beförderte dies den Stärkewuchs auf Kosten des Höhenwuchses und Bodenzustandes und machte die Bestände früher
schlagbar. Wo ganz und gar nicht durchforstet wird, da sindet
man beim Eintritte des Abtrieds oft kaum ben normalen Hauptertrag. Der Gebrauch von Vorbereitungshieben verschiebt eben auch die Ertragsgrößen in etwas. Länger stehende Samenbaume vermehren ben Holzzuwachs für die Gegenwart mitunter wohl auf Kosten des Nachwuchses. Wo ein ganz gleiches Abtriebsalter durchgängig eingehalten werden kann, ift es geeigneter, in der Lokalertragstafel wenigstens die zwei letztern Durchforstungserträge dem Hauptertrage mit einzuverleiben. In der Normalertragstafel kann dies der weiteren Aufreihung wegen nicht geschehen.

Der Entwurf genauer Cotalertragstafeln für Mittels wald führt zu unendlichen Berschiedenheiten und Zweifeln, je nachdem man diese oder jene Zwischenholzart begunstigt, stärkeres oder schwächeres, mehr oder weniger Oberholz hält, je nachsem Strauchwuchs, Stockveralterung oder Bobenverwilberung überhand nehmen und überhaupt der Mittelwald in den angesmessen Zustand gebracht und erhalten wird, oder nicht, u. s. w.

Die Bokalertragstafeln für Nieberwald find am leichteften und sichersten nach wirklichen Erträgen zu fertigen. Aber die für Plänterwald allen Ortsverhältnissen gemäß zu stellen, ist noch schwieriger, als bei dem Mittelwalde. Diese beis den Betriebsarten lassen sich nun einmal nicht in ständige Formen passen; darum eben ist es so schwer, ihrer recht Meister zu werden.

Alle Lokalertragstafeln sind vor dem weitern Gebrauche wohl zu prüfen, nicht nur mittels der in Wirklichkeit an Musterbestänzen sich darbietenden Massenhaltigkeit, sondern auch hauptsächlich nach den Ertragsfaktoren (G × f) × H. Bestimmt man nămzlich für jeden Fall G × f so sicher als möglich, und dividirt damit in die angesetzte Bestandesmasse: so muß die natürliche Bestandeshöhe in geordneter Reihe hervorgehen. Diese Prüfung besteht selten eine aus bloßen Massengrößen aufsummirte Erstragstafel.

§. 407. Balbmehrungstafeln.

1) Die seither mitgetheilten Ertragstafeln ftellen bloß bie Maffenhaltigfeit ber Beftanbe fur bie verschiebenen Altereftusen auf, ohne bie Borertrage mit zu umfaffen; es find baber eigents

lich nur Dehrungstafeln. Um eine folche aufzuftellen, ermittelte man von ber fraglichen Balbgattung bie Daffenhaltigs feit ber reichften Beftanbe auf bem beften Stanborte fur alle eben aufzufindenden Altereklassen, vervollständigte biefe Ergebniffe burch Interpolation entweber für alle Altersjahre, ober für gehnjährige Altereftufen, und berechnete biergu noch 4 ober 9 Reiben, je nachbem funf ober gehn Stanborts : ober Ertragsflaffen gebraucht werben follten, fo bag bie niebrigfte Rlaffe & ober to ber bochften enthielt und zugleich bie Seitenbifferenz abgab, in welder alle Rlaffen neben einander fortichritten. Bu jebem fo auf= gestellten Daffengehalte fette man noch bie zeitliche und bie burdidnittliche Mehrung. Erftere (b. b. bie Daffenbiffe: reng von Sabr zu Sabr, wo bie Tafeln alle Altersjahre enthals ten) ergiebt fich mittels Abgiebung ber jebesmaligen Borbeftan= besmaffe, lettere mittels Theilung bes Maffenanfates burch bie Alterszahl.

2) Bei bem Zusammenbau bieser Mehrungstafeln fehlte es indeß gar oft an einem recht sichern Grunde; die Nichtbeachtung der Borerträge führte zu Zweifeln über die Rassenhaltigkeit des bleibenden Hauptbestandes und ließ den Kulminationspunkt des Durchschnittszuwachses nicht sicher erkennen, und die durch nichts begrenzte Aufreihung verstieg sich in viel zu hohe Alter, wobei sich Massen entzisserten, die kein Bestand wohl fassen kann; überdies ist die Aufstellung nach arithmetischen Differenzen für die 5 oder 10 Standortsklassen nicht naturgemäß. — Daher erfordert ihr Gebrauch viel Borsicht. — Bergeblich fragt man nach der Bestandeshöhe, wo eben die so täuschende Ortsgüte zweiselhaft ist; vergeblich sucht man die Borerträge und eigentlichen Durchzschnittserträge zu genauern Bestimmungen und besindet sich nicht einmal im Stande, aus solchen Reihen die rechte Abnutzungszeit zu entzissern.

Prüft man folche Zahlenwerke nach bloßen Massenaufnahmen, so muß man in den Reihen zwischen den höchsten und niebrigsten Massengehalten sein Ergebniß allemal irgendwo wieder= sinden; daher der gute Glaube, den diese Zafeln bis jeht gewon= nen haben, Unterwirft sie aber der Kundige einer schärfern Prüfung und bividirt ihre Massenzahlen M — Gf × H mit bem aus der Wirklichkeit entnommenen Produkte Gf: so treten mitzunter gar wunderliche Höhenversteigungen hervor.

3) Indes ift der vorsichtige Gebrauch dieser Mehrungstaseln in Ermangelung eigentlicher Ertragstafeln doch so verwerslich nicht, und hat man dieselben mittels eigner Aufnahmen selbst gestertigt: so mögen sie auch in den meisten Fällen zur Bestimmung kunftiger Ertragsmassen genügen. Will man für diesen Zwed die mangelnden Borertragszahlen in den Mehrungstafeln ergänzen, so kann dies durch eine leichte Nebenrechnung annähernd nach dem Grundsatz geschehen: daß die von den normaten Bollbestandes massen alen Bollbestandes massen aften naturgemäß abfallenden Durchforstungszerträge mindestens 0,5, höchstens 0,8 der gleichzeitigen Durchschnittsmehrung betragen. Dieser Durchsorstungssat beruht auf folgenden Gründen:

Man barf vorausseten, bag bie machfenbe Stamm= grunbflache bes Bollbestanbes von Sahr ju Sahr fo viel an fich ausscheibe, als ber Durchschnittsantheil bes laufenben Altersjahres beträgt, nämlich im 40. Sahre 30, im 41. 31, überhaupt im n. Jahre 1. Go viel scheibet ber Bollbestanb bei forstmäßiger Stellung und haltung gang sicher aus, indem beffen Mittelstamm (n. g. 400 u. 402. 5.), außer ber wirklich verbleibenben Stammgrundflachenzunahme, in ber Regel noch mehr Bumachft, ale bies 1 feiner Stammgrunbflache. hiernach ift ber Stammgrunbflachen:Abfall in jedem Altersjahre G x 1 = G und mithin bie barauf befindliche Borertragsmaffe $\frac{G}{r} \times h$, wenn h die Gehaltshöhe der eben abkommlichen übermachsenen Stamme bezeichnet (§. 343.). Rehmen wir biefe nun erfahrungemäßig gu 0,5 bis 0,8 ber mittlern Gehaltshohe vom gangen Bestande an, also zu (0,5 bis 0,8) × H × f: so ergiebt sich für ben laufenden Borertrag im Bollbestanbe

$$\frac{\mathbf{G}}{\mathbf{n}} \times (0.5 \text{ bis } 0.8) \times \mathbf{H} \times \mathbf{f} = \frac{\mathbf{G} \times \mathbf{H} \times \mathbf{f}}{\mathbf{n}} \times (0.5 \text{ bis } 0.8).$$

In GXHXf finden wir aber die Durchschnitts=
mehrung bes Bollbestandes; diese müßte also bloß mit 0,5 bis
0,8 multiplizirt werden, je nachdem die Zuwachs= und Abkömm=
1ichkeitsverhältnisse eben mehr oder weniger versprechen. Hätte
also z. B. der 70jährige Bollbestand 2480 c' Masse und dürfte
man den höchsten Durchforstungsfaktor von 0,8 annehmen, so
ware der einjährige Borertrag für diese Altersstuse 24,8 v 0,8 =
28,3 c' oder für die letzten 10 Jahre = 283 c' (val. 6, 402. 5.).

Die Ergebniffe biefer Durchforftunge-Kaktoren paffen fur alle eigentlichen Durchforstungezeiten ber Normalbestanbe unerwartet genau. Bei beren Unwendung hat man nur zu beobachten, bag 0,5 bis 0,6 ben Beständen mit ftarfem Jugendzumachs, garchen, Riefern (ber fogen, ftarten Entstehung), 0,7 bis 0,8 aber ben Beftanden mit geringem Jugendzuwachs, Buchen, Sichten (ber fogenannten fcwachen Entstehung (§. 426.) mehr angeboren; ferner, bag ben jungeren Beftanben, vor ganglich erfolgter Fulund ben alten Bestanden, worin ber vorausgesette Starkezuwachs nicht mehr fo ficher erfolgt, ftets bie minbere Bahl zukommt. Den etwa abzurechnenben örtlichen Nugungeverluft brudt man am füglichsten mittels eines Berhaltnigtheiles vom Gangen aus und minbert gleich unfere normalen Durchfor: ftunge = Faftoren banach, etwa zu 0,6 - 0,5 - 0,4 - 0,3. Diefe ortlichen Durchforstungs-Raftoren tonnen auch folden 21= terstlaffen, beren Nugungeverluft eben ein anberer ift, befonbers angepaßt werben.

§. 408. Durchfchnitts = Ertragstafeln.

Die zuverlässige Aufstellung, so wie die sichere Anwendung all gemeiner Balbertrags Eafeln, welche den natürlischen Bachsthumsgesetzen und Forstverhältnissen in allen Bezieshungen vollkommen entsprechen, wird wohl Benigen recht gelingen. Ehe man sich aber unzuverlässiger Berke aus unbekannten Gegenden und handen bedient, ist es weit rathsamer, einfachere hülfsmittel zu gebrauchen, die sicherer beurtheilt und verwendet werden können. Dazu können gute Durchschnittsertragstafeln

bienen, welche bie Beftanbesmehrung jum Saupterstrage und bie nebenbei nugbaren Borertrage nachweisen. Beibe Ertragsgrößen find auf Tafel 118 und 119 für alle Walbgattungen zu ben ergiebigften Schlagbarkeitsaltern und ans gemessensten Stanborten burchschnittlich aufgestellt, und zwar pr. Morgen und Jahr in Körperfußen bes preußischen Maßes *).

1) Einrichtung ber Durchschnitts Ertragstasfeln. Man findet vorn die Balbgattungen, hinten die Grenzen der ergiedigsten Schlagbarteits alter, im Innern unter den zehn Ertragsfähigkeits und Ertragsgüte Bestimmungen die auf jedes Jahr bes Abtriedsalters kommenden normalen Durchschnitts Erträge, und zwar mit zweisachem Ansate, als Grenze des Mindesten und Meisten. Diese Doppelansäte haben bei Hochwald noch eine weitere Bedeutung. Der erstere bezieht sich bloß auf einen mäßigen Hauptertrag, der andere umsfaßt die Borerträge gewissermaßen mit.

hierzu bemerken wir noch, baß nicht jede Waldgattung in allen zehn Standortsklassen verhältnismäßige Bollerträge geben kann; benn die eine wächst auf dem geringern Boden nicht, die andere hält sich auf dem bessern weniger ergiebig. Dies verurssacht die unbesetzten Pläge dieser Tafel. Tede Ertragsreihe steigt wie die obenan stehenden absoluten Ertragsfähigkeitszahlen. Die höchste, zu 1 gehörige Ertragsgute jeder Waldgattung ist das Erzgebniß ganz ausgesuchter Bestandesstücke; sie kann baher für ausgedehnte Waldbestande nur höchst selten als Mittelgröße

^{*)} Diese Durchschnitts-Ertragsgrößen habe ich ber Natur burch vielfältige Proben eigenhändig entnommen. Findet man sie zu abweichend von andern, oder zu wenig scharf bestimmt: so wolle man doch berücksichtigen, welche Grundslagen alle diese Zahlenwerse haben, und daß es ganz unmöglich ist, das so versborgene, unendlich mannigsaltige Wirfen der Natur zu erforschen und in Zahslengesetz zu passen. Biele Hunderte der genauesten Bestandesausuahmen liegen vor mir; ich besinde mich nicht im Stande, sie zu einen; wer seinen Scharssun etwa daran versuchen wollte, dem siehen sie zu Diensten. Mir haben sie weiter nichts genützt, als tiesere Wicke in das Wachsthum der Wälder zu thun und einzusehen, daß seber nähere Gebrauch der Ertragstaseln auf höchst unsichern Gründen beruht.

gelten. Bum Gebrauche biefer Tafel ift es vor allem erforders lich, bag man bie Ortsguten bes Forstes bestimmt. Geschieht bies burch örtliche Bobenklaffen, so mußten bieselben unsern alls gemeinen Standortsklaffen bestimmt angepaßt werden *).

2) Kurze Aufstellung ber haupterträge für bestimmte Abtriebsalter. Man wählt nach Maßgabe ber Balbgattung und Standortsgüte die eben geeignete durchschnittliche hauptertragszahl und multiplizirt dieselbe mit der Zahl des bestimmten Abtriebsalters. Beicht dieses nicht aus den nebenan bezeicheneten Umtriebsgrenzen, so bedarf das Ergebniß einer weitern Berichtigung nicht. Eben so lassen sich die Erträge verschiedener Alter zusammenreihen, ganz wie in der Mehrungstafel.

Ware 3. B. ber Durchschnittsertrag eines Mittelwaldes 32 Kfuß, und es kamen bei 30jahriger Umtriebszeit 25 = bis 35 = jahrige Bestande zum hiebe: so stellte sich die Ertragsreihe auf 25 × 32 — 26 × 32 — 27 × 32 35 × 32, also auf 800 — 832 — 864 1120.

3) Beitere Aufreihung ber Bestanbesmassen und Saupterträge. Wollte man, etwa bei hochwald, die Bestansbesmassen jungerer hölzer mit aufreihen, so könnte dies annäshernd badurch geschehen, daß man zunächst für die fragliche jüngste Altersstuse die Bollbestandesmasse durch wirkliche Aufnahmen feststellte, dann den hauptertrag für das angenommene Abtriebsalter nach der Durchschnitts-Ertragstasel berechnete, und nun die Differenz von beiden in die Zwischenjahre geeignet vertheilte. hätte man zur Aufstellung des sehr guten (0,8) Buchenshochwalbertrags für das 100jährige Abtriebsalter 40 als durchs

^{*)} In dieser neuen Bearbeitung habe ich die Ertragsgute der Ebeltausnen ein etwas höher gestellt, auf dem Grunde weiterer Studien in sublichern Länderstrichen, dagegen die der Riefern etwas niedriger, weil das Selbstsauslichten ihrer Bestände den Meisten als wesentlich erschen muß; denn nur Benige haben Gelegenheit, diese Holzart in ihrer reichsten Ertragsamkeit vergleischend zu beobachten. Die Eiche und Riefer werden immer verkaunt, weil sie sich zu weit über ihren natürlichen Standort hinaus verbreiten und da ihre Schwächen viel mehr zur Schau tragen.

schnittlichen Hauptertrag, also 4000 als Abtriebsertrag angenommen, für den 40jährigen Vorbestand aber 1000 als Vollbestanz besmasse gefunden: so trüge es jedem der folgenden 6 Sahrzehnde an durchschnittlicher Wehrung $\frac{4000-1000}{6}=500$; man bekäme also

für bas 50. Sahr 1500,
,, ,, 60. ,, 2000,
,, ,, 70. ,, 2500,
,, ,, 80. ,, 3000,
,, ,, 90. ,, 3500,
,, ,, 100. ,, 4000,

und zwar einschließlich ber lettern Borertrage.

4) Borertragsichätzung mittels ber Durch: fonitts. Ertragstafeln. In ben hoheren Ertragszahlen find bie normalen Borertrage von ben Sochwalbungen mit begriffen, in den nieberen aber ausgeschloffen; bie Borertrage felbft ergeben fich alfo burch Abziehung ber vorbern Sauptertragezahl von ber hintern Gefammtertragszahl. Findet man 3. B. für obigen Buchenhochwald unter 0,8 bie Ertragsgute 40 bis 52: fo ift der burchschnittliche Borertrag 52 - 40 == 12. Umftanden tann aber auch mehr ober weniger angenommen wer: ben, mas bann bem Sauptertrage abgeht ober ju Gute fommt. Die Borertrage ber letten Altereffufe find bem Sauptertrage in voraus icon jugerechnet, weil furz vor bem Abtrieb in ber Regel nicht mehr burchforftet wird. Daburch entfleht auch hier jene Abweichung von ben ausgeführten Normalertragstafeln, welche fich nicht auf eine besondere Abtriebszeit einlaffen konnen und also bie Borertrage burch alle Beiten fortlaufend aufstellen muffen.

Die im Laufe ber Zeit von ber Bollbestandsmasse abfallensben Borerträge burften bis gegen bas angehende Schlagbarteits: alter mit gleichen Differenzen steigend angereiht werden. Ergabe von bem angenommenen Buchenbestande bas 100jährige Abtriebsalter 52 — 40 — 12 jum burchschnittlichen, also 100 × 12 — 1200 zum gesammten Borertrage, könnte man zu-

bem bie Durchforstung im 40. Sahre beginnen, etwa mit 0,8 ih= res Durchschnittsantheiles, und von 10 zu 10 Jahren bis zum 80. Jahre steigenb fortsetzen: so truge es von ben funf Durchfor= ftungen ber

im 40. Sabre
$$\frac{1200}{5} \times 0.8^{\circ}$$
) = 192 c',
,, 50. ,, $\frac{1200}{5} \times 0.9$ = 216 ,,
,, 60. ,, $\frac{1200}{5} \times 1.0$ = 240 ,,
,, 70. ,, $\frac{1200}{5} \times 1.1$ = 264 ,,
,, 80. ,, $\frac{1200}{5} \times 1.2$ = 288 ,,

5) Unfere Durchschnitte : Ertragetafel fann in ihrer Muge= meinheit begreiflich nur unbedingt normale Ertragsfage barftellen, ohne allen nabern Bezug auf ortliche Bachethume :, Erziehunge: und Rubungeverhaltniffe. Der Schaber muß biefe ibealen Bablen ju jebem weitern Gebrauche noch nach Maggabe ber vorfinb= lichen Korstverhaltniffe besonders einrichten. Dies kann beim Sauptertrage gleich überhaupt, bei ben weit mehr von Ort und Beit bedingten Borertragen aber erft in ber Aufreihung fur bie verschiedenen Durchforstungsalter theilweise geschehen. man bei Unwendung biefer Normalfate wirkliche Cofalertrage und aut gewählte Beftanbesaufnahmen jum Anhalt: fo hat man Mittel genug zu ber eben erforderlichen Cokalertragstafel, bie gum eignen Gebrauche weit mehr genugt, als alle fremben Ertrags= auftafelungen. Wer aber nicht im Stanbe ift, fur jebe Ortlichkeit bie besondere Ertragstafel felbst zu entwerfen, der enthalte sich lieber aller Forstagation.

§. 409. Gebrauch ber Baldmaffen = Tafeln gur Ertragebestimmung.

1) Sauptertrags. Schätung mittels ber Balbmaffen : Zafeln. Diefe Tafeln mit ihren Gehaltsfaktoren find ein fehr einfaches und ficheres Sulfsmittel zur Schätung kunfti=

^{*)} Da bas erste Glieb = 0,8 bes mittleren Ertrages 1, bie Angahl ber Glieber = 5, und bas Mittelglied mit bem mittleren Ertrage 1 bas britte ift: so muffen nothwendig die Differenzen 0,1 betragen.

ger Balberträge. Man bestimmt an Ort und Stelle für jebe fragliche Abnuhungszeit den Baldschluß und die Bestandeshöhe mit der Stammform und nimmt dann aus der Tafel den zu diesen Extragsfaktoren gehörisgen Massengehalt ohne Beiteres als Hauptertrag an. Nach dem gegenwärtigen Justande und den kunftigen Bachesthumsverhältnissen eines Bestandes läßt sich gar wohl beurtheilen, wie derselbe in seinem Massengehalte von Periode zu Periode mit den Schluß und Höhenklassen sortschreiten werde.

2) Borertrags = Schähung mittels ber Balbmafe fen = Tafeln. Man bestimmt nach bem erwartbaren Stärkezus wachse zuerst ben Sintritt bes angehenden Bollbestandes, wie ihn die Durchforstung hinterläst, dann den Zeitpunkt, in welchem der Bestand die nächste durchforstbare Schluß: klasse erreicht, und nimmt von dieser Zwischenzeit den halben Unterschied des frühern und des spätern, auf gleicher Höhenstufe befindlichen Massengehaltes als Borertrag an. Es ist dies der halbe Massenzuwachs ohne weitere Höhenzunahme (§. 361. 385. 3.). Die Gründe hierzu ergeben sich aus folgenden Betrachtungen.

Der Stammgrunbflachen-Buwachs eines Bollbeftanbes fann und barf ber Durchforftung nur gum Theil anheim fallen. Einen gewiffen Theil bavon verbraucht bie naturliche Steigung ber verbleibenden Stammgrundflache; einen andern nehmen bie bier und ba noch vorfindlichen Bestandesluden auf; öftere ift auch zur Erhaltung eines beffern Bobenguftandes und felbft gur Körberung bes Balbichluffes, fo wie ber Bestanbeshohe und Solggute eine bichtere Saltung erforberlich; jubem mußte ben Begegniffen ber holzerziehung und Nugung noch ein Untheil zu Gute gerechnet merben. Unter biefen Beruchsichtigungen erscheint es am geeignetsten, von bem Stammgrunbflachen Buwachfe im Bollbeftanbe nur bie Balfte fur ben abtommlichen Borertrag anzunehmen, und zwar mit Beibehaltung ber eben vorhandenen Beftandeshohe, alfo & g x H x f. Diefe annabernbe Schähung ber Borertrage ift zwar weniger leicht, als jene nach ber Durchschnittsmehrung (f. 407, 3.), boch für Diejenigen,

welche bie Balbmaffen-Tafeln gebrauchen ober ben laufenben Buswachs gleich mit schätzen, keinesweges schwer und selten ungenusgent. Biele Ergebniffe guter Durchforstungen stimmen damit ganz befriedigend überein.

- 3) Die Balbmaffen : Tafeln bienen übrigens in Ermangelung zwerlässiger Normalertrags: Tafeln recht gut auch zur Aufreihung besonderer Lokalertrags: Tafeln. Man stellt sich mit Gulfe der allgemeinen Durchschnitts : Ertragstafel und nach örtlichen Aufnahmen und Erfahrungen die Bestan: des massen und Hohen der fraglichen Baldgattungen, Nutzbarkeitsalter und Standortsklassen so gut als eben thulich auf, ergänzt und berichtigt dann diese vorläusigen Ansahe nach den entsprechenden Schlußtlassen unserer Baldmassen: Tafeln und wirft bazu noch die Borerträge, die Durchschnittsmehrung zum Hauptertrag und den Durchschnitts Buwachs zum Gesammtertrag aus, wosern diese Ertragsgegenstände mit zur Frage kommen. Für die Schähung des später zu erziezbenden Walderwachses lassen solche Ertragstafeln nichts zu wünzschen übrig.
 - b. Ertragsbestimmung nach gegebener Borbestands : und Bu-
 - wachsmaffe.

§. 410. Überhaupf.

Sierbei wird ber gegenwärtige Maffengehalt bes Holzbestandes bestimmt und bemfelben noch ber ermittelte Bus wachs bis zu ber im Boraus angenommenen Abtriebszeit aufgerechnet. Der aufgerechnete Zuwachs kann entweber ber laufende ober burchschnittliche sein.

1) Bestimmt man ben kunftigen Ertrag, indem man bem gegenwärtigen Massengehalt den laufenden Jahrebzus wachs aufrechnet, so nimmt man in der Regel den eben vorges sundenen Jahrebzuwachs auf jedes weitere Lebensjahr als gleichs bleibend an. Ein 70jähriger Fichtenbestand habe z. B. 5000 e' gegenwärtige Masse mit mit 80 c' Zuwachs und sollte nach zehn Jahren zum Abtriebe kommen, so ware sein Ertrag

 $5000 + 80 \times 10 = 5800 \text{ c}'$

Diese Zuwachsaufrechnung hat jedoch ihre Grenzen; benn der laufende Zuwachs bleibt sich selten längere Zeit gleich; in jungeren Buchsen sehen wir ihn steigen, mährend er in erwachsenen Hölzern mehr und mehr fällt und nur in mitteljährigen und unz gleichwüchsigen Beständen steter fortschreitet. Sollen also solche Zuwachsaufrechnungen nicht zu unnatürlichen Massenanhäufungen suhren, so darf man sie keinesweges auf ferne Zeiten erstrecken, und wo hierbei irgend Zweisel obwalten und besonders die Abstriedszeit später hinausfällt, muß der kunftige Zuwachs nach Masgabe der zu erwartenden Bachsthums und Rugungsserhältnisse noch näher bestimmt und das erlangte Ergednis verzgleichend geprüft und berichtigt werden. Dazu können folgende Mittel als Anhalt bienen:

- a) Die Bergleichung mit ben Ergebniffen alterer Bestanbe berfelben Form. Diese Bergleichungsbestanbe gesben ohne Zweifel bas sicherste Borbilb; selten mangelt es in eisnem Forste an folden alteren hölzern, von benen man ben Massengehalt, ben laufenben Zuwachs und bie Durchschnittsmehring für gewisse Rugungsalter sicher abnehmen kann.
- b) Die Bergleichung bes burch Zuwachsaufrechnung geschätzten Zufunftsertrages mit vorhandenen Erfahrungstafeln. Diese gewähren einen recht brauchbaren ungefähren Anhalt. Bestimmt man ben von Zeit zu Zeit sich anbernden Zuwachs näher und vergleicht bann die barauf basirten Schätzungsergebnisse mit jenen Tafeln: so ist man wenigstens völlig gesichert, daß sich die 3as wachsaufrechnung nicht in unmäßige Ertragsmassen versteigt.
- c) Die Vergleichung mit Walbmassentafeln. Läßt sich bie fortschreitende Zunahme ber Ertragsfaktoren einigermaßen sicher bestimmen, so kann barnach ber Ertrag mittels ber Walbmassenstafeln angesprochen und bieser zum bewährenden Vergleiche bes nutt werden.
- 2) Die Aufrechnung ber Durchschnittsmehrung befteht barin, bag man ftatt bes laufenben Zuwachses bie aus ber Bestanbesmaffe und bem Bestanbesalter entzisserte Durchschnittsmehrung anwenbet. Bei bem obigen Fichtenbestanbe ware bie

Durchschnittsmehrung 5000 = 71,4 und ber Ertrag nach zehn Sahren bemnach

 $5000 + 71.4 \times 10 = 5714 \text{ c}'$

Diese Aufrechnung hat bei allen noch unerwachsenen Beständen keinen sichern Grund; benn abgesehen von ber Unsicherheit in Bestimmung bes Bestandesalters, weicht die Durchschnittsmehrung von bem wirklichen Jahreszuwachse im Laufe ber Bachsthumszeit viel zu fehr ab, wie später noch aussuhrlicher bargelegt werzben wirb.

Ganz anders ift es aber mit ber Durchschnittsmehrung schon erwachsener Bestände; biese barf in ber Ertragsberechnung für bie kurze Zwischenzeit bis zum Abtriebe recht füglich als laufensber Jahreszuwachs gelten, wofern man lettern nicht näher ersmitteln will.

Übrigens gewährt ber Bergleich mit ber Durchschnitts= mehrung von schlagbaren Musterbeständen ohne 3weifel einen vortrefflichen Anhalt zur Schägung kunftiger haupterträge anderer, ähnlicher Bestände. Doch bedarf auch dieser erfahrungs= mäßige Bestandes-Durchschnittsertrag pr. Morgen und Jahr noch mancher Berichtigung, hauptfächlich in Bezug auf das ganz ent= schiedene Bessergerathen und dabei immer einigermaßen zweisel= hafte mittlere Alter aller aus früherer Zeit noch vorhandenen Musterbestände (§. 385. 1.).

§. 411. Unwenbung ber verschiebenen Ertrags: fcagungs : Methoben.

Die Anwendung der einen ober anderen Methode zur Borausbestimmung kunftiger Ertrage richtet sich vorzugsweise nach Alter und Beschaffenheit der Bestande.

1) Jung = und Mittelwuchfe. Der fpatere Ertrag regelmäßiger Jung = und Mittelwuchfe wird ohne Zweifel am geeignetsten nach recht angemessenen Lokalertragstafeln bestimmt. In biefen sucht man, nach Maßgabe bes Alters, ber Beftans beshohe, bes Maffengehaltes und auch wohl bes Zu-

wach ses, mit Berücksichtigung ber Ortsgüte nur ben Anstnüpfungspunkt für ben fraglichen Bestand und sindet dann von hier aus in der fortschreitenden Altersfolge, was an Bors und Hauptertrag von demselben zu erwarten ist. Mitunter sind freilich berichtigende Modisikationen und Seitengriffe in die nächssten Ertragsklassen erforderlich, wenn zumal ein oder der andere Bergleichsmoment dem Anknüpfungspunkte nicht recht entspricht. — Stellvertretend kann auch eine blosse Waldmehrungstasel gesbraucht werden. —

Bei unregelmäßigen Jung : und Mittelmuchfen fommt es junachft barauf an, worin biefe Unregelmäßigkeit befteht. Beruht biefe barin, bag größere Blogen unproduktiv find und bis jur Abnugungszeit bleiben werben, ift aber fonft ber Beftanb regelmäßig : fo genügt die bloge Abrechnung der Ludenflache. Beruht folche nur in vorübergebender Mangelhaftigfeit bes Beftan= bes, bie aller Bahricheinlichkeit nach wieber - vermachft, fo lagt fich ber funftige Sauptertrag gleichfalls nach Ertragstafeln icha-Ben, und es muß nur eine angemeffene Minberung ber Borertrage eintreten. Ift aber bie Unregelmäßigkeit bleibend ober bie Ungleichwuchfigkeit an fich febr bebeutenb, fo bleibt bie Unmenbung von Ertragstafeln eine gewagte und mifliche Sache. Die fünftige Ertragsbeftimmung ift in folden Kallen ichwierig und unficher und tann fich vorzugsweise nur an ben vorgefundenen Maffengehalt und wirklichen Buwachs halten, muß um fo mehr aber zu ben im vorigen 6. 410. erwähnten Bergleichungen und Bewährungen ihre Buflucht nehmen.

2) Erwachsene, altere Bestande konnen zwar hinssichtlich ihres Ertrages, wenn sie regelmäßig sind und zureichende Anknupfungspunkte gewähren, gleichfalls nach Lokalertragstafeln bestimmt werden. Indes bieten sie selten das Bild großer Rezgelmäßigkeit; zudem liegt ihre kunftige Ertragsmasse in dem berreits vorhandenen Bestande schon zum größeren Theile vor Ausgen und kann darnach sicherer beurtheilt werden; ihr wirklicher Zuwachs läßt sich genauer ermitteln und darf für die nur noch kürzere Lebensdauer dis zum Zeitpunkte der Abnugung meist als ziemlich gleichbleibend angesehen werden. Die Ertragsbestims

mung älterer, mehr erwachsener Bestände geschieht baher am sichersten durch Aufnahme ihrer gegenwärtigen Raffenhaltigkeit und Aufrechnung des wirklichen Zuwachses bis zur Abnutzungszeit, wobei jedoch die im vorigen Paragraphen gedachten Borsichts-maßregeln nicht außer Acht zu lassen sind. Liegt die Abnuztungszeit näher, ist also nur für kurzere Zeit der Zuwachs aufzurechnen, so kann ganz füglich statt des laufenden auch der Durchschnittszuwachs ftellvertretend gebraucht werden.

- 3. Allgemeine mathematische Gesetze und Berhaltniffe bes Holzertrages.
 - a. Ertrageverhältniffe einzelner Solzbeftanbe.
- §. 412. Borläufige Darftellung bes holzmaffen: und Berthe: Erwachfes.

In bem aufwachsenden holzbestande schreiten Massenzuwachs und Werthzunahme von Sahr zu Sahr nach gewissen Berhältnissen fort. Diesen Gang des Walderwachses kann man zur leichtern übersicht in kurzen Alterstusen aufstellen und dabei für jede Zwischenzeit ein gleiches Verhalten annehmen, wo nicht eben genauere Zwischengrößen erforderlich sind. Eine solche Darstelzlung enthält den Stoff zu wichtigen Betrachtungen über die einzträglichte Walderziehung, ift sie auch aus den ersten besten Zahzlen zusammengeset, wie folgende

Uberficht bes Maffen: und Werths: Erwachses in einem Holzbestanbe.

Findet sich in so beträgt davon					Gilt hierzu		so ergiebt sich an				
bem Alterejahre	bie Bestandesmasse M.	die Durchschrittsmeh- rung M.	bie periodiche Jahres. M'-M	bas Bestandes: Dehrungs Brozent.	ber Holgpreis w.	mit dem Preiszus nahme = Prozent.	gleichzeitigem Bestans beesWerthe Mw.	dunchschmitticher Werth-	Jahres-Werthjunahme M'w' — Mw	nahmesProzent.	
10	0		18								
20	100	5	10	-	1		100	5	10	=	
	200	1	20	20		5	400	1	35	35	
30	300	10	30	10	112	3,88	450	15	75	16,66	
40	600	15	40	6,66	2	2,5	1200	30	130	10,83	
50	1000	20	50	5	21	2	2500	50	-	-	
60	1500	25	30		3		4500	75	200	8	
O.	1300	20	50	3,88		1,66		"	250	5,58	
70	2000	28,57	40	2	3 7	1,42	7000	100	260	3,71	
80	2400	30	30	1,25	4	0	9600	120	120	1,21	
90	2700	30		-	4	_	10800	120	_	-	
100	2900	29	20	0,74	4	0	11600	116	80	0,74	

§. 413. Maffenzumache : Berhältniffe im Solz= bestande.

ļ

Aus dieser kurzen Übersicht, worin der Einfachheit wegen vorläufig weder die im Laufe der Zeit abfallenden Vorerträge, noch die geringe Bestandesmasse des ersten Sahrzehndes mit aufgenommen sind, erheben wir nun folgende allgemeinen, für die Holzabnuhung wichtigen Ertragsverhältnisse.

- 1) Die Durchschnittsmehrung (§. 392.) geht hervorburch Theilung einer jeden Massengehaltsstuse in ihre Altersjahre und tritt zur Abnuhungszeit als durchschnittlicher Hauptertrag auf. Sie steigt mit zunehmendem Alter ziemlich stetig fort bis zu einem Bendepunkte, auf welchem ihr Betrag dem der Jahresmehrung gleichkommt; dann sinkt sie wieder in ziemlich gleichem Schritte. Dieser, vom Steigen und Fallen der Jahresmehrung abhängige Bendepunkt der Durchschnittsmehrung bezeichnet das Bestandesalter, welches den größten jährlichen Hauptertrag abwirft. Die Durchschnittsmehrung hat daher für die Bestimmung des Umtriedsalters eine besondere Bedeutung.
- 2) Jahresmehrung (§. 392.). Der periodische Mehrungezumachs ergiebt fich bier, wenn man bie Borbeftanbesmaffe von ber Rachbestanbesmaffe abzieht und ben Rest in bie 10 3mi= fchenjahre theilt. Er ift alfo g. B. in unferm Falle vom 20. bis zum 30. Jahre = $\frac{300-100}{10}$ = 20. Daburch ftellt man ben Bumachs freilich in jeder Altersftufe jahrlich gleich, mas in ber Birflichfeit nur felten ber Sall ift. Die mehr naturgemäße grithmetische Aufreihung (n. §. 89. 3.), auf alle einzelnen Jahre, wurde hier aber nur ju überfluffiger Beitlaufigkeit führen. Das biefer Reihe mehr ober minder eigene Steigen bis ju einem gemiffen Benbepuntte, in welchem fie von ber Durchschnitts: mehrung überholt wird, und bas nachherige Fallen giebt fic ohnedies icon genugsam zu erkennen. Die Jahresmehrung bient hauptfachlich zur Bestimmung bes Mehrungs-Prozentes.

3) Das Mehrungs : Progent berechnen wir hier mehr burchschnittlich aus bem Maffengehalte am Schluffe eines jeben Sabrzehnbes, als Ravital, und ber von ba ab weiter laufenben periodischen Sahresmehrung, als Binfen betrachtet. Es ist also 3. B. für bie Altersperiode vom 40. jum 50. Sahre = 600: 40 = Dasfelbe ericheint um fo niebriger, je größer ber 100 : 6,66. Maffengehalt und je fleiner bie Mehrung eben ift; baber bas fo auffallenbe Sinten mit junehmendem Alter. Durch förberliche Aushiebe wird der Maffengehalt gemindert und ber Buwachs gemehrt, also bas Debrungs = Prozent von beiben Seiten geboben. Dasfelbe brudt bas abfolute Debrungs : Berhaltnig aus und bient bem Forftwirthe ftets als Beiger, wo in ber Balbung eben mehr ober minder gu helfen, fruber ober fpater au nuben ift.

§. 414. Berthezunahme: Berhaltniffe im Solzbestanbe.

Um nun auch die verschiedenen Berthbergebniffe von einem Solabestanbe naber beurtheilen gu fonnen, ftellten wir ber holamaffe auborberft geeignete, mit gunehmenber Rubbarteit fteigende mittlere Preife unter. Dag in ber Birtlichkeit oft eine gang andere Preissteigung Statt findet, andert nichts an unfern Betrachtungen; benn bier ift es nur um ein jum Beispiel bienenbes Bertheverhaltniß ju thun. Aus biefer Preibreibe entrifferten wir noch bie jabrlichen Preibrung bme-Progente *), welche febr angelegentlich zur Frage fommen, aber von bem Beitpunkte an verschwinden, wo bas Soly im Der holypreis mußte übrigens rein Preise nicht mehr fleigt. von allen Bereitungefoften angesett fein, follte er gur Grund: lage naberer Berthebeftimmungen bienen. Mittels biefer Preis= anfage berechnen fich nun folgenbe Solzbestanbeswerthe:

1) Der am Ende jedes Sahrzehndes vorfindliche Betrag

^{&#}x27;) Steht ber Holpreis von ber Maffeneinheit im 20. Jahre zu 1 und im 30. zu $1\frac{1}{4}$: fo beträgt inzwischen bie gesammte Preiszunahme $1\frac{1}{2}-1=\frac{1}{2}$ und bie jährliche $\frac{1}{2}:10=\frac{1}{2}$. Die jährliche Preiszunahme beträgt also 5 pCt. (nach $1:\frac{1}{2}$ = 100: 5).

des Bestandeswerthes, bas Produkt des derzeitigen Massensgehaltes mit dem reinen Holzpreise. Er ist also &. B. im 50. Sahre = 1000 × 2½ = 2500.

- 2) Die Durchschnitts Berthis zunahme, ober ber gleichgestellte Antheil eines jeden Altersjahres an dem Bestandes-werthe; sie ist für das 40. Sahr = $\frac{1200}{40}$ = 30 und ergiebt sich zugleich auch aus dem Produkte der Durchschnittsmehrung mit dem holzpreise, nämlich 15×2 = 30; daher das stärkere Anssteigen. Ihr Bendepunkt fällt über den der Durchschnittsmehrung hinaus, wenn das Steigen des holzpreises diesen übersschreitet, und giebt das Benuhungsalter an, welches den größten jährlichen Gelbertrag durchschnittlich abwirft.
- 3) Die Jahres=Werthszunahme geht ebenso aus bem Bestandeswerthe hervor, wie oben die Jahresmehrung aus der Bestandesmasse. Sie ist also für die Altersperiode vom 20. zum 30. Jahre = $\frac{450-100}{10}$ = 35. Bo das Steigen der Werthzunahme mit von der Preiszunahme gehoben wird, liegt deren Wendepunkt hinter dem der Jahresmehrung.
- 4) Das Werthszunahme Prozent wird aus dem eben vorhandenen Bestandeswerthe und der weiter laufenden Berthszunahme berechnet, ist also z. B. für die Altersperiode vom 40. dis 50. Jahre = 1200: 130 = 100: 10,83. Es steht bei steigenz dem Holzpreise höher, als das Massenmehrungs Prozent, und sinkt im spätern Alter ebenfalls sehr bedeutend, sofern es nicht von zunehmenden Holzpreisen gehalten wird. Stehen die alten, starken Hölzer nicht viel höher im Preise, als die schwachen, oder hebt die Zeit nicht etwa den Holzpreis: so sinkt ihr Werthszunahmes Prozent mit unglaublich starken Schritten. Dasselbe giebt stets zu erkennen, in welchem Zinssuße der Bestand eben an seinem Werthe zunimmt. Wer die Baldzucht treibt mehr des Geldzewinnes wegen, darf diesen Leiter der Spekulation nie aus dem Blicke verlieren.

§. 415. Beitpuntte ber größten Ergiebigteit und Gintraglichteit im Solzbeftanbe.

Obige Berhaltniffe bes Maffen = und Bertheerwachfes bienen jum allgemeinen Begweiser beim Aufsuchen bes vortheilhafteften Beitpunktes forftlicher Benutzungen.

- 1) Berlangt man von einem Holzbestande ben größten jährlichen Hauptertrag an Holzmasse, so haut man benselben im Bendepunkte seiner Durchschnittsmehrung. Dieser träte in dem obigen Beispiele mit dem 85. Jahre ein, zur Zeit, wo in den beiden noch zu ergänzenden Mehrungsreihen die Gliesbergleichheit Statt finden wurde.
- 2) Den größten jährlichen hauptertrag an Gelbswerth giebt bas Alter, in welchem bie Durchschnitts Werthstusnahme ihren Wendepunkt erreicht. Das obige Beispiel bezeichnete bazu ebenfalls die Zeit zwischen dem 80. und 90. Jahre.
- 3) Den größten Gelbgewinn bietet ber Zeitpunkt, in welchem bas Werthszunahme-Prozent eben unter ben gewerblichen Zinsfuß sinkt. Wäre biefer etwa 4 pCt., so wurde in unserm Beispiele bas 68. Jahr am einträglichsten sein. Mit bessen Schlusse wäre bas Holz zu verwerthen und ber Erlös wieder von neuem werbend anzulegen. Bei einer frühern Abnutzung, so lange die Werthszunahme ben erforderlichen Zinsfuß übersteigt, büßte man ben höhern Zinsengewinn ein, welchen das Holz noch bietet *); bei einer spätern, wo das Werthszunahme Prozent immer tiefer sinkt, gingen dagegen weiter gewinnbare Geldzinsen verloren.
- §. 416. Ermittelung bes eintraglichften Benugunge= altere eines jeben holzbeftanbes an fich.

Um ben-Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem ein Holzbestand an sich, nämlich ohne alle Beziehung auf Erzeugungskosten, am einträglichsten genut werben kann, mussen bie Best an bese werthe ber zur Frage kommenben Zeiten gegeben sein; bann macht sich folgende Regel geltend: Man führe bie ge-

^{*)} Wir laffen babet bie nach ber Abnutzung bes holzbestandes frei werbenbe. Bobenrente vorläufig außer Acht. Bergl. S. 418.

gebenen Bestandeswerthe mittels ber erforderlichen Zinfeszinfen auf einen beliebigen gleichen Zeitpunkt vor ober zurud; berjenige bavon, welcher hier alle anbern überbietet, bezeichnet bas werthvolleste Benugungsalter.

Bei einer vollständigen Ertragsaufreihung ware nur der nächste diskontirte Nachwerth jeder fraglichen Altersstufe mit dem gleichzeitigen wirklichen Bestandeswerthe zu vergleichen. Wo beide übereinstimmen, steht die Einträglichkeit auf ihrem höchsten Punkte. So steigen obige Bestandeswerthe des 50., 60. und 70. Jahres auf folgende Aprozentigen Nachwerthe:

Bom 50. zum 60. Jahr : 2500 × 1,48 = 3700, wirklich 4500;

- " 60. " 70. " : 4500 × 1,48 = 6660, " 7000;
- " 70. " 80. " : 7000 × 1,48 == 10360, " 9600.

hiernach fiele bie größte Gintraglichfeit an bas 70. Altersjahr.

In biesem, wie in jedem andern Falle konnte man auch alle gegebenen Erwartungswerthe auf ben Rullpunkt ber Ertragsreihe vorführen; bann giebt sich berjenige bavon als ber einträglich fte zu erkennen, welcher ben höchsten Borwerth hat. Mit 4 pct. wäre zum obigen Beispiele

ber 60jährige Vorwerth 4500 × 0,09506 = 427,77;
70 7000 × 0,06422 = 449,54;
80 9600 × 0,04838 = 416,45;

mithin bas 70. Sahr am einträglichften.

§. 417. Ermittelung bes roben Berthszunahmes Prozentes vom Solzbestanbe.

Beim Anlegen ber holzhiebe und beim Anweisen ber Baume trifft ber bentenbe Forstwirth seine Auswahl nicht ohne vergleischenbe Berudsichtigung ber Werthszunahme, in welcher bas fragsliche holz eben steht. Um biese wichtige Wirthschaftsfrage gleich an Ort und Stelle auf bie leichteste Weise entscheiben zu konnen, geben wir für gewöhnliche Fälle bie kurze Regel: Man nehme von bem holzzuwachs und bem Preiszunahmes

Prozente ohne Beiteres bie Summe als Berths: zunahme=Prozent bes laufenben Jahres an.

1) Das Holzzuwachs Prozent läßt sich nach §. 359. ober 385. leicht an Probestämmen ermitteln; das Preiszus nahmes Prozent ergiebt sich schon ziemlich aus ben Preisen ber gegenwärtigen und ber nach 10 Jahren zu erwartenden Stammstärke und Brauchbarkeit. Ein Fichtenbestand von 50jähris gem Stangenholze habe z. B. die nächsten 10 Jahre hinter eins ander jährlich 5 pCt. Holzzuwachs; der Preis eines Körperssußes steige inzwischen von 2,5 auf 3 Ar., mithin in 10 Jahren um 3—2,5 = 0,5 Ar. ober jährlich 0,05 Ar., und habe folglich nach dem Ansah

$$2.5:0.05 = 100:p$$

eine jabrliche Preiszunahme von 2 pCt.: fo rechnete man turzweg für bie jahrliche Werthezunahme

$$5 + 2 = 7 pCt$$
.

2) Um die Genauigkeit unserer Annäherungsregel zu prüsen, wende man dieselbe nur auf eine Werthösteigung der odigen Überssicht (§. 412.), etwa auf das 50. Altersjahr an. Dort ist zu der Bestandesmasse von 1000 c' und dem Preise von $2\frac{1}{2}$ Ar. der Bestandeswerth 2500 Ar., das nächste Prozent des Massenzuwachses 5 und der Preiszunahme 2. Wir nehmen mithin 5+2 pCt. =0.05+0.02 für die ljährige, oder 0.5+0.2 für die 10jährige Werthszunahme an. Danach würde der vorhandene Bestandeswerth der Einheit vom 50. dis zum 60. Jahre auf 1+0.5+0.2 steigen, und der von 2500 auf

$$2500 \times (1 + 0.5 + 0.2) = 4250 \ \text{xr}.$$

Eigentlich ist aber bie Steigung von bem 50. zum 60. Jahre: in ber Masse = 1000 × (1+0.05×10) = 1500 c', in bem Preise = 2½ × (1+0.02×10) = 3 Xr., im Werthe = 2500 × (1+0.5)×(1+0.2) = 4500 Xr.

Die Lösung beiber Parenthesen dieses Produktes ergiebt:

$$2500 \times [(1 + 0.5 + 0.2) + (0.5 \times 0.2)],$$

alfo gegen bie Fattoren unserer Formel noch einen Busat von .
0,5 × 0,2. Diefer fleine, oben unbeachtete 10jahrige Berthezus

nahme-Antheil $0.5 \times 0.2 = \frac{5\times 2}{100} = 5 \times 2$ pCt. beträgt für jebes ber 10 Sahre $\frac{5\times 2}{10}$ pCt. ober bas burch 10 getheilte Probukt beiber Prozentzahlen.

Dem gemäß wurde man, zur genauen Bestimmung bes jährlichen Werthszunahme-Prozentes, von bem Holzzuwachs und bem Preiszunahme-Prozente nicht nur die Summe, sondern auch noch ein Zehntel bes Produktes nehmen muffen. Mittels biefer Korzrektion ergäbe die Berechnung für den obigen Fall

von dem 50. Jahre ab: $5 + 2 + \frac{5 \times 2}{10} = 8 \text{ pCt. *}$).

Dies führte genau zu bem wirklichen Bestandeswerthe im 60. Sahre, nämlich:

 $2500 \times [1 + (0.08 \times 10)] = 4500 \ \text{xr}.$

Senes Zehntel bes Produktes laffen wir aber in ber Regel fallen, wo eine größere Schärfe eben nicht erforderlich ift, wie etwa bei vergleichender Auswahl ber zur Fällung bereit stehenden Bäume und Bestände; auch wohl um ber reinen Werthszunahme gleich etwas näher zu kommen.

§. 418. Ermittelung bes bobenrentefreien Bertheju= nahme=Prozentes vom Solzbeftanbe.

Der Ertrag eines bestandenen Waldortes umfaßt die Rente zweier ganz verschiedenen Kapitalwerthe, nämlich die des Bodenwerthes und des Bestandeswerthes. Die Bodenrente wird zwar
meistens durch die jährlich erfolgende Nebennugung zum kleineren Theile gedeckt; so weit dies jedoch nicht der Fall ist, muß
sie vom Holzbestande mit übertragen werden, und trüge der Bald
gar keine Nebennugung, so müßte sich sein Bodenwerth ganz allein durch den Holzbestand mit verzinsen; in diesem Falle ist also
nur das, was die Bodenrente von der rohen Werthezunahme des
Bestandes übrig läßt, als eigentlicher Abwurf des Bestandes-

^{*)} In ber Darftellung 8. 412. läßt fich biefe Brobe auf jebes Berthezunahme-Brozent anwenden.

werthes anzusehen. Bill man also wissen, ob die Werthszunahme eines Walbbestandes an sich, b. h. nach Abzug der Rente, welche dem reinen Bodenwerthe angehört, noch einträglich genug ist *): so muß die Bodenrente von der ganzen Werthszusnahme der Waldung abgezogen werden. Dies geht gegen alle Erwartung leicht, wenn man den zeitlichen Best ans beswerth allemal zu 100 Werthseinheiten anrechenet, dann die vom Bodenwerthe nach dem angemessenen Binssuse ausgeworfene Bodenrente gleich in solchen Werthsteilen wausdrückt und von der gesammten Werthszunahme abzzieht.

Betrüge 3. B. ber Bobenwerth 20 solcher Hunderttheile bes Bestandeswerthes oder 20 w, und stände ber erforderliche Zinsfuß zu 4 pCt.: so käme von der gesammten Werthszunahme auf die abgehende Bobenrente $20 \times \frac{4}{100} = 0.8$ w. Wäre nun von dem zu 100 w angenommenen Bestande die rohe Werthszunahme 5 w, so verbliebe als bobenrentefreie Werthszunahme 5 - 0.8 = 4.2 pCt.

Ober in einem concreten Beispiele. Der zeitliche Werth bes Holzbestandes auf einem Morgen sei — 200 Ahlr., bessen laufende Werthszunahme an Holzzuwachs und Preissteigung bestrage 8 Ahlr., folglich das rohe WerthszunahmespCt. (n. §. 414. 4.) — 4. — Der reine Bodenwerth dieses Morgens Waldgrund sei 20 Ahlr., folglich kommen (nach 200: 20 — 100: x) auf 100 Werthseinheiten des Bestandes 10 gleiche Werthseinheiten für den Boden. Steht nun der herrschende Zinssuß zu 3,5 g, so würden biese 10 Werthseinheiten eine Bodenrente von (100: 3,5 — 10: x) — 0,35 bedingen; es wäre bemnach

von 100 Beftandeswerth die robe-Berthzunahme . . 4 %,

10 Bobenwerth, zu 3,5 &, bie Bobenrente . . 0,35 &, folglich bie bobenrentefreie Werthszunahme = 3.65 &.

^{*)} Diese Betrachtung ift für die Beurtheilung der Einträglichseit unerlässlich; benn so lange der Holzbestand noch fortwächst, ist an diesen die Bodensrente gebunden; wird er abgetrieben, so wird der Boden zu neuer Produktion, sei es zur Holzzucht oder für landwirthschaftliche Zwecke, wieder frei.

Nicht selten stellt sich bies von ber Bobenrente befreiete Berthszunahme Prozent eines Holzbestandes tief unter den gewerblichen Zinsfuß; ja es giebt Fälle, wo dasselbe ganz verschwindet, wo selbst die Bestandeswerthszunahme nicht einmal mehr im Stande ist, die Bodenrente zu übertragen. Je niedriger der Bodenwerth und der Zinssuß stehen, um so weniger entziehen beide dem Bestande an seiner Werthszunahme. — Der Bodenwerth kann auch den zeitigen Bestandeswerth übersteigen. Unsere Rechnung bleibt in diesem, wie in jedem andern Falle anwendbar. Fände man z. B. in einem jungen Kiefernorte zu der allgemeinen Annahme von

100 w Bestandeswerth etwa 30 w oder pCt. rohe Werthszun. und 500 w Bodenwerth mit 20 w als 4-prozentige Bodenrente:
so verblieben 10 pCt. als bodenrentesreie Werthszunahme des Bestandes.

Die unerwartete Ginfachheit dieser sonft so verwickelten Berthes verhaltniffe gestattet uns ein kleiner, nicht zu übersehender Kunstsgriff, nämlich die feste Annahme des Bestandeswerthes zu 100 w, wodurch Renten und Prozente in gleichen Bahlen auftreten.

§. 419. Ermittelung bes gang reinen Berthszunahme-Prozentes vom Solzbestande.

Um bas reine Werthszunahme=Prozent eines holzbestandes zu bestimmen, muß man außer ber Bobenrente auch
alle Balbnugungskosten, welche an ständigen Entrichtunz
gen, so wie für Verwaltung, Unterhaltung u. a. m. im Durchz
schnitt jährlich aufgehen, von der Bestandeswerthszunahme abrechz
nen. Dies kann sehr leicht geschehen. Man drückt nur jene Kosten,
welche beim einzelnen Bestande wie beim ganzen Waldverbande
in jährlich gleichem Betrage fortlaufen (die mit eingeschlossenen
Anbaukosten bis zu einer gewissen Abnugungszeit als jährlich
gleiche Kente dargestellt), ganz wie die Bodenrente in hundertz
theilen des Bestandeswerthes aus.

Betrugen 3. B. in bem obigen Beispiele bie jahrlichen Rutungstoften pr. Morgen 0,66 Thir., fo macht bies in Pro=

zenten bes Bestanbeswerthes (200 : 0,66 = 100 : x) = 0,38; es ergiebt sich also

rohe Werthszunahme — 4 pCt.
Bobenrente — 0,35,
jährl. Nugungskosten — 0,38.
Ulso bleiben 3,32

als reines Berthegunahme=Prozent bes Beffanbes.

§. 420. Ermittelung ber rohen und reinen Berthes zunahme=Prozente, fo wie ber Bobenrente von Balbgrunbftuden.

Die Frage nach bem roben und reinen Werthezunah: me=Prozent von einem einzelnen Walbgrundftude ift leicht zu erledigen, wenn der Werth vom Boben und Beftande und die gesammte Werthezunahme nebst ben Walbnugungefoften in gleichen Wertheeinheiten gegeben sind.

1) Rohe Werthszunahme vom Boben und Bestande zusammen. In bem vorigen Beispiele war ber Werth vom Boben und Bestande ober das Waldsapital 20 Thir. + 200 Thir. und davon die jährliche rohe Werthszunahme 8 Thir. Diese berechnete sich also vom Ganzen zu 3,686 pCt., nach der Proportion:

$$(20 + 200) : 8 = 100 : p.$$

Dieses gesammte Berthszunahme : Prozent vom Boben und Bestande eines Waldgrundstüdes stellt sich um so mehr unter das robe Berthszunahme : Prozent des bloßen Bestandes, je größer der Bodenwerth gegen den Bestandeswerth ist. hat dagegen ein Baldboden gar keinen andern Nutungswerth, so durfte das robe Berthszunahme : Prozent des Bestandes auch zugleich für das ganze Waldgrundstüd überhaupt gelten.

2) Reine Berthezunahme vom Boben und Beftanbe zusammen. Diese ergiebt sich, wenn man von ber
roben Bestandeswerthe Bunahme ohne Beiteres die Balbnuhungskoften abzieht und ben Rest als Kapitalabwurf bes gesammten Boben = und Bestandeswerthes anrechnet.

In unferem Beispiele ist das Balbkapital (20 + 200) Thir. und bessen weithezunahme, die abgehenden Balbnugungsztosten zu 0,66 Thir. angenommen, 8 — 0,66 — 7,34 Thir., also das reinellunahme prozent vom Balbwerthe 3,886, nach:

220:7,34=100:p.

- 3) Um die Balbobenrente zu berechnen und die Einsträglichkeit der Holzzucht zu beurtheilen, hätte man nur von der Bestandeswerths-Zunahme die erforderlichen Kapitalzinsen des Bestandeswerthes nebst den Waldnutzungskosten abzuziehen. Der Überschuß ist die reine forstliche Bodenrente. Betrüge, wie in unserem obigen Beispiele, der Bestandeswerth 200 Ahr., so machten dessen zu 3 pCt. 6 Ahr.; wäre nun die jährliche Werthszunahme 8 Ahr. und alle bezüglichen Waldnutzungskosten 0,66 Ahr.: so bliebe als Bodenrente 8 (6+0,66..) 1,33.. Ahr. Diese gäbe dem Boden, zu 4 pCt., einen Kapitalwerth von (3: 100 1,33: x) 33,2 Ahr. *).
- §. 421. 3mei Einträglichfeitefragen in Betreff einzelner Balbftude.
- 1) Es kann leicht den Anschein gewinnen, als sei es vorstheilhafter, ein Walbstud fort und fort wieder abzuholzen, bevor bessen Werthszunahmes Prozent bis zu dem gewerblichen Zinssuße niedersinkt, um dadurch einen höhern Zinsenbezug fortwährend zu erzielen. Aber nicht eben auf das Prozent an sich, sondern vielmehr auf den wirklichen Werthserwachs kommt es hier an.

^{*)} Da beim einzelnen Bestande der Bestandeswerth und die jährliche Berthstzunahme sich fortwährend verändern, so kann durch obige Rechnung keineswegs die wahre, nachhaltige Bodenrente ermittelt, sondern nur die zufällige, durch die gegen wärtige Berthszunahme des Bestandes stattsindende Bodennungung ausgedrückt werden. Bei einem im Nachhaltsbetriebe siehenden Baldcomplex aber, wo der Bestandeswerth, so wie die jährliche Rutzung (statt der Werthszunahme des einzelnen Bestandes) constante Größen sind, sindet man durch obige Rechnung die' wahre, nachhaltige Bodenrente.

Der jungere, werthlofere Beftand mit feinem hobern Berthegu: nabme = Prozent nimmt an wirklichem Werthe weit weniger zu, als ber altere werthvollere, wenn beffen Berthszunahme-Berbaltnis auch viel niedriger fteht. Go truge ber Beftanbeswerth von 20 w mit 10 pCt. Bunahme nur 2 w, ber von 100 w mit nur 4 pCt, aber 4 w jahrlich ein. In biefer Frage entscheibet gang allein bie wirklich bochfte Eintraglichkeit, welche nach Abzug bes Erzeugungs : Aufwandes mittels ber gleichzeitigen Borwerthe gefunden wird (f. 416.). Das Berthszunahme=Prozent foll bloß bie absolute Berthefteigung barlegen, bamit wir uns vor Binfenverluft in Acht nehmen. Bird ein Balbftud abgenutt, wenn beffen Berthezunahme-Prozent fich so eben bem gewerblichen Binksabe gleich stellt: so fam= melt bie Balbwirthicaft alle im beranwachsenden Bestande bis babin Statt gehabten ginsreichern Werthezunahmen, und es murbe bem Einkommen offenbaren Berluft zuziehen, gabe man biefen Gewinn burch frubere Abnugung, wenn auch nur theilweife, auf (§. 415. 3.).

2) Bon wirklicher Bebeutung ift aber eine anbere Frage, namlich die nach ber größern Abkommlichkeit unter mehren schlag= baren Bestanden eines und besfelben Baldverbandes, fo weit eben die Balderziehung freie Bahl gestattet und der Unterschied bes Berthezunahme = Prozentes nicht gang bestimmt entscheibet. Bwei folde ichlagbaren Balbftude konnen eben noch in gang gleichem Berthezunahme=Prozent fteben, und bennoch tann bie Abnutung bes einen vortheilhafter fein, als bie bes anbern. Den Ausschlag giebt hierbei ber weiter zu erwartende Nugungswerth, welcher fich einstellt, so wie ber Boben burch ben Abtrieb frei wirb. Satte g. B. bei gang gleichem Abnutungsbeftande bas eine Stud a 50 Mg. ju 12 Thir. und bas andere b 30 Mg. ju 16 Thir. Bobenwerth : fo wurde fur bie weitere Rugung, nach Abtrieb bes vorhandenen Bestandes, im ersten Falle 50×12 = 600, und im zweiten 30 × 16 = 480 Thir. Bobenwerth bis: ponible, und bie Abtriebsfrage entschiebe offenbar fur a, wobei bie Butunft an Balbverbefferung gegen b um & gewänne.

Alle biese Ermittelungen und Anwendungen der Werthetunahme geben der wirthschaftlichen Holzerziehung eine ungemeine Sicherheit und befreien sie von gar manchem Irrthume. Röchte die Leichtigkeit unseres Berfahrens diesen denkwürdigen, seither so wenig beachteten Gegenstand der Forstwissenschaft nun auch gemeinnütziger machen, so daß ferner kein Holz gezogen, kein hieb geführt, kein Baum gefällt würde, ohne Berücksichtigung der rechten Einträglichkeit. Wann werden wir dies Ziel erzreichen?

§. 422. Berschiedenheit bes Bachsthumsganges nor= maler holzbeftanbe.

Dben stellten wir nur vorläusig eine leicht übersehbare Fortschreitung ber Holzbestandesmassen und Werthe auf, bloß um ben Gegenstand erst überhaupt kennen und anwenden zu lernen. Nach dieser Vorbereitung untersuchen wir nun den wirklichen Wachsthumsgang, wie er den Zuständen normaler Wirthschaftswälber eigen ist, mehr um daraus die Erträge ganzer Waldversbände zu entwickeln. Es versteht sich von selbst, daß nur schlagsweis erzogene Holzbestände hier zur Frage kommen konnen, und unter diesen sind es die gleich wüch sigen, welche uns zunächst und hauptsächlich beschäftigen.

Die Bachsthumsgänge verschiebenartiger Holzbestände finden sich in Entstehung und Fortschritt bedeutend verschieden. hinssichtlich dieser Verschiedenheit giebt es eine starte und eine schwache Entstehung. Die ftarte Entstehung ist diejenige, wo der junge Bestand am raschesten auswächst und seine Rasse sich vom ersten Anfange mit ziemlich gleichem Zuwachs mehrt, wie dies in Niederwaldungen, auch in angepflanzten Erlens, Birkens und Lärchens, mehr oder weniger auch in Riesernbestäns den am meisten Statt sindet. Bei der schwachen Entstehung hebt sich dagegen die Holzmasse anfänglich ganz unbedeutend, schreitet aber weit andauernder mit steigendem Zuwachs sort. Besonders verlieh die Natur den Buchens, Sichens und

Tannenwälbern ein solches, zwar schwach beginnenbes, aber sehr aushaltenbes Wachsthum. Beibe Wachsthumsgänge unterscheiben sich jedoch nicht nur in der Entstehung, sondern auch später noch durch die stärkere oder schwächere Zuwachsabnahme und den Eintritt ihrer Wendepunkte. Die stärkste Entstehung hat stets das früheste und schroffeste Fallen zur Folge; denn Alles, was schnell entsteht, geht auch schnell wieder zurud.

Bir stellen nun bie beiben außersten Gegensage bieser verschiebenen Bachsthumsgange gleichsam als bie Normalgrenzen aller Maffen und Bertheerwache-Berhaltniffe in zwei Übersichten. Bu ber ersten I, mit ftarter Entstehung, bient ein normaler Lärchenbestand und bie andere II, mit schwacher Entsstehung, ift bas Muster eines normalen Buchenhochwalbsestanbes.

§. 423. Gegenfäge bes Maffenerwachfes normaler Dolbeftanbe.

A. Bestanbesalter.	R. Bestanbestöhe.	M. Bestanbesmasse.	Beftanbesabfälle.	Durchfchn Mebc.	M+8a Darchichn. · Jum.	M' — M 10 3abresmebring.	10 10 3ahregnivache.	M o Mehrungs , pCt.	. G'0 8uwache - pCt.			
	l I I I I I I I I I I											
10	12	400	80	40	40	64	72	16	22,5			
20	26	1040	220	52	56	70	92					
30	39	1740	320	58	68			6,78	11,29			
40	50	2420	860	60,5	76	68	100	3,90	7,04			
50	59	3040	860	60,8	80,4	62	98	2,56	4,75			
60	66	3560	840	59,88		52	88	1,71	3,28			
1				ŀ	81,66	38	72	1,06	2,23			
70	71	8940 4140	800	56, 2 8	80,28	20	50	0,50	1,37			
80	74	4140	- 1	51,7	76,5							
	II. Schwache Entstehung. Buchenbestand mit 0,8 Ertragegüte.											
10	1 1	- 20 u I 10 i	цепвет	μαπο m l 4 1	1110,0	estita e	sgute.	1				
20	6	160	20	8	8	15	15	150	150			
30	15	520	90			36	38	22,5	27,14			
	25			17,88	18	48	57	9,28	13,25			
40		1000	150	25	27,75	50	65	5	7,64			
50	35	1500	200	30	35,2	50	70	3,88	5,28			
60	44	2000	240	33,88	41	48	72	2,4	4,09			
70	52	2480	270	35,42	45,42	44	71	1,77	3,21			
80	59	2 920	290	36,5	48,92	40	69	1,36	2,62			
90	65	3320	300	36,88	50,88	34	64	1,02	2,11			
100	70	8660	270	36,6	52,2	28	55	0,76	1,62			
110	74	3940	240	35,82	52,45	22	46	0,55	1,94			
120	77	4160	210	34,66	51,91	16	37					
130	79	4320	180	33,28	50,76	12		0,88	0,98			
140	81	4440	_	31,71	49,28	12	30	0,37	0,72			

§. 424. Gegenfage bes Bertheerwachfes normaler Dolzbeffanbe.

A. Beftanbesalter.	Breieffeigung.	Mw. Bestanbeswerth.	aw. Abfallwettb.	Mw A LhjichnBetthyun. vom Heuptertug.	Mw + Baw A Lhichn. ABerthun. von Befammterreg.	Mw' - Mw 10 Sabres Berthun. vom Dauptertrag.	Mw'-(Mw-aw) 10 Jahrel-Berthun. von Befammiertrag.	Mw O Derthyunahmerelle.	Gw O. Beritzmahnespel. bese Gefammiering.		
l. Starke Entstehung. Lärchenbiestand mit 0,8 Ertragsgüte.											
٠.,	٥.				-	ertra	gsgüte		.		
10	3	1200	240	120	120	296	. 320	24,66	33,88		
20	4	4160	880	208	220	454	542	10,91	16,52		
30	5	8700	1600	290	327,3	582	742	6,69	10,45		
40	6	14520	2160	363	431	676	892	4,65	7,91		
50	7	21280	2520	425,6	523,3	720	972	3,38	5,18		
60	8	28480	2720	474,6	598	698	970	2,45	3,76		
70	9	85460	2700	506,5	651,1	180	450	0,50	1,87		
80	9	37 3 60	_	465,7	626						
	II. Schwache Entstehung.										
	Buchenbestand mit 0,8 Ertragegüte.										
10	5	50	_	5	5	91	91	182	182		
20	6	960	120	48	48	268	280	27,91	33,88		
30	7	3640	680	121,3	125,3	436	499	11,97	16,57		
40	8	8000	1200	200	218,7	550	670	6,87	9,85		
50	9	13500	1800	270	309	650	830	4,81	7,09		
60	10	20000	2400	333,8	395,8	728	968	3,64	5,50		
70	11	27280	2970	389,7	477,5	776	1073	2,84	4,41		
80	12	85040	3480	438	552	812	1160	2,31	3,67		
90	13	48160	3900	479,5	619,5	808	1198	1,87	3,05		
160	14	51240	8780	512,4	677,4	786	1164	1,58	2,45		
110	15	59100	8600	537,2	721,6	330	690	0,55	1,94		
120	15	62400	3150	520	719	240	555	0,88	0,98		
130	15	64800	2700	498,4	706,8	180	450	0,27	0,72		
140	15	66600	-	475,7	688						
24 *											

§. 425. Erläuterungen zu ber Maffenerwachs Darftellung.


Graphische Darftellung bes Massenerwachses normaler holzbestände.

AM, die Basis der Bestandesmassen, welche sich von Jahr gu Jahr burch die neben einander stehenden Trapeze darstellen.

A, 10, 20, 30 bie Altereftufen.

An; 10 — n; 20 — n; bie Schräglinien, welche bas Unfteigen bes Maffenerwachses von 10 zu 10 Jahren andeuten. MI, MII, ber Maffengehalt bes je 10. Jahres.

a, die Bestandesabfalle am Schluffe jeber Mtersftufe.



Die oben (§. 423.) bargestellten Massensteigungen, welche alle Bachsthumsgänge normaler Balbbestänbe von gleichem Alter begrenzen, sind zu bem Muster ber garchenbest anbe auf mils bem Lehmboben und ber Buchenbestänbe auf Kalt unb

4

Trappboden Mittelbeutschlands; ihre Massenzahlen bezeichnen 0,8 bes ganz ausgesuchten Bollertrags in Körperfußen auf 1 Morgen preußischen Maßes. Die Überschriften bes Massenz-wachses umfassen folgende, meist schon aus §. 412. u. 413. bestannten, auch zum Theil noch durch obige Figuren mehr versinns lichten Fortschreitungsgrößen:

- 1) A, das eben zurudgelegte Schlußjahr einer jeben 10jährigen Altereftufe.
- 2) H, die mittlere Beftanbeshohe besfelben 21= ters.
- 3) M, ber Betrag an Beftanbesmaffe im voran bezeich= neten Schlußiahre, zu irgend einer frühern ober fpatern, einmas ligen Abnugung als Sauptertrag. Die Beftanbesmaffe bes je nachsten Schlußjahres wird mit M' bezeichnet.
- 4) a, ber Bestanbesabfall jeber Alterestufe zum Boreertrag, am Schlusse berselben fällig. Dessen Rugung hintersläßt als verbleibende Bestandesmasse M a; z. B. für I im 50. Sahre 3040 360 2680.
- 5) M/A, bie Durchschnittsmehrung jum hauptertrage; für I im 50. Jahre 3. B. 1940 = 60,8 c'.
- 6) M+Sa, ber Durchschnittszuwachs zum Gesammterstrage, nämlich: die Bestandesmasse M sammt allen bis dahin wirklich Statt gehabten Bestandesabfällen Sa, getheilt durch die Alterszahl A. (Der eben fällig werdende Bestandesabsall bestindet sich noch in M.) I hat im 50. Sahre:

$$\frac{3040+80+220+320+360}{50} = 80,4 \text{ c'}.$$

7) M'-M, bie Sahresmehrung mahrend jeder laus fenden Alteröftufe. In I vom 50. jum 60. Jahre:

$$\frac{3560-3040}{10} = 52 c' *).$$

^{•)} Um biefe Iahresmehrung gang ausführlich aufzureihen, ftellt man (nach \$. 89. 2.) folgende Grundscala unter:

8) M'-(M-a), ber Sahreszuwuchs im Laufe jeder Alstersstufe, z. B. in I vom 50. zum 60. Jahre:

$$\frac{3560 - (3040 - 360)}{10} = 88 \text{ c}'.$$

Durch ben Abgang von 360 Borertrag im 50. Sahre bleiben nur 2680 Borbestand, welche jährlich 88 zuwachsen muffen, um bis zum 60. Jahre auf 3560 Nachbestand zu fteigen *).

A, bie Altereftufen und beren Mitteljahre;

m, bie hauptglieder ber Jahresmehrung als Mittelgahlen jeber Altersstufe;

w, bie 3 mifchenglieber als Bechfelgablen auf jeder Altere : ftufe, jur Formirung ber Debrungsreibe.

Die Bahlen A und m find gegeben, die zu w werden zwischen die Mittels zahlen so eingereiht, daß sie mit diesen auf jeder Altersstufe in beiderseits gleichen Differenzen (z. B. 22 — 40 — 58; 58 — 64 — 70 u. s. f.) und wo möglich unter sich in geeigneter Reihe stehen. Bezeichnet w die je vordere und w' die je hintere Bechselzahl, m die Mittelzahl und d die Differenz zu den 10 Gliedern einer

Alltersfluse: so ist
$$w-m-w'$$
; $\frac{w+w'}{2}=m$; $(w+w')\times 5=10$ m; je nachbem die Reihe steigt, $\frac{w'-w}{10}=+d$, ober fällt, $\frac{w-w'}{10}=-d$; das lste Glieb, $w\pm \frac{1}{2}d$; das 2te, $w\pm 1\frac{1}{2}d$; das 3te, $w\pm 2\frac{1}{2}d$; das 10te, $w\pm 9\frac{1}{2}d$; die Summe aller 10 Glieber zu 10 $m=(w\pm \frac{1}{2}d+w\pm 9\frac{1}{2}d)\times 5$.

Hiernach reihete man z. B. vom 50sten bis zum 60sten Jahre, mittels ber Differenz $\frac{58-46}{10}=1,2$, für bas 51ste Jahr $58-\frac{1}{2}\times 1,2$, für bas 52ste $58-\frac{1}{2}\times 1,2$ u. s. w. auf, wie folgt:

56 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60 (58) 57,4 — 56,3 — 55 — 58 — 52,6 (52) 51,4 — 50,2 — 49 — 47,5 — 46,6 (46) Enthält die Altersstufe eine gerade Anzahl von Jahren, wie hier, so können weber m noch w ober w' eigentliche Glieber bilben. Bei jedem Wechsel der Altersstuse tritt in der Regel eine neue Differenz ein.

*) Bur Berechnung ber Jahreszuwachs Blieber biente folgende Grundsfcala:

9) Ma, bas Mehrungs:Prozent jum Sauptertrage für alle Sahre ber laufenben Altersftufe, ergiebt fich im Durch: fcmitt aus

$$M: \frac{M'-M}{10} = 100: M_0^o;$$

3. B. in I vom 50. Jahre ab bis jum 60.:

$$3040:52=100:1,17*$$
).

10) G&, das gleichzeitige Buwachs=Prozent jum Ge= fammtertrage, wird eben fo berechnet, nach:

$$(M-a): \frac{M'-(M-a)}{10} = 100: G_0^a;$$

3. 28. in I vom 50. Jahre ab bis zum 60.:

$$(3040 - 360) : 88 = 100 : 3,28 **).$$

Daraus ergeben sich z. B. für bie Jahre 50 — 51 — 52 — 58 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60 bie Glieber (94) 93,4 — 92,2 — 91 — 89,8 — 88,6 (88) 87,4 — 86,2 — 85 — 83,8 — 82,6 (82)

*) Das Mehrungs-Prozent eines jeden Jahres berechnet man nach der von Jahr zu Jahr auffummirten Bestandesmasse und der je nächsten Jahresmehrung. 3. B.

für die Jahre: 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 Bestandesmasse: 3040 — 3097,4 — 3158,6 — 3208,6 — 3262,4 — 8315 — Jahresmehrung: — 57,4 — 56,2 — 55 — 53,8 — 52,6 — 51,4 Jahresmehr. * pCt. : — 1,88 — 1,82 — 1,74 — 1,67 — 1,61 — 1,65.

Dieses nach ben einzelnen Sahren berechnete Mehrungs-Prozent weicht von von dem durchschnittlichen mehr oder minder ab; es ift zu Anfang der Alters, ftuse fleiner, wenn- die Jahresmehrung steigt, größer, wenn biefelbe fällt, zu Ende der Altersstuse aber allemal kleiner.

**) Das Zuwachs: Prozent ber einzelnen Jahre wird nach ber jedes Mal verbleibenden Bestandesmasse und dem je nächsten Jahreszuwachse berechnet. Beträgt z. B. die verbleibende Bestandesmasse vom 50sten Jahreszuwachs — 360 = 2680, vom 51sten, 2680 + (93,4 vollem Jahreszuwachs — $\frac{840}{10}$ jährlischem Absall) = 2739,4; vom 52sten, 2739,4 + (92,2 — 34) = 2797,5 u. s.: so ergeben sich

§. 426. Alligemeines Berhalten bes Maffenerwachses normaler Solzbestänbe.

Der Maffenerwachs im Sochwalde stellt fich uns als Sauptertrag und als Gesammtertrag bar.

- 1) Der Sauptertrag, also ber Ertrag ohne bie schon vorher abgefallenen Durchforstungsmassen, erfolgt von ber zur Abnuhungszeit eben vorhandenen ganzen Bestandesmasse M; et ist aus ber successiven Ansammlung ber Jahresmehrung bervorgegangen, sein Ansteigen und Berhalten aber kann nur nach ber Durchschnittsmehrung beurtheilt werden (§. 415.).
- a) Die Sahresmehrung $\left(\frac{M'-M}{10}\right)$ ober ber periodisch jährliche Zuwachs vom Hauptertrage, ist bei ber starken Entste: hung I, zwischen bem 20. und 30., bei ber schwachen II, zwischen bem 40. und 60. Sahre am größten.
- b) Die Durchschnittsmehrung (M) ober ber jährliche Durchschnittszuwachs vom Sauptertrage bes normalen Wirthschaftswaldes, erreicht ihren Sohen- (Culminations-) Punkt, einschließlich bes letztern Borertrages, welcher in ber Regel bem fraglichen Sauptertrage verbleibt, unter
 - I, im 40. Jahre mit 60,5 + 320 = 68,5 c' *),
 - II, im 90. Jahre mit 36,88 + 290 = 40,1 c'.

Begreiflich muß bie hochfte Durchschnittsmehrung bei ber farten Entstehung weit fruher erfolgen, als bei ber schwachen, beren Bachsthumsgang gang allmählich vorschreitet, nachher aber um fo far

für die Jahre: 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 verbl. Best. Masse: 2680 — 2739,4 — 2797,6 — 2854,6 — 2910,4 — 2965 — Jahreszuwachs: — 93,4 — 92,2 — 91 — 89,8 — 88,6 — 87,4 JahreszuwachsepCt.: — 3,48 — 3,38 — 3,25 — 3,14 — 3,04 — 2,94. Beide Berechnungen des BuwachseProzentes weichen unter einander eben so, wie die des MehrungseProzentes.

^{*)} Das 50ste Jahr giebt nur 60,8 + $\frac{360}{50}$ = 68 c', obgleich bie eigents liche Durchschnittsmehrung größer ift.

fer anhalt. Über bas 90. Jahr hinaus verfteigt fich ber Benbepunkt einer Durchfchnittsmehrung nur in fehr feltenen Ausnahmen.

- 2) Der Sesammtertrag besteht in ber ganzen Ansammlung von nugbarem Jahreszuwachs; er entspringt nicht nur aus ber eben erwachsenen Bestandesmasse M, als Hauptertrag, sonbern auch aus ber Summe aller frühern Bestandesabfälle Sa, als Borertrag, tritt also nur ba mit auf, wo Durchforstungen zur Frage kommen. Die §. 423. unter a. bargestellten Durchforsterträge sind ganz mäßig gehalten und in allen normalen Beständen sicher zu sinden. Beachtungswerth erscheinen folgende, bem Gesammtertrag eigenthumliche Berhältnisse.
- a) Die Borertrage ber farten Entstehung ftellen fich nach Beit und Dag bedeutend anders, als bie ber fcmachen. Der ftarter heranwachsende Bestand unterbrudt fruber und mehr, kann babei einen bichtern Schlug weit weniger einhalten und muß baber fruher und öfter burchforftet werben. Die baburch brarunbete, anfänglich größere Ergiebigfeit ber Borertrage minbert fich jedoch wieber um fo fruber, je rafcher bie Gelbftauslichtung uberband nimmt und fomit ber Beftand feiner naturlichen Saubar= feit entgegeneilt. Benn (6. 407. 3.) bie laufenben Beftanbesabfalle ber ftarten Entstehung ungefahr ju 0,5 bis 0,6, bie ber fcmachen aber ju 0,7 bis 0,8 ber gleichzeitigen Durchfcnitts= mehrung anzunehmen find: fo liegt ber Grund hieroon mehr in bem fehr verschiebenen Unfteigen beiber Durchschnittsmehrungen, als in ben allerdings auch von Ratur weniger ergiebigen Berbaltniffen ber Bornubung bei rafch entftebenben Beftanben. Konnten fich übrigens in ber Praris die Durchforftungen ber Rabel= holzer mit ftarter Entstehung minber geltend machen, als bie ber Laubholzer mit fcmacher Entstehung: fo mochte bies auch barin ju fuchen fein, bag bie Rabelmalber überhaupt rafcher unterbruden, unregelmäßiger verbrangen, fortwährend ausscheiben, ihre Abgange meniger lang halten, babei aber von jeber vorgreifenben Durchforftung mehr leiben, sich also in die gewöhnliche Durchforstungemeife weniger fugen.


§. 425. Erläuterungen zu ber Maffenerwachs Darftellung.

Graphische Darftellung des Maffenerwachses normaler holzbestande.

AM, bie Basis der Bestandesmassen, welche sich von Jahr zu Jahr burch die neben einander stehenden Trapeze barftellen. A, 10, 20, 30 bie Altersstufen.

An; 10 — n; 20 — n; . . . bie Schräglinien, welche das Anfteigen des Massenwachses von 10 zu 10 Jahren andeuten. M. I. M. I., ber Massengehalt des je 10. Sahres.

a, die Beftanbesabfalle am Schluffe jeber Altersftufe.



Die oben (§. 423.) bargestellten Massensteigungen, welche alle Bachsthumsgänge normaler Balbbestände von gleichem Alter begrenzen, sind zu dem Muster ber Lärchenbestände auf mils bem Lehmboben und ber Buchenbestände auf Ralf: und

Erappboben Mittelbeutschlands; ihre Massenzahlen bezeichnen 0,8 bes ganz ausgesuchten Bollertrags in Körperfußen auf 1 Morgen preußischen Maßes. Die Überschriften bes Massenzewachses umfassen folgende, meist schon aus §. 412. u. 413. bestannten, auch zum Theil noch durch obige Figuren mehr versinnslichten Fortschreitungsgrößen:

- 1) A, das eben gurudgelegte Solufjahr einer jeben 10jahrigen Altereftufe.
- 2) H, bie mittlere Bestandeshohe besfelben 21: ters.
- 3) M, ber Betrag an Beftanbes maffe im voran bezeiche neten Schlufiahre, zu irgend einer frühern ober fpatern, einmasligen Abnutung als Sauptertrag. Die Bestandesmasse bes je nachsten Schlufjahres wird mit M' bezeichnet.
- 4) a, ber Bestanbesabfall jeber Altersstufe zum Boreertrag, am Schlusse berselben fällig. Dessen Rugung hintersläßt als verbleibende Bestandesmasse M a; z. B. für I im 50. Jahre 3040 360 2680.
- 5) M bie Durchschnittsmehrung jum Sauptertrage; für 1 im 50. Jahre 3. B. 1940 = 60,8 c'.
- 6) M+Sa, ber Durchschnittszuwachs zum Gesammterstrage, nämlich: die Bestandesmasse M sammt allen bis bahin wirklich Statt gehabten Bestandesabfallen Sa, getheilt durch die Alterszahl A. (Der eben fällig werdende Bestandesabfall bestindet sich noch in M.) I hat im 50. Sahre:

$$\frac{3040+80+220+320+360}{50} = 80,4 \text{ c'}.$$

7) M'-M, bie Sahresmehrung mahrend jeder laus fenden Altersftufe. In I vom 50. zum 60. Sahre:

$$\frac{3560-3040}{10} = 52 c'^*).$$

^{*)} Um biefe Jahresmehrung gang ausführlich aufzurrihen, ftellt man (nach \$. 89. 2.) folgende Grundfcala unter:

8) M'—(M—n), ber Sahreszuwuchs im Laufe jeber Alstersstufe, z. 28. in I vom 50. zum 60. Jahre:

3560—(3040—360)

$$\frac{3560 - (3040 - 360)}{10} = 88 \text{ c'}.$$

Durch ben Abgang von 360 Borertrag im 50. Sahre bleiben nur 2680 Borbestand, welche jährlich 88 zuwachsen muffen, um bis zum 60. Sahre auf 3560 Nachbestand zu steigen *).

A: 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 86 m: — 40 — 64 — 70 — 68 — 62 — 52 — 38 — 20 — w: 22 — 58 — 70 — 70 — 66 — 58 — 46 — 30 — 10 — Herein Bezeichnen:

A, bie Altereftufen und beren Mitteljahre;

m, bie Sauptglieder ber Sahresmehrung als Mittelgahlen jeber Altersftufe;

w, die 3wifdenglieder als Bechfelgahlen auf jeder Altere: flufe, jur Formirung ber Mehrungereihe.

Die Jahlen A und m find gegeben, die zu w werden zwischen die Mittelszahlen so eingereiht, daß sie mit diesen auf jeder Altersftuse in beiberseits gleichen Differenzen (z. B. 22 — 40 — 58; 58 — 64 — 70 u. s. s.) und wo möglich unter sich in geeigneter Reihe stehen. Bezeichnet w die je vordere und w' die je hintere Wechselzahl, m die Mittelzahl und d die Differenz zu den 10 Gliedern einer

Alterestuse: so ift w - m - w'; $\frac{w + w'}{2} = m$; $(w + w') \times 5 =$

10 m; je nachbem bie Reihe fteigt, $\frac{w'-w}{10} = +d$, ober fällt, $\frac{w-w'}{10} = -d$; bas iste Glieb, $w \pm \frac{1}{2}d$; bas 2te, $w \pm 1\frac{1}{2}d$; bas 3te, $w \pm 2\frac{1}{2}d$; bas 10te, $w \pm 9\frac{1}{2}d$; bie Summe aller 10 Glieber zu 10 m = $(w \pm \frac{1}{2}d + w \pm 9\frac{1}{2}d) \times 5$.

Hiernach reihete man z. B. vom 50sten bis zum 60sten Jahre, mittels ber Differenz $\frac{58-46}{10}=1.2$, für bas 51ste Jahr $58-\frac{1}{4}\times 1.2$, für bas 52ste $58-\frac{1}{4}\times 1.2$ u. f. w. auf, wie folgt:

50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60 (38) 87,4 — 56,2 — 55 — 53,8 — 52,6 (32) 51,4 — 50,2 — 49 — 47,8 — 46,6 (46) Enthält die Altersstufe eine gerade Anzahl von Jahren, wie hier, so können weber m noch w ober w' eigentliche Glieber bilben. Bei jedem Wechsel der Altersstuse tritt in der Regel eine neue Differenz ein,

*) Bur Berechnung ber Jahreszuwache Blieber biente folgenbe Grunds fcala:

9) Mo, bas Mehrungs-Prozent jum hauptertrage für alle Sahre ber laufenben Altersstufe, ergiebt sich im Durch: schnitt aus

$$M: \frac{M'-M}{10} = 100: M_0^{\alpha};$$

3. 28. in I vom 50. Jahre ab bis jum 60.:

$$3040:52=100:1,17*)$$

10) Gg, bas gleichzeitige Buwachs=Prozent zum Ge-fammtertrage, wird eben fo berechnet, nach:

$$(M-a): \frac{M'-(M-n)}{10} = 100: G_{3};$$

3. B. in I vom 50. Jahre ab bis gum 60.:

$$(3040 - 360) : 88 = 100 : 3,28 **).$$

Darans ergeben sich 3. B. für bie Jahre 50 - 51 - 52 - 58 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 bie Glieber (14) 83,4 - 92,2 - 91 - 89,8 - 88,6 (88) 87,4 - 86,2 - 85 - 83,8 - 82,6 (82)

*) Das Mehrungs-Prozent eines jeden Jahres berechnet man nach der von Jahr zu Jahr auffummirten Bestandesmasse und der je nächsten Jahresmehrung. B. B.

für die Jahre: 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 Bestandesmasse: 3040 — 3097,4 — 3158,6 — 3208,6 — 3262,4 — 3915 — Ighresmehrung: — 57,4 — 56,2 — 55 — 53,8 — 52,6 — 51,4 Ighresmehr. opkt. : — 1,88 — 1,82 — 1,74 — 1,67 — 1,61 — 1,55.

Diefes nach ben einzelnen Jahren berechnete Mehrungs-Prozent weicht von von dem durchschnittlichen mehr oder minder ab; es ist zu Anfang der Altersstuse kleiner, wenn- die Jahresmehrung steigt, größer, wenn diefelbe fällt, zu Ende der Altersstuse aber allemal kleiner.

**) Das Zuwachs: Prozent ber einzelnen Jahre wird nach ber jedes Mal verbleibenden Bestandesmasse und bem je nächsten Jahreszuwachse berechnet. Beträgt z. B. die verbleibende Bestandesmasse vom 50sten Jahreszuwachse — 360 — 2680, vom 51sten, 2680 + (93,4 vollem Jahreszuwachs — $\frac{840}{10}$ jährlischem Absall = 2739,4; vom 52sten, 2739,4 + (92,2 — 34) = 2797,6 u. s. so ergeben sich

§. 426. Alligemeines Berhalten bes Maffenerwachfes normaler Solzbestände.

Der Maffenerwachs im Sochwalbe stellt sich uns als Sauptertrag und als Gefammtertrag bar.

- 1) Der hauptertrag, also ber Ertrag ohne bie schon vorher abgefallenen Durchforstungsmassen, erfolgt von ber zur Abnuhungszeit eben vorhandenen ganzen Bestandesmasse M; er ist aus ber successiven Ansammlung ber Jahresmehrung hers vorgegangen, sein Ansteigen und Berhalten aber kann nur nach ber Durchschnittsmehrung beurtheilt werden (§. 415.).
- a) Die Sahresmehrung (M'-M) ober ber periodisch jährliche Zuwachs vom Sauptertrage, ift bei ber ftarken Entste= hung I, zwischen bem 20. und 30., bei ber schwachen II, zwischen bem 40. und 60. Jahre am größten.
- b) Die Durchschnittsmehrung (MA) ober ber jährliche Durchschnittszuwachs vom Sauptertrage bes normalen Wirthschaftswalbes, erreicht ihren Sohen- (Culminations-) Punkt, einschließlich bes lettern Borertrages, welcher in ber Regel bem fraglichen Sauptertrage verbleibt, unter

I, im 40. Jahre mit 60,5 + \$20 = 68,5 c' *), II, im 90. Jahre mit 36,88 + \$20 = 40,1 c'.

Begreiflich muß die hochfte Durchschnittsmehrung bei ber ftarten Entstehung weit fruher erfolgen, als bei ber schwachen, beren Bachsthumsgang gang allmahlich vorschreitet, nachber aber um fo ftar-

Beibe Berechnungen des Zuwachs-Prozentes welchen unter einander eben so ab, wie die des Mehrungs-Prozentes.

für bie Jahre: 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56
verbl. Best. Masse: 2680 -- 2739,4 -- 2797,6 -- 2854,6 -- 2910,4 -- 2965 -Jahredzuwachs: -- 98,4 -- 92,2 -- 91 -- 89,8 -- 88,6 -- 87,4
Jahredzuwachs-pCt.: -- 3,48 -- 3,36 -- 3,25 -- 3,14 -- 3,04 -- 2,94.

^{*)} Das 50ste Jahr giebt nur $60.8 + \frac{360}{50} = 68$ c', obgleich die eigentliche Durchschrittsmehrung größer ist.

fer anhalt. Über bas 90. Sahr hinaus verfteigt fich ber Benbepunkt einer Durchschnittsmehrung nur in fehr feltenen Ausnahmen.

- 2) Der Sesammtertrag besteht in ber ganzen Ansammlung von nugbarem Jahredzuwachs; er entspringt nicht nur aus ber eben erwachsenen Bestandesmasse M, als Hauptertrag, sonbern auch aus der Summe aller frühern Bestandesabfälle Sa, als Borertrag, tritt also nur da mit auf, wo Durchforstungen zur Frage kommen. Die §. 423. unter a. dargestellten Durchforsterträge sind ganz mäßig gehalten und in allen normalen Beständen sicher zu sinden. Beachtungswerth erscheinen folgende, bem Gesammtertrag eigenthumliche Berhältnisse.
- a) Die Borertrage ber farten Entftehung ftellen fich nach Beit und Dag bedeutend anders, als die ber fcmachen. Der ftarter beranmachfende Bestand unterbrudt fruber und mehr. kann babei einen bichtern Schlug weit weniger einhalten und muß baber fruher und öfter burchforftet werben. Die baburch brarunbete, anfanglich größere Ergiebigfeit ber Borertrage minbert fich jeboch wieber um fo fruber, je rafcher bie Gelbftauslichtung überband nimmt und fomit ber Beftand feiner naturlichen Saubar= teit entgegeneilt. Benn (f. 407. 8.) bie laufenben Beftanbesabfalle ber ftarten Entstehung ungefahr ju 0,5 bis 0,6, bie ber schmachen aber zu 0,7 bis 0,8 ber gleichzeitigen Durchschnitts= mehrung anzunehmen find: fo liegt ber Grund hiervon mehr in bem fehr verschiebenen Unfteigen beiber Durchschnittsmehrungen. als in ben allerbings auch von Natur weniger ergiebigen Berhaltniffen ber Bornugung bei rafch entftehenben Beftanben, Konn= ten fich übrigens in ber Praris bie Durchforstungen ber Rabelbolger mit ftarter Entstehung minber geltend machen, als bie ber Laubhölzer mit schwacher Entstehung: fo mochte bies auch barin Bu fuchen fein, baß bie Rabelmalber überhaupt rafcher unterbruden, unregelmäßiger verbrangen, fortwährend ausscheiben, ihre Abgange weniger lang halten, babei aber von jeder vorgreifenben Durchforstung mehr leiben, fich also in bie gewöhnliche Durchforftungsweife weniger fugen.

§. 426. Alligemeines Berhalten bes Maffenerwachses normaler holzbestänbe.

Der Massenerwachs im Sochwalde stellt sich uns als Sauptertrag und als Gesammtertrag bar.

- 1) Der Hauptertrag, also ber Ertrag ohne bie schon vorher abgefallenen Durchforstungsmassen, erfolgt von ber zur Abnuhungszeit eben vorhandenen ganzen Bestandesmasse M; er ist aus der successiven Ansammlung der Jahresmehrung bervorgegangen, sein Ansteigen und Berhalten aber kann nur nach ber Durchschnittsmehrung beurtheilt werden (§. 415.).
- a) Die Sahresmehrung (M'-M) ober ber periodisch jährliche Zuwachs vom Hauptertrage, ist bei ber starken Entstehung I, zwischen dem 20. und 30., bei ber schwachen II, zwischen bem 40. und 60. Jahre am größten.
- b) Die Durchschnittsmehrung (M) ober ber jährliche Durchschnittszuwachs vom Sauptertrage bes normalen Wirthschafts- walbes, erreicht ihren Sohen- (Culminations-) Punkt, einschließ- lich bes lettern Borertrages, welcher in ber Regel bem fraglichen Sauptertrage verbleibt, unter
 - I, im 40. Jahre mit 60,5 + \$20 = 68,5 c' *),
 - II, im 90. Jahre mit 36,88 + 200 = 40,1 c'.

Begreiflich muß bie hochfte Durchschnittsmehrung bei ber farten Entstehung weit fruher erfolgen, als bei ber schwachen, beren Bachsthumsgang ganz allmählich vorschreitet, nachber aber um so far-

für die Jahre: 59 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 verbl. Best. Masse: 2680 — 2789,4 — 2797,6 — 2854,6 — 2910,4 — 2965 — Jahreczuwachs: — 98,4 — 92,2 — 91 — 89,8 — 88,6 — 87,4 — 3,04 — 2,94. Reibe Merchungan des Quincies Sanctes in illumination des Quincies des Quincies des Quincies de la constant de

Beide Berechnungen des Jumachs-Prozentes weichen unter einander eben fo ab, wie die bes Dehrungs-Prozentes.

^{*)} Das 50ste Jahr giebt nur $60,s+\frac{860}{50}=68$ c', obgleich bie eigent lice Durchschnittsmehrung größer ift.

fer anhält. Über bas 90. Jahr hinaus verfteigt fich ber Wendepunkt einer Durchschnittsmehrung nur in fehr feltenen Ausnahmen.

- 2) Der Gesammtertrag besteht in ber ganzen Ansamms lung von nutharem Jahredzuwache; er entspringt nicht nur aus ber eben erwachsenen Bestandesmasse M, als Hauptertrag, sons bern auch aus ber Summe aller frühern Bestandesabfälle Sa, als Borertrag, tritt also nur da mit auf, wo Durchforstungen zur Frage kommen. Die §. 423. unter a. bargestellten Durchforsterrage sind ganz mäßig gehalten und in allen normalen Beständen sicher zu sinden. Beachtungswerth erscheinen folgende, bem Gesammtertrag eigenthümliche Berhältnisse.
- a) Die Borertrage ber farten Entstehung ftellen fich nach Beit und Dag bebeutend anbers, als die ber fcmachen. Der ftarter beranwachsenbe Bestand unterbrudt fruber und mehr, Fann babei einen bichtern Schlug weit weniger einhalten und muß baber fruber und öfter burchforftet werben. Die baburch brarunbete, anfanglich größere Ergiebigfeit ber Borertrage minbert fich jeboch wieber um fo fruber, je rafcher bie Gelbftauslichtung überband nimmt und fomit ber Beftand feiner naturlichen Saubarfeit entgegeneilt. Wenn (§. 407. 3.) bie laufenben Beftanbesabfalle ber ftarten Entstehung ungefahr ju 0,5 bis 0,6, bie ber schwachen aber ju 0,7 bis 0,8 ber gleichzeitigen Durchschnitts= mehrung anzunehmen find: fo liegt ber Grund hiervon mehr in bem fehr verschiedenen Unfteigen beiber Durchschnittsmehrungen, als in ben allerbings auch von Ratur weniger ergiebigen Berbaltniffen ber Bornugung bei rafch entftehenben Beftanben, Konn= ten fich übrigens in ber Praris die Durchforftungen ber Rabelbolger mit ftarter Entstehung minder geltend machen, als bie ber Laubhölzer mit schwacher Entstehung: so möchte bies auch barin ju fuchen fein, bag bie Rabelmalber überhaupt rafcher unterbruden, unregelmäßiger verbrangen, fortwährend ausscheiben, ihre Abgange weniger lang halten, babei aber von jeber vorgreifenben Durchforftung mehr leiben, fich alfo in bie gewöhnliche Durchforftungemeife meniger fugen.

b) Der Jahreszuwachs (M'-(M-a)), aus welchem ber Gesammtertrag entsteht, und wonach man bie fortschreitende Ergiebigkeit bes Bestanbes überhaupt bestimmt, ift unter

I zwischen bem 30. und 50., Il zwischen bem 50. und 80. Jahre am ftarkften.

c) Der Durchschnitts zuwachs (M+Sa), woraus bie Gesammtergiebigkeit bes normalen Birthschaftswaldes erwachft, gewinnt seinen hochsten Stand, wenn gehörig burchforstet wird, unter

I im 60. Jahre mit 81,66 c', II im 110. Jahre mit 52,45 c',

nie später. Bir nennen bieses Alter bas Massen = Schlagsbarteitsalter. Je ergiebiger die Borerträge find, um so lans gere Zeit übertragen sie den sinkenden Jahrebzuwachs, und um so höher steigt der Bendepunkt des Durchschnittszuwachses über ben der Durchschnittsmehrung.

- §. 427. Allgemeines Berhalten ber Maffenerwachs= Prozente normaler Solzbeftanbe.
- 1) Das Mehrungs-Prozent, b. h. das Zuwachs-Prozent vom Hauptertrage allein (Mf), entzissert mittels der Bestans besmasse und Jahresmehrung, sinkt in Folge der starken Entsteshung begreislich weit früher, als in Folge der schwachen. Scala I stellt die Aprozentige Mehrung in das 30. und die Iprozentige in das 38. Jahr; Scala II bietet die gleichen Prozente erst im 45. und 54. Jahre. Daß die schwache Entstehung ihr Mehrungs-Prozent später und allmählicher sinken läst, liegt in der länger anhaltenden Jahresmehrung und giebt schon vorläusig zu erkensnen, warum dieser Wachsthumsgang überhaupt ein höheres Rustungsalter darbietet.
- 2) Das aus ber eben burchforfteten Beftandesmaffe und bem Jahreszuwachse berechnete Buwachs : Prozent zum Ge-

fammtertrage (Gg) halt fich auffallend besser, als das der bloßen Bestandesmehrung, weil durch den abfallenden Worertrag die bleibende Bestandesmasse (M — a) gemindert, dagegen der Jahreszuwachs $\frac{\mathbf{M'}-(\mathbf{M}-\mathbf{a})}{10}$ im Bergleich zu der Jahresmehrung

M'-M gesteigert wird und aus beiben Gründen das Prozent höher ausfallen muß. So stellen sich obige 4 und 3 pCt. bei der starken Entstehung erst an das 46. und 55., bei der schwaschen aber erst an das 62. und 74. Jahr. Die höchsten Zuwachssprozente werden also gewonnen durch die fleißigste Ausnutzung der Bestandesabfälle, und nur dadurch macht sich ein bedeutend höheres Abnutzungsalter geltend.

§. 428. Erläuterungen zu ber Bertherwachs= Darftellung.

Die in §. 412. und 414. icon vorläufig erörterten und unsten §. 424. in ihren außersten Gegensagen bargestellten Berth 8-erwachs-Berhaltniffe normaler Solzbestanbe entstehen aus bem Massenrwachse unter folgenden Überschriften:

- 1) A, bas Beftanbesalter bes Daffenermachfes.
- 2) w, bie angenommene Preissteigung bes holzes; beren Bahlen könnten etwa fur Er, gelten.
- 3) Mw, ber Bestanbeswerth jum Sauptertrage, bas Probukt ber Bestanbesmasse mit bem gleichzeitigen Holzpreise; I im 50. Sahre: 3040 × 7 = 21280.
- 4) aw, ber eben fo berechnete Abfallswerth zum Borerstrage; I im 50. Jahre 360 × 7 = 2520.
- 5) Mw, bie Durchschnitts = Berthszunahme vom Sauptertrage ober bas Probukt ber Durchschnittsmehrung mit bem gleichzeitigen Preise; I im 50. Jahre:

$$\frac{3040 \times 7}{50} = \frac{3040}{50} \times 7 = 60.8 \times 7 = 425.6.$$

6) Mw+Saw, bie Durchfcnitts: Berthezunahme

vom Gesammtertrage, nämlich: von bem Bestandeswerthe Mw und von ber Summe aller schon vorher eingegangenen Absfallswerthe Saw, getheilt durch die Alterszahl A. 3. B. I im 50. Jahre:

$$\frac{21280+2160+1600+880+240}{50} = 523,2.$$

7) Mw'-Mw, bie Sahres : Werthszunahme vom Sauptertrage jeder Altersstufe, bestehend aus ber Differenz bes Nach : und Borbestandeswerthes, getheilt in die einzelnen Jahre. Für I vom 50. zum 60. Jahre jährlich

$$\frac{28480 - 21280}{10} = 720.$$

8) Mw'—(Mw—aw), bie Jahres = Werthszunahme vom Gefammtertrage jeder Altersstufe. Wird von dem Nachbesstandeswerthe Mw' der Borbestandeswerth Mw, letterer aussschließlich des eben abkömmlichen Abfallwerthes aw, abgezogen und der Rest in alle Jahre der Altersstufe vertheilt: so ergiebt sich die zeitliche Gesammtwerthezunahme. In I vom 50. bis zum

$$\frac{28480 - (21280 - 2520)}{10} = 972.$$

60. Jahre jährlich:

9) Mwo, bas Werthsjunahme=Projent vom Saupt= ertrage jeder Altereftufe, berechnet man nach der Proportion:

$$\mathbf{Mw}: \frac{\mathbf{Mw'} - \mathbf{Mw}}{10} = 100 : \mathbf{Mw_0^0};$$

es ist für I vom 50. Jahre ab bis zum 60. im Durchschnitt: 21280: 720 == 100: 3,38.

10) Gwg, bas Berthszunahme = Prozent vom Sefammtertrage jeber Altersstufe, wirb entziffert nach

$$(Mw - aw) : \frac{Mw' - (Mw - aw)}{10} = 100 : Gw_0^0$$

und ist für I vom 50. Jahre ab bis zum 60. durchschnittlich: (21280 — 2520): 972 — 100: 5,18.

§. 429. Allgemeines Berhalten bes Bertheerwachfes normaler holzbeftanbe.

Um bie Holzerträge nach ihrem Werthe vergleichen zu konnen, war es zuvörderst nöthig, für alle Altersstufen durchschnittliche Preise so gut als thulich anzunehmen. Die (§. 424.) unter w aufgereiheten Berhältnißzahlen eines mit zunehmendem Alter steigenden Holzpreises, worin das schwächste Reisholz zu ein Drittel vom ausgewachsenen Baumholze und das Lärchenholz zu brei Fünftel vom Buchenholze angesetzt ist, dürfte wohl eben nicht übertrieben erscheinen. Werden hiernach alle Erträge in gleichen Werthseinheiten ausgeworfen, so ergiebt sich:

- 1) Bon bem Berthe bes Sauptertrages (Mw):
- a) Die Jahres = Werthstunahme (Mw'-Mw) ift bei ber farten Entstehung zwischen bem 50. und 60., bei ber schwachen aber zwischen bem 80. und 90. Jahre am ftarkften.
- b) Die Durch schnitt 8:2Berth 8 zunahme (Mw) erreicht ihre größte Sobe unter

I im 70. Jahre mit 506,5,

II im 110. Jahre mit 537,2,

in beiden Fällen zur Zeit, wo die Preissteigung aufhört. Ze weiter hinaus die Preise steigen, um so weiter stellen sich die Wendepunkte der Werthszunahme hinter die der bloßen Massensmehrung, und um so vortheilhafter erscheint die spätere Abnuhung des Bestandes. Dieses Steigen ist meist begrenzt vom Eintritte der begehrtesten Stammstärke.

- 2) Der Gefammtertrag (Mw + Saw) bietet folgende Berthezunahme=Berhaltniffe:
- a) Deffen Sahre 8-Berthszunahme (Mw'-(Mw-aw))
 erreicht ihre größte Höhe unter I zwischen bem 50. und 60., und
 unter II zwischen bem 90. und 100. Jahre.
- b) Am größten ift bie Durchschnitts=Berthszunahme (Mw+Saw) unter

I im 70. Jahre mit 651,1, II im 110. Jahre mit 721,6;

sehr begreistich wieber am Ende beider Preissteigungen. 3wisschen bas 70. und 110. Jahr fielen also bei ben angenommenen Preisverhältnissen die außersten Abnuhungszeiten, ober die Werth 8 = Schlagbarkeits alter, welche von einem normasten Hochwald = Bestande ben höchsten jährlichen Werthsertrag darbieten.

- §. 430. Allgemeines Berhalten ber Bertherwachs= Prozente normaler Bolzbeftanbe.
- 1) Das Werthszunahmes Prozent vom Haupterstrage (Mwg) sinkt wegen bes steigenben Preises viel weniger, als das von der Massenmehrung. Die starke Entstehung fällt nämlich erst nach dem 44. und 56. Jahre, die schwache aber erst nach dem 55. und 67. Jahre unter die oben angenommenen 4 und 3 Prozent. Würde bloß auf den Hauptertrag und das rohe Werthszunahmes Prozent gesehen, so erschien bei der vorausgessehten Preissteigung, zur Aprozentigen Nutzung, das 45 = bis 55 ziährige, und zur Iprozentigen, das 55 z bis 70jährige Abnustungsalter (§. 415. 3.) am einträglichsten.

Berechnet man hierneben bie Vorwerthe aller Haupterträge im Beginn der Entstehung mittels bes eben in Anspruch zu nehmenden Rugungs-Prozentes, d. h. des gewöhnlich üblichen Zinsfußes für Grundstücks - Nugungen, so muß sich derjenige Hauptertrag, welcher bas gleiche Berthszunahme-Prozent darbietet, über alle die andern erheben, und nicht minder als der einträglichste zu erkennen geben (§. 416.)*).

^{*)} So ift z. B. für ben Budenbestand, beffen 3prozentige Hauptnutung in bas 70fte Jahr fällt, ber Borwerth bei 3 pCt.:

vom 50jährigen Beftanbe 13500 × 0,228 = 3078,00

" 60 " " 20000 × 0,170 = 3400,00

" 70 " " 27280 × 0,128 = 3437,28

" 80 " " 35040 × 0,094 = 3298,76

" 90 " " 43160 × 0,070 = 3621,20

2) Das Werthezunahme-Prozent vom Gefammtertrage (Gwf) zu 4 und 3 erscheint bei ber ftarten Entstehung
im 60. und 69., bei ber schwachen aber erft im 74. u. 91. Jahre.
Dies wären bie Berzinfungs = Schlagbarkeitsalter zur
höchten Kapitalnuhung von ben holzbeständen an sich, wofern
eben ber in Anspruch zu nehmenbe Bindfuß und bie Preissteigung
nicht günftiger stehen.

Mittels ber vergleichenben Borwerthsberechnung aller in Aussicht gestellten Gesammterträge (nach §. 416.) findet man ben Eintritt des verlangten Ruhungs = Prozentes nicht ganz genau, weil die inbegriffenen Borerträge mit den Haupterträgen nicht gleiche Zeit halten. Die Abweichung erscheint jedoch meist unbesdeutend und läßt sich vermeiben durch abgesonderte Berechnung der Borertragswerthe, wie in dem unten stehenden Beispiele *).

b. Ertragsverhaltniffe ber normalen Birthicaftswalber.

§. 431. Regelrechter Balbzuftanb.

Bis hierher betrachteten wir bloß ben Daffen = und Berthes erwachs einzelner Solzbeftanbe an fich. Zeht beschäftigen uns

🖜) Kur ben Buchenbestand fällt 3. B. bie 3prozentige Werthezunahme in

bas 90fte (richtiger 91fte) Jahr. Die Borwerthe betragen: von bem Borertrage im 20ften Jahre $120 \times 0.554 =$ 66,48 30ften " $630 \times 0.412 = 259.56$ 40ften " $1200 \times 0.307 =$ 868,40 = 1887.46 $1800 \times 0.228 = 410.40$ 50ften " $2400 \times 0.170 = 408,40$ 60ften " 70ften " $2970 \times 0.126 = 874,22$ $8480 \times 0.04 = 827,12$ 80ften " $8900 \times 0.070 = 278,00$ 90ften " $35040 \times 0.094 = 3298,76$ von b. Sauptertrage im 80ften " 90ften " $43160 \times 0.070 = 8021,20$ " " 100ften " 51240 × 0,052 : Ber Borwerth bes Gefammtertrages ift bemnach $51240 \times 0.052 = 2664.48$. 1887,46+ 827,12+3021,20 =5235,78 ,, ,, 90 ,, 1887,46 + 827,12 + 278,0 + 2664,48 = 5152,06,, 100 ,, Auch bier erhebt fich also correspondirend ber 90jahr. Borwerth am bochften.

ganze Walbbetriebsverbande, folgerecht zusammengesett aus gleichartigen Normalbeständen nach den Bedingungen des schlagsweisen Rachhaltsbetriebes. Um deren Ertragsverhältnisse turz und leicht zu entwickeln, nehmen wir hier insbesondere an: daß jede gedachte Normalwaldung bei ganz gleicher Standorts und Erstragsgüte aus so viel gleichen Schlägen bestehe, als das Umstriebsalter Jahre zählt; daß von diesen in jedem Jahre einer als schlagbar eintrete, daß somit alle Schläge in einer geregelten, von Jahr zu Jahr fortschreitenden Altersfolge sich besinden; daß endlich die Größe jedes Schlages 1 Morgen betrage, mithin die Bahl der Klächenausdehnung der des Umtriedsalters gleich stehe.

Bur Grunblage unserer Betrachtungen bienen bie schon barsgestellten, von ben Lärchen = und Buchenbeständen entnommenen äußersten Gegensätze ber starken und ber schwachen Bestandesentsstehung; benn auch bie Ertragsverhältnisse ber normalen Wirthsschaftswälder liegen alle zwischen biesen zwei Grenzen, welche bem benkenden Forstordner zur leitenden Richtschuur dienen. Wir entzissern zunächst aus ben Wachsthumsgängen obiger Musterbestände (§. 423. und 424.) zwei ausführliche Walbertragstafeln, beren Bahlen sich auf 0,8 Ertragsgüte und preußische Körpersuße bezziehen.


§. 432. Gegenfähe bes Maffenertrags normaler Birthichaftswälber.

	Mv.	Mv	M.	М	M + 8a	M+8a	_ 0	. 0						
A. Umtriebsalter.	Maffenvi	A Prooff		A stronger		[A	Hn o							
tieb	im	DE.	Hauptertrags. Maffe im pr.		Gesammtertrags, Masse im I pr.		Prozente an							
ä	Gangen.	Morgen.	Ganzen.	Morgen.	Gangen.	Porgen.	Paupts ertrag.	Gef.s Ertrag.						
	1. Starte Entstehung.													
1	Earchenwald mit 0,8 Ertragegüte.													
l		1			400	40	18,18	18,18						
20	9720	486	1040	52	1120	5 6	10,70	11,59						
30	28970	799	1740	58	2040	68	7,25	8,51						
40	45110	1127,7	2420	60,5	8040	76	5,36	6,78						
50	72720	1454,4	8040	60,8	4020	80,4	4,18	5,52						
60	105980	1766,8	8560	59,88	4900	81,66	3,25	4,62						
70	143670	2052,4	8940	56,28	5620	80,28	2,74	3,91						
80	184170	2302,1	4140	51,7	61 2 0	76,5	2,24	3,82						
	II. Schwache Entstehung.													
	Buchenwald mit 0,8 Ertragegüte.													
10	55	5,5	10	1	10	1	18,18	18,18						
20	980	49	160	8	160	8	16,82	16,32						
30	4560	152	520	17,23	540	18	11,40	11,84						
40	12400	310	1000	25	1110	27,75	8,06	8,95						
50	25 150	503	1500	30	1760	35,2	5,98	6,99						
60	42 900	715	2000	33,23	2460	41	4,66	5,78						
70	65540	936,2	2480	35,42	8180	45,49	3,78	4,85						
80	92760	1159,5	2920	36,5	3890	48,62	3,14	4,19						
90	124160	1379,5	8320	36,88	4580	50,88	2,67	3,68						
100	159 2 30	1592,3	8660	36,6	5220	52,2	2,29	3,27						
110	197870	1794,2	3940	35,82	5770	52,45	1,99	2,92						
120	237980	1983,1	4160	34,66	6 230	51,91	1,74	2,61						
130	280460	2157,8	4320	33,28	6600	50,77	1,54	2,86						
140	824620	2316,5	4440	31,71	6900	49,28	1,86	2,12						
احسسا		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,-		,.0	-,00	~,						

§. 433. Gegenfähe bes Berthsertrags normaler Birthichaftswälber.

balter.	igung.	Mwv. Merth	Mwv	trage. Rorgen.	Saw ertrage. Porgen.	Hwn ö	Gwn o					
A. Umtriebsalter.	w. Preissteigung.	im Ganzen.	pr. Morgen.	Mw A Bauptertrage.	Mw + Saw A Gefaumtertrags werth pr. Morgen	Projet Paupts extrag.	at vom Gef., Ertrag.					
		1 @	tarle Ent	ffehung	į							
l. Starke Entstehung. Lärchenwalb mit 0,8 Ertragsgüte.												
10	3	6600	660	120	120	18,18	18,18					
20	4	86680	1834	208	220	11,84	11,99					
30	5	107930	3597,6	290	327,3	8,06	9,09					
40	6	231770	5869,2	363	431	6,18	7,84					
50	7	428040	8560,8	425,6	523,2	4,97	6,11					
60	8	694120	11568,6	474,6	598	4,10	5,17					
70	9	1033830	14761,8	506,5	651,1	3,43	4,41					
80	9	1397830	17472,8	465,7	626	2,66	3,58					
II. Schwache Entstehung.												
Buchenwalb mit 0,8 Ertragegüte.												
10	5	275	27,5	5	5	18,18	18,18					
20	6	5825	291,2	48	48	16,48	16,48					
30	7	80885	1029,5	121,3	125,3	11,78	12,16					
40	8	93605	2340,1	200	218,7	8,54	9,84					
50	9	208355	4167,1	270	309	6,47	7,41					
60	10	885855	6430,9	333,8	395,8	5,18	6,15					
70	11	684895	9069,9	389,7	477,5	4,29	5,26					
80	12	9615 35	12019,2	438	552	3,64	4,59					
99	13	1369735	15219,2	479,5	619,5	3,15	4,07					
100	14	1860715	18607,1	512,4	677,4	2,75	3,64					
110	15	2432815	22116,5	537,2	721,6	2,42	3,26					
120	15	8041965	25349,7	520	719	2,08	2,88					
1 30	15	3679165	28301,2	498,4	706,8	1,76	2,49					
140	15	4337065	30979	475,7	688	1,58	2,22					

- §. 434, Erläuterungen zu der Maffenertrags= Darftellung.
- Graphische Darftellung bes Massenertrags normaler Balbverbanbe ber farten Entstehung, jufammengesett aus bem voranstehenden Bestandesmuster AMI:
- AMM . . , die Bafis des Maffenvorrathes und der Altersklaffen, wie sie sich aus den Altersftufen des Rufterbestandes zusammenstellen laffen.
- 10-20-30 . . , die anzunehmenden Perioden und Umtriebs-
- A 50 M, ber Maffenvorrath (Mv) bes 50jahrigen Balbvers banbes.
- A-10, 10-20, 20-30 . . , die aus je 10 Jahresschlägen zu 1 Mg. bestehenden Altersklassen.
- M 10, M 20, M 30 . ., ber je alteste Schlag, welcher eben in ber hochsten Alterellaffe ben hauptertrag und in jeder ber jungern einen Borertrag abwirft.
- a, die Bestandesabfalle oder Vorertrage; neben bem Saupters trage M 50, vom 10, 20, 30 = und 40jährigen Schlage abfallend; zusammen Sa.
- M+Sa, ber Gefammtertrag.



Bor Allem ware nun barzulegen, wie die Maffengrößen und Erträge aller Alterstlaffen unserer normalen Walbversbände aus den Altersstufen des entsprechenden Rusterbestans des ohne Weiteres zu entwickeln sind. Wir nehmen dazu die leichtern Beispiele von den beiben kurzern Scalen der starken Entsstehung §. 423. und 432. I zu hülfe und versinnlichen unsere Auseinandersehung durch die hier beigegebene Figur.

- 1) A, bas Umtriebsalter, bezeichnet:
- a) bas Alter, worin ber je altefte Schlag gur Abnutung fommt;
- b) die Anzahl der 1 Mg. großen Sahresschläge, welche ben fraglichen Baldverband bilben follen; mithin auch
 - c) bie Morgenzahl eines jeben ber gebachten Baldverbanbe.
- 2) Mv, ber Maffenvorrath jeder Altersklaffe, wird nach ben gleichen Altersstufen bes Musterbestandes berechnet; benn für jeden Jahresschlag gilt der Musterbestand desselben Alters. Unsfere Boraussezung, daß auf jeder Altersstufe ein jährlich gleicher Zuwachs Statt finde, bedingt zugleich, daß auch die Bestände aller Schläge berselben Altersklasse in gleicher Massenabstufung stehen und zusammen eine arithmetische Reihe bilden, deren Summirung ganz leicht ift.

Hat in ber jüngsten Altersklasse ber einjährige Schlag 1 = 1, ber zweijährige 2 = 1 . . . und ber 10jährige 10 = 10 ober 10 beträgt die Summe aller 10 Schläge von 1 = 10 bis 10jährigem Alter 10 = 10 bis 10jährigem Altersklasse baben die Schläge 10 = 10 bis 10jährigem Altersklasse baben die Schläge 10 = 10 bis 10 bi

Unter §. 432. I berechnete fich somit ber Maffenvorrath fur ben 50fabrigen Umtrieb von ber

 $(40+400)\times 5=2200\,c'$ I. Klaffe, 1 = bis 10jabr. $(400+64+1040)\times 5 = 7520 c'$ II. 11 20 ,, $(1040+70+1740)\times 5=14250c'$ III. 21 " **30** " $(1740+68+2420)\times5=21140$ c', IV. **3**1 ,, 40 ,, ,, $(2420+62+3040)\times 5=27610 c'$. V. 41 ,, 50 " Bufammen: 72720c'.

- 3) Mv, Massenvorrath pr. Morgen: Der ganze Holzvorrath, getheilt burch die Flächenzahl, welche dem Umtriebsalter
 gleich steht. Obiger 50jährige Umtrieb umfaßte pr. Morgen im
 Ourchschnitt $\frac{72720}{50} = 1454,4$ c'.
- 4) M, bie jahrliche hauptertragsmaffe, findet fich unmittelbar in ber Beftanbesmaffe bes eben gur Abnutung fom= menden alteften Schlages ober bes eben fo alten Dufterbeftan= bes. §. 423. I, im 50jahrigen Alter 3040 c'.
- 5) M., bie jahrliche Hauptertrags maffe pr. Morsgen, muß ber Durchschnittsmehrung vom Musterbestande gleich sein, weil die Flächenzahl mit der Alterszahl übereinstimmt; zu §. 423. I 50 ift sie: $\frac{3040}{50}$ 60,8 c'.
- 6) M + Sa, die jährliche Gesammtertragsmasse, be=
 steht aus dem Sauptertrage von dem je ältesten Schlage mit al=
 len Borerträgen der eben zur Durchforstung gelangenden jungern
 Schläge, ganz wie der Musterbestand sie an sich zusammen dar=
 stellt; 3. B. §, 423. I im 50jährigen Umtriebe:

Hauptertrag vom 50jahrigen Schlage: 3040 c'.

7) M+Sn, die jährliche Gesammtertragsmasse pr. Morgen, ist leicht begreislich dem Durchschnitts-Zuwachs vom Bankerbestande gleich; im obigen Beispiele:

$$\frac{348+360+320+220+80}{50} = \frac{4020}{50} = 80,4 \text{ c'}.$$

8) Hn &, bas holznugungs : Prozent vom haupter : trage, ergiebt fich nach bem Berhaltniffe bes Maffenvorrathes zu bem jahruchen hauptertrage $Mv : M = 100 : Hn_{\frac{3}{2}};$

es ift §. 432. für den 50jährigen Umtrieb von I = 4,18 f nach: 72720 : 3040 = 100 : 4.18.

9) Gno, das holznugungs Prozent vom Gefammter trage, wird berechnet nach dem Maffenvorrathe und dem davon abfallenden Gesammtertrage, mittels der Proportion:

Mv : (M + Sa) = 100 : Gn₂.

Für ben 50jährigen Lärchenwald &. 482. fande man es = 5,52% nach:

72720:4020=100:5.52.

Auf alle biefe Berhaltniffe hat ber Nachhiebsrudftand im Befa= mungswalbe einen andernden Ginfluß, wie §. 444. nachweif't.

§. 435. Allgemeines Berhalten bes Daffenertrages im normalen Birthichaftswalbe.

Unfere Darftellungen bes normalen Balbertrages von ber ftarten und ber ichwachen Entstehung geben nun ben Grund zu folgenden Aufschluffen, welche wir an bie mehr vergleichbaren Durchschnittsbetrage ber Forftsacheinheit knupfen.

- 1) Der Massenvorrath pr. Morgen (Mv) sleigt mit zunehmenbem Umtriebsalter. Alle Balbbetriebsverbande der flarzen Entstehung umfassen wegen ihrer frühern Schlagbarkeit minz ber große Holzvorrathe. Die Größe dieser Massenhaltigkeit ist überdies noch bedingt von den nach Ortsgute und Baldgattung erreichbaren Gehaltsfaktoren G × H × f.
- 2) Die jährliche hauptertragsmasse pr. Morgen (M) gleicht bekanntlich ber Altersburchschnittsmehrung vom Musterbestande (h. 426. 1.); benn ber in jedem Jahre zur Abnuhung kommende, als Musterbestand geltende älteste Schlag M wird burch die, dem Alter gleiche Morgenzahl A gestheilt. Dieser älteste, eben schlagbare Bestand stellt in der Reihe seiner Jahresmehrung die lausende Mehrung aller Jahressschläge des Balbverbandes zusammen dar. So hat z. B. der

50jährige Walbverband, in Gemäßheit bes Mufterbestandes §. 423. I unter $\frac{M'-M}{10}$, zur Jahresmehrung für bie fämmtl= lichen Schläge

also pr. Mg. $\frac{3040}{50}$ = 60,8 c'.

Die laufende Massenmehrung sammtlicher Jahressschläge im Normalwalde ist mithin dem jahrlichen hauptertrage gleich und berechnet sich eben so, wie die Massenmehrung aller Jahre im Musterbestande. Dieser Durchschnitts-Hauptertrag erscheint also ebenfalls bei ber starten Entstehung im 40. bis 50. und bei der schwachen im 90. Jahre am ergiebigsten.

3) Die jährliche Gesammtertragsmasse pr. Mg. $(\frac{M+Sn}{A})$ ist zugleich ber Durchschnittszuwachs von dem eben schlagbaren Musterbestande (§. 426. 2.), indem dessen Gesammtertrag dort in eben so viel Jahre zerfällt, als hier in Morgen. Ganz dieselbe Größe giebt auch der laufende Zuwachs sämmtlicher Jahresschläge, getheilt durch die Morgenzahl. So sindet man in §. 423. I unter (M-n)

folgenden Sahreszuwachs für bie Schläge

also pr. Mg. $\frac{4020}{50}$ = 80,4 c'.

Diefer Durchschnitts=Gesammtertrag ftellt sich bei ber starten Entstehung im 60. und bei ber schwachen im 110. Jahre am höchsten, bebeutend später, als ber Durchschnitts-Sauptertrag allein. Die an Gesammtmaffe ergiebigsten Umtriebsalter ber Sochwälder sielen baher zwischen bas 60. und 110. Jahr, ganz in Übereinstimmung mit dem Raffen = Schlagbarkeitsalter ihrer Rusterbestände.

§. 436. Bergleichung bes Altersburchfcnittserwachses mit bem laufenden Jahreserwachse im Birthschafts= walbe.

Bir haben so eben gesehen, daß in einem normalen Bald= verbande von Jahr ju Jahr ber Sauptertrag M mit ber laufenden Zahresmehrung, und ebenso ber Gesammtertrag M + Sa mit dem laufenden Jahreszuwachse aller Schläge übereinstimmen muß, und wie fich diefe Ertragsgrößen ohne Beiteres aus bem Durchfcnittsermachfe M und bes ichlagbaren Mufterbestandes berleiten laffen. weges tann aber fur ben laufenben Sahreserwachs ber Altersburchichnittsermache aller einzelnen Beftanbe einer gangen Balbung ftellvertretenb gebraucht werben; benn bies ift eine gang andere Große, was die fummarifche Bergleis dung ber Durchschnittsmehrungen M mit ben Sahresmehrungen M'-M, so wie ber Durchschnittszuwachsbetrage M+Sa mit ben Sahreszuwachsbeträgen M'-(M-a) im Mufterbeftanbe (§. 423.) fcon genugsam zu erkennen giebt, wenn bort auch bie Reihen bes Durchschnitts: und Sahreserwachses eben nicht ausgeführt find.

Um aber naher zu untersuchen, auf welche Abwege biese Stellvertretung führt, theile man nur ben Massengehalt jeber Alztersklasse burch bas entsprechenbe Mittelalter: so ergiebt sich z. B. für ben Lärchenwalb mit 50jähriger Umtriebszeit (§. 428. I) als Durchschnittsmehrung:

Die auf alle Jahre einzeln berechnete Durchschnittsmehrung fallt noch etwas niedriger aus **). Dennoch beträgt bie ber gleichen Umtriebszeit entsprechende Jahresmehrung aller Altereklassen bes ganzen Balbverbandes bedeutend mehr, nämlich

$$400+640+700+680+620=3040$$
 c', also pr. Mg. $\frac{3040}{50}=60.8$ c'.

Der Grund dieses Unterschiedes liegt in der geringeren Mehrung der jedes Mal mit zum Durchschnitt gezogenen jugendlichen Aletersperioden; man erkennt ihn bei der klassenweisen Vergleichung am leichtesten. So trüge die 21 z bis 30jährige Altersklasse ihereseits an Durchschnittsmehrung nur 558 c' bei, obschon ihr Antheil an der gesammten Jahresmehrung 700 c' ist. Bei der schwachen Entstehung treten diese Abweichungen noch viel stärker hervor, wegen ihrer größern Anzahl minder ergiebiger Jugendziahre. Solche Abweichungen sinden sich auch zwischen dem

^{*)} Das zur Summirung dienende Mittelalter vom 1. die 10. Jahre ift . . $\frac{1+10}{2} = 5,5$;

" 11. " 20. " " . . $\frac{11+20}{2} = 15,5$ u. f. w.

^{**)} Gie findet fich in bem §. 459. gegebenen Beifpiele vollftanbig ausse's führt und ergiebt bort nur 2637,0 c'.

Durchschnitts und Sahreszuwachse, und noch weit größer find die zwischen ber Durchschnittsmehrung und dem Jah= reszuwachse einer jeden Waldung. Nimmt man die wirkliche Durchschnittsmehrung eines vorgefundenen Massenvorrathes anstatt des wirklichen Jahreszuwachses an: so kann der Fehler mit unter bis zu 50 pCt. steigen.

Der Durchschnittserwachs einer Normalwaldung konnte sich bem Sahreserwachse nur bann gleich stellen, wenn biefer burch alle Lebensjahre ganz gleich ware, ober aber in einem kaum erzreichbaren Überständigkeitsalter sich befande; ersteres ist jedoch nicht naturlich und letteres nicht wirthschaftlich.

§. 437. Bergleichung ber Borertrage mit bem Saupt= ertrage im normalen Birthichaftswalbe.

Dben §. 426. 2. haben wir schon mittels ber beiben Mustersbestände gezeigt, daß die laufenden Bestandesabfälle der starken Entstehung sich anders verhalten, als die der schwachen. Bei dem ganzen Waldverbande fragt man nun mehr nach der Summe gewinnbarer Vorerträge in Verhältniß zum hauptertrage. Darauf ist vor allem das Umtriedsalter von wesentlichem Einsstuß. Je höher dieses steigt, um so mehr Vorerträge sammeln sich auf, und um so besser stellt sich das Verhältniß ihrer Summe zum hauptertrage. Weniger Unterschied bieten hierin die Gegensätze der Entstehung, indem der Bestandesabsall beiderseits während der gleichnamigen (kurzern oder längern) Lebensperioden ziemlich gleiches Verhältniß zu dem verbleibenden Bestande einshält, was aus den obigen Wachsthumsscalen (§. 423. 1.11.) leicht zu entnehmen ist. Diese geben in

$$\frac{M}{A}: \left(\frac{M+Sa}{A}-\frac{M}{A}\right),$$

alfo &. B. für I im 50jährigen Umtriebe

$$\left(\frac{\frac{3040}{50}}{\frac{3040}{50}} : \frac{80+220+320+360+3040}{50} - \frac{3040}{50}\right)$$

=60,8:(80,4-60,8)=60,8:19,6

bas Borertrags:Berhaltniß einer jeben Umtriebszeit, und hiernach barf man annehmen, baß bie mehr zur Frage tommenbe Daffe

aller Borerträge zusammen sich auf 1 bis 1 ber hauptertrags: masse belaufe, und baß sich mithin ber hauptertrag zum Sessammtertrage verhalte nahe wie

1 au 1,25 bis 1,5,

je nachdem die Umtriebszeit eine niedrige oder hohe ift und die Balberziehung regelrecht betrieben wird.

§. 438. Allgemeines Berhalten ber Solznugungs-Prozente im normalen Birthfchaftswalbe.

Im normalen Walbverbanbe finden fich die Prozente ber vom Massenvorrathe jahrlich zu erwartenden Solzsabnuhung nicht nur bedeutend anders, als die Zuwachsprozente des Musterbestandes, sondern unter sich auch sehr verschieden nach Maßgabe der Entstehung, des Umtriebsalters, des Haupt = und Gesammtertrages.

- 1) Die Holznugungs=Prozente bes normalen Balbverbandes im Sanzen muffen stets viel boher stehen, als die Buwachsprozente bes Musterbestandes im Einzelnen, wenn Umtriebs=
 und Bestandesalter beiderseits gleich sind, weil der Normalwald
 in der ganzen Reihe seiner jungern Klassen weit reichlicher zuwächst, mithin auch im Sanzen mehr Nutungsprozente darbieten
 kann, als der schlagbare Musterbestand an sich allein. Bei Bestimmung der normalen Umtriebszeit darf man dies nicht unberücksichtigt lassen.
- 2) Alle holznuhungs-Prozente sinken mit zunehmens bem Alter und Massenvorrathe in jedem Verhältnisse mehr und mehr; sie stellen sich in gleichem Alter bei der schwachen Entstehung, wo der Massenvorrath minder rasch ansteigt und das her der Zuwachs überwiegender auftritt, bedeutend hoher, als bei ber ftarken.
- 3) Das holznugungs:Prozent vom Sauptertrage (Hng) sinkt in Folge ber starken Entstehung rascher, findet sich aber im Zeitpunkte bes hochsten Durchschnitts: Sauptertrages (M) bennoch weit besser, hier zu 5,86 g, als in Folge ber

schwachen Entstehung, bie ihren höchsten Durchschnitts-Hauptertrag nur bei 2,67 f erreicht (§. 426. 1. b.). In ber Earchenwaldung stellt sich die Aprozentige Hauptnutzung an das 52. und die Iprozentige an das 65. Jahr; in der Buchenwaldung fallen dieselben Prozente an das 67. und 83. Jahr.

4) Das Holznugungs Prozent vom Gesammterstrage (Gn ?) halt sich bekanntlich besser, als das vom bloßen Hauptertrage. Bei der starken Entstehung dietet es zur Zeit des höchsten durchschnittlichen Gesammtertrages noch eine ganz ansnehmliche Höhe, sofern eben der herrschende Zinssuß entschiedet, nämlich 4,62 %, wogegen die schwache Entstehung in demselben Zeitpunkte nur 2,92 % erreicht. Die 4 = und Iprozentigen Gessammtnugungen fallen unter I an das 68. und 85., unter II aber an das 84. und 108. Sahr.

Man kann wohl annehmen, daß die Holznugungs-Prospente in den normalen Hochwalbungen meist zwischen 3 und 6 schwanken; in unregelmäßigen Walbungen können sie auch durch die seinsten Kunstgriffe auf nachhaltige Weise nicht so hoch geshoben werden. Wer durfte diesen bringenden Beruf zur regels mäßigen Walberziehung verkennen?

§. 439. Erläuterungen ju ber Bertheertrage: Darftellung.

Bir geben nun auch zu ben Berthbertrags : Verhaltniffen unserer außerften Gegensage normaler Birthschaftswalber über und erlautern zuvörderst die obige Darstellung (§. 433.) ebensfalls mit Beziehung auf Scala I und ein 50jahriges Umtriebssalter.

- 1) A, bas Umtriebsalter, wie icon befannt, zugleich bie Schläge und Morgenzahl.
 - 2) w, die Preissteigung, wie in §. 429.
- 3) Mwv, ber gange Werthevorrath. Dieser ergiebt sich, indem man ben Maffenvorrath jeder Altereklasse mit ber entspreschenden Werthegahl multiplizirt und die Produkte addirt. Der 50jährige Umtrieb zu I umfaßt in den Schlägen

4) Mwv, ber Berthsvorrath pr. Morgen, ift zu ber lettern Bahl

$$\frac{428040}{50}$$
 = 8560,8 w.

5) Mw., ber jährliche Sauptertrags = Werth pr. Morgen, ist (nach &. 424.) bie burchschnittliche Sauptwerths: Zunahme vom Rusterbestande, für I 50:

$$\frac{21280}{50} = 425,6$$
 w.

6) Mw+Saw, ber jährliche Gefammtertrags: Berth

pr. Morgen, besteht in bem eben zur Abnutzung kommenden Bestandeswerthe nebst der Summe aller Absallswerthe der jungern Altersklassen, getheilt durch die Morgenzahl; er ist der durchschnittlichen Gesammtwerths Bunahme des Musterbestandes gleich (§. 424.). Für I 50:

$$\frac{21280 + 2160 + 1600 + 880 + 240}{50} = 523,2 \text{ w.}$$

7) Hwng, bas Berthenutunges Prozent vom Sauptsertrage, ergiebt fich nach bem Berhaltniffe bes Berthevorrathes pr. Mg. zur Sauptwerthenutung pr. Mg.:

$$\frac{Mwv}{A}: \frac{Mw}{A} = 100: Hwn \frac{9}{6};$$

für ben 50jährigen Umtrieb von 1 = 4,97 🖁 nach:

$$8560,8:425,6=100:4,97.$$

8) Gwn 0, bas Werthenugunge Drozent vom Se fammtertrage, ift, nach ber Proportion:

 $\frac{\text{Mwv}}{\text{A}}: \frac{\text{Mw+Saw}}{\text{A}} = 100: \text{Gwn}_{0}^{0},$

für obige 50jährige Lärchenwaldung = 6,11 g nach:

3

0

8560,8:523,2=100:6,11.

§. 440. Allgemeines Berhalten bes Werthsertrages im normalen Birthichaftswalbe.

Die in §. 433, vorangefetten holzpreise ber verschiedenen Altereflassen fuhren ben Massenergebniffen gegenüber zu folgenben Bertheverhältniffen:

- 1) Der Berthevorrath (Mwv) einer Normalwaldung wird gegen ben Holzvorrath noch durch die Preiszunahme gehosben und fiellt sich im einträglichsten Umtriebsalter bei ber starten Entstehung bedeutend niedriger, als bei der schwachen. Lettere erfordert daher stets ein weit größeres Bestandeskapital.
- 2) Der Hauptertrags = Werth pr. Morgen (Mw), ober auch die Durchschnitts = Werthszunahme vom Sauptertrage bes Mufterbestandes (§. 424.), gleicht nicht minder der verbleis benden Werthszunahme aller Jahresschläge des Waldverbandes. Die Abweichung im Gange des Hauptswerthsertrages von dem bes Haupt-Holzertrages wird durch die Preissteigung bedingt.
- 3) Der Gesammtertrags = Berth pr. Morgen (Mw+Saw) ist ber Durchschnitts = Berthszunahme vom Gesammtertrage bes Musterbestandes gleich (§. 424.), und so auch der laufenden Berthszunahme aller Jahresschläge des Waldversbandes. Derselbe hebt sich ebenfalls mit steigendem Umtriebsalter nach Maßgabe der Preissteigung bis dahin, wo diese aufshört; dann hält er mit dem Gesammt-Holzertrage gleichen Schritt. Das Umtriedsalter zur höchsen Berthsnungung des Normalwaldes fällt mit dem Berths-Schlagbarkeitsalter des Musterbestandes zussammen, und zwar bei gleichen Holzpreisen stets in das zur höchsten Holznuhung, bei steigenden Preisen aber um so viel später, als dies Steigen noch erheblich genug ist.

- 4) Bebeutend find bie Unterschiebe ber Werthertrage je nach ber ftarken ober schwachen Entstehung. Die ftarke gewährt bei bem furzern Umtriebsalter, die schwache aber bei bem langern ihren höchsten jährlichen Werthertrag.
- §. 441. Allgemeines Berhalten ber Berthenugungs: Prozente im normalen Birthichaftsmalbe.

Am bebeutungsvollesten für die wirthschaftliche Benutung ber Wälber sind endlich die aus dem Berthsvorrathe und dem Berthsertrage entwicklten Prozent=Berhält=nisse. Die normalen Berthnutungs=Prozente stellen sich für die Balderziehung weit günstiger, als man bisher gemeint hat. hier können wir uns jedoch nur erst mit Bergleichung der roshen Berthsverhältnisse unter sich beschäftigen, ohne alle weitere Abrechnung der Bodenrente und Nutzungskosten.

- 1) Das Werthenutunges Prozent vom Saupterstrage (Hwn %) finkt ebenfalls in Folge ber starken Entstehung rascher, und steht zur Zeit ber größten Saupts-Werthenutung bei bieser auf 3,43 und bei ber schwachen auf 2,42. Die 42 und 3prozentigen Werthenutungen vom Sauptertrage schließen sich in ber Lärchenwalbung an bas 61. und 76., in der Buchenwalbung an bas 74. und 94. Jahr.
- 2) Berthnutungs: Prozent vom Gefammtertrage (Gwn %). Bie überhaupt, fo fintt bei ber ftarten Entftehung bas Gefammtwerths : Nugungsprozent weit rafcher, als bei ber fcmachen; bennoch ftellt fich basfelbe im Beipuntte ihres fruber eintretenden bochften Gefammtwerthe = Ertrages bedeutend bober, nämlich zu 4,41 g, wogegen bie schwache Entstehung im gleichen Falle nur 3,26 & bietet. Die 4= und 3prozentigen Gesammt= werthe=Nubungen ichließen fich in bem gardenwalbe an bas 75. und 90., im Buchenhochwalbe an bas 91. und 116. Jahr, namlich bei ber vorausgefetten Preissteigung. Dierin liegen icon Anbeutungen genug, bag auch bie Sochwaldzucht recht gut im Stande ift, eine febr annehmliche Rapitalnugung ju gemabren, indem deren robe Berthenutungs-Prozente fich auf 4 bis 7 ftellen fonnen.

Sieraus entspringen wichtige Anbeutungen für ben Baldangriff. Derjenige Forstbetrieb, welcher ben höchsten burchschnittlichen Bertheertrag gewinnt, ift nicht immer im Stande, auch bas Balbkapital gehörig zu verzinsen. Dazu bient bas kurzere Umtriebsalter weit mehr, als bas längere. Der fleißige Durchforstungsbetrieb ist bas Hauptmittel, ben Berthsertrag und bie Kapitalnugung bes Balbes zu heben und eine höhere Umtriebszeit vortheilhaft zu machen.

§. 442. Ertrageverhältniffe ungleichwüchfiger Balbungen.

Die aus Obers und Unterbestand zusammengesetten Balbunsgen fügen sich wegen ber Mannigfaltigkeit ihrer Formen und Zustände weniger unter allgemeine Erwachs und Ertragsgesetze. Dagegen erleichtern sie unsere Untersuchungen durch die fürzere Umtriebszeit A, die ziemlich gleiche Jahresmehrung und die einssachere Abnutzung. Indessen spielen diese Waldformen stets eine minder bedeutende Rolle; wir haben hier bloß die Mittelwaldung und die Plänterwaldung zu betrachten.

- 1) In dem Mittelwalde mußte der Tarator ben Unterwuchs von dem Oberholze sondern. Der Unterwuchs wäre
 am furzesten als ein ganz für sich bestehender, gleichwüchsiger Baldtheil anzusehen, dem ein angemessener Flächentheil des Bestandes allein angehörte und der stets mit ziemlich gleicher Iahresmehrung a erwüchse. Das kleinere und größere Oberholz,
 ben andern Flächentheil einnehmend, bestände aus der, bei jeder Schlaghauung zurückleibenden Überhaltsmasse B und der
 eben auch ziemlich gleichen Jahresmehrung b.
 - a) hiernach fliege ber einzelne Dufterbeftanb

"A. " " B+ (a + b) × A. Die ganze Sahresmehrung betrüge a + b, und bas Mehrungs:Prozent p im A-jährigen Alter ergabe fich aus ber Proportion:

$$(B + (a + b) \times A) : a + b = 100 : p.$$

In einem Mittelwalbe mit 20jähriger Umtriebszeit betrage z. B. bie Sahresmehrung bes Unterwuchses a = 20 c', ber je: besmalige Überhalt 600 c' und bessen mittlere Jahresmehrung b = 15 c': so steigt ber Musterbestand

dusammen 20 + 15 = 35 c' beträgt: so ist bas Dehrungspros dent unmittelbar vor dem Abtriebe im 20. Sahre =

$$1300:35 = 100:2,691 \frac{0}{0}.$$

b) Der normale Balbverband enthielte an Massenvorrath (Mv) die Summe aller von 1 zum A-jährigen Umtriebsalter aufsteigenden Schläge, nämlich:

$$(B + (a + b) \times 1, + B + (a + b) \times A) \times \frac{A}{2} = Mv.$$

Deffen jährlicher Solzertrag mare:

$$(a + b) \times A$$

und bas Solznugungs=Prozent p ergabe fich mittels ber Proportion:

$$Mv : (a + b) \times A = 100 : p.$$

In unferem Beifpiele alfo mare

ber Massenvorrath Mv = $(635 + 1300) \times \frac{20}{2} = 19350$ c',

ber jährliche Holzertrag = (20 + 15) × 20 = 700 c', und bas Holznugungs-pEt. p = 19350 : 700 = 100 : 3,618 g,

Begreiflich finkt bies Nugungs-Prozent um fo mehr, je grofer ber ftanbige Überhalt B und bie Starke ber barin befindlichen Baume ift. — Mittels gegebener Preise läßt sich ber Berthsvorrath und Bertheertrag nebst bem Berthenutungs=Prozente leicht ermitteln. Letteres erhebt sich wohl selten über bas Holznutungs=Prozent, weil eine erhebliche Preisteigung wegen der mehr beständigen Stammstärken und der kurzen Umtriebszeit nicht leicht Statt sindet. Bei diesen Untersuchungen erscheint überhaupt der gewöhnliche Mittelwald nicht sons berlich zinstragend, indem dessen Bestandeskapital mehr aus werthvollerm Oberholze und dessen Abnutung mehr aus werth-losern Unterholze besteht.

2) Im Plänterwalde wird auf ber ganzen Fläche jedes Jahr genutt; die Umtriebszeit A ist also = 1; die ständige Überhaltsmasse B ist aber auch gleich dem Massenvorrathe oder B = M = Mv; zur Nutzung kommt unmittelbar alsbald wiesber die Jahresmehrung b, und das Holznutzungsprozzent p ergiebt sich demnach auß B: b = 100: p. Wäre z. B. der ständige Überhalt B = 2000 c', die Jahresmehrung oder jährliche Nutzung aber 30: so ist p = 2000: 30 = 100: 1,5 &. Dieses wird von dem WerthsnutzungsProzente bedeutend übertrossen, weil man von dem ganzen Massenvorrathe in der Regel nur die werthvollesten Oberbäume ausnutt.

§. 443. Normale Ertrageverhältniffe, angewendet auf unregelmäßige Balbungen.

Bollte man die Ertragsverhältnisse unregelmäßiger Balbungen nach Maßgabe normaler Sage regeln, so ware vor Allem die Bestandesgute im Einzelnen und das Altersklassen Berhältnis im Sanzen vergleichend zu beurtheilen. Hierbei ergiebt sich aber, daß die wirklich vorhandenen, mehr oder minder vom Zusall gebildeten Bestände solcher Waldungen keinesweges in dem Maße zuwachsen und ertragen können, wie wir es den normalen Bollzbeständen zumuthen; gewöhnlich ist ihre Erziehung vernachlässigt, ihre Bestandessorm ungeeignet, ihr Schluß minder voll und ihr Wachsthum minder gut. Noch größer ist aber die Ertragsabzweichung, welche aus dem mangelhaften Altersklassen-Berhältnisse entspringt. Hier fehlt es an schlagbarem Holze, dort an den erforderlichen Junghölzern; meist aber macht der Mangel an

tüchtigen Mittelhölzern die fühlbarste Lücke. Daher hat auch eine jede Walbung ihr ganz eigenes Berhältniß des Vorrathes, Erswachses und Ertrages; und daher schwebt auch jeder allgemeine Schluß von den Ertragsverhältnissen idealer Wirthschaftswälber auf die Erträge unserer heutigen Waldungen ohne allen zureischenden Grund im bloßen Ungefähr. Nur durch ganz besondere Aufnahmen können und mussen diese abnormen Ertragsverhältnisse ermittelt und geordnet werden; und dabei darf das Normale nur als Ziel, nie als Maß bienen. Sine ganz gemeine Unkunde, sowohl im wirklichen Wälberzustande, als in der Grössenlehre, würde es verrathen, wollten wir für so höchst understimmte Aufgaben allgemeine Formeln erfinnen und unbedingt anwenden.

§. 444. Normaler Nachhieberudftanbim Befamungs: walbe.

Bo verjüngende Besamungsschläge Statt finden, wird der ausgehaltene Schlagbestand mit einigem Zuwachsgewinne allmähzlich nachgehauen. Diesen Nachhiebsbestand, welcher sich stets hinter der vorausgehenden Anhiedslinie befindet, nennen wir Nachhiedsrückstand. Dessen Betrag kommt bei der Baldschätzung dreisach zur Frage, einmal wegen Bestimmung der wirklichen Nachhiedserträge, zweitens wegen Einrichtung der normalen Angrisslinie und drittens wegen Ermittelung des normalen Massenvorrathes und Ertrages.

1) Nachhiebserträge von ben Befamungsschlägen: Der volle Ertrag vom Nachhiebsrückftanbe eines Musterbestanbes nach erfolgter Schlaghauung ift abhängig von ber Holzhaltigseit B und bem Jahreszuwachse z in bem vollen Schlagbe: stanbe, dann von ber Nachhiebszeit n und von bem Nachhiebsbetriebe in bieser Zeit. B und z werben an Ort und Stelle geschätt. Der Nachhiebsbetrieb wird nach Raßgabe ber Forstverhältnisse bestimmt, und zwar so, daß die Nachhauungen während ber Nachhiebszeit, wie gewöhnlich, in gleichen Zwischenzäumen und gleichen Theilen erfolgen. Der fragliche Nachhaubstheil läßt sich folgendermaßen berechnen:

Fanben 3. B. in einem Buchenwalbe brei folche nachhauun= gen Statt, fo mare ber fammtliche Buwachs:

in ber ersten Zwischenzeit an $B = \frac{1}{3}n \times z$, in ber zweiten Zwischenzeit an $\frac{2}{3}B = \frac{1}{3}n \times \frac{2}{3}z$, in der dritten Zwischenzeit an $\frac{1}{3}B = \frac{1}{3}n \times \frac{2}{3}z$. Es betrüge mithin die ganze Nachhiebsmasse: $B + \frac{1}{3}n \times 2z$, $= B + \frac{2}{3}nz$, und davon jeder Nachhiebstheil: $\frac{B + \frac{2}{3}nz}{3}$,

 $= \frac{1}{3}B + \frac{2}{3}nz.$

Ließe man nun in einem Schlage auf bem Morgen etwa 1500 Kfg. Bestand mit 30 Kfg. Zuwachs stehen und bauerte bie Nachliebszeit 15 Jahre: so gewährte ein jeber ber brei Nachhiebstheile

3B = 500 Kff. von dem anfänglichen Schlagbestande, 3nz = 100 ,, von dem Zuwachse,
600 Kff. zusammen.

Der gesammte Schlagbestands: Zuwachs ift 3 nz = 300 Kff.

Bum Behufe ber befondern Ertragsabschätzung konnen bie eben erforderlichen Schlagbestände, Rachhiebszeiten und Nachsbiebstheile voraus bestimmt und der Lokalertragstafel in geeignesten Abstufungen unmittelbar angefügt werden *).

2) Einrichtung ber normalen Angriffslinie im Besfamungswalde: Betrüge die jährliche Schlagstäche S Morsgen, so müßten in dem ganzen Waldverbande eigentlich zu jeder Beit nS Morgen mit Samen und Schirmbäumen bestanden sein, und zwar bei dem oben vorausgesetten Nachhiebsbetriebe derges

^{*)} Ift ber Schlagbestandes: Zuwachs von Anfang jährlich z und während ber ganzen Nachhiebszeit (n) zusammen ? nz; beträgt z von dem Borbestandess Zuwachse Z einen gewissen Theil, etwa 0,6: so ist ? nz = (? × 1%) n × Z, ober der gesammte Schlagbestandes: Zuwachs stellt sich dem Borbestandes: Zuwachs wachse von 18 = 2 tor Nachhziebseit gleich. Hierach könnte man den vom Schlagbestande noch erfolgenden Zuwachs auch gleich als Borbestandes: Zuwachs mit veranschlagen; ein bedeutender Gewinn für die Fachwertsabschähung.

stalt, baß ber einjährige Schlag (B + x) S, ber njährige aber eben noch (§ B + 3 nx) S enthielte. Die Bestände aller bazwisschen befindlichen Schläge burften füglich als 3wischenglieber einer arithmetischen Reihe angenommen werden. Die Summe bes normalen Nachhiebsrücktandes betrüge also (n. §. 87. 4.):

$$[(B+z)S+(\frac{1}{3}B+\frac{3}{4}nz)S]\times\frac{n}{2}=(B+z+\frac{1}{3}B+\frac{3}{4}nz)\times\frac{n}{2}S.$$

Man brauchte also nur die Summe ber Holzbaltigkeit und bes Jahreszuwachses im vollen Schlagbestande und noch eines Nachhiebstheiles mit ber halben Nachhiebstläche zu multipliziren. Bezeichnen wir den Nachhiebstheil mit N, so ift die allgemeine Formel

$$(\mathbf{B} + \mathbf{z} + \mathbf{N}) \times \frac{\mathbf{n}}{2} \, \mathbf{S},$$

Andere Rachhiebsbetriebe bedingen auch andere Sage, die ins bef auf gleiche Weise zu entwickeln sind. So ergeben sich fols genden allgemeine Berthe fur die Nachhiebstheile N:

Hätte ein Buchenwald-Verband 800 Morgen Flächengehalt mit einer 100jährigen Umtriebszeit, ware also S = 8 Mg., zubem B = 1500 Kff., z = 30 Kff., n = 15 Jahre, und ersfolgte die Nachhauung auf 3 Mal: so enthielte dessen normale Nachiebsstäche nS = 120 Morgen und bessen normale Nachiebsmasse

$$(B + z + N) \times \frac{n}{2} S = (1530 + 600) \times 60 = 127800 \text{ Seff.}$$

Eine Bergleichung biefer normalen Nachhiebsfläche und Nachhiebsmaffe mit ber eben wirklich in Berjüngung begriffenen Flache und Maffe wurde nun ergeben, wiefern ber Nachhiebsrudftand etwa berichtigt werden mußte, entweder durch ein einstweiliges Einstellen der Besamungsschläge mit stärkerm Betriebe der Nachhauungen, ober burch angemessenes Borruden bes Anhiebes. Diefer gar wichtige Gegenstand ber Forstbetriebs-Regelung wurde bis jest noch sehr wenig beachtet. Man richtete Besamungsmalber ein und fragte nicht nach bem Besamungsstanbe.

3) Normaler Borrath und Ertrag im Besamungs-walde: Um für einen Besamungswald ben normalen Massenvorrath zu bestimmen, muß bem klassenweise ermittelken Massenvorrathe Mv (§. 434. 2.) bie normale Nachhiebsmasse $(B + z + N) \times \frac{n}{2}$ S noch zugerechnet werden. Diese ist als zufälliger Bestandtheil ber jüngsten Altersklasse anzusehen.

Die aus ben Altereklaffen ermittelten jahrlichen Dafs fenertrage M, ober M + Sa (§. 434. 4. 6.), erganzt man zu gleichem Behufe burch ben gesammten Schlagbestands-Buwachs; im obigen Beispiele burch ? nz.

Mur bie Umtriebszeit A ift alfo :

a) ber ftanbige Maffenvorrath pr. Morgen (§. 434. 3.)

$$\frac{Mv + (B + z + N) \times \frac{n}{2} S}{A};$$

b) ber jahrliche Sauptertrag pr. Mg. (§. 434. 5.)

$$\frac{M + \frac{2}{3}nz}{A};$$

c) ber jährliche Gesammtertrag pr. Mg. (§. 434. 7.)

M + Sa + 3nz

Für ben normalen Buchenhochwalb, wie er §. 432. II. bars gestellt ift, ein Umtriebszeit A = 100 Jahre, mit anfänglichem Schlagbestande B = 2100 und Juwachs bavon z = 30, eine Rachhiebszeit n = 15 Jahre und breimaligen Nachhieb vorauszgesett *), ergiebt sich:

^{*)} Die jährliche Schlagstäche 8 ist also = 1 Morgen; ber Massenvorrath Mv nach §. 432. II. = 159230; bie Hauptertragsmasse M nach §. 423. II. = 3660; bie Borrertragsmasse 8a nach §. 423. II. = 20 + 90 + 150 + 200 + 240 + 270 + 290 + 300 = 1560; und ber Nachhiebstheil N = }. 2100 + §. 15. 30 = 800.

§. 445. Regeln zur Einhaltung ber normalen Angriffs: linie im Befamungewalbe.

Es ist nicht leicht, in einem Besamungswalde den Anhieb mit Benutung aller zufälligen Umftanbe zu leiten und babei bie normale Angriffelinie geborig einzuhalten. Diejenigen, welche meinen, man brauche die jahrliche Berjungungefläche S nur von Jahr ju Jahr in Befamungeschlag ju ftellen, irren nicht minber, als Diejenigen, welche bie Flachenfortfcritte gar nicht berudfich= tigen und fich beim blogen Maffenangriff nur nach einem nor= malen Anhiebsbeftande richten wollen. Der gute Forstwirth fucht fich hier ftete in geregelten Berjungungegrenzen zu bewegen. Diefe bestimmt man nach ber Rubezeit r von einer Befamung zur andern, nach der erforderlichen Borbereitung szeit v und ber nachhiebszeit n. Alle brei Beitmaße find gwar örtlich, sie stehen aber unter sich in übereinstimmigem Berhält: Denn was die Fruchtbarkeit und Bobenempfanglichkeit förbert, begünstigt auch ben Anwuchs und kürzt somit die Nachhiebszeit. Salt man die, wenn auch nur mittels bes Betriebsplanes gegebene, von Jahr zu Jahr als Richtschnur fortschreitenb gebachte, normale Angriffelinie ber Befamungeschläge nicht zeitig ein, fo wird balb ju viel, balb ju wenig befamt und die Ertragsentnehmung tommt in Berlegenheiten. Schreiten bie Bor-

^{*)} Ohne Nachhieberuckstand waren biefe brei Größen in §. 432. II. ge-funden ju 1592,3; 36,6; 52,2.

bereitungen nicht verhaltnismäßig vor, fo find bie Besamungen unwirksam, ober sie breiten sich hufflos und ftorend aus u. f. w. Jebe eintretende Besamung sollte rS empfängliche Schlagsläche vorfinden, und diese mußte stets v Jahre früher zur Borbereitung gezogen worden sein.

Die Besamschlagshauung geht ber Besamung voraus; fie durfte aber in der Regel nicht über ½ rS von der normalen Angriffslinie weichen und mußte dabei so geleitet werden, daß sich bei eintretendem Samenjahre wo möglich ½ rS hinter und ½ rS vor derselben besamen könnte, man also diese Richtlinie ziem= lich in der Mitte seiner Besamung hätte. Nach weiterm Berzlauf von ½ r Jahren erreichte die normale Angriffslinie wieder den indeß nicht fortgesetzten Anhied, und nun ware während der nächsten ½ r Jahre abermals rS Fläche zu schlagen u. s. w. Die eigentlichen Schlaghauungen sielen somit am geeignetsten in die zweite Hälfte der Ruhezeit.

Die Borbereitungshiebe burften höchstens v + ½ r Jahre mit (v + ½r) S Fläche vor ber normalen Angriffslinie vorauszgehen, im Fall v nicht kleiner ift als r, so baß die Schlaghauung in ihrem größten Borausschreiten einen hinlanglich vorbereiteten Justand findet. Man erweitert sie am geeignetsten kurz nach der Befamung.

Die ersten Nachhauungen gehören ber zweiten Hälfte ber Ruhezeit mehr an, wofern nicht ber eben erfolgte Anwuchs einer alsbalbigen Luftung bedarf; die weitern Nachhauungen in hinlänglich befestigtem Anwuchse werden beian betrieben und dienen nebst den Durchforstungen zur einstweiligen Übertragung ber in Folge ausbleibender Besamung eben ruhenden Hiebsarten. Bur normalen Nachhiebszeit n könnte füglich die zweis dis dreissache Ruhezeit 2r bis 3r angenommen werden. Bei gleich gustem Gebeihen des Anwuchses ist die längere Nachhiebszeit entsschieden vortheilhafter, als die kurzere. Sie ist naturgemäßer, sichert mehr vor Widerwärtigkeiten aller Art, gewährt der Gegenwart mehr Zuwachs und werthvolleres Starkholz, wenn auch auf Kosten der spätern Zukunft, und bietet mehr Ruchalt in Berlesgenheiten, die ein Mangel an gedeihlicher Besamung herbeisührt.

Die rafche Raumung bient bagegen nur jum eitlen Ruhme bes klagenswerther Umfichtslosigkeit.

§. 446. Unwendung des Waldwerth= Nugungs= Prozentes, dem Bestandes= Werth= Junahme= Prozente gegenüber.

Bor Allem muffen wir hier auf ben leicht ju überfebenben Unterfchied aufmertfam machen awischen bem Berthaunahme-Prozente vom einzelnen Solzbestanbe (6. 424.) und bem Berthnugungs : Prozente vom gangen Balb: verbanbe (6. 433.). Das Bestandeswerth = 3 unahme = Dro= gent bient uns bekanntlich jur Bestimmung bes werthvollften Schlagbarteitsalters eines jeben Solzbestandes an fich, baneben jur Beurtheilung ber vortheilhafteren Abfommlichkeit eines ober bes andern Bestandes berfelben Balbung. Das Baldwerth= Nugunge=Prozent wird bagegen bei Regelung bes allge= meinen Umtriebsalters ganger Balbbetriebs = Berbanbe mit gebraucht. Wir betrachteten basselbe bis baber nur in feinen roben Berhaltniffen, entnommen von bem Berthe ber Balb= maffen, ohne alle wirthicaftlichen Beziehungen. Bei ber Um= triebsfrage in Bezug auf bas Einkommen muß man es aber gang rein von allem weitern Erzeugungs = Aufwande barftellen. Dies geschieht am furgeften, wenn man ohne Beiteres bie Balb= nutungefoften nebft ber Bobenrente in Gelb anfchlägt, ben jahr= lichen Betrag bavon gleich als Theil ber gegebenen Robeinnahme auswirft und biefen Untheil unmittelbar von bem roben Balb= werth=Nugunge=Prozente abzieht. Ertruge g. B. eine Balbung 12000 Thir, und erforberte bie Erzeugung an gleichzeitigem Rostenaufwande (b. h. an Rente bes Bobentapitals, Berwaltungs: Anbau = und fonftigem Aufwande 3000 Thir, alfo 1 von ber gangen Robeinnahme, ftellte fich jubem bas robe Berthnugungs-Prozent der Baldmaffe auf 4: fo rechnete man auch hiervon, wegen jener abfallenden Erzeugungetoften, nur das 1 ab und behielt 4 - 4 × 1 == 3 pGt. als reine Berthenutung.

Bollte man bie Umtriebszeit nach bem Baldwerths-Rugungs-Prozente allein beftimmen, fo entsteht bie wichtige Gegenfrage: Soll und muß nicht vielmehr bas Werthszunahme-Prozent bes je alteften, als fchlagbar ju erachtenben Beftanbes über bas Um: triebsalter entscheiben? Wir wollen biefe Frage nach unfern obigen Balbertrags = Darftellungen I und II naber erortern und babei vorausseten: ber Gigenthumer verlange einen 4prozentigen Robertrag von bem Berthe feines ftebenben Solzvorrathes. Diefe Aprozentige Baldwerthenubung an Gefammtertrag (§. 441. 2.) bote ber garchenwald im 75. und ber Buchenwald im 91. Jahre. Ein foldes Umtriebsalter murbe alfo jene Anforderung im Gangen wohl erfüllen, konnte aber keinesweges bie hochfte Rapitalnutung gewähren, indem bie jum Abtrieb gelangenden Sahress fclage, nach ber Wertheermache = Darftellung (6. 424. 480. 2.), ibr Beftanbeswerthe : Bunahme . Prozent icon von bem 60. und 74. Sabre an unter 4 hinunter finten ließen, und amar ber Barchenwald bis zu 14, ber Buchenwald zu 3 pCt.

Somit befanden fich in bem garchenwalbe 15, in bem Buchenwalbe 17 Jahresschläge vom alteften Bestande offenbar in überftandigem Berthezunahme=Prozent. Dies verurfacte aber im Gangen, befonders bei ben ftart entstehenden Balbungen, einen gar bedeutenben, von Sahr ju Sahr wiederkehrenden Binfenver= luft, welcher auf teine Beise anders gehoben werben konnte, als burch bie Gleichstellung bes Umtriebsalters mit bem Berginsungs: Schlagbarkeitsalter, nämlich bem: jenigen Bestanbesalter, beffen Werthszunahme bas verlangte Prozent eben noch gewährt. Rehmen wir im vorliegenden Falle fur ben garchenwalb bas 60. und fur ben Buchenwalb, bier nur einigermaßen nachgebenb, bas 80. Jahr an : fo hebt fich baburch bie Werthenugung im Gangen von jenem auf 5,17 und von biefem auf 4,59 pCt. Das Baldwerths-Rubungs : Prozent tann uns alfo weniger jur Bestimmung bes einträglichften Umtriebsalters bienen, als jur Beurtheilung bes Prozentsates, auf ben fich die angenommene Umtriebszeit im Gangen ftellt, fo wie gur Begeichnung ber Grenge, über welche binaus bie Umtriebszeit ohne fummarifchen Binfenverluft nicht fteigen burfte. Jebes furkere Umtriebsalter, als bas vom ent= fprechenden Berginfungs = Schlagbarfeitsalter bebingte, bote gwar hohere Prozente, minderte aber (n. §. 421. 1.) in der Birflichs teit bas Bestandes-Kapital selbst und somit auch bas Cintommen.

hierin finden wir gar wichtige Grunde, die Umtriebsalter bem Beitpunkte bes wirthichaftlichen Berthegunahme = Progentes vom Mufterbestande so viel als moglich anzuschließen und babei burch rafche Balbergiehung bie Rutbarfeit ber Golger eintraglich au forbern. Bir überzeugen uns baneben auch mehr und mehr, baß bie fcwach entftebenben, aber an Daffe und Berth reicheren Balbgattungen, mit bobern Umtriebszeiten, fich fur die Berforgungezwede bes Staates, ber Gemeinden und Stiftungen, fo wie für große Balbtorper beffer eignen, bag bagegen bie ftart entstehenden Baldgattungen mit hoberem Binfenabwurf befonders für kleinere Privatbesitungen weit zwedmäßiger und einträglicher find. Der ftart entftebenbe, aber an Beftanbes : Rapital arme Nieberwald macht hiervon öfter eine Ausnahme, obicon er an fich bie bochften Rohnugunge : Prozente bietet; benn fein minber werthvoller Ertrag wird von der Bodenrente und den Bald= nugungetoften meift wieder erichopft. Daber ift biefe Balb= gattung im Gangen wohl eber ein Behelf fur ben Unbemittelten, ber nicht vermag, zinstragenbes Rapital im Sochwald anzulegen. Indeffen finden vielfältig Ausnahmen Statt, welche auch biefe Balbgattung einträglicher ober boch nugbarer machen, wie bie Bohnutung, ber 3wifchenfruchtbau u. a. m.

§. 447. Normale Umtriebszeit.

1) Wie wir eben gesehen, sollte bas Um triebs alter eines im Normalzustande befindlichen Wirthschaftswaldes in der Regel nicht unter dem Bestandesalter siehen, in welchem das Werthszunahme Prozent des eben schlagbaren Bestandes von dem ers forderlichen Zinsssuße abfällt, aber wo möglich auch nicht über dem Umtriedsalter mit gleichem Werthsnutzungs Prozente vom ganzen Waldverbande (§. 441.). Zwischen diesen Grenzen, nämlich dem Verzinsungs Schlagbarkeits und äußerssten Umtriebs Alter, machen sich solgende Bedingungen mehr oder minder geltend: Erziehung eines größern, werthvollern Holzertrags zu allgemeinen Versorgungszwecken; besondere Vers

bindlichkeiten, Anforderungen und Bedürfnisse; Gefahren der Holzvorräthe durch Entwendung und Unglücksfälle; sichere und leichte Wiederversüngung mit Erhaltung eines kräftigen Bodenzustandes u. a. m. Dabei kommen noch manche Nebenzwecke und Nebennuhungen mit zur Frage. Sind letztere von erheblischem Werthe, z. B. Lohe, Harz, Streu, Weide, Fruchtbau: so können sie das Umtriedsalter ebensowohl wesentlich mit bedingen. Ja es können auch noch andere Verhältnisse obwalten, welche selbst außerhalb obiger Grenzen entweder einen größern Massenzund Werthsertrag nachhaltig fordern, oder einen kleinern nur in Anspruch nehmen. Nach allen diesen maßgebenden Umständen bestimmt man das wirthschaftliche Schlagbarkeitsaltex und weiter die normale Umtriedszeit.

2) Bei ben allgemeinen Darstellungen ber Erwachs = und Ertrags-Berhältnisse mußten wir ber Kurze wegen voraussehen, daß in jedem Baldverbande nicht nur eine gleiche Ertragsgüte, sondern auch ein durchgängig gleiches Schlagbarkeitsalter Statt sinde. In der Birklichkeit ist dies aber keinesweges der Fall. Die Guteverschiedenheit der mit einander verbundenen Forstorte bedingt in einer und berselben Baldung hier ein früheres, dort ein späteres Alter der höchsten Rutbarkeit und Einträglichkeit und baher zur normalen Umtriedszeit die geometrische Durchsschiltskahl aller örtlichen Schlagbarkeitsalter.

Bare g. B. ein Balbbetriebsverband von 2000 Mg. mit folgenben Stanborts-Berichiebenheiten gegeben :

```
a) 210 Mg. zu 70jährigem Schlagbarkeitsalter, b) 480 " " 80 " " " "
```

c) 680 " " 85 " "

d) 630 » » 90 » » »

berechnete fich fomit bie jahrliche Abtriebeflache von

a) 210 : 70 = 3 Mg.,

b) 480 : 80 = 6

c) 680 : 85 = 8

d) 630 : 90 = 7

im Ganzen auf 24 Mg.:

fo mare bas burchschnittliche Schlagbarkeitsalter ober bie normale Umtriebszeit

Schlüge man nun, ber Theorie nach, alle Jahre in einer jeden Gutenabtheilung ganz für sich nach dem örtlichen Schlagbarteitsalter: so wären zu Ende des ersten 83 jährigen Umtriebs von
a) 83 ½ — 70 — 13 ½ Schläge, und von b) 83 ½ — 80 — 3 ½
Schläge auf's neue genommen; dagegen aber von c) 85 — 83 ½
— 13 Schläge und von d) 90 — 83 ½ — 63 Schläge noch rud:
ständig für den zweiten Umtrieb.

3) Hieraus wird klar, daß die Umtriebszeit nur ausnahmsweise einen Flächenraum umfassen kann, der während ihrer Dauer in allen seinen Theilen mit ganz gleichem Umlauf abgetrieben und wieder verjungt wurde. Ihre Bestimmung ist vielmehr, als durchschnittliches Schlagbarkeitsalter und gemeinschaftlicher Theiler bes Waldverbandes, einen nachhaltigen Angriff zu sichern. Im obigen Beispiele ergabe die Theilung der ganzen Waldsläche durch bie normale Umtriebszeit

$$\frac{2000}{83\frac{1}{4}}$$
 = 24 Mg.

zur jährlichen Abtriebsfläche. Dazu wurden wir jedem der vier ersten Jahrzwanzigte $24 \times 20 = 480$ Mg., dem 5. aber die übrigen 80 Mg. vom ersten und noch 400 Mg. vom zweiten Umtrieb zutheilen u. f. w., ohne diesen Abtriebs-Divisor als solchen weiter zu berücksichtigen.

4) Man zwängte die Forstbewirthschaftung mit den aus grosen Periodenzahlen willschrlich zusammengesetten Umtriebszeiten in ganz unnöthig beschwerliche und nicht selten sehr nachtheilige Fachwerke. So lange 30jährige Perioden üblich waren, herrschten 150 =, 120 = und 90jährige Umtriebszeiten; nachher sührten die 20jährigen Perioden zu 120, 100 und 80. Alles wurde und wird noch jetzt über solche Periodenleisten geschlagen. Wer kann aber beweisen, daß es außer jenen Umtriebsaltern von 30 × n und 20 × n keine zweckmäßigern giebt? Dieser Umtriebszwang wurde auch auf verschiedene, neben einander bestehende Walds

gattungen ausgebehnt; man verband &. B. 120jährigen Buchenwald mit 90jährigem Nabelwald und 30jährigem Ausschlagmald; und noch dürfte es als Räthsel gelten, die Umtriebszeiten 110, 75 und 24 zusammen einzurichten. Diese Unbehülslichkeiten sind leicht zu vermeiden, wenn man für jeden Waldverband geeignete Betriebs Perioden annimmt, einer jeden ihren Abtriebsantheil zuschreibt und, wie schon gesagt, die Umtriebszeiten daran hinlaufen läßt, ohne darauf zu beharren, daß die Umtriebswechsel auch genau mit den Periodenwechseln zusammenfallen sollen.

5) Leicht begreiflich kann bie normale Umtriebszeit, als bas durchichnittliche Schlagbarfeitsalter, nur fur ben vollfommenen Balbauftand paffen, ber burch feine geregelte Altersabstufung auch im Stande ift, unausgesett bie fclagbaren Beftanbe gleich= mäßig bargubieten. Reinesweges läßt fich aber jener Begriff auf unregelmäßige Balbungen anwenben. Wie konnte man a. B. bem gur Umwandlung bestimmten Mittelwalbe fogleich ein Sochmalbsalter anpaffen? Bird biefem eine folche Umtriebszeit beigelegt, fo ift bas bloß eine Dagregel fur bie Bukunft, jur Berftellung bes normalen Altereflaffen : Berbaltniffes und zur nach: baltigen Eintheilung ber vorhandenen Balbvorrathe. Ja es fann felbft im Normalzuftande eines Balbes bie Umtriebszeit alle Bebeutung verlieren, wie g. B. in einem Balbverbanbe, ber wegen feiner gang verschiedenartigen Ortsbeschaffenheit bie unvereinbarften Solggattungen mit 40 = bis 100jahrigen Schlagbarteitsaltern nabe bei einander in fich faffen muß. Wir werben uns ber rationellen Forstbewirthschaftung viel mehr nähern, wenn von Umtriebszeit viel weniger die Rede ift.

§. 448. Balbreferven.

Beim Balbbetrieb sucht man gewisse Holzvorrathe in Rudhalt zu stellen für unvorhergesehene Bechselfälle. Der Balbeigenthumer kann wohl ein im Balbe zu Rathe gehaltenes Kapital weiter und besser brauchen; strenge Binter, Brande, Krieg können das Holzbedurfniß ungewöhnlich steigern, oder es ist Mangel an starken Hölzern zu befürchten; Fehler der Ertragsabschähung, so wie der Wirthschaftssührung können das Balbvermögen unversehens schwächen; die eben zum Abtrieb gezogenen Bestände können minder ergiedig ausfallen, oder Mangel an Bessamung kann den Betrieb der Haupthauung bemmen; man hat wohl auch guten Grund, auf ein allgemeines Steigen der Holzspreise oder Sinken des herrschenden Zinksußes zu rechnen u. s. w. Zwar dieten alle Waldgattungen schon in ihren Massenveräthen eine gewisse Nothhülfe; der Hochwald die meiste, der Niederwald die geringste; allein dies Stammkapital ist minder entbehrlich. Um nun nicht das Unentbehrliche dem Zufall anheim zu geben, legt der sorgsame Forstwirth ganz besondere Waldreseven an.

- 1) Als vorzügliche Mittel und Bege gur Bilb bung ber erforberlichen Ruchaltsmaffen machen fich geltenb:
- a) Eigene Aushulfsbeft and e von volltommenerem Buchfe und einträglicherer Werthszunahme, vorzugsweise um Startholz zu erziehen. Diese kann man mahrend ihres Bestehens als selbste ständige, von jedem Wirthschaftsverbande ausgeschloffene Reserven behandeln.
- b) Angemeffene Erhöhung bes Umtriebsalters, so baß im Nothfall einige Jahredschläge ohne Rachtheil bes . Ganzen zu Bulfe genommen werben können. Dies Mittel erzscheint um so rathsamer, als Niemand im Stanbe ift, bie einträglichste Umtriebszeit mit ganzlicher Gewißheit zu bestimmen, auch meist ein Steigen ber Holzpreise und Sinken bes Binkfußes vorauszusehen ift.
- c) Gemäßigte Schätzung bes Balbvermögens und Erstragsfates.
- d) Geeigneter Überhalt werthvoller seltener Baume, befonders an Walbrandern, Begen u. f. w.
- e) Größere Rachhieberudftande, felbft in ben Mitztelwaldungen; es verfteht fich, innerhalb wirthschaftlicher Grenzen.
- f) Kluge Sparfamteit burch mäßigern Angriff bes Maffenvorrathes, mindere Überfüllung der Bertaufsmaße, fleißige Nutung der geringen, unbeachteten holzmaffen, umfichtige Ausznutung der werthvollern hölzer, höhere Verwerthung jeder Sorte, forgfältige Berhütung der vermeidlichen Nutungsverlufte und ganz

hamptfächlich, durch Steuerung des Holzdiebstahls. Die Übung solcher Sparmittel hebt bas Balbvermögen und bezeichnet den tüchtigen Forstwirth vor Allem, sie ist die Frucht einer umsichtigen und emsigen Pracis.

- 2) Bei Auswahl biefer Rudhaltsmittel ift haupts fachlich zu berücksichtigen:
- a) Die Große ber bestimmten Reserveanlage muß bem zu befürchtenden Rothfalle, ober zu erwartenden Bortheile angemeffen sein; nicht minder muß die Art berselben bem 3wede entsprechen.
- b) Die Rudhaltsmaffe muß zu jeber Zeit leicht entnehm= bar fein.
- c) Die Walberziehung barf baburch nicht gehemmt, ober gar geftort werden.
- d) Der Zinsenverlust wegen zuruckgestellter Nutzung muß fich in mäßigen Grenzen halten, bamit bas Opfer nicht größer ift, als ber beabsichtigte Ruten.

Die neuere Zeit hat durch Erfindung, Transportserleichterung und freiern Holzbandel die Nothwendigkeit und Dringlichkeit der Baldreferven um Vieles gemindert und dem ganzen Baldbetriebe zu einem mehr gewerblichen Charakter verholfen; bennoch behält dieser Gegenstand stets eine wichtige Bedeutung in der Forstetaration.

4. Ertragsabichagung.

§. 449. 3mede ber Ertragsabichagung.

Die Abschähung bes jehigen und kunftigen Walbertrages hat wesentlich zwei 3wede; sie bient entweber zur Einrichtung bes Forstbetriebs mit Regelung bes nachhaltigen Ertrags, ober als Grundlage zur Werthsbestimmung, sei es von ganzen Waldkörpern, einzelnen Waldstüden ober besondern Ruhungen. Beibe 3wede erfordern ganz gleiche Mittel, sowohl in der Ersorschung des Waldvermögens, als in der Anordnung des Wirthschaftsbetriebs und in der Schäshung des Ertrags aller Orte und Zeiten. Denn auch zur bloßen Forsteinrichtung muß jedes nuthbare Erzeugniß des Waldes nach

feiner Abkömmlichkeit und seinem Berthe beurtheilt und nach dem Berthozunahme Prozente in die Summe des höchsten Einkommens eingestellt werden. Anders ist es gar nicht möglich, den Forstbetrieb nach den Bedingungen eines guten Forsthaushaltes einzurichten.

Man hat zwar ben Balbern balb nach ber vorgefundenen Altereflaffen = Ausbehnung , balb nach ihrem gefammten Raffen: porrathe bestimmte Ertragefate auferlegt, babei bas unerforfolite Leben, Bachsen und Gebeiben berfelben bier in farre Formen landublicher Umtriebszeiten und fefter Periodenftallungen eingeamangt, bort nach truglichen Ertragstafeln und Statsformeln gleichsam gefetlos verurtheilt. Doch ift baburch im Gangen taum mehr geschehen, als bag ben Forften bier biefe, bort jene natur: wibrige Candesuniform angelegt murbe. Ber bieran zweifelt, ber rechtfertige bas Gegentheil. Wie läßt es fich aber entschulbigen, baß man noch in gangen ganbern einerlei Umtriebszeit feftbalt, 3. 28, hier 80, bort 120, mabrend es langft entschieben ift, bag nicht einmal in einem und bemfelben Forfte bas Schlagbarfeits: alter burchgangig gleich fein barf; und marum werben noch heute ausgebehnte Balbungen in großen Umtriebsvierteln funftigen Jahrhunberten vorgeschnitten und baburch alle finnigen Beftrebungen im beffern Baue ber Balber fo bandmertsmäßig ge: feffelt?

§. 450. Segenftanbe ber Ertragsabichatung.

Die wesentlichen Grundlagen der Walbertragsschätzung sind: die Fläche mit ihrer Ertragsgute, und der Holzbestand mit seinem Zuwachse. Zur Flächenkenntniß führt die Forstvermestung und die damit verdundene Begrenzung, Ab = und Eintheis lung und Kartirung. Setzen wir hier die Forstvermessung als gegeben und vollendet voraus, so sind demnach die Schähung der Ertrags = und Bestandesgüte (des Holzvorrathes und Buswachsed) als nächste und unerläsliche Borarbeiten zu betrachten, mag diese Schähung nun, je nach dem Zweck und den Mitteln, genauer oder minder genau ausgefährt werden. — So wie aber der vorhandene Holzvorrath ein wichtiger Faktor sie Drbuung

bes kunftigen Forst betriebes ift, so ist auch umgekehrt von letterem ber gegenwärtige und kunftige Ertrag wesentlich abhängig; Betrieb und Ertrag bedingen sich gegenseitig, und ohne einen Betriebsplan, mag dieser nur auf die allgemeinsten Feststellungen sich beschränken oder auf die speziellsten Anordnungen einzgehen, ist keine Ertragsbestimmung möglich. Gegenstände der Ertragsabschähung sind demnach: die Votarbeiten, die Betriebsanordnung und die eigentliche Ertragsberecht nung. — Wir können und hier jedoch nur mehr mit dem masthematischen Aheile dieser Arbeiten befassen; der forstliche gehört einer besonderen Lehre (der Forstbetriebseinrichtung) an, und wird hier nur in so weit berührt, als es zum besseren Verständniss nothwendig erscheint.

a. Borarbeiten.

§. 451. Borerörterungen.

Bur zwedmäßigen Einleitung bes Balbertrags:Regelungs: Geschäftes, und insbesondere zur allgemeinen Beurtheilung ber maßgebenden Forstverhältniffe bienen hauptfächlich — nach beens beter Forstvermeffung — folgende Borerörterungen:

- 1) Borläufige Balbbefichtigung. Deren 3wed ift: bie Standorts = und Bestandesverhältnisse bes Walbes und bessen äußere Beziehungen erst im Allgemeinen kennen zu lernen, seine Behandlung und Benuhung vorläufig zu beurtheilen und wegen bes Schähungs-Berfahrens Magregeln zu nehmen.
- 2) Bestimmung, ob und wiefern eine genaue Schatung erforberlich ift; ob biefe mehr ausführlich fein muß, ober burch ungefähre Aufnahmen erfett werben kann. Dagsgebenbe Umftanbe find hierbei hauptfächlich: einerfeits bie 3wede und Mittel ber Schatung, anbererfeits ber Balbzuftanb.

١

3) Borfragen, befonbers an ben Forftinhaber ju richten: nach Besithand, außern Gerechtsamen, innern Dienstbarkeiten und sonstigen Belastungen; nach Abseharkeit, Magen und Preisen, forstlicher Betriebsamkeit und Sicherheit ber stehenden Holzvorrathe; nach ben Eigenthumlichkeiten ber naturlichen Bage, bes Bobens und ber Standortsgute, ber holzarten

und Baldgattungen, wie sich bieselben in der Erfahrung ergasben; nach dem Baldzustande und der Altersabstufung, den seitz herigen Betriebsweisen und Abtriebsaltern, den etwa nothigen Umformungen oder Umwandlungen; welche Betriebsarten, Birthschaftsverbande und hiebsfolgen einzurichten, welche Holzgattungen, Sorten und sonstigen Nugungen zu sondern sein wurden?

- 4) Auswahl und Aufbereitung ber etwaigen Probeshauungen gur Untersuchung ber Bachsthumsgange, Gehaltsfaktoren u. A. m., so wie zur Aufnahme ber erforberlichen Ertrags und Rutungsproben u. s. w. Meist tonnen bie eben in Arbeit begriffenen Sauungen hierzu bienen.
- 5) Aufftellung ber lettern Forfterträge aus ben Rechnungen; eine bochft wichtige Sammlung zur Beurtheilung bes feitherigen Angriffs in Massen und Sorten, so wie ber Einträglichkeit an Solz und Gelb, ber Preise und Lohne, bes außern Bedurfnisses und Berbrauchs.

Nach biefen Borerörterungen beginnen bie eigentlichen Aufnahmen, b. h. bie Schaung ber Ertrags = und Beftandesgusten. — Diefe Aufnahmen find junachft allgemeine, jur Ermittelung und Feftftellung ber hulfsfaktoren und sonft erforderlischen Anhaltsgrößen; gestützt auf biefe folgt bann die befonbere Schaung jebes einzelnen Forstortes. Bir nennen jene bie allgemeine Borfchaung, biefe bie befonbere Einschaung.

§. 452. Allgemeine Borfchagungen.

Die allgemeinen Borermittlungen finb :

- 1) Probeuntersuchungen an gefällten Ruftersbäumen, aus ben herrschenden Stammklassen, zur Borausberstimmung ihrer Holzhaltigkeit im Allgemeinen und ber anzunehmenden Formzahlen und Formklassen, Zuwachs und Sortenvershältnisse insbesondere; zugleich werden damit die nöthigen Ermittelungen über die Holzhaltigkeit der gebräuchlichen Maße verbunden, Behufs Umrechnung der geschätzten Massen in Verkaufsmaße ze.
- 2) Aufnahme von Probeflachen in ben herrichens ben Beftanbestlaffen, bie nachher als Anhalt und Bergleichsgrößen bienen. Diefe Borfchatung, welche von jeber im Korfte

vorkommenden Bestandesform ihre eigenthumlichen Golzhaltigkeits: und Zuwachsgrößen aus dem Ganzen durch angemessene Probesstächen heraushebt, wo möglich auch mit Zuziehung von wirklichen Sauungsergebnissen vervollständigt und in Bestandes gutesklassen aufstellt, gewährt nicht nur einen gar sichern Raßstad zur besondern Einschätzung der Bestandesguten, forstmäßigen Stellung und Haltung der vorhandenen Bestände, sondern giebt auch die erforderliche übung zum Sebrauche der Baldmassentaseln und bie sicherste Grundlage zu den Lokalertragstafeln.

- 3) Borläufige Bestimmung ber im Gangen vorstommenben Ortsguteklassen, wenigstens ber höchsten und niedrigsten, nach Maßgabe ber Ortsbeschaffenheit, des Bodenzusstandes und ber erreichbaren Bestandeshöhe.
- 4) Aufstellung ber Cokalertragstafeln für bie vorshandenen Baldgattungen und Standortsguten, auf dem Grunde der allgemeinen Bestandesaufnahme und mit Gebrauch der Durchschnittsertrags = und Baldmassentafeln.

§. 453. Befonbere Ginfchagungen *).

Sind die allgemeinen Ermittelungen in ben erforderlichen Übersichten gesammelt, so nimmt man von Ort zu Ort gehend die besondere Beschreibung des Standortes und die Schätzung des Bestandes nebst Beurtheilung der etwaigen Nebensnugungen vor.

- 1) Stanbortsbeschreibung. Diese begreift von jeber Abtheilung mit besonderer Ortlichkeit: bie Beschreibung ber Lage und bes Bobens, die Schätzung ber Ortsgute und besondern Ertragsfähigkeit in Bezug auf angemeffene holzart und Balbaattung.
- 2) Holzbestandesichähung, ober vielmehr bie geeignete Aufnahme aller Bestandesverhaltniffe einer jeden Abtheilung, nämlich: Bezeichnung und Bestandesfläche nebst etwaisger Budenfläche; Form, Alter, Stammgröße, Stels

^{*)} Die befondere Einschätzung umfaßt Alles, was man im sogenannten Taxations-Protosolle niederzulegen pflegt.

lung, Bachsthum und Gute bes Beftandes; allgemeine Borsichlage zu beffen Behandlung und Benugung. hieran reihet man noch besondere Borbemerkungen wegen des kunftigen Betriebes, hauptsächlich in Betracht ber nugbarften holz und Betriebeart mit bem örtlichen Schlagbarkeitsalter, ber kunftigen Alters und hiebsfolge, ber Mittel zum Ausgleichen folgewidriger Mtersabstufungen und Bwischenbestande, zum herstellen sturmfester hiebsanwande u. bergl. m.

Die Beftandesgüte ist eigentlich von allen vorkommenden Altersktassen einzuschäten, selbst bis zu den jüngsten herab, nur mehr oder minder genau, je nachdem das Holz älter oder jünger ist und früher oder später zum Abtriebe kommt. In der Regel schätt man die Bestandesmasse mit ihrem Zuwachse bloß nach den mittels der Borschätzung im Ganzen gefundenen und in Massengehaltsklassen abgetheilten Bestandesgüten (h. 452. 2.) und den allgemeinen Waldmassen zaseln mit erwägender Berzgleichung der paßlichen Richtproben und vorsindlichen Gehaltsfaktoren. Reichen diese Mittel eben nicht zu, so nimmt man noch besondere Nachproben; und wo die Ungleichmäßigkeit des Bestandes unübersehdar ist, oder werthvolles Starkholz zerstreut vorstommt, bedient man sich der stammweisen Auszählung.

3) Reben fchatung. Diefe umfaßt bie aufbringbare Rutung an Rebenerzeugniffen, mag biefe vom einzelnen Forstorte, ober vom Ganzen zu erwarten sein, ober auch auf eine etwa thuliche, anderweite Benutung bes Walbbobens sich beziehen.

§. 454. Mufterung ber eingefchatten Orte und Beftanbesguten.

Die Schätungsergebnisse aller Ortsguten, Massengehalte und Zuwachsbeträge sind je unter sich vergleichend zu berichtigen, ehe sie weiter verwendet werden durfen; benn bei der von Ort zu Ort fortschreitenden Einschätung verliert nicht selten das Auge sein Maß und das Urtheil seine Schärfe. In einer geeigneten übersicht, worin alles Gleichgeschätte unter den angenommenen Güteklassen und hinter den Ortsbezeichnungen zusammengestellt ist, giebt sich dem von Reihe zu Reihe musternden Blide fast

jebe, nur irgend erhebliche Ungleichheit von felbft zu erkennen, Sat man mit Bugiehung bes ortofunbigen Forftperfonals alle Reiben auf = und abmarts prufend burchgangen und aus jeber bas Größere ober Kleinere geschieben und ber angemeffenern Rlaffe überwiesen; hat man fich bann noch mit Gulfe ber fri= fchen Ruderinnerung bie gefundenen Gutegroßen von ber hochften jur miebrigften und wieber von ber niebrigften jur bochften in Gebanken nochmals aus ber Gesammtheit ausgehoben, mit beren Einreihung verglichen und bie etwa gebliebenen 3meifel an Ort und Stelle burch Nachschätzung erledigt: fo fann man fich auf bie Berhaltnigmäßigkeit ber Gutenaufstellung aller Orte und Beftanbe ficher verlaffen. Diefe vergleichende Mufterung berichtigt bie genauefte, wie bie ungefahre, felbft bie mangelhafte Schagung gang ausnehmend; fie ift ein vortreffliches Mittel, bie eingewohnte Beftanbestenntnig und bas treffenbe Augenmag ber Forfibiener= schaft fur bie Taration nach Möglichkeit zu nuten.

§. 455. Berechnung bes vorgefundenen Stammvers mogens.

Die vollendete Rufterung der Orte = und Bestandesgüten bient nun hiernächst als Mittel zur sichern Berechnung des gessammten Grundwerthes, wirklichen und normalen Massenvorrathes und Massenzuwachses, indem man die Flächensumme einer jeden Güteklasse auswirft, mit der ihr angehörigen Gütezahl multiplizirt und die Beträge summirt.

1) Sefundener Grundwerth (§. 389.) Bon ben nach Zehnteln ober Hunderteln abgestuften Ortsgüten, z. B. 0,a — 0,b — 0,e . . ., wirft man nun noch die Flächensummen D, E, F . . . aus und multiplizirt eine jede mit ihrer Sätezahl. Diese Grundwerthszahlen aller Ortsgüteabtheilungen zusammen 0,aD + 0,bE + 0,cF . . . geben den gesammten Grundswerth, oder die Anzahl von Bollwerthsmorgen. Wird diese wiesernit der ganzen Flächensumme S dividirt: so ergiebt sich die durchschnittliche Ortsgüte vom Ganzen, $\frac{0,aD + 0,bE + 0,cF . . . }{0,aD + 0,bE + 0,cF . . . }$

jene Bahl, an welche fich fo manche Ertrags : und Werthöliber: schläge frimpfen lassen.

- 2) Sefundener Massenvorrath (§. 391.). Die Massen: haltigkeit der Bestände g h i . . . stust man zu 100 oder 200 Afs. ab. Das Produkt der Fläche K L M . . . einer jeden dieser Abtheilungen mit ihrer Massenhaltigkeit giebt nun den Massengehalt derselben, und die Massenbeträge aller Stusen zusammen geben den gesammten Massenbeträge aller Stusen zusammen geben den gesammten Massenbeträge aller Klachensumme 8, so geht der wirkliche Durchschnitts-Massensumme 8, so geht der wirkliche Durchschnitts-Massensumme 8, so geht der wirkliche Durchschnitts-Massensumme ber Massenhaltigkeitszahlen unter abgerundete Sehaltsklassen gewährt zugleich den nicht unerheblichen Rechnungsvortheil, das dadurch die unmittelbaren Ertragssaktoren bedeutend abgekürzt werden.
- 3) Gefundener Massenzuwachs (§. 392.). Die zu 1 oder 2 Kfg. abgestusten Zuwachsgrößen n o p ... lassen sich auf gleiche Weise nach der, einer jeden Abtheilung zukommenden Fläche Q, R, T . . . berechnen und zum gessammten Massenzuwachs aufsummiren, aus welchem sich wieder der wirkliche Durchschnitts = Massenzuwachs pr. Morgen $\frac{nQ + oR + pT ...}{S}$ ergiebt. Das wirkliche Massenzersen.
- 4) Der normale Rassenvorrath im vollkommenen Baldzustande ergiebt sich am kurzesten durch das Produkt der gefundenen Bollwerths: Morgenzahl Qad + QbE + QcF . . . mit dem aus der Lokalertragstafel (n. §. 434. 2. 3.) zu end zissernden normalen Rassenvorrathe vom Rorgen (Mv) der ausgesucht besten Ertragsgüte. Mai könnte denselben auch nach den besondern Flächen der eben vorskommenden Standortsklassen theilweise berechnen. Theilt man den normalen Rassenvorrath vom Sanzen durch die wirkliche

Flachenfumme, fo ergiebt fich ber normale Durchfchnitt 5:2 Maffenvorrath vom Morgen.

- 5) Den normalen Daffenguwachs findet man gufammen in bem Probutte ber Bollwerthe : Morgenzahl mit ber Durchschnittsmehrung $\binom{M}{A}$, ober mit bem Durchschnittszuwachse (M + Sa) von der ausgefucht besten Ertragsklaffe (6. 434. 5. 7.). Die Theilung besfelben mittels ber wirklichen Machenfumme ergiebt ben normalen Durchfchnitte : Daf: fenerwachs vom Morgen. Bo bie Bofalertragstafel nicht bis jur hochften Ertrageflaffe binaufreicht, lagt fich bie bochfte Ertragegute leicht nachberechnen. Baren 3. B., wie oben, nur 0,8 aufgestellt, fo wurden jeber Bahl noch & jugesett. Bu §. 432. I. betruge ber hochfte Durchschnitteerwachs pr. Mg. im 50jahrigen Umtrieb 75 und 100 Rff. Übrigens konnte man auch ben normalen Maffenzumachs theilweise berechnen, nach ber Rlachenausbehnung jeber Standortsklaffe, wie ben normalen Daffenvorrath. Nach beiden wird noch das normale Massenzuwachs= Prozent ausgeworfen.
- 6) Bu allen biefen Maffengrößen berechnet man in ber Regel noch die fummarischen Berthebetrage von den verschiesbenen Holzgattungen und Altereklassen nach geeigneten Durchsschnittspreisen, nämlich: ben Berthevorrath im Ganzen und pr. Morgen, die gesammte Berthezunahme mit dem Berthezunahme mit dem

b. Betriebsorbnung.

§. 456. Allgemeine Betriebsanordnungen.

Auf bem Grunde ber gefammelten nahern Kenntnis von den außern und innern Forstverhaltnissen, so wie von dem gesammeten Betrage des wirklich vorhandenen und des annehmbar normalen Massenvorrathes und Zuwachses, nebst den fraglichen Werthen, schreitet der Schätzer nun weiter zu den allgemeinen Betriebsanordnungen. Denn die Art und Weise, durch welche der Waldung eine gewisse höchste Nutbarkeit verschafft und abz gewonnen werden kann, ist durchaus erst festzustellen, bevor man

über bie Maffen : und Berthsertrage ein bestimmtes Urtheil fallen barf. Diese Anordnungen konnen aber in ber Regel jeht nur .
noch bebingt getroffen werben , indem die periodische Ertragsbe= rechnung und vergleichende Busammenstellung erst über ihre halt= barkeit entscheiden muffen.

- 1) Bor Allem trifft man Bestimmungen über bie funftigen Balbbetriebsarten und bie zu fondernden Betriebsverbande, über bie zu erzielende Beftanbesordnung und
 die erforderliche Betriebsführung, jedoch vor der Sand
 biog nach allgemein forstwirthschaftlichen Grundsäten. Sicherer
 läßt sich jett schon die Zeiteintheilung anordnen, mit folgens
 ben Zeitmaßen.
 - 2) Die normale Umtriebszeit ober bas burchschnittliche Schlagbarfeitsalter (§. 447.).
 - 3) Das örtliche Schlagbarkeitsalter, in welchem jeber normale Balbbestanb seinem Ortsverhaltniffe gemäß einen gewissen hochsten Ertrag abwirft, und zwar:
 - a) in bem Maffen: Schlagbarteitsalter, ben bochften Durchfchnitts: Maffenertrag (§. 426. 2. c.);
 - b) in dem Berthe=Schlagbarfeitealter, ben hochften Durchfcnitte=Bertheertrag (§. 429. 2.);
 - c) in bem Berginfunge: Schlagbarteitealter, ben bochften Binfengewinn (§. 430. 2.).
 - 4) Das Abtriebsalter, ober basjenige Saubarteitsalter, in welchem ein vorgefundener Balbbeftand, nach Maßgabe ber vorwaltenden Bestandesverhältnisse, balb zur Serstellung einer geregelten Bestandesfolge, bald wegen ausgezeichneter oder umgetehrt abnormer, rückgängiger Beschaffenheit, bald wegen Überslusses oder Mangels an schlagbaren Beständen u. s. wirklich zum Abtried gezogen werden muß, früher oder später, als das örtliche Schlagbarteitsalter es bedingt *).

^{*)} Sanbarkeit bezeichnet bloß im Allgemeinen ben Zeitpunkt, wenn ein Baum ober Bestand für die Walberziehung am abkömmlich ften, für die Ruhung am ergiebigsten und nach den zufälligen Umftanden am vers werthbarsten ift. Schlagbarkeites, Umtriebes und Abtriebsalter verbinden daher mehr nutergeordnete, aber schärfer bestimmende Begriffe von Saubarkeitsalter.

- 5) Der Einrichtung 6:Beitraum erstredt fich bis zur erzielten herstellung eines ziemlich normalen Alterstlassen-Bershältnisses, von welchem Zeitpunkte erst bie normale Umtriebszeit in Birkung tritt. Diefen Zeitraum muß ber aufzustellende Bestriebsplan butchaus umfassen.
- 6) Der AbichätungesBeitraum, fo weit man bie Maffens und Bertheertrage nach Maggabe bes vorgefundenen Balbftans bes und ber außern Rugungsverhaltniffe naber bestimmt.
- 7) Betriebs-Perioden. Diese bekommt jeder Betriebsverband ganz für sich; ihre Größe wird gewöhnlich auf 5, 10 oder 20 Jahre geseht, so daß die Umtriedszeit deren 3 bis 5 (etwas mehr oder weniger) beiläusig umfaßt. Erleichternd ist es, besonders für die Ertragszusammenstellung, wenn die Betriebs-Perioden der verschiedenen Betriebsverbande eines Forstes in einander ausgehen *).

Schließlich ift nochmals hervorzuheben, daß allen diesen alls gemeinen Betriebsanordnungen unerläßlich eine geregelte Ort 82 abtheilung vorausgehen muß, die nicht nur jeder Betriebseinsrichtung und Rachberichtigung, sondern auch dem Betriebe aller Zeiten zum sesten Rahmen dient, in welchem der Balbstand nach und nach gleichsam von selbst geordnet, die Hiebe folgerecht und sicher geleitet und die Größen aller Ruhungsflächen leicht abgezriffen werden können. Es ist bedauerlich, daß dies Fachwerk, ohne welches ein geregelter Betried nie bestehen kann, noch so wenig beachtet wurde. Die kostdarsten Vermessungen sind darüber undrauchdar geworden.

§. 457. Aufftellung bes Betriebsplanes.

Bollte man bei ben gar fehr verschiebenen, oft ganz unregelmäßigen Balbzuftanben und bei ben noch weit verschiebenern, oft ganz irrigen Birthschaftsmeinungen ben Forstbetrieb einer Ertragsabschähung ohne alle nahere Andeutung von Ort und Zeit,

[&]quot;) Die Etats- ober Finang-Berioben beziehen fich bloß auf bas Einkommen und beffen Berwenbung; man follte fie mit bem Forstbetriebe nie vermischen. Mittels einer ganz leichten Rechnung können bie ihnen aus ben Betriebs-Berioben zukommenben Beträge ausgeworfen und etatifirt werben.

von Maß und Ziel der Ertrags Erzeugung und Entnehmung unterwerfen: so wäre das ein unverantwortlicher Fehlgriff. Zede Waldbehandlungsweise versetzt das Waldvermögen in ganz eigene Wuchsverhältnisse und hat somit auch einen eigenen Ertrag zur Folge. Jede Ertragsabschätzung muß daher auch eine gewisse Art und Weise der Behandlung voraussehen, einen Betriebsplan unterstellen, wenn ihre Ergebnisse sichern Grund fassen und guten Glauben sinden sollen. Keine Abschätzungs Wethode kann und darf sich hiervon freisprechen, und jeder Taxator ist es sich selbstschuldig, genügend darzulegen, auf welche vorausgesetzten Wittel und Wege sein Schätzungsergebniß gegründet ist.

Ein solcher Betriebsplan braucht keinesweges umftändlich und streng bindend zu sein, sich auch als solcher nicht eben mit Ertragsgrößen zu befassen; er muß vielmehr den eingerichteten Betriebsgang einsach, klar und übersichtlich darlegen, und dem Birthschafter als rathender und belehrender Leitfaden dienen. Freilich ist eine nicht gemeine Meisterschaft erforderlich, in demsselben alle Anforderungen der verschiedenen Interessen, so wie der Birthschaft und Bissenschaft für Gegenwart und Zukunft zu ersfüllen. Unser Betriebsplan stellt in Übereinstimmung mit der Bestandeskarte jeden Betriebsverband für sich auf und ordnet theils mit Zahlen, theils mit kurzen Worten, von jeder Orts = und Bestandes-Abtheilung folgende Gegenstände ein:

A. Linte Seite.

- 1) Grund und Boden: Boran die Ortsbezeichnung bann ber gesammte Flachengehalt und die besondere Ertrages fäbigkeit.
- 2) Borgefundener Balbbeftand: Die abgetheilten Alters = ober Buchstlaffen bes Hauptbeftandes, bie Zwischenbestände und unbestodten Walbslächen.

B. Rechte Seite.

3) Getroffene Betriebsanordnung: Den Betrieb jeber Periode auf ben ganzen Einrichtungs-Zeitraum erstreckt, nur für die eigentliche Abschätzungszeit ausführlicher gehalten. hier, von werden die Schritte ber verjungenden haupthauungen zur kunftigen Bestandesordnung und die des neuen Balbanbaues

mit Machenzahlen, bie 3wischenhauungen, so wie ber laufenbe Wiederanbau aber nur wortlich bezeichnet.

4) Rebenbeftimmungen: Begen Abweichung bes Schlagbarteitsalters, herfiellung ber Bestanbesfolgen, Berudsichtigung ber Nachbarbestänbe, Bertheilung seltener hölzer; auch wegen örnicher Berechtigungen und Ansprüche, Buganglichkeit in bie hutbaren Theile u. s. w.

So eingerichtet erfett ber Betriebsplan zugleich bas Bermeffungeregifter und bie Alterelaffentabelle und giebt babei eine Flare Überficht, wie und wann bes Balbes Normalzustand erzielt wirb. Denn alle Berjungungeflachen ber Betriebsperioben ruden ihrer Beitfolge gemaß vollkommen bestanden in den folgenden Umtrieb über, jur Begrundung einer gang geregelten AlterBab-Aufung wohlgeordneter Beftanbe. Diefen Betriebeblan ertennen wir als ben Rern aller- Forftbetriebs : Ginrichtungen und Abicha: bungen und als bas Deifterftuck aller forfilichen Runft und Bif. fenschaft. Rein Bunber alfo, wenn Forftgelehrte, benen bie tiefere Ginficht in bas Befen ber Balber ju fern vom Schreibtifche liegt, fich bavon losfagen und mit ben Etatsformeln behelfen, ober wenn man in Befangenheit meint, bem Forftwirthe burften bie Banbe nicht gebunden werden! - Gine folche Entzügelung ber Unfunde und Bermahrlofung murbe bie Balber immer tiefer in's Berberben führen.

c. Ertragsabidagung insbefonbere.

§. 458. Abicatunge = Dethoben.

Bis hierher beschäftigten wir uns bloß mit ben Borarbeisten zur Begründung und Regelung des Waldbetriebes und der Ertragsentnehmung, welche in jedem gegebenen Falle und zu jestem weitern Behuse mehr oder minder erforderlich sind. Jeht handelt es sich nun um die verschiedene Art und Weise, wie die ermittelten Massen und Werthsgehalte zur wirklichen Ertragsabsschäftung verwendet werden können. Zunächst dieten sich und zwei wesentliche Verschiedenheiten des Versahrens dar, je nachs bem die Forsterträge von einem ganzen Waldverbande zuf ams

men ober von jedem einzelnen Balbbeftande befonders abgesichät werden. Bon beiden Sauptverfahren können wir das erftere bie summarische Abschähung nennen; für das ansbere, mehr bas Einzelne in Orts = und Beitfache ordnende, hat sich Fachwerksabschähung geltend gemacht.

Die summarische Abschähung bestimmt ben, von jedem Balbverbande überhaupt zu entnehmenden Raffenertrag nach gewissen Rechnungsformeln, welche den vorgefundenen Raffenvorrath auf eine ober die andere Beise zum Grund legen. Bon diesem kann man den Massenzuwachs, oder einen in Prozenten ausgedrücken Untheil, oder auch gleich einen Durchschnittstheil abnugen. Dies begründet drei verschiedene Bersahrungsarten der summarischen Abschähung, nämlich: nach dem Ruhungszuwachse, dem Ruhungsprozente und ber Durchschnittsnuhung.

Die Fachwerksabschätzung erhebt ihre nach Ort und Beit aufzustellenden Rutungsgrößen entweder kurzweg mittels besonderer Durchschnittserträge und gemeinschaftlichen Ertragsberechnung, oder ganz ausführlich aus dem gesondert abgeschätzen Ertragsvermögen eines jeden Bestandes an sich.

Biernach ergaben fich folgende funf Abichagungsmethoben:

- 1) Die fummarifche Abschähung nach bem Rus hungszuwachse.
- 2) Die fummarische Abschätzung nach bem Rustungs-Prozente.
- 3) Die fummarifde Abichagung nach allge meinen Durchichnittenugungen,
- 4) Die Fachwerte = Abichatung nach befonbern Durchichnitteertragen.
- 5) Die Fachwerke : Abichatung nach Conber erträgen.

Bon biefen funf verschiedenen Berfahrungsarten tann jebe nicht nur fur sich, sondern auch jur Aushulfe einer andern, und alle können in bemfelben Forste recht füglich neben und hinter

einander gebraucht werben. Wer durchaus nur eine einzige bes vorzugt und die andern verwirft, beweist damit seine Aurzsichtigs teit, etwa wie jener Geometer, der mit Kette und Stab die ganze Deffunft üben wollte.

Summarifche Abichatung.

§. 459. Darftellung eines normalen Birthfcafts: walbes zu weiteren Erläuterungen.

Um bie in ben folgenden §§. 460—462. kurz geschilberten Sigenthumlichkeiten ber verschiedenen summarischen Abschähungs= methoden an erläuternden Beispielen besser verdeutlichen zu könsneu, geben wir hier zuvörderst die Darstellung eines normalen Wirthschaftswaldes, welchem bas §. 422. I. für die starke Entsstehung mitgetheilte Musterbeispiel zu Grunde liegt. In derselsben sind die Bestandesmasse, die periodische *) und durchschnittsliche Jahresmehrung für die einzelnen Jahre die zum 50jährigen Bestandesalter, nebst deren Summen von 10 zu 10 Jahren ausz geworsen, so wie die zugehörigen normalen Nugungs = Prozente (nach §. 462. 2.) berechnet worden; die Borerträge dursten das bei für unsern 3weck unberücksichtigt bleiben.

Bestan- desalter.	Bestanbes- masse.	Periodis Durchs fche schnittliche Zahresmehrung.		Summe bes Maffenvor- rathes.	ber perios bischen	Summe d. burch- fcnitil. nehrung.	Rugungs. Prozent.
1 2 3 4 5 6 7 8 9	40 80 120 160 200 240 280 320 360 400	40 40 40 40 40 40 40 40 40	40 40 40 40 40 40 40 40 40			-	
	2200	400	400	2200	400	400	0,1818

^{*)} Die periodische, von 10 zu 10 Jahren fich gleich bleibende Jahresmehrung wurde hier ftatt ber laufenden Jahresmehrung angenommen, theils der Einfachhelt wegen, theils um die Jahlen des Musterbeispieles in §. 422. uns verändert beibehalten zu können.

Bestans desalter.	Bestanbes. masse.	Periodis iche Zahres	Durche fchnittliche mehrung.	Summe bes Massenbors rathes.	bifchen	Summe b. burch- fchnittl, mehrung.	Nugungs. Prozent.
11	464	64	42,2				
12	528	64	44,0		-		
13	1	64	45,5		ĺ		
14	592	64	46,9				
15	656	64	48,0			I	
16	720	64	49,0	1	,		i
17	784	64	49,9			Ì	
18	848	64	50,7				
19	912	64	51,4			1	
20	976 1040	64	52,0			[
	7520	640	479,6	9720	1040	879,6	0.1069
21		70	52,9		1010	3.0,0	0,200
22	1110	70	58,7			1	
23	1180	70	54,8			Į	
24	1250	70	55,0			1	
25	1320	70	55,6	1	1		1
26	1390	70	56,2				_
27	1460	70	56,7				
28	1530	70	57,1		ŀ		
29	1600	70	57,6		Ì		
30	1670	70	58,0		l	Ì	
0,0	1740						
	14250	700	557,1	23970	1740	1436,7	0,072
31	1808	68	58,8				
32	1876	68	58,6				
33	1944	68	58,9	İ			
34	2012	68	59,2				
35	2080	68	59,5			•	
36	2148	68	59,7				
37	2916	68	59,9				
38	2284	68	60,1				
39	2352	68	60,3				11
40	2420	68	60,5				
	21140	680	595,0	45110	2420	2031,7	0,053
41	2482	62	60,5	1 1			
42	2544	62	60,5				
43	2606	62	60,5				
44	2668	62	60,6			1	
45	2780	62	60,6				
46	2792	62	60,6				
47	2854	62	60,7				
48	2916	62	60,7				
49	2978	62	60,7				
-50	8040	62	60,8				
	27610	620	606,2	72720	3040	2637,9	0,041

§. 460. Summarifche Abschähung nach bem Rugungs: zuwachse.

Diese Abschätzungs Methode bestimmt ben Balbmaffensertrag bloß nach bem vorgefundenen wirklichen Maffens uwachfe, von dem Grundsate ausgehend: daß eine jede Balbung, sei sie in vollkommenem Zustande oder nicht, von Jahr zu Jahr gerade so viel Masse nachhaltig abgeben kann, als ihr Jahreszuwachs eben beträgt, ohne an ihrem Stammkapitale zu verzlieren. Man schätzt zu ihrer Anwendung den stehenden Massensvorrath und den lausenden Massenzuwachs und beurtheilt nach beiden die weitern Ertragsverhältnisse.

- 1) Die Buwachsichätzung ift hierbei ber hauptfächliche Gegenstand; fie wird auf breierlei Beife bewirkt; entweder nach ber vorgefundenen Durchschnittsmehrung, oder nach Prozenten einer Normal: Ertragstafel, ober nach bem laufenden Buwachse felbst.
- a) Benbet man bie vorgefundene Durchfchnitts= mehrung an, fo wird von jedem einzelnen Beftande bes abzuicagenben Balbverbandes Daffe und Alter bestimmt, barnach bie Durchschnittsmehrung ausgeworfen und beren Gumme als Ertrag angenommen. In unferem erläuternben Beispiele (§. 459.) ware bieselbe also = 2637,9 c'. Sie bleibt ftets hinter bem wirkli= den laufenden Bumachfe gurud (in unferem Beifpiele um 3040-2637,9 = 402,1 c' ober circa 16 %), weil, wie fcon §. 436. ausführ= licher bargethan, ber geringere Bumachs ber jugenblichen Altersperioben mit zum Durchschnitt gezogen wirb. Diefe Abweichung fann, jumal beim Bormalten jungerer, fcmach entftehenber Beftanbe, febr bebeutend fein, und bie Durchschnittsmehrung ift baber als Stellvertreter fur ben laufenben Bumachs gang unbrauchbar, wenn es auch möglich mare, von jebem Beftanbe Maffengehalt und mitt= leres Alter burchgangig genau zu erforschen. Letteres aber uns terliegt auch noch manchem Zweifel, zumal in unregelmäßigen Beftanben, und zu welchen Abweichungen falfche Ermittelungen in biefer Sinficht fuhren konnen, ift icon §. 385. an einem Bei= spiele gezeigt. - Die fehlerhafte Stellvertretung ber laufenben Sahresmehrung burch bie Durchfcnittsmehrung führt übrigens

ftets zu einem kleinern Ergebniffe, mas einigermaßen noch zu ih= rer Dulbung gereichen burfte.

- b) Anderwarts hat man, um biesen offenbaren Rehler zu um: geben, ben fraglichen Buwachs nach bem Daffengehalte und Alter ber Beftanbe mittels ber Progente einer Rormaler tragstafel berechnet. Dürfte man 3. B. bie Cotta'ichen Prozenttafeln *) fur bie vorliegenbe Abichagung eines Buchen: malbes als maggebend betrachten: fo hatte ein 40jahriger Be-2400×2,874 = 70 c' laufenden Zuwachs ftanb mit 2400 c' Maffe und die Summe bes auf gleiche Beife ermittelten Buwachses von allen Beftanben ergabe ben Ertrag. Bei biefer Bumachsicatung begiebt man fich indeß auf brei Abwege: Einmal ist, wie befannt, bie Bestimmung bes Bestanbesalters bochft unsicher; zweitens mangelt allen Ertragstafeln bie bierzu erforberliche Buver läffigkeit; endlich brittens kann ber wirkliche Zuwachs boch wohl nur aufällig mit einem ibealen übereinstimmen, fonft mußten ja auch in ber Wirklichkeit alle an Masse und Alter gleichen Be stände derselben Waldgattung in gang gleich em Zuwachse ste ben, mas offenbar widerfinnig ift.
- c) Der laufende Zuwachs selbst, welchen man nach unserm Berfahren, von Ort zu Ort gehend, mit der Bestandesmasse wirklich ermittelt er wurde in unserm Beispiele 3040 c' sein ist unbedingt die sicherste Grundlage dieser Abschähungs. Methode und legt nebenher auch die Unbrauchbarkeit jener beiben Berfahren an den Tag. Nur halt man eine solche Schähung sur weit schwieriger und umständlicher, als sie es wirklich ist, indem babei das Augenmaß mittels vergleichbarer Proben sehr thätig sein kann.
- 2) Diese Abschätungsmethode, obicon fie unter allen fummarischen in der theoretischen Prufung am besten besteht, nimmt gerade denjenigen Ertragsfaktor jur Grundlage, besten Ermittelung am unzuverlässigsten ift, und bem deshalb der kundige Schäft

^{*)} Sie find in bem Grundriffe ber Forftwiffenschaft (Dresben und Leipzig) unter & mitgetheilt und darans hier (Laf. 120.) entlehnt.

ter nie eine Entscheidung über das Vorhandene wesentlich eins räumt. Zudem bleibt sich diese Größe keinesweges auf längere Zeit gleich; denn jede Hauung, jeder neue Nachwuchs ändert den summarischen Massenzuwachs, besonders in einem noch uns vollkommen bestandenen Walde. Durch geeigneten Abtried der zuwachsarmen Hölzer, durch sleißige Lüstung der gedrängten Wüchse und durch rasche Nachzucht läßt sich derselbe eben so hes den, als durch Verwahrlosungen herunterbringen. Wenn nun auch diese Methode ein gewisses Aufs und Absteigen des Massenzuwachses mit in Rechnung nimmt, so geschieht dies doch nur muthmaßlich und ganz im Allgemeinen. Sie läßt sich nicht darauf ein, die Mittel und Wege nach Ort und Zeit zu würdigen, durch welche der Baldzustand gebessert, der Zuwachs gehoben und darauf hin auch sogleich der Ertrag gesteigert werden kann, was die Fachwerksabschähung so gestissentlich leistet.

3) Ermagt man, bag biefe Bumachsabichatung mit bem Fachwert gang gleiche Borarbeiten bebarf, jene genauen Aufnahmen aber, die bem örtlichen Betriebe zu fo nublichem Anhalt bienen konnen, ju weiter nichts gebraucht, als einen summarischen Ertragsfat berauszurechnen, anstatt mit Unwendung einer gar fleinen Mube noch ben ausführlichen Birthschaftsplan zu ent= werfen, und daß babei bennoch von einer öftern Bieberholung bie Rebe ift: fo muß es gang befrembend ericheinen, wenn auf biefe Abschähungbart ein so hober Werth gelegt wirb. nicht die Scheu vor einer meifterhaften Aufstellung bes Birth= schaftsplanes mit im Spiele? Bur felbstständigen Abschähung burfte fich biefe Methobe nur in bem feltenen Kalle eignen, wo man entweder jest noch nicht ober gang und gar nicht im Stande ift, einen geregelten Schlagbetrieb einzurichten, wie in bem Planterwalbe, fo wie in einem Baldgemenge von gang unvereinbaren Bolgwuchsen, bas fich zuweilen wohl auf ben grelleften Standortsverschiedenheiten vorfindet. Sauptfachlich empfehlen mir bies Berfahren als ein vorzugliches Gulfe : und Bewahrungsmittel ber Sachwerksabichatung, welcher es jum großen Bormurfe gereicht, baß fie fich beffen nicht langft bebiente. - Goll jeboch biefe Ertrageregelung mehr Sicherheit und Brauchbarkeit gewinnen: fo muffen bie jur allgemeinen Bergleichung geeigneten Durchschnittsnuhungen und Maffennuhungs-Prozente mit ausgeworfen werden, und es mußte ihr bas Berthnuhungs : Prozent burchaus zur wirthschaftlichen Richtschnur bienen.

§. 461. Summarische Abschätzung nach bem Rutungs-Prozente.

Die Ertragsabschätzung nach bem MassennutzungsProzente stütt sich zwar auch auf ben Jahreszuwachs, sie legt aber nicht ben im gegebenen Walbe eben Statt sindenden Rutzungserwachs zum Grund, sondern ein frem des, wegen bes leichtern Gebrauches in Prozenten des Massenvorzathes ausgedrücktes Zuwachsverhältnis. Dieses Zuwachs- oder Rutzungs-Prozent nimmt man entweder als ein reales von anderwarts wirklich gefundenen Zuwachsverhältnissen, oder als normales unmittelbar aus einer Normalertragstafel und wendet dasselbe auf den vorgesundenen Massenvorrath an.

1) Anwendung eines realen Nugungs = Prozentes. Sammelt man sich bie bei aussührlichen Ertragsabschätzungen gefundenen und in Prozenten ausgedrückten Berhältniffe bes Massenvorrathes zum Nugungsbetrage: so gewinnt man wohl ein, aus der Birklichkeit gegriffenes Bergleichungsmittel zur kurzen Ertragsabschätzung anderer, in Standort und Baldgattung. Altersverhältniß und Bestandesgüte, Behandlung und Benutzung ganz gleicher Baldungen, von denen hierzu weiter nichts, als der Massenvorrath bekannt zu sein braucht.

Geset, der wirkliche Massenvorrath eines genau abgeschätzten Forstes sei 55000 Klastern, der bewährte Ertragssatz desselben aber 1320 Klastern: so ware das reale Nutungs prozent = $\frac{1320 \times 100}{55000}$ = 2.4. Könnte dasselbe nun auf einen andern, in allen seinen Berhältnissen ähnlichen Forst angewendet werden, dessen Massenvorrath = 200000 Klastern betrüge, so ware der Ertragssatz desselben = $\frac{200000 \times 2.4}{100}$ = 4800 Klastern.

Freilich sind solche Bergleichungsgrößen nicht leicht zu gewinnen; noch unsicherer ist aber ihre Anwendung, weil die Bergleichungs-Gegenstände dem Auge zu entfernt liegen und die Prozentsäte gewöhnlich in zu kurzen Zahlen gegeben und genommen werden. Der Unterschied von 2 und 2½ pCt. scheint z. B. ganzundedeutend, läßt aber doch die Bahl zwischen sehr erheblichen Ertragsunterschieden, so z. B. in dem eben angeführten Beispiele zwischen 4000 und 5000 Klastern. Dies Abschähungsmittel kann also eigentlich nur zu ungefähren Überschlägen dienen, theils wo eine genauere Erhebung des Ertragsvermögens eben nicht thulich ist und man den vorhandenen Massenvorrath nur stüchtig überrechnet, theils zur Bergleichung der auf andere Beise ermittelten Abschähungsergebnisse. Beit vorzüglicher und leichter ist statt bessen die Abschähung nach realen Durchschnittsnuhungen (§. 462. 3.) anzuwenden.

2) Das normale Rutungs : Prozent soll von einer Rormalertragstafel ausgehoben werben, welche ben Standortsverhältniffen, ber Baldgattung, Behandlung und Benutung genau entspricht, und zwar ohne Berücksichtigung bes abnormen
Baldzustandes. Dieses Abschätungsverfahren, welches zuerst von hundes hagen begründet und von ihm das rationelle genannt wurde, geht also von dem Grundsate aus: daß sich der
jährliche Nachhaltsertrag e zu dem eben vorhandenen wirklichen
Rassenvorrathe we verhält, wie der Normalzuwachs nz zu dem
Rormalvorrathe nv, oder

$$\mathbf{n}\mathbf{v}:\mathbf{n}\mathbf{z} = \mathbf{w}\mathbf{v}:\mathbf{e},$$

$$\frac{\mathbf{n}\mathbf{x}}{\mathbf{n}\mathbf{v}} \times \mathbf{w}\mathbf{v} = \mathbf{e}.$$

nt, das fog. normale Nugungs-Prozent, wie es eine Normaltafel ergiebt, braucht also nur mit dem wirklich vorgefundenen Massens vorrathe multiplizirt zu werden, um den Ertrag zu sinden. In unserm Beispiele (§. 459) ist das normale Nugungs-Prozent

für ben 30jährigen Umtrieb = 0,0726,

" " 40 " " = 0,0536,

" " 50 " " = 0,0418 *),

und ware bemnach für einen Forst, auf ben unser Musterbestand Anwendung sinden durfte, der wirkliche Rassenvorrath zu 40000 Klftrn, gefunden und die Umtriebszeit zu 50 Jahren sestigestellt: so ergabe sich als Ertragssat 40000 × 0,0418 = 1672 Klastern.

Die Auswahl bes normalen Rubungs : Prozentes bleibt inben ftets eine mikliche Aufgabe, ware man auch wirklich im Befibe recht zuverlaffiger Ertragstafeln. Denn wer will und kann babei fo auf's Allgemeine bin bestimmen: in welchem Rafe bie Beriungung beeilt ober verfaumt, bie Bachsthumsfraft gehoben ober geschwächt wirb, was Alles natürlich auf bie Umtriebszeit und fomit auch auf bas Rugungs : Prozent einwirt; ferner welche Einmischungen frembartiger Solzer zugelaffen ober befördert werden, so daß die Rormaltafeln ihre Anwendbarkeit verlieren; endlich, ob man früher ober fpater, ftarter ober gelinber ober gar nicht burchforftet; wie viel bie Borbereitungshiebe und bie Rachbieberudftanbe auf bas Rusungs-Prozent einwirken burf: ten u. f. w.? Bare nun auch bie Auswahl ber angemeffenen Rormalertragstafel binfichtlich bes Betriebes gelungen, wer will und tann nun folde ibealen Bumacheverhaltniffe treffend über: tragen auf jene abnormen Baldzustände, worin fich bier überwiegende Althölger mit ben allerniebrigften, bort überwiegende Bunghölzer mit ben allerhöchften Buwache-Prozenten in ben ab: weichenbsten Bestanbesauten sinben? Die Theorie flügelte fich bas normale Rugungs:Prozent beraus, um bie ihr flets unbe: queme Praris turg ju umgeben, und gewann fur bie barauf ges grundete Abschähungsweise manche eifrigen Anhanger, bie fich & fowach fühlten, in die innern Bachsthumsverhaltniffe ber Bal: ber mit erfahrungstunbigem Blide einzubringen und ber fünftis

^{*)} Eigentlich bezieht fich bies sogenannte normale Augungs : Prozent unt auf die Einheit bes Maffenvorratbes. Sollte es als wirfliches Prozent ausges brudt werben, so mußte man noch mit 100 multivliziren, und die obigen 3afelen ergaben dann 7,26 g : 5,36 g : 4,18 g.

gen Bewirthschaftung in Boraus geeignete Rathschläge zu geben. Es ift nicht schwer, zu beweisen, baß es bieser Methobe ebensowohl an theoretischem Grunde, als an praktischer Anwendbarkeit mangelt.

- 3) Um zunächst bie Theorie ber Prozent : Abschätzung zu bes urtheilen, barf man nur Folgenbes ermagen:
- a) Alle oben bargelegten Mangel ber summarischen Abschästung nach bem Zuwachse wohnen ihr in weit größerm Maße bei, weil sie ben Zuwachs nicht selbst erhebt, sondern bloß nach fremsben Sagen anspricht.
- b) Solchen, von Normalertragstafeln entnommenen Nustungsfähen mangelt es burchaus an der erforderlichen Gründslichkeit. Wer fähig ift, die Ertragsverhältnisse mit sicherer hand in der Natur aufzugreisen, der erkennt auch die Trüglichkeit aller Normirungen des Nuhungs-Prozentes und fällt ab von dieser irrigen Lehre. Warum theilte selbst deren Meister keine vollstänzbigen Ertragstafeln mit?
- c) Das normale Ruhungs-Prozent schwankt in den verschiesbenen Umtriedsaltern (§. 432 u. 459.) so bedeutend, daß nur wenige Jahrzehnde eine Abweichung von mehren Prozenten zur Folge haben können. Wie höchst verschieden sind aber die Benuhungsalter in unsern Wirthschaftswäldern, und wie durfte auf dieselben ein gleiches Ruhungs-Prozent allgemein angewendet werden, das zumal nach einem idealen Umtriedsalter normirt ift, über dessen sicherm Grunde den Etatsformlern noch ein so undurchbringliches Dunkel vorschwebt?
- d) Dieses normale Nuhungs-Prozent kann auch schon wegen bes stets zweiselhaften Ausfalles ber Borerträge zu einer sichern Richtschnur nicht wohl bienen. Man will zwar nur ben Hauptsertrag sessen. Reinesweges läßt sich aber im Laufe ber Birthsichaft scheiben, was bem Borertrage und was bem Hauptertrage eigentlich angehört. Die in ber letztern Vergangenheit nicht auszesorsteten Unterstämme mehren z. B. ben Hauptertrag, so wie die Vorbereitungshiebe benselben bedeutend mindern. Jebe summarische Abschähung, die eine solche Sonderung des Hauptertras

ges vom Borertrage eingeht, verirrt fich offenbar in unhaltbare Bestimmungen.

- e) Endlich burfte es boch wohl weit zwedmäßiger und siches rer sein, gleich die vorfindlichen Holzvorrathe an sich den Abtriebszeiten zuzutheilen, als den von ihnen im Allgemeinen zu entnehmenden Ertragstheil nach solchen, bloß in der Einbildung schwebenden Berhältnissen summarisch zu bestimmen.
- 4) Der Pracis empfiehlt fich biefes normale Rugungs:Pros zent eben so wenig. Denn
- a) alle Bergleichungen, bie man mittels ber sonbernden Abschätzung angestellt hat und anstellen wird, ergeben, daß in einer jeden Walbung ber wirkliche Jahreszuwachs, das wirthschaftliche Nugungs = Prozent und das nor = male Nugungs = Prozent gar bedeutend von einander ab = weichen.
- b) Diese, bem Ungefähr zu sehr anheim gegebene Prozentsschätung bietet burchaus nicht genug Sicherheit und Brauchbarsteit; Niemand kann dieselbe den wechselnden Verhältnissen der Zukunft recht anpassen. Wollte man aber von Zeit zu Zeit nachstariren, wie sich die Bestandes und Bachsthums Berhältnisse des Waldes und die Meinungen der Wirthschafter nur irgend ändern: so nähme das Tariren kein Ende, und dennoch fände man nie, wo und wiesern gesehlt worden ist, weil sich die ganze Schähung immer nur um die Summe breht. Dies, und daß sich der Wirthschafter auf die verheißene Nachschähung verläßt, ohne einen wohl geordneten Betriebsplan einhalten zu mussen, gefährdet das Waldvermögen weit mehr, als man glaubt.
- c) Übrigens ware auch die genaue Bestandesaufnahme jum bloßen Gebrauche des Ruhungs-Prozentes offenbar eine unzwed-mäßige Tarations-Berschwendung. Muß man jum Behuse dies ser Abschähung den Massenvorrath aufnehmen, so ist es ein Leichtes, an Ort und Stelle auch alsbald den Massenzuwachs zu ermitteln und sich dadurch wenigstens eine minder zweiselhafte Grundlage zu verschaffen, im Falle die Bearbeitung eines aussschrichen Wirthschaftsplanes nicht den Vorzug gewänne.

Sollen wir nun die Ertrage:Abschätzung nach dem Holznutungs = Prozente in die Grenzen ihrer Brauchbarkeit weisen : so durfte dieselbe nur zur Bergleichung der Ergebnisse späterer Rormalzustände und als bedauerliches Beispiel bienen, wie weit die unpraktische Theorie herr über das heutige Forstwesen ges worden ift.

§. 462. Summarifche Abichagung nach allgemeinen Durchichnittenugungen.

Die Balbabichatung nach allgemeinen Durchschnittsnutunsen nimmt weber ben wirklichen, noch einen fremben Zuwachs als unmittelbare Grundlage, sondern bedient sich bloß eines Durchschnittstheiles von dem Massenvorrathe. Bir unterscheiden in dieser Beziehung breierlei Durchschnittsnutungen, nämlich: die progressionale, normale und reale, somit auch drei versschiedene Arten der Durchschnittsabschätung.

1) Abschätung ber progressionalen Durchsschnittsnutung eines Walbverbandes. Man nimmt in allen Alterstlassen eine von ber ersten Entstehung bis zum Eintritte bes Abtriebsalters jährlich ganz gleiche Massensemehrung an und berechnet, wie in §. 88. 2. (wo 8: $\frac{n+1}{2}$ — nd), nach bem geschätten wirklichen Massenvorrathe wv (= 8) und ber ganzen Umtriebszeit u (= n) einen jährlichen Durchschnitts-Hauptertrag wd (= nd) mittels ber schon bekannten Kormel:

$$wv: \frac{u+1}{2} = wd,$$

ober furger und meift treffenber nach:

$$wv: \frac{u}{2} = wd.$$

In unserm Beispiele (§. 459.) ift ber Maffenvorrath = 72720; für ben 50jährigen Umtrieb mare bemnach ber Ertragssat:

$$72720:\frac{50}{2}=2909$$
 c'.

Die etwaigen Borertrage tonnten baneben nach §. 437. und bem befondern Balbzustande veranschlagt werden.

Da sich eine hierbei vorausgesetzte, ganz gleiche Massenmehrung in der Natur nicht sindet, so kann diese unter dem Namen
der Öftreichschen Kameraltaration längst bekannte und
gebrauchte, neuerlich (von heper) wieder aufgefrischte Formel
auch nur für Waldungen von starker Entstehung annäherungsweise passen, und zwar ganz allein zur Berechnung des Hauptertrages für ein Umtriedsalter, das zwischen die Wendepunkte der
Durchschnittsmehrung und des Durchschnittszuwachses fällt. Übrigens kann dieser Progressional-Durchschnitt eigentlich nur zu
überschlägen dienen und etwa als Beiläufer der mittels anderer
Abschäungsmethoden gefundenen Ertragssätze.

- 2) Abschähung ber normalen Durchschnittsnutung. hierbei hat man keinen andern 3wed, als muthz maßliche Bestimmung des Bollertrages im einstigen Rormalzustande des Baldes. Die Forststäche jeder vorsindlichen Standzortsklasse wird summirt und mit dem ihr nach Waldgattung und Umtriedszeit zukommenden normalen Durchschnittsertrage vom Morgen multiplizirt; die Summe dieser Produkte ergiebt den normalen Bollertrag vom Ganzen (§. 455.). Es ist dies eine Berechnung, deren Gegenstand nur in der Idee beruht; dennoch gedenkt Mancher, den gegenwärtigen Waldangriff nach solchen höchst unsichern Ergebnissen reguliren zu können. Wir stellen diese idealen Durchschnittsnutzungen an den Schluß unserer Wirthschaftsplane, gleichsam als endliches Ziel der beabsichtigten Waldzvervollkommnung.
- 3) Abschähung nach realen Durchschnittsnugungen. Man sammelt sich die Ertragsergebnisse gut geführter Baldwirthschaften und anderwärtiger Abschähungen ganzer Baldförper, mit Bemerkung aller bazu beitragenden Forstverhältnisse, brudt jene als jährlichen Durchschnittsertrag in Körperfußen pr. Morgen aus und spricht banach die allgemeine Durchschnittsnuhung der fraglichen Baldungen in Gemäßheit ihres gegenwärztigen Justandes ohne Beiteres an. Betrüge z. B. ein solcher erfahrungsmäßig begründeter, jährlicher Durchschnittsertrag pr.

Morgen 36 c', und konnte berfelbe auf bie abjufchagenbe, in Standort, Bestand und Betrieb abnliche Balbung von 8500 Da. Machenarobe angewendet werben: fo mare beren Ertragsfas == $3500 \times 36 = 126000 \text{ c}'.$

Burben in bem abzuschätenben Rorfte mahrend ber lettern Sahre bie erfolgten Abtriebe nach Schlagflache und Solzertrag gehörig aufgezeichnet, finden fich auch bie vorhandenen fcblagbas ren Beftanbe ben eben abgetriebenen giemlich gleich, und ruden bie jungern Altereflaffen mit ber Beit verhaltnigmäßig nach: fo bienen bie feitherigen Abtriebsergebniffe zu einem fehr fichern Schabungegrunde ber funftigen Durchichnittenubung. Dft finbet ber mehr auf feine Balbung, als auf bie Statifirungs-Runfteleien achtenbe Prattifer jebe weitere Schabung gang überfluffig, wenn er mit einem wohlburchbachten Betriebsplane verfeben ift, feinen Abtrieb auf bie Rlache bafirt und ben vorläufig angenommenen Rutungblat burch ben gewonnenen Ertrag nach und nach mehr berichtigt. Solche Durchschnittsschätzungen leiften in wenigen Zagen meift mehr Brauchbares, als bie umftanblichften Bearbeitungen in mehren Monaten. Sie empfehlen fich überdies, insbefonbere bem realen Rugungsprozent (f. 461. 1.) gegenüber, burch bie Leichtigkeit ihrer Anwendung, ba fie nicht den Daffenvorrath, fondern nur bie Alachengroße als Raftor gebrauchen und etwa nothige Mobififationen in bem Durchschnittertrage viel ficherer bemeffen und in ihrem Resultate beurtheilt werben konnen, als an bem nur in kleinen Bablen gegebenen realen Nubungs-Prozente.

Übrigens konnte man bei ber Durchfcnittsschätzung ben mittlern Durchfcnittermache ber vorhandenen folagbaren Beftanbe mit jum Unhalt nehmen und bie ber nachften Betriebsperiobe zugewiesenen Bolger fachwerksartig mit einschäten.

Radwertsabichagung.

§. 463. Zachwertefchatung nach befonbern Durch: fonitteerträgen.

Diese Abicatungs = Methode erhebt auf bem Grunde eines naher entworfenen Betriebsplanes bie örtlichen und periobischen Abnugungen bloß nach besondern, vom Morgen und Jahr ermitztelten Durchschnittserträgen. Dabei leiften die Balbmaffentazfeln nebst einer angemeffenen Mehrungstafel sehr wesentliche Dienste. Dies Einrichtungsgeschäft geht auf folgende Beise von Statten:

- 1) Buvörderst entwirft man den Betriebsplan und theilt in diesem einer jeden Periode der Einrichtungszeit die paffenden Abnuhungsbestände zu, nach Maßgabe der Fläche, des Alters, der Siebsfolge und sonstiger Bestimmungsgrunde.
- 2) Bon ben, ber Abnugung junachft überwiese nen Beständen schätt man ben Sauptertrag nach ber eben vorhandenen Bestandesmasse und bem barin besindlichen Durchschnittsertrage. Dieser wird bem Bestande anstatt bes laussenden Jahreserwachses (nach §. 88. 1.) bis zur bestimmten Abstriebszeit noch aufgerechnet. Dabei sindet wenigstens eine übersschäung nicht leicht Statt, fehlte auch das Ansprechen des Alters um etliche Jahre (§. 411. 423.).
- 3) Bur Einschätung bes hauptertrages von ben, ber spätern Abnutung jugetheilten Beftanben bestient man sich ber schon vorgefundenen oder auch fremder versgleichbarer Durchschnittserträge, die in einer furzen Übersicht jussammengestellt werden können, je nach Walbgattung, Bestandeszute und Schlagbarkeitsalter. Mittels bieser ift leicht zu bestimmen, wie viel jede ber fraglichen Bestandesabtheilungen in dem angeordneten Abtriebsalter an Schlagbarkeitsertrag vom Morgen erwarten läßt, nimmt man zumal die schärfern Ertragsfaktoren wiit zum Anhalt.
- 4) Die inzwischen nugbaren Borertrage konnen recht füglich von jeder durchforstbaren Altereklasse nach ben maßgebens ben Umftanden burch fcnittlich pr. Morgen angesprochen und summarisch ausgeworfen werden.
- 5) Bur fürzern und leichtern Ertragsberechnung ftellt man bie Abnugungsflächen jeber näher zu schätenben Betriebsperiode je nach ben pr. Morgen zu erwartenden Ertragsguten in angemeffenen Abstufungen klassenweise zusammen und

multiplizirt die Flachensumme einer jeden dieser Ertragsklaffen mit der überschriftlich angesetzen Ertragszahl. Diese Produkte ergeben zusammen den periodischen Sauptertrag, welcher, nach hinzurechnung der gleichzeitigen Borertrage, durch geeignetes Berschieben (Borziehen oder Zuruckstellen) der zu einer solchen Ausgleichung am besten passenden Bestände von Periode zu Periode noch planmäßig gemehrt oder gemindert werden kann.

6) Bas die Rugung fpaterer Zeiten betrifft, so pflegt man dieselbe nach den Abtriebsstächen und Durchschnittserträgen nur erst ungefähr zu überschlagen und es der Zukunft zu überslassen, mit Ablauf einer jeden weitern Periode die genauere Erstragsabschähung berichtigend fortzusehen, gestüht auf die indeß gesammelten Erfahrungen. Die Nachhaltigkeit des Angriffes ist durch den Betriebsplan hinlanglich gesichert, wosern derselbe nur allen kunftigen Zeiten die schlagbar bestandenen Abnuhungsstächen gleichmäßig zutheilt.

Diese Abschähungsmethode *) halt sich streng an diejenigen Formen und Größen, mit welchen ber ausübende Forstwirth am vertrautesten ist; sie raumt dem praktischen Blide und dem ortstundigen Urtheile volle Wirksamkeit ein, kurzt die Ertragsberechung bedeutend ab und kann zu jeder Zeit den veranderten Umsständen leicht angepaßt werden. — Die gleichwüchsigen Waldgatztungen mit reinem Abtried sind das Feld ihrer vorzüglichen Answendbarkeit.

§. 464. Fachwertsabschätzung nach Conbererträgen.

Bei dieser eigentlichen Sonderabschähung wird jede Bestandesabtheilung nach Ertragsfähigkeit, Massengehalt und Zuwachs geschätzt und jeder davon abfallende Ertrag ber Bersallzeit besonders aufsummirt. Man stellt sich in einem vorläufigen Betriebsplane den vorgefundenen Bestand und ben beabsichtigten Betrieb aller Abtheilungen von Ort zu Ort

^{*)} Man burfte fie bie Baierifche nennen.

unter die Betriebsverbände, bloß mittels ber Rache und kurzer Andeutungen zusammen, wirft bann einerseits den Massenge: halt-und Zuwachs, andrerseits den davon in jeder Periode zu erwartenden Holzertrag besonders aus und ergänzt mit die sem Ergebnissen und mit den weitern Bestimmungen über Rachzucht und Pslege den vorläusigen Betriebsplan zum ausführzlichen Birthschaftsplan. Dabei ist hauptsächlich Folgenzbes zu bemerken:

- 1) Der Schätungszeitraum beginnt in ber Regel mit bem erften Jahre nach ber Schätzung. Das Schätzungsjahr kann nicht wohl zum ersten Wirthschaftsjahre genommen werben. Betteres aber, vielleicht ber Finangperioden wegen, mehre Jahre jurud in die Bergangenheit, ober weiter hinaus in die Butunft ju verlegen, verurfacht gar mubfame und unnöthige, die gange Taration gleich von vorn berein ftorenbe Bu = und Abrechnungen. Die von bem furgern ober langern Umtriebsalter und ber Regelmäßigfeit bes Beftanbes abhangige Dauer bes Schatungs: zeitraumes mußte fich zwar bis zum Eintritte bes Balbnormal: Buftanbes erftreden; aber es ift eben nicht nothig, bag auch bie Sonderabschätzung so weit fortgeführt werbe. So wie die Betriebsregelung auf eine einfachere Beise bewirkbar ift, bebient man fich auch einer leichtern Abschätzungsart. Ubrigens tann in jedem Betriebsverbande besfelben Forftes bie Große bes Mb: fcatungezeitraumes, fo wie bie ber Betriebsperioben eine anbere fein.
- 2) Borläufige Aufstellung fummarifcher Periobenerträge. Durch biese muß ber besondern Ertragseinschagung erft eine gewisse, von ben allgemeinen Umftanden bedingte Richtung gegeben werden.
- a) Zuvörderst bestimmt man fur ben nach fi en ober in ber ersten Periode eintretenden Ertrag eine vorläufige Größe. Diese ift zu bemeffen: erstens, nach dem seitherigen Ertrage, dem Ber durfnisse und den allgemeinen Nutungsverhältnissen; zweitens, nach dem vorgefundenen Baldzustande, besonders in Ansehung

ber Altersklaffen-Berhaltniffe und ber Berthezunahme an ben erwachsenen Beständen; brittens, nach einer möglichst genauen summarischen Abschätzung (§. 460. 461. 462. 3.).

- b) hiernächst bestimmt man nach Maßgabe bes Betriebs= planes ben Zeitpunkt, wann mit ben voll : und folgerecht bestan= benen Altersklassen die Balbvollkommenheit und ber bleiben be Bollertrag eintreten könnte. Dieser ist nach §. 462. 2. zu berechnen.
- c) Bu jenem Erftertrage und biesem Lettertrage bes Abschähungszeitraumes bestimmt man bann alle zwischenliegenben Periobenerträge wo möglich als arithmetische Zwischengliesber, nach §. 89. 2.

Eine folche vorläufige Ertragebestimmung tann zwar felten ganz eingehalten werben; fie befreit aber boch bie eigentliche Erstrage-Busammenstellung einigermaßen von jenem anhaltlofen Einsichagen ber Bestände auf's Gerathewohl.

3) Wegen ber befonbern Ertragsberechnung ift zu bemerten: Die Erträge von ben schon ziemlich erwachsenen Beständen werden nach ber gefundenen Borbestandesmasse und bem noch zu erwartenden Rugungszuwachse berechnet; die einstigen Erträge von ben Junghölzern setzt man nach der Bokalertragstafel an (§. 406-411.).

Da in eine und dieselbe Periode Erträge von mehren Bestandesabtheilungen zusammenfallen, und es während des nicht
thulich ift, an einem jeden Stude alljährlich einzeln zu hauen;
da es auch nicht voraus bestimmt werden kann, ob die Abnutung den fraglichen Holzbestand mehr zu Anfang oder mehr zu
Ende dieser gemeinschaftlichen Abtriebszeit trifft: so berechnet man
jeden Ertrag, als erfolgte derselbe zur Mitte der Periode auf
ein Mal. Nachher wird die ganze Ertragssumme in die Jahl
ber Abtriebsjahre getheilt.

Baren 3. B. folgende Bestande jur Abnugung für bas erfte Sahrzehnd bestimmt:

```
1) 30,8 Mg. zu 4200 c' Holzbaltigkeit mit 50 c' Juwachs,
                  ,, 7420 ,,
   2) 25,5
                                                 70 ,,
             ,,
                  ,, 6230 ,,
   3) 28,2
                                                  60 "
                                    ,,
                                                             ,,
   4) 46
                                                 65 ,,
                  " 8350 "
                                    ,,
fo mare bavon ju erwarten (nach 6. 88.):
   1) 30.3 \times (4200 + 50 \times 5) = 134835 \text{ c}'
   2) 25.5 \times (7420 + 70 \times 5) = 198135 "
   3) 28.2 \times (6230 + 60 \times 5) = 184146 "
            \times (8350 + 65 \times 5) == 399050 ,,
Auf 130 Morgen zusammen
                                      916166 c'.
```

Jahrlich im Durchschnitte:

13 Mg. Abtriebeflache und 91616,6 c' Abtriebemaffe.

Für bas 2. Jahrzehnd fame ein 15jahriger, für bas II. Jahrzwanzigt ein Bojähriger Buwachs mit in Anrechnung.

Fällt von einem Holzbestande die schlagweise Abnutung in verschiedene Zeiträume, so theilt man dieselbe nach der Abtriebs-stäche und rechnet von jeder den geeigneten Zuwachs. Sollten z. B. von den letztern 46 Mg., zu 8350 c' Holzhaltigkeit mit 65 c' Zuwachs, 16 Mg. im 1. und 30 Mg. im 2. Jahrzehnd geschlagen werden: so trüge es davon

bem 1. Jahrzehnde 16 × (8350 + 65 × 5) = 138800 c', bem 2. Jahrzehnde 30 × (8350 + 65 × 15) = 279750 c'.

Ist aber ein Bestand stammweise auszuhauen und fällt ber Aushieb zum Theil in einen spätern Zeitraum: so wird ber Erztrag bloß nach Maßgabe ber Aushiebszeit angesetzt. Fände sich z. B. in einem Schlage an Samenbäumen auf dem Morgen 2100 c' Holzgehalt mit 40 c' Zuwachs, und die Nachhauung erzsolgte wahrscheinlich innerhalb der nächsten 30 Jahre ziemlich gleichmäßig: so rechnete man zum Holzgehalte den vollen Zuwachs auf die halbe Abtriebszeit, nämlich pr. Mg. 2100 + 40 × $\frac{30}{2}$ = 2700 c', und theilte davon jedem der ersten drei Jahrzehnde $\frac{2700}{3}$ = 900 c' zu (wosern nicht eben ein , nach §. 444. bestimmtes Zuwachszerhältniß gegeben ist).

Fiele bas erfte Birthichaftsjahr mit bem Schatungsjahre

Busammen, so wurde ein voller einjähriger Buwachs weniger angefeht. Überhaupt rechnet man ben Buwachs von dem Beitpunkte der Schäshung an.

Beim Ertragsansate spät erfolgender Abtriebe erwägt man nach Maßgabe der steigenden Stammgrundstächenzunahme, wiesfern der Bestand ben geschätzten Zuwachs noch als wirkliche Mehstung in sich aufnehmen tann, und ob nicht mittlerweile Zwischensaushiebe eintreten mussen. Zum Schlusse werden alle einzelnen Holzerträge jeder Periode summirt.

- 4) Der unregelmäßige Ausfall biefer Periobenfum: men, theils in Bergleich mit ben vorläusig aufgestellten Periodenerträgen, macht noch eine geeignete Ertragsausgleichung nöthig (§. 89. 2.), welche sich wo möglich auf jeden Betriebsverband besonders erstreckenzistets den Ruhungsverhältnissen gehörig entsprechen und die Grenzen einer forstmäßigen Baldbehandlung einhalten muß. Man zeichnet sich dazu die versehdaren Massen gleich bei der Ertragsberechnung aus. Diese Periodenausgleichung hat nicht nur den Massenztrag, sonertrag, sonbern auch den Ruhungswerth zu umfassen. Buleht wirft man von jeder Betriebsperiode den jährlichen Hauptertrag, Vorsertrag und Nebenentsall nebst der Andaussäche als Angriffsesaus.
- 5) Die Ein ordnung ber Jahresertrage aus ben Betriebsperioden in die allgemeinen Etats = ober Finanzperioden ift übrigens ganz leicht. Gefeht, das erfte Birthschaftsjahr ware bas fechste einer 12jahrigen Etatsperiode, und die Schahung ers gabe an Jahresertragen:
 - a) von einem Niederwalde, im 1. Sahrfunft 582 Maffenklaftern,

,, **2**. ,, 560

,, 3. ,, 576

dann fortmahrend 600

,, II.

b) von einem Sochwalbe,

"

im I. Sahrzwanzigt 860 Maffenklaftern,

,, 882

u. f. w.:

fo wurden die Ctatsperioden folgende Durchfcnittsertrage gufam= menfassen:

1. Per. zu 7 Jahren:
$$\frac{532 \times 5 + 560 \times 2 + 860 \times 7}{7} = 1400 \text{ Melft.}$$
2. ,, ,, 12 ,,
$$\frac{560 \times 3 + 576 \times 5 + 600 \times 4 + 860 \times 12}{12} = 1440 \text{ ,,}$$
3. ,, ,, 12 ,,
$$\frac{600 \times 12 + 860 \times 1 + 882 \times 11}{12} = 1480 \text{ ,,}$$

Die Betriebsperioben könnten also recht füglich neben ben Etats : ober Finanzperioden bestehen, und es ware gar nicht no thig, die ganzen Forsteinrichtungen auf Finanzabschlüsse zu stellen. Lassen sich doch auch die Domanenpachtungen, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, gelinde und kalte Winter, wohlseile und theure Beiten, Krieg und Frieden keinesweges in die Finanzperioden einzwängen; warum will man gerade dem Forstordner so mühsame Versehungen mit schwerfälligen Beitmaßen ausburden und der Forsteinrichtung an ihrer innern Paßlichkeit und Revission einen so beengenden Zwang anlegen, um ein so gar einfasches Rechnungs-Erempel zu umgehen?

- 6) Obgleich die Sonderabschätzung alle Erträge einzeln beftimmt und keinen passiren läßt, bessen Erhebbarkeit nicht geprüft
 ist: so sollte man bennoch ihre Gesammtergebnisse stets mittels
 summarischer Abschätzung vergleichend bewähren. Dies geht auch
 ganz leicht, indem der eben geschätzte Massenvorrath und Zuwachs
 aller Altersklassen, so wie die Durchschnittsnutzung jedes Betriebsverbandes und jeder Periode leicht ausgeworfen werden können.
 Den Aussall dieser Bergleichungen und den Grund der erschienenen Abweichungen hatte jeder Fachwerksschätzer unbedingt nachzuweisen.
- 7) Bum Schlusse mußte jede ausführlichere Ertragsabschästung, je nach dem ihr eben vorliegenden Zwecke, noch weiter gesnügende Auskunst ertheilen über den Baldbestandess und Bodenwerth und die Baldnugungskosten, über den gegenwärtigen und kunftigen Reinertrag und das zu erwartende Berthsnugungssprozent; erforderlichen Falls auch, wofern verschiedene Behandlungs und Benugungsweisen zur

Frage kamen, über die Einträglichkeit einer jeden bies fer Betriebsarten. Dhne Darlegung aller wirthschaftlichen Bertheverhaltniffe liefert der Schäger nur halbe Arbeit.

§. 465. Borguge ber Fachwertsabichagung.

Bergleichen wir bas Fachwerk mit bem summarischen Abschäungsverfahren, fo geben sich uns folgenbe, bemfelben ganz eigenthumlichen Borzuge zu erkennen, bie alle in ber gesonberten Behandlung eines jeben Gegenstandes ihren Grund haben.

- 1) Bortheilhaftere Betriebseinrichtungen. Wähzend die Statsformel nur über das Gesammte ganz oberflächlich bestimmt, sucht die Fachwerksabschähung alle Wirthschaftsvortheile im Einzelnen so viel als möglich heraus; sie stellt die ärmern Bestände früher zum Abtrieb, trifft Anordnungen zur Förderung der Werthszunahme, trägt Sorge wegen Vertheilung seltener Hölzer, wegen Deckung zeitlicher Ertragsausfälle, und leitet überhaupt allerwärts gewinnbringende Maßregeln ein.
- 2) Größere Balbordnung. Die Fachwerkseinrichtung macht es sich zur hauptsächlichen Aufgabe und gebraucht die gezeignetsten Mittel, ben Betrieb aller Orte und Zeiten so zu ordnen und vorzuzeichnen, daß in dem ganzen Walbe jeder nur irzgend erreichbare Bollsommenheitszustand bald und sicher hergestellt werde. Das Alles überläßt die summarische Behandlung mehr bem Zusall.
- 8) Genauere Ertragsschätung. Benn ber Ertrag von jedem Balbstüde und jeder Beit mit sorgfältiger Berücksichtigung der im Lause des Betriebs geanderten Zuwachsverhältnisse besonders geschätzt wird, und zwar mehr nach den wirklich vorshandenen Massen und nicht bloß nach unsichern Tafelwerken: so mussen die Ergebnisse für die Gegenwart und Zukunft ohne Zweisel welt genauer sein, als wenn man das Alles bloß summarisch abthut.
- 4) Sich ererer Anhalt. Der ganze Betrieb bewegt fich in bem fichern Fachwerke. Der befonders geschätte Ertrag eines jeden Studes kann eben so gesondert wieder entnommen werden; von Ort zu Ort, von Jahr zu Jahr kontrolirt ber Forstwirth

bie Ertrageschätzung; tein Schätzungefehler pflanzt fich fort zur Gefährbung bes Ganzen.

5) Leichtere Berichtigung. Geben sich aber die Mangel ber Ertragsschätzung an Ort und Stelle gleich kund, so ber richtigt sich die Ertragsentnehmung durch eine leichte Bergleichung bes örtlichen Soll und hat von selbst. Zudem ist jede von Zeit und Umständen bedingte Abanderung des Betriebes mittels der Nachberichtigungen (Revisionen) leicht einzurichten; man darf nur die Ertragsgegenstände in dem festen Fachwerke geeigneter stellen. Sanz neue Abschätzungen sind nicht nothig, wie bei den anhalt: losen Etatsformeln.

Gewährt nun überdies die Fachwerksabschätzung Alles, was von der summarischen nur irgend geleistet werden kann, wenn man ihr diese mit einverleibt: so durfte wohl an die unbedingte Borzüglichkeit dieser Methode bei Denen kein Zweisel mehr auftommen, die, frei von aller Befangenheit, eine Meisterschaft im Anordnen des Forstbetriebes errungen haben.

§. 466. Mängel ber Fachwerts = Abichagung.

Wenn von Mängeln ber Sonberabschätzung die Rebe ift, so können dies nur solche sein, die in einem mangelhaften Bollzug, ober in einer befangenen Meinung ihren Grund haben, wie etwa folgende:

- 1) Man wirft biefer Methode ben größern Aufwand an Beit und Kosten vor. Jebes andere Schätzungsverfahren bebarf jedoch ebenderselben Aufnahmen. Wer durfte aber die wernigen Tage, welche zur ausstührlichen Ertragsberechnung und Aufstellung des Wirthschaftsplanes erforderlich sind, einem Seschäfte absparen, das des Waldes beste Behandlung und böchste Benutzung auf viele Jahre hinaus einrichten soll? Auch ift es nicht zu übersehen, daß eine solche Taration ganz besonders geseignet ist, die Forstbeamten zu einem feinern, planmäßigern Bestriebe anzuregen.
- 2) Daß fich bie Ertragsabichagung in bie buntle Butunft verlor, war allerbings ein Fehlgriff; nicht viel beffer ift jett bie turze Abfertigung bes je nachften Jahrzehnbes.

Sebe Balbichagung mußte zwar in ben völligen Normalzuftand eingehen, aber nur anfänglich fonbernd, fpater gang fummarifc.

- 3) Bu hohe Etatisirung, in Folge zu hoch gestellter Ansprüche. Dies ist ein Fehler, den fast alle Schätzungen theilsten, und vor dem der Erfahrene nicht genug warnen kann. Er entspringt aus dem Vertrauen des Theoretikers in seine Kunst, das auch oft den Praktiker mit hinreißt, sich in Boraussetzungen zu verssteigen, die weder der Waldbestand, noch die Walderziehung erstüllen können. Das Fachwerk hat jedoch überall Anker, um sich gegen diese Gefahren zu sichern, während die anhaltlosen Etatssformeln untergehen.
- 4) Zubem werben nicht felten einer ganz unnöthigen, oft sogar nachtheiligen Gleichmäßigkeit in Bestandesform und Alter große, unverantwortliche Opfer gebracht; ein Fehler ber gehaltlosen Papiersachwerke aus ben Sanden umsichtsloser Theoretiker.
- 5) Schwierigkeit in Einhaltung des Birthsichaftsplanes. Dieser Borwurf trifft einerseits die Anordnung und andrerseits die Ausssührung des Betriebes. Ift der Forstordner ein Meister im Forstbetriebe, so erscheint ihm die schwierigste Wirthschaftsausgabe leicht; ist der Wirthschafter kein Meister, so fällt ihm auch das Leichteste schwer. Die besten Forsteinrichtungen scheitern oft an Ungeschicklichkeit; man taxire daher vor Allem sein Wirthschaftspersonale. Fehlt es freilich dem Taxator selbst an Wirthschaftsprass und forstlichem Scharfblick, so werden oft theoretische Ansordnungen getroffen, die auch der Geschickteste nicht aussühren kann.
- 6) Mangelhafte Betriebsanordnungen sind ein nur zu gewöhnlicher Fehler bes Fachwerkes, von bem sich die summarische Abschäung ganz lossagt. Und wenn auch der gesschicktefte und erfahrenste Forstmann zur Gründung bes Betriebsplanes berufen wird, so halt sich die weitere Bollführung der Zaration doch selten ganz frei von solchen Mißständen, besonders bei Einrichtung der kurzen Schuthiebssolgen, welche der gewöhns

lichen Ertrageberechnung eine fo muhfame Detailtheilung verur- fachen.

- 7) Keine Forstbetriebs Einrichtung hat Dauer und halt ohne eine ber Bobenform angepaßte, fest begrenzte Ortsabtheilung, bie bem ganzen Betriebe zum leitenben Rahmen bienen muß. Nicht selten sinden sich die frühern Anordnungen noch brauchbar, aber man ist nicht mehr im Stande, ihre Gegenstände im Walde sicher abzugreisen. Die Meisten haben leider von der Nothwendigkeit einer geregelten Ortsabtheilung im Forsthaushalte noch keinen rechten Begriff.
- 8) Mus ber feften Abtheilung jener umfanglichen Periobenschläge entspringen bagegen vielfache übel. Ein folch' handwerksmäßiges Bufammenlegen ausgebehnter Abtriebsflächen führt zu großen Berluften an ber Solzausnugung, Bermerthung und Abfuhre, ju iconungelofen Nieberfällungen unreifer Bolger, mahrend man anderwarts bie Überftanbigfeit einreißen lagt, fo wie ju ichutlofen, bochft ichwierigen und miß= lichen Berjungungen. Die baburch verurfachte große Ausbreitung ber funftigen Alteroftufen fett bie Balber unnothig in Gefahr bor brechenden Sturmen, auszehrenden Winden und verheerenden Infetten und nimmt ben Nachkommen bie Möglichkeit, burch furge Schubbiebefolgen ben vielfaltigen Bibermartigfeiten gu begegnen, fo bag bann ftets neue Unorbnungen im Balbbeftanbe einreißen konnen. Überbies hemmen bie, folthen Schablonenmerfen antlebenben ftabilen Umtriebe jeben feinen Betrieb, ber ben jufälligen Umftanden fo unglaublich viel abzugewinnen vermag: fein örtliches Schlagbarkeitbalter, fein Beffergerathen und fein Digrathen ber Bestande fann recht verwendet werden; bie wirthschaftliche Beitung bes Rugungszuwachses, biefe fo wichtige Aufgabe für jeben Forftordner und Forftwirth, ift mittels folder Periodenzwinger auf immer in Fesseln geschlagen. Bas lagt fic benten, und mas werden bie Nachtommen urtheilen über biefe ftabilen Umtriebszeiten, womit man ben Balbern ganger ganterftreden einerlei Lebensziel fest, fo wie über bie permanenten Periobenbefestigungen, womit man die Baldwirthschaften einpfercht,

und über bie Berhunzung ber naturgemäßen Baldzustänbe auf Jahrhunderte? Rur bas raumliche Fachwerk muß fest bestehen; bas zeitliche muß ber Beit gemäß burchaus beweglich bleiben!

9) Übrigens fehlten auch alle Sonderabschätzungen mehr ober minder, daß fie ihre mubfam gewonnenen Aufnahmen nicht auch fummarifc anwendeten gur bemahrenden Bergleichung ber Schagungsergebniffe; bag fie ferner nur ben Daffenertrag und nicht die hochfte Berthenugung jum Biele ihrer Ginrich= tung nahmen, babei nicht einmal bie Große bes Balbvermogens mit bem Berthenugunge-Prozente barlegten, alfo bis jest felbftaufrieben auf dem halben Bege fteben blieben. In ihren foge= nannten Sauungsplan-Rarten wurden bie Mangel bes forftlichen Scharfblides mit bem Pinfel gebedt, und ihre Birthichaftevorfchriften führten bie Birthichaftsbeamten von einer Berlegenheit in die andere. Dies und nichts Anderes sind die Ursachen, war= rum die Sachwerksmethobe, welche unbedingt ber größten Bollkommenheit fahig und ju jeder genauen Berthsbestimmung gang unentbehrlich ift, in fo gar übeln Ruf gerieth!

§. 467. Fladen=Rontrole.

Benn man bie Abnuhung und Bieberverjüngung des Balbes auf bessen Flächenausdehnung angemessen vertheilt und stets die Abtriedsstäche mit zur Richtschnur des Angriffs nimmt, ohne jesoch den Betried mittels fester Periodenschläge einzustallen: so ist die Nachhaltigkeit und Gleichmäßigkeit des Balbertrags und die Regelung des künftigen Baldzustandes auf das einsachste und vollkommenste gesichert und zugleich einer jeden Ertrags-Abschähung und Entnehmung die haltbarste Grundlage gegeben. Bum Beweis diene nur Folgendes:

1) Die Waldbestandesstäche ist der Grundfaktor aller Forstertragsschätzungen. Bei jeder Ertragsberechnung multiplizirt man nämlich, sei es mittelbar oder unmittelbar, die Bestandesstäche F mit der mahrscheinlichen Ertragsgute e und theilt das Produkt in die fraglichen Abtriebsjahre i. Die Grundsormel aller Holzers

tragsberechnungen ist mithin $\frac{\mathbf{F} \times \mathbf{e}}{\mathbf{i}} = \frac{\mathbf{F}}{\mathbf{i}} \times \mathbf{e}$ und beweif't schon an sich, baß jebe Schähung bes jährlichen Balberstrags eine Flächentheilung zum Faktor hat und banach kontrolirt werben kann.

- 2) Nähme man die geschätzte Abtriebsmasse zum alleinigen Maßstab für den jährlichen Angriff: so befände man sich dis zum vollendeten Abtrieb eines jeden angehauenen Bestandes in gänzlicher Ungewißheit wegen des Erfolgs. Legt man aber die Schläge auch nach der Abtriebsstäche an und theilt sich von $\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{i}}$ × e den leicht meßbaren Faktor $\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{i}}$ von Jahr zu Jahr erst ab: so werden dadurch sowohl die Schritte des Angriffs gesichert, als auch die Fehler der Ertragsschätzung zeitig zur Kenntniß gebracht. Es ist gewiß weit sicherer, den Ertrag nach seinen Faktoren zu nehmen, als im Ganzen. Folglich begründet die Flächentheis lung auch die Ertragsentnehmung in jedem Bestande an sich.
- 3) In jedem Balbverbande foll aber nicht nur jett ein ziemlich gleichmäßiger Ertrag gewonnen, sondern es soll auch für die Zukunft ein völlig geordneter Baldzustand hergestellt werden. Dies bedingt, daß man für alle kunftigen Zeiten jett schon vershältnißmäßige Baldslächen folgerecht verjüngt. Die Flächentheilung ift also auch der kunftigen Baldordnung wegen unerläßlich.
- 4) Fanbe sich die Balbung in Alter und Folge burchgangig geregelt und in gleicher Gute: so triebe man alle Jahre den Flächentheil F vom ältesten Bestande ab; gleiche Abtriebsstächen ergaben dann gleichen Ertrag. Hier begrünsbete also die gleiche Flächeneintheilung ganz allein den gleich mäßigen Ertrag. Übrigens brauchte die Fläche nur für die Schlaghauungen eingetheilt zu werden; benn hiervon hängen auch alle Bor = und Nachhauungen ab. Diese sind im vorausgesetzten Normalzustande bei gleich geordneter Schlagstäche nicht minder gleich.

- 5) Ift ber gegenwärtige Balbauftand noch unvolle tommen, jedoch sogleich vereinbar mit der angenommenen Betriebsart: so tann und muß die Nachhaltigkeit und Gleiche heit des Abtriebs ebenfalls mit gleicher Flächeneintheilung begründet werden, sobald es das Berhältniß der Alterstlaffen nur irgend gestattet, indem man hier ebenfalls den guten und schlechten Bestand gleichmäßig mit vertheilt und die Ertragsantheile aller Zeiten noch durch die Bor = und Nachsbauungen ausgleicht. Nur die ersten Perioden können zuweilen wegen Mangels an schlagbarem Holzbestande noch nicht die volle Schlagstäche bekommen. Dem tünstigen Umtried ersehen dies jedoch die jehigen, in solchem Falle mehr ausgedehnten Anwüchse, Schläge und Andausstächen.
- 6) Selbst bei ganglicher Unvollkommenheit und Unvereinbarkeit bes vorhandenen Baldzustandes mit der neuen Betriebsart, mußte auch lange Zeit in dem ganzen Balde umher ausgehauen werden ohne eigentlichen Schlagbetrieb, wie bei Umformung des Plänterwaldes oder Mittelwaldes in Hochswald, ist die Flächeneintheilung als Basis des Bestriebsplanes und zur herstellung des vollkommenen Baldzustandes und einer hebtingt nöthig. Denn die bloße Ertragsaufstellung gewährt niemals einen Überblick über den Baldzustand einer jeden Zeit; zudem kann Niemand geregelte Anhiebe nach der bloßen Abtriebsmasse anordnen oder anlegen.

Überdies besteht die Nothwendigkeit eines jährlich ganz gleischen Holzertrags nur in der Einbildung; sie ist sogar ganz uns vereindar mit dem Bedürfnisse, das selbst von den verschiedenen Holzsorten in dem einen Jahre mehr, in dem andern weniger verlangt, und nur ein vorsichtiges Zurathhalten der nöthigen Holzvorrathe gebietet.

7) hierdurch ist nun genugsam erwiesen: daß eine gut angelegte Forstslächen = Rontrole nicht nur allen - Forstertragsschähungen, sondern auch jedem gleich = mäßigen Abtriebe des vorhandenen holzvorrathes und jeder kunftigen Bestandesordnung zur Grund = lage dienen muß; daß auch die Flächenantheile aller

Beiten, bei vollkommenem und unvollkommenem Baldzustande, wo möglich gleich sein muffen. Abn ungebunden muß sich biese Flächenkontrole innerhalb einer sesten Ortsabtheilung bewegen, geleitet nach bem zeitgemäßen Urtheile reiferer Erfahrung und besserer Einsicht. Sie muß dem ausübenden Forstwirthe stets zum offenkundigen Sicherungsmitte bienen, womit er seinen Forst pflichtgetreu auch gegen die Disperisse der Taration überwacht.

§. 468. Flächeneintheilung nach ber Ortbertrags; fähigkeit für ben einstigen Normalzustanb.

Beil gleiche Bobenflächen von verschiedener Ertragsfähigkeit bereinst nicht gleiche Ertrage abwerfen tonnen, fo fcheint es, als mare mit ber gleich en flacheneintheilung überbaupt ein gleicher Bufunfteertrag nicht ju begrunden, und man muffe au biefem Bebufe allen Betriebsperioden eine gleiche Gumme von Ertragsfähigkeit gutheilen. Riele jeboch bei einer folden Theilung in ben einen Theil befferer, in ben andern aber ge ringerer Standort mit verfchiedener Abtriebeflache: fo konnte bies ebenfalls feine Gleichheit im Ertrage gewähren. Denn die Bolgarten und Gorten, die Bolgpreife und gohne, ja felbft die Unbautoften ergaben fich gang verfchie ben, wie es g. B. ber Fall fein murbe auf einem Schlage von 30 Mg. mit 0,8 e gegen einen andern von 60 Mg. mit 0,4 e. In der Theorie mußten also alle funftigen Perioden nicht nur gleiche Schlagflachen bekommen, sondern in diesen mußten fich auch gang gleiche Theile von einer jeden ber por handenen Standortselaffen befinden.

Diese Eintheilung ber verschiedenen Ortsguten auf alle Perrioden geschieht entweder genau, mittels Berechnung nach der geschähren Ertragsfähigkeit, oder nur ungefähr, mittels gulsachtlicher Verlegung der Abtriedssläche einer jeden Periode in Besseres und Geringeres zugleich. Das lettere Versahren erkennt der umsichtige Praktiker stets für zureicheud, einmal, weil die Flächentheilung für jeden Betriedsverband selbstiständig abgeschlossen wird, die Ertragsfähigkeit der demselben Betriebe zugewiesenen

Aprftorte aber nicht leicht febr bebeutenbe Abweichungen barbietet, und ameitens, weil es ibm ein Gewohntes und Leichtes ift, die Ausgleichung bes wirklichen Ertrags von Sahr zu Jahr und von Periode ju Periode burch fleinere ober großere Schlage und burch bie Bor = und Rachbauungen ju bewirken. Die genaue Eintheilung nach ber Ertragsfähigkeit laffen wir bem Theoretiker. Denn in Ermagung, bag bie wirkliche Ergiebigfeit ber Solzbeftanbe, ichon wegen bes mehr ober minber zufälligen Gerathens, mit bem geschätten Normalertrage nie genau übereinstimmen fann; baß es zubem nicht möglich ift, ben Normalertrag bloß mittels ber, unferm Auge fo verborgenen Ertragsfähigkeit genau ju ichaten und auf alle Beiten gleich zu vertheilen; bag enblich biefe Gintheilung feinen nabern 3med bat, ale ber fpatern Bufunft eine eingebilbete Normalitat ju vererben : burften wir recht füglich biefe Rlacheneintheilung nach ber geschätzten Ertragsfähigkeit, wo nicht fehr abweichende Standorteverschiedenheiten gufammengefaßt find, jenen überfluffigen Buchergrubeleien jugablen, die zu weiter nichts nüten, als ben Rachkommen einen Bewels unferer Untüchtigkeit in ber Praris und unferes Diftrauens in ihre Geschicklichkeit ju überliefern.

§. 469. Summarische Regelung bes Massenvor= rathes.

Findet die summarische Ertragsabschätzung ben wirklichen - Massenvorrath (wv) wie gewöhnlich kleiner, wohl auch größer, als ben normalen (nv), und gedenkt sie benselben in einem solchen Falle nach und nach auf den normalen Stand zu versehen: so bestimmt ber Tarator die dazu geeignete Aussgleichungszeit (a) und berechnet bann, um wie viel der eben gefundene Ertragssat inzwischen zu ermäßigen oder zu steigern ware. Das hierzu dienende Rechnungs-Bersahren andert sich nach den verschiedenen Abschäungs Methoden und scheidet die zwei Källe:

wv ift entweber fleiner, ober großer als nv.

1) Regelungemeife ber Bumachsabichagung

(§. 460.). Sier fei ber gefundene wirkliche Buwachs als Ertragsfat we und ber normale Buwachs ne.

Erfter Fall: wv < nv; mithin nv - wv ber für ben Massenvorrath jährlich erforberliche Mehrungstheil. Um biesen hatte man ben geschätten Ertragssatz wz zu mindern. Der Regelungsangriff e stellte sich also

$$= wz - \frac{nv - wv}{a}$$

$$= \frac{wz \times a}{a} - \frac{nv - wv}{a}$$

$$= \frac{wz \times a}{a} - \frac{nv}{a} + \frac{wv}{a} (\S. 35. 2.)$$

$$= \frac{(wv + wz \times a) - nv}{a}.$$

Gefett, ber Normalvorrath sei, wie in bem Beispiele §. 459, — 72720; ber Normalzuwachs — 3040; ber wirkliche Borrath aber nur 60000 und ber wirkliche Zuwachs — 2600, und et solle ber Normalzustand innerhalb ber ersten 50jährigen Umtriebszeit hergestellt werden: so ist ber Ertragsfat

$$= \frac{(60000 + 2600 \times 50) - 72720}{50} = 2345$$

3 weiter Fall: wv > nv; mithin wv - nv ber jährlichen Maffenvorrathes; alfo ber Rege-Lungsangriff

$$e = wz + \frac{wv - nv}{a}$$

$$= \frac{wz \times a}{a} + \frac{wv}{a} - \frac{nv}{a}$$

$$= \frac{(wv + wz \times a) - nv}{a}.$$

Bare nun Normalvorrath und Normalzuwachs wie vor, bet wirkliche Vorrath aber = 80000 und ber wirkliche Zuwachs = 3400 : so ist ber Ertragsfat

$$=\frac{(80000+3400\times50)-72720}{50}=3545.$$

Der fo ausgeworfene Regelungsertrag befaßt freilich bie

Buwachstheile nicht mit, welche ber Maffenvorrath in ber Zwischenzeit burch ben fowächern Angriff gewinnt, ober burch ben farkern verliert. Man barf annehmen, daß dieselben sich wie bie bezüglichen Maffentheile verhalten, benen sie also entweber mit

$$+\frac{nz-wz}{a}$$
, ober mit $-\frac{wz-nz}{a}$

noch zufallen, und zwar im 1. Jahre einfach, im 2. zweifach, im i. ifach. Der Regelungsangriff stellte sich mithin für jedes Jahr besonders, nämlich:

I. Fall:
$$e = \frac{(wv + wx \times a) - nv}{a} + \frac{nx - wx}{a} \times i;$$

II. Fall:
$$e = \frac{(wv + ws \times a) - nv}{a} - \frac{wz - nz}{a} \times i$$

Leicht begreiflich zieht bie Minberung bes Ertragssatzes einen Zuwachsgewinn und bie Mehrung besselben einen Zuwachsverlust am Massenvorrathe nach sich; baher bie entgegengesetzten Zeichen ber Zuwachstheile.

Fur ben Beginn bes zweiten Jahrzwanzigts, alfo fur bas 21. Jahr ware bemnach, bas obige Beispiel beibehalten, ber Eretragsfat:

im I. Fall:
$$2345 + \frac{3040 - 2600}{50} \times 21 = 2345 + 184.8 = 2529.8$$
;

im II. Fall:
$$3545 - \frac{8400 - 3040}{50} \times 21 = 3545 - 151,2 = 3393,8$$
.

Burbe für jebe Betriebsperiode anftatt ber laufenden Birth: ichaftsjahre i bas Mitteljahr gefett, g. B.:

für das 1. Jahrzehnd i =
$$\frac{(1+10) \times 5}{10}$$
 = 5,5,

für das 2. Jahrzehnd i =
$$\frac{(11+20)\times 5}{10}$$
 = 15,5 u. f. w.:

fo ergabe fich eine, bie Rechnung erleichternbe Gleichheit in ben periodifchen Jahresbetragen. So ware 3. B. für ben ersten Fall ber mittlere Zusatheil vom Zuwachsgewinn fur bie Jahre bes

2. Jahrzehnds =
$$\frac{3040 - 2600}{50} \times 15,5 = 136,4$$
.

Diefe Bumachsausgleichungen haben jedoch ju unfichere und

veranberliche Grundlagen, um die Zuverläffigteit ihrer Ergebniffe fonderlich empfehlen zu burfen. Deift ift zu den dabei beabsichtigten überschlägen schon ber bloße Massentheil genügend. Bare ber Angriffssag (e) gegeben und die Ausgleichungszeit (a) zu suchen, fo wurden die Gleichungen leicht banach einzurichten sein.

2) Regelungsweise ber Prozentabschätung (§. 461.). Das Rugungs : Prozent von bem vorhandenen Maffenvorrathe fei als Ertragsfat np.

Erster Fall: wv < nv; mithin mahrend ber Ausgleischungszeit jahrlich zu erübrigen nv wv; bies beträgt an Prozenten von wv, nach bem Ansabe:

$$wv: \frac{nv - wv}{a} = 100: p,$$

$$\frac{(nv - wv) \times 100}{a \times wv}.$$

Das Regelungs=Prozent mare also:

$$np = \frac{(nv - wv) \times 100}{a \times wv}.$$

3 weiter Fall: wv > nv; mithin jahrlich mehr zu nehmen wv-nv; bies gabe zum Regelungs-Prozent

$$np + \frac{(wv-nv) \times 100}{a \times wv}$$

Behalten wir unsere Beispiele bei, so ift (nach §. 461. 2.) pp = 4,18 und bas Regelungsprozent bemnach,

für ben erften Fall:

$$4{,}18 - \frac{(72720 - 60000) \times 100}{50 \times 60000} = 4{,}18 - 0{,}424 = 3{,}756;$$

für ben zweiten Fall:

$$4,18 + \frac{(80000 - 72720) \times 100}{50 \times 80000} = 4,18 + 0,182 = 4,862.$$

hiernach mare der Ertragsfat im erften Falle: 60000 × 3,764

= 2253,6, und im zweiten Falle: $\frac{80000 \times 4,862}{100}$ = 3480,6. Man tönnte auch bas Nutungs-Prozent in ben wirklichen Zuwachs

verwandeln und dann wie oben verfahren, befonders wenn die Buwachstheile mit anzurechnen wären.

.3) Regelungsweise ber Durchschnittsabschätung (§. 462. 1.). Es sei die wirkliche, nach we berechnete Durchschnittsnutung als Ertragssat wd, der Normaldurchschnitt nd, das Umtriebsalter u und der normale Massenvorrath ne m nd × ".

Erfter Fall: wv < nv; mithin mahrend ber Ausgleischungszeit (a) jahrlich weniger zu schlagen mv - wv; also ber Regelungsangriff:

$$e = wd - \frac{nv - wv}{n}$$

Seten wir auch hier voraus, ber Normalvorrath fei = 72720 und ber wirkliche nur = 60000, so ift ber Ertragsfat:

$$\frac{60000}{25} - \frac{72720 - 60000}{50} = 2400 - 254,4 = 2145,6.$$

3weiter Fall: wv > nv; mithin jahrlich wv - nv mehr zu schlagen; also ber Regelungsangriff

$$e = wd + \frac{wv - nv}{n}$$

Unfer obiges Beifpiel beibehaltenb, ware fur biefen gall ber Ertragsfat:

$$\frac{80000}{25} + \frac{80000 - 72720}{50} = 3200 + 145,6 = 3345,6.$$

In diesen Formeln findet sich viele Übereinstimmung. Ik ber wirkliche Massenvorrath kleiner, als ber normale: so wird ber Ausgleichungstheil subtrahirt; im Gegensate, abdirt. Die Ausgleichungszeit will man gewöhnlich, wie wir auch in unserem Beispiele vorausgesetht haben, der Umtriebszeit gleich setzen; mehr haben jedoch die Werthsnutzungs prozente und das Bedürfnist darüber zu entscheiden. Überhaupt möchte der Fall sehr selten sein, wo ein doch nur in der Idee beruhender Normalvorrath burch Schmälerung des Nachhaltsertrags und mit Beeinträchtigung des gewohnten Einkommens ausgespart werden dürfte, und dann

wurde ber Sarator viel sicherer gehen, bies vermeintliche Bieberaufforsten burch eine recht kluge Leitung bes Juwachses einzurich= ten, wozu aber nur bas Fachwerk geeignete Mittel und Bege barbietet.

Die summarischen Regelungen bes Massenvorrathes sind viel zu oberstächlich und durchaus nicht geeignet, den Normalzustand eines Walbes sicher zu umfassen. Einigen Borzug verdient insbes doch die auf den wirklichen Zuwachs gegrundete Formel wegen ihrer Brauchbarkeit bei der Fachwerksabschähung; deshalb haben wir sie auch etwas aussuhrlicher behandelt.

§. 470. Erzielung bes Balbnormal=Buftanbes.

Das weitere Ziel einer jeben Forstbetriebseinrichtung und Ertragsabschätzung ift die wirthschaftliche herstellung bes Balbnormal=Zustanbes zum Rugen der Zukunft, ohne Opfer der Gegenwart. Dieser Bollkommenheits=Zustand beruht theils in dem gesammten Waldvermögen, theils in dem geordneten Waldzustande.

- 1) An bem gefammten Balbvermögen verfuchten wir so eben die summarische Regelung, fanden jedoch, daß es berselben an zureichendem Grunde fehlt, und fich fein Balb= eigenthumer auf bas verlangte Burucklegen vom gewohnten und wirklich fälligen Ertrage ohne fichere Gewähr einläßt. Im Fachwerk ift es weit leichter, mittels kluger Anordnungen und gut berechneter Kunstgriffe, bie Waldzustände aller Orte und Zeiten gleichsam burch fich felbft zu heben und ber Beitfolge nach gang ausführlich barzulegen, wie fich bas Balbvermögen feiner Bollkommenheit von Stufe zu Stufe nähert. Bierbei findet ber Tarator auch manche Mittel, an dem vermeintlichen normalen Massenvorrathe noch Bieles zu ermäßigen, mit einem bedeutenb fleinern Baldkapitale bie vollkommenen Balberträge zu gewinnen und badurch die Waldnugungs-Prozente mehr und mehr zu beben.
- 2) Die forstmäßige Orbnung bes Balbzuftanbes, welche ber gute Forstwirth unerläßlich forbert, ber Etatsformler aber ganz unbeachtet läßt, kann nur burch bie Fachwerkseinrich=

tung ermöglicht werben, mittels eines gut angelegten Betriebsplanes, nach welchem von Veriode zu Periode die verhältnißmäßige Balbfläche bermaßen verjüngt wird, daß der Zukunft alle Alters= klassen an innerer Bollständigkeit, äußerer Ausbehnung und gerezgelter Reihesolge vollkommen überliefert werden.

3) Bis jest war freilich die Fachwerksabschätzung noch viel zu sehr in ihren Einzelheiten befangen, um nach den gegenwärtigen und kunftigen Gesammtzuständen des Waldes recht zu fragen; sie begnügte sich meist mit ihren Periodenzwingern und legte nicht weiter dar, wie dereinst die Waldvollkommenheit erzielt werde, dachte auch eben so wenig daran, sich nebenbei, wenn nur versuchsweise, der summarischen Regelung ihrer Massenvorräthe zu bedienen, oder von der Nutzung des Waldkapitales Rechenschaft zu geben, obschon ihr alle dazu erforderlichen Masterialien ganz offen in der Hand lagen.

§. 471. Unwendbarkeit ber verschiebenen Abfchähunge-Methoben.

Bon obigen funf verschiedenen Abschähungs = Methoden hat eine jede ihre besondere Unwendbarkeit, bedingt von dem Bald juftande, den Schähungsmitteln, und dem Schähungs wede. Laffen wir hier die Einrichtung des Birthschaftsbetriebes als hauptzweck gelten und beziehen wir uns bloß nebenher auf die nur felten mangelnden Mittel: so durften sich an die Wald justande bes schlagweisen Betriebs folgende Urtheile reihen.

- 1) Ziemlich geregelter Waldzustand; einsacher Abtrieb: hier genügt ber Betriebsplan mit summarischer Abschähung nach alls gemeinen Durchschnittsnutzungen. Der vorläufig aufgestellte Erstragsfat wurde im Laufe ber Zeit nach ber wirklichen Ergiebigkeit aller nachgemessenen Abtriebsslächen berichtigt.
- 2) Minder regelmäßiger Balbzustand, bebeutende Euden in ben Altereflaffen, jedoch ohne verwickelten Zwischen= und Um= wandlungsbetrieb: Fachwerksabschähung nach besondern Durch= schnittberträgen.
 - 3) Gang unregelmäßiger Balbguftand mit verwideltem Be-

triebe und funftlichen Aushulfsmitteln, aber noch jur planmäßigen Ginrichtung geeignet: Fachwertsabichatgung nach Sonderertragen.

- 4) Höchst ordnungsloser Balbaustand, worin bermalen weder eine bestimmte Schlagführung, noch ein fester Betriebsplan Statt sinden kann; nicht minder im bleibenden Planterwalde: Sum= marische Abschätzung nach dem Nutzungszuwachse.
- 5) Bu bloßen Ertrageuberschlägen bient bie reale ober auch progressionale Durchschnittsnugung, wenn man nicht vorzieht, bie Ertrage ber nachften Abtriebe besonders zu schägen.

Diese verschiedenen Methoden konnen in demselben Forfte recht füglich neben und hinter einander angewendet werden, je nachdem der Betrieb eben mehr oder weniger Anhalt bedarf. Rur muß eine und dieselbe Übersichts und Nachweisungs-Form die Ergebnisse von allen zusammen paglich ausnehmen.

§. 472. Gelegentlicher Balbnugunge=Betrieb.

Handelt es sich eben nicht um Regelung bes kunftigen Baldangriffs mit herstellung eines forstmäßigen Alterstlassen-Berhältnisses, und will man einem Baldgute, als Kapital betrachtet,
nur die höchsten Zinsen abgewinnen, ohne eben ein jährlich gleiches Einkommen zu verlangen: so ist jeder ausssuhrliche Betriebsplan und jede umfassende Ertragsabschätzung entbehrlich. Dan
führt in diesem Falle einen zeitgemäßen, freien Nutzungsbetrieb,
bloß und allein nach Maßgabe der sich darbietenden Berkaussgelegenheiten und der von Zeit zu Zeit in den nutzbaren Hölzern
zu untersuchenden Berthözunahme-Prozente. Nachfrage und Insfuß bestimmen dabei die Haubarkeit. Alle Bäume und Bestände,
welche die erforderliche Berthözunahme nicht mehr gewähren, fallen
der Ruhung anheim, so weit sich eben ein guter Käuser sindet,
wosern es die Nachzucht nur irgend gestattet.

Diese Ruhungsweise wird einerseits burch rasche Berjungung, pflegliche Durchforstung und Erziehung ber gesuchtesten bolgsorten mit Gewinnung aller Nebennuhungen, andrerseits burch Erzielung aller zeitlichen Berkaufsvortheile höchst einträglich. In ben kleisneren Privatwald:Birthschaften kann man von diesem freien, in Zwischenzeiten auch auszusehenden Ruhungsbetriebe ben besten

Gebrauch machen; bie Ermittelung bes Berthezunahme-Prozentes fann einem jeben Solzförster mechanisch angelernt werben.

§. 473. Unerläßliche Leiftungen einer jeben Balbtaration.

Eine jebe Forstertrags-Abschähung, hat sie zumal bie Einrichtung bes Betriebs zum hauptfächlichen Zwede, sollte in ihren Leistungen burchaus folgende Unforberungen befriedigen:

- 1) Bureichenbe Aufnahme aller Ertragsquellen, welche entspringen aus ber Große und Beschaffenheit bes Standsortes und Bestandes und aus allen, bas Einkommen weiter bes bingenben außern Besig=, Absah= und anbern Nuhungs=Ber= haltniffen.
- 2) Aufftellung eines meifterhaften, ben Forftvers haltniffen burchaus entsprechenben Betriebsplanes zur Erstragserzeugung und Entnehmung an allen Orten und zu allen Beiten.
- 8) Berbeiziehung aller thulichen Birthichafts= Eunftgriffe, um für jebe Beit ben werthvolleften Ertrag zu erzielen, ohne einen unnöthig großen, gefährbeten Massenvorrath.
- 4) Darlegung ber Berthezunahme=Prozente jeber altern Beftanbeetlaffe und ber Berthenugunge=Prozente jebes Balbverbanbes.
- 5) Rafche, fichere und gewinnbringende Bervollkomms nung bes vorgefundenen Balbguftanbes, fo daß mahrend ber gegebenen Ginrichtungszeit allerwarts die angemeffenste Balbs gattung mit folgerechter Altersabstufung in wohlgeschloffenen krafstigen Buchsen entstehe.
- 6) Auswahl ber leichtesten Mittel und Wege zur Berbefsferung und Unterhaltung bes Walbes, so wie der gezeignetsten Maßregeln zur Sparung aller unnöthigen Waldnutzungszoften.
- §. 474. Sauptregeln für jebe Balbtaration an fic.

An fich felbst hatte jebe Balbtaration folgende allgemeinen Anforderungen zu erfullen :

- 1) Das Berfahren, sowohl bei ber Ermittelung, als bei ber Regelung, muß nicht nur zwedmäßig, sonbern auch einfach und leicht, hinlänglich genau und sicher fein.
- 2) Die Betriebseinrichtung soll nur Feststehen: bes zur Grundlage nehmen, und zwar nie etwas Anderes, als die stets verbleibende Abtheilung der Forstorte mit Bestimmung der Betriebsperioden, Betriebsarten, Balbverbande und einstigen hiebsfolgen; in keinem Falle darf sie ungewisse oder veranderliche Dinge, wie die Umtriebszeiten und Perioden: stallungen, Ertragstafeln und Etatsformeln, als hauptfundamente gebrauchen.
- 3) Alle Anordnungen muffen den Forftverhaltniffen, der örtlichen Erfahrung und der Biffenschaft entsprechen, ohne den kunftigen Betrieb in zeitgemäßer Begegnung unerwarteter Ereignisse und in freier Benutung bestere Einsicht nur irgend zu beschränken. Rein Berfehen der Forsttaration darf auf die Forstwirthschaft dauernben Einfluß haben konnen.
- 4) Die ertheilten Borfchriften muffen furz und verftanblich fein, fich nur auf bas Nothwendige beschränken und
 fur alle Betriebs = und Abschähungsarten unbedingt einerlei Form haben. Alle dazu gehörigen übersichten sind auf handliche Bogengröße zu beschränken.
- 5) Jebe von ber Zeit herbeigeführte Abweichung Des Betriebes muß burch bie leichtesten Mittel wieder eingerichtet werben können, ohne bag bie festen Grundlagen im Forste eine wesentliche Beränderung erleiben.
- 6) Die gange Forsttaration muß wenig toften, wo möglich fortbauernb bestehen, eine wandernbe Unterrichtsanstalt sein und die Wirthschaft aller Zeiten sinnig beleben.

Dies sind die Hauptbedingungen, welche man jeder Forst einrichtung stellen follte; wir haben uns stets bestrebt, sie in Theorie und Praris nach Möglichkeit zu erfüllen, und nur wo die Berwaltung nicht in ben Geist der Einrichtung eingehen konnte, waren wir es nicht im Stande.

IV. Waldwerthichätzung.

§. 475. 3 wede ber Balbwerthich agung.

Die Waldwerthschätzung hat den Zwed, ben Geldwerth irgend eines Waldeigenthums zu bestimmen. Dieser kann in mehr=
sacher Beziehung zur Frage kommen, theils und vorzugsweise
wegen Kauf, Tausch, Erbschaft u. s. w., theils zum Behuse von
Erpropriationen, theils endlich zur Feststellung des Schadenser=
sates bei Holzentwendungen und Beschädigungen. Obschon die
Waldwerthschätzung in allen diesen Fällen von denselben allge=
meinen Grundsätzen ausgeht, so modisizirt sich dennoch das Ver=
sahren einigermaßen nach dem Zwede; wir werden daher einer
gesonderten Betrachtung unterwerfen:

- 1) bie eigentliche Balbwerthschätzung im engeren Sinne;
- 2) bie Erpropriation von Balbeigenthum;
- 3) bie Schätzung bes Schabensersates bei holzentwendungen und Beschäbigungen.

Daran reihen wir noch:

- 4) bie Werthschätzung von Jagben, und
- 5) bie Schätzung bes Bilbichabens.
- 1. Baldwerthschätzung im engeren Sinne.
 - §. 476. Grundlagen der Baldwerthschätung.

Der Waldwerth wird zunächst durch die Benuhung bes Waldvermögens bedingt; diese begründet den zu erwartenden Waldertrag und ist daher der wesentlichste Gegenstand jeder Waldewerthschätzung; nach ihr basirt sich der Waldwerth, wie nach den Binsen das Kapital. Obgleich nun der Waldvertrag vorzugsweis ein Aussluß des Waldvermögens an sich ist, so hängt er doch nicht von diesem allein ab, sondern wird auch noch von manchen zufälligen Umständen und perfönlichen 3weschen mit bestimmt; daher kann es auch in keinem Falle einen unbedingten Waldwerth geben.

Die jufalligen Umftanbe beherrschen ben Berth bes

Gelbes an sich, die Absetharkeit und den Preis der Balberzeugnisse, die Sicherheit des Holzvorrathes und aller andern Faktoren des Waldwerthes mehr oder minder. Die perfonlischen 3 wede machen bald den Geldbesit, dald den Waldbesit, werthvoller und annehmlicher; sie rufen hier die Nothwendigkeit, bort die bloße Reigung hervor, eine Waldung in dieser oder jener Art zu benutzen, ein Waldeigenthum zu erwerben, oder zu veräußern. Auf diese gar mannigfaltigen Verschiedenheiten, welche sich meist in Jahlen gar nicht darstellen lassen, kann der Schätzer keinesweges einzeln eingehen; aber eben darum darf er sich auch nicht mit einem einseitig bedingten Waldwerth begnügen (§. 132.).

Jebe Waldwerthschätzung muß auf einem festen Fundamente beruhen und dabei das mehr Jufällige und Perfönliche bloß als Nebensache ben wesentlichen Werthsverhältnissen mit anpassen, so daß ein jeder ber Betheiligten zur Kenntniß des ihn besonders angehenden Werthes gelange. Dieses Fundament bedarf:

- a) eine genaue Ermittelung und Erorterung aller Berthe= faktoren;
- b) die Feststellung ber eigentlichen Werthsobjette, nach ihrem Gehalte und ihren Wertheverhaltniffen, und
- c) bie Aufstellung eines angemessenen Rugungsplanes. Darauf stübt fich endlich
- d) die eigentliche Werthsberechnung, welche entweder in's Einzelne eingeht, ober auch wohl unter Umftanben sich mit summarischer Beranschlagung begnügt.

a. Berthefattoren.

§. 477. Grundbefig.

Bor Allem hat man bie Berhältniffe bes Grundbefites, beffen Beziehungen zum Nachbarbesit, bie nutbaren Forfigerrechtsamen und lastenben Dienstbarkeiten aller Art mit bem vom Frevel zu befürchtenben Berluste, hauptsächlich auch bie etwaigen Beschränkungen ber Eigenthumsfreiheit als wesentliche Faktoren bes Balbwerthes zu erforschen und aufzunehmen. Bubem ist die Begrenzung, Figur und Grundsstäche sowohl von dem Ganzen, als auch von allen Berschieben:

heiten bes Grundes und Bobens, des Holzbestandes und der Rebenstüde, selbst vom Bereiche der äußern und innern Grundberechtigungen so genau zu ermitteln, als es der gegebene Zweck bedingt. Besonders wo es sich um Walderwerbung handelt, darf man weder die vorgelegten Karten und Flächengehaltsnachweisungen, noch die angegebenen Grenzen ohne Weiteres als richtig und unbestreitbar annehmen; nicht minder hat man das Eigenthumsund Dispositionsrecht des Veräußerers, so wie den etwaigen hypothekarischen Verband des Erwerbungsgegenstandes genau zu erfragen.

§. 478. Stanbort.

Bon jedem näher abgetheilten Forstorte erhebt und beschreibt man die natürliche Beschaffenheit nach Eage, Boden und Ortsgüte, nicht nur in Bezug auf Waldwirthschaft, sondern auch für den etwa möglichen Acers und Biesendau, oder zu sonstigen Zwecken, und zwar mit näherer Angabe der örtlichen Umstände, namentlich der Belegenheit an Ortschaften, Holzungen, Fluren, so wie mit Andeutungen der angemessenen Holzucht oder anderartigen Benuhungsweisen. Dazu wirft man noch die durchschnittliche Ortsgüte vom Sanzen aus und bestimmt vorsläusig den allgemeinen Bodenwerth.

§. 479. Baldbeftanb.

Von jeber weiter geschiedenen Bestandesabtheilung ift, außer ber besondern Ortsgute nebst Bodenzustand, auszunehmen: die Bestandes form, das Alter, die Stammgröße, die Stellung und das Bachsthum, mit der Bestandesgute an Massengehalt und Zuwachsbetrag nebst geeigneten Betriebs-vorschlägen. hiernach wird vom Ganzen der aufbereitbare holzvorrath ohne alle weitere Berücksichtigung der Abseharzteit ausgeworsen nach den in der Gegend gangbaren Nutz und Brennholzsorten von verschiedener Form und Gute. Ebenso auch der laufen de Jahreszuwachs. Dabei ist die Schätzung der Nebennutzungen von dem holzbestande und Waldboden, so wie der besondern Neben grund stüde, nicht zu unterlassen,

§. 480. Abfagverhältniffe.

Weiter hat man sich in Kenntniß zu setzen von allen auf Bern Berhaltniffen, welche im Verkehr auf ben örtlichen Werth bes Bobens und Bestandes und beren Erzeugnisse wesentlichen Einfluß haben. Sie werden bedingt von ber Concurrenz ber Nachbarwalbungen, der Holzein und Aussuhr; Wegsamkeit der Gegend; von dem Nahrungsstande, Verbrauche und Begehr der Anwohner; von der Abseharkeit der rohen Forst und Landerzeugnisse, nebst den fraglichen Preisen, Arbeitslöhnen u. s. w. im ganzen Absabereiche des Forstes.

§. 481. Rugungsverhältniffe.

Nächstem wären alle, theils für den Waldbesitzer, theils für einen jeden betheiligten Dritten mehr oder minder zweckbienlichen Person alverhält nisse auszukundschaften. Diese beziehen sich hauptsächlich auf folgende Gegenstände: Die seitherige Benutung und die etwaigen Verkaufszwecke von Seiten des Besiehen sich nähern oder entserntern Nutungszwecke eines jeden der etwaigen Bewerber; die Thulichkeit der Waldzerschlagung; die Erzielung des größten Holz und Werthsertrages, oder des höchsten Geldund Zinsengewinnes dei fortgesetztem Waldbetriebe; die Sicherung des stehenden Holzvorrathes gegen jede Gesahr; die Ergänzung irgend eines andern Wirthschaftsverbandes; anderartiger Gebrauch zu Ackerdau oder Viehzucht und dergleichen; Selbstverwaltung und Leitung des Wirthschaftsbetriebes, oder irgend ein anderes, besondern Vortheil darbietendes Vorhaben.

§. 482. Bermerthungs = Binsfuß.

Der ben Baldwerth bebingenbe Zinsfuß ift manchen Zufälligkeiten unterworfen und weicht mehr ober minder von dem gemeinüblichen oder bemjenigen Zinsfuße ab, der dem täglichen Verkehre zur maßgebenden Richtschnur dient und sich bei gerichtlich verbrieften Darlehen am sichersten zu erkennen giebt. Folgende Berthsverhältnisse begründen diese Abweichungen mehr oder minder:

- 1) Borzüge des Balbbesites an sich. Das Baldztapital steht offenbar sicherer, als jedes gewöhnliche Darlehen, bes sonders wenn es an wirksamen Maßregeln nicht mangelt zur Steuerung des verderblichen Baldfrevels. Zudem kann der Baldzbesiter seine Nuhungsbeträge leichter voraus entnehmen, als der Kapitalist seine Zinsenbezüge, auch auf die Steigung der Baldzpreise mehr rechnen, wogegen der herrschende Zinssuß wohl eher sinkt. Freilich ist die Umsehung großer Baldgüter in bares Geld nicht zu ermöglichen, zumal nach dem unbedingten Geshaltswerthe.
- 2) Als örtliche Umstände, die auf ben Baldwerth bes fondern Ginfluß haben, machen sich geltend:
 - a) ber bei ahnlichen Grundanschlagen in ber Gegend ubliche Binefug;
 - b) ber Begehr nach Grundbefit;
 - c) die etwaige Befchrantung bes Balbeigenthums burch ganbesgefete, Grundberechtigungen u. bergl. m.;
 - d) bie Belegenheit bes fraglichen Waldgutes, sofern basselbe ein anderes Besigthum mehr erganzen und vervollkommnen kann, ober andere Vortheile barbietet.
- 3) Zufällige Umstände bestimmen bald ben Käufer, bald ben Berkäufer, einen höhern ober niedrigern Zinsfuß anzunehmen. So sucht ber Käufer einen höhern Zinsfuß und badurch einen niedrigern Kaufpreis zu gewinnen, wenn ber Berkäufer in Geldwerlegenheit ist und verkaufen muß, ober wegen besonderer Gesfahr ober Unannehmlichkeit gern verkaufen will; auch wenn sich sur das Grundstüd eben ein anderer Bewerber nicht sindet, vielzleicht, weil es zu groß ober zu klein, ober zu entlegen ist, ober weil die gestellten Kausbedingungen nicht annehmlich sind u. s. w. Der Verkäufer macht dagegen einen niedrigern Zinssuß gelztend, wenn er eben nicht zu verkaufen gedenkt, mehr nach Gewinn trachtet, daß fragliche Eigenthum aus besonderer Borliebe sober wegen eines anderweitigen Gebrauches werther hält; auch wenn sich mehr Käuser einsinden, zumal solche, die ihr Besitzthum ergänzen, ihre Wirthschaft erweitern, ihre baren Gelber

gern anlegen wollen u. f. w. Bubem nimmt wohl auch Mander an, bag ein reger, feiner Betrieb noch Rubungsquellen eröffnen und Vortheile hervorsuchen könne, die der Schatzer zu erforschen gar nicht im Stande sei.

Den burch die Summe aller eben beitragenden Berthevers haltniffe bedingten Binefuß, gur entsprechenden Berwerthung bes Balbes, nennen wir Berwerthungs sinefuß.

§. 483. Balbpreife.

Der örtliche Werth und die Preise aller Balberzeugnisse an Bau-, Wert- und Kleinnughölzern, an Brennhölzern
in Spalt- und Knüppelscheiten, Reisig und Stöcken jeder vorkommenden Werthögattung, so wie an Nebennuhungen aller Art,
mussen zum Behuse der Werthöschähung genau ermittelt werden.
hierbei darf man aber nicht bloß nach den bestehenden, ofters aus einem umsichtslosen Vertriebe hervorgegangenen Preis
sen allein fragen, besonders wo noch feste Taren Statt fanden;
nicht selten verspricht auch die nächste Zukunft bedeutend höhere
Preise.

Mit ben Walbpreisen stehen bie Bereitung sto ften ber Balberzeugniffe in enger Beziehung, und biese werden wieder besbingt von ben Arbeitslöhnen ber Gegend. Man nimmt bavon selbst die üblichen nicht ohne nähere Prüfung an und rechnet sie in ber Regel als bloßen Berlag sogleich von ben Berkaufspreisen ab.

Wichtig ist die Untersuchung ber wirklich Statt sindenden Absetharkeit und Verkäuslichkeit, sowohl überhaupt, als in Bezug auf besondere Sorten. Derjenige wurde sich sehr irren, der einnen bedeutenden Massenvorrath, zumal in waldreichen Gegenden, entfernt von Flüssen und Straßen, sogleich ausnugen und zu Gelbe machen wollte. Es giebt Wälber, wo auch nicht das Geningste mehr abgesetzt werden kann, nämlich um gute Preise, als was die seitherige Abgabe beträgt, und wo also der überschüssige Nutzungstheil von Boden und Massenvorrath ein mehr oder minder unverwerthbares Kapital ift, wosern nicht erst neue Abssatwege eröffnet werden.

§. 484. Balbnugungstoften.

Beiter ift aller Koftenaufwand, welcher mit dem Befige und Birthschaftsbetriebe eines nugbaren Balbgutes ftanbig verbunden ift, genau zu erörtern, nämlich:

- 1) Die Entrichtung an Steuern und andern Grundabs gaben, an Rugnießungen und andern Bezügen, in barem Gelbe oder Erzeugnissen. Füglicherweise ware hier der Berlust durch Balbfrevel mit in Rechnung zu stellen, so weit die Ertragsabsschäung diesen Betrag nicht unmittelbar ausscheidet.
- 2) Die Unterhaltungskoften, welche ber Holzanbau, ber Wege= und Brudenbau, die Sicherung der Grenzen und überhaupt die ganze Waldpflege in Anspruch nimmt.
- 3) Die Berwaltungskoften an Gelb = und Naturalbe= zugen ber Balbauffeher und Birthichafter, ber Kaffenverwaltung und Forftuberwachung.
- 4) Die Zinfen von bem Betriebskapitale zum Berlag ber Bereitungs und anderer Nutungskoften, welche ber Berkaufspreis unmittelbar wieder erset; so auch zu etwaigen Borschüssen an Unterhaltungs und Berwaltungskoften. Zu diessen Zinsen kann auch der Berlust an nicht punktlich eingehenden Gelbern gerechnet werden, so wie jede andere noch mögliche Einbusse.

b. Bertheobjette.

§. 485. Im Allgemeinen.

Die eigentlichen Berthsobjekte bei ber Waldwerthschähung sind: ber Boben, ber holzbestand und die Nebennus hungen. Sie kommen entweber einzeln ober in ihrem Gesammtsresultate, als Balbrente, zur Frage, und ihre Werthsverhältsnisse modisiziren sich einigermaßen, je nachdem es sich um die Werthsschähung einzelner Waldgrundstude ober ganzer Wirthsschaftswaldungen handelt. Wir schiden daher zuvörderst die ersforderlichen Erläuterungen und Betrachtungen über die Werthspoliefte an sich und ihre Verhältnisse voraus.

§. 486. Balbbodenwerthe.

Der Berth bes blogen Balbbobens an fich hangt hauptfächlich von ber eigenthumlichen Gebrauchsfähigkeit und ber guten Belegenheit ab.

- 1) Man fann ben Boben eintheilen in un bedingtes und bedingtes Balbland, bedingtes und unbedingtes Fruchtland. Jenem entspricht ber forftliche, biefem ber landwirthschaftliche Bobenwerth.
- a) Als unbebingtes ober natürliches Balbland ift berfelbe nichts Anberes zu tragen fahig, als Solzwuchs, und infofern giebt ihm bie Holzzucht allein einen Werth.
- b) Das bebingte Balbland könnte wohl Felbfrüchte tragen, liegt jedoch ber Landwirthschaft zu wenig an ber hand, um von biefer anders benutt werden zu können, als etwa zur Balbverjungungszeit mit Zwischenfruchtbau ohne weitere Dun: gung.
- c) Das bebingte Fruchtland giebt nach ber Balb: rodung ganz arme Außenfelber, benen nicht genug funftliche Dungung zugewendet werden kann, und die man beghalb zu Zeiten wieder durch holzzucht von neuem bereichern muß.
- d) Das unbebingte Fruchtland tann wegen feiner Gute und Belegenheit nach ber Robung ununterbrochen ju land: wirthschaftlichen 3weden felbstftandig bienen.
- 2) Land wirthschaftlicher Boben werth. Der unsbedingte Waldboden muß Waldland bleiben; ber bedingte nur so lange, als ihn die Bevölkerung nicht zu Fruchtbau in Anspruch nimmt; von beiben Bobengattungen könnte ber land wirth; schaftliche Werth bloß nach bem meist niedrigern Beibewerthe geschätt werden. Der zu bedingtem und zu unbedingtem Fruchtbau geeignete Balbboden tritt nach der Rodung, welche sich oft schon durch die Wurzeln und die natürliche Düngung bezahlt macht, in den meist höhern Werth gleich guter und gleich belegener Feldgrundstücke, deren ortsüblichen Preise nach andern Berkausen leicht zu bestimmen sind. Dabei ist jedoch zu berückssichtigen, daß jedes größere Feilgebot von Neuland diese Preise

herunterbrudt, auch baß hier und ba eine eigenmächtige Berwandlung des Balblandes polizeilichen und privatrechtlichen Ein= fprüchen begegnet.

- 3) Der forftliche Bodenwerth entspringt aus der Benugung zur Holzzucht; er kommt vorzugsweise zur Frage, wenn es fich um bie Acquifition zc. von geringen Fruchtlandern, Balb: blößen und Beideflächen handelt, ober überhaupt, wenn ber von ber Bewalbung unbestockten Balbgrundes zu erwartende Gewinn beftimmt werben foll. Diefer Bewaldungswerth ergiebt fich im Jestwerthe ber funftigen Solg und Nebennugungen, nach Abzug bes gleichzeitigen Koftenaufwandes *). bereits in 6, 126, ein erlauternbes Beispiel zu einer folchen forft= lichen Bobenwerthöberechnung gegeben; ftellt fich ber entzifferte Bobenwerth über ben Kaufpreis, fo ift ber Überschuß Unternehmungsgewinn und kann in Prozenten angefchlagen werben. Betruge z. B. ber Kaufpreis fammt ben Unbaufoften, ben favita= lisirten Steuern und sonstigen Nugungskoften 12 Thir., bote bie fragliche Bewaldung einen mit 4 pCt. biskontirten Sett= werth von 15 Ahlr.: fo gingen bavon bie 4prozentigen Binfen (nach $100:4=15:x)=\frac{4\times15}{100}=\frac{6}{10}$ auf jene 12 Tha=
- ler Erwerbungsaufwand über. Diefe maren somit (nach $12:\frac{6}{10}$
- = 100 : p) zu $\frac{6\times100}{10\times12}$ = 5 pCt. angelegt, was sich auch aus 12 : 15 = 4 : x unmittelbar ergiebt. Die stark entstehenben Holzgattungen, welche nicht viel über 40 Jahre zu wachsen brauz den, bieten meist einen nicht unansehnlichen Bewaldungsgewinn.
- 4) In der Regel stellt sich der landwirthschaftliche Berth von geringem, oft ganz entlegenem Baldboden, wegen bessen minderer Ergiebigkeit bei unerschwinglichem Arbeits = und Duns gerauswande, sehr niedrig, und außert sich nach demselben irgends wo ein größerer Begehr, so entspringt daraus meist Nachtheil;

^{*)} Unter Umftanben fann auch wohl noch bie burch ben holzanbau Statt finbenbe Bobenbereicherung in Anrechnung fommen.

benn sobalb bie natürliche Dungkraft bes Reulandes ausgebaut ift und bas Walbstreusammeln nicht freigegeben wird, verwandelt sich ber eingebildete Nugen in beklagenswerthen Schaben.

§. 487. Bolgbeftanbesmerthe.

Die vorfindliche Holzbeftandesmasse einer Balbung hat nach Umständen sehr verschiedene Berthe; wir heben davon als haupt sächlich den Gehaltswerth, Absahwerth und Rach haltswerth aus.

- 1) Der Gehaltswerth umfaßt ben zeitlichen Werth best ganzen Holzvorrathes, ohne Ruchicht auf bessen Absetharkeit; man berechnet ihn nach ber Summe einer jeden vorhandenen Werthssorte und dem ihr zukommenden Waldpreise. Diese Rechnung läßt sich vereinsachen mittels geeigneter Durchschnittspreise jeder Alterstlasse. Wo Massenvorrathe zur Frage kommen, die den laufenden Absat übersteigen, kann der Gehaltswerth leicht begreissich nicht unmittelbar geltend gemacht werden.
- 2) Der Absatwerth umfaßt bie ohne erhebliche Einbuse eben absetbare Bestandesmasse. So lange berselbe ben Gehaltswerth einer Holzung nicht erreicht, muß sich beren gänzliche Absnutzung ober bie Verwirklichung des Gehaltswerthes nach der Größe des Absates richten. Dieser Werth bote in einem solchen Falle für größere Waldungen von Jahr zu Jahr eine Rente, die dem vom Absate bedingten Jahresertrage gleich stände und bis zur gänzlichen Erschöpfung des Massenvorrathes dauerte.
- 3) Der Nachhaltswerth ist bedingt durch bie von Sabt zu Sahr in einem Wirthschaftswalde gut abkömmliche und in bessen Absathereiche gut verwerthbare Holzmasse. Derselbe kann nicht größer sein, als ber Absathereich; benn wenn in solchem Falle eine nachhaltig zu benutende Waldung auch mehr Ertrag bietet, so mangelt es an zureichendem Absathe um gute Preise.

§. 488. Rebennugungswerthe.

Die Waldnebennutzungen bestehen theils in Abfallen und Ausscheidungen der Holzwuchse selbst, als Früchte, Blatter und Safte; theils in Nebenerzeugnissen vom Watdboden, als Gras, Beibe, Streusel u. s. w.; theils in Biesen, Adern, hutungen, Steinbrüchen und Erbgruben, Sewässern und andern Nebensgrundstücken. Sie kommen zum Behuse der Waldwerthöschätzung vorzugsweise nur nach ihrem wirklichen *) Werthe in Bestracht. Dieser muß wo möglich nach den lausenden Preisen der Umgegend ermittelt werden, so weit diese in freiem Verkehre von selbst entstanden sind und einen haltbaren Grund haben, keines weges aber nach den eingeschlichenen Waldpreisen. Sanz unversantwortlich wurde z. B. früher die Waldstreunutung unentgeltzlich zugelassen und dadurch das große Streubedürfniß herbeigessührt. In Folge jener Vernachlässigung darf man jetzt diese Ruztung kung kaum zu 0,2 bis 0,3 des Strohwerthes ansetzen, während dem ökonomischen und dem forstlichen Werthe nach das Doppelte wohl nicht zu viel wäre.

§. 489. Bertheverhältniffe einzelner Balbe grundftude.

Der Berth einzelner Balbgrundstude, beren Abnuhung tein hinderniß findet, besteht in dem zur fraglichen Beit eben statthaften Bobenwerthe und Bestandes werthe. Man schätt den Bobenwerth nach den maßgebenden Umständen als Baldeland oder Fruchtland, den holzbest andes werth aber nach seiner zeitlichen Rugbarteit. Der erwachsene Holzbestand mit unzureichen der Berthszunahme wird in der Regel nach dem Gehaltswerthe veranschlagt, jedoch mit mehr oder weniger Einduße, im Fall der Ausverkauf ein zu startes Feilgebot erforzberte. Benn der Berbrauch die größere Abtriebsmasse nicht als-

^{*)} Diesem sieht ber forftliche Berth ber Rebennutungen gegenüber, welcher nach dem Verluste bestimmt wird, den der Waldbestand durch Ausübung der Nebennutungen an seiner Ertragsamseit erleidet. Bei dieser schwierigen, mehr zum Besynfe von Ablösungen nöthigen Bestimmung mag sich der Schätzer vor Allem der eingewurzelten Bornriseile enthalten. Man hat z. B. schon öfter große Opser zur Ablösung der verrusenen Waldweide gebracht; dessen ungeachtet sinden sich jett nicht wenig überzeugende Fälle, wo eine beschränkte Wiederzeinräumung derselben dem geordneteren Walde offendar zum besseren Gedelben diente.

balb um gute Preise aufzunehmen vermag, ist die Abnutung auf mehre Jahre zu vertheilen. Steht bas reine Werthözunahmes Prozent des Bestandes noch höher als der Berwerthungs-Binsssuß, wie meist bei den Jung und Mittelhölzern: so pflegt man den dadurch gewinnbaren höhern Zinsenbezug erst noch zu nuten ober doch mit zu veranschlagen.

§. 490. Bertheverhältniffe ganger Birthichafte= walbungen.

Hier handelt es sich ebenfalls zuvörderst um den Bobens werth und Bestandes werth, nächstem aber auch um die bavon zu erwartende Rente. In den gewöhnlichen Wirthschafts-waldungen mangelt nicht nur der Bollbestand im Ganzen, sons bern auch das geordnete Altersklassen-Berhältniß mehr oder mins der; der Boden kann baher seine volle Rente durch den Bestand nicht wohl abwersen, und deßhalb übersteigt hier auch östers der landwirthschaftliche Bodenwerth den forstwirthschaftlichen, welcher erst mit dem normalen Waldzustande seinen eigentlichen höhens punkt erreichen könnte.

Bas ben Beftanbeswerth an fich betrifft, fo find beffen Berbaltniffe am besten in Bergleich mit ber Normalmalbung zu beurtheilen und zu ordnen. Sauptfächlich kommt hierbei bie uberftanbige Rugungemaffe gur Frage, nämlich biejenige, beren reines Berthezunahme=Prozent unter ben Bermerthunge=Binefuß gefunten ift. Diese mußte fo balb als thulich abgenutt werben, und zwar mit ber eingangigften beginnenb. Dan bestimmt bagu einen Beitraum, in welchem biefe Überftanbemaffe mit bem minbeften Berlufte gut absetbar und dabei für bie Balbersiehung gut abkommlich ift. Bu Ende biefer Nachnutungs= geit mußten bie ichwachbaubaren Bolger ftellvertretend einruden können. Bon ba an nähern sich bie Wertheverhältnisse mehr ben normalen, wenn auch in ben Nachwüchsen, besonbers burch bie beschleunigte Abnutung überständiger Holzvorräthe, ein neues Disverhaltniß eingetreten ift. Dies läßt sich burch forstliche Runftgriffe, befonders burch Anbau rafch entstehender Baldmaffen bielseitig heben,

§. 491. Bertheverhaltniffe hinfichtlich bes Berthenugunge : Prozentes.

Entspricht das Werthsnutungs : Prozent einer Wirthschaftswaldung dem Verwerthungs-Zinssuße, so gewährt dieselbe auch im Ganzen die ersorderliche Boden = und Bestandesrente. Sede Waldung dietet in ihrem außersten Werthon uhungs= Prozente, siehe dasselbe gegen den Verwerthungs=Zinssußhoch ober niedrig, ein sehr einsaches Werthschungs=Nitztel. Bezeichnen wir den Gehaltswerth ihres Bodens mit b, den ihres Massenverathes mit mv, ihren Reinertrag mit e und das dadurch bedingte Werthönugungs=Prozent mit np: so giebt die daraus gebildete Proportion

$$(b + mv) : e = 100 : np$$

ben Grund ju folgenden Bergleichungen:

Steht das Werthenutungs-Prozent op bem VerwerthungsZinsfuße vz gleich: so stellt sich ber wirkliche Waldwerth W,
welcher hervorgeht, wenn man ben jährlichen Ertrag e mit bem Verwerthungs-Zinsfuße vz kapitalisirt, genau bem Gehaltswerthe b + mv gleich. Denn ist in ben Proportionen

Stellt sich np größer als vz, ein burch Steigerung ber Werthszunahme wohl zu ermöglichenber Fall: so ist W größer als b + mv. Steht im Gegentheile vz höher als np, so ist Wkleiner als b + mv. Stets verhalt sich

$$vz : np = (b + mv) : W.$$

Bur Erläuterung nehmen wir an, ein Walb von 1000 Morgen à 20 Thir. — 20000 Thir. Bobenwerth (b) und 20000 Klftrn. Maffenvorrath à 2 Thir. — 40000 Thir. Bestandeswerth (mv), liefere an nachhaltigem Reinertrage e—2000 Thir.; sein Werths: nuhungs: Prozent np ist also — 3,33, nach:

(20000 + 40000) : 2000 = 100 : 3,33.

Bare nun ber herrschenbe (Berwerthungs =) Bintfuß vz zusällig auch 3,88, so ftellt fich ber wirkliche Balbwerth W, ben man

burch Kapitalifirung bes Reinertrages e erhalt, bem eigentlichen Gehaltswerthe = 60000 Thir. gleich; benn es ift

3.88:100 = 2000:60000.

Wäre ber Verwerthungs 3insfuß kleiner, etwa nur 3%, so ist W > als b + mv; benn ber jährliche Ertrag entspräche bann einem Werthökapitale W von 66666,6 Thlr., nach:

3:100 == 2000:66666,6 Thir.;

umgekehrt, wenn ber Berwerthungs-Binsfuß höher, etwa auf 3\ 8, ftanbe; bas Berthskapital W mare bann 57143,8 Thir., nach:

31: 100 == 2000: 57143,3 Thir.

In allen Rallen aber ift

3 : 31 == 60000 : 66666,6 unb

 $3\frac{1}{4}:3\frac{1}{4}=60000:57143,3$

b. h. ber herrschenbe (Berwerthungs =) Zinöfuß verhalt sich zum Berthonugungs = Prozent wie ber zeitliche Boben = und Bestan = beswerth zum wirklichen Waldwerthe.

Findet sich das Werthenutungs : Prozent np niedriger, als der Berwerthungs: 3ins suß vx, mithin der Gehaltswerth (b+mv) höher, als der wirkliche Waldwerth W, und läßt sich dasselbe durch geschicke Raßnahmen nicht heben: so liegt der Grund stets in dem mehr oder minder unabsetharen Werthstheile einer solchen Waldung. Diesen eigentlich unverwerth baren Betrag (b+mv) — W = x kann man veranschlagen und in seinem relativen Werthe von dem Gehaltswerthe abziehen; der Rest ergiebt in (b+mv) — x = W das eigentlich verwerth bare Waldkapital. Bei dem gleichbleibenden Reinertrage e steigt das bezügliche Waldnutzungs-Prozent als wahres Werthsnutzungs-Prozent als wahres Werthsnutzungs-Prozen

(b + mv - x) : e = 160 : wp.

In unserem letten Beispiele ware ber unverwerthbare Bestrag x = (20000 + 40000) - 57143,3 = 2856,7 Thk., und das wahre Werthsnutzungs: Prozent bennach (20000 + 40000 - 2856,7): 2000 = 100: 3,5.

In großen Balbkörpern fieht also bas nach bem mehr einsgebilbeten ganzen Gehaltswerthe ausgeworfene relative Berthsnutzungs-Prozent weit niebriger, als bas von bem verwerthbaren Balbkapitale bebingte wahre Berthonugungs-Prozent. Das Bershältniß zwischen bem mahren und bem eingebildeten Gehaltswerthe ist ziemlich basselbe, wie bei gefunkenen Papieren bas zwischen bem Cours und Nominalwerthe. Diese Betrachtungen führen zu benkwürdigen Aufschlüssen über die Werthoverhältnisse der Wälber.

c. Balbnupungsplan.

§. 492. Überhaupt.

Bat ber Tarator alle Berthefaktoren erforscht, auch ben (zeits lichen) Berthogehalt aller jur Frage kommenben Objette fo weit als nothig festgeftellt: fo befindet er fich im Stande, über bie Art und Beife ber Berthsausnugung einen Plan ju entwerfen, welcher ber eigentlichen Bertheberechnung gur Grundlage bient. Diefem Balbnugungeplane barf er aber feineswege nur eine einfach gemeine Balbwirthschaft unterftellen. 3bm ift eine gang andere Aufgabe ertheilt; er foll im Intereffe bes betheiligten Bertaufers ober Raufers von jeber fraglichen Balbaebrauchsweise ben entfprechenben Berth wohlbegrundet veranschlagen. Dies tann aber nicht anbers geschehen, als mittels Unterftellung aller eben anwendbaren, nur irgend vortheilhaften Gewinnunternehmungen. Ja ber umfichtige Balbichager richtet jeben feiner Rubungsanschläge noch auf eine gemeinübliche und eine fein ere, minder und mehr eintragliche Musfuhrung,

Bir unterscheiben hier brei wesentlich verschiebene Balbnutungsweisen, von welchen der Tarator vorzüglich biejenige auszuwählen und zu verfolgen hat, welche den vorlies genden Umständen eben am besten entspricht und zur maßgebens den Richtschnur dienen müßte oder bürste. Jede bedingt eine ganz eigene Auswerthung, je nachdem das zu schätzende Baldgut in ganz unbeschränktem Grundbesitze einer Zerschlagung ans beim fallen kann, oder in freieigenem Baldbesitze die volle Berzinsung des angelegten Baldkapitals abwerfen soll, oder in beschränktem, an die Erhaltung eines gewissen Baldvermögens gebundenen Bestige mit geeigneter Schonung behandelt wers ben muß. Hieraus entspringen drei ganz verschiedeme Nutzungswerthe, welche wir Waldzerschlagungs zwerthe, welche wir Waldzerschlagungs zwersche, welche wir Waldzerschlagungs zu ng 8 z Werth, Baldz

verzinsungs: 2Berth und 2Balbschonungs: 2Berth nen: nen wollen.

§. 493. Baldzerfclagungs=Berth.

Diefer geht hervor aus einer ganglichen Berichlagung bes Balbautes mit Ausverfauf bes Bolgvorrathes. Die wichtigften Bebingungen biefer Balbnutungeweise finb : Geftattung ber Robung von Seiten ber ganbesgesete und fonftiger (etma fibeitommiffarifcher) Berfügungen, vorausgegangene Ablofung ber etwaigen Grundberechtigungen, bie Möglichkeit einer bo: heren Rugbarteit bes Balbbobens ju landwirthichaftlichen Ergeugungen, mindere Werthegunahme und gute Bertauflichfeit bes Holzvorrathes, wohl auch Neigung bes Balbbefigers zu einer folden zerftorenben Umwandlung. Die Balbzerschlagung mit ganglichem Ausvertaufe verfpricht nicht felten, ben gewöhnlichen Baldwerthofchatungen gegenüber, einen boben Gewinn; fie ift jeboch meift nur in fleinern Studen rathfam und nur bei ftarferer Rachfrage nach Grundbesit mit bereiten Arbeitefraften und Gelbmitteln ausführbar. Größere Balbungen tonnen nicht leicht zerschlagen werben, und bies kann nur nach und nach geschehen, fo bag in ber 3wifchenzeit noch eine geeignete, von Jahr ju Sahr an Rlachenbereich und Ertrag ichwindende Balbwirthichaft Statt finbet. Je größer ein Unternehmen biefer Art ift, und je mehr basselbe aus ben Grangen bes gewöhnlichen Bertehres heraustritt, um fo mehr trugen folche, bas Balbfapital ausbeutenben Ge= winnichatungen. Manche ichlagt gang fehl, bie Gelber geben nicht fogleich wieber ein, und bebeutenbe Einbuffen finden Statt. Deghalb rechnet man in biefem Falle auch wegen Bagnif und Gefährbung geeignete Affekurang-Prozente zu Gute. Der fluge Spetulant findet hierbei jedoch meift feine Rechnung. Daher fonnte auch bas auf folche Beife auszubeutenbe Kapital Gpefulations = 2Berth genannt werben.

§. 494. Balbverginfungs=Berth.

Die ben bochften Binfengewinn einbringende Balbe wirthschaft, welche alle Saupt = und Rebenerzeugniffe im geeige

netften Beitpuntte ausnutt, fo bag ihr Reinertrag ben Bobenund Beftanbeswerth, genügend verzinf't und alfo bas reine Berthonupungs:Prozent minbeftens bem angemeffenen Bermerthungs-Binsfuße gleichkommt, ift biejenige Balbnugungsweife, welche bem Berginfungewerthe entspricht. Alles klug berechnenber, mehr bie bochfte Rapitalnugung, als bie ergiebigfte Solzerziehung im Blide haltenber Betrieb macht fic bazu als wesentliches Erforberniß geltenb und führt ben Schätzer bauptfachlich auf folgende Gefichtspunkte: Minberung bes Maffenvorrathes, Abfurgung ber Umtriebszeit und Befchleunigung bes Solzwuchses mit möglich rafcher Bervorziehung ber Solzertrage; Bermandlung aller Solzvorrathe, Die eine genugfame Berthezu= nahme nicht mehr barbieten, in einträglicheres Gelbkapital; jubem Bermehrung ber Rebennutungen, Steigerung ber Balbpreife, Minberung ber Balbnugungetoften u. f. w. Der fleinere Forft= haushalt und ber Privatbefig, befonders in Berbindung mit Landgutern, begunftigen biefe feinere Dufterforstwirthschaft gang porzüglich; sie wird mehr und mehr in's Leben treten, je mehr ber Balbeigenthumer feinen Bortheil erkennen und berechnen lernt; ift es babin gekommen, fo burfte ber ihr entsprechenbe bo= here Berth mohl vorzugsweise Privatwaldwerth beißen.

§. 495. Balbichonungs = 2Berth.

Dieser Werth wird von der gewöhnlichen Forstwirthschaft begründet, welche mehr eine gewisse Waldschonung zur Obliegensheit hat und daher auf den nachhaltig höch fen oder einen sonft bedingten Holzertrag gerichtet ist. Größerer Massenvorsrath, höhere Umtriebszeit, Erziehung stärkerer und besserer Hassenvorsrath, höhere Umtriebszeit, Erziehung stärkerer und besserer Hölzer, oft auch bedingte, mitunter veralterte Holzpreise, zudem ein Gesmisch von Solidität und Stabilität sind der Charakter dieser Berwalter-Birthschaft. Das reine Einkommen von dem unverssügdaren Waldsapitale steht meist bedeutend niedriger, als der gewerbliche Zinssus. In Staatsforsten, Stiftungs und Komsmunwäldern, bei ausgedehnten Holzungsrechten, besonders mehr innerhalb großer Waldungen, ist diese Benutungsweise die herrschende; Mangel an Holzabsat gestattet oft keine andere.

burfen ben auf folche Beise begründeten Baldwerth auch mit bem Borte Staatsforstwerth bezeichnen und schließlich auf die große Berschiebenheit zwischen Spekulations, Privatwalb- und Staatsforstwerth zurückbeuten.

d. Bertheberedmung.

§. 496. Feststellung bes Maturalertrages.

Auf bem Grunde bes angemessen aufgestellten Balbnugungsplanes wird nun ber zu erwartende Naturalertrag an Golz- und Nebennugungen, so wie von den etwaigen Grundveräußerungen aufgestellt. Diese Aufstellung muß sich auf eine ausführliche Ertragsschätzung stügen, von Ort zu Ort die erwartbaren Erträge in geeigneten Nutungsperioden nachweisen, und zwar mit den Berkaufspreisen, ausschließlich der Bereitungskoften. —

Selten wird übrigens, bei wirklichen Waldverkäufen, die Aufstellung eines einseitigen Nugungsplanes genügen; gar oft steht die Wahl unter jenen brei wesentlichen Nugungsweisen frei, sei es zwischen dem Zerschlagungs = und dem Berzinsungsbetriebe, oder zwischen biesem und dem Schonungsbetriebe; oder man kann hier diesen, dort jenen Zwischenweg einschlagen; oder es dürsten doch wenigstens gewisse Theile der Waldung ausnahmsweise einer oder der anderen Spekulation unterliegen. — Für alle diese Fälle muß, nach Maßgabe der getrennt aufgestellten Nugungspläne, der Raturalertrag nach Maß und Zeit ausführlich dargelegt werden.

§. 497. Feststellung bes Gelbertrages.

Mittels ber aufgestellten Naturalerträge, Grundveräußeruns gen und Verkaufspreise, welche jebe angenommene Balbnuhungs- weise während jeder Nuhungsperiode erwarten läßt, ist man nun leicht im Stande, die gesammte Gelbeinnahme auszuwerfen. Um von dieser ben Reinertrag zu scheiben, muffen alle mit dem fraglichen Nuhungsbetriebe unzertrennlichen Kosten veransschlagt und in Abzug gebracht werden. Dahin gehören:

- ·1) Bei bem Berfolagungsbetriebe:
- a) Etwaige Abfinbungefummen;

- b) Grundabgaben und sonftige Entrichtungen in ber 3wifchen-
- c) Binfen von bem etwa nothigen Borfcufftapitale;
- d) Berluft und Einbuße in Folge bes außerorbentlichen Arbeitsbedarfes, Holgs und Bobenverkaufes u. f. w.;
- e) Unterhaltungs = und Berwaltungstoften, fo lange bie Bals bung noch befteht.
- 2) Bei fortgefettem Balbbetriebe wurden bagegen gur Frage tommen:
 - a) Grundabgaben und fonftige Entrichtungen;
 - b) Unterhaltungetoften ;
 - c) Bermaltungstoften;
 - d) Binfen vom baren Betriebstapitale;
 - e) Berlufte an verfallenen Forberungen, unvorhergefehenen Unstoften u. f. w.

§. 498. Feftftellung bes Bermerthungs : Binsfußes.

Meist wird die Annahme des Verwerthungs-Binssußes gleich von vorn herein dem Urtheile des Tarators stillschweigend überlassen. Dies ermächtigt denselben aber keineswegs, den von ihm eben als annehmlich erachteten Binssuß seiner Werthsschätzung nur allein unterzulegen. Er muß im Gegentheil seine Rechnung auch nach jedem andern Binssuße, welcher (§. 482.) von den Betheiligten nur irgend in Frage gestellt werden könnte, mit anlesgen. Der zwischen den örtlich und zufällig bedingten Prozentssigen mitten inne stehende Binssuß kann hierbei zunächst als Richtschur dienen und ist eben so sehr veränderlich nicht; in Deutschlands wohlgeordneten Staatshaushalten dürste man denselben jest recht füglich dem Course unaufkündbarer öffentlicher Schuldscheine gleichstellen, also etwa zu 3½.

§. 499. Bertheberechnung.

Sat man nun ben reinen Gelbertrag bes Balbgutes ober Balbftuces nach ber eben flatthaften einträglichsten Balbnustungsweife, wohl auch für einen gemeinüblichen und einen fet:

nern Betrieb durch alle Rugungsperioden veranschlagt; hat man zudem einen geeigneten mittlern Verwerthungs-Zinsfuß angenommenen: so ist die Berechnung der bezüglichen Zerschlasgungs, Berzinsungs oder Schonungswerthe eine leichte Ausgabe, welche bereits im VIII. Abschnitte der Arithmetik aussschrlich gelehrt und durch Musterbeispiele genügend erläutert worden ist. Die dabei nach den verschiedenen Waldnutzungsweissen so fehr verschieden ausfallenden Werthsergednisse durften die Überzeugung vollends besestligen, daß man mittels der Zinseszinserechnung, den feinsten Spekulanten überbietend, die verdorgensten Vortheile herausrechnen kann, wenn der Schätzer deren Quelle nur erst ausgesucht hat und dazu keineswegs der vorgeschlagenen Vermittelungsrechnungen (§. 131.) bedarf. Öfters ist es zwecksmäßig, besonders dei Zerschlagungs oder Abeilungsfragen, die Werthe aller einzelnen Stücke für sich auszustellen.

Da die gar verschiebenen Einflusse ber örtlichen und zufälligen Umstände auf den Verwerthungszinsfuß im Voraus nicht wohl alle zu bestimmen sind und die Auswahl desselben von den Betheiligten meist erst beim Abschlusse des Handels getrossen wird: so sührt man die erste und hauptsächliche Werthsberechnung nach dem vorläusig angenommenen mittlern Verwerzthungs Zinsfuße genauer durch, kann jedoch neben dem so gefundenen Hauptwerthe, zu etwaiger beliebiger Auswahl, noch einige Mitwerthe für den um zuch höher oder niedriger gezstellten Zinssuß auswersen. Dies geht, wenn auch nur annäherungsweise, leicht nach dem einfachen, aber umgekehrten Zinssußeverhältnisse. Wäre zu. das Verwerthungs prozent zu und der Hauptwerth W: so nähme man als Mitwerth für 4 pCt., nach 4: 3½ — W: x, ohne Weiteres $\frac{W \times 3\frac{1}{4}}{4}$; für 3 Prozent,

\frac{\text{W.\times 3\frac{1}{2}}}{3}\). Ein für ben Zinsfuß von 8\frac{1}{2} pCt. gefundener Balb= werth von 10000 Thir. würde sich bemnach stellen:

bei 4 pCt. auf 4: 31 = 10000: 8750 Thir.;

bei 3 pCt. auf 3 : 3} = 10000 : 11666 Ahlr.

Dbgleich biefe Rechnung gwar nur annabernd ift, fo barf fie boch

für ben beabsichtigten Gebrauch als vollig zureichend betrachtet werben, indem bie weitere Binsfußannahme, wie überhaupt ber ganze Sandel meist von personlicher Ansicht und Willfür ber Betheiligten abhängt.

§. 500. Bertheveranschlagung.

Enblich wird ber Berthsanfclag gefertigt mit furger Befdreibung ber wesentlich in Frage ftehenben, in ben vorhergebenben Paragraphen naber betrachteten Gegenftanbe und mit Darlegung aller Grunde fur bie Reftstellung ber Balbnutungsweifen, verwerthbaren Erzeugniffe, angenommene Preife, Roften und Bindfabe. Der Unichlag felbft muß fich fo weit als erforberlich auf Drt und Beit erftreden und bie Faktoren, Produkte und Sum= men der Bertheberechnung überfichtlich barftellen, fo bag ber Beurtheilende bis auf bie kleinsten Erhebungsquellen prufend gu= Dabei barf ber Schater nicht unterlaffen, gu rudgeben fann. jeber vorgeschlagenen Balbnugungsweise bie aus ber Abschabung bervorgegangenen Durchschnittswerthe vom Morgen auszuwerfen, biefe Berthe aber nicht nur unter fich und mit ben aus ber feit= berigen Bewirthschaftung entsprungenen Rugungewerthen, sonbern auch mit ben gewöhnlichen Raufpreifen abnlicher Grunbftude berselben Gegenb ju vergleichen. Bubem ift meift noch ein vertrauliches Gutachten erforberlich über alle Intereffen ber Betheis ligten und Mitbewerber in Bezug auf ben fraglichen Sanbel.

e. Summarifche Balbwerthefchätzungen.

§. 501. Überhaupt.

Ofters mangelt es an Beit und Mitteln zur ausführlichen Berthsichätung; nicht felten finden fich auch die Nutungsverhaltniffe fo ungewiß, daß man taum im Stande ift, das Einzelne
nach Ort und Beit gesondert zu erheben. In solchen Fällen barf
wohl eine summarische Berthsschätung des Bestandes
und Bobens genügen. hierbei nimmt man entweder eine
burchgangig zusammengefaßte oder eine nach Bestandestlassen

und Perioden mehr gefonderte Abnuhung bes vorhandenen Holzbestandes an, nebst einer alsbaldigen Beiterverwerthung bes mittlerweile frei werdenden Bodens, und seht voraus, daß die bezüglichen Bestandes und Bodenwerthe während jedes fraglischen Abnuhungszeitraumes in jährlich gleichen Theilen einlaufen. Der Holzvorrath wird nach den verschiedenen Bestandesklassen, wenn auch nur durchschnittlich, bestimmt.

§. 502. Summarifche Balbwerthefchähung auf bem Grunbe einer zusammengefaßten Abnuhung.

Die summarifche Berthsichanung mittels gufammenges faßter Beftanbes-Abnugung lagt fich burch ein Beifpiel am beutlichsten barftellen. Segen wir voraus, es fanben fich in einer 300 Mg. großen Golgung auf

20 Mg. mit 51= bis 60jahr. Beft. ju 24 Mfl. an Borr. 480 Mfl.

und mithin an ganzem Holzvorrathe: 3210 Mfl.; man habe ben Abnuhungszeitraum auf 50 Jahre geseht und ben inzwischen noch erfolgenden Holzzuwachs ermittelt: so könnte folzgende Berthsveranschlagung Statt finden.

- 1) Der Maffenertrag ift auf brei verschiebenen Begen zu entziffern.
- a) Man nimmt so weit als thulich ben Jahreszuwachs, wenn auch von allen Bestandesklassen nur summarisch, und rechenet benselben (nach §. 88. 1.) ohne Weiteres auf die halbe Abstriebszeit $\left(\frac{50}{2}\right)$ zum Holzvorrathe. Bei dem jährlichen 3uswachs von etwa 132 Mel. betrüge der Gesammtzuwachs 132 × 25 = 3300 Mel., und der jährliche Holzertrag stellte sich zu

- b) Ober man bestimmt ben Perioben Buwachs, wie berfelbe nämlich, in Gemäßheit eines gleichen Flachenangriffes, jeber Abtriebsperiobe burchschnittlich ju Theil wurde. 3. B.
 - 1. Jahrzehnd 60 Mg. zu etwa 0,3 Mfl. × 5, beträgt 90 Mfl.

und jum jahrlichen Solzertrag:

$$\frac{2210+3165}{50}$$
 = 127,5 \mathfrak{M} tí.

c) Darf man eine Progressional=Mehrung vorausseben, so ergiebt sich (nach §. 462. 1.) als jährlicher holzertrag:

$$3210:\frac{50}{2}=128,4$$
 Mff.

Nach biefen Ergebniffen burfte man ben jahrlichen Solzertrag etwa zu 130 Mel. annehmen.

2) Der nach und nach einlaufende Bestandeswerth ist außer biesem Holzertrage noch von den gegenwärtigen und kunftigen Holzveisen bedingt. Diese steigen und fallen, je nachdem bie zum Abtried kommenden Bestände mehr oder minder nutbarsind. Meist bleibt die Nutbarkeit bei gleichem Alter ziemlich gleich. Rechnen wir durch alle Zeiten die Massenklafter, nach Abzug der Bereitungskosten, zu 4 Ahlr.: so ergiebt die Holznustung eine 50 Jahre dauernde Rente von jährlich 130 × 4 — 520 Ahlr. und bei 3 pCt. einen Kapitalwerth von

$$\left(\frac{100}{3} - \frac{100}{3} \times \left(\frac{100}{103}\right)^{60}\right) \times 520 = 13379 \text{ Thir.}$$

3) Den Boben werth schätt man burchschnittlich nach ber mittlern Ortsgute und ber geeigneten Rugungsweise, welsche als geregelte holzzucht ober als Fruchtbau u. bergl. eintritt, so wie die Abnuhung bes vorgefundenen Bestandes ben Boben

frei giebt. Bare beffen funftiger Rugungewerth pr. Morgen 20 Thir., so tame auf jedes Abnuhungsjahr (von $\frac{300}{50}$ = 6 Mg.) $6 \times 20 = 120$ Thir. Daraus ergiebt fich an gegenwärtigem Rapitalmerthe zu 3 pCt. :

$$\left(\frac{100}{3} - \frac{100}{3} \times \left(\frac{100}{103}\right)^{5}\right) \times 120 = 3087$$
 Thir.

4) Die von bem vorhandenen Holzbestande noch abfallenden Nebennugungen, welche nicht in bie neue Bobennugung überlaufen, stellen sich als abnehmend aufhörende Renten in Rechnung. Gingen g. B. von jebem noch bewalbeten Morgen, nach Abzug ber Sammlungekoften, 3 Sgr. nebenfer ein: fo betruge bas im 1. Jahre 300 × 3 Sgr. = 30 Thir., bann in je= bem folgenden Jahre, wegen ber abgehenden 6 Mg. Schlagflache, 6 × 3 Sgr. = 0,6 Thir. weniger, also zulet im 50. Jahre noch 0,6 Thir. Der Jestwerth diefer Rebennutung ift, ebenfalls au 3 pCt. berechnet (nach f. 121. 8.): bas Rapital einer gu 30 Thir, anzunehmenben Hauptrente $\frac{100}{3} \times 30 = 1000$ Thir., mit Abzug einer aus ben Stammwerthen bes ju 0,6 Thir. ans genommenen jährlichen Abganges $\left(\frac{100}{3} \times 0.6 = 20 \text{ Thir.}\right)$ gebilbeten, 50 Jahre bauernden Rebenrente

$$\left(\frac{100}{3} - \frac{100}{3} \times \left(\frac{100}{103}\right)^{50}\right) \times 20 = 515$$
 Thir.,
also $1000 - 515 = 485$ Thir.

Der Praris murbe es mehr entsprechen, wenn man bie Betrage eines jeben Sahrzehnbes summarifch auf ben mittlern Borwerth führte.

5) Unfer Gefammtwerth umfaßte nun, ohne Abaug ber weitern Ausgaben:

an Beftanbeswerth 13379 Thir., an fpateren Bobenwerth 3087 an Nebenerträgen 485

im Sanzen 16951 Thir.

§. 503. Summarifche Baldwerthefchatung auf bem Grunde einer mehr gefonderten Abnutung.

Ein solches summarisches Abschähungsversahren gestattet mehr Senauigkeit, wenn bie Bestandesabnuhung nach Alstersklaffen und Perioden gesondert wird. Man könnte nämlich die mehr erwachsenen Hölzer vornweg nach ihren bessondern Maffenbeträgen, die Junghölzer aber klassenweise nach allgemeinen Ruhungswerthen veranschlagen, in beiden Fällen einsschließlich des eben mit frei gegebenen Bodenwerthes. Das oben gebrauchte Beispiel mag hier wieder zur Erläuterung dienen.

1) Obige mehr erwachsenen Bestande ergaben, in dem nach: ften Jahrzwanzigt mit 10jahrigem Zuwachs abgenutt, von

en Jahrzwanzigt mit 10jährigem Zuwachs abgenußt, von 20 Mg. zu 24 Mkl. Best. mit 10 × 0,3 Mkl. Zuw. — 540 Mkl., 40 ,, ,, 21 ,, ,, ,, 10 × 0,3 ,, ,, — 960 ,,

und an jahrlichem Bertheinkommen :

von der Holznugung 2525 MM. × 4 Thir. = 505 Thir., von der Nebennugung 110 Mg. × 3 Sgr. = 5,5 ,,

vom Bobenwerthe
$$\frac{110}{20}$$
 Mg. × 20 Thlr. = 110 "

zusammen: 620,5 Thir.;

somit an Jestwerth zu 3 pCt. als Rente:

$$620,5 \times (33,88888 - 18,45588) = 9231$$
 Thir.

2) Die Junghölzer sollten im 50. Altersjahre pr. Mg. ers warten lassen: (23 Mkl. zu 4 Ahlr. —) 92 Ahlr. Bestandes: werth mit (50 × 3 Sgr. —) 5 Ahlr. angesammelten Neben: nuhungswerth und 20 Ahlr. Bobenwerth; zusammen also 117 Ahlr. Dieser von den verschiedenen Altersklassen nach 25, 35 und 45 Jahren entfallende Morgenwerth gäbe an ganzem Sestwerthe:

50 Mg. × 117 × 0,47761 = 2794 Xhlr., 60 ,, × 117 × 0,35538 = 2495 ,, 80 ,, × 117 × 0,26444 = 2475 ,, 190 Mg. Aufammen 7764 Xhlr.

Solche summarischen Wertheschätzungen gestatten bei aller Einfacheit bie genaueste, so wie die oberflächlichste Behandlung ihres Gegenstandes und sichern babei vor manchen Difgriffen, indem die Mitanrechnung bes, burch ben Abtrieb frei gegebenen, Bobenwerthes alle weitern Rugungsanschläge beseitigt.

2. Berthschätzungen behufs ber Expropriation.

§. 504. Überhaupt,

Die Erpropriationen von Grund und Boben zu Banbstraßen, Gisenbahnen, Kanalen und anderen öffentlichen Baus werken betreffen nicht selten auch Baume und Gehölze. Nach beren Entschäbigungswerthen wird sorgfältig gefragt, sowohl von ber Behörbe, als von bem Eigenthumer. Bur Erledigung dieser mehr ober minder sorstlichen Aufgabe hat der Karator die Bosbens und Holzwerthe stets getrennt zu behandeln und ben Berwerthungssinsfuß geeignet zu wählen, sofern solcher nicht etwa gesetzlich vorgeschrieben ist.

1) Die Schähung bes Boben = Entschäbigungs= werthes barf und muß in einem folchen Falle biejenige Sebrauchs = und Kulturart jum Grunde legen, welche nach Rass gabe ber Bobenart und Beschaffenheit, so wie ber Belegenheit und Rugbarkeit ben höchten Reinertrag thulich und bauernd vers spricht, wenn auch zuvor bas Grundstud mittels ber barauf befindlichen Bäume ober Gehölze weniger einträglich benutt wurde. In der Regel hat man zwischen ben Werthen von Sartenland, Aderland, Biefe, Holzland und Beideland zu mabien. Ift freislich die Nugungsart des Grundstückes durch irgend eine Dienstsbarkeit unabanderlich bedingt, und muß diefe von dem Erwerber befonders mit abgelöst werden: so hebt dies jede willkurliche Bahl einer andern Bebauungsart.

Der vom Grund und Boben geschätet Reinertrag ober auch ber vom gangbaren Bobenpreise nach einem geeigneten mittlern Binbfuß berechnete Kapitalabwurf gilt als Bobenrente. Diese wird in allen folgenden Anweisungen zum Schäten ber Entschäsbigungswerthe als schon ermittelt und gegeben vorausgesett.

- 2) Die Schätung bes holzentschäbigungs Merthes hat es entweder mit Bergangenheits ober mit Jufunftsbeträgen zu thun. Diese sind als für sich angelegte Betriebskapitale anzusehen, um deren Ersatz es sich handelt, die aber von der ebenfalls abgesondert betrachteten Bodenrente mehr oder weniger mit auszehren. Aller holzentschäbigungs-Werth wird entweder auf dem Grunde der ausgewendeten Erzeugungsko-ften oder auf dem der erwartbaren Jukunftsnutungen entwickelt. Auf beide zugleich hat der Entschäbigungsberechtigte keinen Anspruch; denn mit dem Einen wird das Andere ersetzt, und in diesem Ersatz ist dann auch das eben enteignete holz au sich mit begriffen. Dessen wirklicher Werth gilt nur dann als Entschäbigungswerth, wenn ihn die Setzwerthe der ausgewendezten Erzeugungskosten und der erwartbaren Zukunstsnutzungen nicht übersteigen.
- a) Die Erzeugungskoften umfassen bie Anlagekoften, die Unterhaltungskoften und ben Entgang an
 mittlerweile aufgezehrter Bodenrente, jedoch mit Abzug der
 indest etwa schon eingegangenen 3 wischennutzungen
 von der Anlage; sie dienen zum billigsten Entschädigungsbetrage
 und finden nur bei jungern Anlagen Statt, von denen die Bukunftsnutzungen noch zu fern liegen und nicht sicher genug veranschlagt werden können.

- b) Butunftenutungen. Deren Entschäbigungsbetrag wird hauptfachlich bedingt von ber einstigen holzabnutung und ben bis dahin eingehenden Bwifchennutungen, nach Abzug bes Entganges an aufgezehrter Bobensrente.
- 3) Berwerthungs alinsfuß. Da bie Expropriation nur wirklich Verwerthbares entschäbigt, bei jeder Baum = und Holzanlage aber mancher Spekulationsverlust aus dem unvermeidelichen Mißlingen entspringt, und da ohnehin der Eigenthümer durch die erzwungene Abtretung in seinem Birthschaftsverbande manchen Nebenverlust erleibet: so hätte die Entschädigungsberechnung diese Verluste billigerweise durch einen angemessenn Berwerthungs-Jinssuß zu beden und mithin allen Bergangenheitsaufwand mit geeignet höhern und alle Zukunstsnuhung mit geeigenet niedrigern Prozentsähen auf die Entschädigungswerthe der Gegenwart zu biscontiren.
- §. 505. Schähung bes Entschäbigungewerthes von entseigneten Dbftbaumen.

Die Werthsschäung ber Obstbäume liegt zwar außer bem eigentlichen Bereiche bes Forstarators; boch wendet sich die Erpropriation auch mit dieser Aufgabe an ihn, weil dies Geschäft ganz nach forstlicher Schätzungsweise vollführt werden muß und Andere wenigstens mit den Werthsberechnungen nicht so leicht umgehen können. Die Ermittelung des Entschädigungswerthes von Obstbäumen andert sich, je nachdem man entweder noch junge oder schon tragbare Bäume, oder vollständige Obstplantasgen zum Gegenstande hat.

1) Entschäbigungswerth für junge Dbftbaume. hier find nur die Erzeugungskoften in ihrem bermaligen Rapiztalwerthe zu entschäbigen. Diese bestehen aus den Anlagezund Unterhaltungskoften und dem Bodenrentez Entzgang, mit Abrechnung des etwaigen Zwischennugungstabfalles.

Beifviel von einer 15iabrigen, ju 4 pCt. verwertheten Dbftpflanzung:

a) Unlagefoften. Jettwerth von 60 Dbftftammen, jeber fur 6 Sgr. angekauft, fur 1 Sgr. gepflangt und fur 11 Sgr. ver: wahrt, zufammen für 16 Thir. angelegt = 16 Thir. × 1,801

= **28.**8 Thir.

- b) Unterhaltungskoften, fűr Ergan= zung, Reinhaltung und sonstige Pflege, seit ber Anlage im Durchschnitt jährlich 25 Sgr. == 25 Thir. × 20,825
 - == 17.8
- c) Entgang von der landwirthschaft= lichen Bobenrente, an Dunger, Rornerverluft und bergl., jahrlich 8 Sar. = \frac{8}{30} Thir. × 20,825

Gefammter Aufwand: 51.7 Thir.

d) Dagegen hat bie anfangliche Dbftnu= bung mahrent der letten 5 Jahre abge= worfen jahrlich 15 Sgr. Diefe abzurech: nende Zwifchennutung beträgt (f. 111.)

15 Thir. × 5,633

Es bleibt also an Entschäbigungswerth: 48,9 Thir.

2) Entichabigungswerth für tragbare Dbftbaume. Sat ber Dbftbaum bas eigentliche Fruchtbarteitsalter erreicht, fo bienen bie erwartbaren Bukunftenugungen zur Schahungsgrundlage, und biefe befteben theils in ben 3mifchennus gungen an Dbft, nach Abrechnung ber Rugungefoften und bes Bobenrente : Entganges im Berbammungebereiche bes Baumes, theils in ber Solgabnugung, wenn die Dbfinugung aufhort, einen Überfcug zu geben. Diefer Rugungezeitraum muß erfahrungemäßig bestimmt werben.

Beifpiel. Gin Dbftbaum halte fich in feiner überschuffi= gen Rutbarkeit mahrscheinlich noch 24 Jahre; beffen bermaliger

Rapitalwerth folle nach ben erwartbaren Butunftsnutungen zu 3 pCt. berechnet werben.

- a) Zwischennugungswerth.
 - 14 Ggr. an jahrlichen Obfternten,
 - 5 ,, an jahrlichem Bobenrente-Entgang,
 - 9 Sgr. überschüffige Zwischennutzung. Davon beträgt der Jetztwerth: 9 Sgr. × 16,94 = 152 Sgr. Dieser könnte ebensowohl auch perios bisch verschieden angesetzt werben.
- b) holzabnugungewerth, nach 24 Jahren

32 Sgr. und jest: 32 Sgr. × 0.49 = 16 ,, Gefammter Entschäbigungswerth: 168 Sgr

Befriedigt eine reichlich geschätte Bukunftenutung ben Entschädigungsberechtigten nicht, so läßt sich mit Zuhülfenahme ber erwartbaren Zwischennutungen — wenn man diese in progressier Wer Abnahme auf die Bergangenheit anwendet — ein Erzeusgungswerth herausrechnen, welcher die Haltbarkeit des gebotenen Zukunstsnutungswerthes genügend beweis't.

3) Entschäbigungswerth für volle Obstplantagen. Eine solche vollständige Obstpslanzung, wo alt und jung durch einander steht, und beren Erträge als immerwährend gleiche Renten anzunehmen sind, wird am leichtesten und sichersten summarisch abgeschätt. Dabei ist der jährlich zu erwartende, gesammte Obstnugungsbetrag, ausschließlich der Nugungstossten und bes gleichzeitigen Bobenrente-Entganges, zu ermitteln und festzustellen. Der Holzabnugungswerth bleibt underrücksigt, wosern man die im Laufe der Zeit abgängigen Afte und Baume zum Unterhaltungsersate aufrechnet.

Betrüge z. B. jährlich im Durchschnitt die Obstnutung aussschließlich der Nutzungskosten 15 Thir., der BodenrentesEntgang . 9 ,, also die überschüssige Obstnutzung 6 Thir.: so stellte sich der Iprozentige Entschädigungs: werth auf 6 Thir. × $\frac{100}{3}$ = 200 Thir.

§. 506. Schähung bes Entichabigungswerthes von enteigneten Ropf= und Schneibelbaumen.

Die Kopf= und Schneibelbaume gewähren ebenfalls zwei wesentlich verschiedene Nuhungsformen. Bei jenen find bie Holzabnuhungsbetrage, bei diesen bie Zwischennuhungsbetrage untergeordnet; bei beiden hat man die Nuhungsbauer, die periodische Zwischennuhung und die endliche Holzabnushung zu bestimmen.

Die Nugungsbauer richtet sich mehr nach bem Zeltpunkte, bis zu welchem ber Köpfbaum eine gewisse Eingängigkeit und ber Schneibelbaum eine bestimmte Brauchbarkeit erreicht. Die burch's Köpfen und Schneibeln von Zeit zu Zeit eintretenbe Zwischennugung wird, nach Abzug bes etwaigen Bobenrentesentganges und ber Nugungskoften, gleich in reinem Gelbertrage entweber als periodische Einnahme angesett ober als jährliche Rente vertheilt. Den Holzabnugungsertrag bestimmt man ganz nach forklicher Schähungsweise.

Erftes Beifpiel.

Eine Ropfweide werde alle 7 Jahre getopft, stehe jett im 3ten Köpfjahre und gebe an 3prozentigem Jettwerthe zu er= warten:

a) Überfcuffige Zwischennugungewerthe:

Nach 4 Jahren für 8 Sgr. Kopfholz: 8×0,888 = 7,1 Sgr.

Busammen: 16,5 Sgr.

22,2 Egr.

b) Holzabnugungswerth

nach 25 Jahren 12 Sgr., mithin jest: 12×0,478=5,7

Betrag bes gefammten Entichabigungs=

werthes:

3meites Beispiel.

Satte man 20 Ropfweiben von ziemlich gleicher Starte und Bachsbarteit in eine Berechnungspartie zusammengefast und ba=

von 25 Jahre hindurch jährlich 10 Sgr. an Kopfholzzwischen= nutung und endlich 135 Sgr. an Stammholzabnutung geschätt: so ergabe sich zu 3 pCt.

an Zwischennutzungswerth, $10 \times 17.41 = 174$ Sgr., an Holzabnutzungswerth, $135 \times 0.48 = 65$,, an ganzem Entschädigungswerthe: 239 Sgr.; für jeden Stamm im Durchschnitt etwa 12 Sgr.

Da volle Kopfholzbestande mit wirthschaftlicher Altersabstusfung einen jährlich gleichen Ertrag an Zwischennugung und holzabnugung ergeben, so ist deren Werth auf dieselbe Weise zu bezrechnen, wie bei normalen Walbungen. — Die Werthöschänung ber Schneibelstämme entnimmt von den Kopshölzern die Regeln zum Veranschlagen der Zwischennugungen und von den Wildsbumen die zum Veranschlagen der Holzabnugung.

§. 507. Schätung bes Entschäbigungswerihes von enteigneten Wilbbaumen.

Bei ber Enteignung ungestutt erwachsender Bilde bäume kommt bloß ber holzabnutungswerth zur Frage. Dessen Schätung beschäftigt sich hauptsächlich mit bem gegenwarztigen Maffengehalte und Geldwerthe nebst bem Mafenzuwachse und ber Berthszunahme, und zwar im eine maligen Betrage. Der abzuziehende Bobenrente Entegang ift hier meist unbedeutend. Das Geschäft erstreckt sich entweder auf einzelne Bilbbaume oder auf mehre zusammen.

1) Bertheschätung einzelner Bilbbaume. Man bestimmt ben gegenwärtigen wirklichen Werth und bazu für mehre fragliche Abnutungszeiten die Zukunftswerthe mit beren Setze werthen. Der höchste unter biesen Setzwerthen bient als Entzschädigungswerth, wofern er ben gegenwärtigen wirklichen Holzwerth übersteigt, was bei einigermaßen erwachsenen Baumen selzten Statt sindet, zumal wenn durch ihre Werthezunahme ein Bodenrente-Entgang mit gebedt werden muß.

Beispiel. Hatten sich von einer Ufererle, beren gegenwars tiger Gehaltswerth 44 Sgr. betrüge, bei 3prozentiger Kapitalisi= rung folgende Schähungswerthe herausgestellt:

für den Ablauf des 10.—20.—30.—40. Jahres, die Holzabnutzungswerthe: 60 — 80 — 95 — 105 Sgr.; davon die Jehtwerthe: 45 — 44 — 39 — 32 Sgr.:

fo trate bie einträglichste Abnutungszeit gleich nach bem 10. Jahre ein und bote an Entsch abigungewerth 45 Sgr.

2) Berthsschätzung mehrer Bilbbaume zusammen. Um Angerbolzer von vereinzelt wachsenden Bilbbaumen, deren Benutung doch nur stammweise Statt sinden kann, in der Gesammtheit näher zu schätzen, ware ein eigner Abnutungsplan zu entwersen. Dies führte aber in eben so weitzläusige als unsichere Erörterungen, von welchen die weit vorzügzlichere stammweise Berthsschätzung und Entschätzung sich ganz frei hält. Bollte man in einem solchen Falle die summarische Abschätzung nach dem Nutungszuwachse (§. 460.) anwenden, so könnte der Entschätzungs-Berechtigte an seinem Stammkapitale bedeutend verlieren, indem der Zuwachs jener Hölzer meist unter dem gangbaren Zinssuse steht.

§. 508. Schähung bes Entschädigungewerthes von enteigneten Junghölzern.

Bon jungen holzwüchsen, die eine wirthschaftliche Rugbarteit noch nicht erreicht haben, bemißt man den in Frage gestellten Entschädigungswerth nach den Erzeugungskoften, so lange diese nur irgend noch geltend gemacht werden können, jeboch eben auch unvermischt mit dem ganz für sich zu entschädigenden Bodenwerthe.

Beispiel. Gin 3 Morgen enthaltenber, 16jahriger Kiesfernanwuchs sei bem unfreiwilligen Enteigner mit 4 pCt. zu entsschäbigen, und zwar in folgenben Kostenbetragen:

u) Unlagefoften.

Kiefernanfaat, vor 16 Jahren, pr. Morgen 3½, im Sanzen 10,5 Thir. Davon ber Jetztwerth: 10,5 Thir. × 1,878 — 19,66 Thir.

b) Unterhaltungstoften.

Nachbesserung, vor 14 Jahren 3 Thir.; Sett= werth:

3 Thir. × 1,732 = 5,2 Thir.

c) Bobenrente=Entgang.

1,2 Thir. jährliche Bodenrente; bavon ab

0,4 ,, wegen jahrlicher Gras = und Streu = nubung.

0,8 Thir. jahrlich verbleibender Entgang. Def: fen Sestwerth:

0,8 Thir. × 22,697 = 18,16 Thir.

Gesammter Entschädigungswerth: 43,02 Abir. Zuf ben Morgen 14,34 Abir.

§. 509. Schätung bes Entschäbigungswerthes von enteigneten Altholzern.

Sat sich ber Holzbestand an Masse und Gebrauchswerth erft einigermaßen nutbar ausgeformt, so wird ber ihm für irgend einen Zeitpunkt eigenthumliche hoch sie Lettwerth ohne Beiteres als Entschäbigungswerth angenommen, mag berselbe nun in bem wirklichen zeitlichen Gehaltswerthe, ober in irgend einem auf die Gegenwart biscontirten Zukunftswerthe besteben.

Be if piel. Ein angehend haubarer Kiefernbestand in 60jasrigem Alter sei pr. Morgen geschätt zu 2400 Kfg. Massengehalt und 70 Thr. Holzwerth und lasse erwarten mit 3prozentiger Kapitalistrung:

a) Sahrliche 3 mifchens nugungen währenb bes		11.	111.	IV.	Sahrzehnds,
An Durchforstungen u. Streunugungen: Gleichzeitiger Entgang	24	21	18	15	Grofden.
von ber Bobenrente:	12	12	12	12	Grofchen.
Sährlich verbleibender Rugungsüberschuß:	12	9	6	3	Grofden.
b) Erwartbarer Ab- nugungsertrag im	2800	3150	3450	3600	Kfuß.
Schuffe eines ober bes anbern biefer Sahr= gehnbe:	90	105	115	120	Thaler.
c) Settwerthe beider Zukunftsbeträge a und b zum	70	80	90	100	Alt.=Jahre.
Bon ben periodischen Zwischennugungen: Bon ben einmaligen	3,4	5,8	6,2	6, 6	Z haler.
Abnugungen:	67	5 8	47	37	Thaler.
Bahlbare Entschäbis gunges Zettwerthe	70,4	63,8	53,2	43,6	Thaler.

Unter biefen vier auf die Gegenwart zurückgeführten Bukunftswerthen übersteigt kaum ber erstere vom 70. Altersjahre mit feinem Sehtwerthe den gegenwärtigen wirklichen Holzbestanbeswerth; die Sehtwerthe der übrigen sinken mit jedem Jahrzehnde, wie an erwachsenen Baumen (§. 507. 1.).

Um vorläufig zu beurtheilen, ob und wie ber nächste Butunftswerth ben wirklich vorhandenen Gehaltswerth überbieten tonne, vergleiche man nur die eben zu erwartende Werthezunahme sammt Rebennutung bes Holzbestandes einerseits mit ben Binsen vom wirklichen Gehaltswerthe sammt ber Bobenrente andrerseits. Der überwiegende Betrag einer ober ber andern Summe beutet an, ob und wie ber fragliche Bustunftswerth steigen ober fallen werde. Wo sich kein weiterer Rutungsüberschuß in Aussicht stellt, gilt ber gegenwärtige Geshaltswerth als ber höchste Entschädigungswerth.

§. 510. Schätung bes Entschädigungewerthes von enteigneten Mittelhölzern.

Bei mitteljährigen, oft noch ganz unreifen Solzern kann bie Wertheschätung weber von ben Erzeugungekoften ausgeben, noch bie Zukunftenutungen unterfiellen, nicht nur wegen ber Zweifelbaftigkeit beiber in zu weiter Ferne liegenben Rechnungsmomente, sondern auch wegen der hieraus entspringenden, zu großen Abweichung ber Berwerthungefaktoren. Es bietet sich hier ein ganz anderes und viel einfacheres Schätungsmittel dar, nämlich die erfahrungsmäßige Altersdurchschnitts-Nutung anderer, schon mehr erwachsener Holzbestände gleicher Art und Wachsbarkeit.

Der obige Kiefernbestand (§. 509.) gab an Durchschnitts: nutjung vom Morgen und Jahre:

im 70. Sahre
$$\frac{90}{70} = 1,28$$
 Thir.,

" 80. " $\frac{1}{80^5} = 1,31$ "

" 90. " $\frac{1}{90^5} = 1,28$ "

also im Mittelbetrage etwa: 1,3 Thir.

Um aber biese als probemäßig angenommene Durchschnittsnutungweiter auf jungere Riefernwüchse von gleicher Entstehung, Saltung und Ertragsamkeit anzuwenden, mußte erst die Bobenrente davon abgezogen werden. Diese betrug im obigen Probebestande pr. Morgen 12 Sgr. — 0,4 Thir., und mithin verblieb an eigentlich bobenrentefreier Durchschnittsnutung für jedes Alters-

1,3 Ahlr. — 0,4 Ahlr. — 0,9 Ahlr.

iabr

Ein Bojahriger Riefernbeftand, ber ben Ertrag jenes

Probebestandes erwarten ließe, hatte bemnach pr. Morgen Burde fonitts=Nugungswerth

0,9 Ahir, × 30 == 27 Ahir,

Dem 16jährigen Riefernwuchse in §. 508. rechnete biefe Schätzungsweise bei gleichen Werthsverhaltniffen vom Morgen

0,9 Thir. × 16 = 14,4 Thir.

als Durchschnitts-Ruhungswerth zu, was mit bem bortigen Erszeugungswerthe zufällig übereinftimmt.

Obschon biese Schähungsform ben Holzwachsthumsgesetzen nicht ganz entspricht, und zumal den schwach entstehenden Holzsgattungen im Jugendalter einen etwas zu hohen Nuhungswerth zutheilt: so macht sie sich doch gerade bei solchen Auseinanderssehungen ganz vorzüglich brauchbar.

Dem Entschäbigungsberechtigten kann die Thulichkeit eines viel einträglicheren Betriebes, zumal in steißigerer Aufbringung werther Borerträge und Nebennutungen, die in jener Haubarskits-Durchschnittsnutung gar nicht begriffen sind, keinesweges abgesprochen werden; zudem sichert dies Rechnungsversahren vor größern Mißgriffen; dabei sind die erforderlichen Nutungssätze leicht aufzusinden und von beiben Theilen eben so leicht als überzeugend zu handhaben.

§. 511. Schähung bes Entschäbigungswerthes von enteigneten Ausschlagsholzungen.

Bei eigentlichen Ausschlagsgehölzen ift gewöhnlich nur bie periodisch wiederkehrende Bestandesabnugung zu verguten nach Abzug der Bodenrente und der Baldnus gungskoften; benn eine Nebennutzung kommt selten vor.

Beifpiel. Gine Buschholzung in 10jährigem Umtriebe gewähre nach Abzug aller Betriebs : und Unterhaltungskoften bei jeber Schlaghauung 25 Ahlr. Abnutungsertrag. Der 3prozenstige Kapitalwerth bieser Periodenrente ift alsbalb nach erfolgtem Abtrieb (§. 118.):

25 Thir. × 2,907 = 72,7 Thir.

Faut die Enteignung in ben Lauf ber Umtriebszeit, fo muß bies fer Rapitalwerth bes eben geraumten Schlages noch fur jenen

3wifchen a Zeitpunkt umgerechnet werden, und zwar mittels des entsprechenben Nachwerthsfaktors. Um Schuffe bes 7. Sahres ware berfelbe (§. 119.)

72,7 Thir. × 1,230 = 89,4 Thir.

Bon diesem Rapitalwerthe der Holznutzung hatte man nun den für sich veranschlagten und ebenso auch für sich zu entschädigensen Bodenwerth noch abzuziehen; denn auch in diesem Falle würde das Zusammensassen besselben mit dem Holzerwachs, schon wegen der mitunter auszuscheidenden Bestandeslücken, nicht immer leicht thulich sein. Überhaupt muß bei allen diesen Berthöschätzungen, schon der Gleichsörmigkeit wegen, die Regel sestgehalten werden: dem Entschädigungsberechtigten den Bodenswerth stets besonders anzurechnen.

- 3. Schätzung bes Schabenberfages bei Holzentwendungen und Beschädigungen.
- §. 512. Schätung bes Schabenserfates wegen Stamm= holzentwenbungen.

Der Schabensersat wegen unmittelbar vom Stode entwendeter Gölzer wird geschätt nach Maßgabe bes holzebetrages, bes wirklichen Holzwerthes und bes burch bie Entewendung verursachten wirthschaftlichen Neben verluftes.

1) Um ben Holzbetrag entwendeter Stämme so gut als thulich anzusprechen, bemißt man zu der fraglichen Holzart die drei Massengehaltssaktoren mittels der noch vorsindlichen Bergleischungsgrößen, nämlich: die Stammstärke, nach der Stärke und Form des Stockes, und wenn auch dieser fehlt, nach mittleren Nachbarstämmen und nach dem Umfange des Stockplates; die Scheitelhöhe und Stammform, nach den Nachbarstämmen, der ermittelten Stammstärke, der Stockform, dem Abstande und Standorte. Auf dem Grunde dieser Ermittelungen wird die Holzmasse berechnet, das Sortenverhältniß beurtheilt und der Sortenbetrag näher bestimmt. Bon mehren Stämmen zusamsmen, oder ganzen Bestandesstücken schätzt man den Holzbetrag

auf gleiche Beife. Bur Bewährung folder Thatbestände find glaubhafte Ausfagen fehr bienlich.

- 2) Bei Bestimmung bes wirklichen Holzwerthes, nach Maggabe bes geschätten Holzbetrages, legt man in der Rezel ben Marktpreis zum Grunde; denn jede Forstare beruht auf Bertrag oder Bergunstigung, woran- der Forstfrevler, der ohnedies das entwendete Holz meist um den höchsten Preis verzfauft, keinen Theil haben kann.
- 3) Wird bas entwendete Solz auch im vollen Marktpreise entichabigt, fo verurfact bennoch beffen Berausreigung aus bem Bachsthums = und Birthichaftsverbande bem Befchabigten oft noch manchen Rebenverluft. - Dhne die Beurtheilung biefes Rebenverluftes auf Spitfindigfeiten ju bauen und etwa ju Gun= ften bes Beschädigten anzuführen, bag bas entwendete Solz mit ber Beit vortheilhafter hatte verwendet werben konnen, etwa gur Gewinnung befferer Ausnugungs = ober Belegenheitspreife, fo wie burch vorzugsweise Abgabe anberer, mehr rudgangiger Bolgwuchfe, ober wohl mittels Benutung bes Stodausschlages, ber Besamung ober sonftiger Bortheile, mas Mues auf fehr unfichern Grunden beruht und mitunter fogar auf Gegenfage führen könnte; auch ohne bie Diskontirung irgend eines vernichteten Bufunftewerthes ju Gulfe ju nehmen, welche von ju fernen und unfichern Grundlagen ausgeht und nicht von Zebem gehandhabt werden fann, bem ber Forftschut obliegt: halten wir uns hier nur allein an bie Entschädigung des nebenbei verursachten Berthezunahmeverluftes. Der Schabenserfas, welcher biefen mit einfcbließt, ergiebt fich aus bem Solzwerthverlufte in Berhaltnig bes lanbublichen Binsfuges ju bem (nach §. 417.) nun verlornen Berthszunahme=Prozente und um= faßt somit jugleich ben Berluft an Bobenrente von bem erlebig: ten Standplage.

Bare 3. B. von einem im Mittelwalbichlage entwendeten Standreitel der wirkliche holzwerth ju 6 Sgr. und der Berthszunahmeverluft ju 7 Prozent geschätt worden: so verhielte sich bei Aprozentigem Binsfuße der geschätte wirkliche holzwerth als Entwendungswerth ju bem ganzen Schabensersate

wie 4: 7*), und dieser betrüge mithin $\frac{7}{4} \times 6 = 10.5$ Sgr., nämlich 6 Sgr. wegen Holzwerthsverlustes und 4,5 Sgr. wegen Werthszunahmeverlustes.

Diese Berechnung sett freilich eine unaufhörliche Forts bauer bes Werthezunahmeverlustes voraus, welche in ber Wirklichkeit nicht besteht; allein man kann ben spätern Abfall bestelben recht füglich für die übrigen, weniger bestimmbaren Nachtheile bes beschäbigten Waldbesiters aufrechnen, dabei aber zur Begegnung von Misbräuchen bas höchste Werthezunahmes Prozent nur auf bas Doppelte des gangbaren Zinssussehes seichränken. Dieses Tuperste übersteigt das Wachsthum und die Werthezunahme solcher Hölzer ohnehin nicht leicht.

Siernach burfte bei forstwirtsschaftlicher Bestimmung bes Schadensersates wegen entwendeter Stammhölzer die einfache Regel gelten: Man bestimme den Holzbetrag nach den noch ermittelbaren Maßen, den wirklichen Holzwerth nach den Marktpreisen und den Schadensersatz nach dem Holzwerthe in Berhältniß des landüblichen Binsfußes zum verlornen Werthszunahmes Prozente. Dabei durfte aber der Schadensersatz das Doppelte des Holzwerthes nicht übersteigen.

Diefe Regel halt fich in fo engen und bestimmten Grenzen und behilft sich mit fo einfachen Schatungsmitteln, baß jeber Forstauffeber leicht und sicher nach ihr tariren kann; sie ift ein langst gewunschtes Auskunftsmittel unseres Forftstrafverfahrens.

§. 513. Schätung bes Schabenserfages wegen Solgbefchäbigungen.

Die Schätung bes Schabenserfates wegen blofer Befchabigung an Geholzen verfolgt zwei verfchiebene Bege,

^{*)} Der Entwendungswerth E ift nämlich als Rapital anzuschen, das dem Forste 7 pCt., mithin E × 180 abwarf. Der Schadensersas S, zu 4 pCt., also zu S × 150 angelegt, muß jenen Betrag ersehen. Daraus ergiedt fic bie Gleichung:

 $S \times r_{00}^4 = E \times r_{00}^7$ $S \times 4 = E \times 7$, $S = E \times \frac{7}{4}$.

je nachbem ber Schaben an eigentlich nugbaren Bolgern, oder an jungen Bolgmuchfen verübt wurde.

1) Bon beschädigten Holzstämmen ist zu schäßen und zu erseigen: was der zurückgebliebene Stamm einmal an seinem vorhinnigen vollen Holzwerthe, zum Ansbern an seiner künftigen Werthezunahme verloren hat. Der erstere, einmalige Verlust kann sehr wenig, auch wohl gar keinen wirklichen Nutungswerth haben, aber doch sehr üble Folgen nach sich ziehen; der letztere und hauptsächliche Verlust tritt als Rente auf, die bis zur dereinstigen wirthschaftlichen Abenutung des Baumes dauert.

Gefett, ein Baum, beffen voller Holzwerth 120 Sgr. beztrug, fei entästet worden; man habe bie entwendeten Ufte an sich zu 20 Sgr. angeschlagen, ben Entgang an weiterer Werthözunahme bes Baumes aber jährlich zu 3 Prozent geschätt, und zwar mit 15jähriger Dauer bis zu ber baselbst eintretenden Schlaghauung. Davon berechnet sich ber Schabensersat nach Aprozentigem Zinösuß:

a) An Entwenbungswerth = 20 Sgr.

b) An Berthezunahmeverlufte, jährlich zu 3 pCt., 120 × 186 = 3,6 Sgr.*). Davon ber 15jährige Aprozentige Rentenwerth:

3,6 Sgr. × (25 — 13,88)

= 40 Sgr.

Busammen: 60 Sgr. Da in einem solchen Falle die höchste Entschädigung eben auch durch das Doppelte des landüblichen Zinösußes begrenzt sein müßte (§. 512.), es aber dem Beschädigten frei steht, den zurückgebliebenen Haupttheil des Stammes alsbald niederzuschlagen und den davon erlösten Holzwerth sammt dem erstatteten Entwendungswerthe zinötragend anzulegen: so dürste man, wesnigstens bei gewöhnlichen Beschädigungen dieser Art, als Werthszunahmeverlust höchstens nur noch den ein fachen Zinsenbetrag

^{*)} Hierbei ist ber Werthszunahmeverlust auf bas entwenbete Astholz, bas boch alsbalb ersest wirb, ber Kürze wegen mit eingerechnet.

anrechnen. — Bei solchen Beschäbigungsfällen tann übrigens ber Schabensersat weit über bas Doppelte bes entwendeten Holze werthes steigen und bieser, wie bei blogen Berletungen, ganz betragslos sein. Ist ein Stamm töbtlich verletz, vielleicht burch Entrindung, so wird ber Schabensersat nach §. 512. berechnet und ber noch vorhandene Holzwerth dem Beschäbiger gut gesschrieben.

2) Bon beschäbigten Holzanwüchsen schättman zum Behuf bes Schabensersatzes einerseits bie Bieberherstellung et often, andererseits ben Birthschaftsverlust bis zum Wiedereintritte bes frühern unbeschäbigten Zustandes. Die Kosten ber thulichen Bieberherstellung durch das geeignetste Ausbesserungsmittel nebst den etwaigen weitern Nachbesserungen kann jeder Forstwirth ohne Weiteres leicht veranschlagen. Der Wirthschaftsverlust während der Wiederherstellungszeit umsaft theils die inzwischen verloren gehende Bodenrente und Bodenkraft, theils den gleichzeitigen Zinsenverlust von allen früher ausgewendeten Erzeugungskosten.

So könnte &. B. bie Schabensersatherechnung von einer Gjähzrigen Kiefernansaat, beren Wieberherstellungszeit 4 Jahre erforzbere, zu 3 pCt. und pr. Morgen mit folgenden Anfagen burchzgeführt werden:

- a) Alsbalbige Bieberauspflanzung = 25 Ggr.
- b) Jahrlicher Berluft mahrend ber nachsten 4 Jahre:
 - 20 Sgr. an Bobenrente u. Bobenfraft.
 - n Bukunftszinsen von allen vors her aufgewendeten Anlages und Uns terhaltungskoften, einschließlich bes mittlerweile bavon schon aufgelaufes nen Zinsenbetrages.
 - 30 Sgr. Diefe 4jährige Rente hat an Sett= werth (§. 115.):

30 Sgr. × (33,33 - 29,61) =111,6 Sgr. Ganger Schabenserfat pr. Morgen: 136,6 Sgr.

§. 514. Schätung bes Schabenserfates wegen Solzvermuftungen.

Die Schätzung bes Schabensersates wegen begangener ganglicher Berwuftung von Gehölzen anbert sich ebenfalls, je nachbem ber Berluft in nutbaren Solzern ober in jungen Holzwuchsen besteht.

- 1) Eine gangliche Berwüftung vorhandener nut barer holzbestände ift ohne zeitige Begegnung von Seiten bes Besiters taum möglich, zumal als Gegenstand nachheriger, rechtlich begründeter Schadensersatsforderung. hierbei bietet sich bem Tarator tein anderer Schätzungsweg dar, als die nähere Ermittelung des Berwüstungszustandes und entwendeten holzwerthes mit Berücksichtigung der etwa geltend zu maschenden, verlornen forstwirthschaftlichen Zutunftswerthe, je nach den verschiedenen Benutungsarten und Zeiten.
- 2) Bei ganglicher Bermuftung junger holzermuchfe find zu foagen und zu erfeten:
 - a) Die Anlagetoften, als einmalige Ausgabe auf ben Jetts werth berechnet.
 - b) Die seit ber Anlage aufgewendeten Unterhaltung 8= toften, nach Abzug ber etwaigen gleichzeitigen 3wischen= nuhungen, als Bergangenheiterente (nach §. 117.) zu tapi= talifiren.
 - c) Der Entgang an Bobenrente und Bobenkraft in ber Zwischenzeit, ebenfalls eine Bergangenheitsrente.
 - d) Der gleichzeitige Berlag an Berwaltungs = und anbern ftanbigen Roften; nachstem wohl auch eine Spe- fulationsvergutung.

Die §§. 504 bis 511. über Erpropriations = Entschäbigungen von Solzgrundstuden behandeln biese Werthefragen ausführlich, wenn auch in etwas anderer Beziehung.

4. Berthichagung von Jagben.

§. 515. Überhaupt.

Kein Gegenstand ber Forstnutzung ist schwieriger zu schäten, als die Jagd auf wilde Thiere, welche ihren Aufenthalt in Balbern und Felbern nach Willfur nehmen und verandern; beren Angehörigkeit so oft bezweifelt, verletz und bestritten wird; beren habhaftwerdung so sehr von Glud und Geschicklichkeit abshängt, und beren oft eben so mubsame als kostbare Erlegung Biele für weit werthvoller achten, als die wirkliche Nutzung. Der Werth eines Jagdeigenthums. ist zunächst und hauptsächlich nach dem Jagdbezirke, der Jagdbarkeit, der Jagdberechtsame und der Jagdnutzung zu bemessen.

- 1) Vom Sagbbegirte hat man aufzunehmen und zu besichreiben: Flächengehalt, Figur und Begrenzung; Lage, Boben und Fruchtbarkeit; Ausbehnung, Vertheilung und Kulturzustand von Balb, Felb, Wiefe, Weibe und Gewässer.
- 2) Jagbbarkeit. Dahin gehören: die Anfässigkeit und Segbarkeit der verschiedenen Wildgattungen; die Gelegenheit zum Ein = und Auswechsel des Wildes und der eben vorfindliche Wilbstand; zudem die außere Jagdörtlichkeit und Wildhege im ganzen Wechselbereiche.
- 3) Jagbgerecht fame. hier ift hauptfachlich zu ers örtern:
- a) Ob hohe=, Mittel= ober Nieber=Jagb, ausschließlich ober mitberechtigt, Borjagb ober Nachjagb; mit welchen Theilhabern und Nachbarn und unter welchen gegenseitigen Befchrankungen; ob unbestritten ober bestritten.
- b) Jagbbienfte, an Frohnen jum Treiben, Fahren ober Tragen bes Wilbes, jum Zubereiten ber Salzleden, Stallungen, Schirme, Fange u. bergl., gemeffen ober ungemeffen; so auch an Lieferungen und andern Leistungen behufs ber Sagb.
- c) Belaft ungen burch Besteuerung, Erbzins, Bilopretsund andere Abgaben, burch Frohngebuhren, Bilofchabensersat

und andere Bergutungen, fo wie Berpflichtung jum Bilbabweh: ren, Ginfriedigen u. bergl. m.

- 4) Zagbnugung.
- a) Allgemeine Nutungeverhaltniffe: Jagdpolizeis Gefete, Bereinbarkeit ber Wilbbege mit bem Balb: und Felbsbau, Stimmung ber Grundbesither gegen bie Jagb, Wilbbieberei, Jagbliebhaberei und freiwillige Jagdgenossen.
- b) Jagbbetrieb: angemessene Wildhege und Jagdweise; seitherige und erwartbare Jagdausbeute und Wildpreise; Aufwand für Jagdgehülsen und Jagdersordernisse, Fütterungs und Unterhaltungskosten, Schuß und Fanggelb u. s. w.
- c) Jagbertrag an Ginnahme und Ausgabe und Reinertrag, und zwar bei Selbstbeschießung, Berwaltung und Berpachtung bes Jagbrevieres.
- 5) Der Jagdwerth fommt als realer und relativer in Betracht.
- a) Der reale Werth einer Jagdgerechtsame an sich, beste= hend in dem absoluten Kapitalwerthe des Jagdeinkommens, die= tet wegen der vielen Zufälligkeiten, welchen der Wildstand und die Jagdnutzung unterliegen, selten eine dauernde Sicherheit. Deffen Kapitalistrung nimmt also in der Regel, wo es sich bloß um wirthschaftliche Zwecke handelt, stets einen bedeutend höhern Zinssuß an, als den bei Güterkäusen üblichen.
- b) Der relative Jagdwerth ift in mancherlei weitern Bortheilen bes Jagbinhabers ju fuchen, hauptfachlich:
 - a) In der Beabsichtigung, eine, bie Sagb ausbeutende, ober boch ftorende Nachbarschaft los zu werden.
 - β) Benn ein Jagdrevier durch weitere Erganzung ober beffere Abrundung mittels fremder Jagdbezirke zu einem geschlosses nern Jagdgehege erhoben werden kann.
 - v) In vortheilhafter Erwerbung ber Mitjagd zur pfleglichern Behandlung und bessern Benugung ber Sagbbarkeit.
 - d) In vortheilhafter Erwerbung ber Jagbgerechtsame von Seisten bes Grundbesiters, um bas belastete Balb : ober gut freier und einträglicher benuten zu tonnen.

E) Endlich im Borliebewerthe. Diefer ift burch vortheilhafte Berpachtung an vermögende Zagdliebhaber zu gewinnen und von bem Forstwirthe ba nicht aus bem Blicke zu verlieren, wo gandes = und Grundherren in ihren freieigenen Balbungen an einem Bilbgehege Bergnügen finden.

Unter solchen Verhältnissen steigt ber relative Sagdwerth oft zu einer Höhe, auf welcher nach bem Reinertrage ebenso wenig, als nach einem Kapitalistrungszinsfuße gefragt wird.

5. Schätzung bes Bilbichabens.

§. 516. Schätungen bes an holzungen verübten Wilbschabens überhaupt.

Kommt Wilbschabensersat hinsichtlich ber Balber und holz zungen zur Frage, so stehen ber Schätzung, je nach Alter und Zustand bes beschäbigten holzwuchses, brei ganz verschiedene Ermittelungswege offen, wobon jeder zu einem eigenen Schadensersate führt, nämlich zum Ersat ber Erzeugungskoften, ober zum Ersat ber Bieberherstellungskoften, ober zum Ersat ber Durchschnittsnutung. Füglich kann babei eine Schätzungsweise bie andere bewähren.

- 1) Erfat ber Erzeugungekoften. Kann und foll ein Bilbschaben burch ben verlorenen Erzeugungsaufwand wiesber ersett werben, so kommen nach §. 514. folgende Jettwersthe zur Frage:
- a) Die aufgewendeten Unlage = und Unterhaltunge = foften, nebst ben inzwischen bavon aufgelaufenen Binfen.
- b) Der Entgang an Bobenrente und Bobenfraft feit ber Anlage.
- c) Etwa noch ber gleichzeitige Berluft an nutlos aufgewendeten Betriebskoften.

Diese Art ber Schabensberechnung ware bei ganglicher ober theilweiser Bernichtung junger holzsaaten und Pflanzungen anwendbar und könnte selbst für Naturanwüchse geltend gemacht werben, wenn man biefen einen verhältnismäßigen Anlagewerth beimäße.

- 2) Er fat ber Wieberher ftellung to ften. Die Summe aller erforberlichen Wieberherstellungekoften, einschließ: lich bes verursachten Wirthschaftsverluftes, entzifferte man nach §. 513. 2. in Gemäßheit folgender Schätzungsgrundlagen:
- a) Die Bieberanbau = und etwaigen weiteren Rach= befferungetoften bis jur herstellung bes fruheren, unbeschädigten Buftandes;
- b) bie bis babin verloren gebende Bobenrente und Bosbenfraft;
- c) ber gleichzeitige Binfenverluft von ben fruber aufge= wenbeten Erzeugungetoften.

Dieser Ermittelungsweg bient vorzüglich bei minberer Anwendbarkeit bes Erzeugungskoften = Ersages besonders für Mittel= und Niederwaldnachwüchse.

3) Erfat ber Durchschnittenutung. 3ft feit ber Entstehung eines Behölzes bis zu beffen ganzlicher ober theil= weifer Berftorung ein größerer Beitraum verfloffen und feine ber beiben obigen Entschädigungsweisen recht anwendbar: so bleibt bie fummarifche Bergutung ber auf biefen Beitraum ausgeworfe= nen, nach bem normalen Saubarkeitsertrage berechnes ten Durchiconittenubung bas einfachfte und ficherfte Erfahmittel. Denn in folden Rechtsfällen muß ftets die Behauptung gelten, daß ber fragliche Solawuchs, ohne ben erlittenen Bilbichaben, ben feiner Stanbortsgute entsprechenben Bollertrag abgeworfen hatte. Dabei läßt fich bem arithmetischen Einwande: "ber jett beanspruchte Antheil von der spätern Haubarkeitsnugung burfte eigentlich nur in feinem berzeitigen Borwerthe angerechnet werben", mit gang entschiebenen Grunben entgegnen : ein= mal, daß die hier unterftellte normale Saubarkeite Durchichnitte: nutung von den früher abfallenden Borerträgen nichts mit um= faffe und teineswegs auf alle, ber Spetulation moglichen, forftlichen Bornugungen eingebe; zweitens, bag bei biefem einfachen Ersate ber Durchschnittsnutung kein Verlust an Erzeugungskosten mit in Anrechnung kommt, baß ja auch bis zu bem Haubarkeitseintritte die Holzvreise bedeutend steigen können; drittens,
baß ein erheblicher Wildschaben in mehrsacher hinsicht die ganze
Bestandesordnung stört und dadurch noch weitere Wirthschaftsverluste nach sich zieht, die ebenso, wie viele minder auffallende
Beschäbigungen im Walde umher, gar nicht geschätt werden
können, und endlich, daß auch da, wo irgend ein Zweisel obwaltet, der in seinen Nutzungsrechten Verletzte eine Einbusse durchaus nicht erleiden dürste. Übrigens würde ja der Beschädigte
bei einer durch die ganze Umtriebszeit fortgesetzt wiederholten Bestandesverwüstung nicht anders zum vollen Ersate seines Verlustes gelangen können!

hierneben hat ber Sagdberechtigte bem Sagdleibenben bie burch ben Bilbschaben verursachten Koften bes forftordnungsmäsfigen Bieberanbaues vollständig zu erseten.

Den Ersat vorübergehender Balbbeschädigungen, die mit ber Beit von selbst wieder verwachsen, schätt man ebenfalls am leichteften und sichersten nach der bis zur Biedererholung verlos renen Durchschnittsnutzung.

Im Allgemeinen ware noch ju bemerten: Bei theilweifem Bilbichaben ift genau ju bestimmen, welcher Flachentheil vom Ganzen ber Entschädigung unterliegt. Im Mittelwalbe ware zuvörberft ber bem Unterwuchse zutommende Flachenantheil und bann wieder von biesem die wirkliche Beschädigungeflache zu ersmitteln.

Bei beschäbigten Pflanzungen könnte man bie Bahl ber verletten Pflanzen überschlagen und nach bieser bie Beschäbigungsfläche auswerfen. Mitunter könnten wohl auch von ben vernichteten jungen Pflanzen mehr ober weniger nach bem eben Statt findenden Pflanzenpreise angerechnet werben.

Im Uebrigen ift leicht einzusehen, daß eine auf gewinnstichtige Bukunftonugungen basirte Wilbschabentaration um fo weniger gelten kann, als dabei nur junge Wüchse jur Frage kommen, beren zweifelhafte Bukunft gerichtlich wenig Glauben finden burfte.

§. 517. Bilbichabenberfag in Betreff junger Solz= wuchfe.

· Ganz junge, eben in ber Entftehung begriffene Solzanwuchse unterliegen bem Bilbschaben am meiften. Diese Berfiorungen werben verübt an blogen Schlagbesamungen, an Anbauwuchsen und Naturanwuchsen,

- 1) Wird eine erfolgte Schlagbesamung, sei es als Mast ober im eben gekeimten Zustande, vom Wilbe aufgezehrt und badurch die Biederverjungung ganz oder nur theilweise vereitelt: so schätt man entweder die Kosten des Ersahes durch alsbaldige Saat oder Pflanzung, oder man bestimmt die wahrscheinliche Wiederzehr des nächsten Samenjahres und rechnet auf diese nutlose Jwischenzeit den Berlust an Bodenrente und Bodenkraft und an Kapitalzinsen von dem Schlagbestandeswerthe, so weit diese von der wirklichen Werthezunahme der um so länger beizubehaltenden Samenbaume nicht übertragen werden.
- 2) Burben Solgansaaten ober Anpflanzungen von bem Bilbe vernichtet ober beschäbigt, so ermittelt man zuvörderst ben betroffenen Flachengehalt und schätt bann nach §. 516. 1. ben Betrag ber Erzeugungekoften.
- 3) Von den verletten Naturanwüchsen wäre nur dann ein Erzeugungskoftenersat anzurechnen, wenn die Behauptung geltend gemacht werden kann, daß der Wiederandau zwar Regel, solcher aber im vorliegenden Falle durch geschickte, oft nicht minzber koftbare Beihülfe der Natur eben erspart worden sei. Aus gerdem hätte man den Wiederherstellungsersat nach §. 516. 2. anzuwenden. Bei dessen Ermittelung ist jedoch nicht zu übersezhen: daß von den verdissenen Wüchsen noch manche eingehen und viele sich nicht so bald wieder erholen, daß also die Wiezberherstellungszeit oft bedeutend weiter hinaukrückt, als gewöhnstich vorausgesest wird.

Sat bloß ein, bas Bachethum jurudfegenber Berbiß Statt gefunden; fo ift es oft am einfachsten und sichersten, auf die Bies bererholungszeit ben Erfat ber Durchschnittsnutzung als Entschästigungsbetrag anzurechnen.

§. 518. Bilbichabenberfat in Betreff ftarterer Solg= aufwuchfe.

Die dem Wildverbiß entwachsenen, schon mehr geschlossen, jum Reinigen vorschreitenden Aufwüchse leiden gewöhnlich nur theilweise durch Schälen und Zerschlagen. Solche Schäben wers den dann ausgehauen und mit hochstämmigen Pflänzlingen ausgebessert. In der Regel ist hier der verhältnismäßige Wiedersherstellungsersat nach §. 516. 2. anzurechnen.

Wo das Alter schon mehr vorgeschritten ift, besonders im Nieder: und Mittelwalde, konnte wohl auch für den beschädigten Flächentheil der Ersat der entsprechenden Durchschnittsnutzung, nebst den Ausbesserungskoften nach §. 516. 3. in Anspruch gesnommen und davon das abgeräumte Reisig in Abrechnung gesbracht werden. — hat man die hochstämmigen Pflänzlinge, oder die sonstigen Wiederherstellungsmittel nicht sogleich bei der hand, dann müßte der Schaden so lange hinaus vergütet werden, bis dieselben beizuschaffen sind. — Wenn die Beschädigungen von selbst wieder verwachsen, fallen die Ausbesserungskosten weg.

§. 519. Bilbichabenberfat in Betreff ausgeschafteter Junghölzer.

Die mehr gereinigten Gerten = und Stangenhölzer werden hier und da vom Wilde verderblich geschlagen und geschält. Umsfängliche Beschädigungen dieser Art tussen sich gar nicht anders taxiren und ersehen, als mittels Bergütung der verlornen Durchsschnittsnuhung und ersorderlichen Wiederandaukosten nach §. 516. 3. Bei horstweiser Berlehung haut und pflanzt man die beschädigten Stellen aus und rechnet den Werth des gefällten holzes von dem Entschädigungsbetrage ab. Werden weniger beschädigte horste ausgehalten, so ist von diesen doch wenigstens der Juwachsverlust zu ersehen. — Sind aber die unheilbar verwundeten Stämme nicht horstweise, sondern durchgängig vertheilt und so zahlreich, daß weder eine wieder ersehende Auspstanzung thulich, noch die von selbst ersolgende Ausbildung eines Vollbestandes möglich ist: so überläßt man dem Jagbberechtigten den ganzen vorhan=

1

benen Beftand gegen bie volle Bergutung ber verlorenen Durch: fonittenugung und Erstattung ber Wiederanbautoften,

hier und ba konnten wohl einige Stamme zur nühlichen Oberholzzucht beibehalten werben.

§. 520. Schätung wieberholter Bilbichaben.

Bilbschaben Bieberholungen nach früher ichon geleistetem Schabensersate und vollführter Wieberherstellung machen vor Alztem einen genauen Nachweis ber erstatteten Bilbschabensvergütungen nöthig, damit die neuen Entschäbigungen nicht in die alzten erledigten wieber zuruckgreisen. Ein solch wieberholtes Schästungsversahren andert sich auch hier, je nachbem die Erzeugungszosten, die Wieberherstellungstoften ober die Durchschnittsnutzung zur Frage kommt; aber keines bavon erstreckt sich über die letztere Entschäbigungszeit zuruck.

- 1) Wo die Erzeugungskoften (§. 516. 1.) zur letten Entschädigung bienten, stellte man so weit einen, von ben früheren schon befriedigten Erzeugungsansprüchen ganz unabhängigen neuen Holzwuchs her. Bei beffen abermaliger Beschäbigung burfte also jedes, von der jungsten Entstehung herzuleitende Schätzungsverfahren angewendet werden, ohne irgend eine Betheilisgung mit dem vormaligen Schadensersate.
- 2) Fand aber die lettere Entschäbigung nach ben Wiedersherstellungskoften (§. 516. 2:) Statt, so kann wegen bes dadurch ganz veränderten Werthsverhältnisse über diesen Zeitpunkt zurud ein Erzeugungskostenersat nicht mehr geltend gemacht werden. Wäre nun abermals ein Wiederherstellungsersat anwendbar, dann rechnete man zu den Wiederherstellungsersat anwendbar, dann rechnete man zu den Wiederandaukosten die in §. 516. unter 2 b. und c. aufgeführten Nebenwerthe, nämlich die weiter verlorene Bodenrente und Bodenkraft mit dem Zinsenverluste von den anfänglich aufgewendeten Erzeugungskoften und zwar auf die neue Entschäbigungszeit, von dem vorletzen bis zum nächsten Wiedereintritt des früheren Bollbestandes.
- 3) Bird bei wieberholtem Bilbicaben Erfat ber Durchs fonittenut ung in Unfpruch genommen, fo barf biefer eben auch nur von bem Beitpuntte ber letteren Entschädigung ab ges

rechnet werben, mag bamals biefe ober jene Entschäbigungsweise Statt gefunden haben. Die Wieberanbautoften find aber jebes: mal von neuem nothig und mithin vollständig zu ersehen, nebst bem Zuwachsverluste am bleibenden Bestande.

Wo ber Wilbschaben nicht abgestellt werden kann, burch Riesberschießen bes Wilbes ober Umfriedigung ber jungen Buchse, ba wurde es am geeignetsten sein, die Wildschabentaration periodisch, etwa von 5 zu 5 Jahren, zu wiederholen.

§. 521. Schluß.

Geht die Baldwerth : Schätzung auf alle eben anwendbaren Benutungsweisen und angemeffenen Prozentfate im Intereffe ber Betheiligten ein, ohne nur eine einzige in Frage begriffene Berthobeziehung unerhoben ju laffen, follte fie auch brei, feche ober mehr Ergebniffe aufstellen muffen : fo wird nicht nur ihre Aufgabe gang umfaffent gelof't und eine Benutungeweife burch bie andere, fo wie ein Berthbergebniß burch bas andere berichtigt und bewahrt, fondern es wird auch bem Befiger, wie bem Bewerber eine flare Austunft über bie fraglichen Bertheverhaltniffe ertheilt und eine ihren Umftanben eben angemeffene Bahl gang frei gegeben. Bubem fichert fich bie Taration im Boraus gegen jeben Borwurf, ber fie burch Rachschätzung ober in Folge einer gewinnreichern Berwerthung berühren konnte. Der Forfitarator barf nie aus bem Blicke verlieren, bag bei allen feinen Berthes fchatungen wenig ficherer Grund zu finden ift und bennoch viel auf bem Spiele fteht. Ein folch' umfaffend grundliches Berfah= ren, wie das hier vorgezeichnete, bat fich feit einer langen Reibe von Sahren in ben verwickeltften Fallen genugend bemahrt, mabrend andere Berthsermittelungen, in Befangenheit und 3meifel fcwebend, felbft bie Wiffenschaft auf Abwege führten.

Bollte man bie Baldwerthichatung nun auch als Leitungssmittel ber Forftwirthichaft mit gebrauchen und ftets bie Berthseverhaltniffe, in welchen biese wirkt und schafft, jur Kenntniß zieshen und zur Richtschunr nehmen: so wurde sich bie Balbbehands

lung und Balbbenutzung mit Sicherheit erheben aus ihren schwanstenden Juständen. Überall würde man das Werthszunahmes Prozent im Einzelnen und das Werthsnutzungs-Prozent im Sanzen als beurtheilenden Maßstad anlegen und das Waldvermögen steigern zur höchsten Ergiedigkeit und Einträglichkeit. Niemand würde mehr die irrige, gemeinschädliche Meinung theilen, daß die Walderziehung sich nicht bezahlt mache. Es ist ganz unglaubslich, welche Massen, Erträge und Werthe den Wäldern abzuzgewinnen sind zur Bereicherung der Gegenwart und Jukunft, wenn man die Kräfte der Natur erforscht und der Forstwirthsschaft diensam macht. Möchte die Forstmathematik hierbei recht sleißig zu Rathe gezogen werden.

Nachweis

einiger forstmathematischen Runftausbrucke.

- Abschähungs Beitraum, ers freckt fich so weit hinaus, als man ble zu erwartenben Erträge je nach bem vorgefundenen Baldzus ftande näher ermittelt und bestimuft. §. 456.
- Abstan b, Abstan b szahl, die mittslere Entfernung ber Stämme eines Bestandes, bemeffen nach der gegen: seitigen Stammstärke, zur Bestim: mung bes Balbichlusses. §. 364.
- Abtriebsalter, in welchem ein Waldbestand, öfters ganz abweischend vom normalen Schlagbarfeits: alter, nach Maßgabe der zufälligen Umstände abgetrieben oder verjüngt werden muß. §. 458.
- Alter, zur Abnutzung fraglicher Golzwüchse, Benutzungsalter, unterfcheibet fich als haubarfeits, Schlagbarfeites, Umtriebsund Abtriebsalter. §. 456.
- Benutungealter, fommt bei eisnem Golzwuchse ohne nähere Begieshung mehr überhaupt jur Sprache. §. 416.
- Bestanbesabfälle (a), Borersträge, welche ein Golzbestand bis zur eintretenden Abnugung barbietet.
- Bestanbesauszählung, Ermit: telung der Bestandesgüte durch befondere Schähung aller Stämme. §. 372 f.

- Bestandesfläche, biejenige Bodens grundstäche, welche der Bestand wirklich einnimmt; sie ergiebt sich, wenn man von der Ortsfläche die Lückenstläche abzlebt.
- Beftanbesform, ift bebingt von Gelgart, Buche und Schlus.
- Bestanbesgüte, beruht hauptsächlich in bem Massen, und Werthege: halte, mit bem laufenben Jahreszuwachse, bemessen nach ber Fortikacheneinheit. §. 371.
- Beftan bestlaffe, Altereflaffe, Budis : und Altereabifeilungen ber Balbbeftanbe fur ben Betrieb.
- Betriebsplan, giebt die Grunds güge des fünftigen Baldwirthschafts: Betriebes, aber bloß mittels des Klächenangriffs. §. 457.
- Betriebeverband, Baldver: band, Blod, ein zu selbstftanbigem Nachhaltsbetriebe zusammengeordne: tes Waldganze.
- Bobenflaffen, braucht man gur Bestimmung örtlicher Bobenguten, wofern die allgemeinen Stanbortestlaffen nicht ohne Beiteres anges wendet werden follen. §. 389.
- Bobenrente, ber jahrliche Reinertrag. Bom Balbboben bestimmt man biefelbe entweber nach beffen landwirthschaftlichem Berthe und bem angemeffenen Bindfufte, ober nach bem überschufte, wenn von ber

Bestandeswerthezunahme die Zinfen des Bestandeswerthes und die Balb: nutungstoften abgezogen werben. S. 420.

Discontiren, bas Berechnen gegenwärtiger, ober gewiffen Zeitpuntten jugefariebener Werthe fpaterer, auch wohl früherer Zahlungsbetrage.

- Durch schnittsertrag, Durchs schnittserwachs, ber Maffensober Werthsbetrag eines schlagbaren Walbestanbes vom Morgen und Jahr zu gleichen Theilen, hinfichtlich ber Erziehung. §. 435.
- Durchich nitt omehrung, ber gleische Antheil bees Altersjahres an bem jum hauptertrage gelangenben holzerwachse eines Balbbeftanbes. S. 413. 425.
- Durchfchnittsnugung, ber Durchs schnittsabwurf einer Wirthschaftswaldung hinsichtlich des Angrisses.
- Durchich nitte zuwache, ber gleische Anthell jedes Altersjahres an dem gesammten, zum haupts und Borertrage gelangenden, holzers wachse eines Walbbestandes. §. 425.
- Einrichtungs : Zeitraum, bie Beit, welche ber Betriebsplan eines Walbverbandes umfaßt, bis zum vorausgesetzten Eintritte des Normalzustandes. §. 456.
- Entftehung: ftarte, rascheres Aufwachsen mit ziemlich gleichmäßiger Mehrung; schwache, langsameres Anwachsen mit mehr steigenbem Jahreszuwachs. §. 422.
- Ertragefähigkeit, bes Stand: ortes volle Wirfamfeit in Erzeu: gung ber ihm besonders angemefie: nen holzwüchse und Ertrage; ber Ortegute: Charafter. §. 389.
- Ertragfamfeit, bes Walbes Ergiebigfeitegustand, ber Ertragefähigfeit gegenüber. \$. 390.
- Ertragegüte, Ertrageflaffe, b. Bestanbes geschätte ober gemährte Ergiebigfeit, ausgebrückt mittels bes jährlichen Durchschnittsertrages von ber Flächenmaßeinheit. §. 393.
- Ertragevermögen, ber gefammte Reichthum eines Walbes in Stanbe

- orts : und Bestandesgute, woraus beffen Ertrag hervorgeht. S. 388.
- Erwachs, vereinigt die Begriffe von Zuwachs und Mehrung an Maffe und Werth in Bezug auf Ertrag.
- Formklasse, zur Bestimmung bes Massengehaltes stehenber Baume, bloß nach ber außern Baumgeftalt, anstatt ber Formzahl. §. 349.
- Form zahl (f), ber Antheil bes Stammgehaltes an ber bezüglichen Scheitelwalze, bas Formhaltigfeits: Berhältniß. §. 348.
- Fullmaße, gegebene Raumgrößen, welche man zum Wegmeffen bes fleingemachten Golzes gebraucht, im Gegenfate ber Studmaße. §. 338.
- Gehaltshöhe (h), die Höhe einer bem fraglichen Stamme an Grundfläche und Körperinhalt gleichen Walze. § 343.
- Sehaltswalze, ber bem Stamme an Grundfläche G und an Körpers inhalt M gleiche Cylinder. §. 343.
- Gehaltswerth bes ganzen Maffenbestandes, nach den laufenden Waldpreisen, ohne weitern Bezug auf Absetharkeit, welche bagegen den Abfatwerth bedingt. §. 487.
- Se famm ter trag = Hauptertrag + Borertrag, bas Ergebniß bes Ges fammtzuwachses.
- Se sammt zuwachs, ber Inbegriff von Mehrnngszuwachs zum Hauptertrage + Nebenzuwachs zum Borertrage. §. 392.
- Gleich muchfiger Beftanb, ziem: liche Gleichheit ber Stamme in Als ter und Grafe.
- Grund werth, bas Produft ber Orteflache mit ber Ortegute.
- Sauabfall, die bei feber Golzanfbereitung unvermeiblichen Abgange an Spanen und Genist.
- Saubarteitalter, in welchem ein Baum ober holgbestand nicht nur hodft nugbar, fonbern auch ebenfo abtommlich und verwerthbar ift.
- Sauptbestanb, bie herrschenben Stamme eines Bollbestanbes; bie

überwachsenen bilben ben Rebens beftanb.

Bauptertrag, bas Ergebnig ber endlichen Abnugung, im Gegenfage von Borertrag.

Saupthauung, bie verjungende Abnugung bes Bestanbes, Schlag: hauung mit etwaigen Rachs hauungen; bie Borhauungen laufen voraus.

Sauptholzart, die herrschende eis nes Bestanbes, nach welcher fich ber Betrieb hauptfachlich richtet; 3 mis fdenholzarten, anderartige Beis

mifdungen.

Pohenzuwachemaß, ift vom Star: fengumache bedingt; ee betragt ge-rabe fo viel von ber Stammbobe, als ber Starfegumache von ber Stammftarte. hiernach fpricht man bie Bobengumacheflaffen gu 1, 3, 1, **1**, 0 an. **S**. 357 u. 359.

Solgnugunge-Brogent, bezeich: net bas Berhaltnig ber jahrlichen Abnugung vom Maffenvorrathe einer Balbung; es fann fich bloß auf ben Sauptertrag ober auch mit auf bie Borertrage beziehen. §. 434. 438. Solgauenugunge=Brosgent, bas Berhaltniß ber Sortens

Jahresmehrung, laufenbe ober periobische jum hauptertrag. §. 413.

Jahreszuwache, laufenber ob. veriodischer, der theile ale Bor: ertrag, theile ale hauptertrag jur Rusung fommt.

Jestwerth, ber auf ben gegenwar: tigen ober einen als gegenwärtig gebachten Zeitpunft biscontirte Werth irgend eines spatern ober auch frubern Zahlungebetrages.

Lofalertrage Zafeln, geben ben örtlich erwartbaren Bollertrag an ale bebingte Mormalertrage: Tafeln. S. 406.

Maffe (M), ber umfaffenbe Ausbrud für ben Bolg: und Rindengehalt von Baumen und Beftanben, ohne alle Sortenunterscheibung.

Maffen =, Golzgehalt, von einem Bolgbestanbe ober Baume im Gangen. Maffen:, Bolghaltigfeit, ber Betrag in Bezug auf ein gewiffes. als Einheit gebachtes Raummaß.

Maffenflafter, Mfl. = 100 Rfuß ber Beftanbesmaffe.

Maffenschähung, bas bloße An-fprechen ber Bestanbesguten nach ber Maffenhaltigteit. S. 381 f.

Maffen : Schlagbarfeitealter, in biefem giebt ein jur Berjungung reifer Bestand ben bochften Durchschnitteertrag an holzmaffe. S. 426.

Daffentafeln, geben ben erfah-rungemäßig mittleren Daffengehalt an, entweber für einzelne Baume gu Bohe und Starfe (Stammtafeln). S. 350., ober für gange Beftanbe gur Mittelhobe und Abstand (Baldmaffentafeln), §. 381.

Maffenverrath, Belgvorrath, bie Summe aller Beftanbesmaffen einer

Walbung. §. 391.

Maffenguwache, die wirfliche Ber, mehrung bes Daffengehaltes nach Abgang bes unvermeiblichen Gelbftund hauabfalles vom Naturgumachfe. S. 357, 392.

Dehrunge : Prozent, gilt blog in Bezug auf ben Bauptbeftanb unb bie laufenbe Jahresmehrung. S. 413.

Dehrungstafeln, bloß nach ber Mehrung aufgereihete Balbertrageta: feln. S. 407.

Mehrungezuwache, Dehrung, ber einem Bestanbe verbleibenbe Maf: fenzumache zum einstigen Saupter-trage, fann ale reale, normale, lofale und wieber als alters: burchichnittliche, periobifche und laufende Dehrung in Betracht fommen. S. 392.

Mg. == Forstslächeneinheit; pr. Mg. = auf ober von ber gorftflächenein: beit.

Mittelftamm, ber für eine Aus: zählklaffe, nach Stärke, Höhe und Form, als Mittelgröße (Repräsen: tant) bient. S. 377.

Rachbieberückfanb, die Maffe ber in ben Berjungungefdlagen noch. nachzuhauenden Samen- ober Schirmbaume. S. 444.

- Rachwerth, ber fpatere Betrag eis nes Berthes, fammt 3wifchenginfen. §. 74. 101.
- Raturzuwachs, bie von Jahr zu Jahr neu erzeugte holz: und Rins benmaffe, ohne Beruckfichtigung bes gleichzeitigen Selbstabfalles.
- Normalertrages: Tafeln, geben ben Bollertrag ohne allen Rutungss verluft ganz allgemein und unbebingt an. §. 402—405.
- Normalzuwachs, gehört bem Walbenormalzustanbe an und ist als unsbebingter ganz fret von allem Rutaungsverluste, als bedingter bagegen bem örtlichen Rutaungsverluste unterworsen. §. 392.
- Rugungsaufchlag, erhebt bie Einnahmen und Ausgaben nach allen Birthschaftszweigen kntweber periobisch auf bie ganze Abschähungszeit, ober im Laufe ber Wirthschaft von Jahr zu Jahr.
- Ru hungsverluft, was bei ber Holzausbereitung örtlicher Umstände wegen an der hiebsmasse noch versloren geht, außer dem unvermeiblichen Selbst und Hauabfall. §. 391.
- Rusungezuwache, berjenige Theil bes Maffenzuwachses, welcher ber Benusung wirklich anheim fallt, heißt auch schlechthin Zuwache; aus ihm entspringt ber hauptertrag und Borertrag Gefammtzuswache.
- Ortsertragsfähigfeit, f. Er: tragsfähigfeit.
- Orts flache, ber ganze Flächengehalt einer Ortsabiheilung — Beftanbesfläche + Lückenfläche.
- Ortsgüte Stanbortsgüte, bie allgemeine forfiliche Fruchtbarsfeit einer bestimmten Ortsabtheilung; nach 10 Klassen in Zehnteln von **0,1** bis 1 anzusprechen. §. 389.
- Periobentente, eine periodifch wies berfehrenbe gleiche Bahlung.
- Berioben : Rentenwerth, ber Rapitalbetrag von periodisch wieberfehrenden Einnahmen ober Ausgaben. §. 118—120.
- Probenschähung, die Ermittelung

- ber Bestanbesgute nach wirklich abgemeffenen und stamme weise geschätten Probestüs den. §. 380.
- Renten ft ud, ber bestimmte Abfcnitt irgend einer Rente. §. 114 bis 117.
- Rentenwerth, ber Kapitalbetrag einer jährlich ober periodisch wiederkehrenden Einnahme ober Ausgabe. §. 113 u. 118.
- Richthohe Gehaltshöhe.
- Richtwalze = Gehaltswalze.
- Schaft, des Baumes Stammtheil vom Stocke dis zur Krone; beim Rutholzvertrieb auch Stamm genannt.
- Scheitelhobe (H), vom unterften Benutungspunfte bie jum höchften Sipfel. §. 343.
- Scheitelwalze, eine Balze (G×H), welche mit bem Stamme gleiche Grunbstäche und Höhe hat. §. 343.
- Schlag, die Berjüngungs: hauung im Gegensate von Bor: und Rach: hauung; auch die zur Berjüngung eben angehauene ober abgetriebene Walbstäche felbst u. f. w.
- Schlagbarkeitsalter, basjenige Berjüngungsalter, worin ein Bestanb ben höchsten Ertrag barbietet an Durchschnittsmasse ober Durchschnittswerth, ober aber an höchster Berzinsung. Insosern giebt es eine Raffen=, Berths=und Berzinsungs=Schlag=barkeit.
- Selbstabfälle, die geringen, forsts wirthschaftlich nicht nutbaren, nas türlichen Ausscheibungen der Holzs wüchse.
- Stamm, ber Inbegriff aller oberits bischen sesten Massentheile eines Baumes; auch wohl der liegende Schaft.
- Stammform, das burch die obere Ausbreitung bedingte Massenhaltigsteites Berhaltmis eines Stammes zu seiner Scheitelwalze, durch die Forms zahl oder Formklasse bestimmt. §. 343. So auch Schaft form.
- Stammgrunbflache (G), bie ber

- gemeffenen Staumftarte gutommenbe Kreisflache, welche bei allen Stamm : unb Beftanbesichatzungen als Körpergrunbffache bient. §. 343. 362.
- Stammgrundflachen Antheil, ber Theil, welchen bie gesammte Stammgrundflache eines Beftanbes von ber Beftanbesflache einnimmt. §. 362.
- Stammhobe, bie Gobe vom untern Benutungspunkte bis jum fraglichen hobenpunkte.
- Stammstärke (U.D), ber Umfang ober Durchmeffer eines Stammes, in Brusthöhe genommen. §. 343.
- Stammtafeln, f. Maffentafeln.
- Stanbortegüte, in Bezug auf einen bestimmten Ort, Ortegüte: bie bem Baldwuchse mehr ober minber zutägliche Ortebeschaffenheit überhaupt, bestimmt nach 10 verschiebenen Klassen, 0,1 bis 1. §. 389.
- Stärke zu wach smaß ist ber 2 Boll im **R**, nach welchem man die, dem jüngsten Jahrringe zukommende, mittslere Stärke als Bruchtheil anspricht. §. 359.
 - Studmaße, gleichmäßig abgepaßte Berfaufshölzer zu beftimmter Bers wenbung. \$. 340.
 - Umtriebsalter, bas mittlere Abtriebsalter eines Balbverbanbes, ofters gang abweichend von bem normalen Schlagbarfeitsalter.
 - Umtriebszeit, normale: das ben ständigen Forstverhältnissen ans gepaßte, durchschnittliche Massiens, Werthes oder Berzinsungs Schlagbarfeitsalter eines Waldversbandes in vollfommenem Zustande. S. 447. Der zeitliche Umtrieb, das Umtriebsalter, hangt von ben zufälligen Umftänden ab.
 - Berwerthungs Binsfuß, ber verlangte ober gebotene Binsfuß, welcher bei Berwerthung eines Balbbefiges jur Frage tommt. §. 482. 498.
 - Berginfunge : Schlagbarfeite:

- alter, gewährt vom Balbvermögen ben höchsten Binfenbezug. S. 430.
- Bollbestanb, ein ber Ertragefähigfeit bes Stanbortes angemeffener, volltommener Balbbestanb. Ror= malbestanb.
- Bollertrag, ber Ortsertragsfähigfeit vollfommen entsprechend, und zwar: un bedingt, ohne allen elgentlichen Runungsverluft; bedingt, mit dem örtlichen Runungsverlufte. Rormalertrag.
- Bollwerthemorgen, ein Morgen von ber besten Ortsgute, auf die auch jebe minder gute Ortsstäche reduzirt werden kann. §. 389.
- Borbestanb, in Bezug auf einen spätern Ergiebigfeitezustanb (Rachsbestanb).
- Borertrag, die mittels ber Bors hanung gewinnbaren Bestandesabgange im Gegensahe jum Saupts ertrage.
- Borhauungen, welche vor ber Saupthauung Statt finden, als: Ausläuterungen, Durchforsftungen und Ausplänteruns aen.
- Borwerth, ber frühere Betrag eines Werthes, ohne die Zwischenzinsen; auf die Gegenwart berechnet, Jest= werth. §. 75. 103.
- Balbfapital = Bestandeswerth + Bobenwerth.
- Baldmaffentafeln, f. Maffen:
- Balbnormalzustand, die wirths schaftliche Bollfommenheit eines Bals des in Gattung, Alter, Folge und Bollständigkeit aller Theile.
- Walbnugunggefoften, aller mit bem nugbaren Befige eines Balbgutes verbundene ftandige Aufwand, ausschließlich ber von jeder Einnabme in alebalbige Abrechnung zu bringenden Bereitungskoften. §. 484.
- Balbrente = Bestanbes : und Bobenrente zusammen, nach Abzug aller Walbnugungefosten.
- Balbiconunge: Berth, mehr bem befchranften Balbbe:

fite eigen, welcher an Erhaltung eines gewissen Baldzuftandes gebun-

den ift. §. 495.

Balbverzinsungs: Werth, macht fich im freien Walbbesite geltend, wo man die volle Berzintung des Waldsapitales erzielen darf. §. 494.

Baldgerschlagungewerth, ergiebt sich im Bereiche bes gang freien Grundbestiges durch Ausverkauf bes Holzvorrathes und weitere

Berwendung d. Maldbobens. (§. 493.) Bertheflafter, eine Einheit zum fürzern Summiren und Gleichstellen der Geldwerthe verschiedenartiger Holzerträge, von der Hauptholzart eutnommen. Ju deren Gedrauche wird von jeder besonders eingeschätzten Holzgattung oder Sorte bestimmt, wie viel ihrer Maßeinheiten einer solchen allgemeinen Bertheslafter gleich sind, und mittels dieses Bestrages wird dann die gesonderte Summe angerechnet.

Berthenugunge : Brogent, begieht fich auf ben gangen Birthich aftewalb und bezeichnet bas Berhaltniß ber jahrlichen Abnugung

vom Werthsvorrathe. §. 439. 441. Berths: Schlagbarfeitsalter, bietet von einem versängbaren Beftanbe ben höchsten Durchschnittsertrag an Holzwerth. §. 429. Berthegunahme ift werbend, wenn ihr Prozent ben gewerblichen Binsfuß überfleigt und der gewonsnene überfchuß das Stammfapital mehrt; im Gegentheil ift fie geherenb.

Berthezunahme: Prozent, fommt bloß an Baumen und holzbeftanben in Sonderbetracht und bezeichnet die Steigung ihres Massenwerthes in einem fraglichen Altersjahre. §. 414. 417.

Wirthschaftsplan, ordnet ben Maffenangriff auf bem Grunde bes Betriebsplanes und bestimmt ben örtlichen und periodischen Ertrag auf

bie Dauer ber Abschähungszeit. Buwachs, an Baumen und Bestanben, kommt in Betracht: a) als altersburchsch nittlicher, als periodischer und laufender Jahreszuwachs; b) als reasler, normaler und lokaler Ruhungszuwachs; c) als Wehrungszuwachs zum Hauperertrage, oder als Gesammtzuserds, woster als Gesammtzusachs, woster ann gewöhnlich auch Zuwachs schlichtin gebraucht.

Buwach eprozent, von bem Hauptbestande als Rapital und dem vollen Rugungezuwachse als Binse. §. 425.

3 wif chenbeft anb, ber innerhalb einer herrschenben Balbgattung befindliche auderartige Bestand.

- A, das in Frage ftehende Bestandes: alter.
- a, ber eben erfolgenbe Beftanbesabs fall jum Borertrage.
- D, Durchmeffer.
- d, Differeng, burchichnittlich.
- f. Formzahl, ber Stämme Maffenhaltigfeits:Fattor.
- G, Stammgrunbfläche, sowohl von einzelnen, als von mehren Stams men.
- H, Scheitelhobe, auch Schafthobe.
- h . Behaltehöbe.
- K, Rapital.
- M = G × H × f, Raffengehalt unb Ertrag von Baumen unb Beftan: ben.
- n, eine gegebene Beit, auch normal.
- p, Prozente, Bunbertel.
- R, Balbmeffer, Rabiue.
- r. Rentenpoft.
- U, Umfang.
- v. Borrath an Maffe ober Werth.
- W, Balge, Cylinber.
- w, Werth, wirklich.
- z, einfache Binfen, auch Buwache.
- Zz, (aud z"), Binfesginfen.

- 100 P. Einheitstapital , Kapitalifis rungsfat.
- P 100 , Prozentfat.
- Sa, die Summe aller Borerträge eines Bestandes bis zum fraglichen Zeitpunkte.
 - M . Alters : Durchschnittsmehrung.
- M+Sa, Alters-Durchschnittszuwachs.
- M'-M periodische Jahresmehrung.
- M'—(M—a)
 10 periodischer Jahress zuwachs.
- Mv, Maffenvorrath einer Balbung. nv, Normalvorrath.
- wv, wirklicher Borrath.
- Mw , Maffenwerth eines Beftanbes.
- A burchschnittliche Werthezunah:
 - me vom Sauptertrage.

gülfstafeln

ber

Forstmathematik,

zur

Ausmessung, Gehalts - und Werthsschähung

aufbereiteter Hölzer, stehenber Bäume und ganzer Walbbestänbe,

nou

Dr. G. König.

Verzeichniß

her

forstlichen Sulfstafeln.

		Gail
1.	Walzeninhalts-Tafeln, zur Ausmeffung und Berech- nung bes Körpergehaltes von Annbhölzern, Bammen und Waldbeständen	1 — 64
11.	Erfahrungs : Zafeln über ben Maffengehalt ber Balbaume	65 — 72
III.	Erfahrungs: Tafeln über ben Sortengehalt ber Balbbaume	73 — 86
IV.	Solgzuwachs : Tafeln, zur Ermittelung des laufenden Jahreszuwachses an Baumen und Waldbeftanden	87—102
v.	Abstanbe-Lafeln, ber Walbbestände Schluß und Dicht- beit zu bestimmen	103—106
VI.	Balbmaffen=Tafeln gur leichten Beftanbeefchagung .	107—116
VII.	Forftliche Berhaltniß : Tafeln über den Durchsschnittsertrag und die mittleren Zuwachsprozente der Holzbes ftande; über die Maffenhaltigfeit der Holzmaße, Schwinden und Gewicht der beutschen Holzer; über scharf: und runds	
	fantigen Beschlag	117-124
VIII.	Bergleich en be überficht ber wichtigeren beutschen Balds und Samenmaße	125—132
18	Malhmerthheredoungs. Cafely	133149

I. Walzeninhalt=Tafeln

zur Ausmessung und Berechnung

bed

Rörpergehaltes

von Rundhölzern, Bäumen und Balbbeftanben

in zwölftheiligem Dafe.

Erläuterungen mit Bebrauchebeifpielen.

1) Taf. 2 u. 3: Grundflachen: und Körperinhalt ber einfußigen Balze zu bem voran stehenben Umfange, in Flachen und Körperfußen zugleich, für genauere Berechnungen, wo die ausgeführten Tafeln etwa nicht zureichten.

2) Taf. 4 bis 56: Balzeninhalt zu bem Umfange. Obenan fieht ber Umfang in Bollen und voran die Länge in Fußen; unten ift auch ber Durchmeffer mit

angefügt.

Wollte man ben übersprungenen Walzeninhalt für 1' E. nicht aus ber 2. ober 3. Tafel nehmen, so findet sich berfelbe auch hinter 10' ober 100' berfelben Starke. Eine Walze von 96" U. hat, zu 10' L., 50,92, also zu 1' L. 5,99 Kfg.

Für Bruchtheile ber Längenzahl nimmt man ben Inhalt hinter einer mit 2, 10 ober 100 erganzten Länge und dividirt benfelben wieder burch ben gebrauchten Ersgänzungs Faktor. Für 9½ E. und 4 'U. finden fich hinter 19 'L. $\frac{24,19}{2}$, wie hinter 95 'L. $\frac{120,95}{10}$ = 12,00 Kff.

Andere Längenzahlen, als die hier aufgereiheten, werden theilweise angewendet: 100" U. und 67,5' E. umfassen (in 60' und 7,5' E.) 331,57 + 41,44 = 373,01 Kfs.

Rommen Umfänge unter 12" mit Behnteln vor, so sucht man ben Inhalt zu einer 10mal größern, ganzen Umfangezahl und schneibet von bemselben zwei Stellen ab; z. B. für 11,2" U. und 22' L., unter 113" U., $\frac{155,24}{100} = 1,55$ Kff. Der Inhalt zu ben Umsfängen von 1 bis 5" ergiebt sich auf gleiche Weise.

Busammengehörige Stude von gleicher Sturte berechnet man wohl mit gesammter Lange, g. B. 16 Rloge von 31 ' E. enthalten (in 16 × 31 = 56 ' E.), ju 30 " II.,

27,85 Rfg., wofür man gewöhnlich 28 Rfg. annimmt.

3) Taf. 57: Grunbflachen: und Korperinhalt ber einfußigen Balze zu bem voran ftebenben Durchmeffer. Gebrauch, wie Taf. 2 und 3.

4) Laf. 58 bis 64: Balgeninhalt zu bem Durchmeffer. Einrichtung und Gebrauch, wie Saf. 4 bis 56.

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen Walze) zu bem woran stehenben Umfange.

Ī				1	_	, ,		
	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.
	Boll,	Fl. u. Kpff.	Zoll.	Fl. u. Kpfß.	Boll.	Fl. u. Apfß.	Boll.	FL u. Apfi
ı	1.	0,000558	31	0,531069	61	2,056304	91	4,576257
ı	2	0,002210	32	0,565884	62	2,124276	92	4,677387
ı	3	0,004974	33	0,601805	63	2,193354	93	4,779622
I	4	0,008842	34	0,638880	64	2,263537	94	4,882962
ı	5	0,013816	3 5	0,676961	65	2,334825	95	4,987408
ł	6	0,019894	36	0,716197	66	2,407219	96	5,092958
H	7	0,027078	37	0,756539	67	2,480717	97	5,199614
I	8	0,035368	3 8	0,797985	68	2,555321	98	5,807875
I	9	0,044762	39	0,840537	69	2,631030	99	5,416242
	10	0,055262	40	0,884194	70	2,707845	100	5,526218
ı	11	0,066867	41	0,928956	71	2,785764	101	5,637290
U	12	0,079577	42	0,974824	72	2,864789	102	5,749472
I	13	0,093393	43	1,021797	73	2,944919	103	5,862760
۱	14	0,108314	44	1,069875	74	3,026154	104	5,977152
	15	0,124840	45	1,119058	75	3,108495	105	6,092650
۱	16	0,141471	46	1,169347	76	3,191941	106	6,209253
	17	0,159708	47	1,220741	77	3,276492	107	6,326962
	18	0,179049	48	1,273240	78	3,362148	108	6,445775
H	19	0,199496	49	1,326844	79	3,448910	109	6,565694
	20	0,221049	50	1,381553	80	3,536777	110	6,686718
	21	0,243706	51	1,437368	81	3,625749	111	6,808847
	22	0,267469	52	1,494288	82	3,715826	112	6,932082
	23	0,292337	53	1,552818	83	3,807008	113	7,056422
	24	0,318310	54	1,611444	84	3,899296	114	7,181867
	25	0,845388	55	1,671680	85	3,992689	115	7,308417
	26	0,373572	56	1,783020	86	4,087187	116	7,486078
	27	0,402861	57	1,795467	87	4,182791	117	7,564833
	2 8	0,433255	58	1,859018	88	4,279500	118	7,694699
	29	0,464755	59	1,923675	89	4,377814	119	7,825671
	30	0,497859	60	1,989437	90	4,476233	120	7,957747
		_				•	-	-

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen' Walze) zu bem woran stehenben Umfange.

Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.
Zoll.	Fl. u. Kpff.	Zou.	Fl. u. Kpfß.	Zoll.	Fl. u. Kpff.	Zell.	Fl. u. Apfß.
121	8,090929	151	12,600319	181	18,104427	211	24,608254
122	8,225216	152	12,767763	182	18,305029	212	24,837018
123	8,360608	153	12,936313	183	18,506736	213	25,071877
124	8,497106	154	13,105967	184	18,709548	214	25,307846
125	8,634708	155	13,276727	185	18,913465	215	25,544921
126	8,773416	156	13,448593	186	19,118488	216	25,783101
127	8,913229	157	13,621563	187	19,324615	217	26,022386
128	9,054148	158	13,795639	188	19,531848	218	26,262776
129	9,196172	159	13,970820	189	19,740187	219	26,504272
130	9,339300	160	14,147106	190	19,949680	220	26,746872
131	9,483535	161	14,324497	191	20,160179	221	26,990578
132	9,628874	162	14,502994	192	20,371833	222	27,235890
133	9,775819	163	14,682596	193 [.]	20,581592	223	27,481306
134	9,922869	164	14,863303	194	20,798456	224	27,728328
135	10,071524	165	15,045116	195	21,013426	225	27,976455
136	10,221284	166	15,228033	196	21,229501	226	28,225687
137	10,372150	167	15,412056	197	21,446681	227	28,476025
138	10,524121	168	15,597184	198	21,664967	228	28,727467
139	10,677197	169	15,788418	199	21,884357	229	28,080015
140	10,831378	170	15,970756	200	22,104853	230	29,233668
141	10,986665	171	16,159200	201	22,326454	231	29,488427
142	11,143056	172	16,348749	202	22,549161	232	29,744290
143	11,300554	173	16,589404	203	22,772972	233	30,001259
144	11,459156	174	16,731163	204	22,997889	234	30,259334
145	11,618868	175	16,924028	205	23,223911	235	30,518518
146	11,779676	176	17,117998	206	23,451089	236	30,778798
147	11,941594	177	17,813074	207	23,679271	237	31,040187
148	12,104618	178	17,509254	208	23,908609	238	31,802688
149	12,268746	179	17,706540	209	24,139052	239	31,566283
150	12,438980	180	17,904931	210	24,370601	240	31,830989

	30 a =				7		8 3ol		
納	.Aff.	8ff.	Aff.	क्ष	Rif.	51	. Lije	213	
2	0,03	35	0,69	2	0.05	35	0,94	2	
3	0,05	36		3		36	0,97	3	0,07 35
4	0,07	37		4	0,10	37	1,00	4	0,10 36
5	0,09		0.75	5	0,13	38	1,02	5	0,14 37
6	0.11		0.77	6	0.16	39	1,05	6	0,17 30
7			0,79	7	0.18	10	1.08	7	. 4 -
8	0.13		0.81	8	(£21	41	1.11	8	0,24 4 0,28 4
9		5	Ø.83	9	0.14	12	1.13	9	1 - B-
10	S	13		10	0.2:	43	1.16	10	
11	0.21	44	O'4:	11	Ø.23	44	1.19	11	
13	(£23	45	Ges	13	G '23	45	1.21	12	
13	0.23	46	0.91	13	Q.3 .5	#6	1.24	13	Ľ
14	0.2:	4.	G 92	14	Ø≥:	4.	Lt:	14	_ #
15	C 23	*	Q.9 i	15	4.41	*	Lze	15	1
16 1:	Oz:	2 1	0.5:	16	g es		EL.	16	0.53 0.56
	423	30	U++	12	Q. e i	30	Li	F	0.60
J :	un	31	Lt:	ŀ	V **	51	LN	12	Ge3
3	# 2:	32	1.13	19	AJ:	瓷	Lei	B	G.67
23	N.R.	23	1.16	*	وسآحو	22	Lu	*	Q
**	Ac:		11-	검	M iri	34	1.00	Ħ	
**	1.45		1 14	_	hā.	Œ	# #F	*	O.T.
3	4-4	¾	1 .:	**	トに	*	Li:	3	
3	h.	<i>z</i> .		*	kin	2	.34	7	Q.S.
3	ket Litt	3 -	13	*	h-	Æ	¥.3	*	Q.R.
3		极		**	K-1	雅		=	O'ai O'at
*	ь: Ь.	なが	3	2	r_:	-	. 22	· *	
=	h	71	7 7	*	l. →;		3.76	*	C.Si
-	L.	*	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	*	r -2	71	3.50	=	-
X	L.	*	3 '	×	L >	•	3 a.	-	7.00
E	L	-	*, *,	H.	人ぐ	¥	ž.,	H	3.0
=	Li	₹.	, -	芝	L ~	2	20	*	3-0
-			*	*	L **	*	ž e	=	A .:
-	2			**	L	3	* ~	X	3-3
				-	76.60	2		=	- R = -

	يند ع								, 				
		30U —	**/4	Ծսβ.		10	Bou	•		11	ZoA.		
Ŕ.	3 ff.	RM.	eff.	Rfs.	eff.	Rfs.	eff.	Rfs.	eff.	Æfß.	eff.	Rfß.	
	2	0,08	35	1,56	2	0,11	35	1,93	2	0,13	35	2,34	
•	3	0,18	36	1,61	3	0,16	36	1,98	3	0,20	36	2,40	
r.	4	0,17	37	1,65	4	0,22	37	2,04	4	0,26	37	2,47	
	5	0,22	38	1,70	5	0,27	38	2,09	5	0,33	38	2,54	
-	6	0,26	39	1,74	6	0,88	39	2,15	6	0,40	39	2,60	
٠	.7.	0,31	40	1,79	7	0,38	40	2,21	7	0,46	40	2,67	
	.8	0,35	41	1,88	8	0,44	41	2,26	8	0,58	41	2,74	
•	` >	0,40	42	1,88	9	0,49	42	2,32	9	0,60	42	2,80	
)	0,44	43	1,92	10	0,55	43	2,87	10	0,66	43	2,87	
	1	0,49	44	1,96	11	0,60	44	2,43	11	0,78	44	2,94	
	7	0,53	45	2,01	12	0,66	45	2,48	12	0,80	45	3,00	
-	٠.	0,58	46	2,05	13	0,71	46	2,54	13	0,86	46	3,07	
-		0,62	47	2,10	14	0,77	47	2,59	14	0,93	47	3,14	
-	-	0,67	48	2,14	15	0,82	48	2,65	15	1,00	48	3,20	
• -	.	0,71	49	2,19	16	0,88	49	2,70	16	1,06	49	3,27	
	j	0,76	50	2,23	17	0,93	50	2,76	17	1,18	50	3,84	
	İ	0,80	51	2,28	18	0,99	51	2,81	18	1,20	51	3,41	
	İ	0,85	52	2,82	19	1,04	52	2,87	19	1,27	52	3,47	
		0,89	53	2,87	20	1,10	53	2,92	20	1,33	53	3,54	
	•	0,94	54	2,41	21	1,16	54	2,98	21	1,40	54	3,61	
	-	0,98	55	2,46	22	1,21	55	3,03	22	1,47	55	3,67	
	- '	1,02	56	2,50	23	1,27	56	3,09	23	1,53	56	3,74	
	:	1,07	57	2,55	24	1,82	57	3,14	24	1,60	57	3,81	
	-	1,11	58	2,59	25	1,38	58	3,20	25	1,67	58	3,87	
		1,16	59	2,64	26	1,43	59	3,26	26	1,73	59	3,94	
		1,20	60	2,68	27	1,49	60	3,81	27	1,80	60	4,01	
		1,25	65	2,90	28	1,54	65	3,59	28	1,87	65	4,34	
	•	1,29	70	3,13	29	1,60	70	3,86	29	1,98	70	4,68	
		1,84	75	3,85	30	1,65	75	4,14	30	2,00	75	5,01	
		1,38	80	3,58	31	1,71	80	4,42	31	2,07	80	5,84	
		1,48	85	3,80	32	1,76	85	4,69	32	2,13	85	5,68	
	•	1,47	90	4,02	33	1,82	90	4,97	83	2,20	90	6,01	
		1,52		4,47	34	1,87		5,52	34		100	6,68	
	Zoll Dur			фm. l	3,1	B ZoU	:chm.	3,50 Zoll Durchm.					

=

1	6	30a —	1/8	Fuß.		7 .	3oA.			8 :	BoA.		
	Lfß.	Rfs.	Leb.	Rfs.	efs.	Rfs.	eff.	Rff.	eff.	Rfs.	2f\$.	St.	
I	2	0,08	35	0,69	2	0,05	35	0,94	2	0,07	35	1,23	
ı	3	0,05	36	0,71	3	0,08	3 6	0,97	8	0,10	36	1,27	
ł	4	0,07	37	0,73	4	0,10	37	1,00	4	0,14	37	1,30	
ı	5	0,09	38	0,75	5	0,13	3 8	1,02	5	0,17	38	1,34	
	6	0,11	39	0,77	6	0,16	39	1,05	6	0,21	39	1,37	
	7	0,13	40	0,79	7	0,18	40	1,08	7	0,24	40	1,41	
I	8	0,15	41	0,81	8	0,21	41	1,11	8	0,28	41	1,45	
ŀ	9	0,17	42	0,83	9	0,24	42	1,13	9	0,31	42	1,48	
	10	0,19	43	0,85	10	0,27	43	1,16	10	0,35	43	1,52	
	11	0,21	44	0,87	11	0,29	44	1,19	11	0,88	44	1,55	
ł	12	0,28	45	0,89	12	0,32	45	1,21	12	0,42	45	1,59	
	13	0,25	46	0,91	13	0,85	46	1,24	13	0,45	46	1,62	
ı	14	0,27	47	0,98	14	0,37	47	1,27	14	0,49	47	1,66	
I	15	0,29	48	0,95	15	0,40	48	1,29	15	0,53	48	1,69	
ł	16	0,81	49	0,97	16	0,48	49	1,32	16	0,56	49	1,73	
Į	17	0,83	50	0,99	17	0,46	50	1,35	17	0,60	50	1,76	
	18	0,85	51	1,01	18	0,48	51	1,38	18	0,63	51	1,80	
	19	0,87	52	1,08	19	0,51	52	1,40	19	0,67	52	1,83	
1	20	0,89	58	1,05	20	0,54	53	1,48	20	0,70	53	1,87	
	21	0,41	54	1,07	21	0,56	54	1,46	21	0,74	54	1,90	
	22	0,48	55	1,09	22	0,59	55	1,48	22	0,77	55	1,94	
ı	23	0,45	56	1,11	23	0,62	56	1,51	23	0,81	56	1,98	
ı	24	0,47	57	1,13	24	0,64	57	1,54	24	0,84	57	2,01	
1	25	0,49	58	1,15	25	0,67	58	1,57	25	0,88	58	2,05	
	26	0,51	59	1,17	26	0,70	59	1,59	26	0,91	59	2,08	
1	27	0,53	60	1,19	27	0,78	60	1,62	27	0,95	60	2,12	
ı	28	0,55	65	1,29	28	0,75	65	1,76	28	0,99	65	2,29	
	29	0,57	70	1,39	29	0,78	70	1,89	29	1,02	70	2,47	
	80	0,59	75	1,49	30	0,81	75	2,08	3 0	1,06	75	2,65	
Į	31	0,61	80	1,59	31	0,83	80	2,16	31	1,09	80	2,82	
ı	32	0,63	85	1,69	32	0,86	85	2,80	32	1,18	85	3,00	
ı	83	0,65	90	1,79	33	0,89	90	2,43	33	1,16	90	3,18	
ı	34 0,67 100 1,98							34 1,20 100 3,53					
	1,9	1 30 U	Dut	:фm.	2,23 30U Durchm.				2,5	2,55 Zoll Durchm.			

9.	30U —	**/4	Fuß.		10	ZoU	•		11	ZoA.	
eff.	RĦ.	2fg.	ŖĦ.	Lff.	Rfs.	eff.	Ríj.	ess.	Rfs.	eff.	Rfß.
2	0,08	35	1,56	2	0,11	35	1,93	2	0,18	35	2,34
3	0,18	36	1,61	3	0,16	36	1,98	3	0,20	36	2,40
4	0,17	37	1,65	4	0,22	37	2,04	4	0,26	37	\$,47
5	0,22	38	1,70	5	0,27	38	2,09	5	0,33	38	2,54
6	0,26	39	1,74	6	0,33	39	2,15	6	0,40	39	2,60
7.	0,31	40	1,79	7	0,38	40	2,21	7	0,46	40	2,67
8	0,35	41	1,83	8	0,44	41	2,26	8	0,58	41	2,74
9	0,40	42	1,88	9	0,49	42	2,82	9	0,60	42	2,80
10	0,44	43	1,92	10	0,55	43	2,87	10	0,66	43	2,87
11	0,49	44	1,96	11	0,60	44	2,43	11	0,73	44	2,94
12	0,53	45	2,01	12	0,66	45	2,48	12	0,80	45	3,00
13	0,58	46	2,05	13	0,71	46	2,54	13	0,86	46	3,07
14	0,62	47	2,10	14	0,77	47	2,59	14	0,93	47	3,14
15	0,67	48	2,14	15	0,82	48	2,65	15	1,00	48	3,20
16	0,71	49	2,19	16	0,88	49	2,70	16	1,06	49	3,27
17	0,76	50	2,23	17	0,93	50	2,76	17	1,13	50	3,84
18	0,80	51	2,28	18	0,99	51	2,81	18	1,20	51	3,41
19	0,85	52	2,32	19	1,04	52	2,87	19	1,27	52	3,47
20	0,89	53	2,37	20	1,10	53	2,92	20	1,33	53	3,54
21	0,94	54	2,41	21	1,16	54	2,98	21	1,40	54	3,61
22	0,98	55	2,46	22	1,21	55	3,08	22	1,47	55	3,67
23	1,02	56	2,50	23	1,27	56	3,09	23	1,53	56	3,74
24	1,07	57	2,55	24	1,32	57	3,14	24	1,60	57	3,81
25	1,11	58	2,59	25	1,38	58	3,20	25	1,67	58	3,87
26	1,16	59	2,64	26	1,43	59	3,26	26	1,73	59	3,94
27	1,20	60	2,68	27	1,49	60	3,31	27	1,80	60	4,01
28	1,25	65	2,90	28	1,54	65	3,59	28	1,87	65	4,34
29	1,29	70	3,18	29	1,60	70	3,86	29	1,98	70	4,68
30	1,84	75	3,85	3 0	1,65	75	4,14	30	2,00	75	5,01
31	1,38	80	3,58	31	1,71	80	4,42	31	2,07	80	5,84
32	1,48	85	3,80	32	1,76	85	4,69	32	2,13	85	5,68
33	1,47	90	4,02	33	1,82	90	4,97	83	2,20	90	6,01
34	1,52	100	4,47	34	1,87	100	5,52	34	2,27	100	6,68
2,8	2,86 30U Durchm.			3,18 Zoll Durchm.			3,50 Zoll Durchm.				

6	30 a —	1/8	Fuß.		7	Boa.			8 :	BoU.		
Lfg.	Rfg.	efs.	Rfß.	Lfg.	Rff.	2f\$.	Rfg.	LFB.	Rff.	2f6.	Rîs.	
2	0,03	35	0,69	2	0,05	35	0,94	2	0,07	35	1,23	
3	0,05	36	0,71	8	0,08	36	0,97	3	0,10	36	1,27	
4	0,07	37	0,73	4	0,10	37	1,00	4	0,14	37	1,30	
5	0,09	38	0,75	5	0,13	3 8	1,02	5	0,17	38	1,34	
6	0,11	39	0,77	6	0,16	39	1,05	6	0,21	39	1,87	
7	0,18	40	0,79	7	0,18	40	1,08	7	0,24	40	1,41	
8	0,15	41	0,81	8	0,21	41	1,11	8	0,28	41	1,45	
9	0,17	42	0,83	9	0,24	42	1,13	9	0,31	42	1,48	
10	0,19	43	0,85	10	0,27	43	1,16	10	0,35	43	1,52	
11	0,21	44	0,87	11	0,29	44	1,19	11	0,38	44	1,55	
12	0,23	45	0,89	12	0,32	45	1,21	12	0,42	45	1,59	
13	0,25	46	0,91	13	0,35	46	1,24	13	0,45	46	1,62	
14	0,27	47	0,93	14	0,37	47	1,27	14	0,49	47	1,66	
15	0,29	48	0,95	15	0,40	48	1,29	15	0,53	48	1,69	
16	0,81	49	0,97	16	0,48	49	1,82	16	0,56	49	1,78	
17	0,83	50	0,99	17	0,46	50	1,85	17	0,60	50	1,76	
18	0,85	51	1,01	18	0,48	51	1,38	18	0,63	51	1,80	
19	0,37	52	1,08	19	0,51	52	1,40	19	0,67	52	1,83	
20	0,89	53	1,05	20	0,54	53	1,43	20	0,70	53	1,87	
21	0,41	54	1,07	21	0,56	54	1,46	21	0,74	54	1,90	
22	0,48	55	1,09	22	0,59	55	1,48	22	0,77	55	1,94	
23	0,45	56	1,11	23	0,62	56	1,51	23	0,81	56	1,98	
24	0,47	57	1,13	24	0,64	57	1,54	24	0,84	57	2,01	
25	0,49	58	1,15	25	0,67	58	1,57	25	0,88	58	2,05	
26	0,51	59	1,17	26	0,70	59	1,59	26	0,91	59	2,08	
27	0,53	60	1,19	27	0,73	60	1,62	27	0,95	60	2,12	
28	0,55	65	1,29	28	0,75	65	1,76	28	0,99	65	2,29	
29	0,57	70	1,39	29	0,78	70	1,89	29	1,02	70	2,47	
3 0	0,59	75	1,49	30	0,81	75	2,08	3 0	1,06	75	2,65	
81	0,61	80	1,59	31	0,83	80	2,16	31	1,09	80	2,82	
32	0,63	85	1,69	32	0,86	85	2,80	32	1,18	85	3,00	
83	0,65	90	1,79	33	0,89	90	2,48	33	1,16	90	3,18	
84		100	1,98	34	0,92		2,70	34	1,20		3,53	
1,9	1,91 Zoll Durchm.				2,28 Zoll Durchm.				2,55 Zoll Durchm.			

9.	30A —	· ³ /4	Ծ սβ.		10	ZoU	•		11	Zoa.	
eff.	兄 術.	eff.	Rff.	eff.	Rfs.	eff.	Rff.	eff.	Rfs.	Lib.	Rfß.
2	0,08	35	1,56	2	0,11	35	1,93	2	0,18	35	2,34
3	0,18	36	1,61	3	0,16	36	1,98	3	0,20	36	2,40
4	0,17	37	1,65	4	0,22	37	2,04	4	0,26	37	2,47
5	0,22	3 8	1,70	5	0,27	3 8	2,09	5	0,33	38	2,54
6	0,26	39	1,74	6	0,88	39	2,15	6	0,40	39	2,60
7	0,31	40	1,79	7	0,38	40	2,21	7	0,46	40	2,67
8	0,35	41	1,88	8	0,44	41	2,26	8	0,58	41	2,74
9	0,40	42	1,88	9	0,49	42	2,32	9	0,60	42	2,80
10	0,44	43	1,92	10	0,55	43	2,87	10	0,66	43	2,87
11	0,49	44	1,96	11	0,60	44	2,43	11	0,73	44	2,94
12	0,53	45	2,01	12	0,66	45	2,48	12	0,80	45	3,00
13	0,58	46	2,05	13	0,71	46	2,54	13	0,86	46	3,07
14	0,62	47	2,10	14	0,77	47	2,59	14	0,93	47	3,14
15	0,67	48	2,14	15	0,82	48	2,65	15	1,00	48	3,20
16	0,71	49	2,19	16	0,88	49	2,70	16	1,06	49	3,27
17	0,76	50	2,23	17	0,93	50	2,76	17	1,13	50	3,84
18	0,80	51	2,28	18	0,99	51	2,81	18	1,20	51	3,41
19	0,85	52	2,32	19	1,04	52	2,87	19	1,27	52	3,47
20	0,89	53	2,87	20	1,10	53	2,92	20	1,83	53	3,54
21	0,94	54	2,41	21	1,16	54	2,98	21	1,40	54	3,61
22	0,98	55	2,46	22	1,21	55	3,08	22	1,47	55	3,67
23	1,02	56	2,50	23	1,27	56	3,09	23	1,53	56	3,74
24	1,07	57	2,55	24	1,32	57	3,14	24	1,60	57	3,81
25	1,11	58	2,59	25	1,38	58	3,20	25	1,67	58	3,87
26	1,16	59	2,64	26	1,43	59	3,26	26	1,78	59	3,94
27	1,20	60	2,68	27	1,49	60	3,31	27	1,80	60	4,01
28	1,25	65	2,90	28	1,54	65	3,59	28	1,87	65	4,84
29	1,29	70	3,18	29	1,60	70	3,86	29	1,98	70	4,68
30	1,34	75	3,85	30	1,65	75	4,14	30	2,00	75	5,01
31	1,88	80	3,58	31	1,71	80	4,42	31	2,07	80	5,84
32	1,48	85	3,80	32	1,76	85	4,69	32	2,13	85	5,68
33	1,47	90	4,02	33	1,82	90	4,97	83	2,20	90	6,01
34	1,52	100	4,47	34	1,87	100	5,52	34	2,27	100	6,68
2,8	2,86 30U Durchm.			3,18 30U Durchm.			3,50 Zoll Durchm.				

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen Walze) zu bem voran stehenben Umfange.

							2.46
Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt. Fl. u. Apfi
Zoll.	Fl. u. Kpfß.	Boll.	Fl. u. Apfß.	Boll.	Fl. u. Apfő.	Zoll.	Rr. n. reile
1.	0,000558	31	0,531069	61	2,056804	91	4,576257
2	0,002210	32	0,565884	62	2,124276	92	4,677387
3	0,004974	33	0,601805	63	2,193854	93	4,779622
4	0,008842	34	0,638880	64	2,263537	94	4,882962
5	0,013816	3 5	0,676961	65	2,334825	95	4,987408
6	0,019894	36	0,716197	66	2,407219	96	5,092958
7	0,027078	37	0,756539	67	2,480717	97	5,199614
8	0,035368	3 8	0,797985	68	2,555321	98	5,307375
9	0,044762	3 9	0,840537	69	2,631030	99	5,416242
10	0,055262	40	0,884194	70	2,707845	100	5,526213
11	0,066867	41	0,928956	71	2,785764	101	5,637290
12	0,079577	42	0,974824	72	2,864789	102	5,749472
13	0,093393	43	1,021797	73	2,944919	103	5,862760
14	0,108814	44	1,069875	74	3,026154	104	5,977152
15	0,124340	45	1,119058	75	3,108495	105	6,092650
16	0,141471	46	1,169347	76	3,191941	106	6,209253
17	0,159708	47	1,220741	77	3,276492	107	6,326962
18	0,179049	48	1,273240	7 8	3,362148	108	6,445775
19	0,199496	49	1,326844	79	3,448910	109	6,565694
20	0,221049	50	1,381553	80	3,536777	110	6,686718
21	0,248706	51	1,437368	81	3,625749	111	6,808847
22	0,267469	52	1,494288	82	3,715826	112	6,932082
23	0,292337	53	1,552818	83	3,807008	113	7,056422
24	0,318310	54	1,611444	84	3,899296	114	7,181867
25	0,345388	55	1,671680	85	3,992689	115	7,308417
26	0,373572	56	1,783020	86	4,087187	116	7,486073
27	0,402861	57	1,795467	87	4,182791	117	7,564833
28	0,433255	58	1,859018	88	4,279500	118	7,694699
29	0,464755	59	1,923675	89	4,377814	119	7,825671
30	0,497859	60	1,989437	90	4,476233	120	7,957747

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen' Walze) zu bem voran stehenben Umfange.

Umfg. Zoll.	Inhalt. Fl. u. A pff.	Umfg. Zell.	Inhalt. Fl. u. Kpff.	Umfg. Zoll.	Inhalt. Fl. u. R pff.	Umfg. Boll.	Inhalt. Fl. u. Kpff.
121	8,090929	151	12,600319	181	18,104427	211	24,603254
122	8,225216	152	12,767763	182	18,305029	212	24,837013
123	8,360608	153	12,936813	183	18,506736	213	25,071877
124	8,497106	154	13,105967	184	18,709548	214	25,807846
125	8,634708	155	13,276727	185	18,913465	215	25,544921
126	8,773416	156	13,448593	186	19,118488	216	25,783101
127	8,918229	157	13,621563	187	19,324615	217	26,022386
128	9,054148	158	13,795639	188	19,531848	218	26,262776
129	9,196172	159	13,970820	189	19,740187	219	26,504272
130	9,339300	160	14,147106	190	19,949680	220	26,746872
131	9,483535	161	14,324497	191	20,160179	221	26,990578
132	9,628874	162	14,502994	192	20,371833	222	27,235390
133	9,775819	163	14,682596	193	20,581592	223	27,481306
134	9,922869	164	14,863303	194	20,798456	224	27,728328
135	10,071524	165	15,045116	195	21,013426	225	27,976455
136	10,221284	166	15,228033	196	21,229501	226	28,225687
137	10,372150	167	15,412056	197	21,446681	227	28,476025
138	10,524121	168	15,597184	198	21,664967	228	28,727467
139	10,677197	169	15,788418	199	21,884857	229	28,980015
140	10,881878	170	15,970756	200	22,104853	230	29,233668
141	10,986665	171	16,159200	201	22,826454	231	29,488427
142	11,143056	172	16,348749	202	22,549161	232	29,744290
143	11,300554	173	16,539404	203	22,772972	233	30,001259
144	11,459156	174	16,731163	204	22,997889	234	30,259334
145	11,433130	175	16,924028	205	23,223911	235	30,518518
146	11,779676	176	17,117998	206	23,451039	236	30,778798
147	11,941594	177	17,818074	207	23,679271	237	31,040187
148	12,104618	178	17,509254	208	23,908609	238	31,802688
149	12,268746	179	17,706540	209	24,139052	239	31,566288
1	12,438980		17,904931		24,37,0601		31 ,830989
1 TOO	177,400080	FOO	11,20,4931	410	PANO IN OUT	ATU	Intionanan I

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen Walze) zu bem voran stehenden Umfange.

Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.
Boll.	Fl. u. Kpff.	Zou.	Fl. u. Kpff.	Boll.	Fl. u. Kpfß.		Fl. u. Krij
1	0,000558	31	0,531069	61	2,056304	91	4,576257
2	0,002210	32	0,565884	62	2,124276	92	4,677387
3	0,004974	33	0,601805	63	2,193354	93	4,779622
4	0,008842	34	0,638830	64	2,263537	94	4,882962
5	0,013816	35	0,676961	65	2,334825	95	4,987408
6	0,019894	36	0,716197	66	2,407219	96	5,092958
7	0,027078	37	0,756589	67	2,480717	97	5,199614
8	0,035368	3 8	0,797985	68	2,555321	98	5,307875
9	0,044762	39	0,840537	69	2,631030	99	5,416242
10	0,055262	40	0,884194	70	2,707845	100	5,526218
11	0,066867	41	0,928956	71	2,785764	101	5,637290
12	0,079577	42	0,974824	72	2,864789	102	5,749478
13	0,093393	43	1,021797	73	2,944919	103	5,862760
14	0,108814	44	1,069875	74	3,026154	104	5,977152
15	0,124340	45	1,119058	75	3,108495	105	6,092650
16	0,141471	46	1,169347	76	3,191941	106	6,209253
17	0,159708	47	1,220741	77	3,276492	107	6,326962
18	0,179049	48	1,273240	78	3,362148	108	6,445775
19	0,199496	49	1,826844	79	3,448910	109	6,565694
20	0,221049	50	1,381558	80	3,536777	110	6,686718
21	0,243706	51	1,437368	81	3,625749	111	6,808847
22	0,267469	52	1,494288	82	3,715826	112	6,932082
23	0,292337	53	1,552313	83	3,807008	113	7,056422
24	0,318310	54	1,611444	84	3,899296	114	7,181867
25	0,345388	55	1,671680	85	3,992689	115	7,308417
26	0,373572	56	1,783020	86	4,087187	116	7,436073
27	0,402861	57	1,795467	87	4,182791	117	7,564883
28	0,433255	58	1,859018	88	4,279500	118	7,694699
29	0,464755	59	1,923675	89	4,377814	119	7,825671
30	0,497859	60	1,989437	90	4,476233	120	7,957747

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen' Walze) zu bem voran stehenben Umfange.

	1		1				1
Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt
Zoll.	Fl. u. Kpfß.	Zell.	Fl. u. Kpfß.	Zoll.	Fl. u. Kpfß.	Boll.	Fl. u. Kpfß.
121	8,090929	151	12,600319	181	18,104427	211	24,603254
122	8,225216	152	12,767763	182	18,305029	212	24,837013
123	8,360608	153	12,936813	183	18,506736	213	25,071877
124	8,497106	154	13,105967	184	18,709548	214	25,307846
125	8,634708	155	13,276727	185	18,913465	215	25,544921
126	8,773416	156	13,448593	186	19,118488	216	25,783101
127	8,913229	157	13,621563	187	19,324615	217	26, 022386
128	9,054148	158	13,795639	188	19,531848	218	26,262776
129	9,196172	159	13,970820	189	19,740187	219	26,504272
130	9,339300	160	14,147106	190	19,949630	220	26,746872
131	9,483535	löl	14,324497	191	20,160179	221	26,990578
132	9,628874	162	14,502994	192	20,371833	222	27,235390
133	9,775819	163	14,682596	193	20,584592	223	27,481306
134	9,922869	164	14,863303	194	20,798456	224	27,728328
135	10,071524	165	15,045116	195	21,013426	225	27,976455
136	10,221284	166	15,228033	196	21,229501	226	28,225687
137	10,372150	167	15,412056	197	21,446681	227	28,476025
138	10,524121	168	15,597184	198	21,664967	228	28,727467
139	10,677197	169	15,788418	199	21,884857	229	28,980015
140	10,831378	170	15,970756	200	22,104853	230	29,233668
141	10,986665	171	16,159200	201	22,826454	231	29,488427
142	11,143056	172	16,348749	202	22,549161	232	29,744290
143	11,800554	173	16,539404	203	22,772972	233	30,001259
144	11,459156	174	16,731163	204	22,997889	234	30,259334
145	11,618863	175	16,924028	205	23,223911	235	30,518518
146	11,779676	176	17,117998	206	23,451089	236	30,778798
147	11,941594	177	17,813074	207	23,679271	237	31,040187
148	12,104618	178	17,509254	208	23,908609	238	31,302688
149	12,268746	179	17,706540	209	24,139052	239	31,566283
150	12,438980	180	17,904931	210	24,370601	240	31,830989

G	Boa =	-1/8	ðuβ.		7	Boa.			8 :	3oU.	
efs.	Rfg.	LfB.	Rfg.	Lfg.	Rfs.	Lff.	Rfg.	eff.	Rfs.	2f6.	St.
2	0,03	35	0,69	2	0,05	35	0,94	2	0,07	35	1,23
3	0,05	36	0,71	3	0,08	56	0,97	3	0,10	36	1,27
4	0,07	37	0,73	4	0,10	37	1,00	4	0,14	87	1,30
5	0,09	3 8	0,75	5	0,13	38	1,02	5	0,17	38	1,34
6	0,11	89	0,77	6	0,16	39	1,05	6	0,21	39	1,37
7	0,13	40	0,79	7	0,18	40	1,08	. 7	0,24	40	1,41
8	0,15	41	0,81	8	0,21	41	1,11	8	0,28	41	1,45
9	0,17	42	0,83	9	0,24	42	1,13	9	0,81	42	1,48
10	0,19	43	0,85	10	0,27	43	1,16	10	0,85	43	1,52
11	0,21	44	0,87	11	0,29	44	1,19	11	0,38	44	1,55
12	0,28	45	0,89	12	0,32	45	1,21	12	0,42	45	1,59
18	0,25	46	0,91	13	0,85	46	1,24	13	0,45	46	1,62
14	0,27	47	0,93	14	0,37	47	1,27	14	0,49	47	1,66
15	0,29	48	0,95	15	0,40	48	1,29	15	0,58	48	1,69
16	0,81	49	0,97	16	0,48	49	1,82	16	0,56	49	1,73
17	0,88	50	0,99	17	0,46	50	1,85	17	0,60	50	1,76
18	0,35	51	1,01	18	0,48	51	1,88	18	0,63	51	1,80
19	0,37	52	1,08	19	0,51	52	1,40	19	0,67	52	1,83
20	0,89	53	1,05	20	0,54	53	1,48	20	0,70	53	1,87
21	0,41	54	1,07	21	0,56	54	1,46	21	0,74	54	1,90
22	0,48	55	1,09	22	0,59	55	1,48	22	0,77	55	1,94
23	0,45	56	1,11	23	0,62	56	1,51	23	0,81	56	1,98
24	0,47	57	1,18	24	0,64	57	1,54	24	0,84	57	2,01
25	0,49	58	1,15	25	0,67	58	1,57	25	0,88	58	2,05
26	0,51	59	1,17	26	0,70	59	1,59	26	0,91	59	2,08
27	0,53	60	1,19	27	0,78	60	1,62	27	0,95	60	2,12
28	0,55	65	1,29	28	0,75	65	1,76	28	0,99	65	2,29
29	0,57	70	1,39	29	0,78	70	1,89	29	1,02	70	2,47
30	0,59	75	1,49	30	0,81	75	2,08	30	1,06	75	2,65
31	0,61	80	1,59	31	0,83	80	2,16	31	1,09	80	2,82
32	0,63	85	1,69	32	0,86	85	2,80	32	1,18	85	3,00
88	0,65	90	1,79	33	0,89	90	2,48	33	1,16	90	3,18
34	34 0,67 100 1,98				0,92		2,70	34		100	3,53
1,	91 ZoU	Du	:фm.	2,2	s Zou	Dur	фm.	2,55 30U Durchm.			

9.	30U =	3/4	Fuß.		10	ZoU			11	ZoA.	
efs.	RĦ.	Life.	Ŗſij.	eff.	Rfs.	eff.	Rfő.	Lib.	Rfs.	eff.	Rfß.
2	0,08	35	1,56	2	0,11	35	1,93	2	0,18	35	2,34
3	0,18	36	1,61	3	0,16	36	1,98	3	0,20	36	2,40
4	0,17	37	1,65	4	0,22	37	2,04	4	0,26	37	2,47
5	0,22	3 8	1,70	5	0,27	38	2,09	5	0,33	38	2,54
6	0,26	39	1,74	6	0,88	39	2,15	6	0,40	39	2,60
7	0,31	40	1,79	7	0,38	40	2,21	7	0,46	40	2,67
8	0,35	41	1,88	8	0,44	41	2,26	8	0,53	41	2,74
9	0,40	42	1,88	9	0,49	42	2,82	9	0,60	42	2,80
10	0,44	43	1,92	10	0,55	43	2,87	10	0,66	43	2,87
11	0,49	44	1,96	11	0,60	44	2,43	11	0,73	44	2,94
12	0,53	45	2,01	12	0,66	45	2,48	12	0,80	45	3,00
13	0,58	46	2,05	13	0,71	46	2,54	13	0,86	46	3,07
14	0,62	47	2,10	14	0,77	47	2,59	14	0,93	47	3,14
15	0,67	48	2,14	15	0,82	48	2,65	15	1,00	48	3,20
16	0,71	49	2,19	16	0,88	49	2,70	16	1,06	49	3,27
17	0,76	50	2,23	17	0,93	50	2,76	17	1,13	50	3,34
18	0,80	51	2,28	18	0,99	51	2,81	18	1,20	51	3,41
19	0,85	52	2,82	19	1,04	52	2,87	19	1,27	52	3,47
20	0,89	53	2,37	20	1,10	53	2,92	20	1,33	53	3,54
21	0,94	54	2,41	21	1,16	54	2,98	21	1,40	54	3,61
22	0,98	55	2,46	22	1,21	55	3,08	22	1,47	55	3,67
23	1,02	56	2,50	23	1,27	56	3,09	23	1,53	56	3,74
24	1,07	57	2,55	24	1,32	57	3,14	24	1,60	57	3,81
25	1,11	58	2,59	25	1,38	58	3,20	25	1,67	58	3,87
26	1,16	59	2,64	26	1,48	59	3,26	26	1,78	59	3,94
27	1,20	60	2,68	27	1,49	60	3,31	27	1,80	60	4,01
28	1,25	65	2,90	28	1,54	65	3,59	28	1,87	65	4,34
29	1,29	70	3,13	29	1,60	70	3,86	29	1,98	70	4,68
30	1,84	75	3,85	30	1,65	75	4,14	30	2,00	75	5,01
31	1,88	80	3,58	31	1,71	80	4,42	31	2,07	80	5,34
32	1,48	85	3,80	32	1,76	85	4,69	32	2,13	85	5,68
83	1,47	90	4,02	33	1,82	90	4,97	33	2,20	90	6,01
34	1,52	100	4,47	34	1,87	100	5,52	34	2,27	100	6,68
2,8	6 Zon	Dur	cc)m.	3,1	B ZoU	Dui	chm.	3,5	o Zod	Du	com.

	12	3oU	= 1	Fuß	•			13	Zoa.		
2個.	Rff.	eff.	Rff.	Leb.	Rff.	eff.	Rff.	2fg.	Rfs.	2f6.	Rff.
2	0,15	35	2,78	68	5,41	2	0,18	35	3,26	68	6,35
3	0,23	36	2,86	69	5,49	3	0,28	36	3,86	69	6,44
4	0,81	37	2,94	70	5,57	4	0,87	37	3,45	70	6,53
5	0,39	38	3, 02	71	5,65	5	0,46	38	3,54	71	6,63
6	0,47	39	3 ,10	72	5,72	6	0,56	39	3,64	72	6,72
7	0,55	40	3,18	73	5,80	7	0,65	40	3,73	73	6,81
8	0,63	41	3 ,26	74	5,88	8	0,74	41	3,82		6,91
9	0,71	42	3,84	75	5,96	9	0,84	42	3,92	75	7,00
10	0,79	43	3,42	76	6,04	10	0,93	43	4,01	76	7,09
11	0,87	44	3,50	77	6,12	11	1,02	44	4,10		7,19
12	0,95	45	3, 58	78	6,20	12	1,12	45	4,20	78	7,28
13	1,03	46	3,66	79	6,28	13	1,21	46	4,29	79	7,37
14	1,11	47	3,74	80	6,8 6	14	1,30	47	4,38	80	7,47
15	1,19	48	3,81	81	6,44	15	1,40	48	4,48	81	7,56
16	1,27	49	3,89	82	6,52	16	1,49	49	4,57	82	7,65
17	1,85	50	3,97	83	6,60	17	1,58	50	4,66	83	7,75
18	1,43	51	4,05	84	6,68	18	1,68	51	4,76	84	7,84
19	1,51	52	4,13	85	6,76	19	1,77	52	4,85	85	7,93
20	1,59	53	4,21	86	6,84	20	1,86	. 53	4,94	86	8,03
21	1,67	54	4,29	87	6,92	21	1,96	54	5,04	87	8,12
22	1,75	55	4,37	88	7,00	22	2,05	55	5,18	88	8,21
23	1,83	56	4,45	89	7,08	23	2,14	56	5,23	89	8,31
24	1,90	57	4,53	90	7,16	24	2,24	57	5,82	90	8,40
25	1,98	58	4,61	91	7,24	25	2,33	58	5,41	91	8,49
26	2,06	59	4,69	92	7,82	26	2,42	59	5,51	92	8,59
27	2,14	60	4,77	93	7,40	27	2,52	60	5,60	93	8,68
28	2,22	61	4,85	94	7,48	28	2,61	61	5,69	94	8,77
29	2,80	62	4,93	95	7,55	29	2,70	62	5,79	95	8,87
30	2,38	63	5,01	96	7,68	30	2,80	63	5,88	96	8,96
31	2,46	64	5,09	97	7,71	31	2,89	64	5,97	97	9,05
32	2,54	65	5,17	98	7,79	32	2,98	65	6,07	98	9,15
33	2,62	66	5,25	99	7,87	33	3,08	66	6,16	99	9,24
34	2,70	67	5,83	100	7,95	34	3,17	67	6,25		9,33
	3,82	Bou	Durd	hm.			4,14	Bol	Dur	фm.	l

		14	Zoa.			15 30a — 11/4 Fuß.					
eff.	Rfs.	efp.	Rfs.	eff.	Rfß.	eff.	Rfg.	eff.	Rfg.	efs.	Rfs.
2	0,21	35	3,79	68	7,36	2	0,24	35	4,55	68	8,45
3	0,32	36	3,8 9	69	7,47	3	0,87	36	4,47	69	8,57
4	0,43	37	4,00	70	7,58	4	0,49	37	4,60	70	8,70
5	0,54	38	4,11	71	7,69	5	0,62	38	4,72	71	8,82
6	0,64	39	4,22	72	7,79	6	0,74	39	4,84	72	8,95
7	0,75	40	4,33	73	7,90	7	0,87	40	4,97	73	9,07
8	0,86	41	4.44	74	8,01	8	0,99	41	5,09	74	9,20
9	0,97		4,54	75	8,12	9	1,11	42	5,22	75	9,32
10	1,08	43	4,65	76	8,23	10	1,24	43	5,84	76	9,44
11	1,19	44	4,76	77	8,34	11	1,36	44	5,47	77	9,57
12 13 14	1,29	45	4,87	78	8,44	12	1,49	45	5,59	78	9,69
13	1,40	46	4,98	79	8,55	13	1,61	46	5,71	79	9,82
14	1,51	47	5,09	80	8,66	14	1,74	47	5,84	80	9,94
15	1,62	48	5,19	81	8,77	15	1,86	48	5,9 6	81	10,07
16	1,78	49	5,8 0	82	8,88	16	1,98	49	6,09	82	10,19
17	1,84	50	5,41	83	8,99	17	2,11	50	6,21	83	10,32
18	1,94	51	5,52	84	9,09	18	2,23	51	6,84	84	10,44
19	2,05	52	5,63	85	9,20	19	2,36	52	6,46	85	10,56
20	2,16	53	5,74	86	9,81	20	2,48	53	6,59	86	10,69
21	2,27	54	5,84	87	9,42	21	2,61	54	6,71	87	10,81
22	2,8 8	55	5,9 5	88	9,53	22	2,73	55	6,83	88	10,94
23	2,49	56	6 ,06	89	9,63	23	2,85	56	6,96	89	11,06
24	2,59	57	6,17	90	9,74	24	2,98	57	7,08	90	11,19
25	2,70	58	6,28	91	9,85	25	3,10	5 8	7,21	91	11,81
26	2,81	59	6,89	92	9,96	26	3,23	59	7,33	92	11,43
27	2,9 2	60	6,49	93	10,07	27	3,85	60	7,46	95	11,56
28	3,03	61	6,60	94	10,18	28	3,48	61	7,58	94	11,68
29	3,14	62	6,71	95	10,28	29	3,60	62	7,70	95	11,81
30	3,24	63	6,82	96	10,89	30	3 ,78	63	7,88	96	11,93
31	3,85	64	6,93	97	10,50	31	3,85	64	7,95	97	12,06
32	3,46	65	7,04	98	10,61	32	3,97	65	8,08	98	12,18
33	3,57	66	7,14	99	10,72	33	4,10		8,20	99	12,30
34	3,68		7,25		10,83	34	4,22			100	12,43
A	4,46	3ol	I Durc	hm.	į	ļ	4,7	7 30	U Dur	фm.	•

Γ,	,	16	Zoa.				,	17	Zoa.		
eff.	Æfß.	eff.	Æfß.	2ff.	Rfs.	eff.	Rff.	2f6.	Rfß.	266.	Rfg.
2	0,28	35	4,95	68	9,62	2	0,81	35	5,58	68	10,86
3	0,42	36	5,09	69	9,76	3	0,47	36	5,74	69	11,01
4	0,56	37	5,28	70	9,90	4	0,63	37	5,90	70	11,17
5	0,70	38	5,87	71	10,04	5	0,79	38	6,06	71	11,33
6	0,84	39	5,51	72	10,18	6	0,95	39	6,22	72	11,49
7	0,99	40	5,65	73	10,32	7	1,11	40	6,88	73	11,65
8	1,13	41	5,80	74	10,46	8	1,27	41	6,54	74	11,81
9	1,27	42	5,94	75	10,61	9	1,48	42	6,70	75	11,97
10	1,41	43	6,08	76	10,75	10	1,59	43	6, 86	76	12,13
11	1,55	44	6,22	77	10,89	11	1,75	44	7,02	77	12,29
12	1,69	45	6,86	78	11,08	12	1,91	45	7,18	78	12,45
13	1,83	46	6,50	79	11,17	13	2,07	46	7,84	79	12,61
14	1,98	47	6,64	80	11,81	14	2,23	47	7,50	80	12,77
15	2,12	48	6,79	81	11,45	15	2,89	48	7,66	81	12,93
16	2,26	49	6,93	82	11,60	16	2,55	49	7,82	82	13,09
17	2,40	50	7,07	83	11,74	17	2,71	50	7,98	83	13,25
18	2,54	51	7,21	84	11,88	18	2,87	51	8,14	84	13,41
19	2,68	52	7,35	85	12,02	19	3,03	52	8,30	85	13,57
20	2,82	53	7,49	86	12,16	20	3,19	53	8,46	86	13,73
21	2,97	54	7,63	87	12,30	21	3,85	54	8,62	87	13,89
22	3,11	55	7,78	88	12,44	22	3,51	55	8,78	88	14,05
23	3,25	56	7,92	89	12,59	23	3,67	56	8,94	89	14,21
24	3,39	57	8,06	90	12,73	24	3,83	57	9,10	90	14,37
25	3,58	58	8,20	91	12,87	25	3 ,99	58	9,26	91	14,53
26	3,67	59	8,34	92	13,01	26	4,15	59	9,42	92	14,69
27	3,81	60	8,48	93	13,15	27	4,31	60	9,58	93	14,85
28	3,96	61	8,62	94	13,29	28	4,47	61	9,74	94	15,01
29	4,10	62	8,77	95	13,48	29	4,63	62	9,90	95	15,17
30	4,24	63	8,91	96	13,58	30	4,79	63	10,06	96	15,88
31	4,88	64	9,05	97	13,72	31	4,95	64	10,22	97	15,49
32	4,52	65	9,19	98	13,86	32	5,11	65	10,88	98	15,65
33	4,66	66	9,88	99	14,00	33	5,27	66	10,54	99	15,81
34	4,81		9,47	100	14,14	84	5,48	67	10,70	100	15,97
Ħ	5,09	30	A Dur	фm			5,41	30	A Dur	фm.	ı

	18 30	n =	= 11/1	Fu	ß.	19 300.					
eff.	Rfß.	eff.	Rfs.	efs.	Rfs.	eff.	Rf\$.	eff.	Rfß.	efs.	Rff.
2	0,85	35	6,26	68	12,17	2	0,39	35	6,98	68	13,56
3	0,58	36	6,44	69	12,85	3	0,59	36	7,18	69	13,76
4	0,71	37	6,62	70	12,53	4	0,79	37	7,38	70	13,96
5	0,89	3 8	6,80	71	12,71	5	0,99	38	7,58	71	14,16
6	1,07	39	6,98	72	12 ,89	6	1,19	39	7,78	72	14,86
7	1,25	40	7,16	73	13,07	7	1,39	40	7,97	73	14,56
8	1,48	41	7,84	74	13,24	8	1,59	41	8,17	74	14,76
9	1,61	42	7,52	75	13,42	9	1,79	42	8,87	75	14,96
10	1,79	43	7,69	76	13,60	10	1,99	43	8,57	76	15,16
11	1,96	44	7,87	77	13,78	11	2,19	44	8,77	77	15,86
12	2,14	45	8,05	78	13,96	12	2,89	45	8,97	78	15,56
13	2,32	46	8,23	79	14,14	13	2,59	46	9,17	79	15,76
14	2,50	47	8,41	80	14,32	14	2,79	47	9,87	80	15,95
15	2,68	48	8,59	81	14,50	15	2,99	48	9,57	81	16,15
16	2,86	49	8,77	82	14,68	16	3,19	49	9,77	82	16,35
17	3,04	50	8,95	83	14,86	17	3,39	50	9,97	83	16,55
18	3,22	51	9,13	84	15,04	18	3,59	51	10,17	84	16,75
19	3,40	52	9,81	85	15,21	19	3,79	52	10,37	85	16,95
20	3,58	53	9,48	86	15,39	20	3,98	53	10,57	86	17,15
21	3,76	54	9,66	87	15,57	21	4,18	54	10,77	87	17,85
22	3,93	55	9,84	88	15,75	22	4,38	55	10,97	88	17,55
23	4,11	56	10,02	89	15,93	23	4,58	56	11,17	89	17,75
24	4,29	57	10,20	90	16,11	24	4,78	57	11,87	90	17,95
25	4,47	58	10,88	91	16,2 9	25	4,98	58	11,57	91	18,15
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	4,65	59	10,56	92	16,47	26	5,18	59	11,77	92	18,35
27	4,83	60	10,74	93	16,65	27	5,3 8	60	11,96	93	18,55
28	5,01	61	10,92	94	16,83	28	5,58	61	12,16	94	18,75
29	5,19	62	11,10	95	17,00	29	5,78	62	12,86	95	18,95
30	5,37	63	11,28	96	17,18	30	5,98	63	12,56	96	19,15
31	5,55	64	11,45	97	17,36	31	6 ,18	64	12,76	97	19,85
32	5,72	1	11,68	98	17,54	32	6,88	65	12,96	98	19,55
3 3	5,90		11,81	99	17,72	33	6,58	66	13,16	99	19,75
34	6,08			0 34 6,78 67 13,36 100 19,04							
	5,78		Durce 1	ђт.		6,05 Zoll Durchm.					
	-	• •				լ 6,00 ցու Ձանայու [2]					

		20	Zoa.			21 30A — 1 °/4 Fuß.					ı ş .
eff.	Rfg.	eff.	Æfő.	LFB.	RfB.	eff.	Rff.	eff.	Rfg.	eff.	Rfg.
2	0,44	35	7,73	68	15,03	2	0,48	35	8,52	68	16,57
3	0,66	36	7,95	69	15,25	3	0,78	36	8,77	69	16,81
4	0,88	37	8,17	70	15,47	4	0,97	37	9,01	70	17,05
5	1,10	3 8	8,39	71	15,69	5	1,21	38	9,26	71	17,30
6	1,32	39	8,62	72	15,91	6	1,46	39	9,50	72	17,54
7	1,54	40	8,84	73	16,13	7	1,70	40	9,74	73	17,79
8	1,76	41	9,06	74	16,35	8	1,94	41	9,99	74	18,03
9	1,98	42	9,28	75	16,57	9	2,19	42	10,23	75	18,27
10	2,21	43	9,50	76	16,79	10	2,43	43	10,47	76	18,52
11	2,43	44	9,72	77	17,02	11	2,68	44	10,72	77	18,76
12	2,65	45	9,94	78	17,24	12	2,92	45	10,96	78	19,00
13	2,87	46	10,16	79	17,46	13	3,16	46	11,21	79	19,25
14	3,09	47	10,88	80	17,68	14	3,41	47	11,45	80	19,49
15	3,31	48	10,61	81	17,90	15	3,65	48	11,69	81	19,74
16	3,53	49	10,83	82	18,12	16	3,89	49	11,94	82	19,98
17	3475	50	11,05	83	18,34	17	4,14	50	12,18	83	20,22
18	3,97	51	11,27	84	18,56	18	4,88	51	12,42	84	20,47
19	4,19	52	11,49	85	18,78	19	4,63	52	12,67	85	20,71
20	4,42	53	11,71	86	19,01	20	4,87	53	12,91	86	20,95
21	4,64	54	11,93	87	19,23	21	5,11	54	13,16	87	21,20
22	4,86	55	12,15	88	19,45	22	5,36	55	13,40	88	21,44
23	5,08	56	12,87	89	19,67	23	5,60	56	13,64	89	21,68
24	5,80	57	12,59	90	19,89	24	5,84	57	13,89	90	21,93
25	5,52	58	12,82	91	20,11	25	6,09	58	14,13	91	22,17
26	5,74	5 9	13,04	92	20,83	26	6,38	59	14,87	92	22,42
27	5,96	60	13,26	93	20,55	27	6,58	60	14,62	93	22,66
28	6,18	61	13,48	94	20,77	28	6,82	61	14,86	94	22,90
29	6,41	62	13,70	95	20,99	29	7,06	62	15,10	95	23,15
30	6,63	63	13,92		21,22	30	7,81	63	15,35	96	23,39
31	6,85	64	14,14	97	21,44	31	7,55	64	15,59	97	23,63
32	7,07	65	14,36	98	21,66	32	7,79	65	15,84	98	23,88
33	7,29	66	14,58	99	21,88	33	8,04	66	16,08		24,12
34 - 7,51 67 14,81 100 22,10							8,28				24,87
•	6,87	Bol	I Durc	hm.			6,68	30	I Dur	фm.	

		22	Zoa.					23	Zoa.		
eff.	Rf6.	efs.	Rf§.	Lfg.	Rfß.	eff.	Rfg.	eff.	Rfs.	eff.	RfB.
2	0,53	3 5	9,86	68	18,18	2	0,58	35	10,23	68	19,87
3	0,80	36	9,62	69	18,45	3	0,87	36	10,52	69	20,17
4	1,06	37	9,89	70	18,72	4	1,16	37	10,81	70	20,46
5	1,33	3 8	10,16	71	18,99	5	1,46	3 8	11,10	71	20,75
6	1,60		10,43	72	19,25	6	1,75	39	11,40	72	21,04
7	1,87	40	10,69	73	19,52	7	2,04	40	11,69	73	21,34
8	2,13	41	10,96	74	19,79	8	2,33	41	11,98	74	21,63
9	2,40	42	11,23	75	20,06	9	2,63	42	12,27	75	21,92
10	2,67	43	11,50	76	20,32	10	2,92	43	12,57	76	22,21
11	2,94	44	11,76	77	20,59	11	3,21	44	12,86	77	22,50
12	3,20	45	12,03	78	20,86	12	3,50	45	13,15	78	22,80
13	3,47	46	12,80	79	21,13	13	3,80	46	13,44	79	23,09
14	3,74	47	12,57	80	21,39	14	4,09	47	13,78	80	23,88
15	4,01	48	12,83	81	21,66	15	4,38	48	14,03	81	23,67
16	4,27	49	13,10	82	21,98	16	4,67	49	14,32	82	23,97
17	4 ,54	50	13,37	83	22,19	17	4,96	50	14,61	83	24,26
18	4,81	51	13,64	84	22,46	18	5,26	51	14,90	84	24,55
19	5,08	52	13,90	85	22,78	19	5,55	52	15,20	85	24,84
20	5,34	53	14,17	86	23,00	20	5,84	53	15,49	86	25,14
21	5,61	54	14,44	87	23,26	21	6,13	54	15,78	87	25,43
22	5,8 8	55	14,71	88	23,58	22	6,43	55	16,07	88	25,72
23	6,15	56	14,97	89	23,80	23	6,72	56	16,37	89	26,01
24	6,41	57	15,24	90	24,07	24	7,01	57	16,66	90	26,31
25	6,68	5 8	15,51	91	24,83	25	7,30	58	16,95	91	26,60
26	6,95	59	15,78	92	24,60	26	7,60	59	17,24	92	26,89
27	7,22	60	16,04	93	24,87	27	7,89	60	17,54	93	27,18
28	7,48	61	16,81	94	25,14	28	8,18	61	17,83	94	27,47
29	7,75	62	16,58	95	25,40	29	8,47	62	18,12	95	27,77
30	8,02	63	16,85	96	25,67	30	8,77	63	18,41	96	28,06
31	8,29	64	17,11	i .	25,94	31	9,06	64	18,70	97	28,35
32	8,55		17,38		26,21	32	9,35	65	19,0 0		28,64
83	8,82	1	17,65		26,47	3 3	9,64	66	19,29	99	28,94
84	9,09			1		34	9,98		19,58	100	29,23
•	7,00 Boll Durchm.						.7,8		U Dur	фm.	

	24	ვიწ	= 2	Çıı6				25	Boa.		
ļ											
Lfg.	Rfs.	eff.	RfB.	eff.	Rfß.	Lfg.	RfB.	eff.	Aff.	eff.	Rff.
2	0,68	35	11,14	68	21,64	2	0,69	35	12,08	68	23,48
3	0,95	36	11,45	69	21,96	3	1,03	36	2,48	69	23,88
4	1,27	37	11,77	70	22,28	4	1,38	37	12,77	70	24,17
5	1,59	3 8	12,09	71	22,60	5	1,72	38	13,12	71	24,52
6	1,90	39	12,41	72	22,91	6	2,07	39	13,47		24,86
7	2,22	40	12,78	73	23 ,23	7	2,41	40	13,81	73	25,21
8	2,54	41	13, 05	74	23,55	8	2,76	41	14,16	74	25,55
9	2, 86	42	13,36	75	23,87	9	3,10	42	14,50	75	25,90
10	3,18	43	13,68	76	24,19	10	3,45	43	14,85	76	26,24
11	3,50	44	14,00	77	24,50	11	3,79	44	15,19	77	26,59
12	3,81	45	14,32	78	24,82	12	4,14	45	15,54	78	26,94
13	4,13		14,64	79	25,14	13	4,49	46	15,88	79	27,28
14	4,45	47	14,96	80	25,46	14	4,83	47	16,23	80	27,63
15	4,77	48	15,27	81	25 ,78	15	5,18	48	16,57	81	27,97
16	5,09	49	15,59	82	26,10	16	5,52	49	16,92	82	28,32
17	5,41	50	15,91	83	26,41	17	5,87	50	17,26	83	28,66
18	5,72		16,23		26,73	18	6,21	51	17,61	84	29,01
19	6,04	52	16,55	85	27,05	19	6,56	52	17,96	85	29,85
20	6,86		16,87	86	27,87	20	6,90	53	18,30	86	29,70
21	6,68		17,18		27,69	21	7,25	54	18,65	87	30,04
22	7,00	55	17,50		28,01	22	7,59	55	18,99	88	30,39
23	7,82		17,82		28,82	23	7,94	56	19,34	89	30,73
24	7,68	57	18,14	II - F	28,64	24	8,28	57	19,68	90	31,08
25	7,95	11 1	18,46		28,9 6	25	8,63	58	20,03	91	31,48
26	8,27	59	18,78	II I	29,2 8	26	8,98	59	20,37	92	31,77
27	8,59	60	19,09	93	29,60	27	9,32	60	20,72	93	32,12
2 8	8,91	61	19,41	94	29,92	28	9,67	61	21,06	94	32,46
29	9,23	62	19,78	i 1	30,28	29	10,01	62	21,41	1	32,81
3 0	9,54	63	20,05		30 ,55	30	10,36	63	21,75		33,15
31	9,86		20,37	97	30 ,87	31	10,70	64	22,10		33,50
32	10,18		20,69	98	31,19	32	11,05	65	22,45		33,84
33	10,50		21,00		31,51	33	11,39	66	22,79	1	34,19
84	10,82		21,82		31,88	34	11,74		23,14		34,53
j	7,64	Bot	1 Durc	hm,			7,96	: Bo	I Durch	m.	4

		26	Zoa.			27 30A — 21/4 Fuß					ıß.
eff.	Afg.	eff.	Rfs.	eff.	Rfs.	efs.	Rfs.	eff.	Rīß.	Lfg.	Æfß.
2	0,74	35	13,07	68	25,40	2	0,80	35	14,10	68	27,89
3	1 ,12	36	13,44	69	25,77	3	1,20	36	14,50	69	27,79
4	1,49	37	13,82	70	26 ,15	4	1,61	37	14,90	70	28,20
5	1,86	3 8	14,19	71	26 ,52	5	2,01	38	15,30	71	28,60
6	2,24	39	14,56	72	· 26 ,89	6	2,41	39	15,71	72	29,00
7	2,61	40	14,94	73	27,27	7	2,82	40	16,11	73	29,40
8	2,98	41	15,31	74	27,64	8	3,22	41	16,51	74	29,81
9	3,36	42	15,69	75	28,01	9	3,62	42	16,92	75	30,21
10	3,78	43	16,06	76	28,39	10	4,02	43	17,32	76	30,61
11	4,10	44	16,43	77	28,76	11	4,43	44	17,72	77	31,02
12	4,48	45	16,81	78	29,13	12	4,83	45	18,12	78	31,42
13	4,85	46	17,18	79	29,51	13	5,23	46	18,53	79	31,82
14	5,23	47	17,55	80	29,88	14	5,64	47	18,93	80	32,22
15	5,60	48	17,93	81	30,25	15	6,04	48	19,33	81	32,63
16	5,97	49	18,30	82	30,63	16	6,44	49	19,74	82	33,08
17	6, 85	50	18,67	83	31,00	17	6,84	50	20,14	83	33,43
18	6,72	51	19,05	84	31,37	18	7,25	51	20,54	84	33,84
19	7,09	52	19,42	85	31,75	19	7,65	52	20,94	85	34,24
20	7,47	53	19,79	86	32,12	20	8,05	53	21,35	86	34,64
21	7,84	54	20,17	87	32, 50	21	8,46	54	21,75	87	35,04
22	8,21	55	20,54	88	32,87	22	8,86	55	22,15	88	35,45
23	8,59	56	20,92	89	33,24	23	9,26	56	22,56	89	35,85
24	8,96	57	21,29	90	33,62	24	9,66	57	22,96	90	36,25
25	9,33	58	21,66	91	33,99	25	10,07	58	23,36	91	36,66
26	9,71	59	22,04	92	34,36	26	10,47	59	23,76		37,06
27	10,08	60	22,41	93	34,74	27	10,87	60	24,17	93	37,46
28	10,45	61	22,78	94	35,11	28	11,28	61	24,57	94	37,86
29	10,83		23,16	95	35,48	29	11,68	62	24,97	95	38,27
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 31	11,20	1 1	23,58	96	35,86	30	12,08	63	25,38	96	38,67
31	11,58	il i	23,90	!! !	36,23	31	12,48	64	25,78	97	39,07
32	11,95	1 1	24,28	11 1	36 ,60	32	12,89	65	26,18	98	39,48
32 33 34	12,82		24,65	1 1	36 ,98	33	13,29	66	26,58	1	39,88
34 12,70 67 25,02 100 37,						34	13,69			, ,	
•	8,28		I Durd			'	8,59		A Dur		,

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen Walze) zu bem woran stehenben Umfange.

Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.	Umfg.	Inhalt.
Zoll.	Fl. u. Kpff.	Zell.	Fl. u. Apff.	Boll.	Fl. u. Apff.	Zoll.	Fl. u. Kpff.
1.	0,000558	31	0,531069	61	2,056304	91	4,576257
2	0,002210	32	0,565884	62	2,124276	92	4,677387
3	0,004974	33	0,601805	63	2,193354	93	4,779622
4	0,008842	34	0,638880	64	2,263537	94	4,882962
5	0,013816	35	0,676961	65	2,334825	95	4,987408
6	0,019894	36	0,716197	66	2,407219	96	5,092958
7	0,027078	37	0,756589	67	2,480717	97	5,199614
8	0,035368	38	0,797985	68	2,555321	98	5,307375
9	0,044762	39	0,840537	69	2,631030	99	5,416242
10	0,055262	40	0,884194	70	2,707845	100	5,526213
11	0,066867	41	0,928956	71	2,785764	101	5,637290
12	0,079577	42	0,974824	72	2,864789	102	5,749472
13	0,093393	43	1,021797	73	2,944919	103	5,862760
14	0,108314	44	1,069875	74	3,026154	104	5,977152
15	0,124340	45	1,119058	75	3,108495	105	6,092650
16	0,141471	46	1,169347	76	3,191941	106	6,209253
17	0,159708	47	1,220741	77	3,276492	107	6,326962
18	0,179049	48	1,273240	7 8	3,362148	108	6,445775
19	0,199496	49	1,826844	79	3,448910	109	6,565694
20	0,221049	50	1,381553	80	3,536777	110	6,686718
21	0,248706	51	1,437368	81	3,625749	111	6,808847
22	0,267469	52	1,494288	82	3,715826	112	6,932082
23	0,292337	53	1,552313	83	3,807008	113	7,056422
24	0,318310	54	1,611444	84	3,899296	114	7,181867
25	0,345388	55	1,671680	85	3,992689	115	7,308417
26	0,373572	56	1,783020	86	4,087187	116	7,436073
27	0,402861	57	1,795467	87	4,182791	117	7,564883
28	0,433255	58	1,859018	88	4,279500	118	7,694699
29	0,464755	59	1,923675	89	4,377814	119	7,825671
30	0,497859	60	1,989487	90	4,476233	120	7,957747

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen' Walze) zu bem woran stehenben Umfange.

Umfg. Zoll.	Inhalt. Fl. u. R pfß.	Umfg. Zell.	Inhalt. Fl. u. Kpff.	Umfg. Zoll.	Inhalt. Fl. u. R pff.	Umfg. Zell.	Inhalt. Fl. u. Apff.
121	8,090929	151	12,600319	181	18,104427	211	24,603254
122	8,225216	152	12,767763	182	18,305029	212	24,837013
123	8,360608	153	12,936313	183	18,506736	213	25,071877
124	8,497106	154	13,105967	184	18,709548	214	25,807846
125	8,634708	155	13,276727	185	18,913465	215	25,544921
126	8,773416	156	13,448593	186	19,118488	216	25,783101
127	8,918229	157	13,621563	187	19,324615	217	26,022386
128	9,054148	158	13,795639	188	19,531848	218	26,262776
129	9,196172	159	13,970820	189	19,740187	219	26,504272
130	9,889800	160	14,147106	190	19,949680	220	26,746872
131	9,483535	161	14,824497	191	20,160179	221	26,990578
132	9,628874	162	14,502994	192	20,371833	222	27,235390
133	9,775819	163	14,682596	193	20,584592	223	27,481806
134	9,922869	164	14,863303	194	20,798456	224	27,728328
135	10,071524	165	15,045116	195	21,013426	225	27,976455
136	10,221284	166	15,228033	196	21,229501	226	28,225687
137	10,372150	167	15,412056	197	21,446681	227	28,476025
138	10,524121	168	L5,597184	198	21,664967	228	28,727467
139	10,677197	169	15,788418	199	21,884857	229	28,980015
140	10,831378	170	15,970756	200	22,104853	230	29,233668
141	10,986665	171	16, 159200	201	22,826454	231	29,488427
142	11,148056	172	16,348749	202	22,549161	232	29,744290
143	11,300554	173	16,539404	203	22,772972	233	30,001259
144	11,459156	174	16,731163	204	22,997889	234	30,259334
145	11,618863	175	16,924028	205	23,223911	235	30,518518
146	11,779676	176	17,117998	206	23,451039	236	30,778798
147	11,941594	177	17,818074	207	23,679271	237	31,040187
148	12,104618	178	17,509254	208	23,908609	238	31,802688
149	12,268746	179	17,706540	209	24,139052	239	31,566288
150	12,433980	180	17,904931	210	24,370601	240	31,830989

6	Zoa —	1/8	Ծսβ.		7 (Boa.			8 :	Boll.	
Lfg.	Rfs.	eff.	Rfß.	efs.	Rfß.	紀6.	Rfs.	eff.	RfB.	Leff.	Rfs.
2	0,03	35	0,69	2	0,05	35	0,94	2	0,07	35	1,23
3	0,05	36	0,71	3	0,08	3 6	0,97	3	0,10	36	1,27
4	0,07	37	0,78	4	0,10	37	1,00	4	0,14	37	1,30
5	0,09	3 8	0,75	5	0,13	3 8	1,02	5	0,17	38	1,34
6	0,11	39	0,77	6	0,16	39	1,05	6	0,21	39	1,37
7	0,13	40	0,79	7	0,18	40	1,08	7	0,24	40	1,41
8	0,15	41	0,81	8	0,21	41	1,11	8	0,28	41	1,45
9	0,17	42	0,83	9	0,24	42	1,13	9	0,31	42	1,48
10	0,19	43	0,85	10	0,27	43	1,16	10	0,85	43	1,52
11	0,21	44	0,87	11	0,29	44	1,19	11	0,88	44	1,55
12	0,23	45	0,89	12	0,32	45	1,21	12	0,42	45	1,59
18	0,25	46	0,91	13	0,85	46	1,24	13	0,45	46	1,62
14	0,27	47	0,93	14	0,37	47	1,27	14	0,49	47	1,66
15	0,29	48	0,95	15	0,40	48	1,29	15	0,53	48	1,69
16	0,81	49	0,97	16	0,48	49	1,32	16	0,56	49	1,73
17	0,88	50	0,99	17	0,46	50	1,85	17	0,60	50	1,76
18	0,85	51	1,01	18	0,48	51	1,88	18	0,63	51	1,80
19	0,87	52	1,08	19	0,51	52	1,40	19	0,67	52	1,83
20	0,89	53	1,05	20	0,54	53	1,43	20	0,70	53	1,87
21	0,41	54	1,07	21	0,56	54	1,46	21	0,74	54	1,90
22	0,48	55	1,09	22	0,59	55	1,48	22	0,77	55	1,94
23	0,45	56	1,11	23	0,62	56	1,51	23	0,81	56	1,98
24	0,47	57	1,13	24	0,64	57	1,54	24	0,84	57	2,01
25	0,49	58	1,15	25	0,67	58	1,57	25	0,88	58	2,05
26	0,51	59	1,17	26	0,70	59	1,59	26	0,91	59	2,08
27	0,53	60	1,19	27	0,73	60	1,62	27	0,95	60	2,12
28	0,55	65	1,29	28	0,75	65	1,76	28	0,99	65	2,29
29	0,57	70	1,39	29	0,78	70	1,89	29	1,02	70	2,47
80	0,59	75	1,49	30	0,81	75	2,03	30	1,06	75	2,65
31	0,61	80	1,59	31	0,83	80	2,16	31	1,09	80	2,82
32	0,63	85	1,69	32	0,86	85	2,80	32	1,18	85	3,00
33	0,65	90	1,79	33	0,89	90	2,43	33	1,16	90	3,18
34		100		34		100	2,70	34	1,20		3,58
1,	91 30 U	Du	rcym.	2,23 Zoll Durchm.				2,55 Boll Durchm.			

9.	30U =	· 8/4	Fuß.		10	ZoU			11	ZoA.	
eff.	RM.	eff.	Rfő.	Lfg.	Rfs.	eff.	Rfs.	ess.	Rfß.	eff.	Rfg.
2	0,08	85	1,56	2	0,11	35	1,93	2	0,18	35	2,34
3	0,18	36	1,61	3	0,16	36	1,98	3	0,20	36	2,40
4	0,17	37	1,65	4	0,22	37	2,04	4	0,26	37	2,47
5	0,22	38	1,70	5	0,27	3 8	2,09	5	0,33	38	2,54
6	0,26	39	1,74	6	0,33	39	2,15	6	0,40	39	2,60
7	0,31	40	1,79	7	0,38	40	2,21	7	0,46	40	2,67
8	0,35	41	1,88	8	0,44	41	2,26	8	0,53	41	2,74
9	0,40	42	1,88	9	0,49	42	2,82	9	0,60	42	2,80
10	0,44	43	1,92	10	0,55	43	2,87	10	0,66	43	2,87
11	0,49	44	1,96	11	0,60	44	2,43	11	0,73	44	2,94
12	0,53	45	2,01	12	0,66	45	2,48	12	0,80	45	3,00
13	0,58	46	2,05	13	0,71	46	2,54	13	0,86	46	3,67
14	0,62	47	2,10	14	0,77	47	2,59	14	0,93	47	3,14
15	0,67	48	2,14	15	0,82	48	2,65	15	1,00	48	3,20
16	0,71	49	2,19	16	0,88	49	2,70	16	1,06	49	3,27
17	0,76	50	2,28	17	0,93	50	2,76	17	1,13	50	3,34
18	0,80	51	2,28	18	0,99	51	2,81	18	1,20	51	3,41
19	0,85	52	2,32	19	1,04	52	2,87	19	1,27	52	3,47
20	0,89	53	2,37	20	1,10	53	2,92	20	1,33	53	3,54
21	0,94	54	2,41	21	1,16	54	2,98	21	1,40	54	3,61
22	0,98	55	2,46	22	1,21	55	3,03	22	1,47	55	3,67
23	1,02	56	2,50	23	1,27	56	3,09	23	1,53	56	3,74
24	1,07	57	2,55	24	1,82	57	3,14	24	1,60	57	3,81
25	1,11	58	2,59	25	1,38	58	3,20	25	1,67	58	3,87
26	1,16	59	2,64	26	1,43	59	3,26	26	1,78	59	3,94
27	1,20	60	2,68	27	1,49	60	3,31	27	1,80	60	4,01
28.	1,25	65	2,90	28	1,54	65	3,59	28	1,87	65	4,34
29	1,29	70	3,18	29	1,60	70	3,86	29	1,98	70	4,68
30	1,84	75	3,85	30	1,65	75	4,14	30	2,00	75	5,01
31	1,38	80	3,58	31	1,71	80	4,42	31	2,07	80	5,84
32	1,48	85	3,80	32	1,76	85	4,69	32	2,13	85	5,68
33	1,47	90	4,02	33	1,82	90	4,97	33	2,20	90	6,01
34		100	4,47	34		100	5,52	34		100	6,68
2,8	6 ZoU	Dur	фm.	3,1	8 ZoU	Du	cc)m.	3,5	o Zod	Du	c o m.

	12	3oU	– 1	€uβ	•			18	Zoa.		
Liß.	Rff.	Lfg.	Rfß.	Leff.	Rfg.	eff.	Affi.	eff.	Æfő.	eff.	Rff.
2	0,15	35	2,78	68	5,41	2	0,18	35	3,26	68	6,35
3	0,23	36	2,86	69	5,49	3	0,28	36	3,86	69	6,44
4	0,81	37	2,94	70	5,57	4	0,87	37	3,45	70	6,53
5	0,39	3 8	3, 02	71	5,65	5	0,46	38	3,54	71	6,63
6	0,47	39	3 ,10	72	5,72	6	0,56	39	8,64	72	6,72
7	0,55	40	3 ,18	73	5,80	7	0,65	40	3,73	73	6,81
8	0,63	41	3 ,26	74	5,88	8	0,74	41	3,82	74	6,91
9	0,71	42	3,84	75	5,9 6	9	0,84	42	3,92	75	7,00
10	0,79	43	3,42	76	6,04	10	0,93	43	4,01	76	7,09
11	0,87	44	3,50	77	6,12	11	1,02	44	4,10	77	7,19
12	0,95	45	3,58	78	6,20	12	1,12	45	4,20	78	7,28
13	1,03	46	3,6 6	79	6,28	18	1,21	46	4,29	79	7,87
14	1,11	47	3,74	80	6,86	14	1,30	47	4,38	80	7,47
15	1,19	48	3,81	81	6,44	15	1,40	48	4,48	81	7,56
16	1,27	49	3,89	82	6,52	16	1,49	49	4,57	82	7,65
17	1,85	50	3,97	83	6,60	17	1,58	50	4,66	83	7,75
18	1,43	51	4,05	84	6,68	18	1,68	51	4,76	84	7,84
19	1,51	52	4,18	85	6,76	19	1,77	52	4,85	85	7,93
20	1,59	53	4,21	86	6,84	20	1,86	53	4,94	86	8,03
21	1,67	54	4,29	87	6,92	21	1,96	54	5,04	87	8,12
22	1,75	55	4,37	88	7,00	22	2,05	55	5,13	88	8,21
23	1,83	56	4,45	89	7,08	23	2,14	56	5,23	89	8,31
24	1,90	57	4,53	90	7,16	24	2,24	57	5,82	90	8,40
25	1,98	58	4,61	91	7,24	25	2,33	58	5,41	91	8,49
26	2,06	59	4,69	92	7,82	26	2,42	59 .	5,51	92	8,59
27	2,14	60	4,77	93	7,40	27	2,52	60	5,60	93	8,68
28	2,22	61	4,85	94	7,48	28	2,61	61	5,69	94	8,77
29	2,80	62	4,93	95	7,55	29	2,70	62	5,79	95	8,87
30	2,38	63	5,01	96	7,68	30	2,80	63	5,88	96	8,96
31	2,46	64	5,09	97	7,71	31	2,89	64	5,97	97	9,05
32	2,54	65	5,17	98	7,79	32	2,98	65	6,07	98	9,15
33	2,62	66	5,25	99	7,87	33	3,08	66	6,16	99	9,24
27 28 29 30 31 32 33 34	2,70	67	5,83	100	7,95	34	3,17		6,25	100	9,33
	3,82	Bou	Durd	m.			4,14		-		į

		14	Zoa.				15 3	oa =	= 1 1	/ 4 8	uβ.
Lff.	Rfs.	2fg.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rfs.
2	0,21	35	3,79	68	7,36	2	0,24	35	4,\$	68	8,45
3	0,82	36	3, 89	69	7,47	3	0,87	36	4,47	69	8,57
4	0,43	37	4,0 0	70	7,58	4	0,49	37	4,60	70	8,70
5	0,54	38	4,11	71	7,69	5	0,62	38	4,72	71	8,82
6	0,64	39	4,22	72	7,79	6	0,74	39	4,84	72	8,95
7	0,75	40	4,33	73	7,90	7	0,87	40	4,97	73	9,07
8	0,86	41	4,44	74	8,01	8	0,99	41	5,09	74	9,20
9	0,97	42	4,54	75	8,12	9	1,11	42	5,22	75	9,32
10	1,08	43	4,65	76	8,23	10	1,24	43	5,84	76	9,44
11	1,19	44	4,76	77	8,34	11	1,36	44	5,47	77	9,57
12	1,29	45	4,87	78	8,44	12	1,49	45	5,59	78	9,69
13	1,40	46	4,9 8	79	8,55	13	1,61	46	5,71	79	9,82
14	1,51	47	5,09	80	8,66	14	1,74	47	5,84	80	9,94
15	1,62	48	5,19	81	8,77	15	1,86	48	5,96	81	10,07
16	1,78	49	5,80	82	8,88	16	1,98	49	6,09	82	10,19
17	1,84	50	5,41	83	8,99	17	2,11	50	6,21	83	10,32
18	1,94	51	5,52	84	9,09	18	2,23	51	6,84	84	10,44
19	2,05	52	5,63	85	9,20	19	2,86	52	6,46	85	10,56
20	2,16	53	5,74	86	9,81	20	2,48	53	6,59	86	10,69
21	2,27	54	5,84	87	9,42	21	2,61	54	6,71	87	10,81
22	2,38	55	5,95	88	9,53	22	2,73	55	6,83	88.	10,94
23	2,49	56	6,06	89	9,68	23	2,85	56	6,96	89	11,06
24	2,59	57	6,17	90	9,74	24	2,98	57	7,08	90	11,19
25	2,70	58	6,28	91	9,85	25	3,10	5 8	7,21	91	11,81
26	2,81	59	6,39	92	9,96	26	3,23	59	7,83	92	11,48
27	2,92	60	6,49		10,07	27	3,85	60	7,46	95	11,56
28	3,03	61	6,60	94	10,18	28	3,48	61	7,58		11,68
29	3,14	62	6,71	95	10,28	29	3,60		7,70		11,81
30	3,24	63	6,82	n (10,89	30	3 ,78	63	7,88	96	11,93
31	3,85	64	6,93	II 1	10,50	31	3,85	64	7,95	97	12,06
32	3,46	65	7,04	98	10,61	32	3,97	65	8,08		12,18
33	3,57		7,14		10,72	33	4,10	66	8,20		12,30
34	3,68			100	10,83	34	4,22			100	12,43
ŀ	4,46	Boll	Dur	ђm.		ţ	4,77	30	U Dur	фm.	ļ

,		16	Zoa.				,	17	Zoa.	-	
eff.	Rff.	eff.	Rfß.	eff.	Rfs.	eff.	Rfs.	eff.	Rfs.	efs.	Rfs.
2	0,28	35	4,95	68	9,62	2	0,31	35	5,58	68	10,86
3	0,42	36	5,09	69	9,76	3	0,47	36	5,74	69	11,01
4	0,56	37	5,23	70	9,90	4	0,63	37	5,90	70	11,17
5	0,70	38	5,87	71	10,04	5	0,79	38	6 ,06	71	11,88
6	0,84	39	5,51	72	10,18	6	0,95	39	6,22	72	11,49
7	0,99	40	5,65	73	10,32	7	1,11	40	6,88	73	11,65
8	1,13	41	5,80	74	10,46	8	1,27	41	6,54	74	11,81
9	1,27	42	5,94	75	10,61	9	1,48	42	6,70	75	11,97
10	1,41	43	6,08	76	10,75	10	1,59	43	6 ,86	76	12,13
11	1,55	44	6,22	77	10,89	11	1,75	44	7,02	77	12,29
12	1,69	45	6,86	78	11,08	12	1,91	45	7,18	78	12,45
13	1,83	46	6,50	79	11,17	13	2,07	46	7,84	79	12,61
14	1,98	47	6,64	80	11,81	14	2,23	47	7,50	80	12,77
15	2,12	48	6,79	81	11,45	15	2,39	48	7,66	81	12,93
16	2,26	49	6,93	82	11,60	16	2,55	49	7,82	82	13,09
17	2,40	50	7,07	83	11,74	17	2,71	50	7,98	83	13,25
18	2,54	51	7,21	84	11,88	18	2,87	51	8,14	84	13,41
19	2,68	52	7,85	85	12,02	19	3,08	52	8,30	85	13,57
20	2,82	53	7,49	86	12,16	20	3,19	53	8,46	86	13,78
21	2,97	54	7,63	87	12,30	21	3,85	54	8,62	87	13,89
22	3,11	55	7,78	88	12,44	22	3,51	55	8,78	88	14,05
23	3,25	56	7,92	89	12,59	23	3,67	56	8,94	89	14,21
24	3,39	57	8,06	90	12,73	24	3,83	57	9,10	90	14,87
25	3, 53	58	8,20	91	12,87	25	3,99	58	9,26	91	14,58
26	3,67	59	8,34	92	· 13 ,01	26	4,15	59	9,42	92	14,69
27	3,81	60	8,48	93	13 ,15	27	4,31	60	9,58	93	14,85
28	3,96	61	8,62	94	13,29	28	4,47	61	9,74	94	15,01
29	4,10	62	8,77	95	13,48	29	4,63	62	9,90	95	15,17
30	4,24	63	8,91	96	13,58	30	4,79	63	10,06	96	15,88
31	4,38	64	9,05	97	13,72	31	4,95	64	10,22	97	15,49
32	4,52	65	9,19	98	13 ,86	32	5,11	65	10,86	98	15,65
33	4,66	66	9,88	99	14,00	33	5,27	66	10,54	99	15,81
34	4,81		9,47	100	14,14	34	5,43	67	10,70	100	
H	5,09	30	A Dur	фm	1		5,41	30	A Dun	фm.	1

	18 3	oA =	= 1 1/:	e Fu	ß.			18	BoU.		
eff.	Rfs.	eff.	Rff.	eff.	Rfß.	eff.	Rfğ.	eff.	Rf6.	eff.	Rfs.
2	0,35	35	6,26	68	12,17	2	0,89	35	6,98	68	13,56
3	0,53	36	6,44	69	12,85	3	0,59	36	7,18	69	13,76
4	0,71	37	6,62	70	12,53	4	0,79	37	7,38	70	13,96
5	0,89	38	6,80	71	12,71	5	0,99	38	7,58	71	14,16
6	1,07	39	6,98	72	12,89	6	1,19	39	7,78	72	14,36
7	1,25	40	7,16	73	13,07	7	1,89	40	7,97	73	14,56
8	1,43	41	7,84	74	13,24	8	1,59	41	8,17	74	14,76
9	1,61	42	7,52	75	13,42	9	1,79	42	8,87	75	14,96
10	1,79	43	7,69	76	13,60	10	1,99	43	8,57	76	15,16
11	1,96	44	7,87	77	13,78	11	2,19	44	8,77	77	15,86
12	2,14	45	8,05	78	13,96	12	2,89	45	8,97	78	15,56
13	2,32	46	8,28	79	14,14	13	2,59	46	9,17	79	15,76
14	2,50	47	8,41	80	14,32	14	2,79	47	9,37	80	15,95
15	2,6 8	48	8,59	81	14,50	15	2,99	48	9,57	81	16,15
16	2,86	49	8,77	82	14,68	16	3,19	49	9,77	82	16,35
17	3,04	50	8,95	83	14,86	17	3,39	50	9,97	83	16,55
18	3,2 2	51	9,13		15,04	18	3,59	51	10,17	84	16,75
19	3,40	52	9,81	85	15,21	19	3 ,79	52	10,37	85	16,95
20	3,5 8		9,48		15,39	20	3,98	53	10,57	86	17,15
21	3,76	54	9,66		15,57	21	4,18	54	10,77	87	17,85
22	3,93	55	9,84		15,75	22	4,38	55	10,97	88	17,55
23	4,11	56	10,02		15,93	23	4,58	56	11,17	89	17,75
24	4,29	57	10,20	, ,	16,11	24	4,78	57	11,87	90	17,95
25	4,47	58	10,88		16,29	25	4,98	58	11,57	91	18,15
26	4,65	59	10,56		16,47	26	5,18	59	11,77	92	18,85
27	4,83	60	10,74	93	16,65	27	5,8 8	60	11,96	93	18,55
28	5,01	61	10,92	94	16,83	28	5,58	61	12,16	1	18,75
29	5,19	62	11,10		17,00	29	5,78	62	12,36	95	18,95
30	5,37	63	11,28		17,18	30	5,98	63	12,56	96	19,15
31	5,55	64	11,45		17,36	31	6,18	64	12,76	97	19,35
32	5,72	65	11,68	98	17,54	32	6,88	65	12,96	98	19,55
33	5,90	66	11,81	99	17,72	33	6,58		13,16		19,75
34	6,08				17,90	34	6,78		13,36		19,04
H.	5,78	3ol	I Durc	ŋm.	!	ļ	6,0	් න්ව	A Dur [2		•

		20	Boa.				21 3	oU =	– 1 ³/	4 F1	ı ş .
eff.	Rfg.	eff.	Rfs.	eff.	Rfs.	efs.	Rfß.	efs.	Rfs.	eff.	Rfs.
2	0,44	35	7,73	68	15,08	2	0,48	35	8,52	68	16,57
3	0,66	36	7,95	69	15,25	3	0,73	36	8,77	69	16,81
4	0,88	37	8,17	70	15,47	4	0,97	37	9,01	70	17,05
5	1,10	38	8,89	71	15,69	5	1,21	38	9,26	71	17,30
6	1,32	39	8,62	72	15,91	6	1,46	39	9,50	72	17,54
7	1,54	40	8,84	73	16,13	7	1,70	40	9,74	73	17,79
8	1,76	41	9,06	74	16,35	8	1,94	41	9,99	74	18,03
9	1,98	42	9,28	75	16,57	9	2,19	42	10,23	75	18,27
10	2,21	43	9,50	76	16,79	10	2,43	43	10,47	76	18,52
11	2,43	44	9,72	77	17,02	11	2,68	44	10,72	77	18,76
12	2,65	45	9,94	78	17,24	12	2,92	45	10,96		19,00
13	2,87	46	10,16		17,46	13	3,16	46	11,21	79	19,25
14	3,09	47	10,88		17,68	14	3,41	47	11,45	80	19,49
15	3,81	48	10,61		17,90	15	3,65	48	11,69	81	19,74
16	3,53	49	10,88	82	18,12	16	3,8 9	49	11,94	11 1	19,98
17	3,75	50	11,05	83	18,34	17	4,14	50	12,18		20,22
18	3,97	51	11,27	84	18,56	18	4,38	51	12,42	1 1	20,47
19	4,19	52	11,49	85	18,78	19	4,63	52	12,67	85	20,71
20	4,42	53	11,71	86	19,01	20	4,87	53	12,91	86	20,95
21	4,64	54	11,93	. ,	19,23	21	5,11	54	13,16	"	21,20
22	4,86	55	12,15	88	19,45	22	5,3 6	55	13,40		21,44
23	5,08	56	12,87	1 1	19,67	23	5,60	56	13,64	89	21,68
24	5,80		12,59	90	19,89	24	5,84	57	13,89		21,98
25	5,52		12,82	91	20,11	25	6,09	58	14,13	91	22,17
26	5,74	5 9	13,04	92	20,88	26	6,33	59	14,37	92	22,42
27	5,96		13,26	1 1	20,55	27	6,58	60	14,62		22,66
28	6,18		13,48		20,77	28	6,82	61	14,86		22,90
29	6,41		13,70		20,99	29	7,06	62	15,10	7 1	23,15
30	6,63	63	13,92	96	21,22	30	7,31	63	15,35	96	23,89
31	6,85	64	14,14	97	21,44	31	7,55	64	15,59	97	23,63
32	7,07	1 1	14,86		21,66	32	7,79	65	15,84	98	23,88
33	7,29		14,58		21,88	33	8,04	66	16,08		24,12
34			14,81	•	22,10	34	8,28				24,87
	6,87	Bol	l Durc	þт.	į		6,68	30	I Dur	фm.	

		22	Zoa.					23	Zoa.		
2fg.	RfB.	eff.	Rfs.	Lff.	Rfs.	eff.	Rfs.	eff.	Rfß.	eff.	Rfß.
2	0,58	35	9,86	68	18,18	2	0,58	35	10,23	68	19,87
8	0,80	36	9,62	69	18,45	3	0,87	36	10,52	69	20,17
4	1,06	37	9,89	70	18,72	4	1,16	37	10,81	70	20,46
5	1,33	3 8	10,16	71	18,99	5	1,46	38	11,10	71	20,75
6	1,60	39	10,48	72	19,25	6	1,75	39	11,40	72	21,04
7	1,87	40	10,69	73	19 ,52	7	2,04	40	11,69	73	21,34
8	2,13	41	10,96		19,79	8	2,33	41	11,98	74	21,63
9	2,40		11,23	75	20 ,06	9	2,63	42	12,27	75	21,92
10	2,67		11,50	76	20,32	10	2,92	43	12,57	76	22,21
11	2,94		11,76	•	20,59	11	3,21	44	12,86	1 1	22,50
12	3,20		12,03	, ,	20,8 6	12	3,50	45	13,15		22,80
13	3,47	46	12,80	79	21,13	13	3,80	46	13,44	79	23,09
14	3,74	47	12,57	80	21,39	14	4,09	47	13,78		23,38
15	4,01		12,83		21,66	15	4,38	48	14,03		23,67
16	4,27	49	13,10	1	21,93	16	4,67	49	14,82	82	23,97
17	4,54	50	13,37	83	22,19	17	4,9 6		14,61	83	24,26
18	4,81	51	13,64	84	22,4 6	18	5,26	51	14,90		24,55
19	5,08		13,90	, ,	22,78	19	5,5 5	52	15,20		24,84
20	5,34	53	14,17	86	23,00	20	5,84	53	15,49		25,14
21	5,61	54	14,44	87	23,26	21	6,13	54	15,78	87	25,48
22	5,8 8	55	14,71	88	23 ,58	22	6,43	55	16,07	88	25,72
23	6,15		14,97	89	23,8 0	23	6,72	56	16,87	89	26,01
24	6,41	57	15,24	90	24,07	24	7,01	57	16 ,66		26,31
25	6,68		15,51	91	24,8 3	25	7,80	58	16 ,95	91	26,60
26	6,95	59	15,78		24,60	26	7,60	59	17,24	92	26,89
27	7,22	1 1	16,04	u 1	24,87	27	7,89	60	17,54	93	27,18
28	7,48	61	16,81	94	25,14	28	8,18	61	17,83	94	27,47
29	7,75	62	16,58	11 1	25,40	29	8,47	62	18,12		27,77
30	8,02	63	16,85	1 1	25,67	30	8,77	63	18,41	96	28,06
31	8,29	64	17,11		25,94	31	9,06	64	18,70	11 1	28,35
32	8,55	65	17,38	98	26,21	32	9,35	65	19,00		28,64
83	8,82		17,65	99	26,47	33	9,64	66	19,29	. 1	28,94
84	9,09	,			26,74	34	9,98	•			29,23
Ħ	7,00	30	A Dur	фm.	- 1	J	.7,8	2 30	U Dur	фm.	

	24	Boa	– 2	Fuß	•			25	Zoa.	-:	
Lff.	Rfß.	Lfg.	Rf§.	2f6.	Rfg.	Lfß.	Affi.	Lfg.	Rff.	eff.	Rff.
2	0,63	35	11,14	68	21,64	2	0,69	35	12,08	68	23,48
3	0,95	36	11,45	69	21,96	3	1,03	36	92,48	69	23,83
4	1,27	37	11,77	70	22,28	4	1,38	37	12,77	70	24,17
5	1,59	38	12,09	71	22,60	5	1,72	38	13,12	71	24,52
6	1,90	39	12,41	72	22,91	6	2,07	39	13,47	72	24,86
7	2,22	40	12,73	73	23 ,23	7	2,41	40	13,81	73	25,21
8	2,54	41	13,05	74	23,55	8	2,76	41	14,16	74	25,55
9	2,86	42	13,36	75	23, 87	9	3,10	42	14,50	75	25,90
10	3,18	43	13,68	76	24,19	10	3,45	43	14,85	76	26,24
11	3,50	44	14,00		24,50	11	3,79	44	15,19	77	26,59
12	3,81	45	14,32		24,82	12	4,14	45	15,54	78	26,94
13	4,13	46	14,64	79	25,14	13	4,49	46	15,88	79	27,28
14	4,45	47	14,96	80	25,46	14	4,83	47	16,23	80	27,63
15	4,77	48	15,27	81	25, 78	15	5,18	48	16,57	81	27,97
16	5,09	49	15,59	82	26, 10	16	5,52	49	16,92	82	28,82
17	5,41	50	15,91	83	26,41	17	5,87	50	17,26	83	28,66
18	5,72	51	16,23	84	26,73	18	6,21	51	17,61	84	29,01
19	6,04	52	16,55	85	27,05	19	6,56	52	17,96	85	29,85
20	6,86	1	16,87		27,37	20	6,90	53	18,30	86	29,70
21	6,68	54	17,18	18 I	27,69	21	7,25	54	18,65	87	30,04
22	7,00	55	17,50	II I	28,01	22	7,59	55	18,99	88	30,89
23	7,82	56	17,82		28,82	23	7,94	56	19,84	89	30,73
24	7,68	57	18,14	II 1	28,64	24	8,28	57	19,68	90	31,08
25	7,95	58	18,46	11 1	28,96	25	8,63	58	20,03	91	31,43
26	8,27	59	18,78	II 1	29,2 8		8,98	59	20,87	92	31,77
27	8,59	60	19,09		29,60		9,32	60	20,72	93	32,12
28	8,91	61	19,41		29,92	28	9,67	61	21,06	94	32,46
29	9,23	62	19,78		30,28	29	10,01		21,41	95	32,81
30	9,54	63	20, 05	i 1	30, 55	30	10,36	63	21,75	96	33,15
31	9,86	64	20,37		30 ,87	31	10,70	64	22,10	97	33,50
32	10,18		20,69		31 ,19	3 2	11,05	65	22,45	98	33,84
33	10,50	66	21,00		31,51	33	11,89	66	22,79	99	34,19
34	10,82		21,82		31,88	34	11,74		23,14		34,58
	7,64	Bol	Durc'	hm,			7,96	3 · 30	A Dur	фm.	į

		26	Zou.				27 3	oA =	- 2 1/	4 F1	ıß.
eff.	RfB.	eff.	Afğ.	eff.	Rfß.	eff.	Æfø.	eff.	Rfß.	Lib.	Æfß.
2	0,74	35	13,07	68	25,40	2	0,80	35	14,10	68	27,89
3	1,12	36	13,44	69	25,77	3	1,20	36	14,50	69	27,79
4	1,49	37	13,82	70	26, 15	4	1,61	37	14,90	70	28,20
5	1,86	38	14,19	71	26, 52	5	2,01	38	15,30	71	28,60
6	2,24	39	14,56	72	26,89	6	2,41	39	15,71	72	29,00
7	2,61	40	14,94	73	27,27	7	2,82	40	16,11	73	29,40
8	2,98	41	15,31	74	27,64	8	3,22	41	16,51	74	29,81
9	3,36	42	15,69	75	28,01	9	3,62	42	16,92	75	30,21
10	3,73	43	16,06		28,39	10	4,02	43	17,32	76	30,61
11	4,10	44	16,48		28,76	11	4,43	44	17,72		31,02
12	4,48	45	16,81		29,13	12	4,83	45	18,12	78	31,42
13	4,85	46	17,18	4 1	29,51	13	5,23	46	18,53	79	31,82
14	5,28	47	17,55		29,88	14	5,64	47	18,93	80	32,22
15	5,60	48	17,93		30,25	15	6,04	48	19,38	81	32,63
16	5,97	49	18,30		30,63	16	6,44	49	19,74	82	33,03
17	6,8 5	50	18,67		31,00		6,84	50	20,14	83	33,48
18	6,72	51	19,05		31,37	18	7,25	51	20,54	84	33,84
19	7,09	52	19,42		31,75	19	7,65	52	20,94	85	34,24
20	7,47	53	19,79		32, 12	20	8,05		21,35	86	34,64
21	7,84	54	20,17	87	32,5 0	21	8,46		21,75	87	35,04
22	8,21	55	20,54	88	32, 87	22	8,86	55	22,15	88	35,45
23	8,59	56	20,92	89	33,24	23	9,26	56	22,56	89	35,85
24	8,96	57	21,29	90	33 ,62	24	9,66	57	22,96	90	36,25
25	9,83	58	21,66	91	33 ,99	25	10,07	58	23,8 6		36,66
26	9,71	59	22,04	92	34,36	26	10,47	59	23,76	1 1	37,06
27	10,08	60	22,41	93	34,74	27	10,87	60	24,17	93	37,46
28	10,45	61	22,78	.94	35,11	28	11,28	61	24,57	94	37,86
29	10,88	62	23,16	95	35,4 8	29	11,68	62	24,97	95	38,27
80	11,20	63	23 ,58	96	35 ,86	30	12,08	63	25,38	96	38,67
31	11,58	64	23,90	97	36,23	31	12,48	64	25,7 8		39,07
32	11,95	65	24,28	98	36 ,60	32	12,89	65	26 ,18	98	39,48
33	12,82	66	24,65		36,9 8	33	13,29	66	26,5 8	1 1	39 ,88
34		•	25,02		37,85	34	-		,		40,28
u	8,28	Zou	Durd)m.		l	8,59	30	A Dur	фm.	1

		28	Zoa.					28	Zoa.		
000				0.50	057	000				0.0	
eff.	Æfß.	eff.	Rfp.	efs.	Rfß.	eff.	Rfg.	Liff.	RfB.	eff.	Rfg.
2	0,86	35	15,16	68	29,46	2	0,92	35	16,26	68	31,60
3	1,29	36	15,59	69	29 ,89	3	1,39	36	16,78	69	32,06
4	1,73	37	16,03	70	30,82	4	1,85	37	17,19	70	32,53
5	2,16	38	16,46	71	30,76	5	2,32	38	17,66	71	32,99
6	2,59	39	16,89	72	31 ,19	6	2,78	39	18,12	72	33,46
7	3 ,03	40	17,33	73	31,62	7	3,25	40	18,59	73	33,92
8	3,46	41	17,76	74	32 ,06	8	3,71	41	19,05	74	34,89
9	3 ,89	42	18,19	75	32, 49	9	4,18		19,51	75	34,85
10	4,33	43	18,62	76	32,92	10	4,64	43	19,98	76	35,32
11	4,76	44	19,06		33,3 6	11	5,11	44	20,44	77	35,78
12	5,19	45	19,49		33 ,79	12	5,57	45	20,91	78	36,25
13	5,63	46	19,92	79	34,22	13	6,04		21,37	79	36,71
14	6,06	47	20,36	80	34,66	14	6,50	47	21,84	80	37,18
15	6,49	48	20,79	81	35,09	15	6,97	48	22,30	81	37,64
16	6,93	49	21,22	82	35,52	16	7,43	49	22,77	82	38,10
17	7,36	50	21,66	83	35,95	17	7,90	50	23,23	83	38,57
18	7,79	51	22,09	84	36,89	18	8,36	51	23,70	84	39,03
19	8,23	52	22,52	85	36,82	19	8,83	52	24,16	85	39 ,50
20	8,66	53	22,96	86	37,25	20	9,29	58	24,63	86	39,96
21	9,09	54	23,39	87	37,69	21	9,75	54	25,09	87	40,43
22	9,53	55	23,82	88	38,12	22	10,22	55	25,56	88	40,89
23	9,96	56	24,26	89	38,55	23	10,68	56	26,02	89	41,36
24	10,39	57	24,69	90	38,99	24	11,15	57	26,49	90	41,82
25	10,83	58	25,12	91	39,42	25	11,61	58	26,95	91	42,29
26	11,26	59	25,56	92	39 ,85	26	12,08	59	27,42	92	42,75
27	11,69	60	25,9 9	93	40,29	27	12,54		27,88	93	43,22
28	12,13	61	26,42	94	40,72	28	13,01	61	28,85		43,68
29	12,56	62	26 ,86	95	41,15	29	13,47	62	28,81	95	44,15
3 0	12,99	63	27,29	96	41,59	3 0	13,94		29,27	96	44,61
31	13,43	64	27,72	97	42 ,02	31	14,40		29,74	97	45,08
32	13,86	65	28,16	98	42,45	32	14,87	65	30,20	98	45,54
33	14,29	66	28,59	99	42,89	33	15,33	66	30,67	99	46,01
34	34 14,73 67 29,02 100 48,8						15,80				46,47
	8,91	Bol	I Durc	ђт.			9,28	30	I Dur	фm.	

	BO 3	oa =	- 2 1/	s Fu	β.			81	ZoA.		
Lfg.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rfß.	eff.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rfs.
2	0,99	35	17,40	68	33,82	2	1,06	35	18,58	68	36,11
3	1,49	36	17,90		34,81	3	1,59	36	19,11	69	36,64
4	1,98	37	18,40	1 1	34,81	4	2,12	37	19,64	70	37,17
5	2,48	38	18,89	71	35,31	5	2,65	38	20,18	71	37,70
6	2,98	39	19,39	72	35, 80	6	3 ,18	39	20,71	72	38,23
7	3,48	40	19,89	73	36, 30	7	3,7 1	40	21,24	73	38,76
8	3,97	41	20,39	74	36, 80	8	4,24	41	21,77	74	39,29
9	4,47	42	20,88	75	37,80	9	4,77	42	22,80	75	39 ,88
10	4,97	43	21,38	76	37,79	10	5,81	43	22,83	76	40,86
11	5,47	44	21,88	77	38,29	11	5,84	44	23,8 6	77	40,89
12	5,96	45	22,38	78	38,79	12	6,87	45	23,89	78	41,42
13	6,46	46	22,87	79	39,29	13	6,90	46	24,42	79	41,95
14	6,96	47	23,37	80	39,78	14	7,43	47	24,96	80	42,48
15	7,46	48	23,87	81	40,28	15	7,96	48	25,49	81	43,01
16	7,95	49	24,37	82	40,78	16	8,49	49	26,02	82	43,54
17	8,45	50	24,86	83	41,28	17	9,02	50	26,55	83	44,07
18	8,95	51	25,86	84	41,77	18	9,55	51	27,08	84	44,60
19	9,44	52	25,86	85	42,27	19	10,09	52	27,61	85	45,14
20	9,94	53	26,36	86	42,77	20	10,62	53	28,14	86	45,67
21	10,44	54	26,85	87	43,27	21	11,15	54	28,67	87	46,20
22	10,94	55	27,35	88	43,76	22	11,68	55	29,20	88	46,78
23	11,48	56	27,85	89	44,26	23	12,21	56	29,78	89	47,26
24	11,98		28,34	90	44,76	24	12,74	57	30,27	90	47,79
25	12,48		28,84	91	45,25	25	13,27	58	30,80		48,32
26	12,93	59	29,84	1 1	45,75	26	13,80	59	31,83	92	48,85
27	13,42	60	29,84	93	46,25	27	14,88	60	31,86	и і	49,3 8
28	13,92	61	30,33	94	46,75	28	14,86	61	32,39	94	49,92
29	14,42	62	30,88	95	47,24	29	15,40	62	32,92	95	50,45
30	14,92	63	31,33	96	47,74	30	15,98	63	33,45	96	50,98
31	15,41	64	31,88	97	48,24	31	16,46	64	33,9 8	18 E	51,51
32	15,91	65	32,32	98	48,74	32	16,99	65	34,51		52,04
33	16,41	66	32,82	99	49,28	33	17,52		35,05	1 1	52,57
34	16,91	67	33,32	100	49,78	34	18,05		35 ,58		53, 10
Ų	9,55	Bol	I Durc	hm.		}	9,8	7 30	A Dur	фm.	١

		32	ZoA.				33 3	oU =	- 2 3/	4 Fu	ıβ.
eff.	RfF.	eff.	Rff.	eff.	Afg.	eff.	Rfg.	શ્કૃ	RFF.	eff.	Sty.
2	1,13	35	19,80	68	38,4 8	2	1,20	35	21,06	68	40,92
3	1,69	36	20,37	69	39 ,04	3	1,80	36	21,66	69	41,52
4	2,26	37	20,98	70	39 ,61	4	2,40	37	22,26	70	42,12
5	2,82	3 8	21,50	71	40,17	5	3,00	3 8	22,86	71	42,72
6	3,89	39	22,06	72	40,74	6	3,61	39	23,47	72	43,32
7	3,96	40	22,63	73	41,30	7	4,21	40	24,07	73	43,93
8	4,52	41	23,20	74	-41,87	8	4,81	41	24,67	74	44,53
9	5,09	42	23,76	75	42,44	9	5,41	42	25,27	75	45,13
10	5,65	43	24,83	76	43,0 0	10	6,01	43	25,87	76	45,73
11	6,22	44	24 ,89	77	43,57	11	6,61	44	26,47	77	46,33
12	6,79	45	25,46	78	44,13	12	7,22	45	27,08	78	46,94
13	7,85	46	26,03	79	44,70	13	7,82	46	27,68	79	47,54
14	7,92	47	26,59	80	45,27	14	8,42	47	28,28	80	48,14
15	8,48	48	27,16	81	45,83	15	9,02	48	28,88	81	48,74
16	9,05	49	27,72	82	46,4 0	16	9,62	49	29,48	82	49,34
17	9,62	50	28,29	83	46,96	17	10,23	50	30,09	83	49,94
18	10,18	51	28,86	84	47,53	18	10,83	51	30,69	84	50,55
19	10,75	52	29,42	85	48,09	19	11,43	52	31,29	85	51,15
20	11,81	53	29,99	86	48,6 6	20	12,08	53	31,89		51,75
21	11,88	54	30,55	87	49,23	21	12,63	54	32,4 9		52,35
22	12,44	55	31,12	88	49,7 9	22	13,23	55	33 ,09		52,9 5
23	13,01	56	31,68	89	50,86	23	13,84	56	33,70		53, 56
24	13,58	57	32,25	90	50,92	24	14,44	57	34,30	90	54,16
25	14,14	58	32,82	91	51,49	25	15,04	58	34,90		54,76
26	14,71	59	33 ,38	92	52,0 6	26	15,64	59	35,50	92	55 ₇ 86
27	15,27	60	33 ,95	1 I	52,62	27	16,24	60	36,10		55,96
28	15,84	61	34,51	94	53,19	28	16,85	61	36,71	94	56,56
29	16,41	62	35,08	1 1	53 ,75	29	17,45	62	37,31	95	57,17
30	16,97	63	35,65		54,82	30	18,05	63	37,91	96	57,77
31	17,54	64	36,21		54,89	31	18,65	1 1	38,51	97	58,87
32	18,10	65	36,78		55,45	32	19,25	65	39,11	98	58,97
33	18,67	66	37,34		56 ,02	33	19,85	66	39,71	99	59,57
34	19,24		37,91		56, 58	34	20,46				60,18
	10,18	Bol	A Dun	фm.		10,50 Boll Durchm.					

ſ			34	Zoa.					35	Zoa.		
	efg.	Rfs.	eff.	Rfß.	2ff.	Æfß.	Lfp.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rff.
H	2	1,27	35	22,35	68	43,44	2	1,35	3 5	23,6 9	68	46,03
I	3	1,91	36	22,99	69	44,07	3	2,08	36	24,87	69	46,71
l	4	2,55	37	23 ,63	70	44,71	4	2,70	37	25,04	70	47,38
I	5	3,19	38	24,27	71	45,35	5	3,38	38	25,72	71	48,06
I	6	3,83	39	24,91	72	45,99	6	4,06	39	26,40	72	48,74
	7	4,47	40	25,55	73	46,63	7	4,78	40	27,07	73	49,41
H	8	5,11	41	26,19	74	47,27	8	5,41	41	27,75	74	50,09
ı	9	5,74	42	26,83	75	47,91	9	6,09	42	28,43	75	50,77
	10	6,38	43	27,46	1	48,55	10	6,76	43	29,10	76	51,44
	11	7,02	44	28,10	77	49,18	11	7,44	44	29,78		52, 12
I	12	7,66	45	28,74	78	49 ,82	12	8,12	45	30,4 6		52, 80
	13	8,30	46	29,88	79	50,46	13	8,80	46	31,14	, ,	53,47
I	14	8,94		30,02	1	51,10	14	9,47	47	31,8 1	80	54,15
ł	15	9,58		30,6 6		51,74	15	10,15	48	32,49		54,83
	16	10,22		31,30		52,3 8	16	10,88		33,17		55,51
ı	17	10,86	1	3],94		53,02	17	11,50		33,84	1	56,18
١	18	11,49		32, 58	10 1	53,6 6	18	12,18	1 1	34,52		56,86
	19	12,13	52	33,21	i 1	54,8 0	19	12,86		35,20		57,54
1	20	12,77	1 1	33 ,85		54,9 3	20	13,58		35,87	86	58,21
	21	13,41	54	34,4 9		55,87	21	14,21	54	36 ,55		58,89
	22	14,05	55	35 ,13		56,21	22	14,89		37,23	1 1	59,57
	23	14,69		35,77		56 ,85	23	15,57	56	37,90		60,24
	24	15,83		36,4 1	90	57,49	24	16,24	57	38,58		60,92
	25	15,97		37,05		58,13	25	16,92	58	39,26	11 1	61,60
	26	16,60	1 1	37,69		58,77	26	17,60	59	39,94	92	62,28
	27	17,24		38,82		59,41	27	18,27	60	40,61	1 1	62,95
	28	17,88		38,9 6	ll i	60,05	28	18,95	61	41,29	94	63,68
	29	18,52		39 ,60	11 1	60,68	29	19,63	62	41,97	95	64,31
	30	19,16		40,24		61,32	30	20,30	63	42,64		64,9 8
	31	19,80		40,8 8	(61,96	31	20,98	64	43 ,32	1 1	65,66
	32	20,44		41,52		62, 60	32	21,66	65	44,00		66,34
	33	21,08		42 ,16			33	·	66	44,67		67,01
	34	21,72	•			63 ,88	34	23,01		45,35		
	Ħ	10,8	2 30	U Dur	фm.	1	ļ	11,1	4 30	A Du	ccym.	Ì

	36	3oA	= 3	&u β	•			87	Zoll.		
Liß.	Rfs.	LfB.	Rfg.	efs.	Rfs.	eff.	Rfő.	eff.	Rff.	eff.	Rfs.
2	1,43	35	25,06	68	48,70	2	1,51	85	26,47	68	51,44
3	2,14	36	25,78	69	49,41	3	2,26	36	27,23	69	52,20
4	2,86	37	26,49	70	50,18	4	3,02	37	27,99	70	52,95
5	3,58	38	27,21	71	50,85	5	3 ,78	38	28,74	71	53,71
6	4,29	39	27,93	72	51,56	6	4,58	39	29,50	72	54,47
7	5,01	40	28,64	73	52, 28	7	5,29	40	30,26	73	55,22
8	5,72	41	29,36	74	52, 99	8	6,05	41	31,01	74	55,98
9	6,44	42	30,08	75	53 ,71	9	6,80	42	31,77	75	56,74
10	7,16	43	30,79	76	54,48	10	7,56	43	32,58	76	57,49
11	7,87	44	31,51	77	55,14	11	8,32	44	33,2 8	77	58,25
12	8,59	45	32,22	78	55,86	12	9,07	45	34,04	78	59,01
13	9,31	46	32,94	79	56,57	13	9,83	46	34,80	79	59,76
14	10,02	47	33,66	80	57,29	14	10,59	47	35,55	80	60,52
15	10,74	48	34,37	81	58,01	15	11,84	48	36,81	81	61,27
16	11,45	49	35,09	82	58,72	16	12,10	49	37,07	82	62,03
17	12,17	50	35,81	83	59,44	17	12,86	50	37,82	83	62,79
18	12,89	51	36,52	84	60,16	18	13,61	51	38,58	84	63,54
19	13,60	52	37,24	85	60,87	19	14,87	52	39,84	85	64,30
20	14,32	53	37,95	86	61,59	20	15,13	53	40,09	86	65,06
21	15,04	54	38,67	87	62,30	21	15,88	54	40,85	87	65,81
22	15,75	55	39,39	88	63,02	22	16,64	55	41,60	88	66,57
23	16,47	56	40,10	89	63,74	23	17,40	56	42,86	89	67,38
24	17,18	57	40,82	90	64,45	24	18,15	57	43,12	90	68,08
25	17,90	58	41,58	91	65,17	25	18,91	58	43 ,87	91	68,84
26	18,62	59	42,25	92	65,89	26	19,67	59	44,63	92	69,60
27	19,38	60	42,97	93	66,60	27	20,42	60	45,39	93	70,85
28	20,05	61	43,68	94	67,82	28	21,18	61	46,14	94	71,11
29	20,76	62	44,40	95	68,03	29	21,93	62	46,90	95	71,87
30	21,48	63	45,12	96	68,75	30	22,69	63	47,66	96	72,62
31	22,20	64	45,88	97	69,47	31	23,45	64	48,41	97	73,38
32	22,91	65	46,55	98	70,18	32	24,20		49,17	98	74,14
33	23,68	66	47,26	99	70,90	33	24,96	66	49,98	99	74,89
34	24,85	67	47,98	100	71,62	34	25,72		50,68		75,65
	11,40	3 Bo	U Dur	фm.		·	11,7		N Du	-	ļ

		38	Zoa.			3	39 30)A =	- 3 1	4 8	uß.
eff.	Rfs.	Lfg.	Rf\$.	eff.	Rf6.	eff.	Rfß.	efs.	Rfg.	Lib.	Rfs.
2	1,59	35	27,92	68	54,26	2	1,68	35	29,41	68	57,15
3	2,89	36	28,72	69	55 ,06	3	2,52	36	30,25	69	57,99
4	3,19	37	29,52	70	55,85	4	3,36	37	31,09	70	58,88
5	3,98	38	30,32	71	56 ,6 <i>5</i>	5	4,20	38	31,94	71	59,67
6	4,78	39	31,12	72	57,45	6	5,04	39	32,78	72	60,51
7	5,58	40	31,91	73	58,25	7	5,88	40	33,6 2	73	61,35
8	6,38	41	32 ,71	74	59,05	8	6,72	41	34,46	74	62,19
9	7,18	42	33,51	75	59, 84	9	7,56	42	35,80	75	63,04
10	7,97	43	34,31	76	60,64	10	8,40	43	36,14	76	63 ,88
11	8,77	44	35,11	77	61,44	41	9,24	44	36,9 8	77	64,72
12	9,57	45	35,90	78	62,24	12	10,08	45	37,82	78	65, 56
13	10,37	46	36,70	79	63,04	13	10,92	46	38,66	79	66,40
14	11,17	47	37,50	80	63 ,83	14	11,76	47	39 ,50	80	67,24
15	11,96	48	38,80	81	64,63	15	12,60	48	40,34	81	68,08
16	12,76	49	39,10	82	65,48	16	13,44	49	41,18	82	68,92
17	13,56	50	39 ,89	83	66,28	17	14,28	50	42 ,02	83	69,76
18	14,36	51	40,69	84	67,03	18	15,12	51	42,86	84	70,60
19	15,16	52	41,49	85	67,82	19	15,97	52	43,70	85	71,44
20	15,95	53	42,29	86	68,62	20	16,81	53	44,54	86	72,28
21	16,75	54	43,09	87	69,4 2	21	17,65	54	45,88	87	73,12
22	17,55	55	43,88	88	70,22	22	18,49	55	46,22	88	73,96
23	18,85	56	44,68	89	71,02	23	19,33	56	47,07	89	74,80
24	19,15	57	45,4 8	90	71,81	24	20,17	57	47,91	90	75,64
25	19,94	58	46,28	91	72,61	25	21,01	58	48,75	91	76,48
26	20,74	59	47,08	92	73,41	26	21,85	59	49,59	92	77,32
27	21,54	60	47,87	93	74,21	27	22,69	60	50,43	93	78,17
28	22,84	. 61	48,67	94	75,01	28	23 ,53	61	51,27	94	79,01
29	23,14	62	49,47	95	75,80	29	24,37	62	52,11	95	79,85
30	23,93	63	50,27	96	76,6 0	30	25,21	63	52,95	96	80,69
31	24,73	64	51,07	97	77,40	31	26,05	64	53,79	97	81,58
32	25,58	65	51,86	98	78,20	32	26,89	65	54,63	98	82,87
33	26,83		52,6 6	99	79,0 0	33	27,73	1 1	55,47		83,21
34	27,13	67	53,46	100	79,79	34			56,81		
ľ	12,1	0 B0	U Dur	фm.		j	12,4	1 30	A Du	фm.	, ⁻

		40	Zoll.					41	Zoa.		
Lfg.	Rfß.	eff.	Rfs.	216.	Rīß.	eff.	Rfű.	eff.	Rfs.	efg.	RfB.
2	1,76	35	30,94	68	60,12	2	1,85	35	32,51	68	63,16
3	2,65	36	31,83	69	61,00	3	2,78	36	33,44	69	64,09
4	3,53	37	32,71	70	61,89	4	3,71	37	34,37	70	65,02
5	4,42	38	33 ,59	71	62,77	5	4,64	38	35,80	71	65,95
6	5,80	39	34,48	72	63, 66	6	5,57	39	36,22	72	66, 88
7	6,18	40	35,86	73	64,54	7	6,50	40	37,15	73	67,81
8	7,07	41	36,2 5	74	65,43	8	7,43	41	38,08	74	68,74
9	7,95	42	37,13	75	66,31	9	8,36	42	39 ,01	75	69 ,67
10	8,84	43	38,02	76	67,19	10	9,28	43	39,94		70,60
11	9,72	44	38,90	77	68,08	11	10,21	44	40,87	77	71,52
12	10,61	45	39 ,78	78	68,96	12	11,14	45	41,80	78	72,45
13	11,49	46	40,67	79	69, 85	13	12,07	46	42,73	79	73,38
14	12,37	47	41,55	80	70,78	14	13,00	47	43,66	80	74,31
15	13,26	48	42,44	81	71,61	15	13,93	48	44,59	1 1	75,24
16	14,14	49	43,32	82	72,50	16	14,86	49	45,51		76,17
17	15,03	50	44,20	83	73,38	17	15,79	50	46,44	83	77,10
18	15,91	51	45,09	84	74,27	18	16,72	51	47,37	84	78,03
19	16,79	52	45,97	85	75,15	19	17,65	52	48,80	85	78,96
20	17,68	53	46, 86	86	76,04	20	18,57	53	49,23	86	79,89
21	18,56	54	47,74	87	76,92	21	19,50	54	50,16	87	80,81
22	19,45	55	48,63	88	77,80	22	20,43	55	51,09	88	81,74
23	20,83	56	49,51	89	78,69	23	21,86	56	52, 02	89	82,67
24	21,22	57	50,3 9	90	79,57	24	22,29	57	52,95	90	83,60
25	22, 10	58	51,28	91	80,46	25	23,22	58	53, 87	91	84,53
26	22,9 8	59	52, 16	92	81,34	26	24,15	59	. 54 ,80	92	85,46
27	23, 87	60	53,05	93	82,22	27	25,08	60	55,78		86,39
28	24,75	61	53,98	94	83,11	28	26,01	61	56,66	94	87,32
29	25,64	62	54,82	95	83,9 9	29	26,93	62	57,59	95	88,25
30	26 ,52	63	55,70	96	84,88	30	27,86	63	58,52	96	89,18
31	27,41	64	56,5 8	97	85,76	31	28,79	64	59,45		90,10
32	28,29	65	57,47	98	86,65	32	29,72	65	60,38	98	91,03
33	29,17	66	58,85	99	87,58	33	30,65	66	61,31		91,96
34	30,06	67	59,24	100	88,41	34	31,58	67	62,24	100	92,89
ļi	12,7	8 3	oll Du	r¢m.	,		13,0	5 31	U Du	rojm.	ļ

	42 3	oa =	= 31 /:	ĕ u	β.		,	45	Zoa.		
eff.	Rfő.	efğ.	Rfp.	2f6.	Rfő.	efg.	Rfs.	efg.	Rff.	Leb.	Rfß.
2	1,94	35	34,11	68	66,28	2	2,04	35	35,76	68	69,48
3	2,92	36	35,09	69	67,26	3	3,06	36	36,78	69	70,50
4	3,89	37	36, 06	70	68,23	4	4,08	37	37,80	70	71,52
5	4,87	38	37,04	71	69,21	5	5,10	38	38,82	71	72,54
6	5,84	39	38,01	72	70,18	6	6,13	39	39, 85	72	73,56
7	6,82	40	38,99	73	71,16	7	7,15	40	40,87	73	74,59
8	7,79	41	39,96	74	72,13	8	8,17	41	41,89	74	75,61
9	8,77	42	40,94	75	73,11	9	9,19	42	42,91	75	76,63
10	9,74	43	41,91	76	74,08	10	10,21	43	43,93	76	77,65
11	10,72	44	42,89	77	75,06	11	11,23	44	44,95	77	78,67
12	11,69	45	43, 86	78	76,03	12	12,26	45	45,98	78	79,70
13	12,67	46	44,84	79	77,01	13	13,28	46	47,00	79	80,72
14	13,64	47	45,81	80	77,98	14	14,80	47	48,02	80	81,74
15	14,62	48	46, 79	81	78,96	15	15,32	48	49,04	81	82,76
16	15,59	49	47,76	82	79,93	16	16,84	49	50,06	82	83,78
17	16,57	50	48,74	83	80,91	17	17,87	50	51,09	83	84,80
18	17,54	51	49,71	84	81,88	18	18,39	51	52, 11	84	85,83
19	18,52	52	50,69	85	82,85	19	19,41	52	53,13	85	86,85
20	19,49	53	51,66	86	83,83	20	20,43	53	54,15	86	87,87
21	20,47	54	52,64	87	84,80	21	21,45	54	55,17	87	88,89
22	21,44	55	53, 61	88	85,78	22	22,47	55	56, 19	88	89,91
23	22,42	56	54, 58	89	86,75	23	23,50	56	57,22	89	90,94
24	23,89	57	55,5 6	90	87,73	24	24,52	57	58,24	90	
25	24,37	58	56 ,53	91	88,70	25	25,54	58	59,26	91	92,98
26	25,84	59	57,51	92	89,68	26	26 ,56	59	60,28	92	
27	26,32	60	58,4 8		90,65	27	27,58	60	61,30	93	95,02
28	27,29	61	59,46		91,63	2 8	28,61	61	62,82	94	96,04
29	28,26	62	60,43	95	92,60	29	29,63	62	63,85	95	97,07
30	29,24	63	61,41	96	93 ,58	30	30,65	63	64,37	96	98,09
31	30,21	64	62,88	97	94,55	31	31,67	64	65,39	97	99,11
32	31,19	65	63,36		95,53	32	32,69	65	66,41		100,13
33	32,16	66	64,83		96, 50	33	33,71	66	67,48		101,15
34	33,14		65,81		97,48	34	34,74			•	102,18
II	13,87	30	A Dur	фm.			13,6	9 30	U Dur	фm.	. !

		44	Zoa.			45 30A = 33/4 Fuß.					
efg.		eff.		Lfg.	Rfg.	eff.		Eff.		eff.	Rff.
	2,13	35		1				 			
2		36	37,44	1 1	72, 75	2	2,23	1 1	39,16	1 1	76,09
3	3,20		38,51	69	73 ,82	3	3,85	36	40,28		77,21
4	4,27	37	39,58		74,89	4	4,47	37	41,40	. 1	78,33
5	5,34	38	40,65	1	75,96	5	5,59	38	42,52	71	79,45
6	6,41	39	41,72	72	77,08	6	6,71	39	43,64	72	80,57
7	7,48	40	42, 79	73	78,10	7	7,83	40	44,76	73	81,69
8	8,55	41	43,86	74	79,17	8	8,95	41	45,88	74	82,81
9	9,62	42	44,93	75	80,24	9	10,07	42	47,00		83,92
10	10,69	43	46,00	1	81,81	10	11,19	43	48,11	76	85,04
11	11,76	44	47,07	77	82,37	11	12,30	44	49,23	77	86,16
12	12,83	45	48,14	78	83,44	12	13,42	45	50,35	78	87,28
13	13,90	46	49,21	79	84,51	13	14,54	46	51,47	79	88,40
14	14,97	47	50,28		85,58	14	15,66	47	52,59	80	89,52
15	16,04	48	51,35	81	86,65	15	16,78	48	53 ,71	81	90,64
16	17,11	49	52,4 2	82	87,72	16	17,90	49	54,83	82	91,76
17	18,18	50	53,4 9	ll .	88,79	17	19,02	50	55,9 5	83	92,88
18	19,25	51	54,5 6	1	89,86	18	20,14	51	57,07	84	94,00
19	20,82	52	55,63	lt .	90,93	19	21,26		58,19	85	95,12
20	21,39	53	56, 70	"	92,00	20	22,38		59,31		
21	22,46	54	57,77	1)	93,07	21	23,50	54	60,42	9	97,35
22	23 ,58	55	58,84	11	94,14	22	24,61	55	61,54		
23	24,60	56	59 ,91	89	95,21	23	25,78	56	62,66		99,59
24	25,67	57	60, 98	il	96,28	24	26,85	57	63,78		100,71
25	26,74	5 8	62 ,05	11	97,35	25	27,97	58	64,90		101,85
26	27,81	59	63,12	11	98,42	26	29,09	59	66,02	R I	102,95
27	28,88	60	64,19	93	99,49	27	30,21	60	67,14		104,07
28	29,95	61	65,26	i i	100,56	28	31,88		68,26	1	105,19
29	31,02	62	66,83		101,63	29	32,4 5	62	69,38	1	106,31
3 0	32 ,09	63	67,40	1 .	102,70	30	33 ,57	63	70,50		107,42
31	33,16	64	68,47	97	103,77	31	34 ,69	64	71,61		108,54
32	34,23	65	69,54	98	104,84	32	35,80	65	72,78	98	109,66
33	35,80		70,61		105,91	33	36,92	66	73.85	99	110,78
34	36,87	•			106,98	34	38,04	•			111,90
ł	14,0	1 3 0	U Dur	фm.			14,3	2 30	A Du	com.	.

		46	Bo U .					47	Zoa.		
eff.	Rf6.	eff.	Rff.	eff.	RfF.	86.	Rff.	eff.	Rfs.	2ff.	RfB.
2	2,33	35	40,92	68	79 ,51	2	2,44	35	42,72	68	83,01
3	3,50	36	42,09	t I	80,68	3	3 ,66	36	43,94	69	84,23
4	4,67	37	43,26	70	81,85	4	4,88	37	45,16	70	85,45
5	5,84	38	44,48	71	83,02	5	6,10	3 8	46,3 8	71	86,67
6	7,01	39	45,60	72	84,19	6	7,8 2	39	47,60	72	87,89
7	8,18	40	46,77	73	85,36	7	8,54	40	48,82	73	89,11
8	9,35	41	47,94	74	86,58	8	9,76	41	50,05	74	90,88
9	10,52	42	49,11	75	87,70	9	10,98	42	51,27	75	91,55
10	11,69	43	50,2 8	76	88,87	10	12,20	43	52,4 9	76	92,77
11	12,86	44	51,45	77	90,03	11	13,42	44	53,71	77	93,99
12	14,03	45	52,6 2	7 8	91,20	12	14,64	45	54,93	78	95,21
13	15,20	46	53 ,79	79	92,37	13	15,86	46	56 ,15	79	96,43
14	16 ,87	47	54,95	80	93,54	14	17,09	47	57,87	80	97,65
15	17,54	48	56,12	81	.94,71	15	18,31	48	58,59	81	98,87
16	18,70	49	57,29	82	95,88	16	19,58	49	59,81	82	100,10
17	19,87	50	58,46	83	97,05	17	20,75	50	61,03	83	101,32
18	21,04	51	59,63	84	98,22	18	21,97	51	62,2 5	84	102,54
19	22,21	52	60,80	85	99,39	19	23,19	52	63,47	85	103,76
20	23,8 8	53	61,97	86	100,56	20	24,41	53	64,69	86	104,98
21	24,55	54	63,14	87	101,78	21	25,63	54	65,91	87	106,20
22	25,72	55	64,31	88	102,90	22	26,85	55	67,14	88	107,42
23	26,89	56	65,48	89	104,07	23	28,07	56	68,36	89	108,64
24	28,06	57	66,65	90	105,24	24	29,29	57	69 ,58	90	109,86
25	29,23	58	67,82	91	106,41	25	30,51	58	70,80	91	111,08
26	30,40	59	68,99	92	107,58	26	31,73	59	72,02	92	112,80
27	31,57	60	70,16	93	108,74	27	32,9 5	60	73,24	93	113,52
28	32,74	61	71,33	94	109,91	28	34,18	61	74,46	94	114,74
29	33 ,91	62	72,49	95	111,08	29	35,40	62	75,68	95	115,97
30	35 ,08	63	73,66		112,25	30	36,62	63	76,90	96	117,19
31	36,24	64	74,83	97	113,42	31	37,84	64	78,12	97	118,41
32	37,41	65	76,00	98	114,59	32	39 ,06	65	79,84	98	119,63
33	38 ,58	66	77,17	99	115,76	33	40,28	66	80,56	99	120,85
30 31 32 33 34							41,50	67	81,78	100	122,07
	14,6	4 30	A Dur	фm.			14,9	6 3 0	A Du	фm.	

	48	3oU	=4	&u β	•			48	Zoa.		···: ··
Lfg.	Rfs.	efs.	Rfő.	₽fB.	Rfs.	eff.	Æfø.	eff.	RfB.	eff.	Rff.
2	2,54	35	44,56	68	86, 58	2	2,65	3 5	46,43	68	90,22
3	3,81	36	45,83	69	87,85	3	3,9 8	36	47,76	69	91,55
4	5,09	37	47,10	70	89,12	4	5,30	37	49,09	70	92,87
5	6,86	38	48,38	71	90,40	5	6,63	38	50,41	71	94,20
6	7,63	39	49,65	72	91,67	6	7,96	39	51,74	72	95,53
7	8,91	40	50,92	73	92,94	7	9,28	40	53, 07	73	96, 85
8	10,18	41	52, 20	74	94,21	8	10,61	41	54,40	74	98,18
9	11,45	42	53,47	75	95,49	9	11,94	42	55,72		99,51
10	12,78	43	54,74	76	96, 76	10	13,26	43	57,05	11 1	100,83
11	14,00	4 1	56 ,02	77	98,03	11	14,59	44	58,38	12 1	102,16
12	15,27	45	57,29		99,81	12	15,92	45	59,70		103,49
13	16,55	46	58,56		100,58	13	17,24	46	61,Q3	11 1	104,82
14	17,82	•	59,84	80	101,85	14	18,57	47	62,86		106,14
15	19,09	1 1	61,11	81	103,18	15	19,90	i 1	63,6 8	1 1	107,47
16	20,37	, ,	62,3 8		104,40	16	21,22	49	65,01		108,80
17	21,64	50	63 ,66		105,67	17	22,55	50	66,34		110,12
18	22,91	51	64,93		106,95	18	23 ,88	, ,	67,66		111,45
19	24,19		66,20	1	108,22	19	25,20	52	68,99		112,78
20	25,46	53	67,48	1	109,49	20	26 ,53	53	70,32		114,10
21	26,73	54	68, 75		110,77	21	27,86	54	71,64		115,43
22	28,01	55	70,02		112,04	22	29,19	55	72,97		116,76
23	29,28	56	71,30		113,31	23	30,51	56	74,30		118,08
24	30,55	57	72 ,57		114,59	24	31,84	57	75,62		119,41
25	31,83	58	73,84		115,86	25	33,17	58	76,95		120,74
26	33 ,10	59	75,12		117,13	26	34,49	59	78,28		122,06
27	34,37	60	76,39	93		27	35 ,82	60	79,61		123,89
28	35,65	61	77,66	94		28	37,15		80,93	, ,	124,72
29	36 ,92	62	78,94		120,95	29	38,47	62	82,26	1	126,04
30	3 8,19	63	80,21		122,23	30	39 ,80	II 1	83,59		127,87
31	39,47	64	81,48			31	41,13	iI I	84,91		128,70
32	40,74	1 1	82,76	1	124,77	32	42,4 5	1 1	86,24		130,03
33	42,01		84,03		126 ,05	33	43 ,78		87,57		131,35
34	43,29				127,82	34					132,68
Ħ	15,2	8 3 0	U Dur	фm.		15,60 Zou Durchm.					

		50	ZoA.				51 3	oU =	_4 1/	4 8	uβ.
eff.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rfő.	eff.	Rfs.	eff.	Rfg.	eff.	RfB.
2	2,76	35	48,85	68	93,94	2	2,87	35	50,80	68	97,74
3	4,14	36	49,73	69	95,32	3	4,81	36	51,74	69	99,17
4	5,52	37	51,11	70	96,70	4	5,74	37	53, 18	70	100,61
5	6,90	38	52,49	71	98,09	5	7,18	38	54,62	71	102,05
6	8,28	39	53,88	72	99,47	6	8,62	39	56, 05		103,49
7	9,67	40	55,26	73	100,85	7	10,06	40	57,49	73	104,92
8	11,05	41	56,64	74	102,28	8	11,49	41	58,93	74	106,36
9	12,43	42	58,02	75	103,61	9	12,93	42	60,8 6	75	107,80
10	13,81	43	59,4 0	76	104,99	10	14,87	43	61,80		109,24
11	15,19	44	60,78	77	106,87	11	15,81	44	63,24		110,67
12	16,57	45	62,16	78	107,76	12	17,24	45	64,68	1 (112,11
13	17,96	46	63,55	79	109,14	13	18,68	46	66,11	79	113,55
14	19,84	47	64,93	80	110,52	14	20,12	47	67,55	9	114,98
15	20,72	48	66,81	81	111,90	15	21,56	48	68,99	1 1	116,42
16	22,10	49	67,69	82	113,28	16	22,9 9	49	70,48		117,86
17	23,48	50	69,07	83	114,66	17	24,4 3	50	71,86	83	
18	24,86	51	70,45	84	116,05	18	25,87	51	73,30		120,73
19	26,24	52	71,84	85	117,43	19	27,81	52	74,74	4	122,17
20	27,63	53	73,22	86	118,81	20	28,74	53	76 ,18		123,61
21	29,01	54	74,60	87	120,19	21	30, 18	54	77,61		125,05
22	30,39	55	75,98	88	121,57	22	81,62	55	79,05	•	1 26,4 8
23	31,77	56	77,36	89	122,95	23	33,0 5	56	80,49		127,92
24	33 ,15	57	78,74	90	124,83	24	34,4 9	57	81,93	1	129,36
25	34,53	58	80,12		125,72	25	35,9 3	58	83,36	1	130,80
26	35,92	59	81,51	it i	127,10	26	37 ,87	59	84,80		132,23
27	37,30	60	82,89		128,48	27	3 8,80	60	86,24		133,67
28	38,6 8	61	84,27	94	129,86	2 8	40,24	61	87,67		135,11
29	40,06		85,65			29	41,68	62	89,11		136,55
30	41,44	63	87,03		132,62	30	43,12	63	90,55		137,98
31	42,82	64	88,41	97	134,01	31	44,5 5	64	91,99		139,42
32	44,20	65	89,80		135,89	32	45,9 9	65	93,42	ı	140,86
33	45,59	66	91,18		136,77	33	47,43	66	94,86		142,29
34	46,97				138,15	15 34 48,87 67 96,30 100 143,73 16,23 Zoll Durchm.					
	15,9	2 3 0	U Dur	фт.		}	16,2	3 - 3 0	IL Dur [4		

		52	Zoa.					58	Boa.		
eff.	Rfs.	eff.	Æfß.	Lfg.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rfj.	eff.	Rff.
2	2,98	35	52,80	68	101,61	2	3,10	35	54,88	68	105,55
3	4,48	36	53,79	69	103,10	3	4,65	36	55,88		107,10
4	5,97	37	55,28	70	104,60	4	6,20	37	57,43	70	108,66
5	7,47	3 8	56, 78	71	106,09	5	7,76	38	58,98	71	110,21
6	8,96		58,27	72	107,58	6	9,31	39	60,54	72	111,76
7	10,46		59, 77	73	109,08	7	10,86	40	62,09	73	113,31
8	11,95	41	61,26	74	110,57	8	12,41	41	63,64	74	114,87
9	13,44	42	62, 76	75	112,07	9	13,97	42	65,19		116,42
10	14,94	1 1	64,25		113,56	10	15,52	43	66,74	76	117,97
11	16,43	14 1	65,74	77	115,06	11	17,07	44	68,30		119,52
12	17,98	_	67,24	78	116,55	12	18,62	45	69,85	78	121,08
13	19,42	46	68,73	79	118,04	13	20,18	46	71,40		122,63
14	20,92		70,23	80	119,54	14	21,78	47	72,95		124,18
15	22,41	48	71,72	81	121,08	15	23,2 8	48	74,51		125,73
16	23, 90	49	73,22	82	122,58	16	24,83	49	76,06		127,28
17	25,40	50	74,71	83	124,02	17	26,3 8	50	77,61		128,84
18	26,89	51	76,20	84	125,52	18	27,94	51	79,16		130,39
19	28,89	52	77,70	85	127,01	19	29,49	52	80,72		131,94
20	29,88	53	79,19	86	128,50	20	31,04	53	82,27	86	133,49
21	31,38	54	80,69	87	130,00	21	32,59	54	83,82	87	135,05
22	32,87	55	82,18	88	131,49	22	34,15	55	85,87	1	136,60
23	34,86	56	83, 68	89	132,99	23	35,70	56	86,92	89	138,15
24	35, 86	57	85,17	90	134,48	24	37,25	57	88,48	90	139,70
25	37,85		86,66	91	135,98	25	38,80	58	90,08	1 1	141,26
26	38,85		88,16	92	137,47	26	40,86	59	91,58		142,81
27	40,84	60	89,65	93	138,96	27	41,91	60	93,18		144,86
28	41,84	u	91,15	94	140,46	28	43,46	61	94,69		145,91
29	43,33	62	92,64	95	14 P ,95	29	45,01	62	96,24	1 1	147,46
3 0	44,82	63	94,14	96	143,45	30	46,56	63	97,79		149,02
81	46,32	64	95,63	97	144,94	31	48,12	64	99,84		150,57
32	47,81	65	97,12	98	146,44	32	49,67	65	100,90		152,12
33	49,31		98,62		147,93	33	51,22		102,45		153,67
34	50,80	-			149,42	34	52,77	67	104,00		
	16,5	5 3 0	II Dur	фm.	l	Ì	16,8		Dur Dur		

1

Ŀ

Į	54 3	oA =	4 1/	• F1	1 ß .			55	Boa.		
eff.	Rfg.	eff.	Rfg.	eff.	Rfg.	LFB.	Æfß.	Lfg.	Rfß.	2f6.	Rf8.
2	3,22	35	56,40	68	109,57	2	3,34	35	58,50	68	113,67
3	4,83	36	58,01	69	111,18	3	5,01	36	60,18	69	115,84
4	6,44	37	59 ,62	70	112,80	4	6 ,68	37	61,85	70	117,01
5	8,05	38	61,28	71	114,41	5	8,35	3 8	63,52	71	118,68
6	9,66	39	62 ,84		116,02	6	10,03	39	65,19	72	120,36
7	11,28	40	64,45	73	117,63	7	11,70	40	66,86	73	122,08
8	12,89	41	66,06	74	119,24	8	13,37	41	68,53		123,70
9	14,50		67,68	. 75	120,85	9	15,04	42	70,21	75	125,87
10	16,11	43	69,29	76	122,46	10	16,71	43	71,88		127,04
11	17,72	44	70,90	77	124,08	11	18,38	44	73, 55	77	128,71
12	19,33	45	72,51	78	125,69	12	20,06	45	75,22	78	130,89
13	20,94	46	74,12			13	21,73	46	76,89		132,06
14	22 ,56	47	75,78		128,91	14	23,40	47	78,56		133 ,78
15	24,17	48	77,84		130,52	15	25,07	48	80,24	81	135,40
16	25 ,78	II	78,96		132,13	16	26,74	49	81,91	. 1	137,07
17	27,39	50	80,57		133,74	17	28,41	50	83,58	83	138,74
18	29,00	51	82,18	84	135,86	18	30,09	51	85,25	1 1	140,42
19	30 ,61	52	83,79	1 1	136,97	19	31,76	52	86,92		142,09
20	32,2 2	53	85,40		138,58	20	33,43	53	88,59		143,76
21	33 ,84	54	87,01		140,19	21	35,10	54	90,27	, ,	145,48
22	35,4 5	55	88,62	1 1	141,80	22	36,77	55	91,94	1 1	147,10
23	37 ,06	1 1	90,24	3 I	143,41	23	38,44	56	93,61		148,77
24	38,67	57	91,85		145,02	24	40,12	57	95,2 8		150,45
25	40,28		93,46		146,64	25	41,79	58	96 ,95		152,12
26	41,89		95,07	92	148,25	26	43,46	59	98,62	, ,	15 3 ,79
27	43, 50		96,68	93		27	45,18				155,46
28	45 ,12	61	98,29	94	151,47		46,80	61	i .		157,13
29	46,73	11	99,90	95	153,08	29	48,47		103,64	4 6	158,80
3 0	48,34	63	101,52		154,69	30	50,15	, ,	105,81		160,48
31	49,95	64	103,18			31	51,82		106,98		162,15
32	51,56			1 1	157,92	32	53,49		108 ,65		163,82
33	53,17		106,85		159,53	33	55,16	1 1	110,83		165,49
34	54,78		107,96		161,14	34	56 ,83				167,16
ı	17,1	9 30	A Dur	фm.		}	17,5	1 30	A Du	rd)m.	

		56	Zoa.				57 3	oN =	= 4 8/,	4 Fuß.	
efg.	Rfs.	efs.	Rfg.	Lfs.	Rfg.	eff.	Rfs.	eff.	RIP.	2ff. Rff.	•
2	3,46	35	60,65	68	117,84	2	3,59	35	62,84	68 122,0	9
3	5,19	36	62,38	69	119,57	3	5,88	36	64,63	69 123,8	38
4	6,98	37	64,12	70	121,31	4	7,18	37	66,43	70 125,6	88
5	8,66	3 8	65 ,85	71	123,04	5	8,97	38	68,22	71 127,4	17
6	10,39	39	67,58	72	124,77	6	10,77	39	70,02	1 1	
7	12,13	40	69,82	73	126,51	7	12,56	40	71,81	73 131,0)6
8	13,86	41	71,05	74	128,24	8	14,86	41	73,61	74 132,8	36
9	15,59	42	72, 78	75	129,97	9	16,15	42	75,40	75 134,6	36
10	17,88	43	74,51	76	131,70	10	17,95	43	77,20	76 13 6 ,4	15
11	19,06	44	76, 25	77	133,44	11	19,75	44	79,00	77 138,2	25
12	20,79	45	77,98	78	135,17	12	21,54	45	80,79	78 140,0)4
13	22,52		79,71	79	136,90	13	23,34	46	82,59		
14	24,26	47	81,45	80	138,64		25,13	47	84,38	80 143,6	33
15	25,99	II 1	83 ,18	81	140,87	15	26,98		86,18	81 145,4	13
16	27,72	49	84,91)	142,10	16	28,72	1 1	87,97	82 147,2	
17	29,4 6	50	86, 65	83	143,84	17	30,52	50	89,77	83 149,0	
18	31 ,19	51	88,38	84	145,57	18	32, 31	51	91,56	84 150,8	31
19	32,92	52	90,11	85	147,30	19	34,11	52	93,86		
20	34,66	53	91,85	K E	149,03		35,90	53	95,15	86 154,4	11
·21	36, 89		93,5 8	11	150,77	21	37,70	54	96,95	4 1	
22	38,12	(1	95,31	IP .	152,50		39,50	55	98,75	1 1	
23	39 ,85	11		ll .	154,23	23	41,29		100,54	89 159,7	
24	41,59		98,78	ll .	155,97	24	43,09		102,34	90 161,5	
25	43,82	11			157,70	25	44,8 8		104,18	t (
26	45,05		102,24		159,43	26	46 ,68		105,93		4
27	46,79	11	103,98	11	161,17	27	48,47		107,72		
28	48,52		105,71		162,90	2 8	50,27		109,52		
29	50,2 5	H 1	107,44	1	164,63	29	52, 06		111,81	95 170,5	
30	51,99	11 1	109,18	1	166,36	30	5 3, 86		113,11	96 172,3	
31	53 ,72	11 1	110,91		168,10	31	55,65	1	114,91	97 174,1	
32	55,4 5	13 1	112,64		169,83	32	57,45		116,70	98 175,9	
3 3	57,18		114,87		171,56	33	59,25		118,50		
34	58,92		116,11		173,30	34	61,04			100 179,5	4
	17,8	s Zo	U Dur	фm.		18,14 30ll Durchm.					

		58	Zoa.					58	Zou.		
eff.	Rfg.	Lib.	Rff.	₽fβ.	Rfs.	ess.	Rfß.	eff.	Rfß.	efs.	Rfg.
2	3,71	35	65,06	68	126,41	2	3,84	35	67,32	68	130,80
.3	5,57	36	66,92	69	128,27	3	5,77	36	69,25	69	132,73
4	7,48	37	68,78	70	130,18	4	7,69	37	71,17	70	134,65
5	9,29	38	70,64	71	131,99	5	9,61	3 8	73,09	71	136,58
6	11,15	39	72,50	72	1 33, 84	6	11,54	39	75,02	72	138,50
7	13,01	40	74,86	73	135,70	7	13,46	40	76,94	73	140,42
8	14,87	41	76,21	74	137,56	8	15,38	41	78,87	1	142,85
9	16,73	42	78,07	75	139,42	9	17,81	42	80,79	75	144,27
10	18,59	43	79,93	76	141,28	10	19,23	43	82,71	76	146,19
11	20,44	44	81,79	77	143,14	11	21,16	44		1	148,12
12	22,3 0	45	83,65		145,00	12	23 ,08	45	86,56		150,04
13	24,16		85,51		146,86	13	25,00	46	88,48	79	151,96
14	26, 02	47	87,87	4	148,72	14	26,98	47	90,41	80	153,89
15	27,88	48	89,23	ll .	150,58	15	28,85	48	92,83	81	155,81
16	29,74	49	91,09		152,48	16	30,77	49	94,25	82	157,74
17	31,60	50	92,95		154,29	17	32,70	50	96,18	83	159,66
18	33,4 6	51	94,81		156,15	18	34,62	51	98,10	1	161,58
19	35,82	52	96,66		158,01	19	36,54	52	100,03	85	163,51
20	37, 18	53	98,52	86	159,87	20	38,47	53	101,95	86	165,48
21	39 ,03	54	100,88	87	161,73	21	40,39	54			167,85
22	40,89	55	102,24	88	163,59	22	42, 82	55	105,80	1	169,28
23	42, 75	56	104,10	89	165,45	23	44,24	56	107,72	89	171,20
24	44,61	57	105,96	90	167,31	24	46,16	57	109,64	90	173,18
25	46,47	5 8	107,82	91	169,17	25	48,09	58	111,57	91	175,05
26	48,83	59	109,68	92	171,02	26	50,01	1 1	113,49		176,97
27	50,19	60	111,54	93	172,88	27	51,93	60	115,42	93	178,90
28	52,0 5	61	113,40	94	174,74	28	53,86	61	117,34		180,82
29	53,9 1	62	115,25	95	176,60	29	55,78	62	119,26	95	182,74
30	55,77	63	117,11		178,46	30	57,71		121,19		184,67
31	57,62	64		97	180,32	31	59,63	1 1	123,11		186,59
32	59,4 8	65	120, 83	98	182,18	32	61,55	65	125,03		188,51
33	61,34	66	122,69	99	184,04	33	63,48	66	126,96	99	190,44
34	63,2 0	•	124,55	•	185,90	34	65,40	67	128,88	100	190,44 192,86
	18,4	6 3 0	U Dur	dym.	- [18,7	8 3 ı	U Du	rd)m.	, 1

	60	ZoU	= 5	Fuβ	•			61	l Zoa.		· —
efs.	Rff.	efs.	Rfß.	efs.	Rfg.	Liff.	RfB.	eff.	Rff.	eff.	Rfg.
2	3,97	35	69,63	68	135,28	2	4,11	35	71,97	68	139,82
3	5,96	36	71,61	69	137,27	3	6,16	36	74,02	69	141,88
4	7,95	37	73,60	70	139,26	4	8,22	37	76,08	70	143,94
5	9,94	3 8	75,59	71	141,25	. 5	10,28	38	78,13	71	145,99
6	11,98	39	77,58	72	143,23	6	12,33	39	80,19	72	148,05
7	13,92	40	79,57		145,22	7	14,89	40	82,25	73	150,10
8	15,91	41	81,56	74	147,21	8	16,45	41	84,80	74	152,16
9	17,90	42	83,55	75	149,20	9	18,50	42	86,36	75	154,22
10	19,89	43	85,54	76	151,19	10	20,56	43	88,42	76	156,27
11	21,88	44	87,53	77	153,18	11	22,61	44	90,47	77	158,33
12	23, 87	45	89,52	78	155,17	12	24,67	45	92,53	78	160,39
13	25, 86		91,51	79	157,16	13	26,78	46	94,58	79	162,44
14	27,85	47	93,50	80	159, 15	14	28,78	47	96,64	80	164,50
15	29,84	48	95,49	81	161,14	15	30,84	48	98,70	81	166,56
16	31,88	49	97,48	82	163,13	16	32,90	49	100,75	82	168,61
17	33 ,82	50	99,47	83	165,12	17	34,95	50	102,81	83.	170,67
18	3 5,80	51	101,46	84	167,11	18	37,01	51	104,87		172,72
19	37,79	52	103,45	85	169,10	19	39 ,06	52	106,92	85	174,78
20	39 ,78	53	105,44	86	171,09	20	41,12	53	108,98	86	176,84
21	41,77	54	107,42	87	173,08	21	43 ,18	54	111,04	87	178,89
22	43,76	55	109,41	88	175,07	22	45,28	55	113,09	88	180,95
23	45,75	56	111,40	89	177,06	23	47,29	56	115,15	89	183.01
24	47,74	57	113,89	90	179,04	24	49,35	57	117,20	90	185,06
25	49,78	58	115,38	91	181,03	25	51,40	58	119,26	91	187,12
26	5 1,72	59	117,87	ł I	183,02	26	53,46	59	121,82		189,17
27	53,71	60	119,36	93	185,01	27	55,52	60	123,87		191,23
28	55,70	61	121,35	94	187,00	28	57,57	61	125,43	94	193,29
29	57,69	62	123,84	95	188,99	29	59,68	62	127,49	95	195,84
30	59,68	63	125,88	96	190,98	30	61,68	63	129,54	96	197,40
31	61,67	64	127,32	97	192,97	31	63,74	64	131,60	97	199,46
32	63 ,66	65	129,31	98	194,96	32	65,80	65	133,65	98	201,51
33	65, 65		131,80	99	196 ,95	33	67 ,85	66	135,71	1	203,57
34		•	133,29		198,94	34	69,91	67	137,77	100	205,63
H	19,1	0 3 0	A Dur	фm.		j	19,4	2 3	oll Du	r¢m	

		62	Boa.				63 8	oU =	- 5 1,	4 8	uβ.
eff.	Rfs.	eff.	Æfß.	eff.	Rfg.	eff.	Rfp.	eff.	Rfs.	efs.	Rfg.
2	4,24	35	74,34	68	144,45	2	4,38	35	76,76	68	149,14
3	6,37	36	76,47	69	146,57	3	6,58	36	78,96	"	151,34
4	8,49	37	78,59	70	148,69	4	8,77	37	81,15		153,58
5	10,62	3 8	80,72	71	150,82	- 5	10,96	3 8	83,84	11	155,72
6	12,74	39	82,84	72	152,94	6	13 ,16	39	85,54	11	157,92
7	14,86	40	84,97	73	155,07	7	15,85	40	87,73	11	160,11
8	16,99	41	87,09	74	157,19	8	17,54	41	89,92	16	162,80
9	19,11	42	89,21	75	159,82	9	19,74	42	92,12	11	164,50
10	21,24	43	91,34	76	161,44	10	21,93	43	94,31	71	166,69
11	23,36	44	93,46	77	163,56	11	24,12	44	96,50	H	168,88
12	25,49	45	95,59	78	165,69	12	26,32	45	98,70	11	171,08
13	27,61	46	97,71	79	167,81	13	28,51	46	100,89		173,27
14	29,78	47	99,84	80	169,94	14	30,70	47	103,08	11	175,46
15	31,86	48	101,96			15	32,90	48	105,28	11	177,66
16	33,98	49	104,08	82	174,19	16	35,09	49	107,47	K	179,85
17	36,11	50	106,21		176,81	17.	37,28		109,66	11	182,04
18	3 8,23	51	108,33	11	178,43	18	39,48		111,86	11	184,24
19	40,36	52	110,46	85	180,56	19	41,67		114,05	11	186,48
20	42,48	53	112,58	86	182,68	20	43 ,86		116,24		188,62
21	44,60	54	114,71	87	184,81	21	46,06		118,44	II	190,82
22	46,78	55	116,83	88	186,93	22	48,25		120,63		193,01
23	48,85	56	118,95	89	189,06	23	50,44		122,82		195,20
24	50,98	57	121,08	90	191,18	24	52,64	57	125,02	90	197,40
25	53 ,10	58	123,20	91	193,3 0	25	54,83	58	127,21	11	199,59
26	55,28	59	125,38	92	195,48	26	57,02	4 1	129,40	92	201,78
27	57,35	60	127,45	93	197,55	27	59,22	60	131,60	93	203,98
28	59,47	61	129,58	94	199,68	28	61,41	61	133,79	II 1	206,17
29	61,60	62	131,70	95	201,80	29	63 ,60	62	135,98	95	208,36
3 0	63,72	63	133 ,82	96	203,98	30	65 ,80	63	138 ,18	II :	210,56
31	65,85	64	135,95	97	206 ,05	31	67,99	64	140,87		212,75
3 2	67,97	65	138,07	98	208,17	32	70,18	65	142,56		214,94
33	33 70,10 66 140,20				210,80	33	72,88		144,76		217,14
34	72,22	67	142,32	100	212,42	34	74,57	, ,		13 1	
	19,7	4 30	A Dur	фm,		42 34 74,57 67 146,95 100 219,88 20,05 30 II Durchm.					

		64	Zoa.					65	Zoa.		
Lff.	RfB.	eff.	Rfß.	eff.	Rff.	eff.	RfØ.	efg.	Rff.	2f8.	Rfs.
2	4,52	35	79,22	68	153,92	2	4,66	35	81,71	68	158,76
3	6,79	36	81,48	69	156,18	3	7 00	36	84,05	69	161,10
4	9,05	37	83,75	70	158,44	4	9,3 3	37	86,88	70	163,43
5	11,31	3 8	86,01	71	160,71	5	11,67	38	88,72	71	165,77
6	13,58	39	88,27	72	162.97	6	14,00	39	91,05	11	168,10
7	15,84	40	90,54	73	165,23	7	16,34	40	93,8 9		170,44
8	18,10	41	92,80	74	167,50	8	18,67	41	95,72		172,77
9	20,37	42	95,06	75	169,76	9	21,01	42	98,06		175,11
10	22,6 3	43	97,33	76	172,02	10	23,34		100.89		177,44
11	24,89	44	99,59	77	174,29	. 11	25.6 8		102,78		179,78
12	27,16	45	101,85	78	176,55	12	28 .01		105,06		182,11
13	29,42	46	104,12	79	178,81	13	30.3 5	11 1	107,40		184.45
14	31,68	47	106,38	80	181,08	14	32,6 8		109,73		18 6, 78
15	33,9 5	48	108,64	81	183,34	15	35,02		112,07		189,12
16	36 ,21	49	110,91	11	185,61	16	37,35	13 1	114,40		191.45
17	38,48	50	113,17	83	187,87	17	39 ,69		116,74	H 1	193,79
18	40,74	51	115,44		190,13	18	42,02		119,07	H (196,12
19	43,00	52	117,70	85	192,40	19	44,36		121,41		198,46
20	45,27	53	119,96	"	194,66	20	46,69	H 1	123,74		200-79
21	47,53	54	122,23	11	196,92	21	49.03		1 26 .08	1) 1	203, 13
2 2	49,79	55	124,49	11	199,19	22	51,36		128,41		205,46
23	52, 06	56	126,75		201,45	23	53 ,70	3 1	130,75	K 1	207,79
24	54 ,32	57	129,02	"	203,71	24	56,03		133,08	H 1	210,13
25	56 ,58	58	131,28	11	205,98	25	58,37		135,42	13 1	212,46
26	58,85	II	133,54	1	208,24	26	60.70		137.75	u 1	214,80
27	61,11	11	135,81	li	210,50	27	63,04		140,08	H 1	217,13
28	63 ,37	61	138,07	lf .	212,77	28	65,37	61	142.42	8 1	219,47
29	65,64	11	140,33	II.	215 ,03	29	67,71		144.75	!: I	221,80
3 0	67,90	63	142,60		217,29	3 0	70,04	• 1	147,09	II .	224 .14
31	70,16		144,86	13	219,56	31	72,87		149,42	ui	226,47
32	72,43	65	147,13	H	221,8 2	32	74,71		151,76		228,81
33	74,69	11	149,39	II.	224.09	33	77,04		154,09		231,14
34	76,98	••	151,65			34	79.88			-	233,48
Ħ	20,8	7 30	A Dur	dm.	, 1	J	20,6	9 3 6	U Du	rфm.	

	86 3	oU =	= 5 1/	F 1	ιβ.			6	I Zou.		
efg.	Rfg.	₽fβ.	Rfg.	eff.	RfB.	£fβ.	Rfß.	eff.	Rfß.	efs.	Rfß.
2	4,81	35	84,25	68	163,69	2	4,96	35	86,82	68	168 ,68
3	7,22	36	86,65	69	166,09	3	7,44	36	89,80	69	171,16
4	9,62	87	89,06	70	168,50	4	9,92	37	91,78	70	173,65
5	12,03	3 8	91,47	71	170,91	5	12,40	38	94,26	71	176,18
6	14,44	39	93,88	72	173,31	6	14,88	39	96,74		178,61
7	16,85	40	96,28	73	175,72	7	17,36	40	99,22	1 1	181,09
8	19,25	41	98,69	74	178,13	8	19,84		101,70		183,57
9	21,66	42	101,10	75	180,54	9	22,32	42	104,19		186,05
5 6 7 8 9 10 11 12	24,07	43	103,51	76	182,94	10	24,80		106,67	i i	188,53
11	26,47	44	105,91	77	185,85	11	27,28	44	109,15		191,01
12	28,88	45	108,82	78	187,76	12	29 ,76		111,63		193,49
13	31,29	46	110,73	79	190,17	13	32,24		114,11		195,97
13 14 15 16 17 18 19 20	33,70	47	113,18	80	192,57	14	34,73		116,59		198,45
15	36, 10	48	115,54	81	194,98	15	37,21		119,07	1	200,98
16	38,51	49	117,95	82	197,89	16	39,69		121,55		203,41
17	40,92		120,36		199,79	17	42,17		124, 03		205,89
18	43,82		122,76		202,20	18	44,65	-	126,51		208,88
19	45,73		125,17		204,61	19	47,13	1 1	128,99		210,86
20	48,14		127,58		207,02	20	49,61		131,47		213,84
21	50,55		129,98	87	209,42	21	52, 09		133,95		215,82
22	52,9 5	1 1	132,89		211,83	22	54, 57		136,43		218,30
23	55,86		134,80		214,24	23	57,05		138,92		220,78
24	57,77		137,21		216,64	24	59,53	57	141,40		223, 26
25	60,18		139,61		219,05	25	62,01		143,8 8	91	225,74
26	62, 58	59	142,02		221,46	26	64,49		146,36	1	228,22
27	64,99		1	1	223,87	27	66,97		148,84		230,70
28	67,40		146,84		226,27	28	69,46		151,32	1	233,18
29	69,80				228,68	29	71,94		153,80	I	235,66
30	72,21	63	1 1		231,09	30	74,42		156,28		238,14
31	74,62		154,06	1	233, 50	31	76,90		158,76	3	240,62
32	77,03	4	156,46	1	235,9 0	32	79,3 8	ı	161,24		243,11
3 3	79,43		158,87		238,81	33	81,86	1	163,72	II .	245,59
34	81,84		161,28			34					248,07
ļ	21,0	1 30	OU Du	d)m,		21,88 Joll Durchm.					

ì	1	68	Zoa.				69 3	0U =	= 5 ³/	4 81	ıß.
eff.	Rfs.	eff.	RfB.	eff.	RfB.	eff.	Rff.	eff.	Rfß.	Leg.	Aff.
2	5,11	35	89,43	68	173,76	2	5,26	35	92,08	68	178,91
3	7,66	36	91,99		176,31	3	7,89	36	94,71	69	181,54
4	10,22	37	94,54		178,87	4	10,52	37	97,34	70	184,17
5	12,77	38	97,10	71	181,42	5	13,15	3 8	99,97	71	186,80
6	15,88	39	99,65	72	183,98	6	15,78	39	102,61	72	189,43
7	17,88	40	102,21	73	186,53	7	18,41	40	105,24		192,06
8	20,44	41	104,76	74	189,09		21,04	41	107,87		194,69
9	22,99	42	107,82	75	191,64		23,67		110,50		197,32
10	25,55	43		II	194,20		26,81		113,18		199,95
11	28,10		112,48	11	196,75		28,94		115,76	11 1	202, 58
12	3 0,66			11	199,81	12	31,57		118,89	1) 1	205,22
13	83 ,21	11	117,54	II .	201,87		34,20		121,02		207,85
14	35,77	il .		11	204,42		36 ,83	47	, ,	H	210,48
15	38,82	II	122,65	11	206 ,98		39,46	i	126,28		213,11
16	40,8 8	11	125,21	**	209,58		42, 09	1	128,92	Н	215,74
17	43,44	li	127,76	11	212,09		44,72	ı	131,55	H	218,37
18	45,99	II .	130,32	H	214,64		47,35	ı	134,18	**	221,00
19	48,55	II .	1 32 ,87	ti	217,20		49, 98	1	136 ,81	11	223,63
20	51,10	II .	135,43	li .	219,75		52,62	H	139,44	LI .	226,26
21	53,66	"	137,98	11	222,31		55,2 5	il	142,07	n	228,89
22	56,21	11	140,54	11	224,86		57,88	II .	144,70	13	231,53
23	58,77	ш	143,09	11	227,42		60,51		147,88	11	234,16
24	61,32	ll .	145,65	II .	229,97		63,14		149,96	11	236,79
25	63 ,88	11	148,20	и	232,53		65,77	1	152 ,59	19	239,42
26	66,43	13	150,76		235,08	9 1	68,40		155,23	l)	242,05
27	68,99	ll .		ii 💮	237,64		71,03	1	157,86		244,68
2 8	71,54	12	155,87	11	240,20		73 ,66		160,49		247,81
29	74,10			11	242,75		76,29	62	163,12	II	249,94
30	76,65		160,98	Ш	245,81	30	78,93	63	165,75		252,57
31	79,21	64		ll .	247,86		81,56	64	168,38	18	255,20
32	81,77	l i	166,09	1	250,42		84,19		171,01	4	257,84
33) 1 1				252,97	33	86,82	• •	173,64	11	260,47
34	86,88		171,20		-	34	89,45				263 ,10
F	21,6	5 3	oll Du	rd)m		ł	21,9	6 30	U Du	rd)m.	

		70	Zoa.					71	Zou.		
efs.	Æfß.	Lib.	RfB.	eff.	Rfő.	£fğ.	Rfß.	eff.	Rfß.	efs.	Rfg.
2	5,41	35	94,77	68	184,13	2	5,57	35	97,50	68	189,43
3	8,12	36	97,48	69	186,84	3	8,35	36	100,28	69	192,21
4	10,83	37	100,19	70	189,54	4	11,14	37	103,07	70	195,00
5	13,58	38	102,89	71	192,25	5	13,92	3 8	105,85	71	197,78
6	16,24	39	105,60	72	194,96	6	16,71	39	108,64	72	200,57
7	18,95	40	108,31	73	197,67	7	19,50	40	111,48	73	203,36
8	21,66	41	111,02	74	200,38	8	22,28	41	114,21	74	206,14
9	24,87	42	113,72	75	203,08	9	25,07	42	117,00	75	208,93
10	27,07	43	116,48	76	205,79	10	27,85	43	119,78	76	211,71
11	29, 78	44	119,14	77	208,50	11	30,64	44	122,57	77	214,50
12	32,49	45	121,85	78	211,21	12	33,42	45	125,35	78	217,28
13	35,20	46	124,56	79	213,91	13	36,21	46	128,14	79	220,07
14	37,90	47	127,26	80	216,62	14	39,00	47	130,93	80	222,86
15	40,61	48	129,97	81	219,83	15	41,78	48	133,71	81	225,64
16	43,82	49	132,68		222,04	16	44,57	49	136,50	82	228,43
17	46,03		135,89	83	224 ,75	17	47,35		139,28	83	231,21
18	48,74		138,09	ł	227,45	18	50,14		142,07		234,00
19	51,44	52	140,80	85	230,16	19	52 ,92		144,85		236,78
20	54 ,15	53	143,51	86	232,87	20	55,71		147,64		239,57
21	56, 86	ł	146,22		235,58	21	58,50		150,48		242,86
22	59,57	55	148,98	88	238,28	22	61,28	55	153,21		245,14
23	62,28	56	151,63	89	240,99	23	64,07		156,00		247,93
24	64,98	57	154,34	90	243,70	24	66,85		158,78		250,71
25	67,69		157,05	91	246,41	25	69,64		161,57		253,50
26	70,40				249,12	26	72,42	59		. 1	256, 28
27	73,11	H			251 ,82	27	75,21		167,14		259,07
28	75,81	61	165,17		254,53	28	78,00	61			261,86
29	78,52	18	167,88		257,24	29	80,78	62	172,71		264,64
30	81,23		1 .	1	259,95	30	83 ,57	63	175,50		267,48
31	83, 94	64	173,30	i e	1 1	31	86,85	64			270,21
32	86,65	65	1	11	1	32	89,14		181,07		273,00
33	89,85		178,71		268,07	33	91,93	3	183,86		275,79
34	92,06		181,42		•	34					278,57
Į	22,2	8 3 0	U Dur	фm.			22,6	0 30	N Du	c d)m	, 1

	72	30U	= 6	₩				78	Zou.		
efs.	Rfg.	Lfg.	Rf\$.	efg.	Rfg.	Lfg.	Rfß.	efs.	Rfs.	efp.	Rfg.
2	5,72	35	100,26	68	194,80	2	5,88	35	103,07	68	200,25
3	8,59	3 6	103,18	69	197,67	3	8,83	36	106,01	69	203,19
4	11,45	37	105,99	70	200,58	4	11,77	37	108,96	70	206,14
5	14,32	3 8	108,86	71	203,40	5	·14,72	38	111,90	71	209,08
6	17,18	39	111,72	72	206,26	6	17,66	39	114,85	72	212,03
7	20,05	40	114,59	73	209,12	7	20,61	40	117,79	73	214,97
8	22,91	41	117,45	74	211,99	8	23, 55	41	120,74	74	217,92
9	25, 78	42	120,32	75	214,85	9	26, 50	42	123,68	75	220,86
10	28,64	43	123,18	76	217,72	10	29,44	43	126,63	76	223,81
11	31 ,51	44	126,05	77	220, 58	11	32,39	44	129,57	77	226,75
12	34,87	45	128,91	78	223,4 5	12	35,88	45	132,52	78	229 ,70
13	37,24	46	131,78	79	226,31	13	3 8,28	46	135,46	79	232,64
14	40, 10	47	134,64	80	229 ,18	14	41,22	47	138,41	80	235 ,59
15	42,97	48	137,50	81	232,04	15	44,17	48	141,85	81	238 ,58
16	45,83	49	140,37	14	234,91	16	47,11	49	144,80	82	241,48
17	48,70	50	143,23		237,77	17	50 ,06	50	147,24	83	244,42
18	51,56		146,10		240,64	18	53, 00	51	150,19	84	247,87
19	54,48	52	148,96	85	243,50	19	55,9 5	52	153,18	85	250,31
20	57,29	53	151,88		246,37	20	58,89	53	156,08	86	253,26
21	60, 16	54	154,69	87	249,23	21	61,84	54	159,02	87	256,20
22	63 ,02	,	157,56		252,10	22	64,78		161,97	88	259,15
23	65 ,89	1	160,42		254,9 6	23	67,78	56	164,91	89	262,09
24	68,75		163,29		257,88	24	70,67	57	167,86	90	265,04
25	71,61		166, 15		260,6 9	25	73,62		170,80		267,9 8
26	74,48		169,02		263,5 6	26	76, 56		173,75		270,93
27	77,34		171,88		266,42	27	79,51		176,69		273,87
2 8	80,21		174,75	i i	269,2 9	28	82,4 5	1	179,64		276,82
29	83,07		177,61		272,15	29	85,40		182,58		279,76
3 0	85,94		180,48		275,01	30	88,34		185,52		282,71
31	88,80		183,84		277,88	31	91,29		188,47	•	285,65
32	91,67		186,21	,	280,74	32	94,23	65	191,41	98	288,60
33	94,53		189,07		283,61	3 3	97,18		194,86		291,54
34	97,40		191,94		286,47	34	100,12	•	197,3 0	•	
Ħ	22,92	30	U Dur	фm.			23,2	4 30	N Du	фm.	

	-i	74	Zoa.				75 3	oll -	- 6 1/	4 8	uß.
Lfg.	RfB.	eff.	Rfg.	efs.	Rf\$.	Lff.	Rfg.	efs.	Rfğ.	eff.	Rfg.
2	6,05	35	105,91	68	205,77	2	6,21	35	108,79	68	211,37
3	9,07	36	108,94	69	208,80	3	9,82	36	111,90	69	214,48
4	12,10	37	111,96	70	211,83	4	12,43	37	115,01	70	217,59
5	15,18	38	114,99	71	214,85	5	15,54	38	118,12	71	220,70
6	18,15	39	118,01	72	217,88	6	18,65	39	121,28	72	223, 81
7	21, 18	40	121,04	73	220 ,90	7	21,75	40	124,33	73	226,91
8	24,20	41	124,07	74	223,93	8	24,86	41	127,44	74	230,02
9	27,23	42	127,09	75	226 ,96	9	27,97	42	130,55	75	233,18
10	30,2 6	43	130,12	76	229,9 8	10	31,08	43	1 33 ,66	76	236,24
11	33,2 8	44	133,15	77	233,01	11	34, 19	44	136,77	77	239,8 5
12	36,81	45	136,17	78	236,03	12	37,30	45	139,8 8	78	242,46
13	39,83	46	139,20	79	239,06	13	40,41	46	142,99	79	245,57
14	42,36	47	142,22	80	242,09	14	43,51	47	146,Q9	80	248,67
15	45,39	48	145,25	81	245,11	15	46,62	48	149,20	81	251,78
16	48,41	49	148,28	82	248,14	16	49,78	49	152,31	82	254,89
17	51,44	50	151,80	83	251,17	17	52, 84	50	155,42	83	258,00
18	54,47	51	154,83	84	254,19	18	55,95	51	158,53	84	261,11
19	57,49	52	157,85	85	257,22	19	59, 06	52	161,64	85	264,22
20	60,52	53	160,38	86	260,24	20	62 ,16	53	164,74	86	267,88
21	63,54	54	163,41	87	263,27	21	65,27	54	167, 85	87	270,48
22	66,57	55	166,43	88	266,80	222	68,8 8	55	170,96	88	273,54
23	69,60	56	169,46	89	269,32	23	71,49	56	174,07		276,65
24	72 ,62	57	172,49	90	272,8 5	24	74,60	1	177,18	1	279,76
25	75,6 5	58	175,51	91	275,87	25	77,71		180,29	н .	282,87
26	78,67		178,54		278,40		80,82	1	183,40		285,98
27	81,70	1	181,56	11	281,43		83,92		186,50		2 89,08
28	84,73	61	184,59	94	284,45	28	87,03		189,61		292,19
29	87,75	1	187,62		287,4 8		90,14	H I	192,72	11 1	295,80
30	90,78	63	190,64	II .	290,51	30	93,2 5		195,88		298,41
31	93,81	1	193,67	N	293, 53	31	96,3 6		198,94		301,52
32	96,88	1	196,69		296,5 6	32	99,47		202 ,05		304,68
33	99,86		199,72		299,5 8	33			205,16		307,74
34	102,88		202,75		• •						
ij	23,5	5 3	oll Du	rdym.		}	23,8	7 30	oll Du	chm.	

		76	Boa.					77	Zoa.		
Lib.	RfB.	efs.	Rff.	eff.	Æfß.	Lfg.	Rfs.	eff.	Rf6.	eff.	Rff.
2	6,88	35	111,71	68	217,05	2	6,55	35	114,67	68	222,80
3	9,57	36	114,90	69	220,24	3	9,82	36	117,95	69	226,07
4	12,76	37	118,10	70	223,43	4	13,10	37	121,23	70	229,35
5	15,95	3 8	121,29	71	226 ,62	5	16,88	3 8	124,50	71	232,63
6	19,15	39	124,48	72	229, 81	6	19,65	39	127,78	72	235,90
7	22,34	40	127,67	73	233, 01	7	22,93	40	131,05	73	239,18
8	25,53	41	130 ,86	74	236, 20	8	26,21	41	134,88	74	242,46
9	28,72	42	134 ,06	75	239,89	9	29,48	42	137,61	75	245,78
10	31 ,91	43	137,25	76	242,5 8	10	32, 76	43	140,88	76	249,01
11	35 ,11		140,44	77	245,7 7	11	36,04	, ,	144,16		252,28
12	38,3 0	45	143,63	78	248,97	12	39,31	45	147,44	78	255,56
13	41,49		146,82	79	252 ,16	13	42,59	46	150,71	79	258,84
14	44,68	47	150,02	80	255 ,85	14	45,87	47	153,99	80	262, 11
15	47,87	48	153,21	81	258,54	15	49,14	48	157,27	81	265,89
16	51,07	49	156,40	82	261,78	16	52,42	49	160,54	82	268,67
17	54,2 6	50	159,59	83	264,93	17	55,70	50	163,82	83	271,94
18	57,45	51	162,78	84	268 ,12	18	58,97	51	167,10	84	275,22
19	60,64	52	165,98	85	271,31	19	62,25	52	170,87	85	278,50
20	63,83	53	169,17	86	274,50	20	65,52	53	173,65	86	281,77
21	67,03	-	172,86		277,69	21	68,80	54	176,93	87	285,05
22	70,23	55	175,55	88	280,8 9	22	72,08	55	180,20	88	288,33
23	73,41		178,74	1	284, 08	23	75,85		183,48		291,60
24	76,60		181,94		287,27	24	78,63	57.	186,75	90	294,88
25	79,79	1	185,13	1	290,46	25	81,91	58	190,03		298,16
26	82,99		188,82		293, 65	26	85 ,18		193,31		301,43
27	86,1 8		191,51		296, 85	27	88,46		196, 58	1 1	304,71
2 8	89,87	61	194,70	3	300,04	28	91,74	61	199,86	1 1	307 ,99
29	92,56	I	197,90	11	303,23	29	95,01		203,14	1 1	311,26
30	95,75	63	201,09		306,4 2	3 0	98,29	63	206,4 1	96	314,54
31	98,95	1	204,28	97	309, 61	31	101,57	64	209,69	97	317,81
1	102,14		207,47	1	312,81	32			212,97		321,09
11 1		11	210,66		316,00		108,12		216,24		324,87
34	108,52		213,85	,,	319,19	34	111,40				327,64
IJ	24,1	9 B 0	A Dur	фm.		l	24,5	1 30	N Du	chm.	

	78 8	oU =	- 6 1/	≥ &1	uß.			78	Zoa.		
Lff.	Rff.	eff.	Rfs.	efs.	Rfß.	Lff.	ЯВ.	LfB.	Rff.	eff.	Rfß.
2	6,72	35	117,67	68	228,62	2	6,89	3 5	120,71	68	234,52
3	10,08	36	121,03	69	231,98	3	10,84	36	124,16	69	237,97
4	13,44	37	124,89	70	235,35	4	13,79	37	127,60	70	241,42
5	16,81	38	127,76	71	238,71	5	17,24	38	131,05	71	244,87
6	20,17	39	131,12	72	242 ,07	6	20,69	39	134,50		248,32
7	23 ,53	40	134,48	73	245,43	7	24,14	40	137,95	73	251,77
8	26 ,89	41	137,84	74	248,79	8	27,59	41	141,40	74	255,21
9	30,25	,	141,21	n I	252,16	9	31,04	42	144,85	75	258,66
10	33 ,62	43	144,57		255,52	10	34, 48		148,30		262,11
11	36 ,98		147,93		258 ,88	11	37 ,93		151,75	1	265,56
12	40,34	t :	151,29		262 ,24	12	41,38	45	155,20	II .	269,01
13	43,70	1	154,65		265 ,60	13	44 ,83		158,64	11	272,46
14	47,07		158,02		268,97	14	48,28	47	162,09	II .	275,91
15	50,48		161,38	II I	272,33	15	51,73		165,54	4	279,36
16		ı	164,74	и і	275,69	16	55,18		168,99		282,81
17	57 ,15	1	168,10	11 1	279,05	17	58,63		172,44		286,25
18	60,51	•	171,46		282, 42	18	62 ,08		175,89		289,70
19	63 ,88	1	174,83	11	285,78	19	65,52		179,34		293,15
20	67,24	t 1	178,19		289,14	20	68,97		182,79		296,60
21	70,60	•	181,55	If I		21	72,42		186,24		300 ,05
22	73,96	7	184,91	11 1	295,86	22	75,87		189,69		303 ,50
23	77,32		188,28		299,2 3	23	79,32		193,13		306,95
24	80,69)			302 ,59	24	82,77	57			310,40
25	84,05		195,00	19 1	305 ,95	25	86,22		200,03	l l	313,85
26	87,41	59	198,36	H (309,81	26	89,67		203 ,48	1	317,29
27	90,77	1 1	201,72	II 1	312,67	27	93,12		206 ,93	1	320,74
28	94,14	61		1 1	316,04	28	96 ,56		210,8 8	1	324,19
29	97,50		208,45	11 - 1	319 ,40	29	100,01		213,83		327,64
	100,86		211,81		322, 76		103,46		217,28	1	331,09
31	104,22		215,17	11 1	326 ,12	31	106,91		220,73	4	334,54
H I			218,53	1 1	329,4 9				224,17		337,99
H I	110,95		221 ,90		332, 85	33	113,81		227 ,62		341,44
34	114,81		225,26		336,21	34	117,26				344,89
H	24,8	B 30	A Dur	фm.			25,15	30	N Du	rd)m	, !

		80	Bou.			9	81 30	u -	- &	/4 8	luβ.
LfB.	RfB.	Leff.	Rfs.	eff.	Rfg.	Les.	RfB.	Lfg.	Rfß.	2f8.	Rfg.
2	7,07	35	123,78	68	240,50	2	7,25	35	126,90	68	246,55
3	10,61	36	127,32	69	244,03	3	10,87	36	130,52	69	250 ,17
4	14,14	37	130,86	70	247,57	4	14,50	37	134,15	70	253, 80
5	17,68	3 8	134,39	71	251,11	5	18,12	38	137,77	71	257,42
6	21,22	39	137,93	72	254,64	6	21,75	89	141,40	12 1	261 ,05
7	24,75	40	141,47	73	258,18	7	25,3 8		145,03	11	264,67
8	28,29	41	145,00	74	261,72	8	29,00	1	148,65		268,30
9	31 ,83	42	148,54	75	265,25	9	32 ,63	1	152,28		271,93
10	35, 36	43	152,08		268,79	10	36 ,25		155,90		275,55
11	38 ,90	44			272,83		39 ,88	1	159,53		279,18
12	42,44	45	159,15		275,86	12	43 ,50	1	163,15		282, 80
13	45,97		162 ,69		279,40	13	47,13		166,78		286,43
14	49,51	47	166,22		282,94	14	50,76	1	170,41		290,06
15	53, 05		169,76	ı	286,47	15	54,8 8		174,03	1)	293,68
16	56, 58		173,30	I .	290,01	16	58,01	I	177,66	u	297,81
17	60,12	1	176,83	•	293,55	17	61,63	1	181,28	il .	300,93
18	63 ,66		180,87	•	297,08		65,2 6	1	184,91	13	304,56
19	67,19	I	183 ,91		300 ,62	19	68,88	1	188,53	11	308,18
20	70,73		187,44	4	304,16	20	72, 51		192,16	ti	311,81
21	74,27		190,98	1	307,69	21	76,14		195,79	11	315,44
22	77,80	1	194,52	i .	311,23		79,76		199,41	14	319,06
23	81,84	1	198,05		314,77	23	83,89		203,04		322,69
24	84,88		201,59		318,81	24	87,01	57	206,66	h	326,31
25	88,41	II.	205,13		321,84	25	90,64	1	210,29	11	329,94
26	91,95	II .	208,67	1	325,3 8	26	94,26	1	213,91	ll .	333,66
27	95,49	11	212,20	li .	328,92		97,89	1	217,54	er :	337,19
28	99,02	ll .	215,74	li .	332,45	28	101,52	ı	221,17	li I	340,82
29	102,56	!	219,28		335,99	29	105,14	il.	224,79	il	344,44
	106,10	11	222,81		339,58		108,77		228,42	l)	348,07
31		ii .	226,85	I	343,06		112,39	1	232,04		351,69
1 I	113,17	13	229, 89	ľ	346,60		116,02		235 ,67	II .	355,82
	116,71	11	233, 42	12	350,14		119,64	1	239,29	u	358,94
34	120,25		236 ,96		353,67	34	123,27		•		362,57
l	25,4	6 3 (A Dur	фm.		25,78 Boll Durchm.					

	•	82	Zoa.					88	Boa.		
Life.	Rff.	2f6.	Rfő.	Lfg.	RfF.	eff.	Rfp.	efs.	Rf6.	Lefs.	Rff.
2	7,43	35	130,05	68	252,67	2	7,61	35	133,24	68	258,87
3	11,14	36	133,76	69	256,39	3	11,42	36	137,05	69	262,68
4	14,86	37	137,48	70	260, 10	4	15,22	37	140,85	70	266,4 9
5	18,57	3 8	141,20	71	263,82	5	19,03	38	144,66	71	270,29
6	22,29	39	144,91	72	267,53	6	22,84	39	148,47	72	274,10
7	26,01	40	148,63	73	271,25	7	26,64	40	152,28	73	277,91
8	29,72	41	152,84	74	274,97	8	30,45	41	156 ,08	74	281,71
9	33,44	42	156,06	75	278,68	9	34,26	42	15 9 ,89	75	285,52
10	37,15	43	159,78	76	282,4 0	10	38,07	43	163,70	76	289,83
11	40,87		163,49	77	286,11	11	41,87	44	167,50	77	293,13
12	44,58	45	167,21		289,8 3	12	45,68	45	171,81	78	296,94
13	48,30	46	170,92	79	293,5 5	13	49,49	46	175,12	1	300,75
14	52,02	47	174,64	80	297,26	14	53,29	47	178,92	80	304,56
15	55,73	48	178,35	81	300,98	15	57,10	• 1	182,78		308,36
16	59,45	49	182,07	82	304,69	16	60,91	49	186,54		312,17
17	63,16	50	185,79	83	308,41	17	64,71	50	190,35	83	315,98
18	66,8 8	51	189,50	84	312,12	18	68,52		194,15		319,78
19	70,60	52	193,22		315,84	19	72,33		197,96		323,59
20	74,31	53	196,93		319 ,56	20	76,14	1 1	201,77		327,40
21	78,03		200,65		323,27	21	79,94		205,57	1 1	331,20
22	81,74	55	204,37	88	326,9 9	22	83,75	55	209,38		335,01
23	85,46	1	208,08	1 1	330 ,70	23	87,56		213,19		338,82
24	89,17	57	211,80		334,42	24	91,36	57	216,99		342,63
25	92,89		215,51		338,14	25	95,17	1 1	220, 80	1 1	346,43
26	96,61		219,23		341,85	26	98,98		224,61		350,24
	100,32		222,94	1	345,57	27	102,78	1 1	228,4 2		354,05
	104,04		226,6 6	. 1	349,28	28	106,59	. ,	232,22	1 1	357,85
	107,75		230 ,38		353, 00	29	110,40		236 ,03		361,66
	111,47		234 ,09		356,71	30	1		239,84	1 1	365,47
м 1	115,19		237,81	1	360,43	31		1 1	243,64	1 1	369,27
14 1	118,90		241,52		364 ,15		121,82	I I	247,45		373,08
1 1	122,62		245,24		367 ,86		125, 63		251,26		376,89
34	126,33		248,96		371, 58						
)	26,10	30	U Dur	фm,		26,42 30U Durchm.					

[6]

	84	ZoU	-7	Fuß				81	Zoa.		
eff.	Rfg.	eff.	Rfß.	Lefs.	Rff.	Lfg.	Æfß.	eff.	Rfg.	2ff.	Rff.
2	7,79	35	136,47	68	265,15	2	7,98	35	139,74	68	271,50
3	11,69	3 6	140,37	69	269 ,05	3	11,97	36	143,73	69	275,49
4	15,59	37	144,27	70	272,95	4	15,97	37	147,72	70	279,48
5	19,49	3 8	148,17	71	276,85	5	19,96	3 8	151,72		283,48
6	23,89	39	152,07	72	280,74	6	23,9 5	39	155,71		287,47
7	27,29	40	155,97	73	284,64	7	27,94	40	159,70	[291,46
8	31,19	41	159,87	74	288,54	8	31,94	41	163,70	9	295,45
9	35,09	42	163,77	75	292,44	9	35,93	1	167,69	ll .	299,45
10	38,99	43	167,66	76	296,34	10	39,92		171,68	II .	303,44
11	42, 89	44	171,56	77	300,24	11	43,91		175,67		307,43
12	46,79	45	175,46	78	304,14	12	47,91	1	179,67		311,42
13	50,69	46	179,86	14	308,04	13	51,9 0	1	183,66		315,42
14	54,59	47	183,26		311,94	14	55,89	•	187,65		319,41
15	58,48	13	187,16	и	315,84	15	59,89		191,64		323,40
16	62,38	n	191,06		319,74	16	63 ,88		195,64		327,40
17	66,28	11	194,96	1	323,64	17			199,63		331,\$9
18	70,18	t	198 ,86	11	327,54	18		L	203,62		335,\$8
19	74 ,08	52	202 ,76	11	331,44	19			207,61		339,37
20	77,98	58	206,66	ll .	335,88	20	79 ,85		211,61		343,37
21	81,88		210,56	II.	339,2 3		83,84	_	215,60		347,36
22	85,78	11	214,46	H	343,18	22	87,88		219,59		351,35
23	89,68	11	218,86	ll .	347,03	23			223 ,59		355,84
24	93,58	ĸ	222,2 6	14	350,93	24	95,82		227 ,58		359,34
25	97,48	u	226 ,15	u e	354 ,83	25	99,81		231,57	•	363,33
	101,38	9	230 ,05	1	358,73	26			235 ,56		367,32
27	105,28	u	233,9 5	11	362,63		107,80		239 ,56		371,32
	109,18	u	237 ,85	1	366 ,54		111,79		243,55	1 .	375,31
	113,07	ľ	241,75		370,43		115,78		247,54		379,30
	116,97	u u	245 ,65		374,33		119,78		251,53	1 1	383,29
	120,87	11	249,55		378,23		123,77		255,53	4 !	387,29
	124,77	H	253,4 5	8	382,13		127,76		259 ,52		391,2 8
1 1	128,67		257,85		386,03		131,75		263,51		395,27
34	132,57				389,93	34	135,75		267,51		
,	26,7	4 30	A Dur	фm.		1	27,0	6 3 (N Du	фm.	

		86	Zoa.				87 3	0Ü =	- 7 1/	4 8	μβ. .
efs.	Rfg.	efg.	Rfő.	eff.	Rfg.	Lff.	Rfg.	eff.	Rfß.	efs.	Afg.
2	8,17	35	143,05	68	277,92	2	8,36	35	146,89	68	284,42
3	12,26	36	147,13	69	2 82,01	3	12,54	36	150,58	69	288,61
4	16,34	37	151,22	70	286,10	4	16,73	37	154, 76	70	292,79
5	20,43	3 8	155,81	71	290,19	5	20,91	3 8	158,94	71	296,97
6	24,52	3 9	159,40	72	294,27	6	25,09	39	163,12	72	301,16
7	28,61	40	163,48	73	298,36	7	29,27	40	167,31	73	305,84
8	32,6 9	41	167,57	74	302,45	8	33,46	41	171,49		309,52
9	36 ,78	42	171,66	75	306,53	9	37,64		175,67		313,70
10	40,87		175,74		310,62	10	41,82		179,85		317,89
11	44,95	44	179,83	77	314,71	11	46, 01		184,04		322,07
12	49,04	45	183,92	78	318 ,80	12	50,19		188,22	1 (326,2 5
13	53,13	46	188,01	79	322,8 8	13	54,37		192,40		330,44
14	57,22	47	192,09		3 26,97	14	58,55		196,59		334,62
15	61,30	48	196,18		331 ,06	15	62,74		200,77		338 ,80
16	65,8 9	49	200,27	82	335,14	16	66,92	49	204,9 5		342,9 8
17	69,4 8	50	204,85	83	339 ,23	17	71,10		209,18		347,17
18	73,5 6	51	208,44	84	343,82	18	75,29	1 1	213,82		351,85
19	77,65	52	212,53		347,41	19	79,47		217,50		355,58
20	81,74		216,62	86	351,4 9	20	83,65		221,6 8	1	359,71
21	85,83		220,70	87		21	87,83		225,87		363 ,90
22	89,91	55	224 ,79		359, 67	22	92,02	1	230, 05		368 ,08
23	94,00	56	228, 88		363 ,75	23	96,20		234 ,23	1	372,26
24	98, 09		232,96		367,84	24	100,38		238,4 1	1	376,45
25	102,17	58	237, 05		371,93		104,56		242,6 0		380,63
	106,26	1 1	241 ,14		376,02		108,75	1 1	246, 78	1 1	384,81
M 1	110,85		245,2 3		380,10	27	112,93	I I	250,96	1 1	388,99
BI 1	114,44		249, 31		384,19		117,11		255,1 5		393 ,18
. .	118,52	• 1	253,4 0	ı	388,28	29	121,80		259 ,33	5 I	397,86
• •	122,61		257,49	ľ	392,87		125,48		263 ,51	3	401,54
31	126,70		261, 58		396,4 5	31			267 ,69		405,73
	130,79		265,6 6	1	400,54		133,84		271,88		409,91
2 1 1	134,87		269, 75	1	404,68		1 3 8,08	e 1	276,06		414,09
34	138,96		273,84			34	142,21		•	•	418,27
	27,8	7 3 0	A Dur	фm.	į		27,6	9 30	A Dui	фm.	

		88	Zoa.					88	Zou.		
Lfg.	RfB.	eff.	Rfg.	efs.	Rfß.	818.	Rfs.	Lfß.	Æfß.	eff.	RFB.
2	8,55	35	149,78	68	291,00	2	8,75	35	153,20	68	297,65
3	12,83	36	154,06	69	295,28	3	13,13	36	157,58	69	302,03
4	17,11	37	158,34	70	299,56	4	17,50	37	161,96	70	306,41
5	21,89	3 8	162,62	71	303,84	5	21,88		166,88	71	310,78
6	25,67	39	166,90	72	308,12	6	26,2 6	39	170,71	72	315,16
7	29,95	40	171,18	73	312,40	7	30,64	40	175,09		319,54
8	34,23	41	175,45	74	316,68	8	35,01	41	179,46	74	323,92
9	38,51	42	179,78	75	320,96	9	39,39	1	183,84	r t	328,29
10	42,79	43	184,01	76	325,24	10	43,77	43	188,22	76	332,67
11	47,07	44	188,29	7-7	329,52	11	48,15	44	192,60	77	337,05
12	51,85	45	192,57	78	333,80	12	52 ,52	45	196,97		341,48
13	55,63	46	196,85	79	338,08	13	56,90	46	201,35	79	345,80
14	59,91	47	201,18	80	342,86	14	61,28	47	205,78	80	350,18
15	64,19	48	205,41	81	346,63	15	65,65	48	210,11	81	354,56
16	68,47	49	209,69	82	350,91	16	70,08	49	214,48	82	358,93
17	72,75	50	213,97	83	355,19	17	74,41		218,86		363,31
18	77,03	51	218,25	84	359,47	18	78,79	51	223,24		367,69
19	81,31	и	222,53	и	363,75	19	83,16		227,62		372,07
20	85,59	53	226,81	11	368,03	20	87,54	53	231,99		376,44
21	89,86	54	231,09	11	372,31	21	91,92	54	236,37		380,82
22	94,14	55	235,37	11	376,59	22	96,30	55	240,75	88	385,20
23	98,42	56	239,65	89	380,87	23	100,67	56	245,12	89	389,58
24	102,70	57	243 ,93	и	385,15	24	105,05	57	249,50	90	393, 95
25	106,98	58	248,21	91	389,43	25	109,48	58	253 ,88	91	398,33
26	111,26	59	252,49	92	393,71	26	113,81	59	258 ,26	92	402,71
27	115,54	60	256,77	93	397,99	27	118,18	60	262,63	93	407,08
28	119,82	61	261,04	94	402,27	28	122,56	61	267,01	94	411,46
29	124,10	62	265 ,82	95	406,55	29	126,94	62	271,89	95	415,84
30	128,88	63	269 ,60		410,83	30	131,31	63	275,77	96	420,22
81	132,66	64	273,88		415,11	31	135,69	64	280,14	97	424,59
32	136,94	65	278,16		419,89	32	140,07	65	284,52	98	428,97
33	141,22	66	282,44	99	423,67	33	144,45	66	288,90	99	433 , 35
34	145,50	67	286,72	100	427,95	34	148,82	67	293,27	100	437,73
ji	28,0	1 31	N Du	фm.		ļ	28,8	3	oll Du	rфm.	

	90 3	oA =	= '7 1/;	Fu	β.			91	Zoa.		
eff.	Rfg.	eff.	Æff.	eff.	Rf\$.	Lfg.	Rfő.	eff.	Rfg.	Lfg.	Affi.
2	8,95	35	156,66	68	304,38	2	9,15	35	160,16	68	311,18
3	13,42	36	161,14	69	308,85	3	13,72	36	164,74	69	315,76
4	17,90	37	165,62	70	313,88	4	18,30	37	169,82	70	320,33
5	22, 38	3 8	170,09	71	317,81	5	22,8 8	3 8	173,89	71	324,91
6	26, 85		174,57	72	322,2 8	6	27,45	39	178,47	72	329, 49
7	31,83	40	179,04	73	326 ,76		32 ,03	40	183,05	73	334 ,06
8	35,80	41	183,52	74	331,24	8	36 ,61	41	187,62	74	338,64
9	40,28		188,00	75	335,71	9	41,18	1	192,20	75	343,21
10	44,76	H	192,47	76	340,19	10	45, 76		196,77	KI .	347,79
11	49,23	1	196,9 5		344,6 6		50,83	I	201,8 5		352,87
12	53 ,71		201,48	11	349,14		54 ,91	•	205,9 3	11	356,94
13	58,19	4	205,90	11	353,62	• •	59,4 9	ł	210,50		361,52
14	62,66	li .	210,88	li l	358 ,09	14	64, 06		215 ,08		366, 10
15	67,14	ı	214,85	il.	362,57	15	68,64	1	219,66	14	370,67
16	71,61		219,33	13	367, 05	16	73,22		224,23		375,25
17	76, 09	1	223 ,81	11	371,52	17	77,79	l	228, 81		379,82
18	80,57	1	22 8,28		376,00		82,37		233,8 8	II .	384,40
19	85,04	ŀ	232, 76		380,47	19	86,94		237 ,96	13	388,98
20	89,52	1	237,24	11	384,9 5	20	91,52		242,54	14	393, 55
21	94,00	1	241,71		389,48	21	96,10	1	247,11	и	398,18
22	98,47	i I	246 ,19	II .	393 ,90		100,67	1	251,69)	402,71
23			250,66	1	398,8 8	23	105,25	ľ	256,27	11	407,28
	107,42		255,14	H	402,8 6		109,88		· ·	И	411,86
	111,90		259,62	1	407,83		114,40	ı	265,4 2	1	416,48
	116,38	1	264 ,09	1	411,81		118,98	1	269,99	1	421,01
	120,85	1	268 ,57		416,28		123,55	1	274,57	15	425,59
	125,33	18	273,05	3	420,76		128,13		279,15		430,16
1	129,81		277,52	ll l	425,24		132,71	1	283,72		434,74
n :	134,28		282,00	lf .	429,71		137,28	1	288,30		439,82
	138,76	l	286,47	11	434,19		141,86		292 ,88	15	443,89
u i	143,28		290,95	II .	438,67		146,44	1 1	297,45	a i	448,47
	147,71	•	295,43	H .	443,14		151,01	1	302,03	,	453,04
34	152,19				447,62	34	155,59				457,62
M .	28,6	ಶ	U Dur	cym.		l	28,9	7 3	oll Du	roym.	, 1

		92	Zoa.				93 3	oU =	_ '7 °/	4 8	uß.
efs.	Rfg.	LfB.	Rfs.	Lfg.	Rfs.	eff.	Æfő.	Lfg.	Rfß.	₽fβ.	Aff.
2	9,35	35	163,70	68	318,06	2	9,55	35	167,28	68	325,01
3	14,03	36	168,88	69	322, 73	3	14,83	86	172,06	69	329 ,79
4	18,70	37	173,06	70	327,41	4	19,11	37	176,84	70	334, 57
5	23,3 8	3 8	177,74	71	332,09	5	23,89	38	181,62	71	339,35
6	28, 06	39	182,41	72	336,77	6	28,67	l	186,40		344,13
7	32,74	40	187,09	73	341,44	7	33,4 5		191,18		848,91
8	37,41	41	191,77	74	346,12	8	38,23	ı	195,96		353,69
9	42, 09	42	196,45	75	350 ,80	9	43,01	1	200,74		358,47
10	46,77	43	201,12	76	355,4 8	10	47,79	1	205,52		363,25
11	51,45	44	205,80	11	360, 15	11	52, 57	1	210,30		368,03
12	56,12	45	210,48	11	364, 83	12	57,8 5	ı	215,08	1 1	372,81
13	60 ,80	46	215,15	79	369 ,51	13	62 ,13		219,86		377,58
14	65,48	47	219,83	15	374,19	14	66,91		224,64	1	382,36
15	70,16	Ħ	224,51	IR .	378,86	15	71,69		229,4 2	1 1	3 87,14
16	74,83	H	229,19	1	383,54	16	76,47	3	234,20		391,92
17	79,51	li	233 ,86	11	388,22	17	81,25		238,9 8		396 ,70
18	84,19	U.	23 8,54	11	392, 90	18	86,03		243, 76		401,48
19	88,87		243,22	14	397 ,57	19	90,81		248,54		406,26
20	93,54	ll .	247,90		402,25	20	95,59		253,81		411,04
21	98,22		252,57	II .	406,93	21	100,87		258,09		415,82
86 '	102,90	II	257,2 5	ll .	411,61		105,15		262 ,87		420,60
E4 1	107,57	11	261,93	11	416,28		109,93		267,65		425,3 8
	112,25	ll I	266 ,61	1	420,96	1			272,48		430, 16
	116,93	II.	271,28		425,64		119,49		277,21	91	434,94
9 1 i	121,61	li .	275,96	H	430,31		124,27		281,99	1 1	439,72
	126 ,28	li .	280,64	H			129,04	1	286,77	1	444,50
	130,9 6	i	285,32		439,67		133,82	61	1 1		449,28
	135,64	II .	289,99			29	138,60		296,88	7 .	454,06
31 I	140,82	H	294,67	ı	449,02	30	143,88		301,11	3	458,84
	144,99	H	299,35	11	453,70	31	148,16	II.	305,89	u 1	463,62
	149,67	16	304,03		458,8 8	32			310,67	1	468,40
9 1. 1	154,35		308,70	ir	463 ,06		157,72	1	315,45	K 1	473,18
84	159,08		313,88			34	162,50	•	•		477,96
	20,2	8 30	U Dur	фm.		29,60 Boll Durchm.					

		94	Zoa.					95	Zoa.		
Liß.	Rff.	efs.	Rfg.	Leff.	Rfg.	€fβ.	Rff.	eff.	Rff.	268.	Rfs.
2	9,76	35	170,90	68	332 ,04	2	9,97	35	174,55		339,14
3	14,64	36	175,78	69	336,92	3	14,96	36	179,54	69	344,18
4	19,53	37			341,80	4	19,94	37	184,53	70	349,11
5	24,41	3 8	185,55	71	346,69	5	24,93	38	189,52	71	354,10
6 7 8	29,29	39	190,43	72	351,57	6	29,92	39	194,50	i .	359,09
7	34 ,18	40	195,81	73	356,45	7	34,91	40	199,49		364 .08
8	39, 06	41	200,20	74	361,33	8	39 ,89	41	204,48		369, 06
9	43,94	42	205,08	75	366,22	9	44,88		209,47		374,05
9 10	48,82	43	209,96	76	371,10	10	49,87	1 1	214,45	1 1	379,04
11	53,71		214,85	77	375,98	11	54 ,86		219,44		384.08
12	58,59	45	219,78	78	380,87	12	59,84		224,43		389,01
13	63,47	46	224,61	79	385,75	13	64, 83	1 1	229,42	4	394,00
14	68,36	47	229,49	80	390,63	14	69,82	47	234,40		398,99
15	73,24	48	234,38	81	395,51	15	74,81		239,8 9		403,98
16	78,12	49	239,26	82	400,40	16	79,79		244,88	1	408,96
17	83,01	50	244,14	83	405,28	17	84,78	50	249,37		413,95
18	87,89	51	249,03		410,16	18	89,77	51	254,8 5		418,94
19	92,77	52	253,91		415,05	19	94,76	52	259,84		423,9 2
20	97,65	53	258,79	86	419,93	20	99,74		264,83		428,91
21	102,54	54	263,67		424,81	21	104,78		269,32	1	433,9 0
22	107,42	55	268,56		429,70	22	109,72	55	274,80	1	43 8,89
23	112,30	56	273,44		434,58		114,71	56	279,29	1	443,87
· 24	117,19	57	278,82		439,46		119,69		284,28		448,86
25	122,07		283 21		444,34		124,68		289,26		453,8 5
26	126,95		288,09		449,28		129,67	1 1	294,2 5		458,84
27		60	292,97	5	454,11	27	134,66		299,24		463,82
28	136,72	61			458,99	28			304,28	1	468,81
29	141,60	62	302,74	1	463 ,88	29			309,21	li .	473,80
30	146,48	63	307,62	96	468,76	30	149,62	1 1	314,20	H.	478,79
31	151,87	64	312,50	97	473.64	31	154,60		319,19	1	483,77
32	156,25	65	317,89	98	478,53		159,59	1	324, 18	12	488,76
33	161,13	66	322,27	99	483,41		164,58	1	329 ,16		493,75
84	166,02	67	327,15	100	488,29	34	169,57		334 ,15		
	29,9	2 30	A Dut	фm.			30,2	4 3	oll Du	rchm.	, i

	96	ZoA	-8	Fuß	•			97	J Zou.		
Lff.	Rfs.	eff.	Rfő.	eff.	Rfg.	eff.	Rfß.	ZfB.	Rff.	Lib.	Aff.
2	10,18	35	178,25	68	346,32	2	10,89	35	181,98	68	353,57
3	15,27	36	183,34	69	351,41	3	15,59	36	187,18	69	358,77
4	20,37	37	188,43	70	356,50	4	20,79	37	192,88	70	363, 97
5	25,46	38	193,53	71	361 ,60	5	25,9 9	38	197,58	71	369 ,17
6	30, 55	39	198,62	72	366 ,69	6	31, 19	39	202,78	72	374,37
7	35,6 5	40	203,71	73	371,78	7	36,39	40	207,98	73	379 ,57
8	40,74	41	208,81	74	376,87	8	41,59	41	213,18	74	384,77
9	45,83	42	213,90	75	381,97	9	46,79	42	218,38	75	389 ,97
10	50,92	43	218,99	76	387,06	10	51,9 9	43	223,58		395,17
11	56 ,02	44	224,09	77	392,15	11	57,19	44	2 28 ,78	77	400,36
12	61,11	45	229 ,18	78	397,25	12	62,39	45	233,9 8	78	405,56
13	66,2 0	46	234,27	79	402,34	13	67,59	46	239, 18	79	410,76
14	71,80	47	239 ,86	80	407,43	14	72, 79	47	244,8 8	80	415,96
15	76,8 9	48	244,46	81	412 ,52	15	77,99	48	249,5 8	81	421,16
16	81,48	49	249,55	il .	417,62	16	83 ,19	49	254, 78	82	426,36
17	86 ,58	11	254,64		422,71	17	88,39	50	259,9 8		431,56
18	91,67	и	259,74		427,80	18	93,5 9		265 ,18		436,76
19	96 ,76	III	264 ,83	II .	432,90	19	98 ,79		270,37		441.9 6
91	101,85	11	269 ,92		437,99	20			275,57	1 1	447,16
	106,95	1)	275,01	1	443, 08	21	109,19		280,77		452,36
	112,04	11	280,11	i .	448,17		114,39	i 1	285,97	1	457,56
	117,13	!1	285,20		453,27		119,59		291,17	11 1	462,76
1 1	1 22,2 3	11	290,29	1	458,8 6		124,79		296,37	1 1	467,96
84 :	127,82		295,39			25		1 1	301,57		473,16
	132,41	11	300,48		468,55			1 1	306,77	1 1	478,36
1	137,50	13	305,57		473,64	27	140,88	4 1	311,97	1 1	483,56
	142,60	(1	310,67		478,73	28	145,58		317,17	H 1	488,76
K 1	147,69	11	315,76	1	483 ,83	29			322,37		493,96
1	152,78	15	320 ,85	1	488,92		155,98		327,57		499,16
	157,88		325,94	97	1 '	31	161,18		332,77		504,36
	162,97	u	331 ,04	1	499,11		166,38		337,97	1 1	509,56
	168,06	"	336 ,18		504,20		171,58		343,17		514,76
34	173,16	••	341,22			34	176,78			•	519,96
li .	30,5	6 30	A Dur	¢m.		ļ	30,8	8 3	oll Du	фm.	

•		9	Bzoa.				99 3	oU =	= 8 1/	4 8	u წ .
efs.	Rff.	eff.	Rfg.	eff.	Rfs.	eff.	Rfs.	efs.	Rff.	eff.	Rff.
2	10,61	35	185,75	6 8	360,90	2	10,83	35	189,56	68	368,80
3	15,92	36	191,06	69	366,20	3	16,24	36	194,98	69	373 ,72
4	21,22	37	196,87	70	371,51	4	21,66	37	200,40	70	379,18
5	26,53	3 8	201,68	71	376,82	5	27,08	38	205,81	71	384 ,55
6	31,84	3 9	206 ,98	72	382 ,13	6	32,49	39	211,23	72	389 ,96
7	37,15		212,29		387,4 3	7	37,91	40	216,64	73	395, 38
8	42,45	41	217,60	74	392,74	8	43,32	41	222,06	74	400,80
9	47,76	42	222 ,90	75	398, 05	9	48,74	42	227,48	75	406,21
10	53,07	ш	228,21	11	403,86	10	54,16		232 ,89	#	411,63
11	58,8 8	1	233 ,52	11	408,66	11	59,57	1	238,81	11	417,05
12	63,6 8	45	238 ,83		413,97	12	64,99	1	243,78	11	422,46
13	68,99		244,13	ll .	419,28	13	70,41	1	249,14	"	427,88
14	74,80	11	249,44	lt.	424,59	14	75,82		254,56	11	433,29
15	79,61	ll .	254,75	и	429, 89	15	81,24		259,97	11	438,71
16		11	260 ,06	u	435,20	16	86 ,65		265,89	li .	444,13
17	90,22	1	265,8 6	ii .	440,51	17	92, 07	1	270,81	n .	449,54
18	95,58	16	270,67	II .	445 ,81	18	97,49		276,22	u	454,96
	100,84	li .	275,9 8		451,12	19			281,64	H	460,88
	106,14	1	281,29		456,43		108,82		287 ,06	11	465,79
	111,45	II .	286 ,59	1	461,74	21	113,74	1	292,47	IR .	471,21
. 1	116,76		291,90		467,04	22		1	297,89	li	476,62
	122,06	и	297,21	1	472,85		124,57	4	303, 30	14	482,04
	127,37	11	302,52		477,66	24	129,98		308, 72	II.	487,46
	132,68		307,82		482,97	25			314,14	H	492,87
	137,99		313,18		488,27	26		4	319,55	15	498,29
	143,29		318,44	H	493,58	27	146,23		324 ,97	ił	503,71
	148,60	11	323 ,75		498,89		151,65	ı	330,89	11	509,12
	153,91		329, 05		504, 20		157,07	1	335 ,80	11	514,54
	159,22		334,3 6	2	509 ,50		162,48	•	341,22	LE .	519,95
	164,52		339,67		514 ,81		167,90	ı	346,63		525,87
	169,83		344,97		520,12	1	178,81		3 5 2, 05		530,79
	175,14		850,2 8		525,48		178,73		357,47	н	536,20
34	180,45		355,59			84	184,15	-		•	541,62
H	31 ,1	9 30	A Dur	Om.	1	31,51 Zoll Durchm.					. '

	100	30	a.		101	30	a.	16	3 3. =	-8	1/2F.
Lff.	RfB.	Lfg.	Rfß.	Lfs.	Rfs.	eff.	Rfß.	eff.	Rfß.	2f6.	Rîß.
2	11,05	35	193,41	2	11,27	35	197,30	2	11,49	35	201,23
3	16,57	36	198,94	3	16,91	36	202,94	3	17,24	36	206,98
4	22 ,10	37	204 ,46	4	22,54	37	208,57	4	22 ,99	1	212,78
5	27,63	11	209,99	5	28, 18	1	214,21	5	28,74	38	218,47
6		11	215 ,52	6	33 ,82		219, 85	6	34,49	i I	224,22
7	38 ,68		221,04	7	39,46		225,4 9	7	40,24	3	229,97
8	44,20	11	226,57	8	45,09		231 ,12	8	45,99	n	235,72
9	49,73		232, 10	9	50,73		236 ,76	9	51,74		241 ,47
10	55,26		237,62	10			242 ,40	10	57,49		247,22
11	60 ,78		243 ,15	11	62 ,01		248,04	11	63,24		252,97
12	66,31		248,67	12	67,64	1	253,67	12	68,99	1	258,72
13	71,84		254,20	13	73,2 8	1	259,31	13	74,74	IZ .	264,47
14	77,36		259 ,73	14	78,92		264, 95	14	80,49		270,22
15			265,25	15	84,55		270,58	15	86,24		275,97
16			270,78		90,19	11	276,22	16			281,72
17	1 1		276,31	17	95,83		281,86	17	97,74		287,47
18	1 ' 1	il I	281,83		101,47	ll .	287,50		103,49		293,22
11	104,99		287,36		107,10	3	293,13		109,28	11	298,97
II .	110,52		292,88	1	112,74		298,77		114,98	1 .	304,72
21	116,05		298,41		118,38	1	304 ,41		120,73	•	310,47
	121,57		303,94		124,02		310 ,05	1	126 ,48		316,22
11	127,10	1	309,46	23	129,65		315,68		132,28		321,97
[1	132,62		314,99		135,29	1	321 ,82		137,98		327,71
N 1	138,15		320,52		140,93	!!	326,96		143,78		333,46
	143,68		326,04		146,56	1	332,60		149,48		339,21
11	149,20		331,57		152,20	1	338,23		155,28		344,96
11	154,78		359,20	28			366,42		160,98		373,71
u –	160,26		386 ,83	29	· 1		394,61	1	166,78		402,46
11	165,78		414,46		169,11		422,79		172,48		431,21
	171,31		442,09		174,75		450,98		178,28		459,95
	176,88		469,72		180,39	1	479,16		183 ,98	1 1	488,70
1	182,36		497,35		186,03		507,85	1 1	189,78		517,45
	187,89				191,66					•	574,94
u 31,	,83 30 [ı Dı	ırdym.	32 ,	15 30 0	Di	irchm. i	32 ,	47 30B	DI	røm.

	108	30	a.		104	. 3c	a.	10	5 3.=	-8	³ /4 F.
紀76.	Æfß.	eff.	Æfß.	eff.	Æfß.	eff.	Rfs.	eff.	Rff.	eff.	Rfs.
2	11,72	35	205,19	2	11,95	85	209,20	2	12,18	35	213,24
3	17,58	36	211,05	3	17,98	36	215,17	3	18,27	36	219,88
4	23,45	37	216,92	4	23,90	37	221,15	4	24,87	37	225,42
5	29,81	3 8	222, 78	5	29,88	3 8	227,18	5	30,46	3 8	231,52
6	35,17	89	228,64	6	35,86	39	233, 10	6	36 ,55	3 9	237,61
7	41,03	40	234 ,51	7	41,84	40	239 ,08	7	42 ,64	40	243,70
8	46,90	41	240,87	8	47,81	41	245 ,06	8	48,74	41	249,79
9	52, 76	42	246,23	9	53,79	42	251,04	/9	54,88	42	255 ,89
10	58,62		252,09	10	59,77	43	257,01	10	60,92	u .	261,98
11	64,49	44	257,96	11	65,74	44	262,9 9	11	67,01	1	268,07
12	70,85	45	263 ,82	12	71,72	45	268,97	12	73,11	I	274,16
13	76,21	46	269 ,68	13	77,70	46	274,94	13	79,20		280,26
14	82,07	47	275,54	14	83,68	47	280,92	14	85,29	1	286,35
15	87,94	48	281,41	15	89,65	48	286,90	15	91,88	48	292,44
16	93,80	49	287,27	16	95,68	49	292,8 8	16	97,48	49	298,53
17	99,66	50	293,13	17	101,61	50	298 ,85	17	103,57	12	304,63
18			299,00	18	107,58	51	304,83		109,66		310,72
	111,39	52	304,86	19	113,56	52	310,81		115,76	11	316,81
20	117,25	53	310,72	20	119,54	53	316,78	20	121,85	53	322,91
21	123,11	54	316,58	21	125,52		322, 76		127,94		329,00
22	128,98	55	322,45	22	131,49	55	328,74		134,03	1	335, 09
23	134,84	56	328,81	23	137,47	56	334,72	23	140,18		341 ,18
24	140,70	57	334,17	24	143,45	57	340, 69	24	146,22	ll .	347,28
25	146,56	58	340 ,04	25	149,42	58	346,67		152,31		353,37
26	152,48	59	345 ,90	26	155,40	59	352, 65		158,40		359,46
27	158,29	60	351 ,76	27	161,88	60	358,62	27	164 ,50	1	365 ,55
28	164 ,15	65	3 81,07	28	167,86	65	388,51	28	170,59		396,02
29	170,02	70	410,89	29	173,88	70	418,40	29	176,68	70	426,48
30	175,88	75	439 ,70	3 0	179,31	75	448,28	30	182,77	75	456,94
81	181,74	80	469 ,02	31	185,29	80	478,17	31	188,87	13	487,41
32	187,60	85	498,33	32	191,26	85	508,05	32	194,96	85	517,87
33	193,47	90	527,64	33	197,24	90	537,94	83	201,05	90	548,88
34	199,33	100	586,27		203,22						609,26
32,	79 30 0	Di	ırdım.	33,	10 30 U	Di	ırdın.	33,	42 Zol	Di	ırdım.

	119	30	α.		113	30	α.	11	4 3. =	= 8	1/28.
2f6.	Rfs.	LfB.	Rfğ.	Lib.	Rfß.	Leff.	Rfg.	Liğ.	Rfs.	2ff.	Aff.
2	13 ,86	35	242,62	2	14,11	35	246,97	2	14,86	35	251,36
3	20,79	36	249 ,55	3	21,16	36	254,03	3	21,54	36	258,54
4	27,72	37	256,4 8	4	28,22	37	261 ,08	4	28,72	"	265,72
5	34,66	3 8	263,4 1	5	35,28	3 8	268,14	5	35,90	38	272,91
6	41,59	39	270,85	6	42,83	39	275,20	6	43,09	1	280,01
7	48,52	40	277,28	7	49,89	40	282,25	7	50,27	_	287,27
8	55,45	41	284,21	8	56,45		289,31	8	57,45		294,45
9	62,8 8	1	291 ,14	9	63,50		296,3 6	9	64,63	II .	301,63
10	69,82		298,07	10	70,56		303 ,42	10	71,81		308,83
11	76,25		305,01	11	77,62		310,48	11	79,00		316,00
12	83,18	45	311,94	12	84,67	45	317,58	12	86,18	n	323,18
13	90,11		318,87	13	91,73		324 ,59	13	93, 36	u	330,36
14	97,04		325 ,80	14	98,78		331,65		100,54		337,54
	103,98		332 ,78		105,84	•	33 8,70		107,72		344,72
	110,91	1	339,67		112,90		345,76		114,90	и '	351,91
	117,84		346,60	17			352 ,82		122,09		359,09
	124,77		353 ,53		127,01		359 ,87		129,27		366,27
	131,70		360,4 6		134 ,07		366 ,93		1 36 ,45		373,45
,	138,64		367,40		141,12		373 ,99		143,63		380,68
	145,57		374,88		148,18		381,04	_	150,81		387,82
13 1	152,50		381,26		155,24	ŀ	388, 10		158,00		395,00
	159,48	1	388, 19		162,29		395, 15		165,18		402,18
н I	166,36		395,12		1 69 ,85		402,21		172,36	1	409,36
	173,30		402,06		176,41	ı	409,27		179,54		416,54
	180,23		408,99		183,4 6		416,32		186,72		493,73
27	187,16		415,92	27			423,8 8		193,91		430,91
24	194,09	1	450,58		197,57		458 ,66	ľ .	2 01,09		466,82
	201,08		485,24		204,63	1	493,94		208,27		502,73
	207,96	l .	519,90		211,69		529,28		215,45		588,64
31	214,89	1	554,5 6		218,74		564, 51		222 ,63		574,64
и .	221,82		589,22		225 ,80		599,79		229, 81		610,45
14	228,75		623,8 8		232,8 6		635, 07	33	237 ,00		646,86
11	235,69	•			239,91			34	244,18	100	718,18
35	,65 30 l	D	urchm.	3 5,	97 ZoU	Di	ırdım.	36	29 Zo U	Du	rom.

	109	3 0	a.	l	110	30	a.	11	13. =	- 8	1/49
Lfg.	Æfß.	efs.	Rfs.	eff.	Rfs.	eff.	Rfß.	efg.	Æfß.	Liff.	Rfg.
2	13,13	35	229,79	2	13,87	35	234,03	2	13,61	35	238,
3	19,69	36	236,36	3	20,06		240,72	3	20,42	u	245,1
4	26,26	37	242,93	4	26,74		247,40	4	27,23	37	251,9
5	32 ,82	38	249,49	5	33,43	38	254,09	5	34,04	li	258,7
6	39,89	39	256,06	6	40,12	39	260,78	6	40,85	39	265,5
7	45,95	40	262,62	7	46,80	40	267,46	7	47,66	40	272,8
8	52, 52	41	269,19	8	53,49	41	274,15	8	54,47	41	279,1
9	59, 09	42	275,75	9	60,18	42	280,84	9	61,27	42	285,9
10	65,65	43	282,82	10	66,8 6	43	287,52	10	68,08	43	292,7
11	72,22	44	288,89	11	73,55	44	294,21	11	74,89	44	299,5
12	78,78	45	295,45	12	80,24	45	300,90	12	81,70	45	306,8
13	85,85	46	302 ,02	13	86,9 2	46	307, 58	13	88,51	46	313,20
14	91,91		308, 58		93,61	47	314,27	14	95,32	И	320, 0:
15	98,48	n	315,15		100,80	48	320,9 6	15	102,18	H	326,8
	105,05		321,71		106,98	Ił .	327,64	16	108,94	и	333,61
1 1	111,61	H	328,28		113,67	10	334,88	1	115,75	9	340,44
	118,18	ll .	334,85		120,86	1	341,02	•	122,55		347,28
	124,74	H	341,41		127,04		347,70		129,86	н	354,06
B4 1	131,81	H	347,98		1 33 ,73		354,89		136,17	8	360, 86
	137,87	12	354,54		140,42		361 ,08		142,98	11	367,67
	144,44	H	361,11	1	147,10		367 ,76		149,79	II .	374,48
	151,01	11	367,67		153,79		374,45		156,60	11	381,29
	157,57	li .	374,24		160,48	· I	381,14		163,41	и	388,10
33 1	164,14	u	380 ,81		167, 16	1	387,82	,	170,22	И	394,91
	170,70	11	387 ,37		173,85	3	394,51		177,03	н	401,72
	177,27	H	393,94		180,54		401,20		183,83	11	408,58
	183 ,83	1	426 ,76		187,22		434,63		190,64	H	442,57
n (190,40		459, 59		193,9 1		468 ,07		197,45	11	476,61
25 I	196,97	li	492,42		200,6 0		501,50		204,26	п	510,66
	203,58	1	525,2 5		207,2 8		534,98		211,07	11	544 ,70
	210,10	1	558,0 8		213 ,97	•	568,87		217,88	"	578,75
	216,66		590,91		220,6 6	1	601,80		224,69		612,79
		•	656,56	,			668,67		•	•••	680,88
34,	70 30 0	Di	ırdım,	35,	01 30 l	l Di	ırdım,	3 5,	,88 Zol	D	ur chm .



	118	20	η.		119	20	î	T	240 2		Og.
ļ											
eff.	Rfs.	eff.	Rf8.	eff.	Rfs.	efs.	Rfg.	2ff.	RfB.	2f\$.	St.
2	15,38	35	269,31	2	15,65	3 5	273, 89	2	15,91	3 5	278,51
3	23,08	3 6	277,00	3	23,47	36	281,72	3	23,87		286,41
4	30,77	37	284,70		31,30	37	289,54	4	31,83	37	294,41
5	38,47	1	292,89	5	39,12	38	297,37	5	39 ,78	3 8	302,39
6	46,16		300 ,09		46,95	39	305 ,20	6	47,74	3 9	310,35
7	53 ,86		307 ,78		54,77	18	313,02	7	55,70	40	318,31
8	61,55		315,48		62, 60	1	320 ,85	8		41	326,26
9	69,25		323,17	9	70,48	H	328 ,67	9	71,61	42	334,22
10	76,94	9	330,87	10	78,25		336 ,50	10	79,57	43	342,18
11	84,64		338 ,56	11	86,08		344,82	11	87,53	44	350,14
12	92,88	1	346,26			1	352, 15	12	95,49		358,09
	100,03		353 ,95		101,78		359,9 8		103,45		366 ,05
	107,72		361,6 5		109,55		367 ,80		111,40		374,0 1
	115,42	1 -	369,34		117,88		37 5,63		119,86		381,97
	123,11		377,04		125,21	•	383,4 5		127,82		389,92
	130 ,80		384,73		133 ,03	1	391,2 8	17	135,28		397,88
	1 38 ,50	1	392 ,42		140,86		399 ,10		143,28	A 1	405,84
	146,19		400,12		148,68		406,93		151,19		413,80
1	15 3 ,89		407,81		156 ,51		414,76		159,15		421,76
4	161,58		415,51		164,33		422 ,58		167,11		429 ,71
	169,28		423,2 0		172,16		430,41		175,07		437,67
	176,97		430 ,90		179,99		43 8,23		183,02		145,61
	184,67		438,59		187,81	ľ	446 ,06		190,98		153,59
	192,3 6				195,64		453 ,88		198,94		161,54
	200 ,06	1	453 ,98		203 ,46		461,71		206 ,90		169,50
	207,75		461,68		211,29		469,54		214,85		77,46
	215,45		500 ,15		219,11		508,66		222, 81		17,25
	223,14		538,62		226,94		547,79		230,77		57,04
	230 ,84		577,10		234,77		586 ,92		23 8,73	1 1	96,83
	238,58		615,57		242 ,59		626,0 5		246 ,69		36,62
	246,28	1	654,04		250,42	9	665, 18		254 ,64		76,40
	253,92		692,52		258,24		704,31		262 ,60		16,19
	261,61	-	•		266,07				270,56		-
3 7,	56 Hol	Di	ırdım.	1 37,	88 ZoU	Dı	ırdım.	38,	20 Jo l	Dur	фия. 🎚

	115	30	a.		116	30	a.	11	7 3. =	- 9	3 /4 F.
2fß.	Rfs.	eff.	Rff.	eff.	Rff.	efs.	Æfß.	efø.	Rf6.	2fg.	Rff.
2	14,61	35	255,79	2	14,87	35	260,26	2	15,12	35	264, 76
3	21,92	36	263, 10	8	22,80	36	267,69	3	22,69	36	272,83
4	29,23	37	270,41	4	29,74	37	275,18	4		II .	279 ,89
5	36,54	3 8	277,71	5	37,18	3 8	282,57	5	37,82	18	287,46
6	43 ,85	39	285 ,02		44,61		290,00	6		11	295,02
5 6 7 8 9	51,15		292,33		52, 05	I .	297,44			И	302 ,59
8	58,46		299,64		59,4 8	i B	304, 87	8		11	310,15
	65,77		306,95				312,31	9		II .	317 ,72
10	73 ,08	t I	314,26				319,75	10		4	325, 28
11	80,89		321,57	11			327,18	11		11	332 ,85
12			328 ,87	12	' '		334 ,62	12		li .	340,41
13	95,00		336, 18	13	' '	4	342, 05	13			347,98
	102,81	1	343 ,49		104,10		349,49		105,90	11	355,54
	109,62		350, 80		111,54		356,93		113,47		363,11
-	116,93	l	358,11		118,97		364 ,86		121,08		370,67
	124,24		365,42		126,41	1	371 ,80		128,60		378,24
-	131,55	I	372,72		133,84	1	379,23		136,16	11	385 ,80
2	138,85		380,03		141,28		386,67		143,78	H	393,87
	146,16		387,84		148,72	4	394,11		151,29	14	400,93
	153,47	1	394 ,65		156,15		401,54		158,86	n	408,50
	160,78		401,96		163,59		408,98		166,42	11	416,06
1	168,09		409,27		171,02		416,41		173,99	н .	423,68
	175,40		416,57		178,46		423,85		181,55		431,19
	182,71		423,88		185,90		431,29		189,12		438,76
-	190,01	1	431,19		193,33		438,72		196,68		446,82
	197,32		438,50		200,77	1	446 ,16		204,25	II :	453,88 491,71
	204,63	•	475,04		208 ,20	1	483,84		211,81 219,88	1	529,58
	211,94		511,58 548,18		215,64 223,08		520,52 557,70		219,55 226,94	n .	567,36
	219,25 226,56		584,67		223,08 230,51		594,88		234,50	и	605,18
n	220,56 233,86	•	1 1				632 ,06		242 ,00	ы	643 ,01
•	233,80 241,17		621,21 657,75		237,95 245,89		669,24		242,67 249,63	B	680,83
-			730,84				743,60			n	756,48
			rdm.				ırdın.		24 Bol		-
÷ 50;	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, æ	wysse.			· ~·		, 01,	, v•		

	118	30	α.		119	Bo	a.	I	20 3.	_]	0 8.
efg.	Rf6.	Leff.	Rfs.	Lfg.	Rfg.	eff.	Rfs.	₽ff.	Rfg.	eff.	Rfğ.
2	15,38	3 5	269 ,31	2	15,65	35	273,89	2	15,91	35	278,52
3	23,08	36	277,00	3	23,47	36	281,72	3	23,87		286,47
4	30,77	37	284,70	4	31,80	37	289,54	4	31,83	37	294,43
5	38,47	3 8	292 ,39	5	39,12	3 8	297,37	5	39,78	3 8	302,39
6	46,16	39	300,09	6	46,95	39	305 ,20	6	47,74	39	310,35
7	53, 86	40	307 ,78	7	54,77	40	313,02	7	55,70	40	318,31
8	61,55	41	315,48	8	62, 60	41	320, 85	8	63,66	41	326 ,26
9	69,25	42	323,17	9	70,48	42	328 ,67	9	71,61	42	334,22
10	76,94	43	330,87	10	78,25	43	336 ,50	10	79,57	43	342,18
11	84,64	44	338 ,56	11	86, 08	44	344,32	11	87,53	44	350,14
12	92,88	45	346,26	12	93,90	45	352, 15	12	95,49	45	358,09
13	100,03	46	353 ,95	13	101,78	46	359 ,98	13	103,45	46	366 ,05
14	107,72	47	361,6 5	14	109,55	47	367 ,80	14	111,40	47	374 ,01
15	115,42	48	369,84	15	117,38	48	375,63	15	119,86	48	381,97
	123,11		377,04	16	125,21	49	383,45	16	127,32	49	389,92
	130,80		384,73	17	133,03	50	391,2 8	17	135,28	50	3 97,88
	138 ,50		392 ,42	18	140,86	51	399,10	18	143,23	51	405,84
	146,19		400,12	19	148,68	52	406,93	19	151,19	52	413,80
	153 ,89		407,81	20	156,51	53	414,76	20	159,15	53	421,76
	161,58		415,51	21	164,88	54	422, 58	21	167,11	54	429,71
4	169,28	1	423,20		172,16		430,41	22	175,07	55	437,67
	176,97		430 ,90	23	179,9 9	56	438,23	23	183,02	56	445,63
24	184,67	57	438, 59	24	187,81	57	446,06	24	190,98	57	453,59
	192,8 6		446,2 9		195,64	1	453 ,88		198,94		461,54
	200, 06	8	453 ,98		203 ,46	59	461,71		206 ,90		469,50
	207,7 5		461,68	27	211,29		469,54		214,85		477,46
	215,45		500, 15	2 8	219,11	65	508,66	28	222, 81	65	517,25
	223,14		5 3 8,62	29	226 ,94	70	547,79	29	230,77	70	557,04
	230,84	75	577,10	3 0	234,77		586,92	3 0	23 8,73	75	596 ,88
	23 8,53	1	615 ,57	81	•	80	626,0 5	31	246 ,69	80	636,62
	246,23	4	654,04	32	250,42	85	665 ,18	3 2	254,64	85	676,40
	253,92		692 ,52	33	258,24	90	704,31	33	262 ,60	90	716,19
	261,61				266,07	100	782,56	34	270,56	100	795,77
37,	56 Zol	Di	nchm.	37,	88 ZoU	Di	ırdım.	3 8,	20 30 U	Du	rom.

11	Boa.	11	1 30a.	13	Zoa.	12	ZZoa.	18	Zoa.	18	<u> </u>
2ff.	Rff.	eff.	RfF.	efs.	RfF.	eff.	Rfg.	2f6.	Rf8.	Lfg.	Æf§.
2	1,31	2	1,44	2	1,57	2	1,70	2	1,84	2	1,98
3	1,97	3	2 ,16	3	2,85	3	2,55	3	2,76	3	2,98
4	2,63	4	2,8 8	4	3,14	4	3,40	4	3,68	4	3,97
5	3,29	5	3,60	5	3,92	5	4,26	5	4,60	5	4,97
6	3 ,95	6	4,32	6	4,71	6	5,11	6	5,58	6	5,96
7	4,61	7	5,04	7	5,49	7	5,96		6,45	7	6,95
8	5,27	8	5,77	8	6,28	8	6,81	8	7,87	8	7,95
9	5,93	9	6,49	9	7,06	9	7,66	9	8,29	9	8,94
10	6,59	10	7,21	10	7,85	10	8,52	10	9,21	10	9,94
11	7,25	11	7,93	11	8,63	11	9,87	11	10,18	11	10,98
12	7,91	12	8,65	12	9,42	12	10,22	12	11,06	12	11,92
13	8,57	13	9,87	18	10,21	13	11,07	13	11,98	13	12,92
14	9,28	14	10,09	14	10,99	14	11,98	14	12,90	14	18,91
15	9,89	15	10,81	15	11,78	15	12,78	15	13,82	15	14,91
16	10,55	16	11,54	16	12,56	16	13,68	16	14,74	1 1	15,90
17	11,21	17	12,26	17	13,85	17	14,48		15,6 6		16,89
18	11,87	18	12,98		14,18	18	15,83	. 1	16,59		17,89
19	12,53	19	13,70	19	14,92	19	16,19	19	17,51	• 1	18,88
20	13,19	20	14,42	20	15,70	20	17,04	20	18,48		19,88
21	13,85	21	15,14	21	16,49	21	17,89	21	19,85	21	20,87
22	14,51	22	15,86	22	17,27	22	18,74	22	20,27		21,86
23	15,17		16,59	23	18,06	23	19,60	23	21,20	1	22,86
24	15,88	•	17,81	24	18,84	24	20,45	24	22 ,12		23,85
25	16,49	•	18,03	25	19,63	25	21,80		23,04		24,85
26	17,15		18,75		20,42	•	22, 15	26	23,9 6	1	25,84
27	17,81	27	19,47		21,20	27	23,00		24,8 8		26,83
28	18,47	28	20,19	28	21,99	28	23,86		25,80		27,83
29	19,13	4	20,91	1 1	22,77		24,71		26, 78		28,82
30	19,79		21,63		23,5 6	•	25,56	•	27,65		29,82
31	20,45	•	22,86	31	24,84	3	26,41	31	28,57		30,81
32	21,11	2	23,08		25,13	1	•		29,4 9		31,80
83	21,77	•	23,80		25,91	83	1		30,41		32, 80
34			24,52		26,7 0		28,97		31,88		33,79
34,5	6 3. u .	36,1	8 3. U	37,7	o 3. u.	39,2	3. U.	40,8	4 3. U.	42,4	1 3. U .

0	n _o c	81	N _a C	9	Boll.	O T	noC	10	Zoa.	10	ZZoA.
	Boa.		Zou.				Boa.				
eff.	Rfs.	Str.	Æfő.	eff.	RfB.	Lfg.	Rfs.	LfB.	RfF.	eff.	Rfg.
2	0,69	2	0,78	2	0,88	2	0,98	2	1,09	2	1,20
8	1,04	8	1,18	3	1,32	3	1,47	3	1,68	3	1,80
4	1,89	4	1,57	4	1,76	4	1,96	4	2 ,18	4	2,40
5	1,74	5	1,97	5	2,20	5	2,46	5	2,72	5	3,00
2 3 4 5 6 7	2,09	6	2,86	6	2,65	6	2, 95	6	3,27	6	3,60
7	2,44	7	2,75	7	3,09	7	3,44	7	3,81	7	4,20
8	2,79	8	3,15	8	3,58	8	3 ,93	8	4,36	8	4,81
9	8,14	9	3,54	9	3,97	9	4,43	9	4,90	9	5,41
10	3,49	10	3,94	10	4,41	10	4,92	10	5,45	10	6,01
11	3,83	11	4,88	11	4,85	11	5,41	11	5,99	11	6,61
12	4,18	12	4,72	12	5,80	12	5,90	12	6,54	12	7,21
13	4,58	13	5,12	13	5,74	13	6,39	13	7,09	13	7,81
14	4,88	14	5,51	14	6,18	14	6,89	14	7,63	14	8,41
15	5,23	15	5,91	15	6,62	15	7,88	15	8,18	15	9,01
16	5,58	16	6,80	16	7,06	16	7,87	16	8,72	16	9,62
17	5,93	17	6,69	17	7,51	17	8,36	17	9,27	17	10,22
18	6,28	18	7,09	18	7,95	18	8,86	18	9,81	18	10,82
19	6,63	19	7,48	19	8,89	19	9,85	19	10,36	19	11,42
20	6,98	20	7,88	20	8,83	20	9,84	20	10,90	20	12,02
21	7,83	21	8,27	21	9,27	21	10,88	21	11,45	21	12,62
22	7,67	22	8,66	22	9,71	22	10,82	22	11,99	22	13,22
23	8,02	23	9,06	23	10,16	23	11,32	23	12,54	23	13,83
24	8,87	24	9,45	24	10,60	24	11,81	24	13,0 8	24	14,43
25	8,72	25	9,85	25	11,04	25	12,30		13,63		15,08
26	9,07	26	10,24	26	11,48	26	12,79		14,18		15,63
27	9,42	27	10,68	27	11,92	27	13,29		14,72		16,23
28	9,77	28	11,08	28	12,87	28	13,78		15,27	28	16,83
29	10,12	29	11,42	29	12,81	29	14,27	9 1	15,81	29	17,43
30	10,47	30	11,82	30	13,25	30	14,76		16,36	30	18,03
31	10,82		12,21	31	13,69	31	15,25		16,90		18,64
32	11,17	32	12,61	32	14,18	32	15,75		17,45	32	19,24
33	11,51	33	13,00	33	14,57	33	16,24		17,99	33	19,84
34	11,86		13,89	84		34	16,78		18,54	34	20,44
25,1	18 3. u .	26,7	o 3. u.	28,2	3. u .	29,8	3. u.	31,4	1 3. U.	32,9	8 3. U.

17	. Zou.	17	ZZoU.	18	Boa.	18	Į3oa.	19	Bou.	18	<u>₹</u> 30¶.
Lff.	Rfß.	eff.	Ríß.	eff.	Æfő.	Lfg.	Rfß.	Liğ.	Rfg.	8ff.	Rfg.
2	3 ,15	2	3,34	2	3,58	2	3,78	2	3,98	2	4,14
3	4,72	3	5,01	3	5,80	3	5,60	3	5,90	3	6,22
4	5,80	4	6,68	4	7,06	4	7,46	4	7,87	4	8,29
5	7,88	5	8,85	5	8,83	5	9,38	5	9,84	5	10,36
6	9,45	6	10,02	6	10,60	6	11,20	6	11,81	6	12,44
7	11,03	7	11,69	7	12,37	7	13,06	7	13,78	7	14,51
8	12,61	8	13,86	8	14,18	8	14,93	8	15,75	8	16,59
9	14,18	9	15,03	9	15,90	9	16,80	9	17,72	9	18,66
10	15,76	10	16,70	10	17,67	10	18,66	10	19,68	10	20,78
\mathbf{n}	17,33	11	18,37	11	19,48	11	20,58	11	21,65	11	22,81
12	· 18, 91	12	20,04	12	21,20	12	22,40	12	23,62	12	24,88
13	20,49	13	21,71	13	22,97	13	24,26	13	25,59	13	26,96
14	22,06	14	23,38	14	24,74	14	26,13	14	27,56	14	29,03
15	23,64	15	25,05	15	26, 50	15	28,00	15	29,53	15	31,10
16	25,22	16	26,72	16	28,27	16	29,86	16	31,50	16	33, 18
17	26,79	17	28,89	17	30,04	17	31,73	17	33,47	17	35,25
18	28,37	18	30 ,06	18	31,80	18	33,60	18	35,44	18	37,83
19	29,94	19	31,78	19	33 ,57	19	35,46	19	37,41	19	39,40
20	31,52	20	33,40	20	35,34	20	37,33	20	39,37	20	41,47
21	33,10	21	35,07	21	37,11	21	39,20	21	41,34	21	43,55
22	34,67	22	36,74	22	38,87	22	41,06	22	43,81	22	45,62
23	36,25	23	38,41	23	40,64	23	42,98	23	45, 28	23	47,70
24	37,83	24	40,08	24	42,41	24	44,80	24	47,25	24	49,77
25	39,40	25	41,75	25	44,17	25	46,66	25	49,22	25	51,84
26	40,98	26	43,42	26	45,94	26	48,53	26	51,19	26	53,92
27	42,55	27	45,09	27	47,71	27	50,4 0	27	53 ,16	27	55,99
28	44,18	28	46,76	28	49,48	28	52,26	28	55,13	28	58,07
29	45,71	29	48,43	29	51,24	29	54 ,18	29	57,09	29	60,14
80	47,28	3 0	50,11	30	53, 01	30	56, 00	30	59, 06	30	62,21
31	48,86	31	51,78	31	54 ,78	31	57,86	31	61,08	31	64,29
32	50,44	32	53,45	32	56,54	32	59,78	32	63 ,00	32	66,86
33	52,01	33	55,12	33	58,31	3 3	61,60	33	64,97	33	68,44
34	53 ,59	34	56 ,79	34	60,08	34	63,46	34	66,94	34	70,51
53,4	1 3. u.	54,9	8 3. U.	56,5	5 3. U.	58,1	2 3. U.	59,6	9 3. U.	61,2	6 3. U.

14	Boll.	14	.130a.	15	Bou.	15	±30U.	16	Bou.	16	130U
Lfg.	Rfs.	Lfg.	Æfß.	eff.	Rff.	Lfg.	Æfß.	eff.	Rfß.	eff.	Rfő.
2	2,13	2	2,29	2	2,45	2	2,62	2	2,79	2	2,9
3	3,20	3	3,44	3	3,68	3	3,93	3	4,18	3	4,43
4	4,27	4	4,58	4	4,90	4	5,24	4	5,58	4	5,98
5	5,34	5	5,73	5	6,13	5	6,55	5	6,98	5	7,45
6	6,41	6	6,88	6	7,36	6	7,86	6	8,37	6	8,90
7	7,48	7	8,02		8,59	7	9,17		9,77	7	10,35
8	8,55	8	9,17	8	9,81	8	10,48	8	11,17	8	11,87
9	9,62	9	10,32	9	11,04	9	11,79	9	12,56	9	13,36
10	10,69	10	11,46	10	12,27	10	13,10	10	13,96	10	14,84
11	11,75	11	12,61	11	13,49	11	14,41	11	15,35	11	16,33
12	12,82	12	13,76	12	14,72	12	15,72	12	16,75	12	17,81
13	13,89	13	14,90	13	15,95	13	17,03	13	18,15	13	19,30
14	14,96	14	16,05	14	17,18	14	18,34	14	19,54	14	20,78
15	16,03	15	17,20	15	18,40	15	19,65	15	20,94	15	22,27
16	17,10	16	18,34	-16	19,63	16	20,96	16	22,34	16	23,75
17	18,17	17	19,49	17	20,86	17	22,27	17	23,73	17	25,24
18	19,24	18	20,64	18	22,08	18	23,58	18	25,13	18	26,72
19	20,31	19	21,78	19	23,31	19	24,89	19	26,52	19	28,21
20	21,38	20	22,93	20	24,54	20	26,20	20	27,92	20	29,69
21	22,44	21	24,08	21	25,77	21	27,51	21	29,32	21	31,18
22	23,51	22	25,22	22	26,99	22	28,82	22	30,71	22	32,66
23	24,58	23	26,37	23	28,22	23	30,13	23	32,11	23	34,15
24	25,65	24	27,52	24	29,45	24	31,44	24	33,51	24	35,63
25	26,72	25	28,66	25	30,67	25	32,75	25	34,90	25	37,12
26	27,79	26	29,81	26	31,90	26	34,06	26	36,30	26	38,60
27	28,86	27	30,96	27	33,13	27	35,37	27	37,69	27	40,09
28	29,93	28	32,10	28	34,36	28	36,69	28	39,09	28	41,57
29	31,00	29	33,25	29	35,58	29	38,00	29	40,49	29	43,06
30	32,07	30	34,40	30	36,81	30	39,31	30	41,88	30	44,54
31	33,13	31	35,54	31	38,04	31	40,62	31	43,28	31	46,03
32	34,20	32	36,69	32	39,26	32	41,93	32	44,68	32	47,51
33	35,27	33	37,84	33	40,49	33	43,24	33	46,07	33	49,00
34	36,34	34	38,98	34	41,72	34	44,55	34	47,47	34	50,48
3,98	3. u.	45,5	3. U.	47,12	3. U.	48,6	3. u.	50,26	3. u.	51,8	4 3. U

T.

17	Bou.	17	130U.	18	Bou.	18	<u>1</u> 30U.	19	Bou.	19	<u>1</u> 30α.
Liff.	Rfß.	Lff.	Kíß.	Lfg.	Rfß.	LfB.	Rfß.	Liß.	Rfß.	Liß.	Rff.
9	3,15	2	3,34	2	3,53	2	3,73	2	3,93	2	4,14
	4,72	3	5,01	3	5,30	3	5,60	3	5,90	3	6,22
	5,30	4	6,68	4	7,06	4	7,46	4	7,87	4	8,29
	88	5	8,35	5	8,83	5	9,33	5	9,84	5	10,36
		6	10,02	6	10,60	6	11,20		11,81	6	12,44
		- 7	11,69	7	12,37	7	13,06	7	13,78	7	14,51
			13,36	8	14,13	8	14,93	8	15,75	8	16,59
			15,03	9	15,90	9	16,80	9	17,72	9	18,66
		•	16,70	10	17,67	10	18,66	10	19,68		20,73
			18,37	11	19,43	11	20,53	11	21,65	11	22,81
		50	7,04	12	21,20	12	22,40	12	23,62	12	24,88
			71	13	22,97	13	24,26	13	25,59	13	26,96
			8	14	24,74	14	26,13	14	27,56	14	29,03
		- 3	15	26,50	15	28,00	15	29,53	15	31,10	
			2	16	28,27	16	29,86	16	31,50	16	33,18
				17	30,04	17	31,73	17	33,47	17	35,25
				18	31,80	18	33,60	18	35,44	18	37,33
				19	33,57	19	35,46	19	37,41	19	39,40
				20	35,34	20	37,33	20	39,37	20	41,47
				21	37,11	21	39,20	21	41,34	21	43,55
				22	38,87	22	41,06	22	43,31	22	45,62
				23	40,64	23	42,93	23	45,28	23	47,70
				24	42,41	24	44,80	24	47,25	24	49,77
				25	44,17	25	46,66	25	49,22	25	51,84
			- 4	26	45,94	26	48,53	26	51,19	26	53,92
			,09	27	47,71	27	50,40	27	53,16	27	55,99
			0,76	28	49,48	28	52,26	28	55,13	28	58,07
			18,43	29	51,24	29	54,13	29	57,09		60,14
			50,11	30	53,01	30	56,00	30	59,06	30	62,21
			51,78	31	54,78	31	57,86	31	61,03	31	64,29
		12	53,45	32	56,54	32	59,73	32	63,00		66,36
	33 5			33	58,31	33	61,60	33	64,97	33	68,44
		34	56,79	34	60,08	34	63,46	34	66,94	34	70,51
	Q.	54,9	8 3. u.	56,5	5 3. u.	58,1	2 3. U.	59,6	9 3. U.	61,2	6 3. U.

Z V	Zoa.	70	D± 3.	71	Zou.	71	±3oU.	27	Zou.	77	Į ZoU.
eff.	Rfß.	eff.	Rfß.	Lfg.	Rfs.	Lfg.	Rfs.	eff.	Rfß.	eff.	Aff.
2	4,36	2	4,58	2	4,81	2	5,04	2	5,27	2	5,52
3	6,54	3	6,87	3	7,21	3	7,56	3	7,91	3	8,28
4	8,72	4	9,16	4	9,62	4	10,08	4	10,55	4	11,04
5	10,90	5	11,46	5	12, 02	5	12,60	5	13,19	5	13,80
6	13,08	6	13,75	6	14,48	6	15,12	6	15,83	6	16,56
7	15,27	7	16,04	7	16,83		17,64	7	18,47	7	19,32
8	17,45	. 8	18,33	8	19,24	8	20,16	8	21,11	8	22,08
9	19,63		20,62	9	21,64	9	22,69	9	23,75	9	24,85
10	21,81		22, 92		24,05	•	25,21	10	26,89		27,61
11	23,9 9	1	25,21	11	26,4 5		27,78		29,03		30,37
12	26,17		27,50		28,86		30,25		31,67		33,13
13	28,36		29,79		31,26		32,7 7		34,81		35,89
14	30,54	14	32, 08	14	33 ,67		35,29		36, 95		38,65
15	32, 72	15	34,8 8	15	36 ,07	15	37,81	15	39,59	15	41,41
16	34,90	16	36,67	16	38,48		40,88		42,2 3		44,17
17	37,0 8	17	38,96	17	40,88		42,8 6		· 44 ,87		46,93
18	39,26	18	41,25	18	43,29		45,88		47,51		49,70
19	41,45	19	43,5 5	19	45,70		47,90		50,15		52,46
20	43,63	20	45,84	20	48,10		50,42		52,79		55,22
21	45,81	21	48,13	21	50,51		52,94		55,43		57,98
22	47,99	22	50,42	22	52,91	22	55,46	22	58,07	22	60,74
23	50,17	23	52,71	23	55,32	23	57,98	23	60,71	23	63,50
24	52,35	24	55,01	24	57,72		60,50		63,35		66,26
25	54,54	25	57,30	25	60,13		63,02		65,99		69,02
26	56,72	26	59,59	26	62,53		65,55	26	68,63	26	71,79
27	58,90	27	61,88	27	64,94		68,07		71,27		74,55
28	61,08	28	64,17	28	67,34		70,59		73,91		77,31
29	63,26	29	66,47	29	69,75		73,11		76,55		80,07
30	65,44	30	68,76	30	72,15	30	75,63	30	79,19		82,83
31	67,63	31	71,05	31	74,56	1 100	78,15		81,83		85,59
32	69,81	32	73,34	32	76,96		80,67	32	84,47		88,35
33	71,99	33	75,68		79,37	33	83,19	33	87,11	33	91,11
34	74,17	34	77,93	34	81,77	34	85,72	34	89,75	34	93,87
							43.11	60.1	1 3 11	70.6	8 3. u.

	109	30	a.		110	30	a.	11	13. =	- 8	1/4 F.
eff.	Rf\$.	₽f\$.	Rfs.	Lfg.	Rfs.	eff.	Rfß.	eff.	Rfs.	efs.	Rfő.
2	18,13	35	229,79	2	13,87	35	234,03	2	13,61	35	238,80
3	19,69	36	236 ,36	3	20,06	36	240,72	3	20,42	36	245,11
4	26,26			4	26,74	37	247,40	4	27,28		
5	32 ,82		249, 49	5	33,43	38	254,09	5	34,04	3 8	258,78
6			256 ,06	6	40,12	1	260,78	6	40,85		265 ,54
7	45,95		262,62	7	46,80	1	267,46	7	47,6 6		272,85
8		1	269 ,19	8	53,49	1	274,15	8	54,47		279,16
9		L	275, 75	8	60,18	1	280,84	9	61,27		285, 97
10	' '		282,82		66,8 6		287,52	10	68,08	1	292 ,78
11	72,22		288,89		73,5 5		294,21	11	74,89	H	299,58
12		1	295,45	12	80,24	45	300,90	12	81,70	u .	306,89
13		1	302 ,02		86,92	1	307, 58	13	88,51		313,20
14			308, 58		93,61	•	314,27	14	95,82		320, 01
15	1 1	H	315 ,15		100,80		320, 96		102,13	11	326,82
	105,05		321,71		106,98	•	327,64		108,94	Li	333,63
	111,61	ı.	328, 28		113,67	B .	334 ,88		115,75		340,44
	118,18	1	334, 85		120,86		341,02		122, 55		347,25
	124,74		341,41		127,04	•	347,70		129,36		354,06
	131,31	ll .	347,98		1 33 ,73		354,89	1	136,17		360, 86
	137,87	il .	354,54		140,42		361, 08		142,98		367,67
	144,44	1	361,11	1	147,10		367 ,76		149,79	II .	374,48
	151,01		367,67	_	153 ,79		374,45		156,60		381,29
	157,57	il .	374,24		160,48		381,14		163,41		388,10
	164,14		380 ,81		167,16	•	387,82		170,22	**	394,91
	170,70		387,87		173,8 5		394,51		177,03	14	401,72
	177,27	1	393,94		180,54		401,20		183,83	II .	408,53
	183,83		426 ,76		187,22	1	434,63		190,64	II .	442,57
	190,40		459, 59		193,91	1	468 ,07		197,45	Н	476,61
	196,97		492, 42		200,60		501,50		204 ,26	11	510,66
			525, 25		207,28		534,98		211,07	11	544 ,70
	210, 10		558 ,08	1	213,97	1	568,8 7		217,88		578,75
•	216,66		590,91		220,6 6		601,80		224,69		612,79
•	223,28	•			227,34						680,88
34,	,70 30 0	Di	ırdın.	35,	01 Zol	Di	u rdym.	35,	,88 Jol	Di	ırdım.

7 8	30 U .	28	30A	34	Zoa.	31	3ou.	37	30 1	33	3ou
27 6.	Aff.	2ff.	Aff.	eff.	Lij.	9年	Lij.	21k.	Añ.	216.	Life.
2	8,55	2	9,17			2	10,48	2	11,17		11,8
3	12,82	_					-		16,75		17,81
4	17,10		,		12,63	4	•		22,34		23,7
5 i	21,38			1	24,54	1			27,92	. ,	
6	25,65								33,51		_
7	29,93		1		34,36				39 ,09		41,57
8	34,20		i e	•					44,68		47,51
9	38 ,48	1	41,28		44,17				50,26		53,45
10	42,76		45,86		49,08			10	55,85		59,33
11 12	47,03	11 12	50,45 55,04		5 3,9 9				61,43		65,33
13	51,31 55,58	13	59,63		58,90 63 ,81			i 1	67,02 72,60		71,27 77,21
14	59,86		64,21	•			l ' 1		78,19		83,15
15	64,14	15	68,80		73,63				83,77		89,09
16	68,41	16	73,39		78,53				89,36		95,03
17	72,69		77,97		83,44		89,10		94,94		100,97
18	76,96	18	82,56		88,35				100,53		106,91
19	81,24	19	87,15			, i			106,11		112,85
20	85,52	20	91,73				104,82		111,70		118,79
21	89,79	21	96,32	21	103 ,08	21	110,07		117,28		124,73
22	94,07	22	100,91	22	107,99	22	115,31	22	122,87	22	130,67
23	98,34	23	105,49	23	112,90		120,55	23	128,45	23	136,61
24	102,62	24	110,08	24	117,80	24	125,79	24	134,04	24	142,54
25	106,90	25	114,67	25	122,71	25	131,03	25	1 3 9,62	25	148,48
	111,17		119,26	1	127,62	26	136,27		145,21		154,42
	115,45		123,84		132,53		141,51		150,79		160,36
	119,72		128,43		137,44		146,76		156,3 8		166,30
- 1	124,0 0		133,02		142,35		152,00		161,96	1 1	172,24
	128,28		137,60	1	147,26	1	157,24		167,55		178,18
- 1	132,55		142,19		152,17		162,48		173,13		184,12
	1 36 ,83		1 46 ,78		157,07		167,72		178,72		190,06
	41,10		151,86		161,98		172,96		184,30		196,00
_	45,38		155,95		166,89		178,20	-	189,89		201,94
57,96	3. U.I	91,1	1 3. U.	94,2	5 3. U.	97,3	9 3. U.	100,	33.U.	103,	67B. U.

	115	30	a.		116	30	a.	11	7 3. =	= 8	≥ /4 F.
Lfg.	Rf8.	efs.	Rfß.	eff.	牙帽.	eff.	Rff.	eff.	Rfs.	eff.	Rfg.
2	14,61	35	255,79	2	14,87	35	260, 26	2	15,12	35	264, 76
3	21,92	36	263 ,10	3	22,30	36	267,69	3	22,69	36	272,83
4	29,23	37	270,41	4	29,74	37	275,18	4	30,25	37	279,89
5	36,54	3 8	277,71	5	37,18	38	282,57	5	37,82	38	2 87,46
6	43,85	39	285 ,02	6	44,61	39	290,00	6	45,3 8		295,02
7	51,15	40	292,33	7	52,0 5	40	297,44	7	52,95	v .	302 ,59
8	58,46	41	299,64	8	59,4 8	41	304, 87	8	60,51	H	310,15
9	65,77	42	306 ,95	9	66,92	42	312, 31	9	68, 08	II I	317,72
10	73 ,08	43	314,26	10	74,36	4	319 ,75	10	75,64		325,2 8
11	80,89		321 ,57	11	81,79	1	327,18	11	83,21	4	332 ,85
12	87,70	45	328 ,87	12	89,23	45	334,62	12	90,77		340,41
13	95,00	46	336, 18	13	96,66	46	342 ,05	13	98,34		347,98
14	102,31	47	343 ,49	14	104,10	47	349,49	14			355,54
15	109,62	48	350 ,80		111,54	48	356 ,98		113,47		363,11
16	116,93		358,11		118,97		364 ,36		121,08	1 1	370,67
17	124,24	50	365,4 2		126,41		371 ,80		128,60		378,24
-	131,55		372 ,72		133 ,84		379,23		136 ,16		385 ,80
19	138 ,85	52	380 ,03		141,28	•	386,67		143,78		393,87
20	146,16		387,84	20	148,72	53	394,11		151,29		400,93
21	153,47	54	394 ,65	21	156,15		401,54		158,86	1 1	408,50
22	160,78	55	401,96	22	163,59	55	408,98		166,42	55	416 ,06
23	168,09	56	409,27	23	171,02	56	416,41		173,99		423,68
	175,40		416,57	24	178,46		423 ,85		181,55		431,19
25	182,71		423,8 8	25	185,90		431,29		189,12		438 ,76
26	190,01	1	431,19	26	193,33		438,72		196, 68		446,32
27	197,32	60	438 ,50	27	200,77	I	446 ,16		204,25		453 ,88
28	204,63		475,04	28	208,20	1	483,84		211,81	1	491,71
	211,94	ı	511,58		215,64		520 ,52		219,3 8		529,53
30	219,25	i	548,13				557 ,70		226 ,94		567,36
	226,56	80	584,67		230 ,51		594, 88		234 ,50		605,18
32	233 ,86	ı	621,2 1		237 ,95		632 ,06		242 ,07	1	643 ,01
	241,17	ı	657,75		245,8 9		669,24		249,63		680,83
	248,48						743,60		257,20l		
B 36	,61 ZoU	Di	ırdım.	3 6,	92 Zol	Di	ırdım.	37,	24 30 N	Di	ırdın.

	118	30	α.		119	30	a.	I	90 3.]	[0 8.
eff.	Rfg.	Lip.	Rfs.	eff.	Rfg.	efs.	Rfs.	216.	ЯВ.	2fs.	Rij.
2	15,38	35	269,31	2	15,65	3 5	273, 89	2	15,91	35	278,52
3	23,08	3 6	277,00	3	23,47	36	281,72	3	23 ,87	36	286,47
4	30,77	37	284,70	4	31,30	37	289,54	4	31,83	37	294,43
·5	38,47	3 8	292,39	5	39,12	3 8	297,37	5	39 ,78	3 8	302,39
6	46,16	1	300,09	6	46,95		305 ,20	6	47,74	39	310,35
7	53 ,86		307,78	7	54,77		313,02	7	55,70	40	318,31
8		4	315,48	8	62, 60		320, 85	8	63,6 6	41	326,26
9			323,17	9	70,48		328 ,67	. 9	71,61	42	334,22
10	1	43	330 ,87	10			336 ,50	10			342 ,18
11		•	338,56	11	1		344,82	11	87,53	44	350,14
12	,		346,26	12			352,1 5	12	95,49	45	358,09
	100,03	1	353 ,95		101,78	4	359,9 8		103,45	46	366,05
1	107,72	1	361,6 5		109,55		367 ,80		111,40	47	374,01
	115,42		369,84		117,88		375,68	15	119,86	48	3 81,97
	123,11		877,04		125,21	1	383,45		127,82	49	389,92
	130,80		384,78	17	133,03	50	391,2 8	17	135,28	50	397,88
	138,50		392,42	18	140,86		399 ,10	18	143,28	51	405,84
	146,19	1	400,12		148,68	52	406,93	19	151,19	11 ì	413,80
	153,89		407,81		156,51		414,76		159,15	u ,	421,76
	161,58		415,51		164,33		422 ,58	21	167,11	54	429,71
	169,28	1	423 ,20		172,16		430,41		175,07		437,67
	176,97	•	430 ,90		179,99		438,23	_	183,02		445,63
	184,67				187,81		446 ,06		190,98		453,59
	192,86		446,29		195,64		453 ,88		198,94		461,54
	200,06	1	453 ,98		203,46		461,71		206 ,90		469,50
27	207,75	18	461,68		211,29		469,54		214,85		477,46
			500,15		219,11		508,66		222 ,81		517,25
			538,62		226,94		547,79		230, 77		557,04
3 0	230 ,84	4	577,10		234,77	75	5 86 ,92		23 8,73		596,83
31	238,58	_	615,57	31	242,59		626,0 5	81	246,6 9	80	636,62
	246,23		654,04		250,42		665 ,18	3 2	254,64	85	676 ,40
	253,92		692 ,52		258,24		704,81		262 ,60		716,19
	261,61				266,07				270,56		
37,	,56 Jol	Di	erchm.	37,	88 ZoN	Dı	ırdın.	38,	20 Jo d	(Du	rom.

Grundfläche (auch Körperinhalt ber einfußigen Walze) zu bem voranstehenben Durchmeffer.

Dom.	Inhalt.	Dom.	Inhalt.	Dom.	Inhalt.	Dom.	Inhalt.
Boll.	Fl. u. Kpfß.		FL u. Kpff.	3ou.	FL. u. Kpff.	Boa.	Fl. u. Kpff.
-			1 910900	301	5,078727	45½	11,291462
1	0,001364	15½	1,310860	_	5,241442	46	11,540990
1	0,005454	16	1,896263	31	1		11,798244
11/2	0,012272	161	1,484898	31½	5,411884	461	
2	0,021817	17	1,576250	32	5,585054		12,048226
24	0,034088	-	1,670885	.321	5,760950	_	12,805985
3	0,049087	18	1,767146	33	5,989574		12,566371
31	0,066818	181	1,866684	331	6,120924	481	12,829533
4	0,087266	19	1,968949	84	6,305002		13,095423
41	0,110447	191	2,078942	341	6,491807	491	13,364040
5	0,186354	20	2,181662	35	6,681889	50	13,635385
51	0,164988	20 1	2,292108	351	6,873597	50½	13,909456
6	0,196350	21	2,405282	36	7,068588		14,186254
6}	0,230488	21 1	2,521183	361	7,266296		14,465780
7	0,267254	22	2,689810	37	7,466787		14,748082
7 <u>‡</u>	0,806796	$22\frac{1}{2}$	2,761165	371	7,669904	_	15,083012
8.	0,349066	23	2,885247	38	7,875798		15,320718
81	0,894068	234	3,012056	381	8,084420	-	15,611152
9	0,441786	24	3,141593	39	8,295768		15,904313
91	0,492237	241	3,273856	39½	8,509843	_	16,200201
10	0,545415	25	3,408846	40	8,726646		16,498816
101	0,601820	25 1	3,546564	401	8,946176	-	16,800158
11	0,659958	26	3,687008	41	9,168488	56	17,104227
114	0,721312	261	3,830179	41½	9,893417	56½	17,411023
12	0,785398	27	3,976078	42	9,621127	57	17,720546
121	0,852212	271	4,124704	421	9,851565	_	18,032796
13	0,921752	28	4,276057	43	10,084781	58	18,847774
131	0,994020	281	4,430186	431	10,820623	58 1	18,665478
14	1,069014	29	4,586948	44	10,559242	59	18,985910
141	1,146786	291	4,746477	441	10,800588	59 1	19,309068
15	1,227185		4,908738	45	11,044662		19,684954
	_,,	,			•	[8]	l

Sehaltshöhen und Formzahlen ber Linde und Esche, bes Ahorns und ber Ulme.

Н.	I.	I ¹ /s.	II.	111/2	III.	IV.	V.	Н.
15	8,38	8,69	9,00	9,38	9,75	10,65	11,83	15
20	11,10	11,52	11,94	12,44	12,94	14,14	15,70	20
25	13,79	14,82	14,85	15,47	16,10	17,60	19,54	25
3 0	16,44	17,08	17,72	18,47	19,22	21,02	23,84	3 0
Pz.	0,548	0,569	0,590	0,615	0,640	0,700	0,778	80
3 5	19,05	19,81	20,57	21,44	22,32	24,42	27,10	35
40	21,63	22,50	23,38	24,88	25,8 8	27,78	30,88	40
45	24,17	25,16	26,16	27,28	28,41	31,11	34,52	45
50	26,68	27,79	28,90	30 ,15	31,40	34,40	38,18	50
Fz.	0,533	0,555	0,578	0,603	0,628	0,688	0,763	50
55	29,14	30,88	31,62	33,00	34,37	37,67	41,80	55
60	31,58	32,94	34,31	35,81	37,31	40,91	45,38	60
65	33,97	35,46	36,96	38,58	40,21	44,11	48,92	65
70	36,33	37,95	39, 58	41,33	43,08	47,28	52,43	70
Pz.	0,519	0,542	0,565	0,590	0,615	0,675	0,749	30
75	38,65	40,41	42,17	44,04	45,92	50,42	1	75
80	40,94	42,88	44,72	46,72	48,72	53,52	_	80
85	43,19	45,22	47,25	49,87	51,50	56,60	_	85
90	45,41	47,57	49,74	51,99	54,24	59,64	- ,	90
Fz.	0,504	0,528	0,552	0,577	0,602	0,662	-	90
95	47,58	49,89	52,20	54,58	56,96	-	_	95
100	49,72	52 ,18	54,63	57,13	59,68	_	-	100
105	51,88	54,43	57,08	59,66	62,28	_	-	105
110	53,9 0	56,65	59,40	62,15	64,90	-		110
Ps.	0,490	0,515	0,540	0,565	0,590			110

11	Zoa.	11	<u> </u>	12	30 4 .	12	ZZou.	18	ZoU.	18	<u>.</u> 30a.
Lig.	Æfi.	eff.	Æff.	eff.	Rfs.	Lff.	Rfs.	Lff.	RfF.	eff.	Rfs.
2	1,31	2	1,44	2	1,57	2	1,70	2	1,84	2	1,98
3	1,97	3	2, 16	3	2,35	3	2,55	3	2,76	3	2,98
4	2,63	4	2,88	4	3,14	4	3,40	4	3,68	4	3,97
5	3,29	5	3,60	5	3,92	5	4,26	5	4,60	5	4,97
6	3,95	6	4,32	6	4,71	6	5,11	6	5,58	6	5,96
7	4,61	7	5,04	7	5,49	7	5,96	7	6,45	7	6,95
8	5,27	8	5,77	8	6,2 8	8	6, 81	8	7,87	8	7,95
9	5,98	9	6,49	9	7,06	9	7,66	9	8,29	9	8,94
10	6,59	10	7,21	10	7,85	10	8,52	10	9,21	10	9,94
11	7,25	11	7,93	11	8,63	11	9,87	11	10,13	11	10,98
12	7,91	12	8,65	12	9,42	12	10,22	12	11,06	12	11,92
13	8,57	13	9,87	13	10,21	13	11,07	13	11,98	13	12,92
14	9,23	14	10,09	14	10,99	14	11,98	14	12,90	14	18,91
15	9,8 9	15	10,81	15	11,78	15	12,78	15	13,82	15	14,91
16	10,55	16	11,54	16	12,56	16	13,68	16	14,74	16	15,90
17	11,21	17	12,26	17	13,85	17	14,48	17	15,66	17	16,89
18	11,87	18	12,9 8	18	14,18	18	15,83	18	16,59	18	17,89
19	12,53	19	13 ,70	19	14,92	19	16,19	19	17,51	19	18,88
20	13,19	20	14,42	20	15,70	20	17,04	20	18,48	20	19,88
21	13,85	21	15,14	21	16,4 9	21	17,89	21	19,85	21	20,87
22	14,51	22	15,86	22	17,27	22	18,74	22	20,27	22	21,86
23	15,17	23	16,59	23	18,06	23	19,60	23	21,20	23	22,86
24	15,83	24	17,31	24	18,84	24	20,45	24	22,12	24	28,85
25	16,49	25	18,03	25	19,63	25	21,80	25	23,04	25	24,85
26	17,15	26	18,75	26	20,42	26	22,15	26	23,9 6	26	25,84
27	17,81	27	19,47	27	21,20	27	23,00	27	24,8 8	27	26,83
28	18,47	28	20,19	28	21,99	28	23,8 6	28	25,80	28	27,83
29	19,13	29	20,91	29	22,77	29	24,71	29	26 ,73	29	28,82
30	19,79	3 0	21,68	80	23 ,56	30	25,56	30	27,65	30	29,82
31	20,45	31	22,8 6	31	24,84	31	-26,41	31	28,57	31	30,81
32	21,11	32	23,0 8	32	25 ,13	32	27,27	32	29,4 9	32	31,80
33	21,77	33	23, 80	3 3	25,91	33	28,12	33	30,41	33	32, 80
34	22,43	84	24,52	34	26 ,70	34	28,97	34	31,33	34	33 ,79
34,5	6 3. U.	36,1	8 3. U .	37,7	0 3. U .	39,2	7 3. u.	40,8	4 3. U.	42,4	1 3. U .

Gehaltshöhen und Formzahlen ber Tanne und Fichte.

Н.	I.	I ¹ /8.	II.	II ¹ /2	III.	IV.	V.	H.
15	8,37	8,67	8,97	9,34	9,70	10,60	7,60	15
20	11,08	11,48	11,88	12,87	12,85	14,05	10,05	20
25	13,75	14,25	14,75	15,86	15,96	17,46	12,46	25
30	16,39	16,99	17,59	18,31	19,02	20,82	14,82	3 0
Pr.	0,546	0,566	0,586	0,610	0,634	0,694	0,494	30
35	18,98	19,68	20,38	21,21	22,05	24,15	17,15	3 5
40	21,54	22,84	23,14	24,08	25,02	27,42	19,42	40
45	24,05	24,95	25,85	26,91	27,96	3 0,66	21,66	45
50	26,53	27,53	28,53	29,69	30,85	33, 85	23,85	50
Fz.	0,530	0,550	0,570	0,598	0,617	0,677	0,477	50
55	28,97	30,07	31,17	32,44	33,70	37,00	26,00	55
60	31,37	32 ,57	33,77	35,14	36,51	40,11	28,11	60
65	33 ,73	35, 08	36,83	37,80	39,27	43,17	30,17	65
70	36,05	37,45	3 8,85	40,42	42,00	46,20	32,20	70
Ps.	0,515	0,535	0,555	0,577	0,600	0,660	0,460	30
75	38,33	39 ,83	41,33	43,00	44,67	49,17	34,17	· 7 5
80	40,57	42,17	48,77	45,54	47,31	52,11	36,11	80
85	42,77	44,47	46,17	48,04	49,90	55,00	38,00	85
90	44,93	46,73	48,53	50,49	52,45	57,85	39 ,85	90
Pz.	0,499	0,519	0,539	0,561	0,582	0,642	0,442	90
95	47,06	48,96	50,86	52,91	54,96	_		95
100	49,14	51,14	53,14	55,28	57,42	_	_	100
110	53,19	55,89	57,59	59,91	62,23		_	110
120	57,08	59 ,48	61,88	64,87	66,85	_	_	120
Fz.	0,475	0,495	0,515	0,536	0,557	_	_	120

17	. Bou.	17	ZZoU.	18	Boa.	18	Į3o¤.	19	Zou.	19	Į3oa.
eff.	Rfß.	eff.	Riß.	eff.	Rfg.	eff.	Rfß.	eff.	Rff.	8個.	Rfg.
2	3 ,15	2	3,34	2	3,53	2	3,78	2	3,93	2	4,14
3	4,72	3	5,01	3	5,80	3	5,60	3	5,90	3	6,22
4	5,30	4	6,68	4	7,06	4	7,46	4	7,87	4	8,29
5	7,88	5	8,35	5	8,88	5	9,33	5	9,84	5	10,36
6	9,45	6	10,02	6	10,60	6	11,20	6	11,81	6	12,44
7	11,03	7.	11,69	7	12,37	7	13,06	7	13,78	7	14,51
8	12,61	8	13,36	8	14,18	8	14,93	8	15,75	8	16,59
9	14,18	9	15,03	9	15,90	9	16,80	9	17,72	9	18,66
10	15,76	10	16,70	10	17,67	10	18,66	10	19,68	10	20,73
$ \mathbf{n} $	17,33	11	18,37	11	19,48	11	20,53	11	21,65	11	22,81
12	- 18,91	12	20,04	12	21,20	12	22,40	12	23 ,62	12	24,88
13	20,49	13	21,71	18	22,97	13	24,26	13	25,59	13	26,96
14	22, 06	14	23,3 8	14	24,74	14	26,13	14	27,56	14	29,03
15	23,64	15	25,05	15	26, 50	15	28,00	15	29,53	15	31,10
16	25,22	16	26,72	16	28,27	16	29,86	16	31,50	16	33, 18
17	26,79	17	28,89	17	30,04	17	31,78	17	33,47	17	35,25
18	28,37	18	30, 06	18	31,80	18	33, 60	18	35,44	18	37,88
19	29,94	19	31,78	19	33 ,57	19	35,46	19	37,41	19	39,40
20	31,52	20	33,40	20	35,84	20	37,33	20	39,37	20	41,47
21	33,10	21	35,07	21	37,11	21	39,20	21	41,84	21	43,55
22	34,67	22	36,74	22	38,87	22	41,06	22	43,31	22	45,62
23	36,2 5	23	38,41	23	40,64	23	42,93	23	45,28	23	47,70
24	37,83	24	40,08	24	42,4 1	24	44,80	24	47,25	24	49,77
25	39,4 0	25	41,75	25	44,17	25	46, 66	25	49,22		51,84
26	40,98	26	43,42	26	45,94	26	48,53	26	51,19	26	53,92
27	42,55	27	45,09	27	47,71	27	50,40	27	53,16	27	55,9 9
28	44,13	28	46,76	28	49, 48	28	52, 26	28	55,18		58,07
29	45,71	29	48,48	29	51,24	29	54, 13	29	57,09		60,14
30	47,28	30	50,11	30	53, 01	30	56, 00	30	59, 06		62,21
31	48,86	31	51,78	31	54, 78	31	57,86	31	61,08		64,29
32	50,44	32	53,45	32	56,54	32	59,78	32	63 ,00		66,86
33	52, 01	33	55,12	33	58,81	33	61,60	33	64,97	33	68,44
34	53, 59	34	56,79	34	60,08	34	63,46	34	66,94	34	70,51
53,4	3. U.	54,9	8 3. U.	56,5	5 3. U .	58,1	2 3. U.	59,6	9 3. u.	61,2	6 3. U.

20	ZoA.	20) <u>1</u> 3.	21	Zoa.	21	Į3oA.	22	Zoa.	22	<u> </u>
eff.	Rfp.	Lfg.	Rfß.	Lfg.	Rfß.	eff.	Rfs.	efs.	Rfg.	eff.	RIFL
2	4,36	2	4,58	2	4,81	2	5,04	2	5,27	2	5,52
3	6,54	3	6,87	3	7,21	3	7,56	3	7,91	3	8,28
4	8,72	4	9,16	4	9,62	4	10,08	4	10,55	4	11,04
5	10,90	5	11,46	5	12,02	5	12,60	5	13,19	5	13,80
6	13,08	6	13,75	6	14,48	6	15,12	6	15,83	6	16,56
7	15,27	7	16, 04	7	16,83	7	17,64	7	18,47	7	19,32
8	17,45	. 8	18,33	8	19,24	8	20,16	8	21,11	8	22,08
9	19,63	9	20,62	9	21,64	9	22,69	9	23,75	9	24,85
10	21,81	10	22, 92	10	24,05	10	25,21	10	26,89	10	27,61
11	23,9 9	11	25,21	11	26,4 5	11	27,73	11	29,03	11	30,87
12	26,17	12	27,50	12	28,86	12	30,25	12	31,67	12	33,13
13	28,36	13	29, 79	13	31,26	13	32,77	13	34,81	13	35,89
14	30,54	14	32, 08	14	33 ,67	14	35,29	14	36,9 5	14	38,65
15	32 ,72	15	34,88	15	36,07	15	37,81	15	39,59	15	41,41
16	34,90	16	36,67	16	38,48	16	40,83	16	42,23	16	44,17
17	37,08	17	38,96	17	40,88	17	42,86	17	· 44 ,87	17	46,93
18	39,26	18	41,25	18	43,29	18	45,88	18	47,51	18	49,70
19	41,45	19	43,5 5	19	45,70	19	47,90	19	50,15	19	52,46
20	43,63	20	45,84	20	48,10	20	50,42	20	52 ,79	20	55,22
21	45,81	21	48,18	21	50,51	21	52,94	21	55,43	21	57,98
22	47,99	22	50,42	22	52,91	22	55,46	22	58,07	22	60,74
23	50,17	23	52,7 1	23	55,32	23	57,98	23	60,71	23	63,50
24	52,8 5	24	55, 01	24	57,72	24	60,50	24	63,85	24	66,26
25	54 ,54	25	57,80	25	60,13	25	63 ,02	25	65,99	25	69,02
26	56,72	26	59 ,59	26	62,58	26	65,55	26	68,63	26	71,79
27	58,90	27	61,88	27	64,94	27	68,07	27	71,27	27	74,55
28	61,08	28	64,17	28	67,84	28	70,59	28	73,91	28	77,81
29	63,26	29	66,47	29	69, 75	29	73 ,11	29	76,55	29	80,07
30	65,44	30	68,76	30	72, 15	30	75,68	30	79, 19	30	82,83
31	67,63	31	71,05	31	74,56	31	78,15	31	81,83	31	85,59
32	69,81	32	73,84	32	76,96	82	80,67	32	84,47	82	88,85
33	71,99	83	75,68	83	79,87	83	83,19	33	87,11	83	91,11
34	74,17	34			81,77	84		34	89,75	34	93,87
62 ,8	s 3. U.	64,4	0 3, u.	65,9	7 3. U.	67,5	4 3. U.	69,1	1 3. U.	70,6	8 3. U.

28	Zoa.	28	1 <u>1</u> 30A.	24	. Zoa.	25	Zoa.	26	Zoa.	27	Zou.
eff.	RfF.	efs.	Rfs.	eff.	Rfs.	eff.	Rfß.	eff.	Rff.	efs.	RfF.
2	5,77	2	6,02	2	6,28	2	6 ,81	2	7,37	2	7,95
3	8,65	3	9,03	3	9,42	3	10,22	3	11,06		11,92
4	11,54	4	12,04	4	12,56	4	13,63	4	14,74		15,90
5	14,42	5	15,06	5	15,70	5	17,04	5	18,43	5	19,88
6	17,81	6	18,07	6	18,84	6	20,45	6	22,12	6	23,85
7	20,19	7	21,08	7	21,99	7	23 ,86	7	25,80	7	27,88
8	23,08	8	24,09	8	25 ,13	8	27,27	8	29,49	8	31,80
9	25,96	9	27,10	9	28,27	9	30,67	9	33,18	9	35,78
10	28, 85	10	30,12	10	31,41	10	34,08	10	36 ,87	10	39,76
11	31,78	11	33,13	11	34,55	11	37,49	11	40,55	11	43,73
12	34,62	12	36,14	12	37,69	12	40,90	12	44,24	12	47,71
13	37,50	13	39,15	13	40,84	13	44,81	13	47,93	13	51,68
14	40,89	14	42,16	14	43,9 8	14	47,72	14	51,61	14	55,66
15	43,27	15	45,18	15	47,12	15	51,13	15	55,80	15	59,64
16	46 ,16	16	48,19	16	50,26	16	54,54	16	58,99	16	63,61
17	49,04	17	51,20	17	53,4 0	17	57,95	17	62,67	17	67,59
18	51,93	18	54,21	18	56,54	18	61,85	18	66,86	18	71,56
19	54,81	19	57,22	19	59,69	19	64,76	19	70,05	19	75,54
20	57,70	20	60,24	20	62,83	20	68,17	20	73,74	20	79,52
21	60,59	21	63,25	21	65,97	21	71,58	21	77,42	21	83,49
22	63,47	22	66,26	22	69,11	22	74,99	22	81,11	22	87,47
23	66,8 6	23	69,27	23	72,25	23	78,40	23	84,80	23	91,44
24	69,24	24	72,28	24	75,89	24	81,81	24	88,48	24	95,42
25	72,13	25	75,80	25	78,53	25	85,22	25	92,17	25	99,40
26	75,01	26	78,31	26	81,68	26	88,62	26	95,86	26	103,87
- 27	77,90	27	81,32	·27	84,82	27	92 ,03	27	99,54		107,35
28	80,78	2 8	84,33	28	87,96	28	95,44	28	103,28	28	111,88
29	83,67	29	87,34	29	91,10	29	98 ,85		106,92	29	115,80
3 0	86,55	30	90,86	30	94,24	30	102,26	30	110,61	3 0	119,28
31	89,44	31	93,87	31	97,88	31	105,67	31	114,29	31	123,25
32	92,32	32	96,88		100,53	32	109 ,08	32	117,98	32	127,23
33	95,21	33	99,89		103,67	33	112,49		121,67	33	131,21
34	98,09		102,40		106,81		115,90		125,85		135, 18
li 72,2	6 3. U.	73,8	13 3.U.	75,4	o 3. U.	78,5	4 3. U.	81,6	8 3. U .	84,8	2 3. U.

31 132,55

32 136,83

83 141,10

34 145,88

31 142,19

32 146,78

33 151,86

84 155,95

31 152,17

32 157,07

33 161,98

34 166,89

87,96 3. U. 91,11 3. U. 94,25 3. U. 97,39 3. U. 100,533.U. 103,673. U

31 162,48

32 167,72

33 172,96

34 178,20

31 173,18

32 178,72

33 184,30

34 189,89

31 184, 12

32 190,06

33 196,00

34 201,94

7	04	,	eva:	zenini	ait	In de	m ×	Dittuji	nelle	et von		
	28	Zoa.	29	Zoa.	30	Boa.	31	Bou.	32	30a.	33	Bou.
I	eff.	Rfß.	eff.	Rfß.	eff.	Æfß.	LFF.	Rf6.	efs.	Rfs.	£∰.	Aff.
	2	8,55	2	9,17	2	9,81	2	10,48	2	11,17	2	11,87
	3	12,82	3	13 ,76	3	14,72	3	15,72	3	16,75	3	17,81
	4	17,10	4	18,34	4	19,68	4	20,96	4	22,34	4	23,75
	5	21,38	5	22,93	5	24,54	5	26,20	5	27,92	5	29,69
	6	25,65	6	27,52	6	29,45	6	31,44	6	33,51	6	35,63
	7	29,93	7	32 ,10	7	34,36	7	36,69	7	39, 09	7	41,57
	8	34,20	8	36 ,69	8	39,26	8	41,93	8	44,68	8	47,51
	9	38, 48	9	41,28	9	44,17	9	47,17	9	50,26	9	53,45
	10	42,76	10	45 ,86	10	49 ,08	10	52,41	10	55, 85	10	59,39
	11	47,03	11	50,45		53,9 9		57,65		61,43	11	65,33
	12	51,31	12	55,04		58,90	12	62,89		67,02	12	71,27
	13	55,58	13	59,68	13	63 ,81	13	68,13	13	72,60	13	77,21
	14	59 ,86	14	64,21	14	68,72	14	73,3 8	14	78,19	14	83,15
	15	64,14	15	68, 80	15	73,63	15	78,62	15	83,77	15	89,09
	16	68,41	16	73,89	16	78,53	16	83,86	16	89,36	16	95,03
	17	72,69	17	77,97	17	83,44	17	89,10	17	94,94	17	100,97
	18	76,9 6	18	82,56		88,35	18	94,34		100,53		106,91
	19	81,24	19	87,15	19	93,26	19	99,58	19	106,11		112,85
	20	85,52	20	91,78	20	98,17		104,82		111,70		118,79
	21	89,79	21	96,82	21	103 ,08	21	110,07	21	117,28		124,73
	22	94,07	22	100,91	22	107,99	22	115,81	22	122,87	1 1	130,67
	23	98,34		105,49		112,90	23	120,55		128,45		136,61
		102,62		110,08		117,80		125,79		134,04		142,54
		106,90	1	114,67		122,71	25	131,08		139,62		148,48
		111,17		119,26	26	127,62	26	136,27		145,21		154,42
۱		115,45	27	123,84	27	132,58		141,51		150,79		160,36
ı		119,72	28	128,43	28	137,44	28	146,76		156,88	1	166,30
		124,0 0	29	133,02		142,85		152,00		161,96		172,24
I	30	128 ,28	30	137,60	30	147,26	3 0	157,24	30	167,55	3 0	178,18
4			1								1	

II. Erfahrungs = Zafeln

über ben

Massengehalt der Waldbäume.

von jeber Holzart angebenb:

Die Gehaltshohen zu den außen stehenden Scheitelhohen H in Rugen mittler Große, nebst ben Rormaahlen, nach funf verschiedenen Gehalts = und Korm = Rlaffen.

L Rl. In mehr gebrangtem, barftigem Stanbe, ichmachtig unb

IL RL

III. LL.

prisig.
In maßigem Schlusse, mehr fraftig und ftammhaft.
In raumlichem und lichterm Stande, schaft: und fronenvoll.
In freierm Stande, fürzer, breiter und dichter beaftet.
In einzelnem Stande, niedrig und weit ausgebreitet. Die Mabelbaftamme stehen hier ausnahmsweise ohne alles Aftholz; einschließlich besfelben fallen fie ber IV. Rl. anheim; bie Rabelzweige find in feiner Rlaffe mit beariffen.

Erläuterung mit Gebrauchsbeispielen.

Die feltenern Rlaffen IV und V wurden fenntlich abgesondert, und zwischen ben andern wurden noch übergangeftufen eingeschaltet. Der Anfangepunkt gur Scheitelhobe liegt um 4 bes Stochurchmeffers über ber Bobenfläche; bie Gehaltshöhengahl begreift alfo bas eigentliche Erbholz nicht mit. Bu ber hier befindlichen Gehaltshöhe jucht man ben Golzmaffen-Behalt in ber Walzentafel unter ber bezüglichen Stammftarte. 3. B.

1) Eine Buche II. Kl. mit 70' H hatte 40,55 zur Gehaltshöhe und bei 4' II. jum Daffengehalt 51,62 Rif.

2) Eine Fichte, gang einzeln erwachsen, hatte ohne alles Aftholz unter V. Rl. gu 50' H nur 23,85 Gehaltehohe und bei 41' U. 38.48 Rff. Einschließlich bes vorausgefesten Rusungeverluftes murben biefem Stamme in ber IV. Klaffe mit 33,85 Ge- haltebobe 54,64 Kfg. gufommen konnen.

3) Fallen beizubehaltenbe Scheitelhoben zwischen bie hier von 5 zu 5 Fuß angenoms menen, so berechnet man die zugehörige Gehaltshobe nach dem dazwischen befindlichen Differenztheile. Eine Eiche von 83' H, II. Rl., hat zur Gehaltshohe

$$46,98 + \frac{49,58 - 46,98}{5} \times 3 = 48,52.$$

4) Bo die Scheitelhoben ber Tafeln eben nicht zureichen, fucht man die fragkliche Behaltehobe nach ber letten Differenz. Eine 130' hohe Fichte II. Al. hatte nach ber lettern Steigung über 110 hinaus auf jebe 5' Scheitelhobe 2,21 Gehaltehobenzunahme, alfo zur Behaltehohe 57,59 + 2,21 × 4 = 66,88.

5) Satte in einem Riefernbestande bie ausgezählte Startenflaffe von 31 ' U. an 173 Stammen im Durchschnitte 65 ' H und II. Rl. (32,es Gehaltshohe): fo ergabe bie Balgentafel:

Bur gefammten Stammgrunbfläche von 100 Stammen 97,48 8ff. ven 73 71,16 168,64 Fff. im Ganzen

und bies multipligirt mit ber Gehaltshohe 32,68

an Maffengehalt: 5502,72 Rff.

Gehaltshohen und Formzahlen ber Eiche in angemessenem Stanborte.

Н.	I.	I ¹ /3.	II.	111/2	III.	IV.	· V.	H.
15	8,68	9,06	9,45	9,97	10,50	11,83	13,31	15
20	11,50	-12,01	12,58	13,28	13,98	15,70	17,66	20
25	14,28	14,98	15,58	16,4 5	17,83	19,58	21,97	25
30	17,02	17,81	18,60	19,65	20,70	23,32	26 ,25	30
Ps.	0,567	0,593	0,620	0,655	0,690	0,777	0,875	30
35	19,78	20,65	21,58	22,80	24,03	27,08	30,47	35
40	22,40	23,46	24,53	25,93	27,33	30,80	34,66	40
45	25,03	26,24	27,45	29,02	30,60	34 ,48	38,81	45
50	27,62	28,97	30,33	32 ,08	33 ,83	38,12	42,91	50
Fs.	0,552	0,579	0,606	0,641	0,676	0,762	0,858	50
55	30,18	31,68	33 ,18	35, 10	37,03	41,78	46,97	55
60	32,70	34,85	36 ,00	38,10	40,20	45,30	51,00	60
65	35 ,18	36,98	38,78	41 ,0ŏ	43,33	48,83	54,97	65
70	37,62	39, 57	41,53	43 ,98	46,43	52,32	58,91	70
Fs.	0,587	0,565	0,593	0,628	0,668	0,747	0,841	70
75	40,03	42,14	44,25	46,87	49,50	55,78	_	75
80	42,40	44,66	46,93	49,73	52,58	59,20	-	80
85	44,73	47,15	49,58	52,55	55,58.	62,58	_	85
90	47,02	49,61	52,20	55,85	58,50	65,92	_	90
Fz.	0,522	0,551	0,580	0,615	0,650	0,732	_	90
95	49,28	52,03	54,78	58,10	61,43	-		95
100	51,50	54,41	57,33	60,83	64,33	— .	_	100
105	53 ,68	56,76	59,85	63,52	67,20	_		105
110	55,82	59, 07	62,33	66,18	70,03	_	_	110
Pz.	0,507	0,587	0,566	0,601	0,686	_	_	110



Gehaltshohen und Formzahlen ber Walbbuche und Hainbuche.

Н.	I.	I ¹ /9.	II.	II ¹ /2	III.	IV.	V.	Н.
15	8,53	8,88	9,22	9,67	10,12	11,24	12,57	15
20	11,30	11,77	12,23	12,83	13,48	14,92	16,68	20
25	14,08	14,62	15,21	15,96	16,71	18,56	20,76	25
3 0	16,73	17,44	18,16	19,06	19,96	22,17	24,79	3 0
řs.	0,557	0,581	0,605	0,685	0,665	0,789	0,826	80
35	19,39	20,23	21,07	22,12	23,17	25,74	28,79	3 5
40	22,01	22,98	23,95	25,15	26,35	29,28	32,74	40
45	24,60	25,70	26,80	28,15	29,50	32,79	36,66	45
50	27,15	28,38	29,61	31,11	32 ,61	36,26	40,54	50
Fz.	0,548	0,567	0,592	0,622	0,652	0,725	0,810	50
55	29,66	31,03	32,40	34,05	35 ,70	39,69	44,38	55
60	32,13	33,64	35,15	36,95	3 8,75	43,09	48,18	60
65	34,57	36,22	37,87	39,82	41,77	46,46	51,94	65
70	36,97	38,76	40,55	42,65	44,75	49,79	55,66	70
Fz.	0,528	0,558	0,579	0,609	0,689	0,711	0,795	70
75	39,84	41,27	43,20	45,45	47,70	53,08	-	75
80	41,66	43,74	45,82	48,22	50,62	56,34	_	80
85	43,95	46,18	48,41	50,96	53 ,51	59,57	-	85
90	46,21	48,59	50,96	53,66	56,3 6	62,76	_	90
Fz.	0,513	0,539	0,566	0,596	0,626	0,697		90
95	48,42	50,96	53,49	56,34	59,19		_	95
100	50,60	53,29	55,97	58,97	61,97	_	-	100
105	52,75	55,59	58,48	61,58	64,78	-	-	105
110	54,85	57,85	60,86	64,16	67,46	_		110
Pz.	0,498	0,525	0,553	0,583	0,613		_	110

Gehaltshöhen und Formzahlen der Linde und Esche, des Ahorns und der Ulme.

Н.	I.	I ¹ /s.	II.	111/2	III.	IV.	V.	Н.
15	8,38	8,69	9,00	9,38	9,75	10,65	11,83	15
20	11,10	11,52	11,94	12,44	12,94	14,14	15,70	20
25	13,79	14,32	14,85	15,47	16,10	17,60	19,54	25
3 0	16,44	17,08	17,72	18,47	19,22	21,02	23,84	30
Fz.	0,548	0,569	0,590	0,615	0,640	0,700	0,778	30
3 5	19,05	19,81	20,57	21,44	22,32	24,42	27,10	3 5
40	21,68	22,50	23,88	24,38	25,88	27,78	30,83	40
45	24,17	25,16	26,16	27,28	28,41	31,11	34,52	45
50	26 ,68	27,79	28,90	80,15	31,40	34,40	38,18	50
Fs.	0,588	0,555	0,578	0,603	0,628	0,688	0,763	50
55	29,14	30,88	31,62	33,00	34,87	37,67	41,80	55
60	31,58	32,94	34,31	35,81	37,31	40,91	45,88	60
65	33,97	35,46	36 ,96	38,58	40,21	44,11	48,92	65
70	36,33	37,95	39 ,58	41,88	43,08	47,28	52,43	70
Pz.	0,519	0,542	0,565	0,590	0,615	0,675	0,749	70
75	38,65	40,41	42,17	44,04	45,92	50,42	1	75
80	40,94	42,83	44,72	46,72	48,72	53,52		80
85	43,19	45,22	47,25	49,87	51,50	56,60		85
90	45,41	47,57	49,74	51,99	54,24	59,64	– ,	90
Fz.	0,504	0,528	0,552	0,577	0,602	0,662		90
95	47,58	49,89	52,20	54,58	56,96	-	_	95
100	49,72	52,18	54,63	57,18	59,68	_	_	100
105	51,83	54,43	57,08	59,66	62,28	_	_	105
110	53, 90	56,65	59,40	62,15	64,90		_	110
Ps.	0,490	0,515	0,540	0,565	0,590			110

Sehaltshöhen und Formzahlen ber Aspe, Pappel und Erle.

Н.	I.	I ¹ /2.	II.	II ¹ / ₃	III.	IV.	V.	Н.
15	8,23	8,51	8,78	9,08	9,88	10,13	11,16	15
-20	10,91	11,28	11,65	12,05	12,45	13,45	14,81	20
25	13,55	14,02	14,48	14,98	15,48	16,78	18,42	25
3 0	16,45	16,72	17,29	17,89	18,49	19,99	22,00	· 8 0
Pz.	0,588	0,557	0,576	0,596	0,616	0,666	0,733	30
3 5	18,72	19,39	20,06	20,76	21,46	23,21	25,55	85
40	21,25	22,03	22,80	23,60	24,40	26,40	29,05	40
45	23,75	24,63	25,52	26,42	27,32	29,57	32,52	45
50	26,21	27,20	28,20	29,20	30 ,20	32,70	35,96	50
Ps.	0,524	0,544	0,564	0,584	0,604	0,654	0,719	50
55	28,64	29,74	30,85	31,95	33,05	3 5,80	39,86	55
60	31,02	32,25	33,47	34,67	3 5,87	38,87	42,72	60
65	33,38	34,72	36,05	37,85	38,65	41,90	46,05	65
70	35,70	37,15	38,61	40,01	41,41	44,91	49,35	70
Pz.	0,510	0,530	0,551	0,571	0,591	0,641	0,705	70
75	37,98	39,56	41,14	42,64	44,14	47,89		75
80	40,23	41,93	43,68	45,23	46,88	50,88		80
85	42,44	44,27	46,10	47,80	49,50	53,75		85
90	44,61	46,57	48,53	50,33	52,18	56 ,68	_	90
Px.	0,495	0,517	0,589	0,559	0,579	0,629	_	90
95	46,75	48,84	50,93	52,83	54,78		_	95
100	48,85	51,08	53,30	55,80	57,30	_	_	100
105	50,92	53 ,28	55,65	57,75	59 ,85	_	_	105
110	52,96	55,46	57,96	60,16	62,36	-		110
Pz.	0,481	0,504	0,526	0,546	0,566	 ,		110

Sehaltshöhen und Formzahlen ber Tanne und Fichte.

Н.	I.	I ¹ /ə.	II.	II ¹ /2	III.	IV.	V.	H.
15	8,87	8,67	8,97	9,34	9,70	10,60	7,60	15
20	11,08	11,48	11,88	12,37	12,85	14,05	10,05	20
25	13,75	14,25	14,75	15,86	15,96	17,46	12,46	25
30	16,39	16,99	17,59	18,31	19,02	20,82	14,82	30
Fs.	0,546	0,566	0,586	0,610	0,634	0,694	0,494	30
35	18,98	19,68	20,38	21,21	22,05	24,15	17,15	3 5
40	21,54	22,84	23,14	24,08	25,02	27,42	19,42	40
45	24,05	24,95	25,85	26,91	27,96	3 0,66	21,66	45
50	26,53	27,53	28,53	29,69	30,85	33 ,85	23,85	50
fz.	0,530	0,550	0,570	0,598	0,617	0,677	0,477	50
55	28,97	30 ,07	31,17	32,44	33 ,70	37,00	26,00	55
60	31,37	32 ,57	33,77	35,14	36,51	40,11	28,11	60
65	33 ,73	35,08	36,33	37,80	39,27	43,17	30,17	65
70	36,05	37,45	3 8,85	40,42	42,00	46,20	32,20	70
Fs.	0,515	0,585	0,555	0,577	0,600	0,660	0,460	70
75	3 8,33	39 ,88	41,33	43,00	44,67	49,17	34,17	¹ 75
80	40,57	42,17	48,77	45,54	47,81	52,11	36,11	80
85	42,77	44,47	46,17	48,04	49,90	55,00	38,00	85
90	44,93	46,73	48,58	50,49	52,45	57,85	39,85	90
Pz.	0,499	0,519	0,539	0,561	0,582	0,642	0,442	90
95	47,06	48,96	50,86	52,91	54,96		_	95
100	49,14	51,14	53,14	55,28	57,42		_	100
110	53,19	55,89	57,59	59,91	62,23	_	_	110
120	57,08	59, 48	61,88	64,87	66,85			120
řs.	0,475	0,495	0,515	0,586	0,557	_	_	120

Gehaltshöhen und Formzahlen ber Lärche und Kiefer.

Н.	I.	I ¹ /2.	II.	II ¹ /2	111.	IV.	V.	H.
15	7,36	7,66	7,96	8,40	8,85	10,01	6,75	15
20	9,76	10,16	10,56	11,15	11,78	13,26	8,93	20
25	12,13	12,68	13,18	13,85	14,58	16,47	11,08	25
80	14,47	15,07	15,67	16,58	17,40	19,65	13,20	30
Ps.	0,482	0,502	0,522	0,551	0,580	0,655	0,440	30
35	16,78	17,48	18,18	19,18	20,18	22,77	15,28	35
40	19,06	19,86	20,66	21,80	22,98	25,86	17,38	40
45	21,31	22,21	23,11	24,38	25,65	28,91	19,35	45
50	23,54	24,54	25,54	26,93	28,83	31,91	21,88	50
Pz.	0,470	0,490	0,510	0,588	0,566	0,638	0,426	50
55	25,78	26,88	27,93	29,46	30,98	34,88	23,28	55
60	27,90	29,10	30,30	31,95	33 ,60	37 ,80	25,20	60
65	30,03	31,88	32,63	34,41	36 ,18	40,68	27,08	65
70	32,14	33 ,54	34,94	36,88	38,78	43,51	28,93	70
Pz,	0,459	0,479	0,499	0,526	0,558	0,621	0,413	70
75	34,22	35,72	37,22	89,23	41,25	46,31	30,75	75
80	36,26	37,86	39,46	41,60	43,78	49,06	32,58	80
85	38,28	39 ,98	41,68	43,93	46,18	51,7&	34,28	85
90	40,27	42,07	43,87	46,23	48,60	54 ,45	36, 00	90
Ps.	0,447	0,467	0,487	0,513	0,540	0,605	0,400	90
95	42,23	44,13	46,03	48,51	50,98	_		95
100	44,16	46,16	48,16	50,75	53,33		_	100
110	47,94	50,14	52,84	55,14		_	_	110
120	51,60	54 ,00	56,40	59,40	_	_		120
Pz.	0,480	0,450	0,470	0,495	_	_	_	120

Gehaltshoben und Formzahlen ber Birke.

н.	I.	I ¹ /2.	II.	II ¹ /2	III.	IV.	V.	H.
15	7,14	7,38	7,62	7,84	8,07	8,67	9,54	15
20	9,44	9,76	10,08	10,88	10,68	11,48	12,64	20
25	11,68	12,09	12,50	12,87	13,25	14,25	15,68	25
30	13,89	14,38	14,88	15,88	15,78	16,98	18,69	3 0
Pr.	0,468	0,479	0,496	0,511	0,526	0,566	0,623	30
3 5	16,04	16,63	17,22	17,74	18,27	19,67	21,64	35
40	18,16	18,84	19,52	20,12	20,72	22,82	24,56	40
45	20,22	21,00	21,78	22,45	23,13	24,98	27,42	45
50	22,25	23,12	24,00	24,75	25,50	27,50	30,25	50.
Pz.	0,445	0,462	0,480	0,495	0,510	0,550	0,605	50
55	24,22	25,20	26,18	27,00	27,88	30,08	33,02	55
60	26,16	27,24	28,32	29,22	30,12	32,52	35,76	60
6 5	28,04	29,28	30,42	31,89	32,37	34,97	_	65
70	29,89	31,18	32,48	33,53	34 ,58	37,38	_	70
Ps.	0,427	0,445	0,464	0,479	0,494	0,584	_	20
75	31,68	33,09	34,50	35,62	36,75	39,75	-	75
80	33,44	34,96	36,48	37,68	38, 88	42,08	-	80
85	35,14	36, 78	38,42	39,69	40,97		_	85
90	36,81	38,56	40,82	41,67	43,02	-	-	90
Px.	0,409	0,428	0,448	0,463	0,478	_	_	90
							·	

III. Erfahrungs=Zafeln

über ben

Sortengehalt der Waldbäume.

Erläuterung mit Gebrauchsbeispielen.

- 1) Taf. 74 bis 76: Gehaltshöhen ber Baumschäfte mit unbestimms ter Entgipfelung. Bon oben herein sind die gewöhnlich vorkommenden Baums arten namentlich auf die fünf Schaftgehalts-Klassen und übergangsstusen bezogen; außers halb stehen die Schafthöhen. Auf Taf. 76 fände man z. B. für einen Tannenschaft, MIz Kl. und 90' H, zur Gehaltshöhe 55,78; dazu ergabe die Walzentafel bei 6' U zum Schaftgehalt 160 Kfg.
- 2) Taf. 77 bis 81: Gehalt ber Rabelholzbauftamme in Rörper fußen. Oben fteht die Stammstärte in Umfangsfußen mit den drei angenommenen Gehaltse Haffen I, II und III; vorn herunter die Länge der Baustamme von 5 zu 5 Fuß. Bes der dieser Zimmerstämme wird bei \under der in Brusthohe gemessenen Stammstärke ente gipfelt. Hiernach hatte z. B. ein Tannenstamm, III. Kl. von 6' U und 95' H, 160 Kfg. Taf. 76 gab denselben Schaftgehalt schon bei 90' H, weil die zu besonder tem Gebrauche abgegebenen Schäfte gewöhnlich stärker entgipfelt werden.
 - 3) Taf. 82 und 83: Enüppelholzgehalt in Rörperfußen.
 - 4) Taf. 84 und 85: Reisholzgehalt in Rörperfußen.

Einen wie ben anbern findet man nach ber Holzart und Holzgehalts Rlaffe und nach ber oben barüber ftehenden Stammftarte in Umfangofußen. Rommt z. B. einer Eiche von 5'U im Knüppelholze die IV. und im Releholze die II. Holzges halts-Rlaffe zu: so beträgt jenes 17,75 Kfg. und biefes 11,45 Kfg.

5) Taf. 86: Stockholzgehalt in Körperfußen von Hauftöden und Robestöden, jede Sorte in fünf Nuhungsklassen, nach Maßgabe der Stocks und Wurzelhaltigkeit und der Ausbringung. Boran steht die Stammstärke in Umfangskußen. Eine frei erwachsene Buche von 5x Kuß Umfang würde hiernach in IV. Kl. 18,79 Ks. Robestockholz geben können.

Gehaltshöhen ber Baumschäfte mit unbestimmter Entgipfelung.

				Tar	ne, Fic	te.		
			Giche,	Buche,	Linde.			
		& ar	che, Kie	fer , Ef	the.			
be.	Ath	orn, As	spe, Uln	ne.				D C.
t b ö	Pappel,	Rirsch	g, Erle.				ît 6 ë	
Shafthöhe.	Bi			•				Shafthöhe.
മ	T.	II.	∏ <u>1</u> .	III.	III½.	IV.	V.	മ
					<u> </u>			
11	10,94	10,96	10,96	10,97	10,97	10,98	10,99	11
12	11,87	11,91	11,92	11,98	11,94	11,96	11,98	12
13	12,78	12,84 13,76	12,86	12,88	12,90	12,92	12,96	13
14 15	13,66 14,52	14,66	13,79 14,71	13,82 14,75	13,85	13,88 14,83	13,93 14,90	14 15
16	15,86	15,55	15,61	15,67	14,79 15,72	15,77	15,85	
17	16,18	16,42	16,50	16,57	16,64	16,69	16,80	16 17
18	16,18	17,28	17,38	17,47	17,54	17,61	17,74	18
19	17,74	18,12	18,24	18,35	18,44	18,52	18,67	19
20	18,50	18,95	19,10	19,22	19,83	19,43	19,60	20
21	19,22	19,76	19,98	20,08	20,20	20,32	20,51	21
22	19,22	20,56	20,76	20,93	21,07	21,20	21,42	22
23	20,62	21,34	21,57	21,76	21,93	22,07	22,32	23
24	21,28	22,11	22,87	22,59	22,77	22,98	23,21	24
25	21,28	22,86	23,16	23,40	23,61	23,79	24,10	25
26	22,54	23,60	23,98	24,20	24,43	24,68	24,97	26
27	23,14	24,82	24,69	24,99	25,25	25,47	25,84	27
28	23,71	25,03	25,44	25,77	26,05	26,29	26,70	28
29	24,26	25,72	26,17	26,54	26,84	27,11	27,55	29
30	24,80	26,40	26,90	27,30	27,68	27,92	28,40	

Gehaltshöhen ber Baumschäfte mit unbeftimmter Entgipfelung.

Н.	I.	11.]] 1/2.	111.	$III_{\frac{1}{2}}$.	IV.	V.	H.
31	25,80.	27,06	27,60	28,04	28,40	28,71	29,23	31
32	25,79	27,71	28,30	28,77	29,16	29,50	30,06	32
3 3	26,26	28,34	28,98	29,49	29,92	30,28	30,88	33
34	26,70	28,96	29,65	30,20	30,66	31,05	31,69	34
3 5	27,12	29,56	30,31	30,90	31,39	31,81	32,50	3 5
36	27,52	30,15	30,95	31,59	32,11	32,56	33,29	36
37	27,90	30,72	31,58	32,26	32,82	33 ,30	34,08	37
3 8	28,25	31,28	32,20	32,93	. 33,52	34 ,03	34 ,86	3 8
39	28,58	31,82	32,80	33,58	34,21	34 ,75	35,68	39
40	28,90	32,85	33,40	34,22	34,90	35,47	36,40	40
41	29,18	32,86	33,97	34,85	35,56	36,17	37,15	41
42	29,45	33,36	34,54	35,47	36,22	36 ,86	37,90	42
43	29,70	33,84	35, 09	36, 07	36, 87	37,55	38,64	43
44	29,92	34,31	35,68	36,67	37 ,51	38,22	39,37	44
45	30,12	34,76	36,16	37,25	38,14	3 8,89	40,10	45
46	30,30	35,20	36,67	37,82	38,76	39,54	40,81	46
47	'30,46	35,62	37,17	38,38	39,37	40,19	41,52	47
48	30,59	36,08	37,66	38,93	39, 96	40,83	42,22	48
49	30,70	36,42	38,13	39,47	40,55	41,46	42,91	49
50	30,80	36 ,80	38,60	40,00	41,13	42 ,08	43,60	50
51	_	37,16	39,04	40,51	41,70	42,68	44,27	51
52	_	37,51	39,48	41,01	42,25	43,28	44,94	52
53	_	37,84	39,90	41,50	42, 80	43,87	45,60	53
54	_	38,16	40,31	41,98	43,88	44,46	46,25	54
55	_	38,46	40,71	42,45	43,86	45,03	46,90	55
56	-	38,75	41,09	42,91	44,37	45,59	47,58	56
57	_	39 ,02	41,46	43,35	44,88	46,14	48,16	57
5 8		39,28	41,82	43,79	45,87	46,69	48,78	58
59	_	39,52	42,16	44,21	45,86	47,22	49,89	59
60		39,75	42,50	44,62	46,33	47,75	50 ,00	60

Gehaltshöhen ber Baumschäfte mit unbestimmter Entgipfelung.

H.	I.	II.	1112.	III.	$III_{\frac{1}{2}}$	IV.	V.
62	_	40,16	43,12	45,41	47,24	48,77	51,1
64	-	40,51	43,69	46,15	48,12	49,75	52,8
66	l —	40,80	44,21	46,84	48,95	50,70	53,4
68	-	41,08	44,68	47,49	49,74	51,60	54,
70	-	41,20	45,10	48,10	50,50	52,48	55,6
72	-	_	45,46	48,65	51,20	53,31	56,€
74	_		45,77	49,16	51,87	54,10	57,€
76	-	-	46,03	49,63	52,50	54,86	58,2
78	-	l —	46,24	50,95	53,09	55,58	59,
80	 	l —	46,40	50,42	53,68	56,27	60,
82	 	-	_	50,75	54,18	56,91	61,
84			-	51,08	54,59	57,52	62,0
86	_	-	_	51,26	55,01	58,09	62,
88	—	-	_	51,45	55,39	58,62	63,
90	_	11111111	1 1 1 1	51,60	55,78	59,12	64,
92	_	-	_	_	56,03	59,57	65,
94	_	-	_	-	56,28	59,99	65,
96		-	_	_	56,49	60,37	66,
98	-	-		_	56,67	60,72	67,0
100	_	_	-		56, 80	61,03	67,
102	_	_	_	_	_	61,29	68,
104	_	-		-		61,58	68,
106	-			_	_	61,72	69,
108	_	-	_			61,88	69,
110	_	-		_		62 ,00	70,
112	_	_	-	_	_	-	70,:
114	-	_	- 1	-	_		70,
116	_	_	- 1	_	_		71,
118	-	_	_	-	_	-	71,:
_120	-	_		_	-	_	71,0

Gehalt ber Rabelholz=Bauftämme in Körperfugen.

Länge.	3/4 8	zuß Un	ifang.	18	uß Um	fang.	11/4	Fuß U	mfang.		
Fus.	I.	П.	III.	I.	П.	III.	I.	H.	III.		
20	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,3	1,5	1,6		
25	0,6	0,6	0,7	1,0	1,2	1,3	1,7	1,8	2,0		
30	0,7	0,8	0,8	1,8	1,4	1,5	2,0	2,2	2,4		
35	0,8	0,9	1,0	1,5	1,6	1,8	2,8	2,6	2,8		
40	0,9	1,0	1,1	1,7	1,8	2,0	2,6	2,9	3,2		
45	1,0	1,1	1,3	1,9	2,1	2,8	3,0	3,3	3,6		
50	1,1	1,8	1,4	2,1	2,3	2,5	3,8	3,6	3,9		
55	1,8	1,4	1,5	2,3	2,5	2,7	3,6	3,9	4,8		
60	1,4	1,5	1,6	2,5	2,7	3,0	3,9	4,8	4,7		
65	1,5	1,6	1,8	2,7	2,9	3,2	4,2	4,6	5,0		
70	1,6	1,7	1,9	2,9	3,1	3,4	4,5	4,9	5,8		
75	1,7	1,9	2,0	3,1	3,3	3,6	4,8	5,2	5,7		
80	1,8	2,0	2,1	3,3	3,5	3,8	5,1	5,6	6,0		
Sange.	11/2	Fuß Ui	nfang.	13/4	Fuß U	mfang.	2 8	Fuß Umfang.			
gui.	I.	П.	Ш.	Ī.	п.	III.	I.	II.	III.		
25	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3	4,8	5,8		
30	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,8	5,2	5,7	6,3		
35	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1	5,6	6,0	6,6	7,3		
40	3,8	4,2	4,6	5,2	5,8	6,3	6,8	7,5	8,3		
45	4,3	4,7	5,2	5,8	6,4	7,1	7,6	8,4	9,2		
50	4,7	5,2	5,7	6,5	7,1	7,8	8,5	9,3	10,2		
55	5,2	5,7	6,2	7,1	7,8	8,5	9,8	10,2	11,1		
60	5,6	6,2	6,7	7,7	8,4	9,2	10,1	11,0	12,0		
65	6,1	6,7	7,2	8,3	9,1	9,8	10,9	11,9	12,9		
70	6,5	7,1	7,7	8,9	9,7	10,5	11,6	12,7	13,7		
75	7,0	7,6	8,2	9,5	10,8	11,1	12,4	13,5	14,6		
80	7,4	8,0	8,6	10,1	10,9	11,8	13,2	14,8	15,4		
85	7,8	8,5	9,1	10,7	11,5	12.4	14,0	15,1	16,2		

Gehalt ber Rabelhold-Bauftämme in Körperfußen.

	Länge.	21/4	Fuß U1	mfang.	21/2	Fuß U1	nfang.	23/4	Fuß U1	mfang.
-	gus.	I.	П.	ш.	·I.	II.	Ш.	I.	II.	III.
	30	6,5	7,8	8,0	8,1	9,0	9,9	9,8	10,9	12,0
	35	7,6	8,4	9,2	9,4	10,4	11,4	11,4	12,6	13,8
	40	8,7	9,6	10,5	10,7	11,8	12,9	12,9	14,3	15,7
ľ	45	9,7	10,7	11,7	12,0	13,2	14.4	14,5	16,0	17,5
ı	50	10,7	11,8	12,9	13,3	14,6	15,9	16,0	17,7	19,8
ı	55	11,7	12,9	14,0	14,5	15,9	17,3	17,6	19,3	21,0
۱	60	12,8	14,0	15,2	15,8	17,8	18,8	19,1	20,9	22,7
ı	65	13,8	15,0	16,3	17,0	18,6	20,1	20,6	22,5	24,4
ı	70	14,8	16,1	17,4	18,2	19,9	21,5	22,1	24,0	26,0
	75	15,7	17,1	18,5	19,4	21,1	22,8	23,5	25,6	27,6
ı	80	16,7	18,1	19,5	20,6	22,4	24,1	25,0	27,1	29,2
H	85	17,7	19,1	20,5	21,8	23,6	25,4	26,4	28,6	30,7
ı	90	18,6	20,1	21,5	23,0	24 ,8	26,6	27,8	30,0	32,2
								•		
	Lán	38	uß Um	fang.	31/4	Fuß U1	nfang.	31/2	Fuß U	mfang.
	Länge. E	3 F	uß Um	fang. III.	31/4 I.	Fuβ U1	nfang. III.	3 ¹ /2 :	Fuß U	mfang.
	Linge. 35									
	gus.	I.	п.	III.	I.	П.	III.	I.	П.	Ш.
	35	I. 13,5	II.	III. 16,5	I. 15,9	II.	III. 19,3	I. 18,5	1I. 20,4	III. 22,4
	35 40	I. 13,5 15,4	15,0 17,0	III. 16,5 18,7	I. 15,9 18,1	II. 17,6 20,0	III. 19,3 21,9	I. 18,5 21,0	20,4 23,2	22,4 25,4
	35 40 45	I. 13,5 15,4 17,8	11. 15,0 17,0 19,0	111. 16,5 18,7 20,8	I. 15,9 18,1 20,3	11. 17,6 20,0 22,4	111. 19,3 21,9 24,4	I. 18,5 21,0 23,5	20,4 23,2 25,9	22,4 25,4 28,4
	35 40 45 50	I. 13,5 15,4 17,8 19,1	II. 15,0 17,0 19,0 21,0	III. 16,5 18,7 20,8 22,9	I. 15,9 18,1 20,3 22,4	II. 17,6 20,0 22,4 24,7	1II. 19,3 21,9 24,4 26,9	I. 18,5 21,0 23,5 26,0	11. 20,4 23,2 25,9 28,6	22,4 25,4 25,4 28,4 31,2
	35 40 45 50 55	I. 13,5 15,4 17,8 19,1 20,9	11. 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0	111. 16,5 18,7 20,8 22,9 25,0	I. 15,9 18,1 20,3 22,4 24,6	II. 17,6 20,0 22,4 24,7 27,0	111. 19,3 21,9 24,4 26,9 29,3	I. 18,5 21,0 23,5 26,0 28,5	20,4 23,2 25,9 28,6 31,3	22,4 25,4 28,4 31,2 34,0
	35 40 45 50 55 60	I. 13,5 15,4 17,8 19,1 20,9 22,7	11. 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 24,9	111. 16,5 18,7 20,8 22,9 25,0 27,0	I. 15,9 18,1 20,3 22,4 24,6 26,7	II. 17,6 20,0 22,4 24,7 27,0 29,2	111. 19,3 21,9 24,4 26,9 29,3 31,7	I. 18,5 21,0 23,5 26,0 28,5 30,9	11. 20,4 23,2 25,9 28,6 31,3 33,9	22,4 25,4 28,4 31,2 34,0 36,8
	819. 1 35 40 45 50 55 60 65	I. 13,5 15,4 17,8 19,1 20,9 22,7 24,5	11. 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 24,9 26,8	HI. 16,5 18,7 20,8 22,9 25,0 27,0 29,0	I. 15,9 18,1 20,3 22,4 24,6 26,7 28,8	II. 17,6 20,0 22,4 24,7 27,0 29,2 31,4	111. 19,3 21,9 24,4 26,9 29,3 31,7 34,1	I. 18,5 21,0 23,5 26,0 28,5 30,9 33,4	20,4 23,2 25,9 28,6 31,3 33,9 36,4	22,4 25,4 25,4 28,4 31,2 34,0 36,8 39,5
	35 40 45 50 55 60 65 70	I. 13,5 15,4 17,8 19,1 20,9 22,7 24,5 26,8	11. 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 24,9 26,8 28,6	III. 16,5 18,7 20,8 22,9 25,0 27,0 29,0 30,9	I. 15,9 18,1 20,3 22,4 24,6 26,7 28,8 30,8	II. 17,6 20,0 22,4 24,7 27,0 29,2 31,4 33,6	111. 19,3 21,9 24,4 26,9 29,3 31,7 34,1 36,3	I. 18,5 21,0 23,5 26,0 28,5 30,9 33,4 35,8	20,4 23,2 25,9 28,6 31,3 33,9 36,4 39,0	22,4 25,4 28,4 31,2 34,0 36,8 39,5 42,1
	8us. 35 40 45 50 55 60 65 70	I. 13,5 15,4 17,8 19,1 20,9 22,7 24,5 26,8 28,0	11. 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 24,9 26,8 28,6 30,4	111. 16,5 18,7 20,8 22,9 25,0 27,0 29,0 30,9 32,9	I. 15,9 18,1 20,3 22,4 24,6 26,7 28,8 30,8 32,9	11. 17,6 20,0 22,4 24,7 27,0 29,2 31,4 33,6 35,7	111. 19,3 21,9 24,4 26,9 29,3 31,7 34,1 36,3 38,6	I. 18,5 21,0 23,5 26,0 28,5 30,9 33,4 35,8 38,2	20,4 23,2 25,9 28,6 31,3 33,9 36,4 39,0 41,4	22,4 25,4 28,4 31,2 34,0 36,8 39,5 42,1 44,7
	8us. 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	I. 13,5 15,4 17,3 19,1 20,9 22,7 24,5 26,8 28,0 29,7 31,5 33,1	11. 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 24,9 26,8 28,6 30,4 32,2 34,0 35,7	111. 16,5 18,7 20,8 22,9 25,0 27,0 29,0 30,9 32,9 34,7	I. 15,9 18,1 20,3 22,4 24,6 26,7 28,8 30,8 32,9 34,9	11. 17,6 20,0 22,4 24,7 27,0 29,2 31,4 33,6 35,7 37,8	111. 19,3 21,9 24,4 26,9 29,3 31,7 34,1 36,3 38,6 40,7 42,9 45,0	I. 18,5 21,0 23,5 26,0 28,5 30,9 33,4 35,8 38,2 40,5	20,4 23,2 25,9 28,6 31,3 33,9 36,4 39,0 41,4 43,9	22,4 25,4 28,4 31,2 34,0 36,8 39,5 42,1 44,7 47,3 49,7 52,2
	85 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85	I. 13,5 15,4 17,8 19,1 20,9 22,7 24,5 26,8 28,0 29,7 31,5	11. 15,0 17,0 19,0 21,0 23,0 24,9 26,8 28,6 30,4 32,2 34,0	111. 16,5 18,7 20,8 22,9 25,0 27,0 29,0 30,9 32,9 34,7 36,5	I. 15,9 18,1 20,3 22,4 24,6 26,7 28,8 30,8 32,9 34,9 36,9	11. 17,6 20,0 22,4 24,7 27,0 29,2 31,4 33,6 35,7 37,8 39,9	111. 19,3 21,9 24,4 26,9 29,3 31,7 34,1 36,3 38,6 40,7 42,9	I. 18,5 21,0 23,5 26,0 28,5 30,9 33,4 35,8 38,2 40,5 42,8	20,4 23,2 25,9 28,6 31,3 33,9 36,4 39,0 41,4 43,9 46,3	22,4 25,4 28,4 31,2 34,0 36,8 39,5 42,1 44,7 47,3 49,7

Gehalt ber Rabelholz-Bauftamme in Körperfußen.

Långe.	33/4	Fuß U	mfang.	4 8	uß Um	fang.	41/4	Fuß U	mfang
։ Ծա	I.	Π.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
40	24,1	26,7	29,2	27,5	30,3	33,2	31,0	34,3	37,5
45	27,0	29,8	32,6	30,7	33,9	37,0	34,7	38,3	41,8
50	29,9	32,9	35,9	34,0	37,4	40,8	38,4	42,2	46,1
55	32,7	35,9	39,1	37,2	40,9	44,5	42,0	46,1	50,2
60	35,5	38,9	42,3	40,4	44,8	48,1	45,7	50,0	54,8
65	38,3	41,8	45,4	43 ,6	47,6	51,6	49,2	53,7	58,3
70	41,1	44,7	48,4	46,7	50,9	55,1	52,8	57,5	62,2
75	43 ,8	47,6	51,4	49,8	54,1	58,4	56,3	61,1	66,0
80	46,5	50,4	54,3	52,9	57,8	61,7	59,7	64,7	69,7
85	49,2	53,1	57,1	56,0	60,5	65,0	63,2	68,8	73,4
60	51,8	55,8	59,9	59,0	63,5	68,1	66,6	71,7	76,9
95	54,4	58,5	62 ,6	61,9	66,6	71,2	69,9	75,2	80,4
100	57,0	61,1	65,2	64,9	69,6	74,2	73,3	78,5	83,8
Länge. 3	41/2	Fuß U	nfang.	43/4	Fuß U	mfang.	5 %	uß Um	fang.
gus.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	П.	III.
45	38,9	42,9	46,9	43,4	47,8	52,8	48,1	53,0	57,9
50	43,1	47,4	51,7	48,0	52 ,8	57,6	53,2	58,5	63,8
55	47,1	51,7	56,3	52,5	57,6	62,7	58,2	63,9	69,5
60	51,2	56, 0	60,9	57,0	62,4	67,8	63,2	69,2	75,2
65	55,2	60,3	65,3	61,5	67,2	72,8	68,2	74,4	80,7
70	59,2	64,4	69,7	65,9	71,8	77,7	73,1	79,6	86,1
75	63,1	68,5	74,0	70,3	76,4	82,4	77,9	84,6	91,3
80	67,0	72,6	78,2	74,6	80,9	87,1	82,7	89,6	96,5
85	70,8	76,5	82,2	78,9	85,8	91,6	87,5	94,5	101,6
90	74,6	80,4	86,2	83,2	89,6	96,1	92,2	99,3	106,5
95	78,4	84,3	90,1	87,4	93,9	100,4	96,8	104,1	111,8
100	82,1	88,0	94,0	91,5	98,1	104,7	101,4	108,7	116,0
105	85,8	91,7	97,7	95,6	102,2	108,8	106,0	113,3	120,6

Gehalt ber Rabelholg=Bauftamme in Rörperfußen.

				_					
Eange.	51/4	Fuß U	mfang.	51/2	Fuß l	lmfang.	58/4	Fuß U	mfang.
Fuß.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	II.	III.
50	58,6	64,5	70,3	64,3	70,8	77,2	70,3	77,3	84,4
55	64,2	70,4	76,7	70,5	77,3	84,1	77,0	84,5	92,0
60	69,7	76,3	82,9	76,5	83,7	90,9	83,6	91,5	99,4
65	75,2	82,0	88,9	82,5	90,1	97,6	90,2	98,4	106,7
70	80,6	87,7	94,9	88,4	96,3	104,1	96,6	105,2	113,8
75	85,9	93,3	100,7	94,3	102,4	110,5	103,1	111,9	120,8
80	91,2	98,8	106,4	100,1	108,4	116,8	109,4	118,5	127,6
85	96,4	104,2	112,0	105,8	114,4	122,9	115,7	125,0	134,3
90	101,6	109,5	117,4	111,5	120,2	128,9	121,9	131,4	140,8
95	106,7	114,7	122,7	117,2	125,9	134,7	128,0	137,6	147,2
100	111,8	119,9	127,9	122,7	131,5	140,4	134,1	143,8	153,4
105	116,8	124,9	132,9	128,2	137,1	145,9	140,2	149,8	159,5
110	121,8	129,8	137,9	133,7	142,5	151,3	146,1	155,8	165,4
&án	6 8	uß Un	fang.	6 1/4	Fuß l	lmfang.	61/2	Fuß L	imfang.
Länge. #	I.	II.	III.	I.	П.	III.	I.	П.	III.
55	83,9	92,0	100,1	91,0	99,8	108,7	98,4	108,0	117,5
60	91,1	99,6	108,2	98,8	108,1	117,5	106,9	117,0	127,0
65	98,2	107,2	116,2	106,5	116,3	126,1	115,2	125,8	136,4
70	105,2	114,6	123,9	114,2	124,3	134,5	123 ,5	134,5	145,5
75	112,2	121,9	131,6	121,8	132,3	142,7	131,7	143,1	154.4
80	119,1	129,1	139,0	129,3	140,0	150,8	139,8	151,5	163,1
85	126,0	136,1	146,3	136,7	147,7	158,7	147,8	159,8	171,7
90	132,7	143,0	153,4	144,0	155,2	166,4	155,8	167,9	180,0
95	139,4	149,9	160,3	151,8	162,6	173,9	163,6	175,9	188,1
100	146,1	156,6	167,1	158,5	169,9	181,3	171,4	183,7	196,1
105	152,6	163,1	173,7	165,6	177,0	188,4	179,1	191,5	203,8
110	159,1	169,6	180,1	172,6	184,0	195,4	186,7	199,0	211,4
115	165,5	175,9	186,4	179,6	190,9	202,2	194,2	206,5	218,7

Gehalt ber Nabelholz-Bauftamme in Körperfußen.

No. No.	œ	423/_	Que In	mfana	7 8		Fama	711	œ. 5 11.	£
60 115,2 126,1 137,0 123,9 135,6 147,3 133,0 145,5 124,8 135,7 147,0 133,6 145,9 158,1 143,4 156,5 167,5 142,0 154,3 166,5 152,8 165,9 179,1 163,9 178,0 168,0 150,8 163,4 175,9 162,2 175,7 189,2 174,0 188,5 26,8 159,4 172,3 185,1 171,5 185,8 199,1 183,9 198,8 21,90 168,0 181,1 194,1 180,7 194,7 208,8 193,8 208,9 25,176,5 189,7 202,9 189,8 204,0 218,2 203,6 218,8 23,100 184,9 198,2 211,5 198,8 213,1 227,4 213,3 228,6 24,105 193,2 206,5 219,8 207,7 222,1 236,4 222,8 238,2 25,110 201,4 214,7 227,9 216,6 230,9 245,2 232,3 247,6 26,115 209,5 222,7 235,9 225,3 239,5 253,7 241,7 256,9 27,120 217,5 230,5 243,6 238,9 247,9 262,0 250,9 266,0 28,15 23,4 167,5 181,6 163,8 178,8 193,9 174,6 190,6 20,6 164,5 179,1 193,7 175,6 191,2 206,8 187,1 203,8 22,7 216,6 230,4 219,5 199,5 216,7 23,8 23,9 247,9 262,0 250,9 266,0 28,15 23,4 167,5 181,6 163,8 178,8 193,9 174,6 190,6 20,7 164,5 179,1 193,7 175,6 191,2 206,8 187,1 203,8 22,7 217,4 190,5 205,6 187,3 203,4 219,5 199,5 216,7 23,8 23,9 247,9 262,0 250,9 266,0 26,9 265,0 26,9 267,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27,9 250,6 254,3 27,9 250,5 232,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27,9 258,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,8 290,1 30	ę,									
65	Bus.	1 1.	11.	1111.	1.	111.	Щ.	1.	11.	III.
70		1		137,0	123,9	135,6	147,8	133,0	145,5	158,1
75	11	124,8	135,7	147,0	133,6	145,9	158,1	143,4	156,5	169,6
80		1		156,9	143,2	156,0	168,7	153,7	167,3	181,0
85		1		166,5	152,8	165,9	179,1	163,9	178,0	192,1
90 168,0 181,1 194,1 180,7 194,7 208,8 193,8 208,9 25 176,5 189,7 202,9 189,8 204,0 218,2 203,6 218,8 23 100 184,9 198,2 211,5 198,8 213,1 227,4 213,3 228,6 24 105 193,2 206,5 219,8 207,7 222,1 236,4 222,8 238,2 25 110 201,4 214,7 227,9 216,6 230,9 245,2 232,3 247,6 26 115 209,5 222,7 235,9 225,8 239,5 253,7 241,7 256,9 27 120 217,5 230,5 243,6 233,9 247,9 262,0 250,9 266,0 28 27 28 28 28 28 28 28				175,9			189,2	174,0	188,5	203,0
95				185,1			199,1	183,9	198,8	213,6
100		1					-	193 ,8	208,9	223,6
105	P1 4	1 1		202,9	189,8	204,0	218,2	203,6	218,8	234,1
110	4 1								22 8,6	243,9
115			206,5	219,8		222,1	236,4	222,8		253 ,6
120 217,5 230,5 243,6 233,9 247,9 262,0 250,9 266,0 28	B) I			227,9				232,8	247,6	263,0
T1/2 Fuß Umfang. T3/4 Fuß Umfang. Suß Umfang. Buß Umfang. Buß Umfang. Buß Umfang. III.	3 1	, ,		235,9					256,9	272,1
60 142,3 155,7 169,2 151,9 166,3 180,6 161,9 177,2 19 65 153,4 167,5 181,6 163,8 178,8 193,9 174,6 190,6 20 70 164,5 179,1 193,7 175,6 191,2 206,8 187,1 203,8 22 75 175,4 190,5 205,6 187,3 203,4 219,5 199,5 216,7 23 80 186,2 201,7 217,2 198,8 215,4 231,9 211,8 229,5 24 85 196,8 212,7 228,6 210,2 227,1 244,0 224,0 242,0 26 90 207,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27 95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1	120	217,5	230,5	243,6	233,9	247,9	262,0	250,9	266,0	281,0
60 142,3 155,7 169,2 151,9 166,3 180,6 161,9 177,2 19 65 153,4 167,5 181,6 163,8 178,8 193,9 174,6 190,6 20 70 164,5 179,1 193,7 175,6 191,2 206,8 187,1 203,8 22 75 175,4 190,5 205,6 187,3 203,4 219,5 199,5 216,7 23 80 186,2 201,7 217,2 198,8 215,4 231,9 211,8 229,5 24 85 196,8 212,7 228,6 210,2 227,1 244,0 224,0 242,0 26 90 207,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27 95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1	8dm	71/2 8	zuß Ur	nfang.	73/4	Fuß Ur	nfang.	8 %1	ıß Um	fang.
60 142,3 155,7 169,2 151,9 166,3 180,6 161,9 177,2 19 65 153,4 167,5 181,6 163,8 178,8 193,9 174,6 190,6 20 70 164,5 179,1 193,7 175,6 191,2 206,8 187,1 203,8 22 75 175,4 190,5 205,6 187,3 203,4 219,5 199,5 216,7 23 80 186,2 201,7 217,2 198,8 215,4 231,9 211,8 229,5 24 85 196,8 212,7 228,6 210,2 227,1 244,0 224,0 242,0 26 90 207,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27 95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1	gus.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	I.	П.	III.
70 164,5 179,1 193,7 175,6 191,2 206,8 187,1 203,8 22 75 175,4 190,5 205,6 187,3 203,4 219,5 199,5 216,7 23 80 186,2 201,7 217,2 198,8 215,4 231,9 211,8 229,5 24 85 196,8 212,7 228,6 210,2 227,1 244,0 224,0 242,0 26 90 207,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27 95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1 243,7 261,2 278,8 259,7 278,4 29 105 238,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,3 290,1 30	60	142,3	155,7	169,2	151,9	166,3	180,6	161,9	177,2	192,5
75 175,4 190,5 205,6 187,3 203,4 219,5 199,5 216,7 238,5 80 186,2 201,7 217,2 198,8 215,4 231,9 211,8 229,5 248,0 85 196,8 212,7 228,6 210,2 227,1 244,0 224,0 242,0 268,0 90 207,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27 95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1 243,7 261,2 278,8 259,7 278,4 29 105 238,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,3 290,1 30	65	153,4	167,5	181,6	163,8	178,8	193,9	174,6	190,6	206,6
80 186,2 201,7 217,2 198,8 215,4 231,9 211,8 229,5 24,0 85 196,8 212,7 228,6 210,2 227,1 244,0 224,0 242,0 26 90 207,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,8 27 95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1 243,7 261,2 278,8 259,7 278,4 29 105 238,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,3 290,1 30	70	164,5	179,1	193,7	175,6	191,2	206,8	187,1	203,8	220,4
85 196,8 212,7 228,6 210,2 227,1 244,0 224,0 242,0 26 90 207,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27 95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1 243,7 261,2 278,8 259,7 278,4 29 105 238,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,3 290,1 30	75	175,4	190,5	205,6	187,3	203,4	219,5	199,5	216,7	23379
90 207,4 223,5 239,7 221,5 238,7 255,9 236,0 254,3 27 95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1 243,7 261,2 278,8 259,7 278,4 29 105 238,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,3 290,1 30	80	186,2	201,7	217,2	198,8	215,4	231,9	211,8	229,5	247,1
95 217,9 234,2 250,5 232,7 250,1 267,5 247,9 266,5 28 100 228,2 244,7 261,1 243,7 261,2 278,8 259,7 278,4 29 105 238,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,3 290,1 30	85	196,8	212,7	228,6	210,2	227,1	244,0	224,0	242,0	260,1
100 228,2 244,7 261,1 243,7 261,2 278,8 259,7 278,4 29 105 238,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,3 290,1 30	90	207,4	223,5	239,7	221,5	238,7	255.9	236,0	254,3	272,7
105 238,5 254,9 271,4 254,6 272,2 289,8 271,3 290,1 30	95	217,9	234,2	250,5	232,7	250,1	267,5	247,9	266,5	285,0
	100	228,2	244,7	261,1	243,7	261,2	278,8	259,7	278,4	297,0
	105	238,5	254,9		254,6	272,2	289 ,8		290,1	308 ,8
110 248,6 265,0 281,4 265,5 283,0 300,5 282,9 301,5 32	110	248,6	265,0	281,4	265,5	283,0	300,5	282,9	301 ,5	320,2
115 258,6 274,9 291,2 276,2 293,6 311,0 294,3 312,8 33	115	258,6	274,9	291,2	276,2	293,6	311,0	294,8	312, 8	331,4
120 268,5 284,6 300,8 286,7 303,9 321,1 305,5 323,9 34	120	268,5	284,6	300,8	286,7	303,9	321,1	305,5	323,9	342,2

Anüppelholzgehalt in Rörperfußen.

Stamm	umf.	2	21/2	3	31/2	4	41/2	5	51/2
	I.	2,00	2,87	3,00	3,87	5,00	6,37	8,00	9,87
H	II.	2,25	2,96	4,00	5,84	7,00	8,96	11,25	13,84
Eiche.	III.	2, 50	3,56	5,00	6,81	9,00	11,56	14,50	
	IV.	2,75	4,15	6 ,00	8,28	11,00	14,15		ı
	V.	3 ,00	4,75	7,00	9,75	13,00	16,75	21,00	25,1
	1.	1,90	2,23	2,80	3,58	4,60	5,83		
Buche.	II.	2,15	2,79	3,72	4,98	6,42	8,19	10,25	12,5
Linde.	III.	2,40	3,35	4,65	6,28	8,25	10,55	13,20	16,1
	IV.	2,65	3,91	5,57	7,62	10,07	12,91	16,15	19,7
ŧ	▼.	2,90	4,47	6,50	8,97	11,90	15,27	19, 10	23,3
1	1.	1,80	2,10	2,60	3,80	4,20	5,30		8,10
Efche.	11.	2,05	2,60	3,40	4,44	5,72	7,25	9,02	11,04
Ahorn.	m.	2,30	3,10	4,20	5,58	7,25	9,20	11,45	13,98
Ulme.	IV.	2,55	3,60	5,00	6,72	8,77	11,15	13,87	16,92
	V.	2 ,80	4,11	5,80	7,86	10,80	13,11	16,30	19,86
	I.	1,70	1,96	2,40	3,01	3,80	4,76	5,90	7,21
Aspe.	II.	1,95	2,40	3,07	3,94	5,02	6,30	7,80	9,49
Pappel.	III.	2,20	2,85	3,75	4,88	6,25	7,85	9,70	11,78
Grie.	IV.	2,45	3,30	4,42	5,81	7,47	9,40	11,60	14,00
	V.	2,70	3,75	5,10	6,75	8,70	10,95	13,50	16,35
	I.	1,80	1,82	1,86	1,94	2,07	2,27	2,57	2,99
Madel=	H.	1,97	2,01	2,10	2,26	2,52	2,92	3,51	4,35
holz.	III.	2,15	2,21	2,84	2,58	2,97	3,57	4,46	5,72
30.8.	IV.	2,82	2,40	2,58	2,90	3,42	4,22	5,40	7,08
	V.	2,50	2,60	2,82	3,22	3,87	4,87	6,85	8,45
	I.	1,60	1,82	2,20	2,72	3,40	4,22	5,20	6,32
400	II.	1,85	2,21	2,75	3,45	4,32	5,86	6,57	7,95
Birte.	III.	2,10	2,60	3,30	4,18	5,25	6,50	7,95	9,58 11,20
	IV.	2,85	2,99	3,85	4,90	6,17	7,64	9,32	12,83
	V.	2,60	3,38	4,40	5,63	7,10	8,78	10,70	1200

Rnüppelholzgehalt in Rörperfußen.

	6	G1/3	7	71/2	8	S1/ 2	9	91/2	10	Rlaffe
	12,00	14,87	17,00	19,87	23 ,00	26,37	30 ,00	33,62	37,25	I.
1	16,75	19,96	23 ,50	27,34	31, 50	35,96	40,75	45,58	50,31	II.
l	21,50	25,56	30,00	34,81	40 ,00	45,56	51,50	57,48	63,87	HII.
1	26,2 5	31 ,15	36,50	42,28	48,50	55,15	62 ,25	69,34	76,48	IV.
1	31,00	36, 75	43 ,00	49,75	57 ,00	64,75	73, 00	81,25	89,50	V.
I	10,90	13,03	15,40	17,98	20,80	23,83	27,10	30,36	33,62	I.
ł	15,20	18,09	21,27	24,73	28,47	32,49	36 ,80	41,10	45,40	II.
ı	19,50	23,15	27,15	31,48	36 ,15	41,15	46,50	51,84	57,18	III.
ł	23,80	28,21	33,02	38,22	43,82	49,81	56,20	62 ,58	68,96	IV.
١	28,10	33,27	38,90	44,97	51,50	58,47	65, 90	73,32	80,75	V.
١	9,80	11,70	13,80	16,10	18,60	21,10	23,60	23,60	23, 60	I.
	13,80	15,80	18,55	21,54	24,77	28,00	31,24	31,24	31,24	II.
ı	16,80	19,90	23,30	26,98	30, 95	34,91	3 8,88	38,88	38 ,88	III.
-	20,30	24,00	28,05	32,42	37,12	41,82	46,58	46,53	46,53	IV.
	23, 80	28,11	32,80	37,86	43,80	48,73	54,17	54,17	54,17	V.
1	8,70	10,36	12,20	14,08	15,87	15,87	15,87	15,87	15,87	I.
1	11,40	13,50	15,82	18,14	20,45	20,45	20,45	20,45	20,45	II.
Ì	14,10	16,65	19,45	22,24	25,03	25,08	25,03	25,03	25,03	III.
	16,80	19,80	23,07	26,84	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	
	19,50	22,95	26 ,70	30,45	34 ,20	34 ,20	34,20	34,20	34,20	V.
	3,57	4,35	5,87	6,69	8,36	10,38	12,40	12,40	12,40	I.
	5,51	7,07	9,12	11,76	15,10	19,14	23,62	23,62	23,62	II.
	7,46	9,80	12,87	16,88	21,84	27,90	34,84	34,84	34 ,84	
	9,40	12,52	16,62	21,90	28, 58	36 ,66	46,05	46, 05	46, 05	
`	11,85	15,25	20,87	26,97	35,32	45,42	57,27	57,27	57,27	V.
	7,60	8,87	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15	
	9,50	11,04	12,59	12,59	12 ,59	12,59	12,59	12,59	12,59	
	11,40	13,21	15,08	15,08	15,03	15,03	15,08	15,08	15,03	III.
į	13,30	1 1	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	9 I
	15,20	17,56	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	V .

Reisholzgehalt in Körperfußen.

Stammı	ımf.	2	2 1/2	3	3 ½	4	41/2	5	51/9
	1.	1,60	2,00	2,80	3,95	5,40	7,10	9,00	11,05
	II.	2,20	2,70	3,70	5,14	6,95	9,07	11,45	14,01
Сіфе.	III.	2,80	3,40	4,60	6,33	8,50	11,05	13,90	16,97
	IV.	3,40	4,10	5,50	7,52	10,05	13,02	16,35	19,93
	V.	4,00	4,80	6,40	8,70	11,60	15,0 0	18,80	22,90
	I.	1,50	1,87	2,62	3,70	5,05		8,87	10,25
Buche.	II.	2,07	2,54	3,4 8	4,82	6,51	8,48	10,66	13,01
	III.	2,65	3,21	4,88	5,95	7,97		12,96	15,77
Linbe.	IV.	3,22	3,8 8	5,19	7,07	9,48) I	15,25	18,53
	V.	3,80	4,55	6 ,05	8,20	10,90	14,05	17,55	21,80
	I.	1,40	1,75	2,45	3,45	4,70	6,15	7,75	9,45
Esche.	II.	1,95	2,88	3,26	4,51	6,07	7,89	9,89	12,01
Ahorn.	III.	2,50	3,02	4,07	5,57	7,45	9,68	12,08	14,57
Ulme.	IV.	3 ,05	3,66	4,8 8	6,63	8,82	11,87	14,17	17,13
	V.	3,60	4,30	5,70	7,70	10,20	13 ,10	16,30	19,70
	I.	1,80	1,62	2,27	3,20	4,35	5,67	7,12	8,65
Aspe.	II.	1,82	2,23	1	4,20	-		9,10	
Pappel.	III.	2,35	2,83	3,81	5,20	6,92		11,08	13,87
Erle.	IV.	2,87		4,58		8,21		13,06	
	V.	3,40	4,05	5,85	7,20	9,50	12,15	15,05	18,10
	I.	0,60	0,80	1,20	1,77	2,50	3,85	4,30	5,32
Nabel:	П	1,15	1,48	2,01	2,84	3,90	5,15	6,56	8,10
1	III.	1,70	2,07	2,82	3,91	5,80	6,95	8,82	10,88
holz.	IV.	2,25	2,71	3,63	4,98	6,70	8,75	11,08	13,66
	V.	2, 80	3,35	4,45	6,05	8,10	10,55	13,85	16,45
	I.	1,20	1,50	2,10	2,95	4,00		6,50	7,85
	II.	1,65	2,02	2,77	3,83	5,15	6,65	8,27	9,96
Birte.	III.	· 2 ,10	2,55	3,45	4,72	6,80	8,10	10,05	12,07
	IV.	2,55	3,07	4,12	5,61	7,45	9,55	11,82	14,18
	V.	3,00	3,60	4,80	6,50	8,60	11,00	13,60	16,80

Reisholzgehalt in Körperfußen.

6	6 ¹ /2	7	7 1/2	8	S 1/2	9	9 ¹ /2	10	R laffe
13,20	15,40	17,60	19,80	22,00	24,20	26,40	28,60	30,80	I.]
16,70	19,45	22,20	24,95	27,70	30,45	33,20	35,95	38,70	II. 1
20,20	23,50	26, 80	30,10	33,40	36, 70	40,00	43,80	46, 60	III.
23,70	27,55	31,40	35,25	39,10	42,95	46, 80	50,65	54 ,50	IV.
27,20	31 ,60	36 ,00	40,40	44,80	49,20	53,60	58,00	62,4 0	V.
12,20	14,17	16,15	18,12	20,10	22,07	24,05	26,02	28,00	I.
15,45	17,91	20,39	22,85	25,82	27,79	30,26	32,78	35,20	
18,70	21,66	24,63	27,58	30,55	33,51	36,47	39,43	42,40	MI
21,95	25,40	2 8,87	,	35,77	39,28	42,6 8	46,14	49,60	
25, 20	29,15	33 ,10	37 ,05	41,00	44,95	48,90	52,85	56, 80	V.
11,20	12,95	14,70	16,45	18,20	19,95	21,70	21,70	21,70	I.
14,20	16,88	18,57	20,76	22,95	25,18	27,82	27,32	27,82	II.
17,20	19,82	22,45	25,07	27,70	30,32	32, 95	32, 95	32,95	III.
20,20	23 ,26	26,32	29,38	32,45	35,51	38,57	38,57	38,57	IV.
23, 20	26 ,70	30,20	33,70	37,20	40,70	44,20	44,20	44,20	V.
10,20	11,75	13,30	14,85	16,40	16,40	16,40	16,40	16,40	I.
12,95	14,88	16,82	18,76	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	
15,70	18,02	20,35	22,67	25, 00	25,00	25,00	25,00	25, 00	
18,45	21,16	23, 87	26 ,58	29,30	29,80	29,30	29,30	29,80	
21,20	24,30	27,40	30 ,50	33, 60	33 ,60	33, 60	33 ,60	33,6 0	V.
6,40	7,50	8,60	9,70	10,80	11,90	13,00	13,00	13,00	I.
9,75	11,46	13,21	14,98	16, 78	18,56	20,85	20,35	20,35	II.
13,10	15,42	17,82	20,27	22,75	25,22	27,70	27,70	27,70	III.
16,45	19,38	22,48	25,56	28,73	31 ,88	35,05	35,05	35 ,05	IV.
19,80	23,85	27,05	3 0,85	34 ,70	38,55	42, 40	42,40	42,40	V.
9,20	10,55	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	ı,
11,65	13,84	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	II,
14,10	16,13	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	III.
16,55	18,92	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	21,27	
19,00	21,70	24, 40	24,40	24 ,40	24,40	24,40	24,40	24,40	V.

Stockholzgehalt in Körperfußen.

Stamm: Umfang.		Ş	auftöd	te.			R	obeftöd	fe.	
Ö≓ Fuß.	I.	II.	III.	IV.	V.	I.	II.	III.	IV.	V.
1½ 2 2½	0,81 0,57 0,92	0,86 0,66 1,07	0,41 0,76 1,23	0,46 0,85 1,38	0,51 0,95 1,54	0,58 1,13 1,9 ³	1,34	0,81 1,55 2,62	0,92 1,76 2,97	! _ '
3 31 4	1,36 1,90 2,54	2,22	2,55	2,05 2,88 3,88	2,29 3,21 4,32	2,99 4,82 5,93	3,51 5,06 6,93	4,03 5,80 7,98	6,54	5,08 7,28 9,94
4½ 5 5½	3,22 3,97 4,81	3,78 4,67 5,65	5,87	4,91 6,06 7,84	5,47 6,76 8,18		11,70	13,37	15,04	13,08 16,72 20,88
6 6½ 7	5,72 6,72 7,79	7,90	9,07	8,78 10,25 11,89	1	18,58	21,60	24,68	27,76	25,58 3 0,84 36 ,68
7½ 8 8½	10,18	11,96	13,75	18,65 15,53 17,53	17,31	30 ,09	35,11	40,13	45,15	43,12 50,18 57,88
9 9½ 10	14,36	16,87	19,39	19,65 21,90 24,27	24,41	44,98	52,55	60,13	67,70	66,24 75,28 85,02

IV. Holzzuwachs=Tafeln

zur Ermittelung

des laufenden Jahreszuwachses

an Bäumen und Walbbestänben.

Erläuterung mit Gebrauchsbeispielen.

1) Taf. 88 u. 89: hier finbet man zuvörberft bas ganze Goben zuwach semaß zu bem feft angenommenen halbzolligen Jahrringftarten maße in Bertzollen, für jebe obenan ftehenbe Umfang ftarte und voran fichenbe Scheitelhobe. Bon einem Stamme zu 23' U und 60' H beträgt basfelbe 68 3oll.

2) Taf. 90 u. 91: Der volle höhen zuwachs in Bollen zum jung ften

Jahreinge wird hinter jenem voran siehenden Höhenzuwachstuffe und unter ber obenan stehenden jung fien Jahreinge aufgesucht, mit dem wirklichen Höhenzuwachse verglichen und hiernach die höhenzuwachsklasse zu 1, 3/4, 1/4, 1/4 ober O bestimmt. Finden sich zu obigem höhenzuwachsmaße von 68 Boll auf dem außersten J 30ll 11 Jahreinge, so kommt auf einen jeden (68: 11) eiwa 6 Boll voller höhenzuwachs, und ein wirklicher höhenzuwachs von 3 Boll entspräche der höhenzuwachsslasse dober 1. — Man findet die Inzahlen zu dem voran stehenden höhenzuwachsmaße von bis 20 hinter den 10mal größern Borzahlen, auch alle ohne Unterschied mittels Dis vifion bee Sobengumachemages burch die auf bem Starkengumachemage befindliche Jahrringzahl.

3) Taf. 92 bis 102: Prozente bes Holzzuwachses. Diese sucht man hier von oben herein nach ber Umfangstarte und ber Bobenzuwachstlaffe, von ber Seite herein nach bem Startenzuwachse. Dbiger Stamm von 24. U. A. Starten: und & Göhenzuwachs hatte 2,16 pCt., alfo von 24 c' Maffengehalt

 $24 \times 2,16$ == 0,5184 c'

jum laufenben einjährigen Daffenzuwachse.

hatten bie zu Laf. II. im 5. Beispiele berechneten 173 Riefern von 31. U, 65 H, III. Klasse noch & Stärken: und 3" wirklichen Gobenzuwachs gehabt: so betrüge ihr Sobenzuwachsmaß 58", ihr voller ljähriger Sobenzuwachs 4", ihre Sobenzuwachs-klasse und ihr Massenzuwachs 1,46 pCt. Dies gabe von ben 5500 Kfg. Massenges halt 80,3 Aff. Zuwache.

halt 80,3 Kfß. Zuwachs.

Räme eine in biesen Taseln nicht besindliche Jahreingstärke vor, so wäre die ihr ansehörige Jahl nach dem Betrage einer andern gegebenen Stärke leicht zu berechnen. Wäre z. B. das Höhenzuwachsmaß 30", so betrüge davon der volle lährige Zuwachs auf zahreingstärke 30 × z. — 3½"; auf z. 30 × z. — 10"; auf z. 30 × z. — 20"; auf 1½, 30 × z. — 40". In 2" U und z. Hohenzuwachs wären die Prozente des Hölzzuwachses auf z. Iahreingstärke 10,0; also auf z. Doppelke, 2 × 10,0 — 21,8; auf 1½ — z. 4 × 10,0 — 43,6, oder auch 32,7 auf 1 und dazu 10,0 auf z. — 43,6. Ge lassen sich also diese Zuwachsetassen. Auch stieben, in einer andern Bruchsorm ausgedrückten Stärkenzuwachs gebrauchen. Auch sind sieselben ohne Weiteres auf Zehntelmaß anzuwenden: man darf nur den wirklichen Höhenzuwachs nach Zwölstelsußen bezstimmen und dazu dem Zuwachsstäden z. des Fußes zur Maßeinheit geben, was beides neben dem Gebrauche des zehntheiligen Maßes recht gut bestehen fann.

Ganzes Höhenzuwachsmaß in Zollen zu bem halbzolligen Jahrringstärkenmaße.

					~	~			عيث	—	بندح	البدية
					Der	Star	nme ———					
			•	u	lmfan	gfärk	e in	Fußen	i.			
Höhe.	1/4	1/2	8 4	1	114	11 1	184	2	21	2 1/2	2 8/4	3
Fuß.	1			_	- 4	= 2	- 4		74		74	
10	125	62	41	31	25	20	17	15	13	12	11	10
15	188	94	62	47	37	31	26	23	20	18	17	15
20	251	125	83	62	50	41	35	31	27	25	22	20
25	314	157	104	78	62	52	44	39	34	31	28	26
30	376	188	125	94	7 5	62	53	47	41	37	34	31
35	439	219	146	109	87	73	62	54	48	43	39	36
40	502	251	167	125	100	83	71	62	55	50	45	41
45	565	282	188	141	113	94	80	70	62	56	51	47
50	628	314	209	157	125	104	89	78	69	62	57	52
55	691	34 5	230	172	138	115	98	86	76	69	62	57
60	753	376	251	188	150	125	107	94	83	75	68	62
65	816	408	272	204	163	136	116	102	90	81	74	68
70	879	439	293	219	175	146	125	109	97	87	79	73
75	942	471	314	235	188	157	134	117	104	94	85	78
80	1005	502	33 5	251	201	167	143	125	111	100	91	83
85	1068	534	356	267	213	178	152	133	118	106	97	89
90	1130	565	376	282	226	188	161	141	125	113	102	94
95	1193	596	397	298	238	198	170	149	132	119	108	99
100	1256	628	418	314	251	209	179	157	1 3 9	125	114	104
105	1319	659		329	263	219	188	164	146	131	119	109
110	1382	691	460	345	276	230	197	172	153	138	125	115
115	1445	722	481	361	289	240	206	180	160	144	131	120
120	1507	753	502	376	301	251	215	188	167	150	137	125
125	1570	785	523	392	314	261	224	196	174	157	142	130
130	1633	1	544	408	326	272		204	181	163	148	136
	11		1							~~		

Ganzes Söhenzuwachsmaß in Zollen zu bem halbzolligen Jahrringstärkenmaße.

			,		Der	Stå	mme					
Höhe.					Umfai	ıgftär	te in	Fuße	n.			
Bus.	$3\frac{1}{2}$	4	41/2	5	5 ½	6	7	8	9	10	11	13
10	8	7	6	6	5	5	4	3	3	3	2	2
15	13	11	10	9	8	7	6	5	5	4	4	3
20	17	15	13	12	11	10	8	7	6	6	5	5
25 25	22	19	17	15	14	13	11	9	8	7	7	6
3 0	26	23	20	18	17	15	13	11	10	9	8	7
35	31	27	24	21	19	18	15	13	12	10	9	, 9
40	3 5	31	27	25	22	20	17	15	13	12	11	10
45	40	35	31	28	25	23	20	17	15	14	12	11
50	44	39	34	31	28	26	22	19	17	15	14	13
55	49	43	38	34	31	28	24	21	19	17	15	14
60	53	47	41	37	34	31	26	23	. 20	18	17	15
65	5 8	51	45	40	37	34	29	25	22	20	18	17
70	62	54	48	43	39	36	31	27	24	21	19	18
75	67	58	52	47	42	89	3 3	29	26	23	21	19
80	71	6 2	55	50	45	41	3 5	31	27	2 5	22	20
85	76	66	59	53	48	44	38	33	29	26	24	22
90	80	70	62	56	51	47	40	35	31	28	25	23
95	85	74	66	59	54	49	42	37	3 3	29	27	24
100	89	78	69	62	57	52	44	39	34	31	2 8	26
105	94	82	73	65	59	54	47	41	36	32	29	27
110	98	86	76	69	62	57	49	43	3 8	34	31	28
115	103	90	80	72	65	60	51	45	40	36	3 2	3 0
120	107	94	88	75	68	62	53	47	41	37	34	31
125	112	98	87	78	71	65	56	49	43	39	3 5	32
130	116	102	90	81	74	68	58	51	45	40	37	34

There I all the sections are the law of the section of the

90 Voller Höhenzuwachs in Zollen zum jungsten Jahrringe.

Ganges Dobenzu-	An	theil	des ji	ingster	ı Fah	rring	es von	i bem	1/2 3	oll im	R.
wachsmaß in Zollen.	1/4	1/6	1/8	1/10	1/12	1/14	1/16	1/18	1/20	1/22	1/24
22	5,5	3,6	2,7	2,2	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
24	6,0	4,0	3, 0	2,4	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0	1,0
26	6,5	4,3	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0
28	7,0	4,6	3,5	2,8	2,3	2,0	1,7	1,5	1,4	1,2	1,1
30	7,5	5,0	8,7	3,0	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	1,3	1,2
32	8,0	5,8	4,0	3,2	2,6	2,2	2,0	1,7	1,6	1,4	1,5
34	8,5	5,6	4,2	3,4	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	1,5	1,4
36	9,0	6,0	4,5	3, 6	3,0	2,5	2,2	2,0	1,8	·1,6	1,5
3 8	9,5	6,3	4,7	3,8		2,7	2,8	2,1	1,9	1,7	1,5
. 40	10,0	6,6	5,0	4,0	3,8	2 ,8	. 2,5	2,2	2,0	1,8	1,6
42	10,5	7,0	5,2	4,2	3,5	3,0	2,6	2,3	2,1	1,9	1,2
44	11,0	7,3	5,5	4,4	3,6	3,1	2,7	2,4	2,2	2,0	1,8
46	11,5	7,6	5,7	1	3,8	3,2	2,8	2, 5	2,3	2,0	1,9
48	12,0	8,0	6,0	4,8	4,0	3,4	3,0	2,6	2,4	2,1	2,0
50	12,5	8,3	6,2	5,0	4,1	3,5	3,1	2,7	2,5	2,2	2,0
52	13,0	8,6	6,5	5,2	4,3	3,7	3,2	2,8	2,6	2,3	2,
. 54	13,5	9,0	6,7	5,4	4,5	3,8	્3,8	3,0	2,7	2,4	2,
56	14,0	9,3	7,0	•	4,6	4,0	3,5	3,1	2,8	2,5	2,
58	14,5	9,6	7,2		4,8	4,1	3,6	3,2	2,9	2,6	2,4
60	15,0	10,0	7,5	6,0	5,0	4,2	3,7	3,8	3,0	2,7	2,
62	15,5	10,3	7,7	6,2	5,1	4,4	3,8	3,4	3,1	2,8	2,
64	16,0	10,6	8,0	6,4	5,8	4,5	4,0	3,5	3,2	2,9	2,6
66	16,5		8,2	6,6	5,5	4,7	4,1	3,6	3,3	3,0	2,7
. 68	17,0		8,5	6,8	5,6	4,8	: 4,2	3,7	3,4	3 ,0	2,8
. 70	17,5	11,6	8,7	7,0	5,8	5,0	. 4,3	3 ,8	3 ,5	3 ,1	2,9
72	18,0	12,0	9,0		6,0	5,1	4,5	4,0	3,6	3,2	3,0
74	18,5	12,3	9,2	7,4	6,1	5,2	4,6	4,1	8,7	3,8	3,0
76	19,0	12,6	9,5	7,6	6,3	5,4	4,7	4,2	3 ,8	3,4	3,1
78	19,5	13,0	9,7	7,8	6,5	5,5	4,8	4,8	3,9	3,5	3,2
80.	20,0	13,3	10,0	8,0	6,6	5,7	5,0	4,4	4,0	3,6	3,5



Ganzes Sobenzus	A1	ntheil	des ji	ingster	ı Fah	rringe	8 von	bem :	¹ /2 Zc	ll im	R.
höbenzus wachsmas in Jolen.	1/4	1/6	1/8	1/10	1/12	1/14	1/16	1/18	1/20	1/22	1/24
82	20,5	13,6	10,2	8,2	6,8	5,8	5,1	4,5	4,1	3,7	3,4
84	21,0	14,0	10,5	8,4	7,0	6,0	5,2	4,6	4,2	· 3 ,8	3,5
86	21,5	14,8		8,6	7,1	6,1	59 8	4,7	4,8	3,9	3,5
88	22,0	14,6		8,8	7,3	6,2	5,5	4,8	4,4	4,0	3 ,6
90	22 ,5	15,0	11,2	9,0	7,5	6,4	5,6	5,0	4,5	4,0	3,7
92	23,0	15,8	11,5	9,2	7,6	6,5	5,7	5,1	4,6	4,1	3,8
94	23,5	15,6	11,7	9,4	7,8	6,7	5,8	5,2	4,7	4,2	. 3,9
96	24,0	16,0		9,6	8,0	6,8	6,0	5,3	4,8	4,3	4,0
98	24,5	16,3	12,2	9,8	8,1	7,0	6,1	5,4	4,9	4,4	4,0
100	25,0	16,6	12,5	10,0	8,3	7,1	6,2	5,5	5,0	4,5	4,1
102	25,5	17,0	12,7	10,2	8,5	7,2	6,3	5,6	5,1	4,6	4,2
104	26,0	17,3	13,0	10,4	8,6	7,4	6,5	5,7	5,2	4,7	4,3
106	26,5	17,6	13,2	10,6	8,8	7,5	6,6	5,8	5,3	4,8	4,4
108	27,0	18,0	13,5	10,8	9,0	7,7	6,7	6,0	5,4	4,9	4,5
110	27,5	18,3	13,7	11,0	9, 1	7 ,8	· 6 ,8	6,1	5,5	5,0	4,5
112	28,0	18,6	14,0	11,2	9,3	8,0	7,0	6,2	5,6	5,0	4,6
114	28,5	19,0	14,2	11,4	9,5	8,1	7,1	6,3	5,7	5,1	4,7
116	29,0	19,8	14,5	11,6	9,6	8,2	7,2	6,4	5,8	5,2	4,8
118	29,5	19,6	14,7	11,8	9,8	8,4	7,3	6,5	5,9	5,8	4,9
120	30,0	20,0	15,0	12,0	10,0	8,5	7,5	6,6	6,0	5,4	5,0
122	30,5	20,3	15,2	12,2	10,1	8,7	7,6	6,7	6,1	5,5	5,0
124	31,0	20,6	15,5	12,4	10,3	8,8	7,7	6 ,8	6,2	5,6	5,1
126	31,5	21,0	15,7	12,6	10,5	9,0	7,8	7,0	6,3	5,7	5,2
128	32,0	21,3			10,6	9,1	8,0	7,1	6,4	5,8	5,8
130	32 ,5	21,6	16,2	13,0	10,8	9,2	8,1	7,2	6,5	5,9	5,4
140	35,0	23,3	17,5	14,0	11,6	10,0	8,7	7,7	7,0	6,3	5,8
150	37,5	25,0	18,7	15,0	12,5	10,7	9,3	8,3	7,5	6,8	6,2
160	40,0	26 ,6	20,0	16,0	13,3	11,4	10,0	8,8	8,0	7,2	6,6
180	45,0	30,0	22,5		15,0	12,8		10,0	9,0	8,1	7,5
200	50,0	33,8	25,0	20,0	16 ,6	14,2	12,5	11,1	10,0	9,0	8,8

Jahreing:Stärfe bon bem & Boll.		u ¹ /4 ber H		-	-		ng asse :	bem 4 Boll.			
Jahrr von b	1	3/4	1/2	1/4	0	1	3/4	1/2	2/4	•	E HOS
1	342	309	275	242	209	160	146	132	118	104	1
1/2	171	154	137	121	104	80,2	73,3	66,3	59,3	52,8	1/2
1/3	114	103	91,9	80,8	69,7	53,5	48,8	44,2	39,5	34,8	1/3
1/4	85,6	77,3	68,9	60,6	52,8	40,1	36,6	33,1	29,6	26,1	1/4
1/5	68,5	61,8	55,1	48,5	41,8	32,1	29,3	26,5	23,7	20,9	1/5
1/6	57,1	51,5	45,9	40,4	34,8	26,7	24,4	22,1	19,7	17,4	1/6
1/7	48,9	44,1	39,4	34,6	29,9	22,9	20,9	18,9	16,9	14,9	1/7
1/8	42, 8	38,6	34,4	30,3	26,1	20,0	18,3	16,5	14,8	13,0	1/8
1/9	38 ,0	34,3	30,6	26,9	23,2	17,8	16,2	14,7	13,1	11,6	1/9
1/10	34,2	30,9	27,5	24,2	20,9	16,0	14,6	13,2	11,8	10,4	1/10
1/11	31,1	28,1	25,0	22,0	19,0	14,5	13,3	12,0	10,7	9,51	1/11
1/12	28,5	25,7	22,9	20,2	17,4	13,3	12,2	11,0	9,88	8,72	1/12
1/13	26,3	23,7	21,2	18,6	16,1	12,3	11,2	10,2	9,12	8,05	1/13
1/14	24,4	22,0	19,7	17,8	14,9	11,4	10,4	9,47	8,47	7,47	1/14
1/15	22 ,8	20,6	18,3	16,1	13,9	10,7	9,77	8,84	7,90	6,97	1/15
1/16	21,4	19,8	17,2	15,1	13,0	10,0	9,16	8,28	7,41	6,54	1/16
1/17	20,1	18,1	16.2	14,2	12,3	9,44	8,62	7,80	6,97	6,15	1/17
1/18	19,0	17,1	15,3	13,4	11,6	8,92	8,14	7,86	6,59	5,81	1/18
1/19	18,0	16,2	14,5	12,7	11,0	8,45	7,71	6,98	6,24	5,50	1/19
1/20	17,1	15,4	13,7	12,1	10,4	8,02	7,33	6,63	5,93	5,23	1/20
1/21	16,8	14,7	13,1	11,5	9,96	7,64	6,98	6,31	5,64	4,98	1/21
1/22	15,5	14,0	12,5	11,0	9,51		6,66	6,02	5,39	4,75	1/22
1/23	14,8	13,4	11,9	10,5	9,10	6,98	6,37	5,76	5,15	4,55	1/23
1/24	14,2	12,8	11,4	10,1	8,72	6,69	6,10	5,52	4,94	4,86	1/24
1/25	13,7	12,3	11,0	9,70	8,37	6,42	5,86	5,30	4,74	4,18	1/25



rring:Stärfe bem + 3oll.		•	Fuß öhenzi		-	a und	g (affe:	rringsStärfe bem & Boll.			
Laker von d	1	3/4	1/2	1/4	•	1	3/4	1/2	1/4		Jahre von d
1	105	96,7	87,7	78,7	69,7	78,9	72,2	65,6	58,9	52,8	1
1/2	52, 8	48,3	43,8	39,3	34,8	39,4	36,1	32,8	20,4	26,1	1/2
1/8	35,2	32,2	29,2	26,2	23,2	26,8	24,0	21,8	19,6	17,4	1/3
1/4	26,4	24,1	21,9	19,6	17,4		18,0	16,4	14,7	13,0	1/4
1/5	21,1	19,3	17,5	15,7	13,9	15,7	14,4	13,1	11,7	10,4	1/5
1/6	17,6	16,1	14,6	13,1	11,6	13,1	12,0	10,9	9,83	8,72	1/6
1/7	15,1	13,8	12,5	11,2	9,96	11,2	10,3	9,37	8,42	7,47	1/7
1/8	13,2	12,0	10,9	9,84	8,72	9,86	9,03	8,20	7,37	6,54	1/8
1/9	11,7	10,7	9,75	8,75	7,75	8,77	8,03	7,29	6,55	5,81	1/9
1/10	10,5	9,67	8,77	7,87	6,97	7,89	7,22	6,56	5,89	5,23	1/10
1/11	9,61	8,79	7,97	7,16	6,34	7,17	6,57	5,96	5,86	4,75	1/11
1/12	8,81	8,06	7,31	6,56	5,81	6,57	6,02	5,47	4,91	4,86	1/12
1/13	8,13	7,44	6,75	6,05	5,86	6,07	5,56	5,04	4,53	4,02	1/13
1/14	7,55	6,91	6,26	5,62	4,98	5,68	5,16	4,68	4,21	3,73	1/14
1/15	7,04	6,44	~,85	5,25	4,65	5,26	4,81	4,37	3,98	3,48	¹ /15
1/16	6,60	6,04	5,48	4,92	4,36	4,93	4,51	4,10	3,68	3,27	1/16
1/17	6,21	5,69	5,16	4,68	4,10	4,64	4,25	3,86	3,46	3,07	1/17
1/18	5,87	5,37	4,87	4,87	3,87	4,38	4,01	3,64	3,27	2,90	1/18
¹ /19	5,56	5,09	4,61	4,14	3,67	4,15	3,80	3,45	3,10	2,75	1/19
1/20	5,28	4,83	4,38	3,93	3,48	3,94	3,61	3,28	2,94	2,61	1/20
1/21	5,03	4,60	4,17	3,75	3,32	3,75	3,44	3,12	2,80	2,49	1/21
1/22	4,80	4,39	3,98	3,58	3,17	3,58	3,28	2,98	2,68	2,37	1/22
1/23	4,59	4,20	3,81	3,42	3,08	3,48	3,14	2,85	2,56	2,27	1/23
1/24	4,40	4,03	3,65	3,28	2,90	3,28	3,01	2,73	2,45	2,18	1/24
1/25	4,22	3,86	3,51	3,15	2,79	3,15	2,89	2,62	2,85	2,09	1/25

Jahreing-Stärfe von bem & Boll.		-	a Fuß			Zu und	ing laffe:	rringe Starte bem 4 3oll.			
Jahr von d	1	3/4	1/3	1/4	•	1	3/4	1/2	1/4	•	Jahr von d
1	63,0	57,7	52,4	47,1	41,8	52,4	48,0	43,6	39,2	34,8	1
1/2	31,5	28,8	26,2	23,5	20,9	26,2	24,0	21,8	19,6	17,4	1/2
1/3	21,0	19,2	17,4	15,7	13,9	17,4	16,0	14,5	13,0	11,6	1/3
1/4	15,7	14,4	13,1	11,7	10,4	13,1	12,0	10,9	9,82	8,72	1/4
1/5	12,6	11,5	10,4	9,43	8,37	10,4	9,61	8,78	7,85	6,97	1/5
1/6	10,5	9,62	8,74	7,85	6,97	8,74	8,01	7,27	6,54	5,81	1/6
1/7	9,00	8,24	7,49	6,73	5,98	7,49	6,86	6,23	5,61	4,98	1/7
1/8	7,87	7,21	6,55	5,89	5,28	6,55	6,00	5,45	4,91	4,36	1/8
1/9	7,00	6,41	5,82	5,23	4,65	5,82	5,84	4,85	4,36	3,87	1/9
1/10	6,80	5,77	5,24	4,71	4,18	5,24	4,80	4,86	3,92	3,48	1/10
1/11	5,72	5,24	4,76	4,28	3,80	4,76	4,87	3,97	3,57	3,17	1/11
1/12	5,25	4,81	4,37	3,92	3,48	4,37	4,00	3,63	3,27	2,90	1/12
1/13	4,84	4,44	4,03	3,62	3,22	4,03	3,69	3,35	3,02	2,68	1/13
1/14	4,50	4,12	3,74	3,36	2,99	3,74	3,48	3,11	2,80	2,49	1/14
1/15	4,20	3,84	3,49	3,14	2,79	3,49	3,20	2,91	2,61	2,32	1/15
1/16	3,93	3,60	3,27	2,94	2,61	3,27	3,00	2,72	2,45	2,18	1/16
1/17	3,70	3,89	3,08	2,77	2,46	3,08	2,82	2,56	2,31	2,05	1/17
1/18	3,50	3,20	2,91	2,61	2,32	2,91	2,67	2,42	2,18	1,93	1/18
1/19	3,81	3,03	2,76	2,48	2,20	2,76	2,58	2,29	2,06	1,83	1/19
1/20	3,15	2,88	2,62	2,85	2,09	2,62	2,40	2,18	1,96	1,74	1/20
1/21	3,00	2,74	2,49	2,24	1,99	2,49	2,28	2,07	1,87	1,66	1/21
1/22	2,86	2,62	2,38	2,14	1,90	2,38	2,18	1,98	1,78	1,58	1/22
1/28	2,74	2,51	2,28	2,05	1,82	2,28	2,09	1,89	1,70	1,51	1/23
1/24	2,62	2,40	2,18	1,96	1,74	2,18	2,00	1,81	1,63	1,45	1/24
1/25	2,52	2,30	2,09	1,88	1,67	. 2 ,09	1,92	1,74	1,57	1,39	1/25

Prozente bes Holzzuwachses.

Jahreinge Starte von bem & Boll.			L Fuß öhenzi		-		g laffe:	Jahreing:Stärfe bon bem & Boll.			
Jahrr von b	1	3/4	1/2	1/4	•	1	3/4	1/3	1/4	•	Zahrri von de
1	44,9	41,1	37,4	33,6	29,9	39,3	36,0	32,7	29,4	26,1	1
1/2	22,4	20,5	18,7	16,8	14,9	19,6	18,0	16,3	14,7	13,0	1/2
1/3	14,9	13,7	12,4	11,2	9,96	13,1	12,0	10,9	9,81	8,72	1/3
1/4	11,2	10,2	9,35	8,41	7,47	9,82	9,00	8,18	7,86	6,54	1/4
1/5	8,98	8,23	7,48	6,78	5,98	7,86	7,20	6,54	5,89	5,28	1/5
1/6	7,49	6,86	6,23	5,61	4,98	6,55	6,00	5,45	4,90	4,36	1/6
1/7	6,42	5,88	5,84	4,80	4,27	5,61	5,14	4,67	4,20	3,73	1/7
1/8	5,61	5,14	4,67	4,20	3,73	r e	4,50	4,09	3,68	3,27	1/8
1/9	4,99	4,57	4,15	3,74	3,32	4,86	4,00	3,63	3,27	2,90	1/9
1/10	4,49	4,11	3,74	3,86	2,99	3,93	3,60	3,27	2,94	2,61	1/10
1/11	4,08	3,74	3,40	3,06	2,71	3,57	3,27	2,97	2,67	2,87	1/11
1/12	3,74	3,43	3,11	2,80	2,49	3,27	3,00	2,72	2,45	2,18	1/12
1/13	3,45	3,16	2,87	2,58	2,80	3,02	2,77	2,51	2,26	2,01	1/13
	3,21	2,94	2,67	2,40	2,18	2,80	2,57	2,33	2,10	1,86	1/14
1/15	2,99	2,74	2,49	2,24	1,99	2,62	2,40	2,18	1,96	1,74	1/15
1/16	2,80	2,57	2,88	2,10	1,86	2,45	2,25	2,04	1,84	1,63	1/16
1/17	2,64	2,42	2,20	1,98	1,75	2,31	2,11	1,92	1,78	1,58	1/17
1/18	2,49	2,28	2,07	1,87	1,66	2,18	2,00	1,81	1,68	1,45	1/18
1/19	2,36	2,16	1,96	1,77	1,57	2,06	1,89	1,72	1,55	1,37	1/19
1/20	2,24	2,05	1,87	1,68	1,49	1,96	1,80	1,63	1,47	1,80	1/20
1/21	2,14	1,96	1,78	1,60	1,42	1,87	1,71	1,55	1,40	1,24	1/21
	2,04	1,87	1,70	1,58	1,85	•	1,68	1,48	1,33	1,18	1/22
	1,95	1,79	1,62	1,46	1,80		1,56	1,42	1,28	1,18	1/23
1/24	1,87	1,71	1,55	1,40	1,24	-	1,50	1,86	1,22	1,09	1/24
1/25	1,79	1,64	1,49	1,34	1,19		1,44	1,80	1,17	1,04	1/25

Jahreinge Stärke von bem & Boll.			L Fuß öhenzi			r e	•		Umf uwR		Jahreing. Sideh von bem & Boll.
Jahre von b	1	3/4	1/5	1/4	•	1	3/4	1/3	1/4	•	Jahr von d
1	34,9	32,0	29,0	26,1	23,2	31,4	28,8	26,1	23,5	20,9	1
1/2	17,4	16,0	14,5	13,0	11,6	15,7	14,4	13,0	11,7	10,4	1/2
1/3	11,6	10,6	9,69	8,72	7,75	10,4	9,60	8,72	7,85	6,97	1/3
1/4	8,73	8,00	7,27	6,54	5,81	7,85	7,20	6,54	5,88	5,23	1/4
1/5	6,98	6,40	5,81	5,28	4,65	6,28	5,76	5,23	4,71	4,18	1/5
1/6	5,82	5,33	4,84	4,36	3,87	5,23	4,80	4,86	3,92	3,48	1/6
1/7	4,98	4,57	4,15	3,78	3,82	4,48	4,11	3,74	3,36	2,99	1/7
1/8	4,86	4,00	3,63	3,27	2,90	3,92	3,60	3,27	2,94	2,61	1/8
1/9	3,88	3,55	3,23	2,90	2,58	3,49	3,20	2,90	2,61	2,32	1/9
1/10	3,49	3,20	2,90	2,61	2,32	3,14	2,88	2,61	2,85	2,09	1/10
1/11	3,17	2,91	2,64	2,87	2,11	2,85	2,61	2,38	2,14	1,90	1/11
1/12	2,91	2,66	2,42	2,18	1,93	2,61	2,40	2,18	1,96	1,74	1/12
1/13	2,68	2,46	2,23	2,01	1,78	2,41	2,21	2,01	1,81	1,61	1/13
1/14	2,49	2,28	2,07	1,86	1,66	2,24	2,05	1,87	1,68	1,49	1/14
1/15	2,82	2,18	1,93	1,74	1,55	2,09	1,92	1,74	1,57	1,39	1/15
1/16	2,18	2,00	1,81	1,68	1,45	1,96	1,80	1,68	1,47	1,80	1/16
1/17	2,05	1,88	1,71	1,53	1,86	1,84	1,69	1,54	1,38	1,28	1/17
1/18	1,94	1,77	1,61	1,45	1,29	1,74	1,60	1,45	1,80	1,16	1/18
1/19	1,88	1,68	1,53	1,87	1,22	1,65	1,51	1,87	1,23	1,10	1/19
1/20	1,74	1,60	1,45	1,30	1,16	1,57	1,44	1,80	1,17	1,04	1/20
1/21	1,66	1,52	1,88	1,24	1,10	1,49	1,87	1,24	1,12	0,99	1/21
	1,58	1,45	1,82	1,18	1,05	1,42	1,30	1,19	1,07	0,95	1/22
4	1,51	1,89	1,26	1,18	1,01		1,25	1,18	1,02	0,91	1/23
	1,45	1,33	1,21	1,09	0,96	1,80	1,20	1,09	0,98	0,87	1/94
8	1,39	1,28	1,16	1,04	0,93	1,25	1,15	1,04	0,94	0,83	1/25

Jahreing:Starke von bem & Boll.		•	₄ Fuß öhenzi		-				Im fan uw.=R	-	Jahreing:Stärke von bem & Boll.
Zahrr von b	.1	3/4	1/2	1/4	•	1	3/4	1/3	1/4		Zahrr von d
1	28,5	26,1	23,7	21,4	19,0	26,1	23,9	21,8	19,6	17,4	1
1/2	14,2	13,0	11,8	10,7	9,51	13,0	11,9	10,9	9,81	8,72	1/2
1/3	9,52	8,72	7,98	7,13	6,84	8,72	7,99	7,27	6,54	5,81	1/3
1/4	7,14	6,54	5,94	5,85	4,75	6,54	5,99	5,45	4,90	4,36	1/4
1/5	5,71	5,23	4,75	4,28	3,80	5,28	4,79	4,86	3,92	3,48	1/5
1/6	4,76	4,86	3,96	3,56	3,17	4,86	3,99	3,68	3,27	2,90	1/6
1/7	4,08	3,74	3,89	3,05	2,71	3,74	3,42	3,11	2,80	2,49	1/7
1/8	3,57	3,27	2,97	2,67	2,87	3,27	2,99	2,72	2,45	2,18	1/8
1/9	3,17	2,90	2,64	2,87	2,11	2,90	2,66	2,42	2,18	1,98	1/9
1/10	2,85	2,61	2,37	2,14	1,90	2,61	2,89	2,18	1,96	1,74	1/10
1/11	2,59	2,38	2,16	1,94	1,78	2,88	2,18	1,98	1,78	1,58	1/11
1/12	2,38	2,18	1,98	1,78	1,58	2,18	1,99	1,81	1,63	1,45	1/12
1/13	2,19	2,01	1,83	1,64	1,46	2,01	1,84	1,67	1,50	1,34	1/13
1/14	2,04	1,87	1,69	1,52	1,85	1,87	1,71	1,55	1,40	1,24	1/14
1/15	1,90	1,74	1,58	1,42	1,26	1,74	1,59	1,45	1,80	1,16	1/15
1/16	1,78	1,68	1,48	1,33	1,18	1,63	1,49	1,36	1,22	1,09	1/16
1/17	1,68	1,54	1,89	1,25	1,11	1,54	1,41	1,28	1,15	1,02	1/17
1/18	1,58	1,45	1,82	1,18	1,05	1,45	1,33	1,21	1,09	0,96	1/18
1/19	1,50	1,87	1,25	1,12	1,00	1,87	1,26	1,14	1,08	0,91	1/19
1/20	1,42	1,80	1,18	1,07	0,95	1,80	1,19	1,09	0,98	0,87	1/20
1/21	1,36	1,24	1,18	1,01	0,90	1,24	1,14	1,08	0,93	0,83	1/21
1/22	1,29	1,19	1,08	0,97	0,86	1,19	1,09	0,99	0,89	0,79	1/22
21	1,24	1,18	1,03	0,93	0,82	1,13	1,04	0,94	0,85	0,75	1/23
1/24	1,19	1,09	0,99	0,89	0,79	1,09	0,99	0,90	0,81	0,72	1/24
1/25	1,14	1,04	0,95	0,85	0,76	1,04	0,95	0,87	0,78	0,69	1/25

Jahreing-Starke von bem & 3oll.		•	Fuß öhenzi				ng affe:	3ahrtingsStarfe von bem & Boll.			
Zahrr von d	I	3/4	1/2	1/4	•	1.	3/4	1/3	1/4	•	Jahr von d
1	22,4	20,5	18,6	16,8	14,9	19,6	17,9	16,3	14,7	13,0	1
1/2	11,2	10,2	9,34	8,41	7,47	9,81	8,99	8,17	7,36	6,54	1/2
1/3	7,47	6,85	6,23	5,60	4,98	6,54	5,99	5,45	4,90	4,36	1/3
1/4	5,60	5,14	4,67	4,20	3,73	4,90	4,49	4,08	3,68	3,27	1/4
1/5	4,48	4,11	3,73	3,36	2,99	3,92	3,59	3,27	2,94	2,61	1/5
1/6	3,78	3,42	3,11	2,80	2,49	3,27	2,99	2,72	2,45	2,18	1/6
1/7	3,20	2,93	2,67	2,40	2,13	-	2,57	2,33	2,10	1,86	1/7
1/8	2,80	2,57	2,33	2,10	1,86		2,24	2,04	1,84	1,63	1/8
1/9	2,49	2,28	2,07	1,86	1,66	2,18	1,99	1,81	1,63	1,45	1/9
B) '	2,24	2,05	1,86	1,68	1,49	1,96	1,79	1,63	1,47	1,30	1/10
1/11	2,03	1,86	1,69	1,52	1,35	1,78	1,63	1,48	1,38	1,18	1/11
1 1	1,86	1,71	1,55	1,40	1,24	1,63	1,49	1,36	1,22	1,09	1/12
1/13	1,72	1,58	1,43	1,29	1,15	1,51	1,38	1,25	1,18	1,00	1/13
1/14	1,60	1,46	1,83	1,20	1,06	1,40	1,28	1,16	1,05	0,93	1/14
¹ /15	1,49	1,37	1,24	1,12	0,99	1,30	1,19	1,09	0,98	0,87	1/15
1/16	1,40	1,28	1,16	1,05	0,93	1,22	1,12	1,02	0,92	0,81	1/16
1/17	1,31	1,20	1,09	0,98	0,87		1,05	0,96	0,86	0,76	1/17
	1,24	1,14	1,03	0,93	0,83	1,09	0,99	1 '	0,81	0,72	1/18
	1,18	1,08	0,98	0,88	0,78		0,94	0,86	0,77	0,68	1/19
	1,12	1,02	0,93	0,84	0,74		0,89	0,81	0,73	0,65	1/20
1/21	1,06	0,97	0,89	0,80	0,71	0,93	0,85	0,77	0,70	0,62	1/21
	1,01	0,93	0,84	0,76	0,67		0,81	0,74	0,66	0,59	1/22
• •	0,97	0,89	0,81	0,78	0,65		0,78	0,71	0,64	0,56	1/23
. .	0,93	0,85	0,77	0,70	0,62	-	0,74	0,68	0,61	0,54	1/24
3 1	0,89	0,82	0,74	0,67	0,59		0,71	0,65	0,58	0,52	1/25

Jahrring-Starke von bem & 3oll.		41 /2 ber H		_		3 und	B lasse:	Jahrring-Stärke von bem ½, 30ll.			
Jahre von b	1	3/4	1/2	1/4	•	1	3/4	1/2	1/4	0:	Zahr von
1	17,4	15,9	14,5	13,0	11,6	15,7	14,3	13,0	11,7	10,4	1
1/2	8,72	7,99	7,26	6,54	5,81	7,85	7,19	6,54	5,88	5,23	1/2
1/3	5,81	5,88	4,84	4,86	3,87	5,28	4,79	4,86	3,92	3,48	1/3
1/4	4,36	3,99	3,68	3,27	2,90	3,92	3,59	3,27	2,94	2,61	1/4
1/5	3,48	3,19	2,90	2,61	2,32	3,14	2,87	2,61	2,85	2,09	1/5
1/6	2,90	2,66	2,42	2,18	1,93	2,61	2,39	2,18	1,96	1,74	·1/6
1/7	2,49	2,28	2,07	1,86	1,66	2,24	2,05	1,86	1,68	1,49	1/7
1/8	2,18	1,99	1,81	1,63	1,45	1,96	1,79	1,63	1,47	1,30	1/8
1/9-	1,93	1,77	1,61	1,45	1,29	1,74	1,59	1,45	1,80	1,16	1/9
1/10	1,74	1,59	1,45	1,30	1,16	1,57	1,48	1,80	1,17	1,04	1/10
1/11	1,58	1,45	1,32	1,18	1,05	1,42	1,80	1,18	1,07	0,95	1/11
1/12	1,45	1,33	1,21	1,09	0,96	1,30	1,19	1,09	0,98	0,87	1/12
1/13	1,34	1,28	1,11	1,00	0,89	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	1/13
1/14	1,24	1,14	1,08	0,98	0,88	1,12	1,02	0,93	0,84	0,74	1/14
1/15	1,16	1,06	0,96	0,87	0,77	1,04	0,95	0,87	0,78	0,69	¹ /15
1/16	1,09	0,99	0,90	0,81	0,72	0,98	0,89	0,81	0,73	0,65	1/16
1/17	1,02	0,94	0,85	0,76	0,68	0,92	0,84	0,76	0,69	0,61	1/17
1/18	0,96	0,88	0,80	0,72	0,64.	0,87	0,79	0,72	0,65	0,58	1/18
1/19	0,91	0,84	0,76	0,68	0,61	0,82	0,75	0,68	0,61	0,55	1/19
1/20	0,87	0,79	0,72	0,65	0,58	0,78	0,71	0,65	0,58	0,52	1/20
1/21	0,83	0,76	0,69	0,62	0,55	0,74	0,68	0,62	0,56	0,49	1/21
-	0,79	0,72	0,66	0,59	0,52	0,71	0,65	0,59	0,53	0,47	1/22
1/23	0,75	0,69	0,68	0,56	0,50	0,68	0,62	0,56	0,51	0,45	1/23
1/24	0,72	0;66	0,60	0,54	0,48	0,65	0,59	0,54	0,49	0,43	1/24
1/25	0,69	0,63	0,58	0,52	0,46	0,62	0,57	0,52	0,47	0,41	1/25

Prozente des Holzzuwachses.

Jahreing:Starfe		51 /2						Fuß 1		0.00	rring-Stärfe bem 3 3oll.
Jahrri von be	1	3/4	1/2	1/4	0	1	3/4	1/2	1/4	0	Jahrr von be
1	14,2	13,0	11,8	10,7	9,51	13,0	11,9	10,9	9,81	8,72	1
1/2	7,13	6,54	5,94	5,35	4,75	6,54	5,99	5,45	4,90	4,36	1/2
1/3	4,75	4,36	3,96	3,56	3,17	4,36	3,99	3,63	3,27	2,90	1/3
1/4	3,56	3,27	2,97	2,67	2,37	3,27	2,99	2,72	2,45	2,18	1/4
1/5	2,85	2,61	2,37	2,14	1,90	2,61	2,39	2,18	1,96	1,74	1/5
1/6	2,37	2,18	1,98	1,78	1,58	2,18	1,99	1,81	1,63	1,45	1/6
1/7	2,03	1,86	1,69	1,52	1,35	1,86	1,71	1,55	1,40	1,24	1/7
1/8	1,78	1,63	1,48	1,33	1,18	1,63	1,49	1,36	1,22	1,09	1/8
1/9	1,58	1,45	1,32	1,18	1,05	1,45	1,33	1,21	1,09	0,96	1/9
1/10	1,42	1,30	1,18	1,07	0,95	1,30	1,19	1,09	0,98	0,87	1/10
1/11	1,29	1,18	1,08	0,97	0,86	1,18	1,09	0,99	0,89	0,79	1/11
1/12	1,18	1,09	0,99	0,89	0,79	1,09	0,99	0,90	0,81	0,72	1/12
/	1,09	1,00	0,91	0,82	0,73	1,00	0,92	0,83	0,75	0,67	1/13
1/14	1,01	0,93	0,84	0,76	0,67	0,93	0,85	0,77	0,70	0,62	1/14
1/15	0,95	0,87	0,79	0,71	0,63	0,87	0,79	0,72	0,65	0,58	1/15
1/16	0,89	0,81	0,74	0,66	0,59	0,81	0,74	0,68	0,61	0,54	1/16
	0,83	0,76	0.69	0,62	0,55		0,70	0,64	0,57	0,51	1/17
1/18	0,79	0,72	0,66	0,59	0,52	0,72	0,66	0,60	0,54	0,48	1/18
1/19	0,75	0,68	0,62	0,56	0,50	0,68	0,63	0,57	0,51	0,45	1/19
1/20	0,71	0,65	0,59	0,53	0,47	0,65	0,59	0,54	0,49	0,43	1/20
1/21	0,67	0,62	0,56	0,50	0,45	0,62	0,57	0,51	0,46	0,41	1/21
	0,64	0,59	0,54	0,48	0,43		0,54	0,49	0,44	0,39	1/22
	0,62	0,56	0,51	0,46	0,41	1000	0,52	0,47	0,42	0,37	1/23
100	0,59	0,54	0,49	0,44	0,39	0,54		0,45	0,40	0,36	1/24
	0,57	0,52	0,47	0,42	0,38	0,52	100	0,43	0,39	0,34	1/25

Prozente bes Holzzuwachses.

3ahreing:Starfe von bem & 3oll.		Bu T ber H	•		~	1 1 20			l mf an 1w.=R1	_	rrthg:Stärke bem & Boll.
Jahrr von de	1	3/4	1/3	1/4	0	1	3/4	1/2	1/4	•	Jahr von d
1	11,2	10,2	9,84	8,41	7,47	9,81	8,99	8,17	7,85	6,54	1
1/2	5,60	5,14	4,67	4,20	3,73	4,90	4,49	4,08	3,67	3,27	1/2
1/3	3,73	3,42	3,11	2,80	2,49	3,27	2,99	2,72	2,45	2,18	1/3
1/4	2,80	2,57	2,88	2,10	1,86	2,45	2,24	2,04	1,83	1,63	1/4
1/5	2,24	2,05	1,86	1,68	1,49	1,96	1,79	1,68	1,47	1,80	1/5
1/6	1,86	1,71	1,55	1,40	1,24	1,68	1,49	1,86	1,22	1,09	1/6
1/7	1,60	1,46	1,88	1,20	1,06	1,40	1,28	1,16	1,05	0,93	1/7
1/8	1,40	1,28	1,16	1,05	0,98	1,22	1,12	1,02	0,91	0,81	1/8
1/9	1,24	1,14	1,08	0,98	0,88	1,09	0,99	0,90	0,81	0,72	1/9
1/10	1,12	1,02	0,98	0,84	0,74	0,98	0,89	0,81	0,78	0,65	1/10
1/11	1,01	0,98	0,84	0,76	0,67	0,89	0,81	0,74	0,66	0,59	1/11
1/12	0,93	0,85	0,77	0,70	0,62	0,81	0,74	0,68	0,61	0,54	1/12
1/18	0,86	0,79	0,71	0,64	0,57	0,75	0,69	0,62	0,56	0,50	1/18
1/14	0,80	0,78	0,66	0,60	0,58	0,70	0,64	0,58	0,52	0,46	1/14
1/15	0,74	0,68	0,62	0,56	0,49	0,85	0,59	0,54	0,49	0,48	1/15
1/16	0,70	0,64	0,58	0,52	0,46	0,61	0,56	0,51	0,45	0,40	1/16
1/17	0,65	0,60	0,54	0,49	0,48	0,57	0,52	0,48	0,48	0,58	1/17
1/18	0,62	0,57	0,51	0,46	0,41	0,54	0,49	0,45	0,40	0,36	1/18
1/19	0,59	0,54	0,49	0,44	0,89	0,51	0,47	0,43	0,88	0,34	1/19
1/20	0,56	0,51	0,46	0,42	0,87	0,49	0,44	0,40	0,86	0,82	1/20
1/21	0,58	0,48	0,44	0,40	0,35	0,46	0,42	0,38	0,35	0,81	1/21
	0,50	0,46	0,42	0,38	0,38	0,44	0,40	0,87	0,88	0,29	1/22
1/28	0,48	0,44	0,40	0,86	0,32	0,42	0,89	0,85	0,81	0,28	1/23
	0,46	0,42	0,38	0,85	0,31	0,40	0,87	0,34	0,80	0,27	1/24
1/25	0,44	0,41	0,37	0,88	0,29	0,39	0,85	0,82	0,29	0,26	1/25

Prozente des Holzzuwachses.

JahreingsStärke von dem y Joll.		u D ber H			-			Fuß öhenz:	•	_	bent & Boll.
Zahre von d	1	3/2	1/3	1/4	•	1	3/4	1/2	1/4	•	Jahr von d
1	8,72	7,99	7,26	6,54	5,81	7,85	7,19	6,54	5,88	5,23	1
1/2	4,36	3,99	3,63	3,27	2,90	3,92	3,59	3,27	2,94	2,61	1/2
1/3	2,90	2,66	2,42	2,18	1,93	2,61	2,39	2,18	1,96	1,74	1/3
1/4	2,18	1,99	1,81	1,63	1,45	1,96	1,79	1,63	1,47	1,30	1/4
1/5	1,74	1,59	1,45	1,80	1,16	1,57	1,43	1,80	1,17	1,04	1/5
1/6	1,45	1,88	1,21	1,09	0,96	1,30	1,19	1,09	0,98	0,87	1/6
1/7	1,24	1,14	1,03	0,93	0,83	1,12	1,02	0,93	0,84	0,74	1/7
1/8	1,09	0,99	0,90	0,81	0,72	0,98	0,89	0,81	0,78	0,65	1/8
1/9	0,96	0,88	0,80	0,72	0,64	0,87	0,79	0,72	0,65	0,58	1/9
1/10	0,87	0,79	0,72	0,65	0,58	0,78	0,71	0,65	0,58	0,52	1/10
1/11	0,79	0,72	0,66	0,59	0,52	0,71	0,65	0,59	0,53	0,47	1/11
1/12	0,72	0,66	0,60	0,54	0,48	0,65	0,59	0,54	0,49	0,43	1/12
1/13	0,67	0,61	0,55	0,50	0,44	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	1/13
1/14	0,62	0,57	0,51	0,46	0,41	0,56	0,51	0,46	0,42	0,37	1/14
1/15	0,58	0,58	0,48	0,43	6,88	0,52	0,47	0,43	0,39	0,34	1/15
1/16	0,54	0,49	0,45	0,40	0,36	0,49	0,44	0,40	0,86	0,32	1/16
1/17	0,51	0,47	0,42	0,88	0,84	0,46	0,42	0,38	0,34.	0,30	1/17
1/18	0,48	0,44	0,40	0,36	0,32	0,48	0,89	0,86	0,32	0,29	1/18
1/19	0,45	0,42	0,38	0,84	0,30	0,41	0,37	0,84	0,30	0,25	1/19
1/20	0,43	0,39	0,86	0,82	0,29	0,39	0,85	0,32	0,29	0,26	1/20
1/21	0,41	0,88	0,84	0,81	0,27	0,87	0,84	0,31	0,28	0,24	1/21
3 1	0,89	0,86	0,88	0,29	0,26	0,35	0,32	0,29	0,26	0,23	1/22
1/23	0,87	0,34	0,31	0,28	0,25	0,34	0,81	0,28	0,25	0,22	1/23
1/24	0,36	0,33	0,30	0,27	0,24		0,29	0,27	0,24	0,21	1/24
1/25	0,34	0,31	0,29	0,26	0,23	0,31	0,28	0,26	0,23	0,20	1/25

V. Abstands-Zafeln,

ber

Waldbestände Schluß und Dichtheit

zu bestimmen.

Erläuterung mit Gebrauchsbeispielen.

Boran sieht die Abstandsahl ober die Entfernung der Stämme nach ihrem mittlern Umsange bemessen; hintenan findet man den dazu gehörigen Antheil, welchen die Stammgrundsächen Stammgrundsächen bie Stammgrundsächen schaftlichen ber ebenmäßige Stammgrundsschaftlichen. Gehalt mehrer Flächenmaße mit aufgereiht. Leicht läst sich der Betrag seber andern, in gemeinen Fußen ausgedrückten Forstsächeniseit nach dem allgemeinen Stammgrundsächen Authelle zu einer solchen Reihe aussummiren.

1) In einem Buchen beft an be habe man von je einem ausgesuchten Rachbarftamme jum andern folgende Abstandsmaße gefunden:

					Ye .	•	164 1410	WEGans.	00 5	_
31	n	*	37	#		181	Ħ	"	5,48,	
23	"	#	31	17	"	161	"	n	5,50,	
3	"	"	23	**	*	16	n	*	5,57,	
21	Ŭ	zu	3,	U,	Entfernung	154,	mithin	Abstand	5,45,	

alfo ben Durchschnitts-Abstand: 22 = 5,5.

2) Der Maffengehalt diefes Bestandes, von 75' H, II. Formtl. und 43,2 Gehalts: höhe, ware auf bem preuß. Morg. zu 67 q' Stammgrundstache 43,2 × 67 == 2894 Kff.

3) Sollte berselbe Bestand eben verjungt werden, und erforberte die Schlagstellung ben Abstand 7, also an Stammgrundstäche 42 q': so hatte man 43,2 × 42 = 1814 Kff. steben zu lassen und 2894 — 1814 = 1080 Kff. zu schlagen.

4) Ware biefer zu 7 Abstand gestellte Schlagbestand von 3' burchschirtlicher Umsfangstarte und mit z Stärkenzuwachs nach 10 Jahren wieder zu berichtigen; betrüge also die bahin der Stärkenzuwachs zu des halben Jolles im Halbmeffer oder 2" im Durchmeffer, etwa z Auß im Umfang: so stellte sich inzwischen der Abstand bei der ans

fänglichen Entfernung von $7 \times 3 = 21$ auf $\frac{21}{3\frac{1}{4}} = 6$; mithin fliege bie Stammsgrunbstäche von 6^2 : 7^2 ober 36: 49, und der Schlagbestand könnte dann wieder von seiner Stammgrundstäche $\frac{13}{4}$ abgeben. Die fraglichen Bestandesmassen lassen sich leicht bestimmen, wenn man den Höhenzuwachs und die etwaige Formveranderung mit in Rechnung nimmt.

Abstands = Verhältnisse.

Abstand in Umfängen.	Star Fuß z	pou n peu z mmgrin	nbfl.= Raßen	Stamms grunds flächens Antheil.	Abstand in Umsängen.	Star Fuß 3	nmgrur u ben N von	ıbfl.= Naßen	Stamm: grunds flåchen: Antheil.
Abstand i	Preußen	Baiern Baben Darmstabt	Beimar		Abstand i	Preußen	Baiern Baben Darmstadt	Beimar	
28,21	2,5	4	3,5	0,0001	5,58	66,0	102	91,4	0,00255
19,92	5,1	8	7,1	0,0002	5,58	67,3	104	93,1	0,00260
16,29	7,7	12	10,7	0,0008	5,48	68,6	106		0,00265
14,10	10,3	16	14,8	0,0004	5,43	69,9	108		0,00270
12,61	12,9	20	17,9	0,0005	5,38	71,2	110	98,5	0,00275
11,52	15,5	24	21,5	0,0006	5,88	72,5	112	100,3	0,00280
10,66	18,1	28		0,0007	5,28	73,8	114	102,1	0,00285
9,97	20,7	32	28,6	0,0008	5,24	75,1	116	103,9	0,00290
9,40	23,3	36	32,2	0,0009	5,19	76,4	118	105,7	0,00295
8,92	25,9	40	3 5,8	0,0010	5,15	77,7	120	107,5	0,00300
8,51	28,5	44	39,4	0,0011	5,11	79,0	122	109,3	0,00305
8,14	31,1	48		0,0012	5,07		124		0,00310
7,82	33,6	52	46,5	0,0013	5,03	81,6	126	112,9	0,00315
7,54	36,2	56	50,1	0,0014	4,99	82,9	128	114,6	0,00320
7,28	3 8,8	60	53,7	0,0015	4,95	84,2	130	116,4	0,00325
7,05	41,4	64	57,8	0,0016	4,91	85,5	132	118,2	0,00336
6,84	44,0	68	60,9	0,0017	4,87	86,8	134	120,0	0,00835
6,65	46,6	72	64,5	0,0018	4,84	88,1	136	121,8	0,00340
6,47	49,2	76	68,0	0,0019	4,80	89,4	138	123,6	0,00345
6,81	51,8	80	71,6	0,0020	4,77	90,7	140	125,4	0,00350
6,16	54,4	84	75,2	0,0021	4,73	92,0	142	127,2	0,00355
6,01	57,0	88	78,8	0,0022	4,70	93,8	144	129,0	0,00360
5,88	59,6	92	82,4	0,0023	4,67	94,6	146	130,8	0,00365
5,76	62,2	96	86,0	0,0024	4,64	95,9	148	132,6	0,00370
5,64	64,8	100	89,6	0,0025	4,61	97,2	150	134,4	0,00375

Abstands = Berhältnisse.

Abstand in Umfängen.		nmgrui u ben L von		Stamms grunds flächens Antheil.	in Umfängen.	Fuß z	nmgrur u ben L von		Stamms grunds flächens Antheil.
Abstand	Preußen	Baiern Baben Barmstabt	Weimar		Abstand i	Preußen	Baiern Baben Darmstabt	Weimar	
4,58	98,4	152	136,1	0,00380	3,97	130,8	4 1		0,00505
4,55	99,7	154	137,9	0,00385	3,95	132,1	204		0,00510
4,52	101,0	156	139,7	0,00390	3,98	133,4	206		0,00515
4,49	102,8	158		0,00395	3,91	134,7	208	186,3	0,00520
4,46	103,6	160	143,3	0,00400	3,89	136 ,0	210	188,1	0,00525
4,43	104,9	162	145,1	0,00405	3,87	137,3	212	189,9	0,00530
4,41	106,2	164	146,9	0,00410	3,85	138,6			0,00535
4,38	107,5	166	148,7	0,00415	3,84	139,9	1		0,00540
4,85	108,8	168	150,5	0,00420	3,82	141,2	218	195,8	0,00545
4,82	110,1	170	152,3	0,00425	3,80	142,5	220	197,1	0,00550
4,80	111,4	172	154,1	0,00480	3,78	143,8	222	198,9	0,00555
4,27	112,7	174	155,9	0,00485	3,77	145,1	224	200,7	0,00560
4,25	114,0	176	157,6	0,00440	3,75	146,4	226	202,5	0,00565
4,23	115,8	178	159,4	0,00445	3,74	147,7	228	204,2	0,00570
4,21	116,6	180	161,2	0,00450	3,72	149,0	230	206,0	0,00575
4,18	117,9	182	163,0	0,00455	3,70	150,3	232	207,8	0,00580
4,16	119,2	184	164,8	0,00460	3,68	151,6	234	209,6	0,00585
4,13	120,5	186	166,6	0,00465	3,67	152,9	236	211,4	0,00590
4,11	121,8	188	168,4	0,00470	3,65	154,2	238	213,8	0,00595
4,09	123,1	190	170,2	0,00475	3,64	155,5	240	215,0	0,00600
4,07	124,4	192	172,0	0,00480	3,62	156,8	242	216,8	0,00605
4,05	125,7	194	173,8	0,00485	3,61	158,1	244	218,6	0,00619
4,03	127,0	196	175,6	0,00490	3,59	159,4	246		0,00615
4,01	128,3	198	177,4	0,00495	3,58	160,7	248	222,2	0,00620
5,99	129,6	200	179,2	0,00500	3,56	162,0	250	224,0	0,00625

Abstands = Berhältnisse.

Abstand in Umsängen.	Fuß 31	ningrui u ben I von	ıbfL= Vcaßen	Stamm: grund: flächen: Antheil.	Abstand in Umfängen.		nmgrun u ben L von		Stamms grunds fläckens Antheil.
Abstrand i	Preußen	Balern Baben Darmstabt	Beimar		Abstand	Preußen	Baiern Baben Darmstabt	Weimar	
3,55	163,2	252	225,7	0,00630	3,23	196,9	304	272,3	0,0076
3,54	164,5	254	227,5	0,00635	3,21	199,5	308		0,0077
3,53	165,8	256	229,3	0,00640	3,19	202,1	312	279,5	0,0078
3,51	167,1	258	231,1	0,00645	3,17	204,7	316	283,1	0,0079
3,50	168,4	260	232,9	0,00650	3,15	207,8	320	286,7	0,0080
3,48	169,7	262	234,7	0,00655	3,13	209,9	324	290,3	0,0081
3,47	171,0	264	236,5	0,00660	3,12	212,5	328	293,8	0,0082
3,46	172,3	266	238,3	0,00665	3,10	215,1	332	297,4	0,0083
3,45	173,6	268		0,00670	3,08	1	336	301,0	0,0084
3,48	174,9	270	241,9	0,00675	3,06	220,3	340		0,0085
3,42	176,2	272	243,7	0,00680	3,04	222,9	344	308,2	0,0086
3,41	177,5	274		0,00685	3,02	225,5	348	311,8	0,0087
3,40	178,8	276	247,2	0,00690	3,01	228,0	352	315,8	0,0088
3,38	180,1	278	249,0	0,00695	2,99	230,6	356	318,9	0,0089
3,87	181,4	280	250,8	0,00700	2,97	233,2	360	322,5	0,0090
3,36	182,7	282	252,6	0,00705	2,96	235,8	304	326,1	0,0091
3,85	184,0	284	254,4	0,00710	2,94	238,4	368	329,7	0,0092
3,33	185,8	286	256,2	0,00715	2,93	241,0	372	333,8	0,0093
3,82	186,6	288	258,0	0,00720	2,91	243,6	376	336, 8	0,0094
3,31	187,9	290	259,8	0,00725	2,89	246,2	380	340,4	0,0095
3,80	189,2	292	261,6	0,00730	2,88	248,8	384	344,0	0,0096
3,29	190,5	294	263,4	0,00785	2,86	251,4	388	347,6	0,0097
3,28	191,8	296	265,2	0,00740	2,85	254,0	392	351,2	0,0098
3,27	193,1	298	267,0	0,00745	2,84	256,6	396		0,0099
3,26	194,4	300	268,8	0,00750	2,82	259,2	400	358,4	0,0100

VI. Waldmaffen = Zafeln

zur leichten

Beftandes. Schätung,

in preufischem Mage.

Erlauterung mit Gebrauchebeispielen.

Es greifen je zwei Seiten in einander. Woran fteht die mittlere Beftanbesshöhe, hintenan die mittlere Stammformzahl ber gewöhnlichen Waldbeftande, Unter den auch wörtlich bezeichneten Schlußflassen und Klassenabtheiluns gen findet sich hinter der Abstandszahl ber Massengehalt pr. Morgen in Körperfußen,

- 1) Beifpiele von einem Rie fernbeftanbe.
 - a) Bur Rlaffe IIc mit 60' H ergeben fich 2331 Rff. Maffengehalt.
 - b) Bur gleichen Klasse und 63' H, 2331 + $\frac{2598-2331}{5} \times 3 = 2491$ Kfg.
 - c) 3whichen Klasse IIo und IIIa zu 60' H, $\frac{2526 + 2331}{2} = 2428$ Kfg.
 - d) 3u II. Al. 60' H und 0,54 Stammform gehörten nach ber Proportion 0,494 : 0,62 = 2331 : M

0,52 × 2331 = 2453 Kff. Maffengehalt,

was man and bei 624 ' H ziemlich nahe gefunden hatte.

2) Es fei ein mehr raumlicher, zu IIb gehöriger Mittel walb bestand von Buchen in drei verschiedene Sobenklassen gesondert, und es nehme der 25' hohe Unsterwuchs 0,5, das 45' hohe Mittelholz 0,2 und bas 60' hohe Oberholz 0,2 der Bestandesstäche ein: so beträgt der Massengehalt an

Unterwuchs 643 × 0,5 = 321,5 Kff., Mittelholz 1331 × 0,2 = 266,2 " Oberholz 1931 × 0,8 = 579,3 " Busammen: 1167 Kff.

3) In einem zu IIIc geschloffenen Bestande von Buch en mit Tannen fande sich, daß die 85 ' hohen Buchen O,6 und die 95 ' hohen Tannen O,4 von der gesammten Bestandesstäche einnahmen. Dies ergabe an

Buchenholz 4140 × 0,6 = 2484 Kff., Tannenholz 6422 × 0,4 = 2568 "

Bufammen pr. Dig.: 5052 Aff. Maffengehalt.


Massengehalt ber Eichen- und

Suß.			In	Rörp	erf	ußen	preußi	ischen	Ma	hes z	ur n	ebena
preuß	I.	Rlass	e. 8	deter	Star	nb.	II. §	lasse.	Rã	umlid	er G	tand.
Mittelhöhe preuß.		B. Licht.	_	b. . licht.		C. 6 licht.	ganz :	i. råumi,	_	dumi.	rtwas	C. rànni.
Si ti	Abst.	Kfuß.	A64.	Rfuß.	Apt.	Rfuß.	₹6 ft.	Kļup.	Apt.	Kfup.	Apt.	Rfus.
5	10,34	61	9,66	70	9,11	78	8,63	87	8,24	95	7,90	104
10	9,80	134	9,16	153	8,65	172	8,20	192	7,82	211	7,49	230
15	9,40	218	8,78	249	8,28	280	7,86	312	7,49	343	7,18	374
20	9,06	310	8,48	354	7,99	399	7,58	443	7,23	488	6,92	532
25	8,80	409	8,22	467	7,75	526	7,36	584	7,01	643	6,71	701
30	8,58	512	8,02	586	7,57	659	7,18	732	6,84	805	6,55	879
35	8,40	619	7,86	707	7,42	795	7,03	884	6,70	972	6,42	1061
40	8,24	730	7,71	835	7,27	939	6,89	1043	6,57	1148	6,30	1252
4 5	8,07	847	7,57	968	7,14	1089	6,76	1210	6,45	1331	6,18	1452
50	7,94	969	7,43	1108	7,01	1246	6,64	1385	6,34	1523	6,07	1662
55	7,80	1097	7,30	1254	6,89	1410	6,58	1567	6,28	1723	5,96	1880
60	7,67	1229	7,18	1405	6,77	1580	6,42	1756	6,12	1931	5,86	2107
65	7,55	1366	7,06	1561	6,66	1756	6,32	1951	6,02	2146	5,77	2341
70	7,44	1507	6,95	1723	6,56	1938	6,22	2154	5,93	236 9	5,68	2585
75	7,32	1654	6, 85	1891	6,46	2127	6,13	2364	5,84	2600	5,60	2836
80	7,23	1796	6,77	20 52	6,38	2309	6,05	2 5 6 5	5,77	2822	5,53	3079
85	7,16	1932	6,70	2208	6,32	2484	5,99	2760	5,71	3036	5,47	3312
90	7,11	2060	6,65	2355	6,27	2649	5,95	2943	5,67	3238	5,48	3532
95	7,08	2180	6,62	2491	6,24	2802	5,92	3114	5,64	3425	5,40	3737
100	7,06	2289	6,60	26 15	6,22	2942	5,90	3269	5,68	3596	5,39	3923

·					Ab∫t (Stammform. Bahl.
111.3	scialle.	(Jahroll	ener	Stanb.		eralle.	ଞ	prang	ter e	rano	Safa Safa
etwas	gefchi.	giennlie	de Speciale	ganj	ge fál.	etwat	gebe.	, -	h gebr.	ganz	gebr.	i.
Mbft.	Rfus.	Act.	Rfuß.	₩bft.	Rfuß.	₹6A.	Rfuß.	216ft.	Rfuß.	216ft.	Rfuß.	Rittlere
7,58	113	7,30	121	7,05	130	6,83	139	6,63	147	6,44	156	0,626
7,19	249	6,93	26 8	6,70	287	6,48	307	6,29	326	6,11	345	0,622
6,89	405	6,64	436	6,42	467	6,21	499	6,03	530	5,85	561	0,618
6,63	576	6,40	621	6,18	665	5,99	709	5,81	754	5,64	798	0,614
6,44	760	6,21	818	6,01	877	5,82	935	5,64	993	5,48	1052	0,610
6.29	952	6,06	1025	5,86	1098	5,67	1171	5,50	1245	5,85	1318	0,606
6,17	1149	5,94	1237	5,74	1326	5,56	1414	5,89	1503	5,24	1591	0,602
6,05	1356	5,83	1461	5,63	1565	5,45	1669	5,29	1774	5,14	1878	0,598
5,98	1573	5,72	1694	5,53	1815	5,35	1936	5,19	2057	5,04	2178	0,594
5,88	1800	5,62	1939	5,48	2077	5,25	2216	5,10	2354	4,95	2493	0,590
5,78	2037	5,52	2193	5,33	2350	5,16	2507	5,01	2663	4,87	2820	0,586
5,63	2282	5,48	245 8	5,25	2633	5,08	2809	4,93	2984	4,79	3160	0,582
5,54	253 6	5,34	2732	5,16	2927	5,00	3122	4,85	3317	4,71	3512	0,578
5,45	2800	5,26	3015	5,08	3231	4,92	3 44 6	4,77	3662	4,64	3877	0,574
5,87	3072	5,18	3309	5,00	3545	4,84	3781	4,70	4018	4,57	4254	0,570
5,30	33 35	5,11	359 2	4,94	384 8	4,78	4105	4,64	4361	4,51	4618	0,566
5,25	3588	5,06	3864	4,89	4140	4,73	4416	4,59	4692	4,46	4968	0,562
5,22	382 6	5,03	4121	4,86	4415	4,70	4709	4,56	5004	4,48	5298	0,558
5,19	4048	5,00	4359	4,88	4671	4,68	4982	4,54	5294	4,41	5605	0,554
5,18	4250	4,99	4577	4,82	4904	4,67	5231	4,58	5558	4,40	5885	0,550

Massengehalt ber Fichten= und

18			In	Rör:	verf	ußen	preuk	ischen	Mai	ŘeØ 21	ur n	ebenar
Mittelhöhe preuß.	I. :	Rlaff		ichter				Elaffe.		umlich		
e prei	34	•		b.		30		<u> </u>	1	b.		Ba
÷.	genz li	icht.	şiemí	.lidyt.	etroad	light.	ganj	råmmi.	şieml.	rimmi.	etwas	råumi.
Sub.	₹66.	Rfuß.	A6ft.	Rfuß.	%6₽.	Kjuś.	Aptr	Rfuß.	469.	Rjus.	.AGK.	Rfub
5	8,73	79	8,16	90	7,70	101	7,30	,	6,96		6,66	135
10	8,30	174	7,76	199	7,32	223	6,94	248	6,62	272	6,33	297
15	7,95	282	7,43		7,01		6,63		6,34	1	6,07	1 1
20	7,65	403	7,17	461	6,75	518	6,40	576	6,11	634	5,84	691
25	7,42	535	6,94	611	6,54	687	6,20	764	5,91	840	5,66	917
30	7,22	674	6,74	771	6,36	867	6,04	963	5,75	1060	5,51	1156
35	7,04	821	6,59	938	6,21	1055	5,89	1172	5,62	1289	5,38	1407
40	6,91	972	6,45	1111	6 ,08	1250	5,77	1389	5,51	1528	5,27	1667
45	6,79	126	6,34	1287	5,98	1448	5,67	1609	5,41	1770	5,18	1931
50	6,67	1288	6,24	1472	5,88	1656	5,57	1840	5,82	2024	5,09	2208
55	6,56	1456	6,14	1664	5.78	1872	5,48	2080	5,23	2288	5,00	2496
60	6,45	l 63 0	6,04	1863	5,69	2096	5,40	2329	5,15	256 2	4,93	2795
65	6,35	1811	5,94	2070	5,60	2329	5,82	2588	5,07	2847	4,85	3106
70	6,26 1	1999	5,86	2284	5,52	2570	5,24	2856	5,00	3142	4,78	3427
75	6,17 2	2193	5,78	2506	5,44	2819	5,16	3132	4,93	344 5	4,71	3759
80	6,09 2	2392	5,70	2734	5,86	3076	5,09	3418	4,86	3759	4,65	4101
85	6,01 2	2598	5,62	2969	5,29	3340	5,02	3711	4,79	4082	4,59	4453
90	5,98 2	2799	5,55	3199	5,23	3599	4,96	3999	4,73	4399	4,53	4799
95	5,88 2	2997	5,49	3425	5,18	3853	4,92	4281	4,69	4709	4,49	5137
100	5,88 3	3187	5,45	3642	5,14	4097	4,88	4553	4,65	5008	4,45	5463
105	5,79 3	370	5,42	3851	5,11	4332	4,85	4814	4,62	5295	4,42	5777
110	5,77 3	3543	5,39	4049	5,08	4555		5061				
115	5,75 3	3705	5,87	4235	5,07	4764	4,81	5294	4,58	5823	4,39	6353
120	5,74 3	855	5,86	4406	5,06	4957	4,80	5508	4,57	6058	4,3 8	6609



Tannen=Bestände pr. Morgen.

Mittlere		ђí.	em z a				Abst				iben !	stehen
ည္သစ္သ	stand.	ter C	bräng	®e'	Elasse.	IV. S	Stand.	ener ([chloss	. G e	Klasse.	ш.
e Stammform: Zahl.	gebr.		gebr.		gebr.	etwa	Bo gefchl.	ganz	geschi-	dieml.	gefáji.	etwas
orm,	Kfuß.	Apt.	Rfuß.	A64.	Rfuß.	Apt.	Rjus.	₩bft.	Rfuß.	Abst.	Rfuß.	₩6ft.
0,579	203	5,44	192	5,60	180	5,77	169	5,96	158	6,17	146	6,41
0,576	446	5,17	421	5,32	396	5,48	372	5,66	347	5,86	32 2	6,08
0,573	726	4,95	686	5,10	645	5,25	605	5,43	565	5,62	524	5,83
0,570	1037	4,77	979	4,91	922	5,06	864	5,23	806	5,41	749	5,62
0,567	1375	4,62	1299	4,76	1222	4,90	1146	5,07	1069	5,24	993	5,44
0,564	1734	4,50	1638	4,63	1541	4,76	1445	4,93	1348	5,10	1252	5,29
0,561	2111	4,39	1994	4,52	1876	4,65	1759	4,81	1642	4,98	1524	5,17
0,558	2500	4,30	2361	4,43	2222	4,56	2083	4,71	1944	4,88	1805	5,06
0,555	2897	4,23	2736	4,35	2575	4,48	2414	4,63	2253	4,79	2092	4,97
0,552	3312	4,16	3128	4,28	2944	4,40	2760	4,55	2576	4,71	2392	4,89
0,549	3744	4,09	3536	4,21	3328	4,33	3120	4,48	2912	4,64	2704	4,81
0,546	4193	4,02	3960	4,14	3727	4,26	3494	4,41	3261	4,57	3028	4,74
0,548	4659	3,96	4400	4,08	4141	4,20	3882	4,34	3624	4,50	3365	4,66
0,540	5141	3,90	4855	4,02	4570	4,14	4284	4,28	3998	4,43	3713	4,59
0,537	5638	3,84	5325	3 ,96	5011	4,08	4698	4,22	4385	4,36	4072	4,52
0,534	6152	3,79	5810	3,90	5468	4,02	5127	4,16	4785	4,30	4443	4,46
0,581	6680	3,74	6309	3,85	5938	3,97	5567	4,10	5195	4,24	4824	4,40
0,528	1		ı				5999	4,05	5599	4,19	5199	4,35
0,525	7706	3,66	7278	3,77	6850	3,88	6422	4,01	5993	4,15	5565	4,31
0,522	8195	3,63	7740	3,74	7284	3,85	6829	3,98	6374	4,12	5919	4,27
0,519	8665	3,61	8184	3,72	7702	3,83	7221	3,96	6739	4,10	6258	4,25
0,516	l .		1	· ·		ľ	7592	•	l		•	
0,513	l .				L		7940	3,93	7411	4,07	6882	4,22
0,510	9914	3,58	9363	3,68	8812	3,79	8262	3,92	7711	4,06	7160	4,21

Massengehalt ber Kiefern- und

Buß.			In	Rör	perf	ußen	preuß	ischen	Ma	ges 31	ur ne	bena
preuß	I	Rlaff	e. §	dichter	Star	nb.	II. §	Elasse.	Rä	umlich	er S	tand.
Mittelhöhe preuß.		licht.		b. . licht.		idyt.	ganz	råuml.		b. råumi.	etwas	e. ràumi
Mit	Ubst.	Kfuß.	Abst.	Rfuß.	Abst.	Kfuß.	A6st.	Rfuß.	216st.	Kfuß.	A6A.	Rfuß
5	9,43	61	8,81	70	8,32	79	7,90	88	7,52	96	7,20	103
10	8,90	138	8,32	158	7,84	177	7,44	197	7,10	216	6,79	230
15	8,48	226	7,92	259	7,46	291	7,08	323	6,75	356	6,46	388
20	8,12	326	7,59	373	7,16	419	6,79	466	6,47	513	6,20	559
25	7,83	436	7,32	498	6,91	560	6,55	622	6,24	684	5,98	747
30	7,60	552	7,10	631	6,70	710	6,35	789	6,06	868	5,80	947
35	7,40	675	6,92	772	6,53	868	6,18	965	5,90	1061	5,65	1158
40	7,23	803	6,77	918	6,38	1032	6,05	1147	5,77	1261	5,52	1376
45	7,10	933	6,64	1066	6,26	1199	5,94	1333	5,66	1466	5,42	1599
50	6,96	1070	6,51	1222	6,14	1375	5,83	1528	5,55	1680	5,32	1833
55	6,84	1212	6,40	1385	6,03	1558	5,72	1731	5,45	1904	5,22	2077
60	6,72	1360	6,29	1554	5,93	1748	5,62	1943	5,36	2137	5,13	2331
65	6,62	1514	6,18	1730	5,83	1947	5,53	2165	5,28	2382	5,05	2598
70	6,52	1667	6,10	1905	5,75	2143	5,46	2382	5,21	2620	4,98	2858
75	6,44	1818	6,03	2078	5,68	2337	5,39	2597	5,14	2856	4,92	3116
80	6,38	1964	5,97	2245	5,63	2525	5,34	2806	5,09	3087	4,87	3367
85	6,33	2105	5,92	2406	5,58	2707	5,29	3008	5,05	3309	4,84	3610
90	6,30	2241	5,89	2561	5,55	2881	5,26	3201	5,02	3521	4,81	3841
95	6,27	2368	5,87	2706	5,53	3044	5,24	3382	5,00	3720	4,79	4059
100	6,26	2486	5,86	2841	5,52	3196	5,23	3551	4,99	3906	4,78	426

Lärchen=Bestände pr. Morgen.

					A P L							D Rittlere
ш.	Rlasse.	<u> </u>	dolo	ener (Stand.	1V. S	tlaffe.	<u> </u>	bräng	ter C	tand.	
etwa6	B. gefchi.	3iemlic	D. h gefdhl.	ganj	Bo gefáhl.	etwas	gebr.		5. h gedr.	ganz	gedr.	Stammform: Zahl
Aph.	Rfuß.	A6ft.	Rfuß.	Abst.	Rfuß.	₹68 .	Rfuß.	Apt.	Kfuß.	Apt.	Rfuß.	State Otal
6,92	114	6,66	123	6,44	132	6,24	140	6,05	149	5, 88	158	0,527
6,58	2 56	6,28	275	6,07	295	5,88	315	5,70	334	5,54	3 54	0,524
6,21	420	5,99	453	5,78	485	5,60	517	5,43	550	5,28	582	0,521
5,95	606	5,74	652	5,54	699	5,37	746	5,20	792	5,06	839	0,518
5,75	809	5,54	871	5,85	933	5,18	995	5,02	1058	4,88	1120	0,515
5,57	1026	5,37	1105	5,19	1184	5,02	1263	4,87	1342	4,73	1421	0,512
5,48	1254	5,23	1351	5,05	1447	4,89	1544	4,75	1640	4,61	1737	0,509
5,80	1491	5,11	1605	4,94	1720	4, 78	1835	4,64	1949	4, 51	2064	0,506
5,20	1733	5,01	1866	4,84	1999	4,69	2132	4,55	2266	4,42	2399	0,503
5,11	1986	4,92	2139	4,75	2292	4 ,60	2444	4,47	2597	4,34	2750	0,500
5,02	2250	4,83	2423	4,67	2597	4,52	2770	4,39	2943	4,26	3116	0,497
4,93	2526	4,75	2720	4,59	2914	4,44	3108	4,81	3303	4,19	8497	0,494
4,85	2814	4,68	3031	4,52	3247	4,37	3463	4,24	3680	4,12	3894	0,491
4,78	3096	4,61	3334	4,45	3572	4,31	3811	4,18	4048	4,07	4287	0,488
4,78	3376	4,56	3635	4,40	3895	4,26	4155	4,13	4414	4,02	4674	0,485
4,68	3648	4,51	3928	4,36	4209	4,22	4490	4,09	4770	3,98	5051	0,482
4,65	3911	4,48	4212	4,33	4512	4,19	4813	4,06	5114	3,95	5415	0,479
4,62	4161	4,45	4481	4,30	4802	4,17	5122	4,04	5442	3,93	5762	0,476
4,60	4397	4,43	4735	4,28	5073	4,15	5411	4,02	5750	3,91	6088	0,473
4,59	4616	4,42	4971	4,27	5327	4,14	5682	4,01	6037	3,91	6392	0,470

Massengehalt ber Erlen = und anbern mehr

The image The	etwas rhuml. Rfus. Rfus. 8,81 79 8,81 177 7,92 291
5 11,57 46 10,80 53 10,18 59 9,66 66 9,22 73 10 10,88 103 10,18 118 9,60 133 9,11 148 8,69 162	etwas rdumi. Abst. Afris. 8,81 79 8,81 177 7,92 291
5 11,57 46 10,80 53 10,18 59 9,66 66 9,22 73 10 10,88 103 10,18 118 9,60 133 9,11 148 8,69 162	8,81 79 8,81 177 7,92 291
5 11,57 46 10,80 53 10,18 59 9,66 66 9,22 73 10 10,88 103 10,18 118 9,60 133 9,11 148 8,69 162	8,81 79 8,81 177 7,92 29 1
10 10,88 103 10,18 118 9,60 133 9,11 148 8,69 162	8,31 177 7,92 29 1
	7,92 291
15 10,40 170 9,72 194 9,16 218 8,68 242 8,29 266	1 1 1
	7 00 43-
20 9,99 243 9,34 277 8,81 312 8,35 347 7,97 382	7,62 417
25 9,66 321 9,05 367 8,53 413 8,09 459 7,72 505	7,38 551
30 9,42 403 8,81 461 8,31 518 7,89 576 7,52 634	7,20 691
35 9,24 486 8,64 556 8,15 625 7,73 695 7,37 764	7,06 834
40 9,05 574 8,47 656 7,99 738 7,58 820 7,23 903	6,92 985
45 8,90 666 8,32 761 7,84 856 7,44 952 7,09 1047	6,79 1142
50 8,74 762 8,17 871 7,70 980 7,30 1089 6,96 1198	6,67 1307
55 8,58 862 8,02 985 7,57 1108 7,18 1232 6,84 1355	6,55 1478
60 8,43 966 7,89 1104 7,44 1242 7,05 1380 6,73 1518	6,44 1656
65 8,32 1067 7,78 1219 7,34 1371 6,96 1524 6,64 1676	6,36 1829
70 8,24 1162 7,71 1328 7,27 1494 6,89 1660 6,57 1827	6,30 1993
75 8,19 1252 7,66 1431 7,23 1610 6,85 1789 6,53 1968	6,26 2147
80 8,16 1334 7,63 1524 7,20 1715 6,83 1905 6,51 2096	6,24 2287

weichen Laubholz=Bestände pr. Morgen.

					A b st							Wittler
ш.	Rlaffe	. (9)	e d lo f	ener	Stand.	17. 3	tlaffe.			ter ©	tand.	3ahl.
etwa8	gefáji.	șieml.	gefájí.	ganz	Be gefahi.	etwai	8. 8 gebr.	-	egebr.		gedr.	1 3
A64.	Rfus.	A1918	Afuß.	Apt.	Kfus.	916ft.	Rfuß.	Abst.	Kfuß.	Apt.	Kļus.	orm,
8,47	86	8,17	92	7,90	99	7,64	106	7,41	112	7,20	119	0,59
7,99	192	7,70	207	7,44	222	7,20	236	6,99	251	6,79	266	0,59
7,62	315	7,84	339	7,10	363	6,87	3 87	6,66	412	6,48	436	0,58
7,88	4 51	7 ,06	486	6,82	521	6 ,61	555	6,41	590	6,23	625	0,584
7,10	596	6,84	642	6 ,61	688	6,40	734	6,21	780	6 ,03	826	0,58
6,92	749	6,66	806	6,44	864	6,24	922	6,05	979	5,8 8	1037	0,57
6,78	903	6,53	973	6,81	1042	6,11	1112	5,98	1181	5,76	1251	0,57
6,64	1067	6,41	1149	6,19	1231	5,99	1313	5,81	1395	5,64	1477	0,56
6,52	1237	6,29	1332	6 ,08	1427	5,88	1523	5,70	1618	5,54	1713	0,56
6,40	1415	6,17	1524	5,97	1633	5,77	1742	5,60	1851	5,44	1960	0,56
6,29	1601	6, 06	1724	5,86	1847.	5,67	1971	5,50	2094	5,85	2217	0,55
6,18	1794	5,96	1932	5,76	2070	5,58	2208	5,41	2346	5,26	2484	0,55
6,10	1981	5,8 8	2133	5,68	2286	5,50	243 8	5,84	2591	5,19	2743	0,54
6,05	2159	5,83	2325	5,63	2491	5,45	2657	5,29	2822	5,14	2989	0,54
6,01	2325	5,79	2504	5,59	2683	5,42	2862	5,26	3041	5,11	3220	0,54
5,99	2477	5,77	2668	5,57	2858	5,40	3049	5,24	3239	5,09	343 0	0,58

Maffengehalt ber Birten=Bestänbe pr. Morgen.

Mittelhöhe preuß. Fuß.	In Rörper ftehenbe	n Mittelhö	ischen Maßes he, Abstant 13ah L	zur nebenan 8= und	Mittlere &
dittelhöhe	I. Klasse. Lichter Stand.	II. Klasse. Räumlicher Stand.	III. Klasse. Geschlossener Stand.	IV. Klaffe. Gebrängter Stanb.	Stammform- Zahl.
a	Abft. Rfuß.	Abst. Rfuß.	Abst. Kfuß.	Abk. Khus.	=
5	12,47 34	10,64 47	9,44 59	8,56 73	0,516
10	11,72 77	9,99 106	8,86 135	8,04 164	0,512
15	11,14 128	9,52 175	8,43 222	7,66 270	0,508
20	10,73 181	9,16 249	8,12 317	7,36 385	0,504
25	10,42 239	8,88 328	7,88 418	1 1	0,500
30	10,18 298	8,68 409	7,70 521	6,99 633	0,496
35	9,96 359	8,50 494	7,54 629	6,83 764	0,492
40	9,75 425	8,32 584	7,38 743	6,69 903	0,488
45	9,56 494	8,16 679	7,24 864	6,56 1049	0,484
50	9,38 565	8,00 777	7,10 989	6,44 1201	0,480
55	9,22 640	7,86 880	6,96 1120	6,32 1360	0,476
60	9,10 711	7,75 978	6,87 1244	6,23 1511	0,472
65	9,01 777	7,69 1069	6,81 1360	1 1	0,468
70	8,96 837	7,65 1151	6,78 1465	6,15 1779	0,464

VII. Forstliche Verhältniß Zafeln

liher

ben Durchschnitts-Ertrag und die mittleren Zuwachsprozente ber Holzbestände; über die Massenhaltigkeit der Holzmaße; über Schwinden und Gewicht der deutschen Hölzer, und über die scharf- und rundkantige Beschlagskärke.

Erläuterung mit Bebrauchsbeispielen.

1) Taf. 118 u. 119: Durchschnitts-Ertragstafel über alle Walbgatztungen Deutschlands; hauptfächlich zur Bergleichung der verschiedenen Waldergieblgkeiten und zur Bestimmung kunftiger Holzerträge. Siernach ware z. B. von einer Lächens anlage in gutem Standorte (zu 0,7) und in 50jährigem Alter pr. Mg. zu rechnen auf $57.4 \times 50 = 2870$ Kfg. Hauptertrag und $(70-57.4) \times 50 = 630$ Kfg. Borertrag.

2) Taf. 120: Prozentta fel bes Holzzuwach fes, nach Cotta. Sie giebt das Zuwachsprozent für die von 10 zu 10 Jahren steigenden Altersstufen der ges nannten Holzbestände an; die Zwischennutung blieb dabei unberücksichtigt. Hiernach hätte ein 100jähr. Buchenbestand von 3660 c' Masse $\frac{3660 \times 1,515}{100} = 48,129$ c' laufenden Zuwachs.

3) Taf. 121: Der Holzmaße Maffenhaltigfeit in Theilen ihres wird lichen Rauminhaltes, nach Golglange und Form. Ein Beifviel ift unter ber Tafel gegeben.

4) Taf. 122: Schwindung 6: Berhaltniffe ber Bolger nach ben verschiebenen Sartegraben, welche man durch die Eigenschwere naher zu bestimmen suchte. Ein Beispiel bazu findet fich unter ber Tafel.

5) Aaf. 123: Mittleres Gewicht ber Solzer und zwar fammt ber Rinbe und gang grun gemeffen; blog zu forflichen Zweden, also ohne Berückschisgung bes nachherigen Schwindens im Austrocknen; bas Reifig nur bis zum völlig lufts trocknen Zuftand, über welchen hinaus diese unreife Holzsorte wenig Gewichtsverluft hat.

6) Tafel 124: Die scharf: und rund kantige Geviertstärke zu dem eben - nugbaren Durchmeffer und Umfang, wobei also Rinde und Splint nicht mit anzurechnen waren.



Durchschnittsüber alle Waldgattungen Deutschlands,

Waldgattungen,	Die C	Ertragsfäh	igfeit bes	Stanbort	e8, so wi
worin die genannten Holzarten vorherrschen.	O,1 åuperft gering	0,2 febr gering	O,3 gering	O.4 gering mittelmäßig	9, 5 mittelmāķig
Sochwald von Eichen	8,811 7,5 9	17,622 1518	26,433 22,527	1	2522,5 2829 2126 1922 3035 46,559 4155 87,545
Bem. Buchen, Eichen, Birten aund Rabelhols mit Oberbeftand	8,210	16,420	24,680	32,849 2832	8549
Mittelwald von Buchen mit Ab., Cic., Salw. 2c. Eichen mit Buch., Bief., Asp. 2c.			1214,4	1619,2 15,218,4	
Rieberwald von Gem. Buchen, Aborn, Cichen nit Buch., Birl., Asp. 2c. Birlen			10,813,2 910,8	14,417,6 1214,4 2024	1822 1518 2539
Plänterwald von Buchen Eannen, Fichten		1215	10,813,2 18 22 ,5	14,417,6 2480	18 22 30 37 ,5

Ertragstafel zu einem Morgen in Körperfußen preußischen Maßes.

te Ertra	gsamteit be	es Waldbe	estandes 1	t: 	Schlagbarkeitsalter
O,6 gut mittelniāķig	O,7 gut	●,8 febr gut	O ,9 dußerft gut	1 ganz ausgefucht.	nach Maßgabe ber Stanbortsverhältniffe.
3039 27,634,8 25,231,2 22,826,4 3642 55,870,8 52,866 4554 49,260	2 83,643,4 3545,5 3 82,240,6 2 29,436,4 4 26,680,8 4 249 3 65,182,6 61,677 52,563 57,470	4052 36,846,4 33,641,6 30,485,2 4856 74,494,4 70,488 6072 65,680	4558,5 41,452,2 37,846,8 83,7106,2 79,299 67,581 73,890	50 65 46 58 42 52 	80 bis 110 70 bis 100 60 bls 80 40 bis 50 50 bis 70 80 bis 110 70 bis 100 60 bis 90 50 bis 70
	2838,6		3643,2	40 48	90 bis 70 90 mittelwald. 20 bis 40 20 bis 30
20,425,2 21,626,4 1821,6 3036 16,820,4	2 28,829,4 25,230,8 5 2125,2 3542 19,623,8 131,587,8	27,283,6 28,835,2 2428,8 4048 22,427,2	80 ,6 37 ,8 82 ,4 39 ,6 	84 42 86 44	Rieberwald. 15 bis 25 . 15 bis 25 15 bis 20 15 bis 25
	25 ,2 30 ,8 4252 ,5				Plänterwald. } ohne Schlaghauung.

120

Prozenttafel bes Holzzuwachses, nach Cotta.

Alter	Giden	Buchen	Erlen	Birten	Fichten	Riefern	Tannen	Lärden
10			10,126	10,000				
20	6,761	8,235	5,094	4,989	9,177	6,494	11,690	6,601
30	4,455	5,349	3,416	3,333	5,389	4,331	5,372	4,175
40	3,360	3,789	2,577	2,500	3,760	3 ,165	4,078	2,874
50	2,708	2,931	2,074	1,998	2,621	2,404	3,811	2,150
60	2,277	2,841	1,738	1,573	1,979	1,850	2,746	1,691
70	1,964	1,991	1,429	1,227	1,552	1,487	2,114	1,372
80	1,729	1,712	1,055	0,983	1,282	1,280	1,678	1,135
90	1,536	1,478	0,715	0,785	1,088	1,088	1,293	0,950
100	1,832	1,315	0,580	0,523	0,991	0,872	1,119	0,798
110	1,123	1,113			0,902	0,720	0,984	0,671
120	0,959	0,885			0,806	0,588	0,833	0,497
130	0,827	0,724			0,642	0,476	0,692	0,331
140	0,718	0,648			0,399	0,378	0,576	0,288
150	0,631	0,578						
160	0,575	0,524						
170	0,527							
180	0,486							
190	0,435							
200	0,375							

3. B. Bon einer Rlafter geradem, mittelmäßig ftart gespaltenem Sheitholze, zu 4' Sheitlange, 6' Breite, 6' Höhe und 1/4' übermaß, ware der Holzgehalt (4 X 6 X 62) X 0,73 = 108 Kiuß.

Der Holzmaße Massenhaltigkeit in Theilen ihres wirklichen Rauminhaltes.

Scheit:			ิ้ง	palt	Spalts heite.	t e.			ಕ	Anüppelfceite.	í cheit	te.
lange.		Gerabe.			Krumme.		. Ruo	Knotige.	e.	Gerabe.	Aru	Rrumme.
Suf.	Grobe.	Mittelm.	Rlate.	Grobe.	Mittelm.	Rlare.	Grobe.	Mittelm.	Starte.	Schwache.	Starte.	Schwache.
64	0,84	0,76	0,68	0,77	0,70	0,68	0,72	0,66	0,64	0,59	0,61	0,56
222	0,83	0,75	0,67	0,755	0,685	0,615	0,70	0,64	0,625	0,575	0,59	0,54
က	0,82	0,74	0,66	0,74	0,67	0,60	0,68	0,62	0,61	0,56	0,57	0,52
*	0,81	0,73	0,65	0,725	0,655	0,585	0,66	0,60	0,595	0,545	0,55	0,50
4	0,80	0,72	0,64	0,71	0,64	0,57	0,64	0,58	0,58	0,53	0,53	0,48
45	0,79	0,71	0,63	0,695	0,625	0,555	0,62	0,56	0,565	0,515	0,51	0,46
2	0,78	0,70	0,62	0,68	0,61	0,54	09'0	0,54	0,55	0,50	0,49	0,44
52	0,77	0,69	0,61	0,665	0,595	0,525	0,58	0,52	0,535	0,485	0,47	0,42
9	0,76	0,68	0,60	0,65	0,58	0,51	95,0	0,50	0,52	0,47	0,45	0,40
Das Reisholz hat an Maffe 0,30 bis 0,35	1 8 10 4 9	hat an M	taffe 0,30	bis 0,35 1	vom Raun	Rauminhalte bes Bunbes.	8 Bunde	, s				
Das Sto	d hols	hat an D	Raffe 0,36	bis 0,50	vom Raun	Das Stockfolz hat an Maffe O.se bis O.so vom Rauminhalte bes Stockfolzmaßes.	e Stock	holymages	_			

Schwindungs Berhaltniffe ber beutschen Wald und Felbhölzer.

Sartegrab	3n	3m Durchmeffer:	d mef	fer:		Im Umfang:	mfang		311	In ber Querflache:	nerfl	äche:
nen Gewichtes.	вти	ans troden	lufte ausgestrocken	ausge= troduet	grün	ans rođen	an: luft: troden troden	ausge: trocenet	grün	ans troden	luft: trođen	ausge- trodnet
fehr hart zu 85 bis 68 Aft. pr. c'.	, The	0,989	0,967	0,989 0,967 0,935	1	0,982	0,982 0,945 0,890	0,890	1	0,971	0,971 0,914 0,832	0,832
hart 34 81 616 64 Bfb. pr. c'.	h 52 29	0,990	0,972	0,990 0,972 0,945		0,984	0,984 0,952 0,905	0,905	1	0,975	0,975 0,926 0,855	0,855
mittelbart 3u 87 bis 60 Pfr. pr. c'.		0,992	0,977	0,992 0,977 0,955	1	0,986	0,986 0,960 0,920	0,920	1	0,979	0,979 0,938 0,878	0,878
m eich 3u 38 bis 56 Pfb. pr. c'.		0,994	0,982	0,994 0,982 0,965	-	0,989	0,989 0,967 0,935	0,935	1	0,983	0,983 0,950 0,902	0,902
fehr weich in to bis soud. pr. e.		0,996	0,987	0,996 0,987 0,975	1	0,992	0,975	0,992 0,975 0,950	1	0,987 0,962 0,926	0,962	0,926

fafterte Scheitholg fest fich gwar nicht fo zusammen, wegen ber gegenseitigen Spannung; foll aber ein folder Stoff fortgelegt werben, und Birtenscheitholg, das feinem lebendigen Bewichte nach zu bem mittelharten gegort, schwindet in der Duerflache bis zum vollig luftrodnen Buftande von 1 : 0,888, verliert alfo inzwifchen 0,069 von feinem uthprünglichen Korpergehalte. Das aufge-

ift dabel eine Gobe von 6 Buß zu gewahren: fo muß man im grauen Buftanbe 0,000 - 6.4 Buß Rlafterhöhe geben.

Mittleres Gewicht ber beutschen Wald = und Feldhölzer vom preußischen Körperfuße in preußischen Pfunden, sammt der Rinde grün abgemessen.

<i>R</i> . 1.		Derb	holz:		Reis	holz:
Holzarten.	grün.	an= trođen.	luft: trocen.	ausge: trodnet.	grūn.	luft: trocen.
Eiche	68	59	50	41	60	40
Balbbuche	63 ,9	55,6	47,3	39	57	39
Painbuche	65,2	57,6	50	42,4	58	40
Ahorn	62	54	46	3 8	54	37
Ejde	61	53	45	37	54	36
Ulme	61,2	53	44,8	36,6	54	36
Birte	58	50	42	34	51	33
Erle	54,6	45,6	36 ,6	27,6	47	28
Linde	52,3	43,8	35,3	26,8	45	27
Aspe	50,8	42,2	34 ,1	26	44	26
Pappel	50	41,5	33	24,5	42	24
B eibe	51	42,8	34,6	26,4	43	25
Xanne	54,6	46,5	38,4	30,8	59	33
Fichte	52,4	44	35,6	27,2	60	84
Riefer	57	48	39	30	57	31
&arche	55	46,2	37,4	28,6	58	32

Im Buchen wal be wiegt bie gran ausgesetzte Klafter von 190 Kfuß Holzgehalt 100 × 63,9 = 6390 Pfund, im lufttrocknen Bustande nur 4730. Die Gewichtsverminderung in der Zwischenzeit beträgt also 26 pCt. und 100 Fuhren mindern sich somit auf 74. Kein unbedeutender Bortheil in wirthschaftlichem Betracht.

Die scharf= und rundkantige Geviertskärke zu bem eben nutharen Durchmesser und Umfang.

Durch= meffer.	Umfang.	Scharff. Stärfe.	Rundf. Stärfe.	Durch: meffer.	Umfang.	Swarff. Stärfe.	Rundf. Starfe.
Bott.	ZoA.	Zoll.	Bott.	Zou.	Boll.	Zoa.	Bott
1	3,1416	0,7071	0,8	31	97,3896	21,9201	24,8
2	6,2832	1,4142	1,6	32	100,5312	22,6272	25,6
3	9,4248	2,1213	2,4	33	103,6728	23,3343	26,4
4	12,5664	2,8284	3,2	34	106,8144	24,0414	27,2
5	15,7080	3,5355	4,0	3 5	109,9560	24,7485	28,0
6	18,8496	4,2426	4,8	36	113,0976	25,4556	28,8
7	21,9912	4,9497	5,6	37	116,2392	26,1627	29,6
8	25,1328	5,6568	6,4	3 8	119,3808	26,8698	30,4
9	28,2744	6,3639	1 ' 1	39	122,5224	27,5769	31,2
10	31 ,4160	7,0710	8,0	40	125,6640	28,2840	32,0
11	34,5576	7,7781	8,8	41	128,8056	28,9911	32,8
12	37,6992	8,4852	9,6	42	131,9472	29,6982	3 3,6
13	40 ,8408	9,1923	10,4	43	135,0888	30,4053	34,4
14	43 ,9824	9,8994		44	138,2304	31,1124	35,2
15	47,1240	10,6065	12,0	45	141,3720	31,8195	36 ,0
16	50,2656	11,3136	12,8	46	144,5136	32,5266	36,8
17	53,4072	12,0207	13,6	47	147,6552	33,2337	37,6
18	56 ,5 188	12,7278		48	150,7968	33 ,9408	38,4
19	59 ,6904	13,4349		49	153,9384	34,6479	39,2
20	62,8320	14,1420	16,0	50	157,0800	35 ,3550	40,0
21	65,9786	14,8491	16,8	51	160,2216	36,0621	40,8
22	69,1152	15,5562	17,6	52	163,3632	36,7692	41,6
23	72,2568	16,2633	18,4	53	166,5048	37,4763	42,4
24	75,3984	16,9704	19,2	54	169,6464	38,1834	43,2
25	78,5400	17,6775	20, 0	55	172,7880	3 8,8905	44,0
26	81,6816	18,3846	20,8	56	175,9296	39,5976	44,8
27,	84,8232	19,0917	21,6	57	179,0712	40,3047	45,6
28	87,9648	19,7988		58	182,2128	41,0118	46,4
29	91,1064	20,5059		59	185,3544	41,7189	47,2
30	94,2480	21,2130	24,0	60	188,4960	42,4260	48,0

VIII. Bergleichende Überficht

ber

wichtigften Baldmaße.

Erläuterung mit Bebrauchsbeispielen.


1) Taf. 126 u. 127: Übersicht ber wichtigsten Längens und Flächenmaße. An sich verständlich. Die beigegebenen Faktoren zur Berwandlung in preuß. Maß ges währen eine leichtere Bergleichung; ihre Anwendung zur Reduktion gegebener Längen und Flächen in preuß. Maß besteht in einfacher Multiplikation; z. B. 714 bad. Fuße 714 × 0,956 = 682,584 preuß. Fuße; und eben so 215 weim. Acker = 215×1,116 = 239,94 preuß. Morgen. — Wäre preuß. Maß gegeben, so könnte man dies durch Division mit dem betreffenden Faktor in das bezügliche fremde Maß verwandeln; z. B. 239,94 preuß. Morgen = $\frac{239,94}{1,116}$ = 215 weim. Acker.

An merkung. Diese Tasel enthält übrigens nur die Walbstächenmaße; in einisgen Ländern, 3. B. in Braunschweig, Sachsen-Koburg und Gotha, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, im Saalseld'schen, in Frankfurt a/M., bestehen daneben noch Feldmorgen von abweichender Größe.

2) Tas. 128 enthält die Faktoren zur gegenseitigen Verwandlung der Flächenmaße. Die in derselben Horizontallinie stehenden Zahlen geben an, wie viel Theile von dem Flächenmaße des darüber genannten Landes auf die Flächeneinheit des mit A bezeichneten Staates kommen; also z. B. 1 dad. Morgen = 1,057 dair. Tagewerk = 1,079 braunschw. Morgen u. s. f. Demnach sind 210 dad. Morgen = 210 × 1,079 = 226,59 braunschw. Morgen. Eben so ist 1 österreich. Soch = 1,599 dad. Morgen = 1,689 dair. Tagewerk = 1,826 würtemberg. Morgen u. s. f.; und demnach sind z. B. 72 österreich. Soch = 72 × 1,689 = 121,608 dair. Tagewerk.

3) Taf. 129 enthält die Faktoren zur gegenseitigen Berwandlung der Forsterträge. Diese Tasel ist nach denselben Grundsähen wie Tas. 128 construirt. Es ist demnach 1 weimar. c'auf 1 weimar. Acker = 1,049 bad. c'auf 1 bad. Morgen = 0,787 kase. o'auf 1 kase. Acker = 0,650 preuß. c'auf 1 preuß. Morgen u. s. w., und folglich würde ein Forstertrag von 3000 weim. c'auf den weim. Acker = 3000 × 0,650 = 1950 preuß. c'auf 1 pr. Morgen betragen.

4) Taf. 130, 131, 132 geben Nachweifung über die gebrauchlichften Golgichtem aße (Rlaftern, Stecken) fo wie über diejenigen Fruchtmaße und Gewichte, welche beim Holgfamen ober sonft öfter zur Frage tommen. Ihre Anwendung bedarf teiner Erläuterung.



Bergleichenbe Übersicht ber wichtigsten

Ramen		ngenma			lächenm		
der Staaten 2c.	Der Lan enthä parifer Linten	pon bem	nruthe on vory	Bezeichnung.		rfiflachen enthält :	
Anh.:Bernburg " = Köthen,	139,13	1	12	Morgen	180	25920	
Bertfuß	129,53	0,981	ĺ		Ì	Ì	
Rettenf.	139,13	1	12	Morgen	180	25920	1
" Deffau	139,13	1	12	Morgen	180	25920	I —
Baben	132,989		10	Morgen	400	40000	
Baiern	129,38	0,930	10	<u> Tagwerk</u>	400	40000	1,33
Braunschweig	126,5	0,909	16	Waldmorg.	160	40960	1,30
Bremen	128,268		l	_		•	i
Frankf. a/M. 28tf.				l			
	199,960			Walbmorg.	160	16000	1,27
Hamburg	 126, 967	0,913]				l
Hannover	129,484	0,931	16	Morgen	120	30720	
•	1			(Ralenberg. Dig.	160	40960	1,36
Deff.=Raffel, Bef.	127,536	0,917	ļ		1	1	1
Ratafterf.	126,3	0,907	14	Ader	150	29400	
Seff .= Darmftabt	110,824	0,797	10 auf	Morgen	400	40000	0,97
6 6 6 1	 	1		!	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Hest. Somb., 284.				ov.11			1
Rettenf.	153,02	1,100	10	Feld : und	100	10000	Λ
00 .!s . G . f W	127.0	0010	10	Walding.	160	16000	
Beibe Dohenzoll.	127,0	0,913	10 16	Morgen Morgen	384 120	38400	
Lippe-Detmold	128,34	0,922 0,924		Morgen	120	30720 30720	
Eubect	129,0	0,924	10	motgen	120		1,01
Medlb. : Schwe:		1_		İ			l
rin, Werth.	126,967						
Rettenf.	129,0	0,927	16	Walbmorg.	100	25600	Ա84
Medlb.=Strelit,	100	1.	1]		
Bertf.	139,13	1	10	m	100	OE COS	
		0,926		Morgen	100	25600	U,84
Nassau, Betts.	132,988			l			
Rettenf.	221,648	1,593	10	Morgen	100	10000	0,97
Dftreich mit Liech:				~ .	****		
tenstein	140,127	1,007	auf b.Ml.	Tod)	1600	57600	2,25
Dibenburg	131,162	0.943	18	Zűđ	160	51840	1.77
Preußen	139,13	1	12	Morgen	180	25920	
		1	1		1	1	-
Reuß=Cbersborf und Lobenftein	134.75	0.969	16	Uder	160	40960	1.48

Längen= und Flächenmaße.

		igenmo	·	lächenmaß.				
Ramen ber Staaten 2c.	Der Langenfuß enthalt:		geomete. genruthe . von vote de Buken	Bezeichnung.	Die Forftflächeneinheit enthält:			
	parifer Linien.	pon bem preuß. Sufe	Pie ge Ranger freb. 95	Degeta/nung.	QRuth.	QFupe	vonbem preus. Morgen	
	127,0	0,913	16	Scheffel	120	30720		
Reuß Greiz	125,23	0,900	16	Acter	160	40960	1,280	
Reuß-Schleiz mi.	139,13	0,900 I	12	Morgen	160	23040	0.889	
Sachsen (Rgr.)	125,537	0,902		Ader	300	69008;		
		0,902	20	Acter	200	80000	2,513	
S.=Coburg, 281.	134,75 139,13	0,969	12	Walbmorg.	180	25920	,	
S.=Gotha, Bif.	125,23	0,900					_	
Rf.	127,5	0,916	16	Waldacker	160 `	40960	1,827	
S.=Meiningen:	104		-	~ 4	100	07000		
Dp. Sonneberg " Meiningenu.	134,75	0,969	14	Acter	160	31360	1,135	
Salzungen, 281.	125,52	0,902						
Rf.		0,969	14	Ader	160	31360	1,135	
" Hilbburghau- fen, Bi	127,5	0,916						
01	134,75	0,969	14	Ader	160	31360	1.185	
Dp. Saalfeld, 281.	125,23	0,900						
Rf. Sachsen=Weimar	139,13	1 0,898	12 16	Walbmorg. Acter	180 140	25920 35840		
Schwarzb. = Ru		'	10		140			
	125,1	0,899	16	Acter	160	40960	1,278	
Schw. Sonbere:					1			
haufen: Oberherrschaft	195 98	0,900	14	Acter	160	31360	0.980	
	127,5	0,916	1 **	,		İ		
. 97.	125,24	0,900	14	Ader	120	23520		
Balbect Würtemberg	129,0 127,0	0,927 0,913	16 10	Morgen Morgen	180 384	46080 38400		
		,,,,,,			1			
Danemart	139,09	1	10	Zonne	525,7	52570		
England, Fot	135,114	0,971	161/2	Acre Hectare	160	43560		
1	443,296				100 Ares	10000 ☐Metr.	, i	
, i	315,266		3 auf d. Sajche	Defätine	2400	21600	1	
Schweben	131,587	0,946	16	Tonne	2183	56 000	1,93	

Faktoren zur Berwandlung ber Flächenmaße.

	Würtem : berg.	1,005	0,978	0,934	1,275	1,840	0,838	1,458	1,448	0,786	1,628	0,550	0,474	0,892	1,055	1,000
	Sachfen. Beimar.	0,958	0,927	0,886	1,209	1,250	0,794	1,878	1,878	0,698	1,589	0,522	0,450	0,846	1,000	0,948
	Sachlen. Gotha.	1,127	1,097	1,047	1,429	1,502	0,987	1,629	1,628	0,825	1,820	0,617	0,532	1,000	1,182	1,120
	Sachsen. Alten. burg.	2,119	2,061	1,968	2,686	2,823	1,786	3,062	3,051	1,550	3,421	1,159	1,000	1,880	2,223	2,108
Berwanblung ber Holzerträge.	Ronige. Sachlen.	1,828	1,778	1,698	2,817	2,485	1,523	2,641	2,632	1,887	2,951	1,000	0,863	1,621	1,917	1,818
Solz	Breußen.	0,619	0,603	0,575	0,785	0,825	0,516	0,895	0,892	0,458	1,000	0,839	0,292	0,549	0,650	0,616
ng ber	Spreid.	1,367	1,330	1,269	1,783	1,821	1,189	1,975	1,968	1,000	2,206	0,748	0,645	1,212	1,434	1,359
anblu	Raffau.	0,694	0,676	0,645	0,880	0,925	0,579	1,004	1,000	0,508	1,121	0,380	0,828	0,616	0,728	0,691
Bern	Redlb Schwe.	0,692	0,673	0,643	0,877	0,922	0,577	1,000	0,996	0,506	1,117	0,879	0,327	0,614	0,726	0,688
n zur	Deffen. Darm. ftabt.	1,200	1,167	1,115	1,521	1,599	1,000	1,734	1,728	0,878	1,937	0,657	0,566	1,065	1,259	1,194
Faktoren	Beffen. Kaffel.	0,750	0,730	0,697	0,951	1,000	0,625	1,084	1,081	0,549	1,212	0,411	0,854	0,666	0,787	0,747
0~	Banno. Der:	0,789	0,767	0,783	1,000	1,051	0,657	1,140	1,136	0,577	1,278	0,432	0,872	0,700	0,827	0,785
	Braun, schweig.	1,077	1,047	000'	1,865	1,435	0,897	1,556	1,550	0,788	1,738	0,589	0,508	0,955	1,129	1,071
	Batern.	1,028	1,000	0,955	1,303	1,870	0,857	1,485	1,480	0,752	1,660	0,562	0,485	0,912	1,078	1,028
	Baben.	000,	0,973	0,929	1,268	1,333	0,833	1,445	1,440	0,732	1,614	0,547	0,472	0,887	1,049	0,995

Bergleichenbe Übersicht ber wichtigsten Holzschichtmaße.

Bezeichnung ber Staaten.	Benennung debholzmaßes.	Dimenfionen : Sobe, Beite, Lange.	Die Klafter enthält lans in besübs liche e' liche e' len ber preuß. Klaft.	Bemerfungen.
Preußen Baben u. Naffau Baiern Braunschweig Gannover	" "Walter	par. Lin. 6' 6' 3' à 139,13 6' 6' 4' à 132,99 6' 6' 3\frac{1}{2}' à 129,38 4' 5' 4' à 126,5 6' 6' 4' à 129,48	108 1,000 144 1,164 126 0,938 80 0,557	auch Anhalt. bie falenberg. Rlafter
heffen-Raffel	Malter	4' 5' 4' à 120,48 5' 5' 6' à 127,54 6' 6' 4' à 125,4	80 0,597 150 1,070 144 0,976	= 6' 6' 6'. besonbers am Sarge. in Rieber: u. Oberheff. im Fulbaischen.
Heff.:Darmstabt Meckl.:Schwerin :Strelit	Faben	6' 6' 4' à 126,43 5' 5' 4' à 110,82 7' 7' (8 n, 4) à 126,97 6' 6' 4' à 129	100 0,468	
Dibenburg Oftreich Sachsen, Kgr.	1 '	6'6'(2u.2½) à 181,16 6'6' 8' à 140,18 6'6' 8' à 125,54	72 0,559 90 0,698 108 1,022	1
S.:Altenburg S.:Roburg	"	6' 6' 8' à 125,54 6' 6' 4' à 125,54 6' 6' 4' à 134,75	108 0,735 144 0,978	in Klosterlausnit und Hummelshain. im altenb. Forfiamte.
S.:Gotha S.:Meiningen: Dep.Salzungen	" "	6' 6' 8' à 125,28 6' 6' 8\frac{1}{2}' à 125,5	108 0,730 126 0,856	
" Meiningen " Hildburg: hausen	"	6' 6' 81' à 125,8 (125,8 6' 6' 4' à 126,3 (127,5	144 0,997 144 1,026	Amt Römhild. Revier Oberftadt. Amt Hilbhaß, Heldburg. Eisf. u.Rev. Troftadt
" Sonneberg " Saalfelb S.:Weimar	"	6' 6' 4' à 125,5 6' 6' 8½' à 125,5 6' 6' 3½' à 125	126 0,846	im Amte Grafenthal 6' 6' 4'. im Weimar'ichen.
Schw.=Rubolft.	"	5½' 5½' 8½' à 125 6'6'(3,3½,4)à 125,1	108 0.727	im Gifenach'ichen.
" -Sonbersh.		4' 4' 4' à 125,3 6' 6' 84' à 125,3	64 0,433 126 0,852	in ber Unterherrschaft. in ber Oberherrschaft.
Würtemberg Frankreich	Stere	6' 6' 4' à 127 1 Kubifmeter à 433,33	144 1,014 0,299	auch Sohenzollern.

Bergleichende Übersicht mehrer Fruchtmaße.

972	Die	Maßeinhei	it	
Ramen ber Staaten.	heißt und umfaßt:	hält pariser Rörper: zolle:	beträgt in preußischen Scheffeln:	Anmertungen.
Preußen	Scheffel 4 Biett. ju 4 Mg.	2770,7	1	(24 Schffl. = 1 Wispel; ber berliner Scheffel = 0,996.
Baben	Malter 10 Sefter zu 10 Mäßlein.	7561,8	2,729	
Baiern	Scheffel 6 Mg. zu 4 Bier, ling.	11209,6	4,046	
Braunschweig .	Himten 4 Bierfaß zu 4Mg.	1570,1	0,567	40 himien = 1 Wispel.
Hannover	Himten 4Spint zu 4hoop.	1570,4	0,567	6 himten = 1 Malter.
Hessellet .	Scheffel 8 Mg. ju 4 Maşch.	4051,6	1,462	8 Scheffel = 1 Malter.
Beffen:Darmftab	Simmer 4 Kumpf zu 4 Bescheib.	1613,2	0,582	4 Simmer = 1 Malter.
Mecklenburg	Scheffel 4 gas su 4 Spint	1960 ,5	0,707	13 Scheffel = 1 Drdmt.
Östreich	Mehe = 16 Mahel.	3100,8	1,119	30 Mehen = 1 Muth.
Kgr. Sachsen .	Scheffel 4 Quart ju 4 Mg.	5229 ,6	1,887	12 Scheffel = 1 Malter.
S.=Altenburg .	Scheffel 4 Biert, ju 4 Mg.	7089,0	2,558	
S.=Sotha	Scheffel = 8 Megen.	4402,2	1,589	
SMeiningen .	Maß = 4 Megen.	1053 ,0	0,880	
S.:Weimar	Scheffel 4 Biert. ju 4 Mg.	3880	1,400	
Würtemberg .	Simri 4 Bierling zu 4 Mäßlein.	1116,8	0,403	8 Simri = 1 Scheffel.
Frankreich	Hectolitre 10 Decalitre 3u 10 Litre.	5041,25	1,819	Rach bem nenen Mass Spftem.

Vergleichende Übersicht mehrer Gewichte.

	Die @	Die Gewichtseinheit						
Ramen ber Staaten.	heißt und besteht:	halt parifer Grammen:	beträgt preußische Bfunde:	Anmerfungen.				
Preußen	Pfund 110 zu 1 Entr. 22 zu 1 Stein.	467,7	1	folnifches Pfb.				
Baben	Pfund 100 zu 1 Cntr.	500	1,069	Zollgewicht ber beutschen Bereins-Staaten.				
Baiern	Pfund 100 zu 1 Entr.	560	1,197	das alte nurnberger Bfd. = 1,09 preus. Bfd.				
Braunschweig .	Pfund 100 ju 1 Cntr.	467,7	1					
Hannover	Pfund 100 ju 1 Cntr.	467,7	1					
Heffen-Raffel .	Pfund 108 zu 1 Cnir.	467,8 484,2	1 1,035	leichtes Pfd. schweres Pfd.				
Heffen=Darmfta	dt Pfund 100 ju 1 Entr.	500	1,069	(frantsurier Entr.)108 preuß. Pfb., leicht; 100 Pfb. zu 1,08 preuß., fcwer.				
Medlenburg .	Pfund 112 du 1 Entr.	484,7	1,036	14				
Östreich	Pfund 100 ju 1 Cntr.	560	1,197					
Kgr. Sachsen .	Pfund	467,1	0,998	(Dies ist das alte leip- ziger Gewicht. Reuerlich das Zollge- wicht?				
S.=Altenburg .	Pfund 110 ju 1 Entr.	466,5	0,997					
S.=Gotha	Pfund 110 ju 1 Entr.	467,4	0,999					
S,-Meiningen .	Pfund 100 ju 1 Cntr.	509,8	1,090					
S.=Weimar .	Pfund 110 gu 1 Entr.	467,4	0,999					
Burtemberg .	Pfunb 104 ju 1 Entr.	467,7	1					
Frankreich	Kilogramme	1000	2,138	neues Bfb. = & Rilogr.				

Waldwerth. Berechnungs. Zafeln.

Erläuterung mit Gebrauchsbeifpielen.

Der nachfte Gebrauch biefer Salfstafeln ift unter einer jeden befonders gezeigt. hier wurde man nur Beispiele ju lofen haben fur die ftudweise Rentenberechnung. Jedes berfelben ift burch eine Zeitscala erlautert und burch Beibehaltung einer Einnahme von 50 Thlr., eines 4proz. Binsfußes und 10jahriger Berioden vereinsacht.

- 1) Jestwerthe verschiedener Jahresrenten, von Zaf. C.
- a) hinteres Rentenftud, nach 10 Jahren eintretenb:

b) Borberes Rentenftud, bem 1. Jahrzehnb angehörig:

c) Mittleres Rentenstück vom 2. Jahrzehnb:

2) Jestwerthe verfchiedener Beriodenrenten, von Saf. D mit A.

a) Im Anfangspuntte ber 3 mifchenzeit:

b) Am Enbe bes 4. Jahres:

1/04¹⁰ — 1 × 1.04⁴ = 2.08928 × 1.18986 = 2.485976. Dies mit 50 multiplizirt, giebt 121,8 Thr.

o) 3m Anfange einer Beriobe, wenn jebes 8., 9. unb 10. Jahr 50 Ehlr. abwirft:

$$\underbrace{\frac{0.....111......111}{1,04^{10}-1} \times (1,0816+1,04+1)}_{\text{0.0616}} = 2,08228 \times 3,1216 = 6,50804. \text{ Dist}$$

6,50004 mit 50 multipligirt, giebt 325 Thir.

Man hat hier die brei Einnahmepoften mit ihrem Nachwerthe in das Ende bes je 10. Jahres zusammengefaßt und daburch den Fall a hergestellt.

II Jahre.	p=3 Prozent.	P=31/2 Brozent.	P=4 Prozent.	P=41/2 Brozent.	P=5 Prozent.
1	1,03000	1,08500	1,04000	1,04500	1,05000
2	1,06090	1,07122	1,08160	1,09202	1,10250
3	1,09273	1,10872	1,12486	1,14117	1,15762
4	1,12551	1,14752	1,16986	1,19252	1,21551
5	1,15927	1,18768	1,21665	1,24618	1,27628
6	1,19405	1,22925	1,26532	1,30226	1,34010
7	1,22987	1,27228	1,31593	1,36086	1,40710
8	1,26677	1,31681	1,36857	1,42210	1,47745
9	1,30477	1,36290	1,42331	1,48609	1,55133
10	1,34391	1,41060	1,48024	1,55297	1,62889
11	1,38423	1,45997	1,58945	1,62285	1,71034
12	1,42576	1,51107	1,60103	1,69588	1,79586
13	1,46853	1,56395	1,66507	1,77220	1,88565
14	1,51259	1,61869	1,73167	1,85195	1,97993
15	1,55797	1,67535	1,80094	1,93528	2,07893
16	1,60470	1,73398	1,87298	2,02237	2,18287
17	1,65285	1,79467	1,94790	2,11338	2,29202
18	1,70243	1,85749	2,02581	2,20848	2,40662
19	1,75350	1,92250	2,10685	2,30786	2,52695
20	1,80611	1,98978	2,19112	2,41171	2,65330
21	1,86029	2,05943	2,27876	2,52024	2,78596
22	1,91610	2,13151	2,36991	2,68365	2,92526
23	1,97858	2,20611	2,46471	2,75217	3,07152
24	2,03279	2,28332	2,56330	2,87601	3,22510
25	2,09377	2,36324	2,66583	3,00544	3,38635

Dbenan fieht p ber Binofuß in Prozenten; voran fieht n bie Anzahl von Sahren, um wieviel fpater bie fragliche Boft erhoben wird. Die Inzahlen find bie entisprechenben fpateren Berthe von 1.

ber Einheit zu $\left(\frac{100+p}{100}\right)^n$.

M Zahre.	P —3 Prozent.	p=31/2 Brozent.	p=4 Prozent.	P=41/2 Prezent.	P=5 Brozent.
26	2,15659	2,44595	2,77246	3,14068	3,53567
27	2,22129	2,53156	2,88336	3,28201	3,73346
28	2,28792	2,62016	2,99869	3,42970	3,92013
29	2,85656	2,71187	3 ,11864	3,58404	4,11614
3 0	2,42726	2,80678	3,24339	3,74532	4,82194
31	2,50008	2,90502	3,37312	3,91886	4,53804
32	2,57508	3,00670	3 ,50805	4,08998	4,76494
3 3	2 ,652 3 8	3,11198	3,64837	4,27403	5,00819
34	2,78190	3,22085	3,79430	4,46636	5,25885
3 5	2 ,81 3 86	3,83358	3,94608	4,66785	5,51601
40	3,26203	3,95924	4,80100	5,81637	7,08999
45	3 ,78159	4,70283	5,84115	7,24825	8,98501
50	4,38389	5,58489	7,10665	9,08265	11,46740
55	5,08213	6,63310	8,64682	11,25682	14,63563
60	5,89158	7,87808	10,51957	14,02743	18,67919
65	6,82996	9,35663	12,79866	17,48078	23,83990
70	7,91779	11,11274	15,57152	21,78417	30,42643
75	9,17889	13,19844	18,94513	27,14704	38,83269
80	10,64084	15,67559	23,04963	33 ,83016	49,56145
85	12,88565	18,61768	28,04338	42,15853	63,25436
90	14,30039	22,11195	34,11906	52,58721	80,73038
95	16,57807	26,26205	41,51103	65,47093	103,03470
100	19,21852	31,19105	50,50449	81,58870	131,50130
110	25,82807	43,99801	74,75892	126,70480	214,20170
120	34 ,71075	62,06346	110,66140	196,76870	348,91210

Die Bahl 1 hat 30 Jahre nachher mit 4 pCt. Zinseszinsen zum Werthe $\left(\frac{104}{100}\right)^{30} = 3,24889$; die Zahl 320 also: $320 \times 3,24839 = 1037,88$.

B. Borwerthe

n Jahre.	p=3 Prozent.	P=31/2 Prozent.	P—4 Prozent.	P=41/2 Brozent.	p=5 Brozent.
1	0,97087	0,96618	0,96154	0,95694	0,95238
2	0,94260	0,98351	0,92456	0,91573	0,90703
3	0,91514	0,90194	0,88900	0,87630	0,86384
4	0,88849	0,87144	0,85480	0,83856	0,82270
5	0,86261	0,84197	0,82193	0,80245	0,78353
6	0,83748	0,81350	0,79081	0,76790	0,74621
7	0,81309	0,78599	0,75992	0,73483	0,71068
8	0,78941	0,75941	0,73069	0,70818	0,67684
9	0,76642	0,73373	0,70259	0,67290	0,64461
10	0,74409	0,70892	0,67556	0,64898	0,61391
11	0,72242	0,68495	0,64958	0,61620	0,58468
12	0,70138	0,66178	0,62460	0,58966	0,55684
13	0,68095	0,63940	0,60057	0,56427	0,53032
14	0,66112	0,61778	0,57748	0,58997	0,50507
15	0,64186	0,59689	0,55526	0,51672	0,48102
16	0,62817	0,57671	0,58391	0,49447	0,45811
17	0,60502	0,55720	0,51337	0,47318	0,48680
18	0,58739	0,58836	0,49863	0,45280	0,41552
19	0,57029	0,52016	0,47464	0,43330	0,39573
20	0,55368	0,50257	0,45689	0,41464	0,37689
21	0,58755	0,48557	0,43883	0,39679	0,35894
22	0,52189	0,46915	0,42196	0,37970	0,34185
23	0,50669	0,45829	0,40573	0,36335	0,32551
24	0,49198	0,48796	0,89012	0,84770	0,31007
25	0,47761	0,42315	0,87512	0,83278	0,29530

Obenan steht p der Binssuß in Prozenten; voran steht n die Anzahl von Jahren, um wieviel früher die fragliche Bost erhoben wird. Die Inzahlen find die entsprechenden früheren Werthe von 1.



ber Einheit zu $\left(\frac{100}{100+p}\right)^n$.

IN Jahre.	P-3 Prozent.	P=31/2 Prozent.	P—4. Prozent.	P=41/2 Brozent.	p=5 Brozent.
26	0,46369	0,40884	0,36069	0,31840	0,28124
27	0,45019	0,39501	0,34682	0,30469	0,26785
28	0,43708	0,38165	0,33348	0,29157	0,25509
29	0,42435	0,36875	0,32065	0,27901	0,24295
30	0,41199	0,35628	0,30832	0,26700	0,23138
31	0,39999	0,34428	0,29646	0,25550	0,22036
32	0,38834	0,33259	0,28506	0,24450	0,20987
33	0,37703	0,32134	0,27409	0,23397	0,19987
34	0,36605	0,31048	0,26355	0,22390	0,19035
3 5	0,35538	0,29998	0,25342	0,21425	0,18129
40	0,80656	0,25257	0,20829	0,17193	0,14205
25	0,26444	0,21266	0,17120	0,13796	0,11130
50	0,22811	0,17905	0,14071	0,11071	0,08720
55	0,19677	0,15076	0,11566	0,08884	0,06833
60	0,16973	0,12693	0,09506	0,07129	0,05353
65	0,14641	0,10688	0,07813	0,05721	0,04195
70	0,12630	0,08999	0,06422	0,04590	0,08287
7 5	0,10895	0,07577	0,05278	0,03684	0,02575
80	0,09398	0,06379	0,04338	0,02956	0,02018
85	0,08107	0,05371	0,03566	0,02372	0,01581
90	0,06998	0,04522	0,02931	0,01908	0,01239
95	0,06032	0,03808	0,02409	0,01527	0,00970
100	0,05208	0,03206	0,01980	0,01226	0,00760
110	0,03872	0,02278	0,01338	0,00789	0,00467
120	0,02881	0,01611	0,00904	0,00508	0,00287

Die Jahl 1 hat 28 Jahre zuvor bei 3 pCt. Zinseszinsen zum Werthe $\left(\frac{100}{103}\right)^{25}$ = 0,43708; die Jahl 250 also: 250 × 0,48708 = 109,27.

C. Jahres=Rentenwerthe

IN Jahre.	p=3 Prozent.	P=31/2 Prozent.	p=4 Prozent.	P=41/2 Prozent.	p=5 Prozent.
0	33,33333	28,57148	25,00000	22,22222	20,00000
1	32,36245	27,60524	24,03847	21,26528	19,04762
2	31,41986	26,67174	23,11391	20,34955	18,14058
3	30,50473	25,76980	22, 22491	19,47325	17,27676
4	29,61624	24,89836	21,37011	18,63469	16,45405
5	28,75363	24,05639	20,54819	17,83224	15,67058
6	27,91614	23,24289	19,75787	17,06435	14,92431
7	27,10306	22,45690	18,99796	16,32952	14,21363
8	26 ,31365	21,69749	18,26727	15,62634	13,53679
9	25,54724	20,96376	17,56468	14,95343	12,89218
10	24,80314	20,25485	16,88912	14,30950	12,27827
11	24,08072	19,56990	16,23954	13,69330	11,65359
12	23 ,37934	18,90812	15,61494	13,10364	11,13675
13	22,69839	18,26872	15,01437	12,53937	10,60643
14	22,03728	17,65094	14,43689	11,99939	10,10136
15	21,39541	17,05405	13,88163	11,48267	9,62034
16	20,77225	16,47734	13,34772	10,98820	9,16223
17	20,16723	15,92014	12,83435	10,51503	8,72593
18	19,57984	15,38178	12,34072	10,06223	8,31041
19	19,00955	14,86162	11,86608	9,62892	7,91468
20	18,45588	14,35906	11,40969	9,21428	7,58779
21	17,91833	13,87349	10,97086	8,81749	7,17885
22	17,39644	13,40434	10,54891	8,43779	6,83700
23	16,88975	12,95105	10,14318	8,07444	6,51148
24	16,39782	12,51309	9,75306	7,72674	6,20136
25	15,92021	12,08995	9,37794	7,39401	5,90605

Dbenan fieht p ber Binofuß in Brogenten; voran fieht n bie Angahl Jahre. nach welcher ber volle Rentenwerth eintritt. Die Ingahlen find bie bazu gehörigen, gegen wartigen Rentenwerthe von 1.

ber Einheit zu $\frac{100}{p} \times \left(\frac{100}{100+p}\right)^n$.

IA Jahre.	P-3 Prozent.	P=31/2 Prozent.	p=4 Prozent.	P=41/2 Prozent.	p=5 Prozent.
26	15,45651	11,68111	9,01725	7,07561	5,62481
27	15,00682	11,28610	8,67044	6,77092	5,85697
28	14,56925	10,90444	8,33696	6,47934	5,10187
29	14,14490	10,58569	8,01631	6,20033	4,85893
30	13,73292	10,17942	7,70799	5,93333	4,62755
31	13,33293	9,88519	7,41158	5,67788	4,40719
32	12,94459	9,50260	7,12647	5,43333	4,19782
33	12,56756	9,18126	6,85237	5,19936	3,99745
34	12,20152	8,87078	6,58882	4,97546	3,80709
35	11,84614	8,57080	6,83541	4,76121	3,62581
40	10,21858	7,21689	5,20724	3,82063	2,84091
45	8,81464	6,07601	4,27998	3,06587	2,22598
50	7,60359	5,11584	3,51783	2,46021	1,74407
55	6,55893	4,30740	2,89140	1,97420	1,36653
60	5,65779	3,62672	2,37652	1,58420	1,07071
65	4,88046	3,05360	1,95833	1,27124	0,83893
70	4,20993	2,57105	1,60550	1,02011	0,65732
75	3,63152	2,16476	1,31960	0,81859	0,51508
80	3,13258	1,82267	1,08462	0,65688	0,40354
85	2,70219	1,53464	0,89148	0,52711	0,31618
90	2,88094	1,29213	0,78278	0,42298	0,24774
95	2,01069	1,08794	0,60225	0,33942	0,19411
100	1,73444	0,91601	0,49500	0,27287	0,15209
110	1,29058	0,64938	0,33441	0,17539	0,09387
120	0,96032	0,46036	0,22591	0,11294	0,05732

Die jährliche Einnahme von 1 hat bei 3 pCt. Zinsedzinsen, beginnt sie im 21. Jahre, jest, 20 Jahre früher, zum Werthe $\frac{100}{3} \times \left(\frac{100}{103}\right)^{20} = 18,45588$; eine solche Rente von 225 ist also: 225 \times 18,45588 = 4152,57 werth.

D. Berioden=Rentenwerthe

N Iahre.	p=3 Prozent.	P-31/2 Prozent.	P=4 Prozent.	P=41/2 Brozent.	P=5 Prozent.
1	33,38333	28,57148	25,00000	22,22222	20,00000
2	16,42086	14,04001	12,25505	10,86661	9,75610
3	10,78435	9,19811	8,00871	7,08386	6,34417
4	7,96756	6,77865	5,88730	5,19429	4,64024
5	6,27849	5,82808	4,61570	4,06204	3,61949
6	5,15826	4,36195	3,76906	3,80840	2,94035
7	4,35021	3,67270	3,16525	2,77114	2,45640
8	3,74856	3,15649	2,71320	2,36910	2,09444
9	3,28114	2,75561	2,36238	2,05721	1,81380
10	2,90769	2,43548	2,08228	1,80842	1,59009
11	2,60259	2,17406	1,85878	1,60551	1,40778
12	2,34874	1,95669	1,66381	1,43702	1,25651
13	2,13432	1,77319	1,50360	1,29501	1,12911
14	1,95088	1,61631	1,36673	1,17878	1,02048
15	1,79222	1,48072	1,24858	1,06919	0,92685
16	1,65370	1,36243	1,14550	0,97812	0,84540
17	1,53175	1,25838	1,05497	0,89817	0,77398
18	1,42868	1,16620	0,97484	0,82749	0,71092
19	1,32713	1,08401	0,90347	0,76461	0,65490
20	1,24058	1,01032	0,83955	0,70836	0,60485
21	1,16240	0,94391	0,78200	0,65779	0,55992
22	1,09158	0,88378	0,72997	0,61212	0,51941
23	1,02718	0,82911	0,68278	0,57072	0,48274
24	0,96825	0,77928	0,68967	0,53304	0,44942
25	0,91426	0,78355	0,60030	0,49864	0,41905

Dbenan fieht p der Zinsfuß in Prozenten; voran fieht n die Anzahl ber von einer Beriodeneinnahme zur anderen verlaufenden Jahre. Die Inzahlen find die dazu gehörigen Werthe ber wechselnden Einnahme von 1, gerade im Beginn der Zwischenzeit.

ber Einheit zu $\frac{1}{\binom{100+p}{100}}$ n-1

IN Jahre.	p=8 Prozent.	P=31/2 Prozent.	p=4 Prozent.	P=41/2 Prozent.	P=5 Prozent.
26	0,86461	0,69159	0,56419	0,46714	0,89129
27	0,81881	0,65298	0,58097	0,43821	0,86584
28	0,77644	0,61722	0,50033	0,41157	0,84245
29	0,73716	0,58416	0,47200	0,88699	0,32091
30	0,70064	0,55347	0,44575	0,86426	0,80103
31	0,66668	0,52493	0,42138	0,34319	0,28264
32	0,63489	0,49833	0,39872	0,32368	0,26561
33	0,60521	0,47850	0,37759	0,30548	0,24980
34	0,57740	0,45028	0,35787	0,28849	0,23511
35	0,55131	0,42853	0,83943	0,27268	0,22148
40	0,44208	0,33792	0,26309	0,20762	0,16556
45	0,35951	0,27010	0,20656	0,16004	0,12523
50	0,29552	0,21811	0,16376	0,12449	0,09553
55	0,24497	0,17752	0,13078	0,09750	0,07334
60	0,20443	0,14539	0,10505	0,07676	0,05656
65	0,17158	0,11966	0,08475	0,06068	0,04378
70	0,14455	0,09888	0,06863	0,04811	0,03398
75	0,12227	0,08198	0,05572	0,03824	0,02648
80	0,10872	0,06814	0,04535	0,03046	0,02059
85	0,08822	0,05676	0,03698	0,02430	0,01608
90	0,07518	0,04787	0,03019	0,01940	0,01254
95	0,06419	0,03958	0,02468	0,01551	0,00980
100	0,05489	0,08312	0,02020	0,01241	0,00766
110	0,04028	0,02326	0,01856	0,00795	0,00469
120	0,02966	0,01638	0,00912	0,00511	0,00287

Die periodisch aussetzende Einnahme von 1 hat, bei 5 pCt. Zinseszinsen, mit 24jähriger Zwischenzeit, im Beginn berselben, zum Bertibe $\frac{1}{(\frac{188}{188})^{24}-1}=0$,44942; eine solche Periodeneinnahme von 320 ist also: $320\times0.44942=143.81$ werth.



E. Bergangenheit8 = Rentenwerthe ber Einheit. §. 117.

n Sabre. p-3/Progent. p-3/Progent. p-4/Progent. p-5/Progent. p-5/Progent. p-4/Progent. p-6/Progent. 106/Progent. 20,500 21,5250 3.3102 2.1520 3.31012 4.25250 5.5014 5.62692 7.01915 7.14201 7.01915 5.80191 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201 7.14201	ø						
2 2,09090 2,10622 2,12160 2,13702 2,15250 3 3,18868 3,21494 3,24646 3,27819 3,31012 4 4,30914 4,36246 4,41692 4,47071 4,52563 5 5,46841 5,55014 5,63297 5,71689 5,80191 6 6,66246 6,77939 6,89829 7,01915 7,14201 7 7,89298 8,05167 8,21422 8,38001 8,54911 8 9,15910 9,36848 9,58279 9,80211 10,02656 9 10,46887 10,78138 11,00610 11,28820 11,57789 10 11,80778 12,14198 12,48684 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62692 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,98210 18,59863 14 17,59889			1 -	,~			
3 3,18868 3,21494 3,24646 3,27819 3,31012 4 4,30914 4,86246 4,41632 4,47071 4,52563 5 5,46841 5,55014 5,63297 5,71689 5,80191 6 6,66246 6,77939 6,89829 7,01915 7,14201 7 7,89238 8,05167 8,21422 8,88001 8,54911 8 9,15910 9,86848 9,58279 9,80211 10,02656 9 10,46887 10,78138 11,00610 11,28820 11,57789 10 11,80778 12,14198 12,48634 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,98405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 <th>ı</th> <th>1</th> <th>1,03000</th> <th>1,03500</th> <th>1,04000</th> <th>1,04500</th> <th>1,05000</th>	ı	1	1,03000	1,03500	1,04000	1,04500	1,05000
4 4,30914 4,86246 4,41632 4,47071 4,52563 5 5,46841 5,55014 5,63297 5,71689 5,80191 6 6,66246 6,77939 6,89829 7,01915 7,14201 7 7,89238 8,05167 8,21422 8,88001 8,54911 8 9,15910 9,86848 9,58279 9,80211 10,02656 9 10,46387 10,78138 11,00610 11,28820 11,57789 10 11,80778 12,14198 12,48634 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 16,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71933 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 </th <th>I</th> <th>2</th> <th>2,09090</th> <th>2,10622</th> <th>2,12160</th> <th>2,13702</th> <th>2,15250</th>	I	2	2,09090	2,10622	2,12160	2,13702	2,15250
5 5,46841 5,55014 5,63297 5,71689 5,80191 6 6,66246 6,77939 6,89829 7,01915 7,14201 7 7,89238 8,05167 8,21422 8,38001 8,54911 8 9,15910 9,86848 9,58279 9,80211 10,02656 9 10,46887 10,78138 11,00610 11,28820 11,57789 10 11,80778 12,14198 12,48634 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,62450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 <th< th=""><th></th><th>3</th><th>3,18868</th><th>3,21494</th><th>3,24646</th><th>3,27819</th><th>8,31012</th></th<>		3	3,18868	3,21494	3,24646	3,27819	8,31012
6 6,66246 6,77939 6,89829 7,01915 7,14201 7 7,89238 8,05167 8,21422 8,38001 8,54911 8 9,15910 9,86848 9,58279 9,80211 10,02656 9 10,46387 10,73138 11,00610 11,28820 11,57789 10 11,80778 12,14198 12,48634 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64538 25,85508 27,13238 18		4	4,30914	4,86246	4,41632	4,47071	4,52563
7 7,89238 8,05167 8,21422 8,88001 8,54911 8 9,15910 9,86848 9,58279 9,80211 10,02656 9 10,46887 10,73138 11,00610 11,28820 11,57789 10 11,80778 12,14198 12,48634 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64588 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 <	I	5	5,46841	5,55014	5,63297	5,71689	5,80191
8 9,15910 9,86848 9,58279 9,80211 10,02656 9 10,46887 10,73138 11,00610 11,28820 11,57789 10 11,80778 12,14198 12,48634 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11802 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71933 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64538 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 2		6	6,66246	6,77939	6,89829	7,01915	7,14201
9 10,46387 10,73138 11,00610 11,28820 11,57789 10 11,80778 12,14198 12,48634 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64538 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06856 29,58900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78313 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30387 37,50521	ı		7,89238	8,05167	8,21422	8,38001	8,54911
10 11,80778 12,14198 12,48634 12,84117 13,20678 11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64538 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06856 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78313 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521	I	8	9,15910	9,86848	9,58279	9,80211	10,02656
11 13,19201 13,60195 14,02579 14,46402 14,91712 12 14,61777 15,11302 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64588 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,35715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78313 34,71925 21 29,53674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,43047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199	Ì				1	11,28820	I
12 14,61777 15,11802 15,62682 16,15990 16,71298 13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71933 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64588 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78313 34,71925 21 29,53674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61783 37,93702 40,43047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709		10	11,80778	12,14198	12,48634	12,84117	13,20678
13 16,08630 16,67697 17,29189 17,93210 18,59863 14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64588 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,35715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78313 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,48047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,31304 43,31167 46,57064 50,11344	ı	11	13,19201	13,60195	14,02579	14,46402	14,91712
14 17,59889 18,29566 19,02356 19,78405 20,57856 15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64538 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78813 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,48047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,31304 43,31167 46,57064 50,11844	I	12	14,61777	15,11802	15,62682	16,15990	16,71298
15 19,15686 19,97101 20,82450 21,71938 22,65749 16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84086 17 22,41441 23,49966 24,64588 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78813 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,43047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,31304 43,31167 46,57064 50,11344 . 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 <th>l</th> <th>13</th> <th>16,08630</th> <th>16,67697</th> <th>17,29189</th> <th>17,93210</th> <th>18,59863</th>	l	13	16,08630	16,67697	17,29189	17,93210	18,59863
16 20,76156 21,70499 22,69748 23,74170 24,84036 17 22,41441 23,49966 24,64538 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78313 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,43047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,81304 43,31167 46,57064 50,11344 . 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 <th>I</th> <th>14</th> <th>17,59889</th> <th>18,29566</th> <th>19,02356</th> <th>19,78405</th> <th>20,57856</th>	I	14	17,59889	18,29566	19,02356	19,78405	20,57856
17 22,41441 23,49966 24,64588 25,85508 27,13238 18 24,11684 25,35715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87084 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78313 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,43047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,31304 43,31167 46,57064 50,11344 - 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,88974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821	l	15	19,15686	19,97101	20,82450	21,71938	22,65749
18 24,11684 25,85715 26,67119 28,06356 29,53900 19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78313 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,43047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,81304 43,31167 46,57064 50,11344 . 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,88974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514	I	16	20,76156	21,70499	22,69748	23,74170	
19 25,87034 27,27965 28,77804 30,37142 32,06595 20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78813 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,80337 37,50521 22 31,45284 33,46087 35,61788 37,93702 40,48047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,81304 43,31167 46,57064 50,11344 . 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,88974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514	Ì		22,41441	23,49966	24,64588	25,85508	
20 27,67645 29,26948 30,96916 32,78813 34,71925 21 29,58674 31,32886 33,24792 35,80337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,48047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,31304 43,31167 46,57064 50,11344 . 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,83974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514			24,11684	1		28,06356	1 14
21 29,58674 31,32886 33,24792 35,30337 37,50521 22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,43047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,31304 43,31167 46,57064 50,11344 . 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,88974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514					28,77804	30,37142	
22 31,45284 33,46037 35,61788 37,93702 40,43047 23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,31304 43,31167 46,57064 50,11344 . 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,83974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514		20	27,67645	29,26948	30,96916	32,78813	34,71925
23 33,42642 35,66648 38,08254 40,68919 43,50199 24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,81804 43,31167 46,57064 50,11844 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,88974 45 95,50188 109,48388 125,87085 145,09821 167,68514		21	29,58674	31,32886	33,24792	35,30337	
24 35,45921 37,94980 40,64584 43,56520 46,72709 25 37,55298 40,81804 43,31167 46,57064 50,11844 . 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,83974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514	ı	22	31,45284	33, 46037	35,61788	37,93702	40,48047
25 37,55298 40,81804 43,31167 46,57064 50,11844 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,88974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514		23	33,42642	35,66648	38,08254	40,68919	
. 30 49,00260 53,42936 58,32821 63,75239 69,76078 35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,83974 45 95,50188 109,48383 125,87035 145,09821 167,68514		24	35,45921	37,94980	40,64584	43,56520	
35 62,27585 69,00744 76,59813 85,16397 94,83631 40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,88974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514		25	37,55298	40,81804	43,31167	46,57064	50,11344
40 77,66319 87,50936 98,82634 111,84669 126,88974 45 95,50188 109,48383 125,87085 145,09821 167,68514		· 30	49,00260	53,42936	58,32821	63,75239	
45 95,50188 109,48388 125,87085 145,09821 167,68514		3 5	62 ,27585	69,00744	76 ,59813	85,16397	
		40	1	87,50936	98,82634	111,84669	
50 116,18063 135,58261 158,77852 186,58566 219,81587							
	I	50	116,18063	135,58261	158,77852	186,53566	219 ,81537

Drud ber Engelhard-Repher'fchen hofbuchbruderei in Gotha.

. . . ` ,

